

**IMS**

バージョン 13

**コマンド 第 3 巻:  
IMS コンポーネントおよび  
z/OS コマンド**

**IBM**



**IMS**  
バージョン 13

コマンド 第 3 巻:  
**IMS** コンポーネントおよび  
**z/OS** コマンド

**IBM**

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 813 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IMS バージョン 13 (プログラム番号 5635-A04)、IMS Database Value Unit Edition V13.1 (プログラム番号 5655-DSM)、IMS Transaction Manager Value Unit Edition V13.1 (プログラム番号 5655-TM2)、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリソースおよびモディフィケーションに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： SC19-3650-04  
IMS  
Version 13  
Commands, Volume 3:  
IMS Component and z/OS Commands  
(November 5, 2017 edition)

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

© Copyright IBM Corporation 1974, 2017.

# 目次

本書について . . . . .	vii
前提知識 . . . . .	vii
本書で使用されるIMS 機能名 . . . . .	vii
新規および変更された情報の識別方法 . . . . .	viii
構文図の読み方 . . . . .	viii
IMS バージョン 13 のアクセシビリティ機能 . . . . .	x

## 第 1 部 基本プリミティブ環境コマンド . . . . . 1

### 第 1 章 BPE コマンドの概要 . . . . . 3

### 第 2 章 BPE DISPLAY VERSION コマンド . . . . . 7

### 第 3 章 BPE TRACETABLE コマンド . . . . . 9

BPE DISPLAY TRACETABLE コマンド . . . . .	9
BPE UPDATE TRACETABLE コマンド . . . . .	17

### 第 4 章 BPE USEREXIT コマンド . . . . . 25

BPE DISPLAY USEREXIT コマンド . . . . .	25
BPE REFRESH USEREXIT コマンド . . . . .	33

## 第 2 部 Common Service Layer コマンド . . . . . 41

### 第 5 章 CSL SHUTDOWN コマンド . . . . . 43

### 第 6 章 STOP csjjob コマンド . . . . . 45

## 第 3 部 Common Queue Server コマンド . . . . . 47

### 第 7 章 STOP cqsjob コマンド . . . . . 49

## 第 4 部 DBRC コマンド . . . . . 51

### 第 8 章 DBRC コマンドの概要 . . . . . 53

DBRC バッチ・コマンド . . . . .	53
DBRC オンライン・コマンド . . . . .	54
DBRC コマンド構文 . . . . .	55
DBRC タイム・スタンプ . . . . .	57

### 第 9 章 BACKUP.RECON コマンド . . . . . 67

### 第 10 章 CHANGE コマンド . . . . . 69

CHANGE.ADS コマンド . . . . .	69
CHANGE.BKOUT コマンド . . . . .	70

CHANGE.CA コマンド . . . . .	73
CHANGE.CAGRP コマンド . . . . .	75
CHANGE.DB コマンド . . . . .	79
CHANGE.DBDS コマンド . . . . .	94
CHANGE.DBDSGRP コマンド . . . . .	104
CHANGE.IC コマンド . . . . .	107
CHANGE.PART コマンド . . . . .	110
CHANGE.PRILOG OLDS コマンド . . . . .	118
CHANGE.PRILOG RLDS コマンド . . . . .	120
CHANGE.PRILOG SLDS コマンド . . . . .	125
CHANGE.PRILOG TSLDS コマンド . . . . .	131
CHANGE.RECON コマンド . . . . .	136
CHANGE.SECLOG OLDS コマンド . . . . .	152
CHANGE.SECLOG RLDS コマンド . . . . .	154
CHANGE.SECLOG SLDS コマンド . . . . .	159
CHANGE.SECLOG TSLDS コマンド . . . . .	164
CHANGE.SG コマンド . . . . .	169
CHANGE.SUBSYS コマンド . . . . .	171
CHANGE.UIC コマンド . . . . .	173

### 第 11 章 CLEANUP.RECON コマンド 175

### 第 12 章 DELETE コマンド . . . . . 189

DELETE.ADS コマンド . . . . .	189
DELETE.ALLOC コマンド . . . . .	190
DELETE.BKOUT コマンド . . . . .	191
DELETE.CA コマンド . . . . .	192
DELETE.CAGRP コマンド . . . . .	193
DELETE.DB コマンド . . . . .	193
DELETE.DBDS コマンド . . . . .	194
DELETE.DBDSGRP コマンド . . . . .	195
DELETE.GSG コマンド . . . . .	196
DELETE.IC コマンド . . . . .	196
DELETE.LOG コマンド (OLDS 用) . . . . .	198
DELETE.LOG コマンド (RLDS および SLDS 用) . . . . .	199
DELETE.PART コマンド . . . . .	203
DELETE.RECOV コマンド . . . . .	203
DELETE.REORG コマンド . . . . .	205
DELETE.SG コマンド . . . . .	206
DELETE.SUBSYS コマンド . . . . .	206
DELETE.UIC コマンド . . . . .	207

### 第 13 章 GENJCL コマンド . . . . . 209

GENJCL.ARCHIVE コマンド . . . . .	209
GENJCL.CA コマンド . . . . .	214
GENJCL.CLOSE コマンド . . . . .	219
GENJCL.IC コマンド . . . . .	223
GENJCL.OIC コマンド . . . . .	242
GENJCL.RECEIVE コマンド . . . . .	248
GENJCL.RECOV コマンド . . . . .	253
GENJCL.USER コマンド . . . . .	260

DBRC の基幹 JCL . . . . .	265
JCL とユーザー定義出力の生成 . . . . .	265
IBM 提供の基幹 JCL の使用 . . . . .	267
基幹 JCL データ・セット・メンバー . . . . .	267
基幹 JCL の構文 . . . . .	268
DBRC が認識するシンボリック・キーワード . . . . .	295
IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバー . . . . .	306

## 第 14 章 INIT コマンド . . . . . 335

INIT.ADS コマンド . . . . .	335
INIT.CA コマンド . . . . .	337
INIT.CAGRP コマンド . . . . .	339
INIT.DB コマンド . . . . .	341
INIT.DBDS コマンド . . . . .	347
INIT.DBDSGRP コマンド . . . . .	354
INIT.GSG コマンド . . . . .	356
INIT.IC コマンド . . . . .	357
INIT.PART コマンド . . . . .	359
INIT.RECON コマンド . . . . .	365
INIT.SG コマンド . . . . .	373

## 第 15 章 LIST コマンド . . . . . 375

LIST.BKOUT コマンド . . . . .	375
LIST.CAGRP コマンド . . . . .	376
LIST.DB コマンド . . . . .	378
LIST.DBDS コマンド . . . . .	381
LIST.DBDSGRP コマンド . . . . .	384
LIST.GSG コマンド . . . . .	386
LIST.HISTORY コマンド . . . . .	388
LIST.LOG コマンド (PRILOG ファミリー用) . . . . .	391
LIST.LOG コマンド (レコードのカテゴリ用) . . . . .	393
LIST.RECON コマンド . . . . .	397
LIST.SUBSYS コマンド . . . . .	399

## 第 16 章 NOTIFY コマンド . . . . . 403

NOTIFY.ALLOC コマンド . . . . .	403
NOTIFY.BKOUT コマンド . . . . .	405
NOTIFY.CA コマンド . . . . .	406
NOTIFY.IC コマンド . . . . .	410
NOTIFY.PRILOG コマンド (OLDS 用) . . . . .	415
NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用) . . . . .	419
NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS および TSLDS 用) . . . . .	424
NOTIFY.RECOV コマンド . . . . .	429
NOTIFY.REORG コマンド . . . . .	433
NOTIFY.SECLOG コマンド (OLDS 用) . . . . .	438
NOTIFY.SECLOG コマンド (RLDS 用) . . . . .	441
NOTIFY.SECLOG コマンド (SLDS および TSLDS 用) . . . . .	446
NOTIFY.SUBSYS コマンド . . . . .	450
NOTIFY.UIC コマンド . . . . .	452

## 第 17 章 RESET.GSG コマンド . . . . . 457

## 第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト . . . . . 459

LIST.DB コマンド出力のサンプル・リスト . . . . .	459
LIST.HISTORY コマンド出力のサンプル・リスト . . . . .	459
アクティブ・サイトの RECON データ・セットのサンプル・リスト . . . . .	466
トラッキング・サイトの RECON データ・セットのサンプル・リスト . . . . .	484
RECON リスト内のフィールド (レコード・タイプ別) . . . . .	502
RECON レコード・フィールド . . . . .	502
ログ・レコード・フィールド . . . . .	507
LOGALL レコード・フィールド . . . . .	511
オンライン・ログ・レコード・フィールド . . . . .	511
GSG レコード・フィールド . . . . .	513
SSYS レコード・フィールド . . . . .	513
BACKOUT レコード・フィールド . . . . .	515
CAGRP レコード・フィールド . . . . .	516
CA レコード・フィールド . . . . .	517
データ・グループ・レコード・フィールド . . . . .	519
DB (IMS) レコード・フィールド . . . . .	520
DB (HALDB) レコード・フィールド . . . . .	523
DB (PART) レコード・フィールド . . . . .	524
DB (高速機能) レコード・フィールド . . . . .	529
DBDS (高速機能以外) レコード・フィールド . . . . .	530
DBDS (高速機能) レコード・フィールド . . . . .	532
ALLOC レコード・フィールド . . . . .	536
IMAGE レコード・フィールド . . . . .	537
REORG レコード・フィールド . . . . .	540
RECOV レコード・フィールド . . . . .	541

## 第 5 部 高速データベース・リカバリ・コマンド . . . . . 543

### 第 19 章 MODIFY fdbbrproc コマンド 545

F fdbbrproc,DUMP . . . . .	545
F fdbbrproc,RECOVER . . . . .	545
F fdbbrproc,STATUS . . . . .	545
F fdbbrproc,STOP . . . . .	547
F fdbbrproc,TERM . . . . .	547

### 第 20 章 START fdbbrproc コマンド 549

## 第 6 部 IMS Connect コマンド 551

第 21 章 同等の IMS Connect WTOR コマンド、z/OS コマンド、およびタイ プ 2 コマンド . . . . .	553
---	-----

第 22 章 IMS Connect タイプ 2 コマ ンド . . . . .	561
---	-----

第 23 章 IMS Connect WTOR コマン ド . . . . .	563
--	-----

CLOSEHWS コマンド . . . . .	563
OPENDS コマンド . . . . .	565
OPENIP コマンド . . . . .	567
OPENPORT コマンド . . . . .	568
RECORDER コマンド . . . . .	569
REFRESH CONVERTER コマンド . . . . .	570
REFRESH RACFUID コマンド . . . . .	572
SETOAUTO コマンド . . . . .	573
SETPWMC コマンド . . . . .	575
SETRACF コマンド . . . . .	576
SETRRS コマンド . . . . .	577
SETUIDC コマンド . . . . .	578
STARTDS コマンド . . . . .	580
STARTIA コマンド . . . . .	581
STARTIP コマンド . . . . .	582
STARTMSC コマンド . . . . .	584
STARTOD コマンド . . . . .	585
STARTPT コマンド . . . . .	587
STARTRMT コマンド . . . . .	588
STOPCLNT コマンド . . . . .	590
STOPDS コマンド . . . . .	591
STOPIA コマンド . . . . .	592
STOPIP コマンド . . . . .	594
STOPLINK コマンド . . . . .	596
STOPMSC コマンド . . . . .	598
STOPOD コマンド . . . . .	599
STOPPORT コマンド . . . . .	600
STOPRMT コマンド . . . . .	601
STOPSCLN コマンド . . . . .	603
VIEWDS コマンド . . . . .	605
VIEWHWS コマンド . . . . .	609
VIEWIA コマンド . . . . .	635
VIEWIP コマンド . . . . .	638
VIEWMSC コマンド . . . . .	639
VIEWPORT コマンド . . . . .	644
VIEWRMT コマンド . . . . .	650
VIEWUOR コマンド . . . . .	655

第 24 章 IMS Connect z/OS コマンド	659
------------------------------	-----

IMS Connect z/OS コマンド構文 . . . . .	659
IMS Connect DELETE CLIENT コマンド . . . . .	660
IMS Connect DELETE LINK コマンド . . . . .	661
IMS Connect DELETE SENDCLNT コマンド . . . . .	664
IMS Connect QUERY ALIAS コマンド . . . . .	666
IMS Connect QUERY DATASTORE コマンド . . . . .	667
IMS Connect QUERY IMSPLEX コマンド . . . . .	671

IMS Connect QUERY MEMBER コマンド . . . . .	673
IMS Connect QUERY MSC コマンド . . . . .	698
IMS Connect QUERY PORT コマンド . . . . .	703
IMS Connect QUERY RMTIMSCON コマンド . . . . .	709
IMS Connect QUERY UOR コマンド . . . . .	714
IMS Connect SHUTDOWN MEMBER コマンド . . . . .	716
IMS Connect UPDATE ALIAS コマンド . . . . .	717
IMS Connect UPDATE CONVERTER コマンド . . . . .	719
IMS Connect UPDATE DATASTORE コマンド . . . . .	720
IMS Connect UPDATE IMSPLEX コマンド . . . . .	722
IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド . . . . .	724
IMS Connect UPDATE MSC コマンド . . . . .	728
IMS Connect UPDATE ODBM コマンド . . . . .	730
IMS Connect UPDATE PORT コマンド . . . . .	732
IMS Connect UPDATE RACFUID コマンド . . . . .	733
IMS Connect UPDATE RMTIMSCON コマンド . . . . .	735

## 第 7 部 IMS 制御領域コマンド . . . 739

第 25 章 MODIFY imsproc コマンド	741
----------------------------	-----

F jobname,DUMP . . . . .	741
F jobname,DUMPxxxx . . . . .	741
F jobname,FORCExxxx . . . . .	742
F jobname,RECONNECT . . . . .	743
F jobname,RECONNSTR . . . . .	745
F jobname,STOP . . . . .	745
F jobname,STOPxxxx. . . . .	746

## 第 8 部 IMS トランスポート・マネ ージャー・サブシステム・コマンド . 747

第 26 章 DEFINE コマンド . . . . .	749
------------------------------	-----

第 27 章 DISPLAY コマンド . . . . .	751
-------------------------------	-----

第 28 章 SET コマンド . . . . .	759
---------------------------	-----

第 29 章 START コマンド . . . . .	761
-----------------------------	-----

第 30 章 STOP コマンド . . . . .	763
----------------------------	-----

## 第 9 部 IRLM コマンド . . . . . 765

第 31 章 MODIFY irlmproc コマンド	767
-----------------------------	-----

F irlmproc,ABEND . . . . .	767
F irlmproc,DIAG,HANG . . . . .	768
F irlmproc,PURGE,imsname . . . . .	769
F irlmproc,SET . . . . .	770
F irlmproc,STATUS . . . . .	773

第 32 章 <b>START irlmproc</b> コマンド	781
第 33 章 <b>STOP irlmproc</b> コマンド	785
第 34 章 <b>TRACE CT</b> コマンド	787
<hr/>	
第 10 部 <b>Open Database Access</b> コマンド	791
第 35 章 <b>CANCEL ODBA</b> コマンド	793
第 36 章 <b>FORCE ODBA</b> コマンド	795
<hr/>	
第 11 部 <b>リポジトリ・サーバー</b> コマンド	797
<hr/>	
第 37 章 <b>MODIFY reposervername</b> コ マンド	799
F reposervername,ADMIN	800

F reposervername,AUDIT	803
F reposervername,SECURITY	805
F reposervername,SHUTDOWN	806

第 38 章 <b>P reposervername</b> コマンド	809
-------------------------------------	-----

第 12 部 付録	811
-----------	-----

特記事項	813
商標	815
製品資料に関するご使用条件	815
IBM オンライン・プライバシー・ステートメント	816

参考文献	817
------	-----

索引	819
----	-----

---

## 本書について

これらのトピックでは、Base Primitive Environment (BPE)、Common Service Layer (CSL)、データベース・リカバリー管理 (DBRC) 機能、IMS™ Transport Manager Subsystem (TMS)、リポジトリ・サーバー、IMS Connect、および IMS 用の z/OS® コマンドなどのさまざまなタイプの IMS コマンドの構文と使用方法に関する情報を提供します。IMS タイプ 1 およびタイプ 2 コマンドに関する情報は、「IMS V13 コマンド 第 1 巻: IMS コマンド A-M」および「IMS V13 コマンド 第 2 巻: IMS コマンド N-V」に記載されています。

この情報は、IBM® Knowledge Center で参照できます。

---

## 前提知識

本書を使用する際には、IMS Database Manager (DB) または IMS Transaction Manager (TM) のいずれかの知識が必要となります。また、z/OS および IMS の基本概念、インストールされている IMS システムを理解しており、プロジェクト計画に関するタスクの一般的な知識を持っていることが必要です。

推奨事項: 本書をお読みになる前に、以下の資料をよく理解しておいてください。

- IMS V13 オペレーションおよびオートメーション
- z/OS JES2 コマンド
- z/OS JES3 コマンド
- OS/390 MVS™ システム・コマンド

z/OS の詳細については、IBM Knowledge Center の「z/OS basic skills」トピックを参照してください。

IMS の基本概念を理解するには、「*An Introduction to IMS*」(IBM Press 出版)をお読みになると役立ちます。

IBM では、IMS の学習に役立つような講習会や自習講座を数多く提供しています。利用可能な講習の詳しいリストについては、IBM Skills Gateway にアクセスして、IMS を検索してください。

---

## 本書で使用されるIMS 機能名

本書では、「HALDB オンライン再編成」という用語は、特に断りがない限り、IMS バージョン 13 の一部として組み込まれた HALDB オンライン再編成機能を指しています。

---

## 新規および変更された情報の識別方法

IMS ライブラリーの PDF 資料のほとんどの新規および変更された情報は、左マージン内の文字 (改訂マーカ) によって示されています。「リリース計画」、ならびに「*Program Directory*」および「*Licensed Program Specifications*」の第 1 版 (-00) には、改訂マーカは含まれていません。

改訂マーカは、以下の一般的な規則に従っています。

- 技術的な変更のみにマークが付けられています。形式上の変更や文法的な変更には、マークは付けられていません。
- 段落、構文図、リスト項目、操作手順、または図などの要素の一部が変更された場合、その要素の一部だけの変更であっても、要素全体に改訂マーカが付けられています。
- トピックの変更が 50% を超えた場合には、そのトピック全体に改訂マーカが付けられています (そのため、新規トピックではなくても、新規トピックのように見えることがあります)。

改訂マーカは情報に加えられたすべての変更を示しているとは限りません。削除されたテキストとグラフィックスには、改訂マーカでマークを付けることはできないためです。

---

## 構文図の読み方

本書で使用されている構文図には、以下の規則が適用されています。

- 構文図は、経路を示す線に沿って、左から右、上から下に読み取ります。以下の規則が使用されます。
  - >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
  - ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
  - >--- 記号は、この構文図が直前の行から続いていることを示します。
  - --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
- 必須項目は、水平線 (メインパス) 上に表示されます。

▶▶—required\_item—————▶▶

- オプション項目は、メインパスより下に示されます。


▶▶—required\_item—└optional\_item┘—————▶▶

メインパスより上にオプション項目が示されている場合は、その項目が構文エレメントの実行に影響することはない、読みやすくするためのみの表記です。


▶▶—required\_item—┌optional\_item┐—————▶▶

- 複数の項目から選択できる場合は、縦方向に並べて (スタック) 示されます。


それらの項目の中から 1 つを選択する必要がある場合は、スタックの中の 1 つの項目がメインパス上に表示されます。




それらの項目から 1 つを選択することがオプションである場合は、スタック全体がメインパスの下に表示されます。



デフォルト項目が含まれている場合、その項目はメインパスより上に示され、他の選択項目はメインパスより下に示されます。



- メインパスの上方にある左に戻る矢印線は、項目が反復可能であることを示します。



反復矢印線にコンマが含まれている場合は、反復項目をコンマで区切る必要があります。



スタック上方の反復矢印線は、スタック内の項目を反復できることを示しています。

- 1 つの構文図を複数のフラグメントに分割しなければならない場合もあります。構文フラグメントはメインの構文図とは別に示されますが、フラグメントの内容は、図のメインパス上にあるものとして読む必要があります。



**fragment-name:**



- IMS では、b 記号は、該当位置にブランクが 1 つあることを示します。

- キーワード、および該当する場合はキーワードの最小の省略語は、大文字で表されます。これらは、示されているとおりに入力する必要があります。変数は、すべて小文字のイタリック文字で示されます (例えば、*column-name*)。これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
- キーワードとパラメーターは、構文図で間に句読点が表示されていない場合は、少なくとも 1 つのスペースで分離します。
- 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、構文図で示されたとおりに入力します。
- 脚注は、例えば (1) のように、数字を括弧で囲んで示してあります。

---

## IMS バージョン 13 のアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーが情報技術製品を快適に使用できるようにサポートします。

### アクセシビリティ機能

以下のリストは、IMS バージョン 13 を含む z/OS 製品の主なアクセシビリティ機能を示しています。これらの機能は、以下をサポートしています。

- キーボードのみの操作。
- スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) およびスクリーン拡大鏡によって通常使用されるインターフェース。
- 色、コントラスト、フォント・サイズなど表示属性のカスタマイズ。

### キーボード・ナビゲーション

IMS バージョン 13 ISPF パネル機能には、キーボードまたはキーボード・ショートカット・キーを使用してアクセスできます。

TSO/E または ISPF を使用して IMS バージョン 13 ISPF パネルをナビゲートする詳細については、「z/OS TSO/E 入門」、「z/OS TSO/E ユーザーズ・ガイド」、および「z/OS 対話式システム生産性向上機能 (ISPF) ユーザーズ・ガイド 第 1 巻」を参照してください。上記の資料には、キーボード・ショートカットまたはファンクション・キー (PF キー) の使用方法を含む、各インターフェースのナビゲート方法が記載されています。それぞれの資料では、PF キーのデフォルトの設定値とそれらの機能の変更方法についても説明しています。

### 関連のアクセシビリティ情報

IMS バージョン 13 のオンライン資料は、IBM Knowledge Center で参照できます。

### IBM におけるアクセシビリティ

IBM のアクセシビリティに対する取り組みについて詳しくは、*IBM Human Ability and Accessibility Center* ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)) を参照してください。

---

## 第 1 部 基本プリミティブ環境コマンド

基本プリミティブ環境 (BPE) コマンドを使用すると、BPE が管理するリソースを表示し、更新することができます。

基本プリミティブ環境コマンド情報は、以下のとおりです。

- 3 ページの『第 1 章 BPE コマンドの概要』
- 7 ページの『第 2 章 BPE DISPLAY VERSION コマンド』
- 9 ページの『第 3 章 BPE TRACETABLE コマンド』
- 25 ページの『第 4 章 BPE USEREXIT コマンド』

関連資料:

 IMS PROCLIB データ・セットの BPE 構成パラメーター・メンバー (システム定義)



## 第 1 章 BPE コマンドの概要

BPE コマンドを使用すると、BPE が管理するリソースを表示し、更新することができます。いくつかのリソース・タイプは、BPE 自体によって定義され、所有されます。これらのリソース・タイプは、「システム・リソース・タイプ」として知られています。

システム・リソース・タイプを指定するコマンドは、BPE 環境で実行するいずれの IMS コンポーネントに対しても出すことができます。例えば、BPE は DISP、STG、および CBS などのいくつかの BPE システム・トレース・テーブル・タイプを定義します。これらのトレース・テーブルは、すべての BPE アドレス・スペースに存在します。これらのトレース・テーブル・タイプを表示し、更新するコマンドは、いずれの BPE アドレス・スペースに対しても出すことができます。

そのほかにも、BPE サービスを使用する IMS コンポーネントが定義し、所有するリソース・タイプがあります。これらのリソース・タイプは、「コンポーネント・リソース・タイプ」または「ユーザー・プロダクト・リソース・タイプ」として知られています。コンポーネント・リソース・タイプを指定するコマンドは、これらのタイプを定義する IMS コンポーネントに対してのみ出すことができます。例えば、CQS は STR、CQS、および INTF などの、いくつかの CQS 固有のトレース・テーブルを定義します。これらのトレース・テーブル・タイプを表示し、更新するコマンドは、CQS アドレス・スペースに対してのみ、出すことができます。

サブセクション:


- 『BPE コマンド構文と呼び出し 』
- 4 ページの『BPE コマンドの呼び出し』
- 4 ページの『BPE ワイルドカード文字のサポート』
- 5 ページの『IMS コンポーネント・コマンド・パラメーターの指定』

### BPE コマンド構文と呼び出し

BPE は、verb 専用フォーマットと verb リソース・タイプ・フォーマットの 2 つのコマンド・フォーマットをサポートしています。


verb 専用フォーマットは、verb と、それに続くゼロ個以上のキーワードと値の対から成ります。値は括弧で囲みます。

#### BPE verb のみのコマンド構文



verb リソース・タイプ・フォーマットは、verb、リソース・タイプ、およびゼロ以上のキーワードと値の対が続きます。

### BPE verb-resource タイプのコマンド構文



#### verb

アクションを表すコマンド verb。 DISPLAY、UPDATE、および REFRESH は verb の一例です。

#### resourcetype

verb により操作されるリソースのタイプ。 TRACETABLE および USEREXIT はリソースの一例です。


#### keyword(value)

コマンドに適用される属性、フィルター、あるいはその他の修飾子を表わすゼロ個以上のキーワードと値のセット。例えば、特定のリソースを識別する NAME() または、トレース・レベルを指定する LEVEL() があります。

### BPE コマンドの呼び出し

BPE コマンドは、z/OS MODIFY コマンドを介してのみ呼び出します。次の図は、z/OS modify インターフェースを介してのコマンドの入力の一般的な構文を示しています。

#### BPE コマンドの呼び出し



#### F | MODIFY

z/OS コマンド MODIFY。

#### jobname

コマンドが送られる先のアドレス・スペースのジョブ名。

#### コマンド

実行されるコマンド。

### BPE ワイルドカード文字のサポート

BPE コマンドのいくつかのパラメーターは、パターン・マッチング用のワイルドカード文字をサポートしています。このようなパラメーターでは、以下のワイルドカード文字を使用することができます。

- \* ゼロ個以上の文字を含む任意のストリングとマッチングします。
- % 1 文字だけをマッチングします。

以下に、ワイルドカード文字の使用例をいくつか示します。

**BE\*** 「BE」で始まる任意の長さのストリングとマッチングします。例えば、BE、BEE、BEEBLEBROX などです。

**%%S** 「S」で終わる 3 文字のストリングとマッチングします。例えば、IMS、CQS などです。

**R\*S\*T%R**

「R」で始まり「R」で終わり、中ほどに「S」が 1 つあり、その後に「T」が 1 つ続くストリングとマッチングします。最初の「R」、「S」、および「T」の間は文字はいくつあっても構いませんが、「T」と最後の「R」の間は正確に 1 文字です。例えば、ROASTER、ROSTER、RESORTER、RESCEPTOR、および RSTZR などです。

## IMS コンポーネント・コマンド・パラメーターの指定

BPE コマンドは、コマンドが操作するリソース・タイプを、BPE が所有するリソース・タイプに、あるいはコマンドが出されるアドレス・スペースの IMS コンポーネントが所有するリソース・タイプに制限する機能を提供します。これは、OWNER をサポートするコマンド上の OWNER キーワードによって行います。OWNER(BPE) を使用して、BPE が所有し、定義するリソース・タイプ (システム・リソース・タイプ) にコマンド操作を制限します。OWNER(*component\_type*) を使用して、IMS コンポーネント・アドレスが定義し、所有するリソース・タイプ (コンポーネント・リソース・タイプ) にコマンド操作を制限します。以下の表は、OWNER パラメーターで指定できる有効な値と、それぞれが適用されるアドレス・スペース・タイプを示しています。

表 1. OWNER パラメーターでの有効値

<b>OWNER</b>	アドレス・スペース・タイプ
BPE	BPE アドレス・スペースで実行される任意の IMS コンポーネント
CQS	共通キュー・サーバー
HWS	IMS Connect
ODBM	Open Database Manager
OM	オペレーション・マネージャー
REPO	リポジトリ・サーバー
RM	Resource Manager
SCI	構造化呼び出しインターフェース



---


## 第 2 章 BPE DISPLAY VERSION コマンド

BPE DISPLAY VERSION コマンドは、BPE を使用している IMS コンポーネントのバージョンと、使用されている BPE のバージョンの両方を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『出力』
- 8 ページの『コマンド例 1』
- 8 ページの『コマンド例 2』

### 構文



### キーワード

#### DISPLAY | DIS

指定されたリソースに対するアクションはリソースの属性の表示であることを指定する必須パラメーター。

#### VERSION | VER

操作の対象のリソース・タイプは IMS コンポーネントのバージョン番号および現行のアドレス・スペースの BPE であることを指定する必須パラメーター。

### 出力

DISPLAY VERSION コマンドの出力は、以下の形式の単一の表示出力行で構成されます。

```
BPE00001 comp VERSION=cv.cr.cp BPE VERSION=bv.br.bp
```

- *comp* は、アドレス・スペースの IMS コンポーネント ID です。長さは 1 から 4 文字で、以下の値のいずれかをもつことができます。
  - CQS (Common Queue Server)
  - DBRC (データベース・リカバリー管理)
  - HWS (IMS Connect)
  - ODBM (Open Database Manager)
  - OM (Operation Manager)
  - REPO (リポジトリ・サーバー)
  - RM (Resource Manager)
  - SCI (Structured Call Interface)

- *cv.cr.cp* は IMS コンポーネントの完全なバージョン番号であり、*cv* はバージョン、*cr* はリリース、そして *cp* はポイント・リリースを意味します。同様に、*bv.br.bp* はアドレス・スペースで実行している BPE の完全なバージョン番号を示しています。

### コマンド例 1

ここでは、DISPLAY VERSION コマンドの使用例をいくつか示します。

CQS アドレス・スペースのバージョンを表示します。

コマンド :

```
F CQS1,DISPLAY VERSION
```

出力 :

```
BPE0000I CQS VERSION = 1.6.0 BPE VERSION = 1.7.0
```

### コマンド例 2

RM アドレス・スペースのバージョンを表示します。

コマンド :

```
F RM1,DISPLAY VERSION
```

出力 :

```
BPE0000I RM VERSION = 1.4.0 BPE VERSION = 1.7.0
```

---

## 第 3 章 BPE TRACETABLE コマンド

TRACETABLE リソース・タイプは、BPE (例えば、DISP、CBS、STG、LATC) あるいは BPE を使用する IMS コンポーネント (例えば、CQS、ODBM、OM、RM、RS、SCI) によって定義される、内部 BPE 管理トレース・テーブルを指します。

- 『BPE DISPLAY TRACETABLE コマンド』
- 17 ページの『BPE UPDATE TRACETABLE コマンド』

---

### BPE DISPLAY TRACETABLE コマンド


DISPLAY TRACETABLE コマンドは、指定されたトレース・テーブルのトレース・レベルおよびトレース・テーブルのページ数を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 10 ページの『キーワード』
- 13 ページの『出力』
- 15 ページの『コマンド例 1』
- 15 ページの『コマンド例 2』
- 15 ページの『コマンド例 3』
- 16 ページの『コマンド例 4』
- 16 ページの『コマンド例 5』
- 16 ページの『コマンド例 6』

#### 構文

このコマンドは、要求されたトレース・テーブルの現在の属性の設定値を表示するために使用します。





## キーワード

### DISPLAY | DIS

指定されたリソースの属性を表示する必須パラメーター。

### TRACETABLE | TRTAB

操作の対象のリソース・タイプが BPE 管理のトレース・テーブルであることを指定する必須パラメーター。

### NAME(*trace\_table\_name*)

その属性を表示させたいトレース・テーブル・タイプの名前を指定する必須パラメーター。単一のトレース・テーブル名またはコンマで区切ったトレース・テーブル名のリストを指定することができます。トレース・テーブル名にはワイルドカード文字を含めることができます。トレース・テーブル名は、BPE 定義のトレース・テーブルか、または IMS コンポーネント定義のトレース・テーブルが可能です。

BPE を使用している IMS コンポーネント・アドレス・スペース用の BPE 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる BPE 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**AWE** 非同期作業エレメント (AWE) トレース・テーブル

**CBS** 制御ブロック・サービス・トレース・テーブル

**CMD** コマンド・トレース・テーブル

**DISP** ディスパッチャー・トレース・テーブル

**ERR** BPE エラー・トレース・テーブル

**ERRV**

BPE エラー変数トレース・テーブル

**HASH**

ハッシュ・トレース・テーブル

**LATC** ラッチ・トレース・テーブル

**MISC** トラップ・トレース用に IMS サービスだけが使用する各種のトレース・テーブル。

**SSRV** システム・サービス・トレース・テーブル

**STG** ストレージ・サービス・トレース・テーブル

**USRX** ユーザー出口ルーチン・トレース・テーブル

**CQS** アドレス・スペース専用の CQS 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる CQS 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CQS** CQS トレース・テーブル

**ERR** CQS エラー・トレース・テーブル  
**INTF** CQS インターフェース・トレース・テーブル  
**OFLW**  
 CQS 構造オーバーフロー・トレース・テーブル  
**SEVT** CQS 構造イベント・トレース・テーブル  
**STR** CQS クライアント・アクティビティ・トレース・テーブル

IMS Connect 定義トレース・テーブルは、IMS Connect アドレス・スペースについてのみ表示できます。以下に挙げる IMS Connect 定義トレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**ADPT**

アダプター・トレース・テーブル

**CMDT**

IMS Connect のコマンド・アクティビティ・トレース・テーブル

**ENVT**

環境トレース・テーブル

**ERRV**

IMS Connect のエラー変数トレース・テーブル

**HWSI**

IMS Connect-OTMA 間ドライバー・トレース・テーブル

**HWSN**

IMS Connect-ローカル・オプション間ドライバー・トレース・テーブル

**HWSO**

IMSpIex ドライバー (IPDC) トレース・テーブル

**HWSW**

IMS Connect-TCP/IP 間ドライバー・トレース・テーブル

**LEPS** 言語処理環境 (LE) 事前初期設定サービス・トレース・テーブル

**ODBM**

ODBM 通信トレース・テーブル

**ODDR**

ODBM ドライバー・トレース・テーブル

**OMDR**

通信プロトコル・アクティビティ (SCI 呼び出し) トレース・テーブル

**OSDR**

ODBM ソケット・ドライバー・トレース・テーブル

**OSOC**

ODBM ソケット通信トレース・テーブル

**OTMA**

OTMA 通信ドライバー・トレース・テーブル

**PCDR**

ローカル・オプション・ドライバー・トレース・テーブル

**PCIF** PC インターフェース・トレース・テーブル

**RCTR**

レコーダー・トレース・テーブル

**RRSI** RRS インターフェース・トレース・テーブル

**TCPI** TCP/IP 通信ドライバー・トレース・テーブル

OM アドレス・スペース専用の OM 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる OM 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** OM エラー・トレース・テーブル

**OM** OM 処理のトレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための OM 処理用の IMSplex トレース・テーブル

RM アドレス・スペース専用の RM 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる RM 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** RM エラー・トレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための RM 処理用の IMSplex トレース・テーブル

**REPO** RM リポジトリ・サービス・トレース・テーブル

**RM** RM 処理のトレース・テーブル

SCI アドレス・スペース専用の SCI 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる SCI 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** 共通サービス・レイヤー (CSL) トレース・テーブル

**ERPL** SCI エラー・パラメーター・リスト・トレース・テーブル

**ERR** SCI エラー・トレース・テーブル

**INTF** SCI インターフェース・トレース・テーブル

**INTP** SCI インターフェース・パラメーター・トレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための SCI 処理用の IMSplex トレース・テーブル

**SCI** 構造化呼び出しインターフェース (SCI) 処理トレース・テーブル

DBRC アドレス・スペース専用の DBRC 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる DBRC 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**ERR** DBRC エラー・トレース・テーブル

**GRPS** DBRC グループ・サービス・トレース・テーブル

**MODF**

DBRC モジュール・フロー・トレース・テーブル

**RQST**

DBRC 要求トレース・テーブル

ODBM アドレス・スペース専用の ODBM 定義のトレース・テーブルを表示することができます。以下に挙げる ODBM 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** ERR トレース・テーブル

**ODBM**

ODBM トレース・テーブル

**PLEX** IMSplex トレース・テーブル

リポジトリ・サーバー定義のトレース・テーブルは、REPO アドレス・スペースについてのみ表示できます。以下に挙げるリポジトリ・サーバー (RS) トレース・テーブル・タイプが使用可能です。

## DIAG

リポジトリ・サーバー診断トレース・テーブル

### OWNER

属性を表示させたいトレース・テーブル・タイプ (1 つ以上) の所有者を指定するオプション・パラメーター。以下のいずれかの値を指定することができます。

**BPE** BPE アドレス・スペースで実行されるすべての IMS コンポーネント用

**CQS** CQS アドレス・スペース専用

### DBRC

DBRC アドレス・スペース専用

**HWS** IMS Connect アドレス・スペース専用

### ODBM

ODBM アドレス・スペース専用

**OM** OM アドレス・スペース専用

**REPO** RS アドレス・スペース専用

**RM** RM アドレス・スペース専用

**SCI** SCI アドレス・スペース専用

OWNER パラメーターは、どのトレース・テーブルを表示させたいかを選択するのに役立つフィルターの役割を果たします。例えば、NAME(\*) OWNER(CQS) と指定すると、CQS アドレス・スペースのすべての CQS 定義のトレース・テーブル・タイプ (CQS、ERR、OFLW、SEVT、STR、および INTF) を表示することができます。NAME(\*) OWNER(BPE) と指定すると、任意の BPE 管理のアドレス・スペースのすべての BPE 定義のトレース・テーブル・タイプを表示することができます。OWNER を省略すると、BPE とコンポーネント・トレース・テーブルの両方とも表示される可能性があります (NAME で指定されたテーブルによって異なります)。

## 出力

DISPLAY TRACETABLE コマンド出力は、ヘッダー行、選択されたトレース・テーブルごとに 1 行、およびコマンドが完了したことを示す BPE0032I メッセージ 1 行から構成されます。次に、例を示します。

```
F CQS1,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(CQS)
BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES CQS1CQS
BPE0000I CQS CQS HIGH 4 NO 14 0 CQS1CQS
BPE0000I ERR CQS HIGH 4 NO 13 0 CQS1CQS
BPE0000I INTF CQS HIGH 8 NO 5 0 CQS1CQS
BPE0000I OFLW CQS HIGH 12 NO 4 0 CQS1CQS
BPE0000I SEVT CQS HIGH 12 NO 3 0 CQS1CQS
BPE0000I STR CQS HIGH 8 NO 87 0 CQS1CQS
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED CQS1CQS
```

以下の欄が、DISPLAY TRACETABLE の出力にあります。

### TABLE

現在行に情報が表示されるトレース・テーブル・タイプの名前を指定します。BPE もしくは BPE を使用する製品のいずれかがこのトレース・テーブルを所有しています。

### OWNER

トレース・テーブルを所有している IMS コンポーネントを指定します。BPE が所有するトレース・テーブルはシステム・トレース・テーブルであり、BPE を使用するすべての IMS コンポーネント・アドレス・スペースに

存在します。IMS コンポーネントに固有のトレース・テーブルは、この欄に 1 から 4 文字のコンポーネント ID を示しています。

#### **LEVEL**

トレース・テーブルの現行レベルの設定値を指定します。トレース・テーブルのレベルによって、収集されるトレース・データ量が決まります。以下に挙げるレベルが可能です。

#### **NONE**

テーブルにはトレース・データは書き込まれていません。

#### **ERROR**

エラーまたは例外条件のトレースのみがテーブルの中に書き込まれます。

**LOW** 主要なイベント・トレース・エントリーのみがテーブルの中に書き込まれます。

#### **MEDIUM**

主要なイベント・トレース・エントリーと一部のマイナーなイベント・トレース・エントリーがテーブルの中に書き込まれます。

#### **HIGH**

すべてのトレース・エントリーがテーブルの中に書き込まれます。

#### **INACTV**

トレース・テーブルは非アクティブであり、使用することはできません。この状況は、BPE がトレース・テーブル用のストレージをまったく取得できない場合にのみ生じます。指示されたテーブル・タイプではトレースは行われません。さらに、UPDATE TRACETABLE コマンドでトレース・テーブルのレベルを変更することはできません。トレース・テーブルを再び使用するためには、アドレス・スペースを再始動する必要があります。

#### **#PAGES**

トレース・テーブル・タイプに割り振られた 4K (4096 バイト) ページの数を指定します。

**EXT** NAME キーワードで指定されたトレース・テーブルのトレース・エントリーを外部トレース・データ・セットに書き込む必要があるかどうかを指定します。値は YES または NO です。

**YES** トレース・エントリーを外部トレース・データ・セットとメモリーの両方に書き込むことを指定します。

**NO** トレース・エントリーはメモリーのみに書き込むことを指定します。

#### **#ENTRIES**

トレース・テーブルで作成されたトレース・エントリー数を指定します。

#### **#CYCLES**

トレース・テーブルがいっぱいになり、上部に折り返された回数を指定します。

## コマンド例 1

ここでは、DISPLAY TRACETABLE コマンドの使用例をいくつか示します。

次のコマンドは、BPE ディスパッチャー・トレース・テーブル (DISP) の状況を表示します。

コマンド:

```
F CQS1,DISPLAY TRACETABLE NAME(DISP)
```

出力:

```
BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I DISP BPE HIGH 8 NO 1916 1
BPE0032I DISPLAY TRACETABLE COMMAND COMPLETED
```

## コマンド例 2

次のコマンドは、すべての CQS トレースの状況を表示します。

コマンド:

```
F CQS1,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(CQS)
```

出力:

```
F CQS1,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(CQS)
BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES CQS1CQS
BPE0000I CQS CQS HIGH 4 NO 14 0 CQS1CQS
BPE0000I ERR CQS HIGH 4 NO 13 0 CQS1CQS
BPE0000I INTF CQS HIGH 8 NO 5 0 CQS1CQS
BPE0000I OFLW CQS HIGH 12 NO 4 0 CQS1CQS
BPE0000I SEVT CQS HIGH 12 NO 3 0 CQS1CQS
BPE0000I STR CQS HIGH 8 NO 87 0 CQS1CQS
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED CQS1CQS
```

## コマンド例 3

次のコマンドは、SCI アドレス・スペースのすべてのトレースの状況を表示します。

コマンド:

```
F SCI,DIS TRTAB NAME(*)
```

出力:

```
BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I AWE BPE HIGH 6 YES 2843 3
BPE0000I CBS BPE HIGH 6 YES 3456 4
BPE0000I CMD BPE HIGH 2 YES 1 0
BPE0000I CSL SCI HIGH 8 YES 0 0
BPE0000I DISP BPE HIGH 8 YES 5581 5
BPE0000I ERPL SCI HIGH 8 YES 1 0
BPE0000I ERR BPE HIGH 2 YES 1 0
BPE0000I ERR SCI HIGH 4 YES 1 0
BPE0000I ERRV BPE HIGH 8 YES 0 0
BPE0000I HASH BPE HIGH 8 YES 3432 3
BPE0000I INTF SCI HIGH 8 YES 874 0
BPE0000I INTP SCI HIGH 16 YES 873 3
BPE0000I LATC BPE HIGH 8 NO 3264 3
BPE0000I MISC BPE HIGH 1 NO 0 0
BPE0000I PLEX SCI HIGH 8 NO 1724 1
```

```

BPE0000I SCI    SCI    HIGH    8 NO    1    0
BPE0000I SSRV   BPE    HIGH    4 YES   28   0
BPE0000I STG    BPE    HIGH    8 NO    324  0
BPE0000I USRX   BPE    HIGH    4 NO    2    0
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED

```

#### コマンド例 4

次のコマンドは、すべての OM トレースの状況を表示します。

コマンド:

```
F OM,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(OM)
```

出力:

```

BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I CSL    OM    HIGH    4 YES    0    0
BPE0000I ERR    OM    HIGH    4 YES    0    0
BPE0000I OM     OM    HIGH    4 NO    1    0
BPE0000I PLEX   OM    HIGH    8 NO    20   0
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED

```

#### コマンド例 5

次のコマンドは、PLEX トレースおよび RM アドレス・スペース内の「C」で始まるすべてのトレースの状況を表示します。

コマンド:

```
F RM,DIS TRTAB NAME(PLEX,C*)
```

出力:

```

BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I CBS    BPE    HIGH    6 NO    466   0
BPE0000I CMD    BPE    HIGH    2 NO    1    0
BPE0000I CSL    RM    HIGH    4 NO    0    0
BPE0000I PLEX   RM    HIGH    8 NO    750  0
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED

```

#### コマンド例 6

次のコマンドは、すべての ODBM トレースの状況を表示します。

次のコマンドは、すべてのリポジトリ・サーバー・トレースの状況を表示します。

コマンド:

```
F ODBM1,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(ODBM)
```

```
F REPO1,DIS TRTAB NAME(*) OWNER(REPO)
```

出力:

```

BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I CSL    ODBM  ERROR    4 NO    0    0
BPE0000I ERR    ODBM  HIGH    4 NO    0    0
BPE0000I ODBM   ODBM  ERROR    4 NO    0    0
BPE0000I PLEX   ODBM  ERROR    8 NO    0    0
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED

```

```

BPE0030I TABLE OWNER LEVEL #PAGES EXT #ENTRIES #CYCLES
BPE0000I DIAG REPO HIGH 300 NO 489 0
BPE0032I DIS TRTAB COMMAND COMPLETED

```

関連資料:

3 ページの『第 1 章 BPE コマンドの概要』

 基本プリミティブ環境のカスタマイズ出口ルーチン (出口ルーチン)

## BPE UPDATE TRACETABLE コマンド


UPDATE TRACETABLE コマンドは、指定されたトレース・テーブルのトレース・レベル属性を更新するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 23 ページの『出力』
- 23 ページの『例』

### 構文

このコマンドは、要求されたトレース・テーブルのトレース・レベルの設定値を変更するために使用されます。



### キーワード

#### UPDATE | UPD

指定されたトレース・テーブルに対するアクションはその属性の更新であることを指定する必須パラメーター。

## TRACETABLE | TRTAB

操作の対象のリソース・タイプが BPE 管理のトレース・テーブルであることを指定する必須パラメーター。

### NAME(*trace\_table\_name*)

更新するトレース・テーブル・タイプ (1 つ以上) の名前を指定する必須パラメーター。単一のトレース・テーブル名またはコンマで区切ったトレース・テーブル名のリストを指定することができます。トレース・テーブル名にはワイルドカード文字を含めることができます。トレース・テーブル名は、BPE 定義のトレース・テーブルか、または IMS コンポーネント定義のトレース・テーブルが可能です。

注: 明示コマンドを必要とするトレース・テーブル・タイプ (例えば、HWS RCTR テーブル) は、トレース・テーブル名に総称名 NAME(\*) またはワイルドカード・パターン NAME(R%%%) が指定されている場合は処理されません。明示コマンドを必要とするトレース・テーブル・タイプは、NAME パラメーター NAME(RCTR) で明示的に指定されている場合にのみ処理されます。

BPE を使用している IMS コンポーネント・アドレス・スペース用の BPE 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる BPE 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**AWE** 非同期作業エレメント (AWE) トレース・テーブル

**CBS** 制御ブロック・サービス・トレース・テーブル

**CMD** コマンド・トレース・テーブル

**DISP** ディスパッチャー・トレース・テーブル

**ERR** BPE エラー・トレース・テーブル

**ERRV**

BPE エラー変数トレース・テーブル

**HASH**

ハッシュ・トレース・テーブル

**LATC** ラッチ・トレース・テーブル

**MISC** トラップ・トレース用に IMS サービスだけが使用する各種のトレース・テーブル。

**SSRV** システム・サービス・トレース・テーブル

**STG** ストレージ・サービス・トレース・テーブル

**USRX** ユーザー・出口ルーチン・トレース・テーブル

CQS アドレス・スペース専用の CQS 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる CQS 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CQS** CQS トレース・テーブル

**ERR** CQS エラー・トレース・テーブル

**INTF** CQS インターフェース・トレース・テーブル

**OFLW**

CQS 構造オーバーフロー・トレース・テーブル

**SEVT** CQS 構造イベント・トレース・テーブル

**STR** CQS クライアント・アクティビティ・トレース・テーブル

注: CQS クライアント・アクティビティ・トレース・テーブルには、1 つの CQS 構造のみからのトレース・レコードが入っています。

IMS Connect 定義トレース・テーブルは、IMS Connect アドレス・スペースについてのみ更新できます。以下に挙げる IMS Connect 定義トレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**ADPT**

アダプター・トレース・テーブル

**CMDT**

IMS Connect のコマンド・アクティビティ・トレース・テーブル

**CPDR**

CICSPORT ドライバー・トレース・テーブル

**CPRT** CICSPORT 通信トレース・テーブル

**ENVT**

環境トレース・テーブル

**ERRV**

IMS Connect のエラー変数トレース・テーブル

**GSVC**

汎用サービス・トレース・テーブル

**HWSI**

IMS Connect-OTMA 間ドライバー・トレース・テーブル

**HWSN**

IMS Connect-ローカル・オプション間ドライバー・トレース・テーブル

**HWSO**

IMSpIex ドライバー (IPDC) トレース・テーブル

**HWSW**

IMS Connect-TCP/IP 間ドライバー・トレース・テーブル

**ICDR** IMS Connect 間ドライバー・トレース・テーブル

**ICNC** IMS Connect 間通信トレース・テーブル

**ISCC** ISC 通信トレース・テーブル

**ISDR** ISC ドライバー・トレース・テーブル

**LEPS** 言語処理環境 (LE) 事前初期設定サービス・トレース・テーブル

**MSCC**

MSC 通信トレース・テーブル

**MSDR**

MSC ドライバー・トレース・テーブル

**ODBM**

ODBM 通信トレース・テーブル

**ODDR**

ODBM ドライバー・トレース・テーブル

**OMDR**

通信プロトコル・アクティビティ (SCI 呼び出し) トレース・テーブル

**OSDR**

ODBM ソケット・ドライバー・トレース・テーブル

**OSOC**

ODBM ソケット通信トレース・テーブル

**OTMA**

OTMA 通信ドライバー・トレース・テーブル

**PCDR**

ローカル・オプション・ドライバー・トレース・テーブル

|  
|  
|

**PCIF** PC インターフェース・トレース・テーブル

**RCDR**

RMTCICS ドライバー・トレース・テーブル

**RCIC** RMTCICS 通信トレース・テーブル

**RCTR**

レコーダー・トレース・テーブル

注: レコーダー・トレース・テーブルは、明示的なコマンドを必要とします。

**RRSI** RRS インターフェース・トレース・テーブル

**TCPI** TCP/IP 通信ドライバー・トレース・テーブル

**OM** アドレス・スペース専用の **OM** 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる **OM** 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** OM エラー・トレース・テーブル

**OM** OM 処理のトレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための OM 処理用の IMSplex トレース・テーブル

**RM** アドレス・スペース専用の **RM** 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる **RM** 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** RM エラー・トレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための RM 処理用の IMSplex トレース・テーブル

**REPO** RM リポジトリ・サービス・トレース・テーブル

**RM** RM 処理のトレース・テーブル

**SCI** アドレス・スペース専用の **SCI** 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる **SCI** 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERPL** SCI エラー・パラメーター・リスト・トレース・テーブル

**ERR** SCI エラー・トレース・テーブル

**INTF** SCI インターフェース・トレース・テーブル

**INTP** SCI インターフェース・パラメーター・トレース・テーブル

**PLEX** 特定の IMSplex のための SCI 処理用の IMSplex トレース・テーブル

**SCI** SCI 処理のトレース・テーブル

**DBRC** アドレス・スペース専用の **DBRC** 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる **DBRC** 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**ERR** DBRC エラー・トレース・テーブル

**GRPS** DBRC グループ・サービス・トレース・テーブル

**MODF**

DBRC モジュール・フロー・トレース・テーブル

**RQST**

DBRC 要求トレース・テーブル

**ODBM** アドレス・スペース専用の ODBM 定義のトレース・テーブルを更新することができます。以下に挙げる ODBM 定義のトレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**CSL** CSL トレース・テーブル

**ERR** エラー・トレース・テーブル

**ODBM**

ODBM トレース・テーブル

**PLEX** IMSplex トレース・テーブル

リポジトリ・サーバー定義のトレース・テーブルは、REPO アドレス・スペースについてのみ更新できます。以下に挙げるリポジトリ・サーバー (RS) トレース・テーブル・タイプが使用可能です。

**DIAG**

リポジトリ・サーバー診断トレース・テーブル

**OWNER**

更新したいトレース・テーブル・タイプ (1 つ以上) の所有者を指定するオプション・パラメーター。以下のいずれかの値を指定することができます。

**BPE** BPE アドレス・スペースで実行されるすべての IMS コンポーネント用

**CQS** CQS アドレス・スペース専用

**DBRC**

DBRC アドレス・スペース専用

**HWS** HWS アドレス・スペース専用

**ODBM**

ODBM アドレス・スペース専用

**OM** OM アドレス・スペース専用

**REPO** RS アドレス・スペース専用

**RM** RM アドレス・スペース専用

**SCI** SCI アドレス・スペース専用

**OWNER** パラメーターは、どのトレース・テーブルを更新したいかを選択するのに役立つフィルターの役割を果たします。例えば、NAME(\*) OWNER(CQS) と指定すると、CQS アドレス・スペース内のすべての CQS 定義トレース・テーブル・タイプ (CQS、ERR、STR、OFLW、SEVT、および INTF) を更新することができます。NAME(\*) OWNER(BPE) と指定すると、任意の BPE 管理アドレス・スペース内のすべての BPE 定義トレース・テーブル・タイプを更新することができます。OWNER を省略すると、BPE とコンポーネント・トレース・テーブルの両方とも更新される可能性があります (NAME で指定されたテーブルによって異なります)。

## LEVEL(level)

指定されたトレース・テーブルの新しいトレース・レベルを設定するオプション・パラメーター。LEVEL が省略された場合は、指定されたトレース・テーブルのレベルは変更されません。以下に挙げるレベルが可能です。

### NONE

テーブルにはトレース・データは書き込まれていません。

### ERROR

エラーまたは例外条件のトレースのみがテーブルの中に書き込まれます。

**LOW** 主要なイベント・トレース・エントリーのみがテーブルの中に書き込まれます。

### MEDIUM

主要なイベント・トレース・エントリーと一部のマイナーなイベント・トレース・エントリーがテーブルの中に書き込まれます。

### HIGH

すべてのトレース・エントリーがテーブルの中に書き込まれます。

**重要:** トレース・テーブル・タイプ ERR のレベルを変更することはできません。BPE は、エラー診断が取り込まれるように、レベルを HIGH に強制的に設定します。ERR トレース・テーブルについて指定されたレベルはいずれも無視されます。

## EXTERNAL

**NAME** キーワードで指定されたトレース・テーブルのトレース・エントリーを外部トレース・データ・セットに書き込む必要があるかどうかを指定します。値は YES または NO です。

**YES** トレース・エントリーを外部トレース・データ・セットとメモリーの両方に書き込むことを指定します。トレース・エントリーが外部データ・セットに書き込まれるのは、IMS PROCLIB データ・セットの BPE 構成パラメーター・メンバー (BPECFG=) に EXTTRACE ステートメントを組み込むことにより、そのデータ・セットを IMS に対して定義している場合に限られます。

**NO** トレース・エントリーはメモリーのみに書き込むことを指定します。

コマンドの発行時に EXTERNAL キーワードを含めない場合、IMS は影響を受けるテーブルの現行の外部トレース設定 (ある場合) を変更しません。

EXTTRACE ステートメントで指定されたデータ・セットを作成または定義する必要があります。データ・セットを作成または定義しない場合、データ・セットを開こうとしたときにエラーが生成されます。

## OPTION(REREAD)

更新された EXTTRACE 設定を取得するために、ジョブの BPECFG= パラメーターで指定された BPE 構成 PROCLIB メンバーを再読み取りすることを指定します。BPE 構成 PROCLIB メンバーのみが再読み取りされます。

初期設定時に読み取られた値が、再読み取りされた時点の PROCLIB メンバー内の EXTTRACE パラメーターの値で置き換えられます。オープンされている現行の外部トレース・データ・セットがあれば、それがクローズされ、割り振り

解除されます。次に、更新された EXTTRACE パラメーターを使用して、新しい外部トレース・データ・セットが割り振られ、オープンされます。BPE PROCLIB メンバー内のその他のパラメーターは、メンバーの再読み取り時に再処理されません。

OPTION(REREAD) を使用すると、アドレス・スペースを停止せずに、新規の外部トレース・データ・セットを指定したり、既存のトレース・データ・セットの特性を変更したりすることができます。

OPTION(REREAD) では、BPE 構成 PROCLIB メンバーを指定する BPECFG= を使用してアドレス・スペースが開始されている必要があります。メンバーが指定されていない場合、再読み取りするメンバーが存在せず、コマンドはリジェクトされます。BPE 構成 PROCLIB メンバーが再読み取りされ、現行アドレス・スペースに適用する EXTTRACE ステートメントが見つからない場合、コマンドはリジェクトされ、既存の外部トレース設定 (ある場合) が保持されます。メンバーが再読み取りされ、新規の外部トレース・データ・セットの割り振りまたはオープン中にエラーが発生した場合 (例えば、指定されたデータ・セット名が存在しない場合)、BPE 外部トレースは停止されます。BPE PROCLIB メンバーを編集して、EXTTRACE ステートメントを訂正してください。その後で、OPTION(REREAD) を指定した UPDATE TRACETABLE コマンドを再入力し、再度 BPE 外部トレースを使用可能にすることができます。

## 出力

UPDATE TRACETABLE コマンド出力は、コマンドが完了したことを示すメッセージ BPE0032I から成っています。

```
BPE0032I UPDATE TRACETABLE COMMAND COMPLETED
```

## 例

### コマンド例 1

BPE ディスパッチャー・トレース・テーブル (DISP) のレベルを HIGH に更新します。

コマンド :

```
F CQS1,UPDATE TRACETABLE NAME(DISP) LEVEL(HIGH)
```

出力 :

```
BPE0032I UPDATE TRACETABLE COMMAND COMPLETED
```

### コマンド例 2

すべての SCI トレース・テーブルのレベルを MEDIUM に更新します。

重要:

- 例えば、この例で示されている NAME(\*) のように、ワイルドカード文字を使用して特定所有者に属するすべてのテーブルを選択したとしても、トレース・テーブル・タイプ ERR のレベルを変更することはできません。BPE は、エラー診断が取り込まれるように、レベルを HIGH に強制的に設定します。トレース・テーブル・タイプ ERR のレベルは HIGH に設定されますが、その他のトレース・テーブル・タイプは MEDIUM に設定されます。

- 例えば、この例で示されている NAME(\*) のように、ワイルドカード文字を使用して特定の所有者に属するすべてのテーブルを選択した場合は、明示コマンドを必要とするトレース・テーブル・タイプのレベルを変更することはできません。明示コマンドを必要とするトレース・テーブル・タイプは、NAME パラメーターを使用して明示的に指定されている場合にのみ処理されます。

コマンド :

```
F SCI,UPD TRTAB NAME(*) OWNER(SCI) LEVEL(MEDIUM)
```

出力 :

```
BPE0032I UPDATE TRACETABLE COMMAND COMPLETED
```

### コマンド例 3

IMS Connect が TCP/IP エンドポイントおよび OTMA との間で送受信するメッセージ・データを取り込むために、IMS Connect レコーダー・トレースのレベルを HIGH に設定します。

コマンド :

```
F HWS1,UPDATE TRACETABLE NAME(RCTR) OWNER(HWS) LEVEL(HIGH) EXTERNAL(YES)
```

出力 :

```
BPE0032I UPDATE TRACETABLE COMMAND COMPLETED  
BPE0046I EXTERNAL TRACE DATA SET  
IMSTESTL.RCTR.GDG01.G0003V00 OPENED ON VOL=000000
```

関連概念:

 IMS Base Primitive Environment for IMS Connect の構成 (システム定義)

関連資料:

 IMS PROCLIB データ・セットの BPE 構成パラメーター・メンバー (システム定義)

3 ページの『第 1 章 BPE コマンドの概要』

 基本プリミティブ環境のカスタマイズ出口ルーチン (出口ルーチン)

---

## 第 4 章 BPE USEREXIT コマンド

USEREXIT リソース・タイプは、BPE または BPE を使用する IMS コンポーネント (例えば CQS) のいずれかによって定義または管理されたユーザー出口タイプを参照します。

注: このトピックでは、ユーザー出口ルーチン という用語は、ユーザー提供の出口ルーチン を意味します。

- 『BPE DISPLAY USEREXIT コマンド』
- 33 ページの『BPE REFRESH USEREXIT コマンド』

---


### BPE DISPLAY USEREXIT コマンド


BPE DISPLAY USEREXIT コマンドは、指定されたユーザー出口タイプの属性を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 26 ページの『キーワード』
- 31 ページの『出力』
- 31 ページの『コマンド例 1』
- 32 ページの『コマンド例 2』
- 32 ページの『コマンド例 3』
- 32 ページの『コマンド例 4』
- 33 ページの『コマンド例 5』

構文





## キーワード

### DISPLAY | DIS

指定されたリソースに対するアクションはリソースの属性の表示であることを指定する必須パラメーター。

### USEREXIT | USRX

操作の対象のリソース・タイプは BPE 管理のユーザー出口タイプであることを指定する必須パラメーター。

### NAME(*user\_exit\_type\_name*)

その属性を表示させたいユーザー出口タイプ (1 つ以上) の名前を指定する必須パラメーター。単一のユーザー出口タイプ名またはコンマで区切ったユーザー出口タイプ名のリストを指定することができます。ユーザー出口タイプ名にはワイルドカード文字を含めることができます。

**重要:** このパラメーターで指定する名前 (1 つ以上) は、個々のユーザー出口モジュールの名前ではなく、ユーザー出口タイプの名前です。

BPE、および BPE を使用できる各アドレス・スペースは、さまざまなユーザー出口タイプをもっています。OWNER(BPE) で指定されているように、BPE のユーザー出口タイプには以下のものがあります。

#### INITTERM

初期設定 - 終了ユーザー出口

#### STATS

BPE システム機能統計ユーザー出口

OWNER(CQS) で指定されているように、すべての CQS アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

#### CLNTCONN

クライアント接続ユーザー出口

#### INITTERM

初期設定 - 終了ユーザー出口

#### OVERFLOW

キュー・オーバーフロー・ユーザー出口

## STRSTAT

構造統計ユーザー出口

## STREVENT

構造イベント・ユーザー出口

OWNER(DBRC) で指定されているように、すべての DBRC BPE アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

## RECONIO

BPE RECON I/O ユーザー出口

## REQUEST

BPE DBRC 要求ユーザー出口

## SECURITY

BPE DBRC セキュリティー・ユーザー出口

OWNER(HWS) で指定されているように、すべての IMS Connect アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

## PORnnnnn

IMS Connect Port Message Edit 出口。この出口タイプ名の *nnnnn* は、10 進数のポート番号 (例えば、POR01234) です。Port Message Edit の出口は、BPE タイプ 2 出口です。

## XMLADAP

IMS Connect XML アダプター・ユーザー出口

## ODBMAUTH

IMS Connect DB セキュリティー・ユーザー出口。これを使用して、ユーザーは、IMS 従属領域の外から ODBA を介して IMS データベース・リソースにアクセスすることができます。

## ODBMROUT

IMS Connect Routing の ODBM 用出口。これを使用して、ユーザーは IMS 別名をオーバーライドしたり、ODBM を選択したりすることができます。

OWNER(ODBM) で指定されているように、すべての ODBM アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

## CLNTCONN

クライアントの登録中および登録解除中に呼び出される ODBM ユーザー出口。

## INITTERM

ODBM アドレス・スペースの初期化中および終了中に呼び出される ODBM ユーザー出口。

## INPUT

ODBM への CSLDMI FUNC=ODBMCI 要求を表示するために呼び出される ODBM ユーザー出口。このタイプのユーザー出口は、実行の前に入力データを変更したり、要求が処理される前にその要求を拒否したりすることができます。

## OUTPUT

CSLDMI FUNC=ODBMCI 要求の応答によって、ODBM から ODBM

クライアントに出される出力 (例えば ODBA 呼び出し出力) を表示するために呼び出される ODBM ユーザー出口。このタイプのユーザー出口は、出力が発信元に返される前に、その出力を変更することもできます。

OWNER(OM) で指定されているように、すべての OM アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

#### **CLNTCONN**

クライアント接続コマンド登録および登録解除ユーザー出口

#### **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

#### **INPUT**

コマンド入力ユーザー出口

#### **OUTPUT**

出力ユーザー出口

#### **SECURITY**

セキュリティー検査ユーザー出口

OWNER(RM) で指定されているように、すべての RM アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

#### **CLNTCONN**

クライアント接続および切断ユーザー出口

#### **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

OWNER(SCI) で指定されているように、すべての SCI アドレス・スペースで以下のユーザー出口タイプが定義されます。

#### **CLNTCONN**

クライアント接続および切断ユーザー出口

#### **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

#### **OWNER(BPE | CQS | DBRC | HWS | ODBM | OM | RM | SCI)**

属性を表示させたいユーザー出口タイプ (1 つ以上) の所有者を指定するオプション・パラメーター。以下のいずれかの値を指定することができます。

#### **BPE**

BPE アドレス・スペースで実行されるすべての IMS コンポーネント用

#### **CQS**

CQS アドレス・スペース専用

#### **DBRC**

DBRC アドレス・スペース専用

#### **HWS**

IMS Connect アドレス・スペース専用

#### **ODBM**

ODBM アドレス・スペース専用

**OM** OM アドレス・スペース専用

**RM** RM アドレス・スペース専用

**SCI**

SCI アドレス・スペース専用

**OWNER** パラメーターは、表示させたいユーザー出口タイプを選択するのに役立つフィルターの役割を果たします。例えば、**NAME(\*) OWNER(CQS)** と指定すると、**CQS** アドレス・スペースのすべての **CQS** 定義のユーザー出口タイプを表示することができます。 **OWNER** を省略すると、**BPE** とコンポーネント・ユーザー出口の両方とも表示される可能性があります (**NAME** で指定された出口によって異なります)。

#### **SHOW(attribute)**

要求されたユーザー出口について表示したい属性を指定するオプション・パラメーター。

ユーザー出口についての情報を表示すると、表示出力の各行には、1 つのユーザー出口モジュールについての要求された属性が複数の列にもなって入っています。どのユーザー出口の表示にも **EXITTYPE** (出口のタイプ)、および **MODULE** (出口のロード・モジュール名) というラベルの付いた列が含まれています。さらに、以下の属性はいずれも、**SHOW** パラメーターを用いて要求できます。

#### **ABENDS**

ユーザー出口モジュールの最後のユーザー出口リフレッシュ以降に (リフレッシュが発生していない場合はアドレス・スペース初期設定以降に)、そのモジュール内で発生した異常終了の数。 **BPE** は、各ユーザー出口モジュール内で発生した異常終了の回数を記録します。この数が、出口のタイプに関する **EXITDEF** ステートメントの **ABLIM=** パラメーターに定義された数に達すると、**BPE** はモジュールの呼び出しを停止します。ユーザー出口モジュールがリフレッシュされると、このカウントはゼロにリセットされ、**BPE** は再びモジュールを呼び出します。

このフィールドに表示可能な最大値は 2147483647 ( $2^{31}-1$ ) です。異常終了のカウントがこの値を超えた場合は、2147483647 と表示されます。

#### **ABLIM**

**BPE** 出口リスト **PROCLIB** メンバーの、ユーザー出口タイプに関する **EXITDEF** ステートメント上の **ABLIM=** パラメーターで指定されているユーザー出口タイプの異常終了の限界カウント。これは、**BPE** がユーザー出口の呼び出しを停止する前に、ユーザー出口モジュールが異常終了できる回数です。値 0 は、異常終了の限界がないことを示します。

このフィールドに表示可能な最大値は 2147483647 ( $2^{31}-1$ ) です。

#### **ACTIVE**

現在アクティブなユーザー出口のインスタンスの数。これは、まだ戻されていないユーザー出口への呼び出し回数を表した、時刻指定数です。

このフィールドに表示可能な最大値は 999999 です。アクティブ・カウントがこの値を超えた場合は、999999 と表示されます。

## CALLS

最後のユーザー出口リフレッシュ以降の、ユーザー出口の呼び出し回数。

パフォーマンス上の理由から、BPE がこの数を収集するとき、シリアライゼーションは取得されません。複数インスタンスを並列で実行できる出口タイプの場合、この数は単なる概算であると見なす必要があります。

このフィールドに表示可能な最大値は 2147483647 ( $2^{31}-1$ ) です。呼び出しカウントがこの値を超えた場合は、2147483647 と表示されます。

## ENTRYPT

ユーザー出口モジュールのエントリー・ポイントのアドレス。

## ETIME

最後のリフレッシュ以降、出口モジュールで費やされた合計 (累積) 経過時間 (ミリ秒)。

パフォーマンス上の理由から、BPE がこの数を収集するとき、シリアライゼーションは取得されません。複数インスタンスを並列で実行できる出口タイプの場合、この数は単なる概算であると見なす必要があります。

このフィールドに表示可能な最大値は 2147483647 ( $2^{31}-1$ ) です。経過時間の数値 (ミリ秒) がこの値を超えた場合は、2147483647 と表示されません。

## LOADPT

ユーザー出口モジュールのロード開始点のアドレス。

## OWNER

ユーザー出口タイプを所有している IMS コンポーネント。BPE が所有するユーザー出口タイプは、BPE を使用するすべての IMS コンポーネント・アドレス・スペースに存在するシステム出口タイプです。コンポーネントに固有なユーザー出口タイプは、1 から 4 文字のコンポーネント ID をこの欄に表示します (例えば、CQS)。

## RTIME

これは、ユーザー出口モジュールが最後にリフレッシュされた (リフレッシュが発生しなかった場合は最初にロードされた) ローカル日付と時刻です。この出力フィールドのフォーマットは次のとおりです。

```
yyyy-mm-dd hh:mm:ss.th
```

**SIZE** ユーザー出口ロード・モジュールのサイズ (単位はバイト、16 進数で表示)。

**TEXT** モジュールのエントリー・ポイントから +04 のオフセットから始まる 27 バイト。EBCDIC に変換され、ピリオド (.) で置き換えられた印刷不可の文字を含みます。これはモジュール識別情報に共通のロケーションです。モジュール内のこのポイントの印刷可能な識別データがユーザー出口に含まれている場合、TEXT オプションを指定するとその情報が表示できます。

**SHOW** パラメーターが指定されない場合、EXITTYPE および MODULE の後に表示されるデフォルト属性は、OWNER、ACTIVE、および ABENDS です。

SHOW パラメーターで属性をリストする順序は、属性の表示順序には影響しません。BPE が、表示出力の属性欄の順序を決定します。順序は次のとおりです。

1. OWNER
2. ACTIVE
3. ABENDS
4. ABLIM
5. CALLS
6. ETIME
7. RTIME
8. ENTRYPT
9. LOADPT
10. SIZE
11. TEXT

重要: 出力行の長さが WTO で表示するには長すぎる、数多くの属性を要求することは可能です。これが起こった場合、コマンドは処理されますが、一部の行が切り捨てられる可能性があります。BPE が表示する行の最大長は、126 文字です。

## 出力

DISPLAY USEREXIT コマンドの出力は、ヘッダー行、情報が表示されるユーザー出口モジュールごとに 1 行、およびコマンドが完了したことを示す BPE0032I メッセージ 1 行で構成されます。

コマンド:

```
F CQS1,DISPLAY USEREXIT NAME(INITTERM,STRSTAT)
```

出力:

```
BPE0030I EXITTYPE MODULE OWNER ACTIVE ABENDS
BPE0000I INITTERM MYINIT00 CQS 0 0
BPE0000I INITTERM ZZZINIT0 CQS 0 0
BPE0000I STRSTAT MYSTAT00 CQS 1 2
BPE0032I DISPLAY USEREXIT COMMAND COMPLETED
```

EXITTYPE と MODULE の欄は、SHOW で何が指定されているかに関係なく、すべての DISPLAY USEREXIT コマンドのためにあります。1 つのユーザー出口タイプについて複数の出口モジュールがリストされる場合は、それぞれが呼び出される順序でリストされます。

## コマンド例 1

ここでは、DISPLAY USEREXIT コマンドの使用例をいくつか示します。

CQS 構造イベント・ユーザー出口タイプの状況を表示します。

コマンド:

```
F CQS1,DISPLAY USEREXIT NAME(STREVENT)
```

出力:

```
BPE0030I EXITTYPE MODULE OWNER ACTIVE ABENDS
BPE0000I STREVENT STREXV00 CQS 1 0
BPE0000I STREVENT ZZZSTEVO CQS 0 0
BPE0032I DISPLAY USEREXIT COMMAND COMPLETED
```

この例では、CQS 構造イベントのために呼び出されるように定義された、2 つの構造イベント出口モジュールがあります。最初に STREXV00、続けて ZZZSTEVO が呼び出されます。

## コマンド例 2

すべての CQS ユーザー出口タイプの、呼び出し回数、費やされた経過時間、および異常終了の限界を表示します。

コマンド:

```
F CQS1,DIS USRX NAME(*) OWNER(CQS) SHOW(CALLS,ETIME,ABLIM)
```

出力:

```
BPE0030I EXITTYPE MODULE ABLIM CALLS ETIME
BPE0000I CLNTCONN CLCONX00 0 2 12
BPE0000I INITTERM MYCQSIT0 0 1 2
BPE0000I INITTERM OEMCQIT0 0 1 162
BPE0000I OVERFLOW OVERFL01 5 3 6
BPE0000I OVERFLOW OVERFL02 5 3 19
BPE0000I OVERFLOW OVERFL03 5 3 9
BPE0000I OVERFLOW OVERFL04 5 3 15593
BPE0000I STREVENT STREXV00 10 542 628
BPE0000I STRSTAT STRSTAT0 1 36 1889
BPE0000I STRSTAT STRSTA10 1 36 241
BPE0032I DIS USRX COMMAND COMPLETED
```

## コマンド例 3

SCI CLNTCONN すべてのユーザー出口モジュールのエントリー・ポイント、ロード開始点、およびサイズを表示します。

コマンド:

```
F SCI,DIS USRX NAME(CLNTCONN) SHOW(SIZE,ENTRYPT,LOADPT)
```

出力:

```
BPE0030I EXITTYPE MODULE ENTRYPT LOADPT SIZE
BPE0000I CLNTCONN SCCLCN00 8B864D78 8B864D78 00000458
BPE0000I CLNTCONN SCCLCN10 8BA14200 8BA14200 00001C10
BPE0000I CLNTCONN SCCLCN20 8BA18EE8 8BA18AF0 00000AB0
BPE0032I DIS USRX COMMAND COMPLETED
```

## コマンド例 4

OM アドレス・スペースのすべての BPE ユーザー出口に関するモジュール・テキストの最初の部分を表示します。

コマンド:

```
F OM,DIS USRX NAME(*) OWNER(BPE) SHOW(TEXT)
```

出力:

```

BPE0030I EXITTYPE MODULE TEXT
BPE0000I INITTERM MYINIT00 .MYINIT00+20010615+17:47...
BPE0000I STATS HHGSTAT0 .HHGSTAT0+20010615+08:47...
BPE0032I DIS USRX COMMAND COMPLETED

```

## コマンド例 5

すべての RM INITTERM モジュールのリフレッシュ時間を表示します。

コマンド:

```
F RM,DIS USRX NAME(*) OWNER(RM) SHOW(RTIME)
```

出力:

```

BPE0030I EXITTYPE MODULE RTIME
BPE0000I INITTERM RMINITRM 2001-06-15 16:48:22.39
BPE0032I DIS USRX COMMAND COMPLETED

```

関連資料:

3 ページの『第 1 章 BPE コマンドの概要』

 [基本プリミティブ環境のカスタマイズ出口ルーチン \(出口ルーチン\)](#)

---


## BPE REFRESH USEREXIT コマンド

BPE REFRESH USEREXIT コマンドは、指定されたユーザー出口タイプのユーザー出口モジュールの新規コピーをロードするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 34 ページの『キーワード』
- 37 ページの『使用上の注意』
- 39 ページの『出力』
- 39 ページの『例』

### 構文



## キーワード

### REFRESH | REF

指定されたリソースに対するアクションがそのリソースをリフレッシュすることであることを指定する必須パラメーター。

### USEREXIT | USRX

操作の対象のリソース・タイプは BPE 管理のユーザー出口タイプであることを指定する必須パラメーター。

### NAME(*user\_exit\_type\_name*)

リフレッシュしたいユーザー出口タイプの名前を指定する必須パラメーター。単一のユーザー出口タイプ名またはコンマで区切ったユーザー出口タイプ名のリストを指定することができます。ユーザー出口タイプ名にはワイルドカード文字を含めることができます。

特に指定がなければ、ここで説明されているすべてのユーザー出口はタイプ 1 ユーザー出口です。

**重要:** このパラメーターで指定する名前は、個々のユーザー出口モジュールの名前ではなく、ユーザー出口タイプの名前です。

BPE、および BPE を使用できる各アドレス・スペースは、さまざまなユーザー出口タイプをもっています。BPE のユーザー出口タイプには、OWNER(BPE) によって指定されたように、以下のものが含まれています。

### INITTERM

初期設定 - 終了ユーザー出口

### STATS

BPE システム機能統計ユーザー出口

ユーザー出口のタイプは、OWNER(CQS) によって指定されているようにすべての CQS アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

### CLNTCONN

クライアント接続ユーザー出口

### INITTERM

初期設定 - 終了ユーザー出口

### OVERFLOW

キュー・オーバーフロー・ユーザー出口

### STRSTAT

構造統計ユーザー出口

### STREVENT

構造イベント・ユーザー出口

ユーザー出口のタイプは、OWNER(DBRC) によって指定されているように、すべての BPE ベースの DBRC アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

### RECONIO

BPE RECON I/O ユーザー出口

## REQUEST

BPE DBRC 要求ユーザー出口

## SECURITY

BPE DBRC セキュリティー・ユーザー出口

ユーザー出口のタイプは、OWNER(HWS) によって指定されているように、すべての IMS Connect アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

## POR $nnnnn$

IMS Connect Port Message Edit 出口。この出口タイプ名の  $nnnnn$  は、10 進数のポート番号 (例えば、POR01234) です。Port Message Edit の出口は、BPE タイプ 2 出口です。

## XMLADAP

IMS Connect XML アダプター・ユーザー出口

## ODBMAUTH

IMS Connect DB セキュリティー・ユーザー出口。これを使用して、ユーザーは、IMS 従属領域の外から ODBA を介して IMS データベース・リソースにアクセスすることができます。

## ODBMROUT

IMS Connect Routing の ODBM 用出口。これを使用して、ユーザーは IMS 別名をオーバーライドしたり、ODBM を選択したりすることができます。

ユーザー出口のタイプは、OWNER(ODBM) によって指定されているように、すべての ODBM アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

## CLNTCONN

クライアントの登録中および登録解除中に呼び出される ODBM ユーザー出口。

## INITTERM

ODBM アドレス・スペースの初期化中および終了中に呼び出される ODBM ユーザー出口。

## INPUT

ODBM への CSLDMI FUNC=ODBMCI 要求を表示するために呼び出される ODBM ユーザー出口。このタイプのユーザー出口は、実行の前に入力データを変更したり、要求が処理される前にその要求を拒否したりすることができます。

## OUTPUT

CSLDMI FUNC=ODBMCI 要求の応答によって、ODBM から ODBM クライアントに出される出力 (例えば ODBA 呼び出し出力) を表示するために呼び出される ODBM ユーザー出口。このタイプのユーザー出口は、出力が発信元に返される前に、その出力を変更することもできます。

ユーザー出口のタイプは、OWNER(OM) によって指定されているようにすべての OM アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

## **CLNTCONN**

クライアント接続コマンド登録および登録解除ユーザー出口

## **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

## **INPUT**

コマンド入力ユーザー出口

## **OUTPUT**

出力ユーザー出口

## **SECURITY**

セキュリティー検査ユーザー出口

ユーザー出口のタイプは、OWNER(RM) によって指定されているようにすべての RM アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

## **CLNTCONN**

クライアント接続および切断ユーザー出口

## **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

ユーザー出口のタイプは、OWNER(SCI) によって指定されているようにすべての SCI アドレス・スペースに定義され、以下に挙げるタイプが含まれています。

## **CLNTCONN**

クライアント接続および切断ユーザー出口

## **INITTERM**

初期設定 - 終了ユーザー出口

## **OWNER(BPE | CQS | DBRC | HWS | ODBM | OM | RM | SCI)**

リフレッシュしたいユーザー出口タイプ (1 つ以上) の所有者を指定するオプション・パラメーター。以下のいずれかの値を指定することができます。

### **BPE**

BPE アドレス・スペースで実行されるすべての IMS コンポーネント用

### **CQS**

CQS アドレス・スペース専用。

### **DBRC**

DBRC アドレス・スペース専用。

### **HWS**

IMS Connect アドレス・スペース専用。

### **ODBM**

ODBM アドレス・スペース専用。

**OM** OM アドレス・スペース専用。

**RM** RM アドレス・スペース専用。

### **SCI**

SCI アドレス・スペース専用。

OWNER パラメーターは、リフレッシュしたいユーザー出口タイプを選択するのに役立つフィルターの役割を果たします。例えば、NAME(\*) OWNER(CQS) と指定すると、CQS アドレス・スペースのすべての CQS 定義のユーザー出口タイプをリフレッシュすることができます。OWNER を省略すると、BPE とコンポーネント・ユーザー出口の両方ともリフレッシュされる可能性があります (NAME で指定された出口によって異なります)。

## 使用上の注意

BPE ユーザー出口ルーチンには、タイプ 1 とタイプ 2 の 2 つの種類があります。タイプ 1 出口は、BPE 出口リスト PROCLIB メンバー内の BPE に定義されます。これらのメンバーはアドレス・スペースの初期設定時に処理され、REFRESH USEREXIT コマンドが発行されるたびに、再度処理されます。これにより、BPE アドレス・スペースの実行中に、出口指定を変更および更新することができます。

タイプ 2 出口は、実行時に BPE にプログラムを使用して定義されます。通常、タイプ 2 出口タイプ名は、BPE の制御外にあるその他の指定に基づいて、BPE を使用して IMS コンポーネントによって生成されます。例えば、IMS Connect Port Message Edit 出口タイプの名前は、TCP/IP ポート番号を使用して生成されます (例えば、ポート番号が 1234 の場合は POR01234 になります)。タイプ 2 出口は、BPE 出口リストの PROCLIB メンバーで指定されません。

タイプ 1 出口の場合、REFRESH USEREXIT コマンドは 2 つのことを行います。実行すると、BPE は、BPE 構成 PROCLIB メンバーで指定されたユーザー出口 PROCLIB メンバーを再処理します。また、コマンドで指定されたタイプに応じてユーザー出口 PROCLIB メンバーに現在リストされているユーザー出口モジュールを再ロードします。このコマンドを使用することで、アドレス・スペースを停止および再始動することなく、ユーザー出口を更新することができます。

タイプ 2 出口の場合、REFRESH USEREXIT コマンドは、実行時に BPE に定義されたユーザー出口モジュールを再ロードするのみです。タイプ 2 出口は BPE に対して外部で定義されるわけではないため、出口の定義値 (モジュール名、異常終了制限) は変更されません。

REFRESH USEREXIT コマンドを入力すると、BPE は以下の処理を実行します。

- タイプ 1 出口の場合
  - BPE 構成 PROCLIB メンバーの EXITMBR= ステートメント上で指定されているユーザー出口 PROCLIB メンバーをすべて読み取ります。コマンドを発行するときに BPE はこれらのメンバーを再読み取りするため、REFRESH コマンドを発行する前にユーザー出口 PROCLIB メンバーを編集し、ユーザー出口定義を変更することができます。BPE はメインの BPE 構成 PROCLIB メンバーを再読み取りしないため、ユーザー出口 PROCLIB メンバーの名前は変更できません。ただし、それらのメンバーの内容のみの変更はできます。
  - コマンドで指定されたユーザー出口タイプに応じて EXITDEF= ステートメント上で指定された、ユーザー出口モジュールをロードします。
- タイプ 2 出口の場合
  - コマンドで指定されたユーザー出口タイプに関連付けられたユーザー出口モジュールの新規コピーをロードします。

- すべての現行のユーザー出口を静止します。これは、コマンドがアクティブな出口が処理を完了するのを待って、現在の出口への新しい呼び出しを遅延させるということです。すべての現在のユーザー出口を静止することで、出口がリフレッシュされている間は、確実に、ユーザー出口が実行されないようになります。
- 前のユーザー出口モジュールを指す BPE 制御ブロック・ポインターを、新たにロードされたモジュールを指すポインターで置き換えます。これらのポインターは、出口の呼び出しを管理するために使用されます。
- ユーザー出口を再開し、新たにロードされる出口の呼び出しが行われることを可能にします。
- ユーザー出口の古いコピーを削除します。

BPE は、古いモジュールを削除する前に、ユーザー出口モジュールの新しいコピーをロードしています。この処理中にエラーが発生した (例えば、モジュールがロードできなかった、あるいは BPE 内部制御ブロック・ストレージを取得できなかった) 場合、BPE はコマンドを失敗させ、ユーザー出口の古いコピーは有効のままにします。コマンドが正常に完了するためには、指定したユーザー出口タイプのすべてのモジュールが正常にロードされていることが必要です。

ユーザー出口モジュールがリフレッシュされると、そのモジュールの異常終了カウントはゼロにリセットされます。これは、異常終了限界 (EXITDEF ステートメント上で ABLIM パラメーターによって指定) に達し、以後は BPE に呼び出されなくなったユーザー出口モジュールが、再び呼び出されるということです。

**重要:** PROCLIB メンバーのユーザー出口の ABLIM パラメーターを変更した場合、ABLIM の新しい値はリフレッシュ・コマンドの後に有効になります。

#### ユーザー出口のリフレッシュに関する考慮事項

- ユーザー出口タイプをリフレッシュすると、BPE は、そのタイプ用に定義されたすべての出口モジュールを再ロードします。モジュールの新しいコピーは、古いコピーとは異なる仮想アドレスに位置します。再入可能なモジュールは適切に作動します。ただし、モジュールが再入可能でなく、データがそのモジュール内に保管される場合、モジュールは再ロードが行われること、および、以前にモジュール内に保管された情報が失われることを許容できなければなりません。

**重要:** この状態を回避するには、すべてのユーザー出口モジュールを再入可能としてコーディングしてリンク・エディットしてください。

- ユーザーが、前にロードされたユーザー出口モジュールをリフレッシュした場合は、BPE は、引き続き、そのモジュールの前のコピーにより使用された同じ静的作業域を渡します。新しいバージョンのモジュールが、このエリアについて旧バージョンとは異なるマッピングまたは使用法をもっている場合には、新バージョンには、この静的作業域内にある古いタイプの定様式データを処理できる **toleration** (許容) コードが含まれている必要があります。

**推奨事項:** 静的作業域にはバージョン番号を入れるようにしてください。これは、この作業域内で別のデータ構造を使用するときに、ユーザー出口がそれを認識できるようにするためです。

- EXITDEF リストからユーザー出口モジュールを除去して、出口をリフレッシュすると、BPE は、除去された出口モジュールに関連する静的作業域を削除しま

す。後からモジュールを EXITDEF リストに再び追加し、出口をリフレッシュすると、モジュールは、前の作業域ではなく、新しい (クリアされた) 静的作業域を取得します。

- ユーザー出口が、仮想ルックアサイド機能 (VLF) またはそれと同等の製品を使用するリンク・ルックアサイド (LLA) により管理されている場合は、REFRESH USEREXIT コマンドを出す前に、リフレッシュしようとしているモジュールのコピーが LLA の中で更新されていることを確認する必要があります。
- 長時間にわたる z/OS WAIT (例えば、要応答オペレーター宛メッセージ (WTOR) のように遅延する可能性のある外部イベントを待つための WAIT) を出すユーザー出口がある場合は、REFRESH USEREXIT コマンドを出すと、パフォーマンスの問題または作業の停止が生じることがあります。これは、BPE が、REFRESH コマンドを処理するためにユーザー出口を静止しなければならないためです。BPE は、ユーザー出口のリフレッシュを実行する前に、現在呼び出されているユーザー出口がすべて完了するまで待たなければなりません。BPE は、コマンドが完了するまで、ユーザー出口への新しい呼び出しを阻止します。ユーザー出口が呼び出されていて、BPE に長期間戻らない場合、REFRESH コマンドは出口が戻るまで遅延されます。BPE が待機している間は他のユーザー出口を呼び出すことはできないので、ユーザー出口の呼び出し処理も待ち状態にされます。

推奨事項: ユーザー出口が長い待ちを回避するようにし、待つ可能性のあるサービスを出すことは回避するようにしてください。

## 出力

REFRESH USEREXIT コマンドの出力は、コマンドが完了したことを示すメッセージ BPE0032I から成っています。

```
BPE0032I REFRESH USEREXIT COMMAND COMPLETED
```

## 例

ここでは、REFRESH USEREXIT コマンドの使用例をいくつか示します。

### コマンド例 1

すべてのユーザー出口モジュールをリフレッシュします。

コマンド :

```
F CQS1,REFRESH USEREXIT NAME(*)
```

出力 :

```
BPE0032I REFRESH USEREXIT COMMAND COMPLETED
```

### コマンド例 2

OM コマンド入力および出力の出口タイプのユーザー出口モジュールをすべてリフレッシュします。

コマンド :

```
F OM,REF USRX NAME(INPUT,OUTPUT)
```

出力 :

```
BPE0032I REF USRX COMMAND COMPLETED
```

関連概念:

 z/OS: LLA が管理するライブラリーの変更

関連資料:

3 ページの『第 1 章 BPE コマンドの概要』

 基本プリミティブ環境のカスタマイズ出口ルーチン (出口ルーチン)

 IMS PROCLIB データ・セットの BPE 出口リスト・メンバー (システム定義)

---

## 第 2 部 Common Service Layer コマンド

Common Service Layer コマンドは、CSL を処理するために使用します。

- 43 ページの『第 5 章 CSL SHUTDOWN コマンド』
- 45 ページの『第 6 章 STOP csljob コマンド』



---

## 第 5 章 CSL SHUTDOWN コマンド

CSL SHUTDOWN コマンドは、1 つの z/OS イメージ上の CSL をシャットダウンするため、または IMSplex 全体をシャットダウンするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『使用上の注意』

### 構文

```
▶▶ F—scijobname—,—SHUTDOWN—

|         |
|---------|
| CSLLCL  |
| CSLPLEX |

▶▶
```

### 使用上の注意

z/OS MODIFY コマンドを発行する前に、/CHE FREEZE コマンドを発行して、CSL に接続されている IMS 制御領域を停止することができます。

1 つの z/OS イメージ上の CSL をシャットダウンするには、z/OS MODIFY コマンド `F scijobname,SHUTDOWN CSLLCL` を発行します。ここで、*scijobname* は、CSL 内の SCI の名前です。

このコマンドは、コマンドを受け取る SCI に関連付けられた z/OS イメージ上の CSL をシャットダウンします。このコマンドは、単一 z/OS イメージ上の CSL を手順どおりにシャットダウンする場合に使用してください。

IMSplex 全体をシャットダウンするには、z/OS MODIFY コマンド `F scijobname,SHUTDOWN CSLPLEX` を発行します。ここで、*scijobname* は CSL 内の SCI の名前です。

このコマンドは、単一 IMSplex 内の全 z/OS イメージ上の、コマンドを受け取る SCI に関連付けられた CSL マネージャーをシャットダウンします。

関連タスク:

➡ z/OS コマンドを使用した CSL のシャットダウン (オペレーションおよびオートメーション)



---

## 第 6 章 STOP csllib コマンド

STOP (または P) *odbmjobname*、*omjobname*、*rmjobname*、および *scijobname* コマンドは、IMSpex の Open Database Manager (ODBM) アドレス・スペース、Operations Manager (OM) アドレス・スペース、Resource Manager (RM) アドレス・スペース、および Structured Call Interface (SCI) アドレス・スペースをシャットダウンするために使用されます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文

▶▶  $\left[ \begin{array}{l} P \\ \text{STOP} \end{array} \right]$  *odbmjobname* ▶▶

▶▶  $\left[ \begin{array}{l} P \\ \text{STOP} \end{array} \right]$  *omjobname* ▶▶

▶▶  $\left[ \begin{array}{l} P \\ \text{STOP} \end{array} \right]$  *rmjobname* ▶▶

▶▶  $\left[ \begin{array}{l} P \\ \text{STOP} \end{array} \right]$  *scijobname* ▶▶

### キーワード

#### ***odbmjobname***

停止する ODBM アドレス・スペースのジョブ名を識別します。

#### ***omjobname***

停止する OM アドレス・スペースのジョブ名を識別します。

#### ***rmjobname***

停止する RM アドレス・スペースのジョブ名を識別します。

#### ***scijobname***

停止する SCI アドレス・スペースのジョブ名を識別します。

関連タスク:

➡ CSL のシャットダウン (オペレーションおよびオートメーション)



---

## 第 3 部 Common Queue Server コマンド

Common Queue Server コマンドは、CQS を処理するために使用します。

- 49 ページの『第 7 章 STOP cqsjob コマンド』



---

## 第 7 章 STOP cqsjob コマンド

STOP (P) *cqsjobname* コマンドは、CQS を正常にシャットダウンするために使用します。いずれかのアクティブ IMS サブシステムが現在 CQS に接続中である場合は、このコマンドはリジェクトされます。

### 構文

▶▶ — P — *cqsjobname* —▶▶  
└── STOP ─┘

### キーワード

STOP *cqsjobname* コマンドでは、次のキーワードを指定できます。

#### ***cqsjobname***

停止する CQS のジョブ名を指定します。



---

## 第 4 部 DBRC コマンド

データベース・リカバリー管理 (DBRC) コマンドは、DBRC からサービスを取得するために使用します。

データベース・リカバリー管理コマンド情報は、以下のとおりです。

- 53 ページの『第 8 章 DBRC コマンドの概要』
- 67 ページの『第 9 章 BACKUP.RECON コマンド』
- 69 ページの『第 10 章 CHANGE コマンド』
- 175 ページの『第 11 章 CLEANUP.RECON コマンド』
- 189 ページの『第 12 章 DELETE コマンド』
- 209 ページの『第 13 章 GENJCL コマンド』
- 335 ページの『第 14 章 INIT コマンド』
- 375 ページの『第 15 章 LIST コマンド』
- 403 ページの『第 16 章 NOTIFY コマンド』
- 457 ページの『第 17 章 RESET.GSG コマンド』
- 459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』



---

## 第 8 章 DBRC コマンドの概要

DBRC コマンドは、DBRC からサービスを取得するために使用します。これらのコマンドを使用して、RECON データ・セット内の情報の追加、変更、および削除を行い、データベース・リカバリーに使用されるさまざまな IMS ユーティリティを実行するために必要な JCL および制御ステートメントを生成します。

DBRC API 要求を使用して、DBRC から同じサービスを取得することもできます。

---

### DBRC バッチ・コマンド

DBRC バッチ・コマンドは、RECON データ・セットのバックアップ・コピーの作成、RECON データ・セット内の情報の検査、RECON データ・セット内の情報の変更、RECON データ・セットからの情報の削除、各種 IMS リカバリー・ユーティリティのジョブの生成、または RECON データ・セットに対する変更を行うために使用します。

以下に、DBRC コマンドの要約を示します。

- BACKUP.RECON コマンドは、RECON データ・セットのバックアップ・コピーを作成する際に使用します。
- CHANGE コマンドは、RECON データ・セット内の情報を変更する際に使用します。
- DELETE コマンドは、RECON データ・セットから情報を削除する際に使用します。
- GENJCL コマンドは、各種の IMS リカバリー・ユーティリティ用のジョブを生成する際に使用します。
- INIT コマンドは、RECON データ・セットに次のような変更を加える際に使用します。
  - RECON データ・セットの初期設定
  - データベースおよびそれに関連したレコードの登録
  - 変更累積グループおよび再利用の変更累積データ・セットの作成
  - DBDS グループ、DB グループ、およびリカバリー・グループの作成
  - 再利用のイメージ・コピー・レコードの作成
  - グローバル・サービス・グループ (GSG) および RSR のサービス・グループ (SG) の定義
- LIST コマンドは、RECON データ・セットのすべての、または選択された部分のフォーマット済み印刷出力を作成する際に使用します。
- NOTIFY コマンドは、RECON に、通常はそこに自動的に書き込まれる情報を追加する際に使用します。
- RESET.GSG コマンドはプラン外の RSR をテークオーバーした後で使用し、RSR 対象のデータベースとエリアに関する古くなったリカバリー情報を、オリジナル・アクティブ・サイトの RECON データ・セットから削除します。

DBRC コマンドは、以下のいずれかの方法を使用して実行することができます。

- データベース・リカバリー管理ユーティリティ (DSPURX00) を使用して、DBRC コマンドを実行できます。
- これらのコマンドの一部を、そのバリエーションとして /RMxxxxxx コマンドを使用すると、オンラインで実行することもできます。
- LIST.xx は例外として、DBRC アプリケーション・プログラミング・インターフェースを使用して FUNC=COMMAND 要求を使って DBRC コマンドを実行できます。
- CICS® ユーザーは、DBCTL へのコマンド・インターフェースを提供する、CICS 提供のトランザクション CDBM を使用して DBRC コマンドを実行することができます。

関連概念:

-  データ・セット命名規則 (システム管理)
-  CICS: CDBM - database control interface
-  DBRC API (システム・プログラミング API)

関連資料:

-  データベース・リカバリー管理ユーティリティ (DSPURX00) (システム・ユーティリティ)
-  CICS: Issuing DBRC commands from CICS

---

## DBRC オンライン・コマンド

一部の DBRC コマンドは、オンライン IMS 環境から実行することができます (/RMxxxxxx コマンド)。

オンライン DBRC コマンドには、次のものがあります。

- /RMCHANGE
- /RMDELETE
- /RMGENJCL
- /RMINIT
- /RMLIST
- /RMNOTIFY

これらのコマンドが IMS のセキュリティーを正常にパススルーした後、IMS はこれらのコマンドをその処理を行う DBRC に渡します。これらのコマンドは、類似の名前を持つ通常の DBRC コマンドと同じ方法で処理されます。例えば、DBRC は /RMCHANGE コマンドを CHANGE コマンドと同様の方法で処理します。これらのオンライン・コマンドの許可も、バッチ DBRC コマンドと同様の方法で制御されます。具体的に言うと、DBRC コマンド許可出口 (DSPDCAX0)、RACF® などのセキュリティー許可プログラム、またはこの両方を使用することができます。

関連概念:

-  DBRC セキュリティー (システム管理)

関連資料:

## DBRC コマンド構文

すべての DBRC コマンドは、ここで説明する構文に従う必要があります。この構文は標準のコマンド言語構文であり、TSO およびアクセス方式サービス・プログラムの構文に類似しています。

コマンドは、大文字、小文字、または大/小文字混合のいずれの形式で入力しても構いません。DBRC では、使用する形式には関係なく、コマンド入力の多くは処理する前に大文字形式に変換されます。ただし、DBRC は、キーワード値とストリング値は大文字形式には変換しません。例えば、GENJCL コマンドの **USERKEYS** パラメーターや、NOTIFY.UIC および CHANGE.UIC コマンドの **UDATA** パラメーターの「*value*」の部分は、入力されたとおりの形式で処理されます。

サブセクション:

- 『分離文字』
- 『継続文字』
- 『コメント』
- 56 ページの『コマンド』
- 56 ページの『パラメーター』

### 分離文字

コマンド内で分離文字が必要な個所はどこでも、ブランク、コンマ、またはコメントと交換することができます。パラメーターとパラメーターの間には、複数の分離文字を使用することができます。

### 継続文字

継続文字は、単一の入力行に収まらないコマンドおよびコメントを継続させるときに使用します。

DBRC で使用される 2 種類の継続文字は負符号 (-) と正符号 (+) です。

- + 継続される行からの先行分離文字を削除します。
- 継続される行からの先行分離文字を削除しません。

制約事項: 単一引用符で囲まれた文字ストリング (例えば、'c...c') を継続する場合は、負符号の継続文字でのみ継続ができます。これは、単一引用符で囲まれた文字ストリング内では分離文字が意味を持つからです。DBRC では、そうした文字ストリングは、終了引用符が検出される前に行の終わりに達した場合、行の最後の非ブランク文字が負符号の継続文字でなければ、終了したと見なされます。文字ストリングの最大長は 256 文字です。

### コメント

コメントは、記号 (/\*) で始まり、記号 (\*/) で終わる英数字ストリングで構成されます。

文字ストリング (\*/) が検出される前に行の終わりに達した場合、および行の最後の文字が継続文字でない場合は、コメントは終了したと想定されます。

## コマンド

コマンドは、verb、修飾子、および、ほとんどの場合、パラメーターのリストから構成されます。verb の後にはピリオド (.) が 1 つだけ続き、verb と修飾子の間に他の文字を入れることはできません。

コマンドは、DBRC SYSIN 入力ストリームの 1 から 72 桁目の任意の位置に入力することができます。コマンド行の最後の非ブランク文字として継続文字を入力すれば、コマンドを複数行に継続することができます。

SYSIN 入力ストリームの 73 から 80 桁目は無視されます。

## パラメーター

ほとんどの DBRC コマンドは、必須パラメーターとオプション・パラメーターの両方を含んでいます。

一般に、DBRC コマンドには定位置キーワード・パラメーターはありません。キーワード・パラメーターには、以下のタイプがあります。

- キーワード単独
- 値を持つキーワード:  
keyword(v)
- 値のリストを持つキーワード:  
keyword(v1,v2..)
- 値のリストが繰り返されるキーワード:  
keyword((v1,v2..),(v1,v2..)..)

値のリストの繰り返しをこのタイプのキーワードで 1 回だけ入力する場合は、次のように外側の括弧を省略することができます。

keyword(v1,v2)

一部のコマンドは、互いに排他的なパラメーターを含んでいます。パラメーターの説明で、垂直バー (|) は、互いに排他的なパラメーターを分離します。同じコマンド上にこうしたパラメーターを複数指定するとエラーになりませんが、DBRC は最後に指定されたコマンドを採用し、その他は無視します。

**重要:** DBRC コマンド・パラメーターには、以下のコーディング規則が適用されます。

- ある種のキーワードは特定の形式の値を必要とします。
- 16 進数の入力形式は X'xxx' です。ここで X'x' は、0 から 9 および A から F の任意の文字です。
- 任意の文字を文字ストリングの一部とすることができます。
- ブランクまたはその他の特殊文字を含む文字ストリングは、単一引用符で囲む必要があります。例えば、

UDATA('RECOVERY POINT FOR ALL PARTITIONS TAKEN ON IMS12 EACH MONTH')

- データ・セット名、データ・セット DD 名、およびボリューム通し番号にはハイフンを含めることができます。
- データ・セット名は、z/OS JCL マニュアルで指定された規則に従います。

特に注記がない限り、値のあるオプションのキーワードは以下のデフォルトを持っています。

数値 0  
 文字値  
     ブランク

特定のパラメーターが 1 つのコマンド内で 1 回を超えて検出された場合は、最後に出現したパラメーターが使用されます。1 つのコマンド内で互いに排他的なパラメーターが検出された場合は、最後に出現したパラメーターが使用されます。

## DBRC タイム・スタンプ

タイム・スタンプは、RECON データ・セットに記録される時刻指定です。RECON のリスト、メッセージ、およびダンプで見かけるタイム・スタンプのフォーマットを正しく理解しておく、コマンドで適切なタイム・スタンプを入力する際に役立ちます。

タイム・スタンプの精度は、マイクロ秒です。

### 標準フォーマットのタイム・スタンプ

ある種のパラメーターにはタイム・スタンプが必要です。タイム・スタンプは、以下のいずれかのフォーマットで入力することができます。

圧縮: yydddhhmmssthmiju [offset]

区切り:

[yy]yy|ddd|hh|mm|ss|thmiju [offset]

パラメーターの説明は次のとおりです。

**yyyy** 年 (0000 から 9999)

**ddd** 日 (000 から 366)

**hh** 時 (0 から 23)

**mm** 分 (0 から 59)

**ss** 秒 (0 から 59)

**thmiju**

100 万分の 1 秒 (000000 から 999999)

| ブランクを含む任意の非数値桁分離文字。ただし、単一引用符は除く。タイム・スタンプにブランク、コンマ、または括弧が含まれる場合は、それを単一引用符で囲む必要があります。例えば、次のようになります。

```
LIST.LOG STARTIME('11.213 08:24:45.123456 -8')
```

または

LIST.LOG STARTIME('11,213 08:24:45.123456 PST')

**offset** 次のいずれかです。

1. 省略。現行の TIMEZIN 値が使用されます。
2. **±h[h:mm]** または **±h[h:mm]** の形式の数値オフセットで、UTC に追加された場合は、地方時を示す。 **h[h]** は 0 から 14 の数値です。圧縮フォーマットで **mm** を指定した場合は、**hh** も指定する必要があります。**mm** の値は {00、15、30、45} のセットから選択します。

**±hh:mm** は -11:45 から +14:45 の値のみが有効です。

**±hhmm** は -1145 から +1445 の値のみが有効です。

3. シンボリック時間帯ラベル。

タイム・スタンプ値には、右側を切り捨てられたエレメントがある場合があります。その場合、省略されたエレメントの数字はゼロと想定されます。

ddd の後のエレメントはいずれも、先頭で入力を切り捨てることができます。したがって、yyyy|ddd は yyyy|ddd|hh として受け入れられます。エレメントの一部を入力することはできません。例えば、yyyy|ddd|h は無効です。

年として 2 桁だけ入力すると、その 2 つの高位桁は、61 ページの『2 桁年入力の補外法』に説明されているスライディング・ウィンドウ方式を使用して補外されます。

同じタイム・スタンプを次のような方法で入力することができます。

```
11213082445123456
11213082445123456-0800
11.213/08:24:45.123456
```

あるいは、次のように、ブランク、コンマ、または括弧を用いて入力することもできます。

```
'11.213 08:24:45.123456 -8'          '11/213-08.24.45.123456 -8:00'
'11,213 08:24:45.123456 PST'        '11/213-16.24.45.123456 UTC'
'2011 213 16.24.45.123456 +0'
```


### **TIMEFMT** パラメーター

オプションの TIMEFMT パラメーターを使用すると、DBRC からのメッセージ、画面表示、およびリストに表示されるタイム・スタンプの形式を定義できます。TIMEFMT に関連する各パラメーターはオプションであり、コマンドだけを組み合わせることによって省略できます。コマンド出力およびメッセージ出力のタイム・スタンプは、TIMEFMT パラメーターで指定されたフォーマットを使用して表示されます。すべてのフォーマットで、マイクロ秒の精度まで表示できるようになりました。


TIMEFMT パラメーターは、CHANGE.RECON、LIST.xxxx、GENJCL.xxxx の各コマンドで使用でき、基幹 JCL メンバーの中で指定することもできます。

制約事項: TIMEFMT に関連したパラメーターは定位置パラメーターです。

TIMEFMT パラメーター・サブリストの形式は、以下のとおりです。



**A:**



注:

- 1 *duration* は CHANGE.RECON コマンドでのみ設定できます。
- 2 *precision* は、%SET ステートメントでのみ有効です。

サブリストの項目を省略すると、RECON ヘッダーからの現行値が使用されます。

#### *offset*

表示する前の UTC 内部時刻に適用されるオフセットを指定します。

- U** 指定なし。すなわち、イベントの発生時に UTC を表示します。
- O** 起点を指定します。イベントが発生した時刻と場所の地方時を表示します。
- L** 現行のローカル・オフセットを指定します。現在の地方時に相当する時刻を表示します。

#### *offset\_display*

時刻に付加されるオフセットの表示フォーマットを指定します。

- L** ラベルが定義されている場合、オフセットをラベル・フォーマットで表示することを指定します。ラベルが定義されていない場合、オフセットは数値フォーマットで表示されます。
- O** オフセットを数値 (+|- HH:MM) フォーマットで表示することを指定します。
- N** 時間帯情報は表示しないことを指定します。

#### *form*

タイム・スタンプを区切り形式または圧縮形式のどちらで表示するかを指定します。

- P** タイム・スタンプを区切り形式で表示することを指定します。
- C** 時刻を圧縮形式で表示することを指定します。

#### *year\_size*

年の全 4 桁を表示するか、下位 2 桁のみを表示するかを指定します。

- 2** 年を下位 2 桁のみ表示します。
- 4** 年の全 4 桁を表示します。

#### *duration*

これらの選択項目の有効範囲を、現行のジョブに制限するか、システム・デフォ

ルトをグローバルにオーバーライドするものとして使用するかを指定します。  
duration サブパラメーターは、CHANGE.RECON コマンドでのみ指定できます。

#### PERM

指定されたオプションが、同じ RECON で実行される後続のすべての DBRC ユーティリティー・ジョブでも有効であることを示します。つまり、これらの値はその後のジョブのデフォルトとなります。

#### TEMP

指定されたオプションが、そのコマンドが入力されるジョブでのみ有効であることを示します。PERM と TEMP のいずれも指定されない場合、TEMP がデフォルトとなります。

#### precision

基幹 JCL 内の %SET ステートメントに 1 から 6 までの数値でのみコーディングされます。これを使用して、GENJCL によって出力されるタイム・スタンプに含まれる下位桁の数を制御できます。デフォルトは 6 です。

他のパラメーターと同様、ヌル値をコーディングすると、対応する TIMEFMT 値は GENJCL のデフォルトにリセットされます。TIMEFMT() はすべての値をリセットします。

#### 基幹 JCL 内の TIMEFMT パラメーター

TIMEFMT パラメーターは、CHANGE.RECON コマンドでの使用に加えて、任意の LIST.xxx または GENJCL.xxx DBRC コマンドでもコーディングすることができます。また、次のように基幹 JCL メンバーに指定することもできます。

```
%SET TIMEFMT(...)
```

次に示すのは、基幹 JCL 内の %SET キーワードの例です。

```
%SET TIMEFMT(,N)
%SELECT RLDS(%SSID, LAST)
LOGEND =%LOGETIM
%ENDSEL
```

次に示すのは、上の例の %SET から提供される出力です。

```
LOGEND =11011131500023456
```

#### TIMEFMT サブパラメーターの優先順位

TIMEFMT サブパラメーターの優先順位は、上から下の順で、以下のようになります。

##### 1. RECON デフォルト

RECON デフォルトは INIT.RECON コマンドによって設定されます。これらのデフォルトは、CHANGE.RECON コマンドの PERM オプションを使用してリセットすることができます。

##### 2. ジョブ・レベルのオーバーライド

RECON デフォルトは、CHANGE.RECON コマンドの PERM または TEMP オプションを使用して、SYSIN コマンド・ストリーム内の後続のコマンドでオーバーライドすることができます。

##### 3. 基幹 JCL メンバー内の %SET ステートメント

%SET ステートメントの TIMEFMT 設定値は、同じメンバー内の直前の %SET ステートメントの設定値に加えて、GENJCL のデフォルトの設定値もオーバーライドします。

#### 4. コマンドのオーバーライド

DBRC コマンドの TIMEFMT 設定値は、当該コマンド呼び出しの有効範囲内の上記設定値をすべてオーバーライドします。例えば、GENJCL.xxx コマンドの TIMEFMT 設定値は、適用できる基幹 JCL メンバー内のすべての %SET ステートメントの TIMEFMT 設定値をオーバーライドします。

最後のパラメーターの duration は、CHANGE.RECON 以外のいずれのコマンドで指定しても意味がありません。コーディングされた TIMEFMT 値はいずれも、現在有効な値を、このコマンドの継続時間だけオーバーライドするからです。省略された値については、PERM 継続時間を指定した最新の CHANGE.RECON コマンドからの、現在有効な値 (この値は INIT.RECON のデフォルトをオーバーライドします) はそのまま有効です。

INIT.RECON コマンドによって RECON データ・セットに設定される値は、**TIMEFMT(O,N,P,2,TEMP)** です。

GENJCL コマンドによって使用されるデフォルトは、**TIMEFMT(O,O,C,2,TEMP,6)** です。

推奨事項: ご使用のシステムで複数の IMS システムを異なる時間帯に操作し、それらのシステムがデータおよび RECON を共用する場合は、RECON リストに少なくとも UTC または LOC を使用して、リストされているすべてのタイム・スタンプが共通のベースを持つようにしてください。

### ゼロのタイム・スタンプ値の指定

タイム・スタンプ値ゼロは、コマンド・キーワードの値として明示的に許可されている場合にのみ有効です。タイム・スタンプ値ゼロは、許可されている場合、区切りフォーマットまたは圧縮フォーマットのいずれでも入力でき、1 桁に圧縮することもできます。例えば、タイム・スタンプ値ゼロは、以下の方法で指定することができます。

```
00000000000000000000000000000000
'00 000 00:00:00.000000'
0
```

オフセット値が指定されている場合、それは無視されます。

## 2 桁年入力の補外法

DBRC コマンド上の入力タイム・スタンプに、2 桁の年表記を使用することは受け入れられます。この場合、世紀桁 (年号の上 2 桁) が、内部タイム・スタンプで使用するために引き出されます。内部タイム・スタンプ内の世紀桁は、次の処理で、入力された 2 桁により決定されます。

- 入力された年の桁数は、100 年のスライディング・ウィンドウと比較されます。ウィンドウの下限は、現在の年マイナス 70 です。上限は現在の年プラス 29 です。ブレイクポイントは、下限の下位 2 桁として定義されます。

入力された数字がブレイクポイントと等しいかそれより大きい場合は、下限の世紀桁が使用されます。ブレイクポイントより小さい場合は、上限の世紀桁が使用されます。ウィンドウの上限および下限とブレイクポイントは、IMS の初期化時に設定されます。年が変更されると、これらの値は再計算されます。

## タイム・スタンプの変換および例

次の例では、地方時は PST (オフセット -08:00) です。

2007.030 10:00:0.123456 -08:00 (区切りフォーマット) または 0703010000123456  
-0800 (圧縮フォーマット) で起こったイベントは、RECON データ・セットに  
2007030F|18000012|3456032D| (yyyydddFhhmmssthmijufqqs) として 12 バイトで記  
録されます。各部分の説明は次のとおりです。

### yyyydddFhhmmssthmiju

UTC、地方時より 8 時間遅い

*fqqs* オフセット :

*f* フラグ・ビット。通常は 0

*qq* 1 時間の 4 分の 1 (32/4=8)

*s* 符号 (D は負、C は正)

注: 地方時を取得するために、オフセットが常に UTC 時間に加算されます。地方時から UTC 時間を取得するには、オフセットの符号を逆にし、それを地方時に加算します。

RECON データ・セット内のレコード (PRILOG レコードなど) からのタイム・スタンプは、次のようにリストされます。

```
'2007.030 10:00:00.123456 -08:00'
```

上記のタイム・スタンプがコマンドに引用符付きで入力された場合、DBRC は RECON データ・セット内のレコードを、次のように記録された時刻によって検出します。

```
2007030F 18000012 3456032D
```

DBRC は、RECON データ・セットでレコードを検索する際に、内部で UTC 時刻を使用します。UTC 時刻のオフセット部分は無視されます。

タイム・スタンプの中にオフセットが何も与えられていない場合は、DBRC は TIMEZIN 値を使用します。これは、レコードが RECON データ・セットの中に書き込まれた時刻以降に、クロックの変更が発生した場合には、正確でないことがあります。

オフセットが含まれている限り、さまざまな RECON リストからのタイム・スタンプを使用できます (タイム・スタンプが異なるフォーマットで表示される場合も含めて)。

## タイム・スタンプ値の標準デフォルト設定

RECON データ・セットのタイム・スタンプ・フォーマットは、標準デフォルトです。

RECON ヘッダーから、次のように入力します。

```
TIMEZIN=%SYS
```

OUTPUT FORMAT: DEFAULT = LOCORG NONE PUNC YY No user-defined labels are defined.

オフセット値を指定せずに割り振りレコードをリストすると、タイム・スタンプは次のようにリストされます。

```
11.027 19:03:47.123456
```

この割り振りレコードは、夏時間変更の前に書き込まれました。タイム・スタンプは、オフセットを指定せずにレコードをリストするコマンドで入力されます。RECON データ・セットに TIMEZIN=%SYS を設定すると、オフセットは変更された現行 z/OS クロックから取得されます。RECON データ・セットにレコードが見つかりませんでした。

### タイム・スタンプのフォーマットに影響される **DBRC** コマンド

以下の DBRC コマンドは、その構文の一部としてタイム・スタンプを持っています。

- CHANGE.BKOUT
- CHANGE.CA
- CHANGE.IC
- CHANGE.PRILOG
- CHANGE.SECLOG
- CHANGE.UIC
- DELETE.ALLOC
- DELETE.CA
- DELETE.IC
- DELETE.LOG
- DELETE.RECOV
- DELETE.REORG
- DELETE.UIC
- GENJCL.CA
- GENJCL.RECOV
- GENJCL.USER
- LIST.HISTORY
- LIST.LOG
- NOTIFY.ALLOC
- NOTIFY.BKOUT
- NOTIFY.CA
- NOTIFY.IC
- NOTIFY.PRILOG
- NOTIFY.RECOV
- NOTIFY.REORG
- NOTIFY.SECLOG
- NOTIFY.UIC

標準フォーマットのタイム・スタンプの詳細については、57 ページの『標準フォーマットのタイム・スタンプ』を参照してください。

## 完全精度タイム・スタンプ・パラメーターを必要とする DBRC コマンド

以下のコマンドは、特定の RECON レコードを識別するために、または変更される RECON レコード内の情報を識別するために、タイム・スタンプを使用します。これらの場合は、完全精度タイム・スタンプが必要です。

- CHANGE.BKOUT: UORTIME パラメーター
- CHANGE.CA: RECTIME パラメーター
- CHANGE.IC: RECTIME パラメーター
- CHANGE.PRILOG (RLDS/SLDS/TSLDS 用): STARTIME および DSSTART パラメーター
- CHANGE.SECLOG (RLDS/SLDS/TSLDS 用): STARTIME および DSSTART パラメーター
- CHANGE.UIC: RECTIME パラメーター
- DELETE.ALLOC: RECTIME パラメーター
- DELETE.CA: RECTIME パラメーター
- DELETE.IC: RECTIME パラメーター
- DELETE.LOG: STARTIME パラメーター
- DELETE.RECOV: RECTIME パラメーター
- DELETE.REORG: RECTIME パラメーター
- DELETE.UIC: RECTIME パラメーター
- LIST.LOG: STARTIME パラメーター
- NOTIFY.ALLOC: STARTIME パラメーター
- NOTIFY.ALLOC: ALLTIME パラメーター (DEALTIME パラメーターと共に指定された場合のみ)。
- NOTIFY.SECLOG (RLDS/SLDS/TSLDS 用): STARTIME パラメーター
- NOTIFY.SECLOG (RLDS/SLDS/TSLDS 用): STARTIME パラメーター

DBRC は、10 分の 1 秒の後に続く下位の桁を無視しなくなりました。例えば、次のイメージ・コピーの情報を変更する場合:

```
-----  
IMAGE  
RUN      = 2011.114 16:28:41.123456 -07:00*  RECORD COUNT =0  
STOP     = 0000.000 00:00:00.000000 +00:00  BATCH      USID=0000000000  
  
IC1  
DSN=DHVNTZ02.IC1                                FILE SEQ=0001  
UNIT=3400                                         VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
                                                    VOLSER=USER01  
-----
```

以下のいずれかの CHANGE.IC コマンド入力します。

```
CHANGE.IC DBD(DHVNTZ02) DDN(HIDAM) RECTIME('2011.114 16:28:41.123456 -07:00') -  
ICDSN(NEWDSN)
```

```
CHANGE.IC DBD(DHVNTZ02) DDN(HIDAM) RECTIME(11114162841123456-0700) -  
ICDSN(NEWDSN)
```

```
CHANGE.IC DBD(DHVNTZ02) DDN(HIDAM) RECTIME(11114162841123456) -  
ICDSN(NEWDSN)
```

タイム・スタンプを含む (例えば、NOTIFY.IC) または一定の時刻範囲のログ・レコードを表示する (例えば、LIST.LOG FROMTIME) 新規レコードの作成では、ユーザーはタイム・スタンプを指定するときに選択したのと同じ精度が得られます。上にリストしたパラメーターを除いて、その他の DBRC コマンドのタイム・スタンプ・パラメーターはすべて最小仕様である年と日のみを必要とします。タイム・スタンプの残りの部分にはゼロが埋め込まれます。

関連資料:

136 ページの『CHANGE.RECON コマンド』

268 ページの『基幹 JCL の構文』



## 第 9 章 BACKUP.RECON コマンド

BACKUP.RECON コマンドは、コピー 1 RECON から RECON データ・セットのバックアップ・コピーを作成する際に使用します。

BACKUP.RECON コマンドは、最初に RECON データ・セットをオープンし、RECON の不整合があれば、それを除去するために必要なクリーンアップが行われます。次にこのコマンドは IDCAMS REPRO コマンドを呼び出し、その通常のデフォルトを使用して、バックアップ・コピーを作成します。REPRO コマンドの通常の使用に対して適用できる制約事項があれば、それをこのコマンドに適用します。バックアップ・コピーを受け取るデータ・セットは空でなければなりません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 68 ページの『RECON データ・セットのバックアップ作成の例』

### 構文



### キーワード

以下のキーワードは、BACKUP.RECON コマンドに有効です。

#### RECON1 | RECON2 | BOTH

RECON データ・セットのコピー先のバックアップ・データ・セットを指定するために使用する、互いに排他的なオプション・キーワード。

##### **RECON1**

使用中の JCL の BACKUP1 DD ステートメントによって指定されたバックアップ・データ・セットに RECON データ・セットをコピーします。

##### **RECON2**

使用中の JCL の BACKUP2 DD ステートメントによって指定されたバックアップ・データ・セットに RECON データ・セットをコピーします。

##### **BOTH**

使用中の JCL の BACKUP1 および BACKUP2 DD ステートメントによって指定されたデータ・セットに RECON データ・セットをコピーします。

### 使用上の注意

並列 RECON アクセスが使用される場合、すべての DBRC インスタンスに対する RECON アクティビティーが静止されます。COPY1 RECON データ・セットに関

連した保持ロックの存在に関する検査は、IDCAMS REPRO コマンドが呼び出される前に完了しています。保持ロックが存在する場合、IDCAMS REPRO コマンドは呼び出されず、コマンドは失敗します。

並列 RECON アクセス・モードでは、RECON データ・セットに対する保持ロックが存在する場合、それらのロックを解決する必要があります。SMS サーバー (SMSVSAM) がアクティブであり、すべてのプロセッサ上の Transactional VSAM (TVS) がアクティブであることを確認して、コマンドを再サブミットしてください。

RECON RECORDSIZE が 32 KB より大きく、バックアップの宛先が順次データ・セットの場合、BACKUP.RECON コマンドは失敗します。RECON データ・セットを順次ファイル (例えば、テープ) にバックアップする場合は、以下のステップを実行します。

1. BACKUP.RECON コマンドを使用してバックアップ KSDS を作成する
2. DFSMSdss を使用して、バックアップをとった KSDS を順次ファイルにコピーする

### RECON データ・セットのバックアップ作成の例

この例では、コピー 1 RECON の 2 つのバックアップ・コピーが作成されます。

```
//BKUP    JOB
//BACKUP1 DD    . . .
//BACKUP2 DD    . . .

:
//SYSIN   DD    *
           BACKUP.RECON BOTH
/*
```

順次バックアップを作成するには、BACKUPx DD ステートメントに適切な DCB パラメーターを組み込む必要があります。指定する BLKSIZE は、RECON データ・セットに定義された最大 RECORDSIZE より大きく、32K より小さくなければなりません。例えば、DCB=(RECFM=VB,LRECL=32756,BLKSIZE=32760) です。

---

## 第 10 章 CHANGE コマンド

CHANGE コマンドは、RECON データ・セット内の情報を変更するために使用します。

---


### CHANGE.ADS コマンド

CHANGE.ADS コマンドは RECON データ・セット内の DEDB ADS 情報を変更するのに使用します。エリアの使用中に CHANGE.ADS コマンドを実行すると失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 70 ページの『ADS レコードの変更例』

#### 構文



#### キーワード

##### ADDN(name)

変更する ADS のエリア・データ・セットの DD 名を指定するための必須キーワード。

##### AREA(name)

変更する ADS をエリア名で示す必須キーワード。

##### DBD(name)

変更する ADS をデータベース名で示す必須キーワード。

##### ADDNNEW(name)

変更する ADS を新しい DD 名で示すオプション・キーワード。

##### ADSN(name)

変更する ADS を新しいデータ・セット名で示すオプション・キーワード。

##### UNAVAIL | AVAIL

互いに排他的なオプション・キーワードであり、ADS レコードの可用性の表示を変更します。

##### UNAVAIL

ADS が使用不可であることを示します。

## AVAIL

ADS が使用可能であることを示します。エリアのリカバリーが必要である場合は、CHANGE.ADS AVAIL コマンドは失敗します。

ADSN が指定されているのに、AVAIL も UNAVAIL も指定されていない場合は、この値のデフォルトは UNAVAIL となります。

## ADS レコードの変更例

この例では、RECON データ・セットの ADS レコードを変更します。

```
//CHGADS JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.ADS DBD(DBD001) AREA(AREA002) -
           ADSN(ADSN004) ADDN(ADDN004)
/*
```

関連資料:

335 ページの『INIT.ADS コマンド』

---

## CHANGE.BKOUT コマンド


CHANGE.BKOUT コマンドは、指定したサブシステムに関連するバックアウト・レコードのリカバリー単位 (UOR) の追加、変更、または削除を行うのに使用します。

推奨事項: CHANGE.BKOUT コマンドは、動的バックアウト障害が発生し、特定のバックアウト・レコードが無効であることが分かっている場合に使用します。CHANGE.BKOUT コマンドを誤って使うと、リカバリーの保全性が失われる結果になるおそれがあります。

サブセクション:

- 『構文』
- 71 ページの『キーワード』
- 72 ページの『CHANGE.BKOUT コマンドの使用例』

### 構文



## キーワード

以下のキーワードは、CHANGE.BKOUT コマンドに有効です。

### SSID(*name*)

バックアウト・レコードが変更されるサブシステムを指定する必須キーワード。この名前は最大 8 文字の英数字ストリングであり、任意の有効なサブシステム名を表します。

### UOR(*uor*)

UORTIME キーワードと一緒に使用し、バックアウト・レコードのリカバリー単位を示す必須キーワード。リカバリー・トークン (*uor*) は、バックアウト・レコードの特定の UOR を記述する 16 バイトのフィールドです。このキーワードの値は 32 桁の 16 進数字で表す必要があります。

このキーワードに指定できるリカバリー単位は、現在バックアウト・レコードにあるもの、あるいはこれからレコード追加するものです。

### UORTIME(*time\_stamp*)

前記の UOR の時刻を指定する必須キーワード。この値は、UOR の開始時刻 (X'5607' ログ・レコードにあります) です。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DELETE(UOR | ALL | *name...*)

前記の必須キーワードで指定された、リカバリー単位に関連する一部またはすべての情報を削除するオプション・キーワード。

#### UOR

前記の UOR および UORTIME 必須キーワードで定義された UOR 全体を削除します。DELETE(UOR) を指定しない場合、CHANGE.BKOUT は、既存の UOR の変更か、現在バックアウト・レコードにない UOR の追加を行うものと見なします。

DELETE(UOR) を指定した場合は、それ以外のオプション・キーワードはすべて無視されます。

バックアウト・レコードに UOR が存在しない場合は、このコマンドは失敗します。

#### ALL

指定した UOR および UORTIME のデータベース・エントリーを削除することを指定します。ただし、DBD キーワードまたは BKO キーワード (あるいはその両方) にデータベース名も指定した場合は、UOR 接頭部情報はそのまま残します。DBD または BKO にデータベース名を指定しない場合は、CHANGE.BKOUT は DELETE(UOR) が指定されたのと同じような働きをします。ALL オプションを使用すると、UOR 接頭部の制御データに触れずに、バックアウト・レコードの UOR エントリー内のデータベース・リストを置き換えたり、実質的に変更することができます。また、ALL オプションを使用することによって、UOR 内のすべてのデータベース・エントリーも削除することができます。ただし、DBD または BKO キーワード内にリストされているデータベース・エントリーは削除できません。

#### *name*

DELETE キーワードで使用されるデータベース名を 8 個まで指定できます。指定する個々の名前はコンマで区切ります。指定したリカバリー単位に

関連したデータベースすべてをリストする場合の CHANGE.BKOUT のアクションは DELETE(ALL) が指定された場合と同じです。

リストされたデータベース名が 1 つでも、指定された UOR 内に含まれていない場合には、このコマンドは失敗します。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースに CHANGE.BKOUT コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

以下のオプション・キーワードは、DELETE(UOR) を指定しない場合にのみ使用できるものです。UOR が既にバックアウト・レコード内にある場合は、少なくとも 1 つはオプション・キーワードを指定する必要があります。バックアウト・レコードに UOR が含まれていなければ、追加されます。その場合は、PSB キーワードと DBD または BKO キーワードのいずれかを指定する必要があります。

BKO または DBD キーワードのいずれか、あるいはその両方を指定できます。ただし、BKO および DBD キーワードの両方に同じデータベース名は指定できません。バックアウトされているデータベースが同時に、バックアウトを要求することはできないからです。

#### **PSB(*name*)**

UOR に関連した PSB を示すオプション・キーワード。バックアウト・レコードに UOR を追加するには、PSB(*name*) を指定する必要があります。必須キーワードによって定義された UOR がバックアウト・レコード内に既に含まれている場合は、現行 PSB が指定された PSB で置き換えられます。

#### **DBD(*name...*)**

指定された UOR に関連したデータベースを示すオプション・キーワード。この DBD キーワードには 8 個までデータベース名をリストできます。ここにリストされるデータベース名は、このリカバリー単位のバックアウトを必要とするデータベースを示しています。このキーワードを使用すると、既存データベース・エントリーの状況をバックアウトが必要であるように変更できます。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースに CHANGE.BKOUT コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

#### **BKO(*name...*)**

UOR が適用されるデータベースを示すオプション・キーワード。BKO は、この UOR から既にバックアウトされているデータベースを示します。BKO キーワードには 8 個までデータベース名を指定できます。このキーワードを使用すると、既存データベースの状況を、バックアウト完了の状況に変更できます。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースに CHANGE.BKOUT コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### **CHANGE.BKOUT コマンドの使用例**

この例では、DBD および BKO キーワードでリストされたものを除き、指定された UOR および UORTIME のすべてのデータベース・エントリーが削除されます。

```

//CHGBKOUT JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.BKOUT SSID(SYS3)-
              UOR(E2E8E2F34040400000000600000003)-
              UORTIME(07093134502123456) DELETE(ALL)-
              DBD(DATA1,DATA2,DATA3C)-
              BKO(DATA4,DATA5,DATA3A)
/*

```


## CHANGE.CA コマンド

CHANGE.CA コマンドを使用して、RECON データ・セットで識別されている CA グループについて、変更累積 (CA) ユーティリティーの指定された実行に関する情報を変更します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 75 ページの『例』

### 構文



### キーワード

#### GRPNAME(name)

情報を変更する CA グループの名前を指定する必須キーワード。

#### RECTIME(time\_stamp)

変更する変更累積実行レコードを示す必須キーワード。

CA レコードのリストから、アスタリスク (\*) のマークの付いた STOP 時刻を使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### CADSN(name)

示されたレコードの変更累積データ・セットの新しい名前を指定するオプション・キーワード。

#### FILESEQ(value)

示されたレコードに記録する新規ファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。

## INVALID | VALID

互いに排他的なオプション・キーワードであり、変更累積データ・セットを後続の変更累積またはデータベース・リカバリーを実行する際の入力として使用するかどうかを指定します。

### INVALID

変更累積データ・セットを後続の変更累積またはデータベース・リカバリーの実行への入力として使用しないことを指定します。無効にされた変更累積データ・セットが、後で変更累積の出力として再使用される場合、そのデータ・セットは自動的に有効であるとマーク付けされ、使用されます。

### VALID

以前に無効にされた変更累積データ・セットが、後続の変更累積またはデータベース・リカバリーの実行への入力として使用可能であること指定します。このキーワードは、前に無効であるとマーク付けされていた変更累積データ・セットが現在有効になっている場合にのみ使用します。

INVALID キーワードを指定すると、変更累積レコードの STOPTIME (停止時刻) と RUNTIME (実行時間) が交換されます。こうすることによって、RECON データ・セットでのレコードの重複が防げます。VALID キーワードを指定すると、STOPTIME と RUNTIME が再度交換され、元に戻ります。

## UNIT(3400 | *unittype*)

変更累積データ・セットがあるボリュームの装置タイプを変更するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

## VOLLIST(*volser*)

指定した変更累積実行レコードにある変更累積データ・セットのボリューム通し番号を置き換えるために使用するリストを指定できるオプション・キーワード。この可変フィールドには、最大 255 個のボリューム通し番号を指定することができます。各番号は 6 文字までの英数字です。

## SUBSET | COMP

互いに排他的なオプション・キーワードであり、変更累積状況を示します。

### SUBSET

CA を作成したときに、ログのサブセットは処理済みであること、および CA の停止時刻は最初の未処理ログ・ボリュームの開始時刻であることを示します。

### COMP

CA を作成したときに、ログの全セットが処理済みであること、および CA の停止時刻が最後に処理されたログ・ボリュームの停止時刻であることを示します。

通常の状態では、このキーワードを使用する必要はありません。このキーワードの使用が、CA 停止時刻の値と整合しているかの検査は行われません。このキーワード値は、GENJCL.CA と GENJCL.RECOV の処理で使用されます。不適切に使用すると、無効な JCL が生成されるおそれがあります。

## UDATA('string')

示された変更累積データ・セットについての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、変更累積

データ・セットがどのように作成されたかを記述できます。string 値に空白またはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

## 例

### 例 1: 変更累積実行レコードの変更

この例では、RECON データ・セット内の変更累積実行レコードを変更します。INVALID キーワードは、指定されたデータ・セットを後続のユーティリティの実行に対し、入力として使用しないことを表します。VOLLIST、FILESEQ、および CADSN キーワードは、レコード内の変更すべき追加フィールドを示します。

```
//CHGCA JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CA GRPNAME(CAGRP2) RECTIME(07065020433523456) -
INVALID CADSN(IMS.CAGRP2.CA.CADSN2) -
VOLLIST(VOLCA1) FILESEQ(4)
/*
```

### 例 2: 変更累積実行レコードのユーザー・データの変更

この例では、RECON データ・セット内の DBD、DDN、および RECTIME キーワードで示される変更累積レコードの情報を変更します。変更されたユーザー・データは UDATA パラメーターに組み込まれます。

```
//CHGCA JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CA GRPNAME(CAGRP2) -
RECTIME(09152104355891200) -
UDATA('LAST CA OF THE WEEK')
/*
```

関連資料:

339 ページの『INIT.CAGRP コマンド』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## CHANGE.CAGRP コマンド

CHANGE.CAGRP コマンドは、RECON データ・セットで指定された CA グループ・レコードにある情報を変更するのに使用します。このコマンドを使用して、CA グループのメンバーである DBDS の名前を変更することもできます。


制約事項: HALDB、ILDS、および PHIDAM 1 次索引 DBDS はリカバリー可能でなく、これらへの変更はログに記録されません。CHANGE.CAGRP コマンドはこれらのデータ・セットをサポートしません。

サブセクション:

- 76 ページの『構文』
- 76 ページの『キーワード』
- 78 ページの『使用上の注意』

- 78 ページの『CHANGE.CAGRP コマンドの使用例』

## 構文



## キーワード

### GRPNAME(name)

記録を変更する CA グループの名前を指定する必須キーワード。

### ADD(dbname, ddname) | DELETE(dbname, ddname)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定した CA グループに追加または削除するメンバーを指定します。

#### ADD

指定した CA グループに追加するメンバーを指定します。1 つのグループに入るメンバーは 32767 個を超えることはできません。

制約事項: ユーザーがリカバリー可能なデータベースを CA グループに追加することはできません。

#### DELETE

指定した CA グループから削除するメンバーを指定します。CA グループからメンバーを削除してしまうと、DBRC は、その DBDS でのこれまでの変更累積アクティビティを認識できなくなります。

1 つ以上のメンバーを可変フィールドに指定します。それぞれのメンバーは括弧で囲まれた 1 対の名前です。dbname は、メンバーのデータベース名です。HALDB データベースの場合、dbname には HALDB 区画の名前を指定します。ddname は DD ステートメントのシンボル名です。

1 つのグループのすべてのメンバーを削除すると、そのグループの記録が RECON データ・セットから削除されます。

### CAJCL(member)

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を変更するためのオプション・キーワード。このメンバーを使用して、指定した CA グループについて GENJCL.CA コマンドを出したときに、変更累積ユーティリティの実行に必要な JCL を生成します。

### **DEFLTJCL(member) | NODEFLT**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、CA グループの暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定します。

#### **DEFLTJCL**

CA グループの暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定します。

GENJCL.CA は、定義されたキーワードを変換するために、指定されたデフォルト・メンバーを使用します。

#### **NODEFLT**

CA グループに対して基幹 JCL のデフォルト・メンバーは使用しないことを指定します。

### **GRPMAX(value)**

指定された CA グループ用に DBRC が維持する変更累積データ・セットの最大数を変更するために使用するオプション・キーワード。 *value* は 2 から 1024 の 10 進数でなければなりません。

指定されたグループについて実行された変更累積ユーティリティの回数が GRPMAX 値を超えると、REUSE または NOREUSE キーワードを使用して定義されている CA グループの場合、そのグループのリカバリー期間を過ぎた最も早い変更累積停止時刻を持つレコードが削除されます。

### **NOREUSE | REUSE**

変更累積データ・セットを再利用するかどうかを示すために使用する、相互に排他的なオプション・キーワード。

#### **NOREUSE**

指定された CA グループ用に既に使用されている変更累積データ・セットを、後続の変更累積ユーティリティの実行で出力として再利用できないことを示します。 NOREUSE キーワードを指定した場合、指定された CA グループの、未使用の変更累積実行レコードがあれば削除されます。

#### **REUSE**

指定された CA グループ用に既に使用されている変更累積データ・セットを、後続の変更累積ユーティリティの実行で、出力として再利用できることを示します。

GRPMAX がそのグループの既存のデータ・セット数より大きい場合は、INIT.CA コマンドを使用して、さらにデータ・セットを追加します。そうしないと、再利用は行われません。GRPMAX の説明を参照してください。

### **RECOVPD(0 | value)**

指定された CA グループのリカバリー期間を変更するために使用するオプション・キーワード。リカバリー期間は、DBRC が変更累積情報を RECON データ・セット内に維持する、現在日付までの時間の長さです。例えば、変更累積グループのリカバリー期間が 14 日の場合、DBRC は少なくとも 14 日間、十分な変更累積実行レコードを維持します。

変更累積実行レコードがリカバリー期間内であるかどうかを判別するには、現在時刻から RECOVPD 値を差し引きます。計算された値より新しい停止時刻を持つ変更累積実行レコードはすべて RECON データ・セット内に保持されます。

*value* には、変更累積実行レコードを RECON データ・セット内に保持する日数を表す 0 から 999 の 10 進数を指定します。0 (デフォルト) を指定した場合、リカバリー期間はありません。

## 使用上の注意

CHANGE.CAGRP コマンドを出して、既存の値より小さい GRPMAX 値と RECOVPD 値を指定した場合、残りの変更累積データ・セットの数が指定された GRPMAX 値に等しくなるまで、停止時刻がリカバリー期間を過ぎている使用済み変更累積データ・セットが削除されます。

DELETE.CA コマンドを実行すると、RECOVPD 値または GRPMAX 値に関係なく、指定された変更累積データ・セット・レコードが削除されます。

重要: CHANGE.CAGRP コマンドを使用して GRPMAX 値を小さくした場合、その GRPMAX 値は、最も古い変更累積データ・セットを削除できるかどうかに関係なく記録されます。それらのデータ・セットはリカバリー期間内であるからです。

## CHANGE.CAGRP コマンドの使用例

以下、CHANGE.CAGRP コマンドを使用した操作例をいくつか示します。

### DBDS を既存の CA グループ CAGRP1 に追加する例

この例では、*dbname* パラメーターおよび *ddname* パラメーターで示された DBDS を既存の CA グループ CAGRP1 に追加します。

```
//CHGCAGRP JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CAGRP GRPNAME(CAGRP1) ADD((DB1,DD1),(DB2,DD2))
```

### DBDS を CA グループ CAGRP1 から削除する例

この例では、*dbname* パラメーターおよび *ddname* パラメーターで示された DBDS を CA グループ CAGRP1 から削除します。

```
//CHGCAGRP JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CAGRP GRPNAME(CAGRP1) DELETE((DB3,DD3),(DB4,DD4))
```

### CA グループ・レコードの変更例

この例では、RECON データ・セットの CA グループ・レコードを変更しています。変更累積ユーティリティが CA データ・セットを再利用しないようにする変更が行われています。また、この CA グループに対する変更累積ユーティリティに必要な JCL を生成するために使われる基幹 JCL の区画データ・セットのメンバーを名前変更します。

```
//CHGCAGRP JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CAGRP GRPNAME(CAGRP3) NOREUSE CAJCL(JCLCA)
/*
```

### CA グループ・レコードの変更例

この例では、CA グループ CAGRP1 の変更累積データ・セットの保存期間を 90 日に変更しています。

```
//CHGCAGRP JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.CAGRP GRPNAME(CAGRP1) RECOVPD(90)
```

関連タスク:

 GRPMAX の調整 (その値に達したか値が大きすぎる場合) (システム管理)

関連資料:

339 ページの『INIT.CAGRP コマンド』

---

## CHANGE.DB コマンド

CHANGE.DB コマンドは、データベースまたは高速機能 DEDB エリアに関する情報を変更するのに使用します。この情報は、RECON データ・セットのデータベース・レコードかエリア・レコードに入っています。

データベースまたは DEDB エリアが使用中であるときに、キーワード SHARELVL、TYPEFP、または TYPEIMS を指定すると、このコマンドは失敗します。

また、CHANGE.DB を使用して、サブシステム (SSYS) レコードとデータベースまたはエリア (DB/AREA) レコード間でたまに生じる許可上の矛盾を除去することができます。このような矛盾は次のような場合に生じます。すなわち、SSYS レコードは許可されたデータベースやエリアのリストにはまだ DB/AREA エントリーがあるのに、DB/AREA レコードの関連サブシステム情報リストには SSID リストがない、あるいは DB/AREA にはまだ SSID エントリーがあるのに、SSYS レコードが RECON データ・セットにないか、その DB/AREA のエントリーがなくなった場合に生じます。このためには AUTH キーワードを使用してください。

制約事項: HALDB オンライン再編成実行中に CHANGE.DB コマンドを実行する場合、以下の制約事項が適用されます。

- CHANGE.DB コマンドは、HALDB 区画 (TYPE=PART) の場合にのみ指定できる。
- この区画 HALDB オンライン再編成が既に試みられている必要がある (M から V データ・セットが存在する必要があります)。
- ALL キーワードは、CHANGE.DB ALL OLRCAP コマンドを実行する場合にのみ使用できる。オンライン再編成可能とマークされる使用可能な HALDB データベースは、すべて「OLRCAP」とマークされます。変更用に使用できない


HALDB データベース(現在許可されている HALDB データベースなど) はスキップされ、OLRCAP とマークされません。

サブセクション:


- 『構文』
- 81 ページの『キーワード』
- 93 ページの『使用上の注意』
- 93 ページの『DBD キーワードで示されるデータベースのレコード変更例』

## 構文

CHANGE.DB コマンドには、次に示す 2 つの構文図のどちらかを使用してください。



または、



注:

- 1 このコマンドを高速機能 DEDB に使用する場合は必須です。

## キーワード

### ALL | DBD(name)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、レコードを変更するデータベースを示します。

制約事項: UNAUTH キーワードを指定する場合は、DBD 名も指定する必要があります。 ALL キーワードは UNAUTH では無効です。

#### ALL

RECON データ・セットに登録されている全データベースを変更することを指定します。

データベースのなかに HALDB マスターか区画が含まれ、なおかつ制限のあるキーワードのいずれかが指定された場合は (たとえば、PINIT キーワードや、NOPINIT キーワード)、警告メッセージが発行され、コマンド処理が続行されます。

#### DBD

単一データベースのレコードを変更することを指定します。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、HALDB 区画または HALDB マスター (HALDB マスターの全区画を変更したい場合) の名前を指定します。HALDB データベースの場合、以下の表に定義された CHANGE.DB コマンドのみを使用できます。

表 2. HALDB 区画およびマスターのキーワード定義

CHANGE.DB	name = TYPE=HALDB	name = TYPE=PART
ALTER   NOALTER	あり	なし
AUTH   NOAUTH	可 (グローバル)	あり
DBQUIH   NODBQUIH   DBQUI   NODBQUI	あり	あり
GSGNAME   NOTCOVER	あり	なし
ICREQ   NOICREQ	あり	なし
NOBACK   BACKOUT	なし	あり
NOFULLSEG   FULLSG	N/A	N/A
NONRECOV   RECOVABL   USERRCOV	あり	なし
OLRBYTES	あり	あり

表 2. HALDB 区画およびマスターのキーワード定義 (続き)

CHANGE.DB	name = TYPE=HALDB	name = TYPE=PART
OLRCAP   OLRNOCAP	あり	なし
OLRDBDS(A   M)	なし	あり
OLRIMSID(name)   NOOWNER	なし	あり
OLRREL   OLRNOREL	なし	あり
OLRRGON   OLRRGOFF	なし	あり
OLRROOTS	あり	あり
OLRSEGS	あり	あり
OSAM8G   NOOSAM8G	あり	なし
PARTSEL   HIKEY	あり	なし
PINIT   NOPINIT	あり	あり
RCVTRACK   DBTRACK	あり	なし
READON   READOFF	なし	あり
REORGI   NOREORGI	あり	あり
SHARELVL	あり	なし
TYPEFP   TYPEIMS	なし	なし
UNAUTH	なし	あり

#### ALTER | NOALTER

HALDB データベースまたは高速機能 DEDB データベースの ALTER IN PROGRESS 状況を設定または削除するオプション・キーワード。

HALDB データベースの場合、ALTER キーワードは、HALDB データベース内のすべての区画の RECON レコード内に ALTER IN PROGRESS フラグを設定します。HALDB の ALTER COUNT は、変更プロセスに参与しているパーティションの数に更新されます。NOALTER キーワードは、すべての区画レコードの ALTER IN PROGRESS フラグをオフにして、HALDB レコードのカウンターをクリアします。

DEDB データベースの場合、変更される領域を示す AREA キーワードとともに ALTER キーワードを指定できます。AREA を指定しない場合、このキーワードはランダムマイザー置換機能をシミュレートし、DEDB の ALTER COUNT が更新されます。NOALTER キーワードは、DEDB 全体の変更状況をリセットし、AREA キーワード (指定されている場合) は無視されます。

HALDB 内の区画のいずれか、または DEDB 内のエリアのいずれかが許可されている場合、ALTER IN PROGRESS 状況は変更できません。

#### AUTH | NOAUTH

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベースのデータ共有が許可されるかどうかを指定します。

##### AUTH

データベースでデータ共有の処理を許可するよう指示します。

##### NOAUTH

データベースでデータ共有の処理を許可しないように指示します。

## **DBQUIH | NODBQUIH | DBQUI | NODBQUI**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベース静止オプションを指定するために使用します。これらのキーワードは、ALL キーワードと一緒に指定することはできません。

### **DBQUIH**

データベースの QUIESCE HELD フラグが設定されることを指定します。このコマンドが高速機能 DEDB に対して発行されると、コマンドによって、高速機能 DEDB のすべてのエリアに対して、QUIESCE IN PROGRESS フラグが設定されます。このコマンドが HALDB マスターに対して発行されると、コマンドによって、HALDB のすべての区画に対して QUIESCE IN PROGRESS フラグが設定されます。

制約事項: DBQUIH は、QUIESCE IN PROGRESS フラグがオンの場合、または DBQUI キーワードもコマンドに含まれている場合にのみ有効です。

### **NODBQUIH**

データベースの QUIESCE HELD フラグがオフに設定されることを指定します。このコマンドが高速機能 DEDB に対して発行されると、コマンドによって、高速機能 DEDB のすべてのエリアに対して、QUIESCE IN PROGRESS フラグがリセットされます。このコマンドが HALDB マスターに対して発行されると、コマンドによって、HALDB のすべての区画に対して QUIESCE IN PROGRESS フラグがリセットされます。

### **DBQUI**

データベースの QUIESCE IN PROGRESS フラグが設定されることを指定します。このコマンドが高速機能 DEDB に対して発行されると、コマンドによって、高速機能 DEDB のすべてのエリアに対して、QUIESCE IN PROGRESS フラグが設定されます。このコマンドが HALDB マスターに対して発行されると、コマンドによって、HALDB のすべての区画に対して QUIESCE IN PROGRESS フラグが設定されます。

制約事項: DBQUI キーワードと PINIT キーワードと一緒に指定することはできません。

### **NODBQUI**

データベースの QUIESCE IN PROGRESS フラグがオフに設定されることを指定します。このコマンドが高速機能 DEDB に対して発行されると、コマンドによって、高速機能 DEDB のすべてのエリアに対して、QUIESCE IN PROGRESS フラグがリセットされます。このコマンドが HALDB マスターに対して発行されると、コマンドによって、HALDB のすべての区画に対して QUIESCE IN PROGRESS フラグがリセットされます。

制約事項: NODBQUI は、QUIESCE HELD フラグがオフの場合、または NODBQUIH キーワードもコマンドに含まれている場合にのみ有効です。

## **FULLSEG | NOFULLSG**

置き換え (REPL) 呼び出しによってセグメントが更新された場合、X'5950' ログ・レコードに完全なセグメント・イメージを記録するかどうかを指定する、互いに排他的なオプション・キーワード。これらのキーワードは、高速機能 DEDB の場合にのみ有効です。これらのキーワードを指定すると、指定した

DEDB のすべてのエリアが、指示した設定に変更されます。この設定は、この DEDB 用のデータベース・レコードに保管され、後でこの DEDB に登録されるすべてのエリアのデフォルト設定として使用されます。これらのキーワードは、ALL キーワードと一緒に指定することはできません。

指定した DEDB が現在許可されている場合、この設定はどのエリアでも変更されず、その場合は DSP0045I メッセージを受け取ります。このコマンドを正常に実行するには、前もって DEDB を無許可にしておく必要があります。

#### **FULLSEG**

完全なセグメント・イメージをログに記録することを指示します。

#### **NOFULLSG**

セグメントの更新された部分のみをログに記録することを指示します。

#### **GSGNAME(gsgname) | NOTCOVER**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DL/1 データベース (HALDB データベースを含む) のリモート・サイトのリカバリー属性を割り当てます。

#### **GSGNAME**

データベースをグローバル・サービス・グループ (GSG) に割り当てます。

#### **NOTCOVER**

データベースのリモート・サイト・リカバリーを中止します。

リモート・サイトのデータベースの状態を、非 RSR 対象から RSR 対象に変更するために CHANGE.DB コマンドを使用することはできません。このコマンドによって、データベースのリカバリー対象の状態を変更しようとすると、メッセージ DSP1044I が出されます。リモート・サイトでリカバリー対象となっていないデータベースを変更するには、そのデータベースを削除してから再初期化します。高速機能 DEDB もリカバリー不能データベースも、GSG に割り当ててはできません。また、データベースの使用中は、GSGNAME も NOTCOVER も指定できません。

#### **ICREQ | NOICREQ**

互いに排他的なオプション・キーワードです。リカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースがロードまたは再編成されたあとに、そのイメージ・コピーを作成する要求を DBRC に実行させるかどうかを指定します。このオプションは、DB 内のすべての DBDS に影響を与えます。

#### **ICREQ**

IMAGE COPY NEEDED オプションをリセットするのに使用します。このオプションがアクティブのときは、DBDS の初期ロード (PROCOPT=L) または再編成の直後に、DBRC が DBDS レコードに IC NEEDED ON をセットし、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分します。

#### **NOICREQ**

IC NEEDED 要求を使用不可にするのに使用します。DBRC は、DBDS の初期ロードまたは再編成の後に、DBDS レコードに IC NEEDED ON をセットすることも、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分することもしません。IC NEEDED フラグは、CHANGE.DB ICON コマンドを使用して手動でもセットすることができます。

制約事項:

- DB がリカバリー可能な場合は、NONRECOV または USERRCOV も一緒に指定しないと NOICREQ を指定することはできません。
- NOICREQ は、DBDS IC NEEDED の値をすべて OFF にリセットし、DB IMAGE COPY NEEDED COUNT を 0 にします。
- DB が RECOVABL に変更された場合は、このオプションが ICREQ にリセットされ、すべての DBDS で IC NEEDED が ON にセットされます。それに応じて、DB IMAGE COPY NEEDED COUNT もセットされます。
- ICREQ | NOICREQ は ALL キーワードと一緒に指定できません。

#### **NOBACK SSID (name) | BACKOUT(value) SSID (name)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サブシステムによるバックアウトがデータベースに必要なかどうかを指定します。このキーワードは DEDB に対しては使用しないでください。

##### **NOBACK**

指定されたサブシステムがデータベースをバックアウトする必要がないことを示します。このキーワードは、指定したデータベース・レコードからバックアウト情報を削除するのに使用します。

保持されている AUTH 状態と ENCODED 状態がゼロであり、「バックアウト必要」フラグがオンである場合は、NOBACK キーワードを使用すると、関連したサブシステム情報がデータベース・レコードから削除されることとなります。

##### **BACKOUT**

指定されたサブシステムが指定された回数だけ、データベースをバックアウトする必要があることを示します。SSID キーワードにサブシステム名を指定する必要があります。SSID キーワードを BACKOUT キーワードと一緒に指定しないと、このコマンドは失敗します。

##### **SSID(name)**

バックアウト・エラーが起きたサブシステムを指定する必須キーワード。

*name* は任意の有効サブシステム名です。

UNAUTH と一緒に指定した場合、SSID は、DBD キーワードで指定されたデータベースの関連サブシステム情報リストから除去するエントリーを示します。あるいは、許可されたデータベース/エリアのリストから、指定された DB/AREA を除去することによって、変更する SSYS レコードを示します。

SSID は、BACKOUT または UNAUTH キーワードと一緒に使用する必要があります。BACKOUT または UNAUTH のいずれかを使用せずにコーディングされている場合、このコマンドは失敗します。

#### **NONRECOV | RECOVABL | USERRCOV**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定されたデータベースの更新ログを RECON データ・セットに記録するかどうかを指定します。

##### **NONRECOV**

データベースのリカバリーを行わないことを指定します。完全機能データベースに対する NONRECOV キーワードの効果は、高速機能データベースに対する効果とは異なります。完全機能データベースで NONRECOV が指定

された場合、IMS はバックアウト情報をログに記録します。高速機能データベースで NONRECOV が指定された場合、IMS はバックアウト情報をログに記録しません。

#### RECOVABL

データベースがリカバリー可能であり、DBDS またはエリアに対して実行された更新はすべて RECON データ・セットに登録されることを指定します。

#### USERRCOV

高速機能 DEDB 用の更新割り振りを RECON データ・セットに記録しないことを指定します。データベースの更新は IMS によってログに記録されますが、DBRC を使用してデータベースのリカバリーを管理することはできません。リカバリーは、ユーザーが手動で生成した JCL を使用すれば許可されます。このキーワードは、高速機能 DEDB の場合にのみ有効です。

#### USERRCOV の注:

1. USERRCOV の使用は、データベースのオープン時間を減らす重大な必要性があり、しかもリカバリー可能性が必須である場合のみにしてください。
2. USERRCOV を使用するには、ユーザーが手動で作成した独自の JCL を変更累積およびリカバリー用に提供する必要があります。

#### NONRECOV、RECOVABL、および USERRCOV の制約事項:

- HALDB マスター・データベースはこれらのキーワードによってサポートされますが、HALDB 区画はサポートされません。
- これらのキーワードは、CHANGE.DB コマンドで ALL が指定されている場合は無効です。
- リカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースの並行イメージ・コピーを作成することはできません。
- データベースが RECOVABL または USERRCOV として登録されている場合は、そのデータベースを更新するいずれのジョブでも、VIO データ・セットを出力ログ (IEFRDOR) に使用することはできません。VIO のような一時的なログ・データ・セットは、ジョブの終了時に削除されるため、リカバリーに使用することはできません。
- NONRECOV または USERRCOV を RSR 対象のデータベースに対して指定することはできません。
- NONRECOV は SDEP を含む DEDB をサポートしません。

#### OLRBYTES(*value*)

HALDB オンライン再編成によって移動された HALDB 区画のバイト数を示す RECON 値を指定するためのオプション・パラメーター。この値の範囲は 0 から 47244640256 までです。値は、10 進数または同等の 16 進数で指定できます。16 進値は引用符で囲む必要があります (例えば、X'B00000000')。

OLRBYTES キーワードは、以下の項目に対しては (あるいは、これらと一緒に使用するの) 無効です。

- ALL、UNAUTH、OLRCAP、および OLRNOCAP キーワード
- HALDB マスター (HALDB master)

- OLR の実行は不可能としてマークされている HALDB 区画
- 高速機能データベース

#### **OLRCAP | OLRNOCAP**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB を HALDB OLR を使用してオンライン再編成する場合に指定します。デフォルトはありません。これらのキーワードは DBD が HALDB マスターである場合にのみ有効です。

##### **OLRCAP**

HALDB がオンライン再編成可能であることを (マスター・データベース・レコードと区画データ・セット・レコード内で) 指定します。

##### **OLRNOCAP**

HALDB がオンライン再編成可能でないことを (マスター・データベース・レコードと区画データ・セット・レコード内で) 指定します。HALDB OLR カーソルがアクティブの場合、または M から V および Y の DBDS がアクティブの場合、このコマンドは失敗します。このコマンドが正常に完了し、M から V および Y の DBDS とそのすべての関連レコードが RECON データ・セット内に存在している場合、M から V および Y の DBDS とそのすべての関連レコードが、全区画の RECON データ・セットから削除されます。

#### **OLRREL | OLRNOREL**

HALDB OLR の所有権を、その所有者である IMS が異常終了したときに別の IMS によって再開できるかどうかを示す、互いに排他的なオプション・キーワード。

制約事項: 状況を変更するには、HALDB OLR が、異常終了した IMS によって所有されている必要があります。更新された状況は、OLR が再開されるまで、/DISPLAY DB OLR コマンド出力に反映されません。

#### **OLRROOTS(value)**

HALDB オンライン再編成によって移動された HALDB 区画のルート数を示す RECON 値を指定するためのオプション・パラメーター。この値の範囲は 0 から 2147483647 までです。値は、10 進数または同等の 16 進数で指定できます。16 進値は引用符で囲む必要があります (例えば、X'7FFFFFFF')。

OLRROOTS キーワードは、以下の項目に対しては (あるいは、これらと一緒に使用するの) 無効です。

- ALL、UNAUTH、OLRCAP、および OLRNOCAP キーワード
- HALDB マスター (HALDB master)
- OLR の実行は不可能としてマークされている HALDB 区画
- 高速機能データベース

#### **OLRSEGS(value)**

HALDB オンライン再編成によって移動された HALDB 区画のセグメント数を示す RECON 値を指定するためのオプション・パラメーター。この値の範囲は 0 から 47244640256 までです。値は、10 進数または同等の 16 進数で指定できます。16 進値は引用符で囲む必要があります (例えば、X'B0000000')。

OLRSEGS キーワードは、以下の項目に対しては (あるいは、これらと一緒に使用するの) 無効です。

- ALL、UNAUTH、OLRCAP、および OLRNOCAP キーワード
- HALDB マスター (HALDB master)
- OLR の実行は不可能としてマークされている HALDB 区画
- 高速機能データベース

#### **OLRRGON | OLRRGOFF**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB OLR が進行中かどうかを指定します。これらのキーワードは、HALDB 区画に対してのみ有効です。

##### **OLRRGON**

HALDB OLR が進行中であることを指定します。A から J データ・セットと M から V データ・セットの両方にアクティブ・データが含まれます。

##### **OLRRGOFF**

HALDB OLR が完了し、A から J セットのデータ・セットか、M から V セットのデータ・セットのいずれかにアクティブ・データが含まれます。フラグは、非アクティブ・データ・セットがアクティブ・データ・セットになったことを示すように変更されます。OLREORG CURSOR ACTIVE = NO が DB レコードで設定されます。OLRIMSID はクリアされます。

注: DELETE.REORG コマンドと NOTIFY.REORG コマンドを使用して、DB (HALDB) レコードを手動で削除するか、それらのレコードに停止時刻を追加することが必要になる場合があります。

#### **OLRIMSID(name) | NOOWNER**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB OLR を所有する IMS の名前を指定または変更します。

#### **OLRDBDS(A | M)**

この区画の DBDS のアクティブ・セットが A から J および X、または M から V および Y のいずれかであることを示すオプション・キーワード。

**A** A から J および X データ・セットがアクティブであることを指定します。

**M** M から V および Y データ・セットがアクティブであることを指定します。

HALDB OLR のカーソルがアクティブの場合、このキーワードは入力データ・セットである DBDS セットを示します。

#### **OSAM8G | NOOSAM8G**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB PHDAM または PHIDAM のデータベースが OSAM データベース・データ・セット内でサポートするデータが最大 4 ギガバイトか、それとも最大 8 ギガバイトかをマスター・データベース・レコード内で指定します。デフォルトはありません。これらのキーワードは、DBD が HALDB マスターに対して指定されている場合にのみ有効です。

##### **OSAM8G**

OSAM データ・セットの最大容量が 8 ギガバイトのデータであることを指定します。HALDB をオンラインで再編成できる (OLR 対応であ

る) 場合、コマンドは失敗します。OSAM8G に変更できるのは、OLR 対応でないデータベースのみです。データベースが現在 OLR 対応である場合は、OLRNOCAP と OSAM8G を指定して、最大サイズを 8 ギガバイトに変更する必要があります。

#### **NOOSAM8G**

OSAM データ・セットの最大容量が 4 ギガバイトのデータであることを指定します。

#### **PINIT | NOPINIT**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB 区画の初期化が必要かどうかを指定します。このキーワードは、データベース定義を変更せずに、1 つ以上の区画データ・セットを削除および再定義した後で、使用します。

DBD キーワードによって指定されたデータベースが HALDB マスターの場合は、変更はすべての区画に対して行われます。そうでない場合は、指定された区画だけが変更されます。

制約事項:

1. PINIT キーワードおよび NOPINIT キーワードは、ALL と一緒では無効です。
2. PINIT キーワードと DBQUI キーワードを一緒に指定することはできません。

#### **PINIT**

区画を DB 事前再編成ユーティリティーか HALDB 区画データ・セット初期設定ユーティリティーを使用して初期設定する必要があることを表します。

#### **NOPINIT**

区画を初期化する必要がないことを示します。

#### **RANDOMZR(name) | NORAND**

高速機能 DEDB のランダム化モジュールの名前を変更するために使用するオプションのキーワード。このキーワードが指定されていて、ACBSHR=N の指定により各 IMS が独自の専用 ACB ライブラリーを使用する場合、DEDB にアクセスする IMS がこのランダムマイザーを使用しているかどうか、高速機能によって検証されます。ランダムマイザー名が検証されないようにする場合は NORAND を指定します。ACBSHR=Y の場合、どちらのキーワードが指定されていても、ランダムマイザー名の検証は実行されません。

#### **RANDOMZR(name)**

高速機能 DEDB のランダム化モジュールの名前を指定します。

#### **NORAND**

高速機能 DEDB のランダム化モジュールの名前をクリアします。

#### **RCVTRACK | DBTRACK**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、GSG に割り当てられた DL/I データベースの RSR トラッキング (シャドーイング) のタイプを指定します。

#### **RCVTRACK**

リカバリー操作可能トラッキングを表します。

## DBTRACK

データベース操作可能トラッキングを表します。

高速機能 DEDB には RCVTRACK も DBTRACK も指定できません。DL/I データベースに対して RCVTRACK または DBTRACK を指定できるのは、そのデータベースが GSG に割り当てられており、現在使用されていない場合のみです (これには、HALDB のすべての区画も含まれます)。

## READON | READOFF

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベースが読み取り専用処理だけに限定できるかどうかを指定します。いずれのキーワードも DEDB に対しては使用しないでください。

### READON

データベースの読み取り処理だけを許可できることを指定します。

### READOFF

データベースに対して、読み取り処理と更新処理の両方を許可できることを指定します。

## SHARELVL(0 | 1 | 2 | 3)

許可サブシステムがデータベースを共用できる、データ共用のレベルを指定するのに使用するオプション・キーワード。このキーワードは、許可 DL/I データベースに対しては指定できません。

0、1、2、および 3 という数は、4 つのタイプのデータ共用レベルを定義します。

- 0 データベースは共用できないことを示します。
- 1 更新が許可された 1 つの IMS サブシステムと、それ以外の読み取り処理 (保全性処理なし) だけを許可されている IMS サブシステムとでデータベースを共用できることを表します。1 はまた、読み取り処理のみを許可された複数の IMS サブシステムによってデータベースを共用できることも示します。レベル 1 はデータベース・レベルの共用と呼ばれます。
- 2 単一ホスト・プロセッサ環境で更新を許可された複数の並行サブシステムによってデータベースを共用できることを示します。レベル 2 はホスト内ブロック・レベル共用と呼ばれます。
- 3 複数ホスト・プロセッサ環境で更新を許可された複数の並行サブシステムによってデータベースを共用できることを示します。レベル 3 はホスト内ブロック・レベル共用と言われます。

### 制約事項:

- SHARELVL キーワードは並行イメージ・コピーに対しては 0 より大きくなければならない。
- IRLM を使用しており、SHARELVL 2 または 3 を指定した場合は、データベース・データ・セットで VSAM SHAREOPTIONS (3 3) キーワードも必ず指定してください。
- SHARELVL キーワードは、DEDB 中のすべてのエリアに適用される。
- DEDB のレベルを 0 または 1 からレベル 2 か 3 に変更する場合は、その DEDB 内のすべての VSO エリアの最初のカップリング・ファシリティ構

造名 (CFSTR1) をエリアの名前に設定する。DEDB をレベル 2 または 3 からレベル 0 または 1 に変更する場合、DBRC は指定されたすべてのカップリング・ファシリティ構造名をゼロにリセットし、LKASID キーワードを NOLKASID にリセットし、さらに MAS キーワードを NOMAS にリセットします。

#### TYPEFP | TYPEIMS

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON レコード構造を高速機能 DEDB または DL/1 データベースへ変更します。

##### TYPEFP

データベースが高速機能 DEDB であること、および RECON データ・セット内のレコード構造を IMS から高速機能へ変更する必要があることを指定します。TYPEFP は、RSR 対象の DL/1 データベースに対しては指定できません。

##### TYPEIMS

データベースが DL/I データベースであること、および RECON データ・セット内のレコード構造を高速機能から IMS へ変更する必要があることを指定します。TYPEIMS は、DEDB のいずれかのエリアが RSR 対象である場合は指定できません。

#### UNAUTH

DBD キーワードで指定されたデータベース内の関連したサブシステム情報リストからエントリーを除去するか、SSID パラメーターで指定された SSYS レコード内の許可データベース・リストまたは区画リストからエントリーを除去します。UNAUTH を使用する場合は、以下のキーワードを指定する必要があります。

##### DBD(name)

データベース名。

##### AREA

データベースが高速機能 DEDB の場合。

##### SSID(name)

IMS サブシステム ID。

##### TRACKING

IMS サブシステムが RSR トラッキング・サブシステムである場合。

制約事項: UNAUTH キーワードを使用する際には、以下の制約事項が適用されます。

- UNAUTH に DBD、AREA、SSID、および ACTIVE | TRACKING 以外のキーワードを指定すると、このコマンドは失敗する。
- UNAUTH を指定せずに、AREA、ACTIVE または TRACKING を指定すると、このコマンドは失敗する。
- SSYS レコードと DB/AREA レコード間に前述のような矛盾がない場合は、このコマンドは失敗する。
- ACTIVE または TRACKING キーワードが、指定されたデータベースまたはエリアの関連したサブシステム情報エントリーにある SS ROLE フィールドと一致していない場合は、このコマンドは失敗する。

### **AREA(name)**

高速機能 DEDB に対して UNAUTH を指定する場合は必須。name 値は DEDB エリアの名前です。UNAUTH を指定せずに AREA を指定すると、このコマンドは失敗します。

### **ACTIVE | TRACKING**

UNAUTH が指定された場合に、指定されたサブシステムの役割を示します。これらのキーワードは、UNAUTH が指定されていないと無視されます。

#### **ACTIVE**

サブシステムが RSR アクティブ・サブシステムであることを指定します。

#### **TRACKING**

サブシステムが RSR トラッキング・サブシステムであることを指定します。

### **PARTSEL(pgmname) | HIKEY**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、ユーザー区画選択出口プログラム名を HALDB データベースに対して識別するか、または削除するのに使用します。区画選択出口プログラム名を削除すると、区画選択ストリングがすべてクリアされてしまいます。区画選択出口プログラム名を追加あるいは変更しても、区画ハイ・キーや区画選択ストリングはそのまま残ります。いずれの場合でも、すべての区画には、PINIT (区画の初期化が必要) のマークが付きます。このコマンドは、NOPINIT も指定されていると失敗します。新規の区画高位キーまたは区画選択ストリングを指定するには、CHANGE.PART コマンドを使用します。

#### **PARTSEL(pgmname)**

HALDB に対してユーザーの区画選択出口プログラム名を識別します。この値は、長さが最大 8 文字のプログラム名です。

制約事項: このキーワードの ALL との併用は無効です。

#### **HIKEY**

HALDB と関連している既存の区画選択出口プログラムを除去します。

制約事項: このキーワードの ALL との併用は無効です。

### **REORGI | NOREORGI**

同時には使用できません。(IMS に同梱される HALDB オンライン再編成機能以外の) オンライン再編成プロダクトによって使用され、DBRC に対して、それらがアクティブであり (データベースの再編成を目的としており)、全機能データベースのデータ整合性が実現されることを通知するオプション・パラメーター。REORG INTENT フラグが ON に設定されているときは、他の再編成プロダクト、バッチ・アクセス、およびオンライン・イメージ・コピー処理に関しては、データベース許可は失敗します。

#### **REORGI**

以下の条件を満足する場合は、データベースが再編成されるという意味であり、RECON データ・セットのデータベース・レコード内の REORG INTENT フラグが ON に設定されます。

- データベースのタイプが有効。HALDB データベースを含む全機能である必要があります。
- REORG INTENT フラグがオフ。

- このデータベースに対して、バッチ・ジョブが 1 つも許可されていない。
- HALDB オンライン再編成 (OLR) で、カーソルをアクティブに設定できない (OLREORG CURSOR ACTIVE=YES)。
- このデータベースが、IMS OLRIMSID=imsid により所有されることがない。

#### NOREORGI

以下の条件を満足する場合に、データベースが再編成されないこと (あるいは再編成が完了されたばかりであること) を意味し、RECON データ・セットのデータベース・レコード内の REORG INTENT フラグが OFF に設定されます。

- データベースのタイプが有効。HALDB データベースを含む全機能である必要があります。
- REORG INTENT フラグがオン。

### 使用上の注意

許可されているかオープンされている区画がある HALDB マスターに対して CHANGE.DB コマンドを発行する場合は、次のコマンドまたはコマンドの組み合わせのいずれかを実行して、許可されているかオープンされている区画に対して変更を有効にする必要があります。

- /START DB HALDB\_master OPEN コマンド
- /DBRECOVERY DB HALDB\_master コマンドと、その直後の /START DB HALDB\_master コマンド

### DBD キーワードで示されるデータベースのレコード変更例

この例では、RECON データベースに含まれる、DBD キーワードで示されるデータベースのレコードを変更するように指定します。データ共用レベルが指定されており、データベースに必要なバックアウトは 1 つです。

```
//CHGDB JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.DB DBD(THISDBD) NOAUTH READOFF SHARELVL(2) -
BACKOUT(1) SSID(IMS1D)
/*
```

関連概念:

- ➡ 非リカバリー・オプション (データベース管理)
- ➡ データ共用のレベル (システム管理)
- ➡ 共用オプションによる VSAM データ・セット定義の調整 (システム管理)
- ➡ リカバリー不能な全機能データベース (データベース管理)

関連資料:

- ➡ /RMxxxxxx コマンド (コマンド)
- 378 ページの『LIST.DB コマンド』
- 94 ページの『CHANGE.DBDS コマンド』

関連情報:

 DSP0045I (メッセージおよびコード)

## CHANGE.DBDS コマンド

CHANGE.DBDS コマンドは、DBDS に関する情報を変更するのに使用します。この情報は、RECON データベースの DBDS レコードにあります。

データベースまたは DEDB エリアが使用中であるときに、DSN、DDNNEW または AREANew を指定すると、このコマンドは失敗します。

要件: IMS DBDLIB データ・セットは、データベース・リカバリー管理ユーティリティー (DSPURX00) のジョブ・ストリームで、IMS という DD 名で識別する必要があります。

HALDB DBDS のいくつかの属性をこのコマンドで変更することができます。HALDB 区画のすべての DBDS を変更したい場合は、CHANGE.PART コマンドを使用します。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合、このコマンドは以下の表の指示通りにのみ使用できます。

表 3. HALDB データベースの CHANGE.DBDS

CHANGE.DBDS	区画データ DBDS	区画索引 /ILDS DBDS
ADDEQE   DELEQE	あり	あり
CFSTR1	N/A	N/A
CFSTR2   NOCFSTR2	N/A	N/A
AUTH   NOAUTH	N/A	N/A
DBQUIH   NODBQUIH   DBQUI   NODBQUI	なし	なし
DDNEW   AREANew	なし	なし
DEFLTJCL   NODEFLT	あり	なし
DSN	なし	なし
GENMAX	あり	なし
GSGNAME   NOTCOVER	N/A	N/A
ICJCL	あり	なし
ICON   ICOFF	あり	なし
NOREUSE   REUSE	あり	なし
OICJCL	あり	なし
LKASID   NOLKASID	N/A	N/A
PRELOAD   NOPREL	N/A	N/A
PREOPEN   NOPREO	N/A	N/A
RCVTRACK   DBTRACK	N/A	N/A
RECOV   NORECOV	あり	あり
RECOVJCL	あり	なし
RECOVPD	あり	なし


表 3. HALDB データベースの CHANGE.DBDS (続き)

CHANGE.DBDS	区画データ DBDS	区画索引 /ILDS DBDS
RECVJCL	あり	なし
VSO   NOVSO	N/A	N/A
FULLSEG   NOFULLSG	N/A	N/A

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 103 ページの『高速機能 DEDB のレコードの変更例』

### 構文



### キーワード

#### DBD(name)

レコードを変更する DBDS または DEDB エリアをデータベース名で示す必須キーワード。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

#### **DDN(*name*) | AREA(*name*)**

互いに排他的な必須キーワードであり、レコードを変更する DBDS または DEDB エリアを示します。DDN を指定する場合は、DBDS の DD 名を指定します。AREA を指定する場合は、エリアの名前を指定します。

#### **ADDEQE(*value*) | DELEQE(*value*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS のエラー・キュー・エレメントを変更します。

##### **ADDEQE**

DBDS にエラー・キュー・エレメントを追加します。エラー・キュー・エレメントは、データ・セットで入出力エラーが生じたためにデータ・セットをリカバリーする必要があることを示します。エラー・キュー・エレメントで記述されたデータ・セット部分以外の処理は継続します。エラー・キュー・エレメントが追加できるのは、DBDS が使用されていないときに限ります。変数フィールドには、1 つ以上の 4 バイトの 16 進値を引用符で囲んで指定します。例えば、ADDEQE(X'00002345', X'00012345', ...)

##### **DELEQE**

DBDS からエラー・キュー・エレメントを削除します。エラー・キュー・エレメントの削除は、そのデータ・セットでリカバリー処理が行われたことを示します。エラー・キュー・エレメントを削除できるのは、DBDS が使用されていないときに限ります。変数フィールドには、1 つ以上の 4 バイトの 16 進値を引用符で囲んで指定します。例えば、DELEQE(X'00002345', X'00012345', ...)

データベースに EQE を追加すると、自動的に「リカバリー必要」フラグが立てられます。EQE を削除し、データベースに他に EQE フラグがなくなると、「リカバリー必要」フラグはオフになります。ADDEQE または DELEQE キーワードを指定する場合は、RECOV または NORECOV は指定しないでください。

#### **CFSTR1(*name*)**

指定された VSO エリアの最初のカップリング・ファシリティ構造名を変更するオプション・キーワード。z/OS カップリング・ファシリティ構造の命名規則に従ってください。このキーワードは、SHARELVL(2|3) を指定して定義した DEDB の VSO エリアについてのみ有効です。エリアが VSO に変更され、DEDB が SHARELVL(2 | 3) である場合は、このエリア名がデフォルトになります。エリアが許可されている場合、そのエリアが NOVSO から VSO に変更されない限り、CFSTR1 は使用できません。

#### **CFSTR2(*name*) | NOCFSTR2**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、識別された VSO エリアの 2 番目のカップリング・ファシリティ構造の名前を更新または除去します。これらのキーワードは、SHARELVL(2|3) で定義された DEDB の VSO エリアについてのみ有効です。これらのキーワードを許可エリアに対して指定できるのは、そのエリアが NOVSO から VSO に変更される場合のみです。

### **CFSTR2(name)**

2 番目のカップリング・ファシリティ構造の新しい名前を指定します。カップリング・ファシリティ構造の z/OS 命名規則に従ってください。

制約事項: CFSTR2 は MAS と一緒に指定できません。またはそのエリアが複数エリア・カップリング・ファシリティ構造として既に指定されている場合にも指定できません。

### **NOCFSTR2**

2 番目のカップリング・ファシリティ構造 (CFSTR2) の名前を除去します。

### **AUTH | NOAUTH**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、エリアを許可処理できるかどうかを指定します。AUTH および NOAUTH キーワードは、AREA キーワードが指定されている場合にのみ有効です。

#### **AUTH**

エリアの許可処理が可能であることを指定します。

#### **NOAUTH**

エリアの許可処理が禁止されることを指定します。

CHANGE.DBDS AREA(name) RECOV コマンドを指定すると、そのエリアに属するすべての ADS も同時に使用不能の状況に設定されます。

### **DBQUIH | NODBQUIH | DBQUI | NODBQUI**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベース静止オプションを指定するために使用します。これらのキーワードは、AREA キーワードが指定されている場合にのみ有効です。

#### **DBQUIH**

DEDB エリアの QUIESCE HELD フラグがオンに設定されることを指定します。

制約事項: DBQUIH は、QUIESCE IN PROGRESS フラグがオンの場合、または DBQUI キーワードもコマンドに含まれている場合にのみ有効です。

#### **NODBQUIH**

DEDB エリアの QUIESCE HELD フラグがオフに設定されることを指定します。

#### **DBQUI**

DEDB エリアの QUIESCE IN PROGRESS フラグがオンに設定されることを指定します。

#### **NODBQUI**

DEDB エリアの QUIESCE IN PROGRESS フラグがオフに設定されることを指定します。

制約事項: NODBQUI は、QUIESCE HELD フラグがオフの場合、または NODBQUIH キーワードもコマンドに含まれている場合にのみ有効です。

**DDNNEW(name) | AREANEW(name)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定した DBDS のデータベース DD 名、または指定した RECON データ・セットの高速機能 DEDB エリアのエリア名を変更します。

このキーワードを指定すると、指定した DBDS に対応する RECON データ・セットに含まれる全レコードの既存の DD 名が新規 DD 名に置き換えられます。

CHANGE.DBDS コマンドのための JCL には、IMS DBDLIB データ・セットの DD 名を含める必要があります。新規 DD 名は IMS DBD ライブラリー内で定義する必要があり、そのデータ・セット ID の数値は変更してはなりません。また RECON データ・セットに既に存在する名前は使用できません。

AREANEW は、AREA キーワードが指定されている場合にのみ有効です。

**DEFLTJCL(member) | NODEFLT**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS の暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定します。

**DEFLTJCL**

DBDS の新しい暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定します。指定したメンバーは、GENJCL.IC、GENJCL.OIC、および GENJCL.RECOV コマンドによって、ユーザーが定義したキーワードを変換するのに使用されます。

**NODEFLT**

デフォルトの JCL メンバーを使用しないときに、DBDS レコードからデフォルトの JCL 名を除去します。

**DSN(name)**

指定した DBDS のデータ・セット名を変更するのに使用するオプション・キーワード。このキーワードは、DEDB エリアには使用できません。

**FULLSEG | NOFULLSG**

置き換え (REPL) 呼び出しによってセグメントが更新された場合、X'5950' ログ・レコードに完全なセグメント・イメージを記録するかどうかを指定する、互いに排他的なオプション・キーワード。これらのキーワードは、高速機能 DEDB の場合にのみ有効です。エリアが使用中である場合は、これらのキーワードは指定できません。DBRC のエリア・レコードの属性を変更するには、エリアを停止する必要があります。

このキーワードは、RECON データ・セット内のエリア・レコードの属性を更新し、INIT.DB コマンドまたは CHANGE.DB コマンドで設定されたデフォルト属性をオーバーライドします。

**FULLSEG**

完全なセグメント・イメージをログに記録することを指示します。

**NOFULLSG**

セグメントの更新された部分のみをログに記録することを指示します。

**GENMAX(value)**

DBRC が、指定された DBDS または DEDB エリア用に保守するイメージ・コ

ピー・データ・セットの最大数を変更するのに使用するオプション・キーワード。 *value* は 2 から 255 の 10 進数でなければなりません。

指定された DBDS 用に現在存在しているイメージ・コピー・データ・セットの数より小さい値を指定すると、その GENMAX 値に等しくなるまで、リカバリー期間を超えているイメージ・コピー・データ・セットが RECON から削除されます。残存数が、指定された GENMAX 値に等しくなるまで、タイム・スタンプが最も古いイメージ・コピー・データ・セットのレコードが削除されます。

GENMAX 値を増やし、REUSE を指定する場合は、INIT.IC コマンドを使用して、RECON データ・セット内に追加のイメージ・コピー・レコードを作成してください。データ・セット数が GENMAX と等しくない場合は、データ・セットの再利用は行われず、ユーティリティーのために使用可能なデータ・セットを使い尽くす結果になります。

### **GSGNAME (*gsgname*) | NOTCOVER**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DEDB エリアのリモート・サイトのリカバリー属性を割り当てます。

#### **GSGNAME**

エリアをグローバル・サービス・グループ (GSG) に割り当てます。

#### **NOTCOVER**

エリアに対するリモート・サイトのリカバリーを中止します。

GSGNAME と NOTCOVER は、AREA が指定されている場合にのみ有効です。

エリアの状態を非 RSR 対象から RSR 対象に変更するために CHANGE.DBDS を使用することはできません。このコマンドによって、エリアのリカバリー対象の状態を変更しようとする、メッセージ DSP1044I が出されます。エリアを非 RSR 対象から RSR 対象に変更するためには、そのエリアに対して次の 2 つのコマンドを実行します。

- DELETE.DBDS
- INIT.DBDS

### **ICJCL (*member*)**

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を変更するオプション・キーワード。 GENJCL.IC コマンドは、指定された DBDS または DEDB エリアに対してデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを実行するための JCL をこの名前で生成します。

### **ICON | ICOFF**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベースに、イメージ・コピーが必要であるかどうかを指定します。

#### **ICON**

DBDS のイメージ・コピーを取る必要があることを指定します。DBDS のイメージ・コピーの状況が IC RECOMMENDED の場合、CHANGE.DBDS ICON コマンドを発行すると、(RECON 内の) イメージ・コピーの状況が IC RECOMMENDED から IC NEEDED に変更されます。関連するデータベース・レコード内では、イメージ・コピーを必要とする DBDS の数を示すために、IC NEEDED カウンターが増加します。

## ICOFF

DBDS はイメージ・コピーを必要としないことを指定します。DBDS のイメージ・コピーの状況が IC RECOMMENDED または IC NEEDED の場合、CHANGE.DBDS ICOFF コマンドを発行すると、イメージ・コピーの状況がリセットされ (オフにされ) ます。CHANGE.DBDS ICOFF コマンドを発行する前のイメージ・コピーの状況が IC NEEDED だった場合、関連するデータベース・レコード内の IC NEEDED カウンターは、CHANGE.DBDS ICOFF コマンドが発行された後に 1 だけ減らされます。IC NEEDED カウンターは、イメージ・コピーを必要とする DBDS の数を示します。

## LKASID | NOLKASID

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定されたエリアのローカル・データ・キャッシングを、読み取り要求でバッファー・ルックアサイド用に使用するかどうかを指定します。LKASID オプションは、SHARELVL(2 | 3) として指定された VSO エリアについてのみ有効です。これらのキーワードを許可エリアに対して指定できるのは、そのエリアが NOVSO から VSO に変更される場合のみです。

### LKASID

このエリアに対する読み取り要求で、バッファー・ルックアサイドを実行することを示します。

### NOLKASID

このエリアに対する読み取り要求で、バッファー・ルックアサイドを実行しないことを示します。

単一エリア構造を使用する VSO DEDB エリアの場合、そのエリア用に RECON データ・セットに定義される LKASID 値が、DFSVSMxx PROCLIB メンバーの DEDB LKASID 値より優先されます。

多重エリア構造を使用する VSO DEDB エリアの場合、LKASID または NOLKASID は DFSVSMxx PROCLIB メンバーを使用して指定する必要があります。エリア用に RECON データ・セットに定義される LKASID 値は無視されます。

## MAS | NOMAS

互いに排他的なオプション・キーワードであり、共用 VSO エリアを複数エリア・カップリング・ファシリティ構造内に常駐させるかどうかを指定します。

### MAS

エリアを複数エリア・カップリング・ファシリティ構造に常駐させることを示します。MAS が指定されている場合、第 2 のカップリング・ファシリティ構造名 (CFSTR2) を指定することはできません。第 2 の構造が既に定義されている場合、第 2 の構造名は削除されます。

制約事項: MAS を指定できるのは、DEDB が SHARELVL (2 または 3) として指定され、さらに VSO が指定されているか、エリアが既に VSO DEDB として指定されている場合に限ります。また、CFSTR2 は MAS と一緒に指定できません。またはそのエリアが複数エリア・カップリング・ファシリティ構造として既に指定されている場合にも指定できません。

## **NOMAS**

カップリング・ファシリティ構造 (1 つ以上) には、このエリアのみのデータを含めることを示します。

## **NOREUSE | REUSE**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、イメージ・コピー・データ・セットを後続のイメージ・コピー・ジョブのために再利用できるかどうかを示します。

### **NOREUSE**

指定された DBDS または DEDB エリア用に既に使用されているイメージ・コピー・データ・セットは、後続のイメージ・コピーで再利用しないことを表します。指定された DBDS または DEDB エリアの既存の未使用イメージ・コピー・データ・セット・レコードは削除されます。

### **REUSE**

指定された DBDS または DEDB エリア用に既に使用されているイメージ・コピー・データ・セットを、後続のイメージ・コピーで再利用できることを示します。RECON に DBDS または DEDB エリアのための標準外イメージ・コピー・データ・セット・レコードが含まれている場合は、REUSE は指定できません。

GENMAX の値がグループの既存のデータ・セット数より大きい場合は、INIT.IC コマンドを使用して、さらにデータ・セットを追加しないと、データ・セットの再利用が行われません。

## **OICJCL(member)**

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、DEDB エリアには使用できません。

GENJCL.OIC コマンドは、指定された DBDS に対してオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するための JCL をこの名前で生成します。

## **PRELOAD | NOPREL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、VSO DEDB エリアを次にオープンするときにロードするかどうかを指定します。

### **PRELOAD**

このエリアを次にオープンするときに、それをデータ・スペースまたはカップリング・ファシリティ構造内にロードすることを表します。また、このオプションを選択すると、このエリアが事前オープンされます。

### **NOPREL**

この VSO エリアを次にオープンするときに、それをデータ・スペースまたはカップリング・ファシリティ構造内にロードしないことを示します。CI は、初めて読み取られるときに、データ・スペース内にコピーされます。

## **PREOPEN | NOPREO**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、制御領域が次回の初期設定の後の最初のチェックポイント後に、あるいは次の /STA AREA コマンドが処理される際のいずれかに、VSO DEDB エリアをオープンするかどうかを指定します。

### **PREOPEN**

次回、制御領域が開始される時、または/STA AREA コマンドが処理される時に、エリアのオープンが行われることを示します。このオプションは、VSO エリアと非 VSO エリアの両方に有効です。

### **NOPREO**

次に制御領域が開始するとき、あるいは/STA AREA コマンドが処理される時に、エリアを事前オープンしないことを表します。このキーワードは、PRELOAD キーワードと一緒に指定できません。

### **RCVTRACK | DBTRACK**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、GSG に割り当てられたエリアの RSR トラッキング (シャドーイング) のタイプを指定します。

#### **RCVTRACK**

リカバリー操作可能トラッキングを表します。

#### **DBTRACK**

データベース操作可能トラッキングを表します。

制約事項: RCVTRACK および DBTRACK は、AREA が指定され、そのエリアが GSG に割り当てられる場合にのみ指定できます。

### **RECOV | NORECOV**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS または DEDB エリアのリカバリーが必要かどうかを指定します。

#### **RECOV**

DBDS またはエリアのリカバリーが必要かどうかを指定します。リカバリーが必要な DBDS の数を示している、関連したデータベース・レコードの「リカバリー必要」カウンターの数が増加します。

#### **NORECOV**

DBDS または DEDB エリアのリカバリーが必要か否かを指定します。リカバリーされた DBDS の数を示している関連データベース・レコードの「リカバリー必要」カウンターの数が減少します。

### **RECOVJCL(member)**

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を変更するためのオプション・キーワード。GENJCL.RECOV コマンドは、このメンバーを使用して、指定された DBDS または DEDB エリアに対して DBRC を実行するための JCL を生成します。

### **RECOVPD(value)**

特定の DBDS や DEDB エリアのリカバリー期間を変更するために使用するオプション・キーワード。

value は、イメージ・コピーが RECON データ・セット内に保持されている日数を表す値で、0 から 999 の数でなければなりません。0 は、リカバリー期間がないことを示します。

### **RECVJCL(member)**

GENJCL.RECEIVE コマンドで使用される基幹 JCL メンバーの名前を指定するためのオプション・キーワード。

RECVJCL は、RSR 対象および非 RSR 対象の DL/I DBDS と高速機能エリアの両方に対して指定できます。

#### VSO | NOVSO

互いに排他的なオプション・キーワードであり、制御領域が次回に初期化された後、あるいは次の /STA AREA コマンドが処理されるときにいずれかに、エリアを仮想記憶域に常駐させるかどうかを指定します。

#### VSO

エリアを仮想記憶域に常駐させることを示します。SHARELVL(0 | 1) で定義されたエリアの読み取りおよび書き込みは、z/OS データ・スペースに対して行われます。SHARELVL(2 | 3) で定義されたエリアは、カップリング・ファシリティを使用して、接続されたサブシステム間でデータを共有します。

#### NOVSO

このエリアを仮想記憶域に常駐させないことを示します。

このエリアが既に SHARELVL(2 | 3) として指定されている場合は、エリアを NOVSO に変更すると、カップリング・ファシリティ構造名がクリアされ、LKASID が NOLKASID にリセットされます。エリアが使用中の場合は、NOVSO は指定できません。

### 高速機能 DEDB のレコードの変更例

この例では、DBD と AREA キーワードで示される高速機能 DEDB について、RECON データ・セットのレコードに対する変更を指定します。指定された DEDB エリアのイメージ・コピー・データ・セットは再利用できません。また、DBRC が保守するイメージの最大数は 2 です。さらに、指定された DBDS のイメージ・コピー・データ・セットは、最低 15 日間は RECON データ・セットに保持されます。

```
//CHGDBDS JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.DBDS DBD(DB3) AREA(DD3) NOREUSE -
GENMAX(2) RECOVPD(15)
/*
```

関連概念:

-  VSO DEDB エリアの定義 (データベース管理)
-  カップリング・ファシリティ構造の命名規則 (データベース管理)
-  イメージ・コピー・データ・セットおよび GENMAX のリカバリー期間 (システム管理)

関連資料:

- 381 ページの『LIST.DBDS コマンド』
- 110 ページの『CHANGE.PART コマンド』
- 347 ページの『INIT.DBDS コマンド』

 /RMxxxxxx コマンド (コマンド)

関連情報:


## CHANGE.DBDSGRP コマンド

CHANGE.DBDSGRP コマンドは、DBDS またはデータベース・グループに関する情報を変更するのに使用します。この情報は、RECON データ・セットの DBDS グループ・レコードにあります。

サブセクション:

- 『構文』
- 105 ページの『キーワード』
- 106 ページの『DBDS グループの変更例』

### 構文



注:

- 1 全機能データベース名
- 2 高速機能 DEDB 名

## キーワード

### **GRPNAME** (*name*)

変更する DBDSGRP を識別するための必須キーワード。その名前のレコードは既に存在していなければなりません。

### **ADDDB** (*dbname* | *areaname*) | **DELDDB** (*dbname* | *areaname*) | **ADDMEM** (*dbname*, *ddname* | *areaname*) | **DELMEM** (*dbname*, *ddname* | *areaname*) | **ADDRECOV** (*dbname*, *areaname*) | **DELRECOV** (*dbname*, *areaname*)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、グループに追加するか、グループから削除するメンバー (1 つ以上) を識別するために使用します。1 つのメンバーがいくつの数の DB グループまたは DBDS グループにでも属することができますが、リカバリー・グループについては 1 つにしか属せません。

### **ADDDB** (*dbname*)

DB グループに追加する 1 つ以上のデータベース名またはエリア名を識別します。指定する名前は、全機能データベース名、高速機能 DEDB 名、エリア名のいずれかにすることができます。

### **DELDDB** (*dbname*)

DB グループから削除する 1 つ以上のデータベース名またはエリア名を識別します。指定する名前は、全機能データベース名、高速機能 DEDB 名、エリア名のいずれかにすることができます。

### **ADDMEM** (*dbname*, *ddname*)

DBDS グループに追加する 1 つ以上のメンバーを識別します。*dbname* はデータベース名であり、*ddname* は DD ステートメント名またはエリア名です。

### **DELMEM** (*dbname*, *ddname*)

DBDS グループから削除する 1 つ以上のメンバーを識別します。*dbname* はデータベース名であり、*ddname* は DD ステートメント名またはエリア名です。

### **ADDRECOV** (*dbname*, *areaname*)

リカバリー・グループに追加する 1 つ以上のデータベースまたは DEDB エリアを識別します。*dbname* はデータベース (または DEDB) 名であり、*areaname* は DD ステートメント名またはエリア名です。

DEDB エリアはリカバリー・グループの一部にすることができますが、DEDB データベースはできません。HALDB データベースはリカバリー・グループの一部にすることができますが、個々の HALDB 区画はできません。

DEDB エリアをリカバリー・グループに追加する場合は、DEDB エリアとそのエリアが属している DEDB データベースの両方を指定する必要があります。つまり、DEDB エリアをリカバリー・グループに追加する場合は、*dbname* と *areaname* の両方を指定する必要があります。*areaname* のみを指定することはできません。

全機能データベースをリカバリー・グループに追加する場合は、*areaname* は高速機能データベースにのみ適用されるため、*areaname* を指定する必要はありません。

指定したグループがリカバリー・グループでない場合、このコマンドは失敗し、メッセージ DSP0077I が発行されます。

データベースまたはエリアは、1 つのリカバリー・グループにしか属することができません。ADDRECOV で指定したメンバーのいずれかが、既に別のリカバリー・グループに属している場合、このコマンドは失敗し、メッセージ DSP0078I が発行されます。

#### **DELRECOV (dbname, areaname)**

リカバリー・グループから削除する 1 つ以上の DB または DEDB エリアを指定します。ここで、*dbname* は、データベース (あるいは DEDB) 名、*areaname* は、DD ステートメント名あるいはエリア名です。

DEDB エリアをリカバリー・グループから削除する場合は、*dbname* と *areaname* の両方を指定する必要があります。指定したグループがリカバリー・グループでない場合、このコマンドは失敗し、メッセージ DSP0077I が発行されます。

1 つのグループのすべてのメンバーを削除すると、そのグループのレコードが RECON データ・セットから削除されます。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合、*dbname* には HALDB 区画または HALDB マスターの名前を指定します。HALDB データベース名を指定する場合は、以下の表に定義されている CHANGE.DBDSGRP コマンドのみを使用してください。

表 4. CHANGE.DBDSGRP コマンドの HALDB マスターまたは区画データベース名の指定

CHANGE.DBDSGRP	<i>dbname</i> = HALDB マスター	<i>dbname</i> = 区画
ADDDB	あり	あり
DELDB	あり	あり
ADDMEM	なし	あり
DELMEM	なし	あり
ADDRECOV	あり	なし
DELRECOV	あり	なし

### **DBDS グループの変更例**

この例では、DBDS のグループを変更します。

```
//CHGDBGGRP JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.DBDSGRP GRPNAME(GRP1) -
ADDMEM((DB1,DD1),(DB2,DD2))
/*
```


## CHANGE.IC コマンド

CHANGE.IC コマンドは、RECON データ・セットのイメージ・コピー・レコードに含まれている情報を変更するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 109 ページの『例』

### 構文



### キーワード

#### DBD(name)

イメージ・コピー・レコードが変更される DBDS のデータベース名を示す必須キーワード。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、*dbname* には HALDB 区画の名前を指定します。

#### DDN(name) | AREA(name)

互いに排他的な必須キーワードであり、変更するイメージ・コピー・レコードに関連した DBDS または DEDB エリアの名前を示します。

#### RECTIME(time\_stamp)

変更する特定のイメージ・コピー・データ・セット・レコードを示す必須キーワード。

IMAGE レコードのリストから、アスタリスク (\*) のマークの付いた実行時間を使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### FILESEQ(value)

識別されたイメージ・コピー・データ・セットのレコードに含まれるファイル・シーケンス番号を変更するオプション・キーワード。

**FILESEQ2(value)**

識別された重複イメージ・コピー・データ・セットのレコードに対してファイル・シーケンス番号を追加あるいは更新するオプション・キーワード。

**ICDSN(name)**

識別されたイメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名を変更するオプション・キーワード。

**ICDSN2(name)**

識別された重複イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名をイメージ・コピー・レコードに追加、あるいはこのレコード内で変更するオプション・キーワード。

重複イメージ・コピー・データ・セットの名前を変更するには、最初のイメージ・コピー・データ・セットのレコードが RECON データ・セットになければなりません。

**INVALID | VALID**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、これ以降にデータベース・リカバリー・ユーティリティ (DFSURDB0) を実行するときに、イメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できないようにするか、できるようにするかを指定します。

**INVALID**

これ以後にデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するときに、指定されたイメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できないようにします。無効になったイメージ・コピー・データ・セットを再利用すると、自動的に、有効であるとマーク付けされます。

**VALID**

これ以後にデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するときに、前に無効にされたイメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できるようにします。

データベース・リカバリー・ユーティリティは、このイメージ・コピー・データ・セットが INVALID とマークされていない限り、それを入力として予期します。INVALID のマークが付いている場合、このユーティリティは重複イメージ・コピー・データ・セットを入力として予期します。

**INVALID2 | VALID2**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、これ以降にデータベース・リカバリー・ユーティリティ (DFSURDB0) を実行するときに、重複イメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できないようにするか使用できるようにするかを指定します。

**INVALID2**

これ以後にデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するときに、指定された重複イメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できないようにします。無効になった重複イメージ・コピー・データ・セットを後で再利用すると、自動的に、有効であるとマーク付けされます。

**VALID2**

これ以後にデータベース・リカバリー・ユーティリティーを実行するとき、前に無効にされた重複イメージ・コピー・データ・セットを入力として使用できるようにします。

INVALID2 と VALID2 の両方を指定すると、後に指定された方が使用されます。

**RECDCT(value)**

指定されたイメージ・コピー・レコード内の、対応するイメージ・コピー・データ・セットに含まれるレコードのカウンタを変更するためのオプション・キーワード。CHANGE.IC *value* は 2 147 483 647 までの 10 進数でなければなりません。

**UNIT(3400 | *unittype*)**

指定されたイメージ・コピー・レコードに記録されている装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

**UNIT2(3400 | *unittype*)**

指定された重複イメージ・コピー・レコードに記録されている装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

**VOLLIST(*volser*)**

識別されたイメージ・コピー・データ・セットがあるボリュームのボリューム通し番号をイメージ・コピー・レコードで変更するオプション・キーワード。

**VOLLIST2(*volser*)**

識別された重複イメージ・コピー・データ・セットがあるボリュームのボリューム通し番号をイメージ・コピー・レコードに追加、またはこのレコードのボリューム通し番号を変更するオプション・キーワード。

**STOPTIME(*time\_stamp*)**

イメージ・コピーが完了した時刻を指定するオプション・キーワード。このタイム・スタンプは標準形にする必要があり、イメージ・コピー開始時刻より小さい値であってはなりません。これが進行中の HSSP CIC である場合は、有効な停止時刻の指定によって HSSP CIC が終了し、IC レコードと DBDS レコード内の進行中標識がリセットされます。

**UDATA('string')**

示された標準イメージ・コピー・データ・セットについての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、標準イメージ・コピー・データ・セットがどのように作成されたかを記述できます。*string* 値にブランクまたはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

**例****例 1: イメージ・コピー・レコードの変更**

この例では、DBD、DDN、および RECTIME キーワードで示されるイメージ・コピー・レコードの情報を RECON データ・セットで変更します。イメージ・コピー・データ・セット (ICDSN および ICDSN2 キーワードで指定されている) の新

しいデータ・セット名はいずれも、デフォルトの命名規則に従います。また、イメージ・コピー・データ・セットがあるボリュームのボリューム通し番号も、VOLLIST および VOLLIST2 キーワードで指定された番号に変更されます。

```
//CHGIC JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.IC DBD(DBDKSDS1) DDN(DDNKSDS1) -
ICDSN(IMS.DBDKSDS1.DDNKSDS1.IC.ICDSN02) -
ICDSN2(IMS.DBDKSDS1.DDNKSDS1.IC2.ICDSN02) -
VOLLIST(ICVOL1,ICVOL2,ICVOL3) FILESEQ2(2) -
VOLLIST2(ICVOL4) RECTIME(07092131414323456)
/*
```

## 例 2: イメージ・コピー・レコードのユーザー・データの変更

この例では、DBD、DDN、および RECTIME キーワードで示されるイメージ・コピー・レコードの情報を RECON データ・セットで変更します。変更されたユーザー・データは UDATA パラメーターに組み込まれます。

```
//CHGIC JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.IC DBD(DBDKSDS1) DDN(DDNKSDS1) -
RECTIME(09152104355891200) -
UDATA('RECOVERY POINT FOR ALL PARTITIONS TAKEN ON IMS12 EACH MONTH')
/*
```

関連資料:

347 ページの『INIT.DBDS コマンド』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## CHANGE.PART コマンド

HALDB 区画の属性を変更するには、CHANGE.PART コマンドを使用します。

変更はその区画のすべての DBDS に適用されます。区画の単一の DBDS に関して、基幹 JCL メンバー名などのいくつかの属性を変更するには、CHANGE.DBDS コマンドを使用します。

以下のフィールドを変更する場合、区画を使用する前に初期化する必要があります。

- DSN 接頭部 (DSNPREFIX)
- ランダム化モジュール名 (RANDOMZR)
- 相対ブロック番号 (HIBLOCK)
- ルート・アンカー・ポイントの数 (ANCHOR)
- バイト (BYTES)
- 区画選択ストリングまたは区画ハイ・キー (KEYSTRNG)
- ブロック・サイズ (BLOCKSZE)

要件: KEYSTRNG を設定する場合、IMS DBDLIB データ・セットは、データベース・リカバリー管理ユーティリティ (DSPURX00) のジョブ・ストリームで、IMS という DD 名で識別する必要があります。

区画をアクティブに使用する状態から一時的に除去する場合は、DISABLE キーワードを使用します。区画をアクティブに使用する状態に戻すには、ENABLE キーワードを使用します。通常、区画を削除するときは事前にそれを DISABLE しますが、変更のテストが済むまで DBRC が維持するリカバリー関連情報をすべて除去することを望まないでください。DISABLE とマークされた区画は、削除したり、ENABLE とマーク付けして再びアクティブにすることができます。DISABLE から ENABLE に変更された区画は、リカバリーしてからでないと、使用できません。


制約事項: DISABLE または ENABLE が指定されている場合、CHANGE.PART コマンドに他のキーワードを指定できません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 117 ページの『区画の変更例』

## 構文

CHANGE.PART コマンドには、次に示す構文図の 1 つを使用してください。



または、



## キーワード

### DBD(name)

HALDB データベースを識別するのに使用する必須キーワード。

### **PART**(*name*)

区画を識別するのに使用する必須キーワード。

### **KEYSTRNG**(*string* | *hex\_string*)

HALDB 区画ハイ・キー値、または区画選択出口が使用するための選択ストリングを変更するためのオプション・キーワード。最長 256 文字の文字値または最長 512 文字の16 進値で指定します。文字値は英数字にします (埋め込まれた空白やコンマを使用するには、ストリングを単一引用符で囲む必要があります)。文字ストリングは、単一引用符で囲まない場合は、大文字に変換されます。16 進値は、単一引用符で囲み、先頭に X の文字を置きます。例えば、KEYSTRNG(X'D7C1D9E3D2C5E8') のようにします。

HALDB に対して区画選択ルーチンが指定されていない場合、KEYSTRNG は区画ハイ・キー値を定義します。この値は、ルート・キーの長さを超えてはなりません。ハイ・キーの長さが定義済みのルート・キーよりも短い場合は、ハイ・キー値に 16 進数の 'FF' が埋め込まれて定義済みのルート・キーの長さにされます。区画ハイ・キー値は、HALDB データベース内の各区画ごとに固有である必要があります。

HALDB に対して区画選択ルーチンが指定されている場合、KEYSTRNG は区画選択ストリングを定義して、それを区画選択ルーチンに渡します。区画選択ストリングは、最長 256 バイトの単純な文字情報から成ります。ストリングに印刷不能な文字を含む場合は、16 進数表記で識別する必要があります。16 進数の文字ストリングは、単一引用符で囲み、接頭部に X を付けます。

その区画が使用中であるか、またはハイ・キー値の変更の影響を受ける他の区画が使用中である場合は、このコマンドが失敗します。その区画と、ハイ・キー値の変更の影響を受ける他のすべての区画は、区画の初期設定が必要であるとマークされ (PINIT がオンに設定される)、初期設定されるまで使用できません。

要件: CHANGE.PART KEYSTRNG コマンドを発行するときは、データベース・リカバリー管理ユーティリティのジョブ・ストリームに、IMS という DD 名を使用して IMS DBDLIB データ・セットを指定する必要があります。

### **DSNPREFIX**(*string*)

HALDB データベース内の区画データ・セットについて、データ・セット名の接頭部を変更するのに使用するオプション・キーワード。指定される値は、最大 37 文字の有効な JCL データ・セット名です。

### **RANDOMZR**(*name*)

HALDB PHDAM データベース専用のランダム化モジュール名を変更するのに使用するオプション・キーワード。ランダム化モジュールは、ルート・セグメントを PHDAM HALDB に置いたり、PHDAM HALDB から取り出したりするための制御をします。

### **ANCHOR**(*value*)

PHDAM HALDB のルート・アドレス可能域内で各制御インターバルまたは制御ブロックに必要な RAP (ルート・アンカー・ポイント) の数を変更するのに使用するオプション・キーワード。1 から 255 の値を指定します。代表的な値は 1 から 5 です。

### **HIBLOCK**(*value*)

ランダム化モジュールがこの HALDB データベースに対して生成できる最大相

対ブロック番号値を変更するために使用するオプション・キーワード。この値は、PHDAM HALDB のルート・アドレス可能域内の制御インターバルまたはブロックの数を決定します。値の範囲は、1 から 16,777,215( $2^{24} - 1$ ) です。このキーワードは、PHDAM HALDB にのみ有効です。

#### **BYTES(*value*)**

一連の挿入において、別の HALDB レコードの呼び出しによって中断されることなくルート・アドレス可能域に保管できる HALDB レコードの最大バイト数を変更するのに使用するオプション・キーワード。値の範囲は、0 から 16,777,215 ( $2^{24} - 1$ ) です。このキーワードは、PHDAM HALDB データベースにのみ有効です。

値 0 (ゼロ) は、すべてのバイトがアドレス可能であることを意味します。BYTES を 0 に設定すると、DBD 定義で BYTES を省略するのと同じ働きをします。

#### **FBFF(*value*)**

フリー・ブロック頻度係数 (fbff) を変更するためのオプション・キーワードです。この係数は、データベースのロードまたは再編成のときに、このデータ・セット・グループで、*N* 番目の制御インターバルまたは制御ブロックをフリー・スペースとして残すことを示します (FBFF=*n* の場合)。FBFF の範囲には、1 以外の 0 から 100 のすべての整数値を含みます。

#### **FSPF(*value*)**

フリー・スペース・パーセント係数を変更するためのオプション・キーワードです。このデータ・セット・グループで、各制御インターバルまたは制御ブロックの最低何 % をフリー・スペースとして残すかを指定します。値は、0 から 99 の任意の値です。

#### **BLOCKSZE(*nnnnn*)**

OSAM データ・セットのブロック・サイズを変更するのに使用するオプション・キーワード。32766 以下の偶数を指定します。ブロック・サイズの値を使用するのは OSAM だけです。DBD に定義したデータ・セット・グループについて、それぞれ 1 つずつ、最大 10 個の値を指定できます。省略された値は変更されずに残ります。

#### **ALTERSZ(*nnnnn*) | NOALTRSZ**

相互に排他的なオプションのキーワード。HALDB 変更操作の出力区画データ・セットの新規 OSAM ブロック・サイズまたは VSAM 制御インターバル (CI) サイズを設定あるいは消去します。

HALDB データベース上で変更操作が開始された後は、データベースの変更操作が完了してオンライン変更が実行されるまでは、区画データ・セットのブロック・サイズあるいは CI サイズを変更したり消去したりすることはできません。

#### **ALTERSZ(*nnnnn*)**

HALDB 変更操作では、変更操作の出力区画データ・セットの新規 OSAM ブロック・サイズまたは VSAM CI サイズを指定します。

要件:

- 新規サイズは、INITIATE OLREORG OPTION(ALTER) コマンドを発行して変更操作を開始する前に、RECON データ・セットに保管する必要があります。
- ALTER オプションが指定されていても、入力データベース・メンバー内でデータベース構造の変更が検出されない場合、INITIATE OLREORG コマンドは失敗します。その結果、データベースの構造変更も行っている場合を除き、ALTER オプションを使用してブロック・サイズまたは CI サイズを変更することはできません。

32766 以下の偶数を指定します。DBD に定義したデータ・セット・グループについて、それぞれ 1 つずつ、最大 10 個の値を指定できます。省略された値は変更されずに残ります。

値は、定位置のコンマ区切り値として指定する必要があります。1 番目の位置の値は、1 つ目のデータ・セット・グループに適用されます。2 番目の位置の値は、2 つ目のデータ・セット・グループに適用されます (以降同様)。

例えば、ALTERSIZE(,,4096) という ALTERSIZE キーワードは、3 つ目のデータ・セット・グループの新規ブロック・サイズまたは CI サイズを設定しますが、1 つ目と 2 つ目のデータ・セット・グループのサイズは変更しません。4 つ目から 10 個目のデータ・セット・グループも同様です (存在する場合)。

ALTERSIZE 値は、変更操作が完了してオンライン変更が実行されるまでのみ RECON データ・セット内の区画レコードに保管されます。オンライン変更が完了したら、新規 OSAM ブロック・サイズが区画レコードの OSAM BLOCK SIZE フィールドに保管されます。VSAM CI サイズは、区画レコードには保管されません。

ALTERSIZE 値が既に設定されている場合、CHANGE.PART コマンドを再発行して、変更する必要があるデータ・セットの新規 ALTERSIZE 値を指定することで、その値を変更することができます。

変更を取り消して、出力データ・セットのブロック・サイズまたは CI サイズが対応する入力データ・セットと同じになるようにするには、ALTERSIZE キーワードで入力データ・セットのブロック・サイズまたは CI サイズを指定して、コマンドを再発行します。

OSAM データ・セットの場合、ALTERSIZE 値を取り消した後、区画レコードの ALTER BLOCK SIZE フィールドに IMS が表示するデータ・セットの値は 0 です。これは、HALDB 変更機能がブロック・サイズを変更しないことを示します。

VSAM データ・セットの場合、ALTERSIZE 値を取り消した後、区画レコードの ALTER BLOCK SIZE フィールドに IMS が表示するデータ・セットの値は、ALTERSIZE 値を取り消すために入力した値です。IMS は、この値が入力データ・セットの CI サイズと同じであることを検証しません。出力データ・セットが存在しない場合、IMS は、ALTER BLOCK SIZE フィールドで設定された CI サイズで (そのサイズが入力データ・セットの CI サイズと異なっている場合でも) 出力データ・セットを自動的に作成します。出力データ・セットが存在し、その CI サイズがそれらに対して指定された

ALTERSIZE 値に一致しない場合、区画の変更は失敗します。この場合、不一致を修正し、その他のすべての区画の変更処理が完了した後で、その区画の変更を再開します。

区画の ALTERSIZE 値を表示するには、LIST.DB コマンドを使用します。データ・セットのブロック・サイズまたは CI サイズが変更されていない場合、その ALTERSIZE 値は 0 です。0 は、出力データ・セットのブロック・サイズまたは CI サイズが入力データ・セットと同じになることを示します。区画内のデータ・セットのどのブロック・サイズあるいは CI サイズも変更されていない場合、ALTER SIZE 出力フィールドは表示されません。

#### **NOALTRSZ**

HALDB 変更機能の場合、RECON データ・セット内の区画レコードからすべての ALTERSIZE 値を消去します。

ALTERSIZE 値を消去した後、変更操作を開始する前に新規の ALTERSIZE 値が設定されていない場合、入力データ・セットと同じブロック・サイズまたは CI サイズで出力データ・セットが作成されます。

NOALTRSZ キーワードによってすべての ALTERSIZE 値を消去すると、ALTER SIZE 出力フィールドは表示されなくなります。

#### **GENMAX(value)**

区画 DBDS について DBRC が維持するイメージ・コピーの最大数を変更するのに使用するオプション・キーワード。NOREUSE キーワードを使用して区画 DBDS を識別した場合、イメージ・コピーの数が GENMAX 値を超えると、リカバリー期間を過ぎた DBDS の最も古いイメージ・コピーが削除されます。REUSE キーワードを使用して識別すると、リカバリー期間を過ぎた最も古いイメージ・コピーは再利用されます。2 から 255 の間の数値を指定します。すべての区画 DBDS は、この GENMAX 値を使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **DEFLTJCL(member)**

HALDB の区画 DBDS について、暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを変更するのに使用するオプション・キーワード。指定されたメンバーは、GENJCL.IC、GENJCL.OIC、および GENJCL.RECOV コマンドにより、定義されたキーワードを変換するために使用されます。すべての区画 DBDS は、この DEFLTJCL メンバーを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **ICJCL(member)**

基幹 JCL が入っている区画データ・セットのメンバー名を変更するのに使用するオプション・キーワード。GENJCL.IC コマンドを使用すると、GENJCL コマンド上に指定した区画 DBDS について、DBRC がこのメンバーを使用して JCL を生成し、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ (またはデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティ) を実行します。すべての区画 DBDS は、この ICJCL メンバーを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

## NOREUSE | REUSE

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティーが、以前使用したイメージ・コピー・データ・セットを再利用するかどうかを変更します。REUSE を指定すると、GENJCL.IC コマンドまたは GENJCL.OIC コマンドによって生成されるジョブで、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティーが、(GENJCL コマンドで指定された DBDS について) DBDS の GENMAX 値を超えた場合に、最も古いイメージ・コピー・データ・セットを再利用できるようになります。REUSE の場合は、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティーが将来利用できるように、空のイメージ・コピー・データ・セットを作成する必要があります。さらに、INIT.IC コマンドを使用して、それらのデータ・セットの存在を RECON データ・セットに記録する必要があります。NOREUSE キーワードでは、このようなアクションは禁止されます。すべての区画 DBDS は、指定されたキーワードを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

### OICJCL(member)

基幹 JCL が入っている区画データ・セットのメンバー名を変更するのに使用するオプション・キーワード。GENJCL.OIC コマンドを実行すると、DBRC は、このメンバーを使用して、GENJCL コマンドで指定された区画 DBDS に対してオンライン・イメージ・コピー・ユーティリティーを実行するための JCL を生成します。該当する区画 DBDS は、この OICJCL メンバーを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

### RECOVJCL(member)

基幹 JCL が入っている区画データ・セットのメンバー名を変更するのに使用するオプション・キーワード。GENJCL.RECOV コマンドを実行すると、GENJCL コマンド上に指定した区画 DBDS について、DBRC がこのメンバーを使用して JCL を生成し、データベース・リカバリー・ユーティリティーを実行します。すべての区画 DBDS は、この RECOVJCL メンバーを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

### RECOVPD(value)

特定の区画 DBDS のリカバリー期間を変更するために使用するオプション・キーワード。DBRC に十分なリカバリー生成情報を RECON データ・セットの中に保守させたい日数を表す 0 から 999 までの数値を指定します。すべての区画 DBDS は、この RECOVPD 値を使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

### RECVJCL(member)

GENJCL.RECEIVE コマンドで使用される基幹 JCL メンバーの名前を変更するのに使用するオプション・キーワード。すべての区画 DBDS は、この RECVJCL メンバーを使用するように変更されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

RECVJCL は、RSR 対象および RSR 非対象の両方の HALDB DBDS について指定できます。

## DISABLE | ENABLE

互いに排他的な必須キーワードであり、区画の状態を変更するために使用します。

DISABLE はこの区画を IMS およびほとんどのユーティリティで使えないものとしてマークします。ほとんどの状態では、DISABLE とマークされた区画は IMS によって認識されません (DBRC に登録されていないものとして扱われます)。DBRC LIST コマンドは DISABLE とマークされた区画に関する情報をリストし、HALDB 区画定義ユーティリティ (PDU) は DISABLE とマークされた区画を表示します。この区画はこの場合でもカウントされ、HALDB に定義された区画の最大数に近づきます。

DISABLE とマークされた区画は DBRC グループ (CAGROUP、DBDSGRP、DBGROUP および RECOVGRP) から除去されませんが、一般的には、そのグループが DBRC コマンドで使用される時、そのグループの一部として処理されることはありません。このことは、コマンドで使用される暗黙のグループにも適用されます。これに対する唯一の例外は、GENJCL.CA コマンドと IMS データベース変更累積ユーティリティの実行です。DISABLE とマークされている場合でも、CA グループのメンバーである区画では、変更が累積されます。GENJCL.IC コマンドと GENJCL.RECOV コマンドは、DISABLE とマークされた区画に対しては失敗します。これらのコマンドがいずれかの種類のグループを指定している場合、DISABLE とマークされた区画はスキップされます。すなわち、JCL は生成されず、メッセージも出されません。

ENABLE に設定すると、DISABLE になっていた区画が、IMS で再び使用できるようになります。この区画は「リカバリーが必要」状況に設定され、リカバリーしてからでないと IMS で使用できません。区画を ENABLE に設定すると、HALDB に新しい区画を追加する場合と同じ働きをします。HALDB が区画選択出口を使用すると、他のすべての区画は「区画の初期設定が必要」状況に設定されます。HALDB がハイ・キー値を使用する場合、次にハイ・キー値を使用する区画が「区画の初期設定が必要」状況に設定されます。

要件: CHANGE.PART ENABLE コマンドを発行するときは、データベース・リカバリー管理ユーティリティのジョブ・ストリームに、IMS という DD 名を使用して IMS DBDLIB データ・セットを指定する必要があります。

## 区画の変更例

この例では、DBD と NAME キーワードで識別される区画に行う変更を指定します。ランダムマイザー・ルーチンの名前のほかに、区画のハイ・キーが変更されます。DBRC が維持するイメージの最大数は 12 です。さらに、指定された DBDS のイメージ・コピー・データ・セットは、最低 15 日間は RECON データ・セットに保持されます。この変更の結果、該当の区画とその次の区画が、区画の初期設定が必要であるとマークされます。

```
//CHGPART JOB
.
.
.
//IMS      DD   DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
...
```

```
//SYSIN DD *
CHANGE.PART DBD(DB3) PART(PART3) KEYSTRNG(X'D7C1D9E3D2C5E8') -
                                RANDOMZR(RNDNAME2) GENMAX(12) RECOVPD(15)
/*
```

次の例では、DBD および PART キーワードによって識別される区画が DISABLE 状況に変更されます。

```
//CHGPART JOB
...
//SYSIN DD *
CHANGE.PART DBD(DB3) PART(PART3) DISABLE
/*
```

関連資料:

 HALDB 区画データ・セット初期設定ユーティリティ (DFSUPNT0) (データベース・ユーティリティ)


## CHANGE.PRILOG OLDS コマンド

CHANGE.PRILOG OLDS コマンドは、RECON データ・セット内の 1 次オンライン・データ・セット (PRIOLDS) に関する情報を変更するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 120 ページの『OLDS の名前変更の例』

### 構文



**重要:** このコマンドでは OLDS キーワードを指定する必要があります。OLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

### キーワード

#### OLDS(ddname)

RECON レコードが変更される OLDS を指定するための必須キーワード。

#### ARNEEDED | ARSCHED | ARSTART | ARCHIVED

互いに排他的なオプション・キーワードであり、OLDS のアーカイブ状況を変更します。OLDS がアーカイブされた後では、アーカイブ状況を変更することはできません。

**ARNEEDED**

OLDS が IMS によってクローズされていて、アーカイブが必要であることを示します。

**ARSCHEd**

OLDS に対して GENJCL.ARCHIVE コマンドを実行することを表します。

**ARSTART**

ログ保存ユーティリティーが現在、OLDS をアーカイブ中であることを示します。

**ARCHIVED**

OLDS がアーカイブされ、再利用可能であることを示します。

**AVAIL | UNAVAIL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、PRIOLDS の可用性の表示を変更します。

**AVAIL**

OLDS に含まれているデータが有効であり、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用できることを示します。

**UNAVAIL**

OLDS に含まれているデータが無効であり、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用できないことを示します。

**DSN(name)**

1 次 OLDS の名前を変更するのに使用するオプション・キーワード。name は 44 文字までです。

**ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定された PRIOLDS を変更して、エラーを含んでいるかどうかを示します。

**ERROR**

RECON レコードを変更し、指定された OLDS にエラーが含まれているために、IMS が OLDS を適切に正しくクローズできないことを示すようにします。OLDS は、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用する前にクローズしてください。

重複ロギングを使用する場合は、サブシステムは、エラーのない OLDS (すなわち、SECOLDS) を使用して、エラー有りのマークの付いた OLDS はクローズします。

重複ロギングを使用しない場合は、サブシステムは、次の OLDS を使用して、エラー有りとマークの付いた OLDS はクローズします。

**NORMAL**

前にエラー有りのマークが付いていた PRIOLDS レコードを変更して、データ・セットがいずれのログ・ユーティリティーの入力としても使用可能になったことを示します。OLDS に対して NORMAL を指定すると、レコードは即時に、指定された OLDS をクローズするためには 2 次 OLDS も次の OLDS も必要ないことを示します。

**SSID(name)**

RECON レコードが変更される OLDS を作成した IMS サブシステムの名前を

指定するために使用するオプション・キーワード。SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す任意の英数字からなる 8 文字のストリングです。

SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

## OLDS の名前変更の例

この例では、PRIOLDS を作成する IMS オンライン・サブシステム IMSA が OLDS を名前変更します。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.PRILOG OLDS(DFSOLP02) -
DSN(IMS.NEWLOG) SSID(IMSA)
/*
```

---

## CHANGE.PRILOG RLDS コマンド

CHANGE.PRILOG RLDS コマンドは、RECON データ・セット内の 1 次 RLDS (または、バッチ・サブシステムが作成した SLDS) に関する情報を変更するために使用します。

NOTIFY.PRILOG RLDS コマンドを使用して、PRILOG レコードを追加するか、既存の PRILOG レコードにデータ・セット・エントリーを追加します。


GSG 名およびギャップ情報以外の変更可能な情報はすべて PRILOG レコードのデータ・セット・エントリーにあります。CHANGE.PRILOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。(GSG がギャップ情報だけを変更する場合も、ログに複数のデータ・セットが入っていれば、やはり DSSTART を指定する必要があることに注意してください。)

PRILOG レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 121 ページの『構文』
- 121 ページの『キーワード』
- 125 ページの『CHANGE.PRILOG RLDS コマンドの使用例』

## 構文



## キーワード

### RLDS

PRILOG レコードが変更されることを指定するオプション・キーワード。

### STARTIME(*time\_stamp*)

変更する PRILOG レコードの開始タイム・スタンプを指定する必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DSN(*name*)

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。

### CHKPTCT(*value*)

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL

が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

#### **CHKPTID**(*chkptid*)

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

#### **DSSTART**(*time\_stamp*)

変更するデータ・セット・エントリーの開始時刻を指定するために使用するオプション・キーワード。DSSTART キーワードは、PRILOG に複数データ・セット・エントリーがある場合には必須ですが、PRILOG にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合にはオプションです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

##### **ERROR**

データ・セットを変更し、それにエラーが含まれているため、DBRC 管理下で実行されるいずれのリカバリー・ユーティリティーの入力としても使用すべきでないことを示します。

##### **NORMAL**

前に、エラー有りマークを付けられていたデータ・セットを変更し、いずれのリカバリー・ユーティリティーに対しても入力可能になったことを示します。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG RLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

**FILESEQ(value)**

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

**GAP(ON | OFF)**

トラッキング PRILOG レコード内の GAP フラグをセット (ON) またはリセット (OFF) するためのオプション・キーワード。

**GSG(gsgname)**

PRILOG レコード内のグローバル・サービス・グループ (GSG) の名前を変更するためのオプション・キーワード。

**NEWTIME(time\_stamp)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、OLDVOL と NEWVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリューム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定する最初のタイム・スタンプは、変更されたボリュームの直前のボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

**NEWVOL(volser)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号を置き換えます。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。既に PRILOG レコードに存在するものと同じボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更するには、NEWTIME キーワードを使用します。

**OLDVOL(volser)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するため

のオプション・キーワード。OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかも一緒に指定する必要があります。

変更するボリューム通し番号を指定します。OLDVOL に指定されたボリューム通し番号はいずれも PRILOG レコードに含まれているボリューム通し番号と一致していなければなりません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

#### **PREVGAP(ON | OFF)**

トラッキング PRILOG レコードの PREV-GAP フラグをセット (ON) またはリセット (OFF) するオプション・キーワード。

#### **RUNTIMES(*time\_stamp*)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL を使用します。RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリーが含まれている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定される最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 1 次 RLDS の停止時刻と同じである必要があります。このコマンドは、1 次 RLDS の停止時刻の変更には使用できません。

#### **UNIT(3400 | *unittype*)**

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

#### **VOLLIST(*volser*)**

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、新しいキーワード・セット、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL を使用します。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。この 2 つのキーワードの相互作用については、RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

## CHANGE.PRILOG RLDS コマンドの使用例

ここでは、CHANGE.PRILOG RLDS コマンドの使用例をいくつか示します。

### ボリューム通し番号の変更例

この例では、いくつかのボリューム通し番号を、単一データ・セットを含むログ用に変更しています。この例では、RECON データ・セット内の PRILOG レコードは 6 個のボリューム (VOL001、VOL002、VOL003、VOL004、VOL005、VOL006) を含み、開始時刻は 07233124329923456 です。3 番目と 4 番目のボリュームの通し番号は、次のコマンドによって変更できます。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.PRILOG RLDS STARTIME(07233124329923456) -
OLDVOL (VOL003,VOL004) -
NEWVOL (VOL007,VOL008,VOL009)
/*
```

### 1 次 RLDS にエラーのマーク付けを行う例

この例では、ログの 1 つのデータ・セットに、エラーが含まれていることを示すマークを付けます。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.PRILOG RLDS STARTIME(07054121212023456) -
DSSTART(07054121212023456) ERROR
/*
```

関連資料:

419 ページの『NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用)』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## CHANGE.PRILOG SLDS コマンド

CHANGE.PRILOG SLDS コマンドは、RECON データ・セット内のオンライン・システムの 1 次 SLDS に関する情報を変更するために使用します。

CHANGE.PRILOG TSLDS コマンドは、RECON データ・セット内の、RSR トラッキング・サブシステムの 1 次 SLDS に関する情報を変更するのに使用することができます。

バッチ・サブシステムが作成した SLDS に関する情報を変更するには、CHANGE.PRILOG RLDS コマンドを使用します。DBRC は、そのようなデータを RLDS と見なすからです。

PRISLD レコードを追加するか、または既存の PRISLD レコードにデータ・セット・エントリーを追加するには、NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS 用) を使用します。


GSG 名以外の変更可能な情報はすべて PRISLD レコードのデータ・セット・エントリー内に入っています。CHANGE.PRILOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。(GSG だけを変更する場合も、ログに複数のデータ・セットがあれば、やはり DSSTART を指定する必要があることに注意してください。)


PRISLD レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 127 ページの『キーワード』
- 130 ページの『CHANGE.PRILOG SLDS コマンドの使用例』

## 構文





**重要:** このコマンドでは SLDS キーワードを指定する必要があります。SLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

## キーワード

以下のキーワードは、CHANGE.PRILOG SLDS コマンドに有効です。

### SLDS

PRISLD レコードが変更されることを指定する必須キーワード。

### STARTIME(*time\_stamp*)

変更する PRISLD レコードの開始タイム・スタンプを指定する必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DSN(*name*)

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。name には 44 文字まで指定することができます。

### CHKPTCT(*value*)

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

### CHKPTID(*chkptid*)

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

### DSSTART(*time\_stamp*)

データ・セット・エントリーの変更開始時刻を指定するキーワードです。

PRISLD に複数データ・セット・エントリーがある場合、DSSTART キーワ

ドは必須です。このキーワードは、PRISLD にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合はオプションです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

#### **ERROR**

エラーが含まれていることを示すようにデータ・セット・エントリーを変更するために使用するオプション・キーワード。

#### **NORMAL**

以前にエラーを含むとしてマークされていたデータ・セット・エントリーについて、現在は正常であることを示すように変更するために使用するオプション・キーワード。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG SLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りとマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

#### **FILESEQ(value)**

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

#### **GSG(gsgname)**

PRISLD レコード内のグローバル・サービス・グループ (GSG) の名前を変更するためのオプション・キーワード。

#### **NEWTIME(time\_stamp)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL と OLDVOL も指定する必要があります。以下の 2 つのキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリューム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定される最初のタイム・スタンプは、前

に変更されたボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **NEWVOL(*volser*)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号に置き換わります。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。既に PRISLD レコードに入っているボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更したい場合には、NEWTIME キーワードを使用します。

#### **OLDVOL(*volser*)**

1 次 SLDS の 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかとも一緒に指定する必要があります。

変更するボリューム通し番号を指定します。指定するボリューム通し番号はいずれも PRISLD レコードに含まれているボリューム通し番号と一致していなければなりません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

#### **RUNTIMES(*time\_stamp*)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL キーワードを使用します。

RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリが含まれている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければ

なりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定される最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 1 次 SLDS の停止時刻と同じである必要があります。このコマンドは、1 次 SLDS の停止時刻の変更には使用できません。

#### **SSID(name)**

RECON レコードが変更される SLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

#### **UNIT(3400 | unittype)**

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

#### **VOLLIST(volser)**

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL キーワードを使用します。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。これらの 2 つのキーワードの相互作用については、上記 RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

### **CHANGE.PRILOG SLDS コマンドの使用例**

ここでは、CHANGE.PRILOG SLDS コマンドの使用例をいくつか示します。

#### **ボリューム通し番号および停止時刻の変更例**

この例では、単一のデータ・セットを含むログの複数のボリューム通し番号とボリューム停止時刻が変更されています。この例の RECON データ・セット内の PRISLD レコードは、開始時刻が 07233124329923456 で、6 個のボリューム (VOL001、VOL002、VOL003、VOL004、VOL005、VOL006) を含んでいます。4 番目のボリュームが新規ボリューム VOL007 と VOL008 にコピーされ、VOL007 の新しいボリューム停止時刻は 07233124832523456 になります。PRISLD レコードは次のコマンドで更新できます。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.PRILOG SLDS STARTIME(07233124329923456) -
```

```
OLDVOL (VOL004)          -  
NEWVOL (VOL007,VOL008)  -  
NEWTIME (07233124832523456)
```

/\*

### 1 次 SLDS に正常のマークを付ける例

この例では、1 次 SLDS の最初のデータ・セットが正常とマーク付けされます。

```
//CHGPRILG JOB
```

```
:
```

```
//SYSIN DD *  
CHANGE.PRILOG SLDS STARTIME(07054121212023456) -  
DSSTART(07054121212023456) NORMAL
```

/\*

関連資料:

『CHANGE.PRILOG TSLDS コマンド』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## CHANGE.PRILOG TSLDS コマンド

CHANGE.PRILOG TSLDS コマンドは、RECON データ・セット内の RSR トラッキング・サブシステムの 1 次 SLDS に関する情報を変更するために使用します。

CHANGE.PRILOG SLDS コマンドを使用して、RECON 内のオンライン・システムの 1 次 SLDS に関する情報を変更することができます。バッチ・サブシステムが作成した SLDS に関する情報を変更するには、CHANGE.PRILOG RLDS コマンドを使用します。DBRC は、そのようなデータを RLDS と見なすからです。PRISLD レコードを追加するか、または既存の PRISLD レコードにデータ・セット・エントリーを追加するには、NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS 用) を使用します。

変更できる情報はすべて PRISLD レコードのデータ・セット・エントリー内にあります。CHANGE.PRILOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。

PRISLD レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 132 ページの『キーワード』

構文



**重要:** このコマンドでは TSLDS キーワードを指定する必要があります。TSLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

## キーワード

以下のキーワードは、CHANGE.PRILOG TSLDS コマンドに有効です。

### TSLDS

RSR トラッキング・サブシステムで PRITSLDS レコードが変更されることを指定する必須キーワード。

### STARTIME(*time\_stamp*)

変更する PRISLD レコードの開始タイム・スタンプを指定する必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DSN(*name*)

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。

### CHKPTCT(*value*)

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

#### **CHKPTID(*chkptid*)**

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

#### **DSSTART(*time\_stamp*)**

データ・セット・エントリーの変更開始時刻を指定するキーワードです。DSSTART キーワードは、PRITSLDS に複数データ・セット・エントリーがある場合には必須です。このキーワードは、PRITSLDS にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合はオプションです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

##### **ERROR**

エラーが含まれていることを示すようにデータ・セット・エントリーを変更するために使用するオプション・キーワード。

##### **NORMAL**

以前にエラーを含むとしてマークされていたデータ・セット・エントリーについて、現在は正常であることを示すように変更するために使用するオプション・キーワード。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG TSLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りとしてマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

#### **FILESEQ(*value*)**

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

#### **NEWTIME(*time\_stamp*)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL と OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリューム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定される最初のタイム・スタンプは、前に変更されたボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **NEWVOL(volser)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号に置き換わります。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。既に PRITSLDS レコードに存在するものと同じボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更したい場合には、NEWTIME キーワードを使用します。

#### **OLDVOL(volser)**

1 次 TSLDS の 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかとも一緒に指定する必要があります。

変更するボリューム通し番号を指定します。指定するボリューム通し番号はいずれも PRITSLDS レコードに含まれているボリューム通し番号と一致していなければなりません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

#### **RUNTIMES(time\_stamp)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL キーワードを使用します。RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL

- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリーが含まれている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定される最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 1 次 TSLDS の停止時刻と同じである必要があります。このコマンドは、1 次 TSLDS の停止時刻の変更には使用できません。

### SSID(*name*)

RECON レコードが変更される TSLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### UNIT(3400 | *unittype*)

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### VOLLIST(*volser*)

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL キーワードを使用します。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。これらの 2 つのキーワードの相互作用については、上記 RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

関連資料:

125 ページの『CHANGE.PRILOG SLDS コマンド』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』


## CHANGE.RECON コマンド


CHANGE.RECON コマンドは、RECON 状況レコード内のオプションを更新するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 137 ページの『キーワード』
- 151 ページの『使用上の注意』
- 151 ページの『RECON ヘッダー・レコードの更新例』

### 構文





注:

- 1 エントリーを削除するためには、TIMEZONE キーワードの *offset* サブパラメーターを省略する必要があります。

## キーワード

### ACCESS(SERIAL | PARALLEL)

シリアルまたは並列 RECON アクセスを指定するために使用するオプション・キーワード。

ACCESS キーワードを指定する場合は、SERIAL または PARALLEL を指定する必要があります。

#### SERIAL

シリアル・モードで RECON データ・セットにアクセスすることを指定します。一度に 1 つだけの DBRC 要求を処理できます。RECON データ・セットへのアクセスは、ハードウェア予約またはグローバル・リソースの逐次化 (GRS) を使用して、データ・セット・レベルでシリアライズされます。

#### PARALLEL

並列 RECON アクセスを使用すると、複数の IMS システムおよびバッチ/ユーティリティー・ジョブからの DBRC 要求を並行して処理できます。RECON データ・セットは、Transactional VSAM モードでアクセスされます。アクセスは、カップリング・ファシリティのロックングを使用して、VSAM レコード・レベルでシリアライズされます。

並列 RECON アクセスを使用するには、以下の条件が満たされていることが必要です。

- 3 つの RECON データ・セットのすべてが使用可能である。2 つのアクティブな RECON データ・セット (COPY1 および COPY2) と、1 つのスペア (または廃棄) RECON データ・セットが必要です。
- RECON データ・セットが IMSplex と関連付けられている。
- RECON データ・セットは RSR トラッキング・サブシステム・レコードを含んでいてはならない。

ACCESS キーワードで、RECON データ・セットに現在設定されているアクセス・モードを指定した場合、コマンドは戻りコードを 4 に設定します。

制約事項: IMSPLEX()|NOPLEX キーワードを変更しているときに、その同じコマンドで ACCESS(SERIAL|PARALLEL) キーワードを変更することはできません。

### CATDS | NOCATDS

互いに排他的なオプション・キーワードであり、イメージ・コピー・データ・セット、変更累積データ・セット、およびログ・データ・セットがカタログされているかどうかの状況を変更します。

## CATDS

これらのデータ・セットがカタログされていること、または SMS によって管理されていることを指定します。

DBRC は、データ・セットのボリューム通し番号およびファイル・シーケンス番号を検査しません。

CATDS オプションを有効にするためには、データ・セットをカタログしておき、そのデータ・セットの VOLSER 情報を JCL から除外しておく必要があります。データ・セットがカタログされている場合に、CATDS が指定され、VOLSER 情報が JCL に含まれていると、DBRC は CATDS を無視し、JCL に従ってデータ・セットを割り振ります。また、通常の VOLSER およびファイル・シーケンス検査が実行されます。

データ・セットがカタログされていない場合は、CATDS は有効でなく、DBRC は VOLSER およびファイルのシーケンスを検査し、JCL に従ってデータ・セットを割り振ります。

ログ・データ・セットが SMS で管理されている場合、CATDS オプションを選択し、基幹 JCL メンバー CAJCL から %LOGVOLS キーワードを削除します。

**重要:** CATDS オプションは、SLDS データ・セットからの IMS の再始動に影響します。CATDS オプションは、SLDS がカタログ管理システムの制御下にあることを示しているため、データ・セット割り振りのために IMS に VOLSER が戻されることはありません。SLDS データ・セットがカタログされていないと、IMS の再始動は失敗します。

## NOCATDS

これらのデータ・セットは、カタログ状況に関係なく、カタログされているものとして扱われないことを指定します。

DBRC は、データ・セット名を検査し、JCL で指定されたボリューム通し番号およびファイル・シーケンス番号が、RECON データ・セットに記録されている情報と同じであるかどうかを検査します。

## CDSLID(*value*)

RECON データ・セット内でクロス DBRC サービス・レベル ID を設定するのに使用するオプション・キーワード。このサービス・レベル ID は、与えられた値に対応するメンテナンスが、この RECON データ・セットにアクセスするあらゆるシステムに対して適用されたことを意味します。

そのメンテナンスを有効にする前に、同じ RECON データ・セットにアクセスするすべてのシステムに対してメンテナンスを適用する必要がある場合もあります。++HOLD カードがメンテナンスに関連付けられている場合、CHANGE.RECON CDSLID() コマンドを発行する必要があることを示します。

このコマンドを使用することで、メンテナンスがすべてのシステムに適用された後に、そのメンテナンスによって提供される機能が使用可能になります。コマンドに指定する値は、++HOLD カードに示されています。

クロス DBRC サービス・レベル ID が設定された後、設定された値以下の各サービス・レベル ID に関連付けられているメンテナンスがすべてアクティブ化されます。いくつかのメンテナンスを使用可能にした後に、システムがメンテナンスの適用をまだ行っていないことが検出された場合、使用可能にされた機能を

非アクティブ化するには、使用可能化サービス・レベル ID より小さい値を指定します。例えば、RECON データ・セットでサービス・レベル ID 5 が設定されている場合、CHANGE.RECON CDSLID(3) コマンドを発行することで、ID 4 および 5 に関連付けられている機能が非アクティブ化されます。

#### **CMDAUTH ( )**

DBRC コマンド許可を実行するかどうかを指定するオプション・キーワード。

このキーワードを指定すると、指定されたコマンド許可設定値を用いてコマンド許可が実行されます。ただし、コマンド許可をオフにする (NONE を指定する) には、現行のコマンド許可設定値のもとで認可されなければなりません。

#### **SAF | EXIT | BOTH | NONE**

互いに排他的なサブパラメーターで、DBRC 許可オプションを指定するために使用します。

##### **SAF**

コマンド許可のためにセキュリティー・プロダクトを呼び出すことを指定します。

##### **EXIT**

コマンド許可のために DBRC コマンド許可出口 (DSPDCAX0) を呼び出すことを指定します。

##### **BOTH**

コマンド許可のために、セキュリティー・プロダクトと DBRC コマンド許可出口 (DSPDCAX0) を呼び出すことを指定します。セキュリティー・プロダクトが先に、その後に DSPDCAX0 が呼び出されます。

##### **NONE**

コマンド許可をスキップすることを指定します。

#### ***safhlq***

コマンド許可を定義するために z/OS System Authorization Facility (SAF) 製品 (RACF) に対して定義されるリソース名の高位修飾子。この *safhlq* を SAF、EXIT、または BOTH と一緒に指定する必要があります。 *safhlq* は、8 文字までの英数字の名前です。

注: 単に高位修飾子を変更する場合は、この新しい *safhlq* と一緒に現行のコマンド許可オプションを指定します。このコマンドを入力する前に、この新しい修飾子をもつプロファイルが存在していなければなりません。新規のプロファイルを作成するか、古いプロファイルの名前を変更してください。

#### ***rcnqual***

RECON データ・セット内のストリング値を設定または変更するために使用するオプション・パラメーター。このストリング値は、RECON に対する DBRC コマンド処理で、データ・セットがコピーであるかどうか、およびコマンド許可を実行する必要があるかどうかを判別するために使用されます。 *rcnqual* パラメーターは、SAF、EXIT、または BOTH とのみ指定できます。

*rcnqual* 値を設定または変更する場合、ストリングを RECON COPY1 データ・セット名のサブストリングにして、実動 RECON データ・セットに対するセキュリティーが不注意で無効に設定されないようにする必要があります。 *rcnqual* の最後にアスタリスク (\*) を使用し、引用符で囲んで指定する

場合、RECON COPY1 データ・セット名は *rcnqual* で始める必要があります。そうしないと、DBRC コマンド許可は実行されません。

コマンド許可を実行するには、*rcnqual* は、RECON COPY1 データ・セット名のサブストリングである必要があります。理想的には、3 つすべての RECON データ・セット名に共通するサブストリングにして、RECON 再構成が実行されたときに問題が生じないようにすべきです。*rcnqual* は、最大 44 文字にすることができます。また、DBRC データ・セットの命名規則に従う必要があります。

#### **DASDUNIT(*unittype*)**

ログ・データ・セットのレコードを保持する DASD 装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

DBRC は、DASDUNIT に指定された値を、各種 RECON レコードの装置フィールドに保管します。複数のユーティリティーで、この値が出力装置タイプのデフォルト値として使用されます。

#### **DUAL | REPLACE(RECON*n*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、二重モードを再確立するか、あるいはアクティブ RECON データ・セットをスペアの RECON データ・セットで置き換えます。

#### **DUAL**

DBRC が二重 RECON モードになるようにします。DBRC が既に 2 つの RECON データ・セットを使用している場合は、この DUAL キーワードは無視されます。DBRC が使用している RECON データ・セットが 1 つである場合は、スペアの RECON データ・セットを使用しようとしています。スペアの RECON データ・セットが使用可能でない場合は、二重モードにはなりません。ただし、他のオプション・キーワードは処理されます。

DBRC を二重 RECON モードにするために DUAL キーワードを使用する必要はありません。例えば、RECON データ・セットで永続的な入出力エラーが起きた結果、DBRC が 1 つの RECON データ・セットだけを使用するように制限される場合、スペアの RECON データ・セットがあることが認識されるとただちに、自動的に二重 RECON モードが再開されます。ただし、DBRC をログ制御専用で使用しているインストール・システムでは、DBRC が新しく作成されたスペアの RECON データ・セットを認識する前に、再開することがあります。DUAL キーワードを指定した CHANGE.RECON コマンドを使用すると、DBRC は即時に二重 RECON モードになります。

#### **REPLACE**

DBRC がアクティブの RECON データ・セットをスペア RECON データ・セットで置き換えるようにします。このキーワードを指定すると、オンラインで RECON データ・セットを再編成することができます。

RECON*n* には、置き換えるべき RECON データ・セットの DD ステートメントを指定します。*n* には、1、2、または 3 を指定できます。非アクティブ RECON データ・セットを指定したり、使用可能なスペア RECON データ・セットがない場合は、置換は行われません。ただし、このコマンドで指定された他のオプション・キーワードは実行されます。

## **FORCER | NOFORCER**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、すべてのデータベースを RECON データ・セットに登録する必要があるかどうかを指定します。

### **FORCER**

すべてのデータベースを RECON データ・セットに登録すべきであることを指定します。ジョブが未登録のデータベースにアクセスしようとする、IMS から DBRC へのデータベース許可呼び出しが失敗します。

### **NOFORCER**

データベースを RECON データ・セットに登録する必要はないことを指定します。

DBRC は、初期設定の際にこのキーワードを検査し、サブシステムが実行している間はこれは有効のままになっています。制御領域がアクティブであるときにこのキーワードを変更すると、RECON データ・セットのリストにその変更が示されますが、再始動または初期設定が行われるまで、変更は有効になりません。

## **NOCHECK | CHECK17 | CHECK44**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBRC が行う、ログ・データ・セット名の比較のタイプを変更します。

### **NOCHECK**

DBRC への入力として指定するデータ・セット名が新規の高位修飾子を持ち、長さが 17 文字を超えることを指定します。NOCHECK を指定すると、DBRC は、RECON データ・セットに登録されているログ・データ・セット名とそれに該当する DD ステートメントに指定された名前の比較を行いません。

### **CHECK17**

ログ・データ・セット名の最後の 17 文字が RECON データ・セットと一致するかどうかを検査します。RECON データ・セット内の名前が該当する DD ステートメントに指定された名前と一致しないと、ユーティリティーは停止します。

### **CHECK44**

44 文字のログ・データ・セット名が RECON データ・セットと一致するかどうかを検査します。RECON データ・セット内の名前が該当するログ DD ステートメントに指定された名前と一致しないと、ユーティリティーは停止します。

## **IMSPLEX(*imsplex\_name*, *group\_ID*) | NOPLEX**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セットに関連付けられた IMSplex 名および DBRC グループ ID を変更するために使用します。

このコマンドの処理時には、SCI に登録されている他の DBRC インスタンスは RECON データ・セットにアクセスできません。このコマンドを処理する DBRC インスタンスは、RECON データ・セットに現在保管されている IMSplex 名を使用しなければなりません。

RECON データ・セット内の IMSplex 名を変更するのは、ユーザーの SCI 登録出口 DSPSCIX0 が新規の IMSplex 名を戻すように変更するときだけです。

同じ IMSplex 内で使用されている異なる RECON データ・セットを一意的に識別するために、DBRC グループ ID を使用できます。並列 RECON アクセスを使用する場合、同じ IMSplex 内の各 RECON は固有のグループ ID を持っていないければなりません。

制約事項:

- CHANGE.RECON IMSPLEX および CHANGE.RECON NOPLEX を実行できるのは、バッチ・コマンド・ユーティリティーからだけです。これらのコマンドをオンライン IMS から実行することはできません。
- CHANGE.RECON IMSPLEX コマンドと CHANGE.RECON NOPLEX コマンドは、/RMxxx コマンドとして発行することはできません。これらのコマンドは、データベース・リカバリー管理ユーティリティーにバッチ・コマンドとして組み込むか、FUNC=COMMAND DBRC API 要求に組み込むことにより発行できます。
- IMSPLEX()|NOPLEX キーワードを変更しているときに、その同じコマンドで ACCESS(SERIAL|PARALLEL) キーワードを変更することはできません。
- RECON データ・セットの現行のアクセス・モードが並列である場合、CHANGE.RECON NOPLEX は許可されません。

#### **IMSPLEX(*imsplex\_name*, *group\_ID*)**

新規の IMSplex 名を指定します。IMSplex 名は、5 文字までの英数字です。

##### ***imsplex\_name***

*imsplex\_name* は、5 文字までの英数字を指定できます。

##### ***group\_ID***

*group\_ID* は、3 文字までの英数字を指定できます。*group\_ID* を指定する場合は、*imsplex\_name* を指定する必要があります。*group\_ID* が指定されず、既に設定されている値が何もない場合、グループ ID は '001' に設定されます。

#### **NOPLEX**

IMSplex 名を RECON データ・セットに関連づけないことを指定します。

このキーワードにはデフォルトがありません。どちらも指定しないと、現行の設定は変更されません。

注: DSPSCIX0 が見つからないと、DBRC はサンプル出口が使用されている場合と同じように動作します。したがって、IMSPLEX キーワードが使用されない場合は、DBRC は RECON 損失の自動通知 (Automatic Loss Notification) が非アクティブであると想定します。IMSPLEX キーワードが使用されたときは、DBRC はその値を SCI による登録に使用します。

#### **LIST(STATIC | CONCURR)**

LIST.xxx コマンドのデフォルトを STATIC または CONCURR に設定するためのオプション・キーワード。

##### **STATIC**

RECON データ・セットが並列アクセス・モードにあり、STATIC または

CONCURR キーワードが指定されていない LIST コマンドを処理する場合、リスト処理のデフォルトは STATIC であることを指定します。

#### CONCURR

RECON データ・セットが並列アクセス・モードにあり、STATIC または CONCURR キーワードが指定されていない LIST コマンドを処理する場合、リスト処理のデフォルトは CONCURR であることを指定します。

推奨事項: STATIC オプションを指定した一部の LIST コマンドでは混乱が生じる可能性があるため、CONCURR をデフォルトとして設定してください。その上で、例えば問題の解決を試みるなど、特定のコマンドで STATIC を指定することができます。(CHANGE.RECON コマンドまたは INIT.RECON コマンドで明示的に設定されていない場合、デフォルトは CONCURR ではなく STATIC です。これは単に、シリアル RECON アクセスを使用した LIST コマンド処理で生成されるものは STATIC であるという理由からです。)

#### LISTDL | NOLISTDL

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON から削除される (DELETE.LOG コマンドまたはアーカイブ・ジョブによるログの圧縮によって) データ・セット名をジョブ出力にリストするかどうかを指定します。このコマンドで指定された設定値は、DELETE.LOG コマンドによってオーバーライドすることができます。アーカイブ・ジョブの中では、ログ圧縮の設定値をオーバーライドする方法はありません。

#### LISTDL

削除されたデータ・セット名をジョブ出力にリストすることを指定します。

#### NOLISTDL

削除されたデータ・セット名をジョブ出力にリストしないことを指定します。

このキーワードにはデフォルトがありません。どちらも指定しないと、現行の設定は変更されません。

#### LOGALERT (*dsnum, volnum*)

DSP0287W メッセージを出すトリガーとなるしきい値を定義するためのオプション・キーワード。メッセージ DSP0287W が表示されるのは、PRILOG レコード・サイズが最大レコード・サイズの 16M を超えたために、オンライン IMS サブシステムが異常終了する前に、それをシャットダウンするだけの時間があるときです。

PRILOG レコードのサイズは最大 16 MB まで許容されるため、LOGALERT を使用する必要は事実上なくなりました。

#### *dsnum, volnum*

これらの値は PRILOG 関連レコードに対してのみ適用されます。次の条件が両方とも満たされたときに、メッセージが出されます。

- 新規 OLDS データ・セットがオープンされる。
- 現在、アーカイブが必要なすべての OLDS (新規も含めて) を正常にアーカイブするためのスペースが PRILOG レコードには無くなっており、かつ、各 OLDS が *volnum* のボリュームを使用する場合は *dsnum* のスペースも無くなっている。

入力する値は、サブシステムが通常 OLDS を満たす速度についての知識に基づいて、オンライン IMS サブシステムの通常シャットダウンを実行するための十分な時間を計算に入れる必要があります。

すべての値を指定する必要があります。いずれの位置のゼロ (0) も RECON レコードに既にある値を変更しないことを意味します。

新規 RECON または前のリリースからアップグレードされた RECON のデフォルト値は (3,16) で、INIT.RECON コマンドの処理の際に設定されます。

### LOGRET(*time\_interval*)

ログ・データ・セットの保存期間を変更するためのオプション・キーワード。

定義：

- 保存期間 とは、ログのオープン後、非アクティブになるまでの最小時間です。(それ以降は削除対象として適格になります。)
- *time\_interval* は日時の代わりに時間間隔を表す、部分に分割されたタイム・スタンプ (日数、時間、分、秒、10 分の 1 秒)。このコマンドのタイム・スタンプは、年のサブパラメーター・エレメントが省略されていること以外は、標準フォーマットのタイム・スタンプに従います。有効な間隔は、10 分の 1 秒から 365 日までです。

時間間隔はタイム・スタンプとして扱われるため、不適切な値に対してはメッセージ DSP1048I が出されることがあります。有効な時間間隔の例は、次のとおりです。

```
LOGRET(365)
LOGRET('030 12.00')
LOGRET('000 00:00:08.0')
LOGRET('000 00,00,00,1')
```

次の例は、同じタイム・スタンプの指定を 2 つの異なるフォーマットで示しています。両方とも有効です。

```
LOGRET(030)           LOGRET('030')           = 30 days
LOGRET('010 12,30')  LOGRET('010 12:30')  x= 10 days, 12 hours, 30 minutes
```

非アクティブ・ログに関する情報、およびログ保存期間やその他の条件を使用して非アクティブ・ログを判別する方法については、DELETE.LOG (RLDS および SLDS 用) コマンドのものと INACTIVE キーワードを参照してください。

推奨事項: 必ず適切なログ保存期間を指定し、ログ情報が十分に長い期間にわたって RECON データ・セットに保持されるようにしてください。一定の IMS 機能は RECON データ・セット内のログ情報に依存しており、情報が早く削除されすぎると、これらの機能が失敗に終わることがあります。例えば、以下の機能の 1 つ以上が失敗に終わる可能性があります。

- 動的バックアウト
- バッチ・メッセージ処理 (BMP) の拡張再始動 (XRST)
- 作業単位テーブル項目 (UOWE) の再同期

### MINVERS('11.1' | '12.1' | '13.1')

RECON データ・セットへのアクセスを許可する IMS の最小バージョンを指定するオプション・キーワード。低いバージョンの IMS を持つサブシステムが現在 DBRC にサインオンしている場合は、このキーワードをそれより高い IMS リリースに設定することはできません。

すべてのタイム・スタンプ形式の精度は、マイクロ秒に設定されます。

MINVERS キーワードのフォーマットには、ピリオドが含まれます。DBRC では、これが特殊文字とみなされるので、値を単一引用符で囲む必要があります。

要件: HALDB 変更機能または DEDB 変更機能を使用するには、MINVERS 値が 13.1 でなければなりません。

#### REORGV | NOREORGV

同時には使用できません。HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を変更するために使用するオプション・パラメーター。データベースが現在、別のサブシステムに対して許可されているときには、CHANGE コマンドにこのパラメーターを指定することができます。

##### REORGV

HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を有効にすることを指定します。

RECON は、区画ごとに再編成番号を格納することによって、再編成番号が逆行しないようにします。CHANGE.RECON REORGV コマンドが発行された後、各区画レコード内の区画再編成番号はゼロに設定されます。

##### NOREORGV

HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を使用不可にすることを指定します。

再編成番号を格納、更新、または検査するためのいかなる要求も、無視されます。

#### SSID(*name*)

以下のコマンドのサブシステム ID として使用される IMS サブシステム名を変更するオプション・キーワード。

- CHANGE.PRILOG
- CHANGE.SECLOG
- DELETE.LOG
- GENJCL.ARCHIVE
- GENJCL.CLOSE
- NOTIFY.PRILOG
- NOTIFY.SECLOG

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名から成る任意の英数字の 8 桁の文字ストリングです。

#### SIZALERT(*dsnum, volnum, percent*)

レコードが異常に大きくなっていることを警告するメッセージのトリガーとなるしきい値を定義するオプション・キーワード。SIZALERT に指定する 10 進数のしきい値は次のとおりです。

##### *dsnum, volnum*

これらの値は PRILOG 関連レコードに対してのみ適用されます。次の条件が両方とも満たされたときに、メッセージ DSP0387W が出されます。

- 新規 OLDS データ・セットをオープンしている。
- 新規 OLDS も含め、現在オープンされているすべての OLDS がアーカイブされていて、レコード内に *volnum* ボリュームのそれぞれの *dsnum*

データ・セット・エントリー用のスペースがもうなくなるか、またはレコード・サイズが最大レコード・サイズの 16 MB の *percent* % を超えようとしている。

PRILOG レコードのサイズは最大 16 MB まで許容されるため、*dsnum* と *volnum* を使用する必要は事実上なくなりました。

#### ***percent***

この値はすべてのレコードに適用されます。レコードが最大 16 MB のレコード・サイズの *percent* パーセントを超過すると、しきい値に到達します。

#### **STARTNEW | NONEW**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セットが 1 つしかない場合に新しいジョブを開始するかどうかを指定します。

#### **STARTNEW**

新規ジョブを開始することを指定します。並列 RECON アクセスが使用可能な場合、別の DBRC インスタンスが 2 つのアクティブな RECON データ・セットを使用して実行されているときには、単一の使用可能な RECON データ・セットを使用して新規ジョブを開始することはできません。

#### **NONEW**

新規ジョブを開始しないことを指定します。

#### **TAPEUNIT (*unittype*)**

ログ・データ・セットのレコードを保持する磁気テープ装置の装置タイプを変更するために使用するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

DBRC は、TAPEUNIT に指定された値を、各種 RECON レコードの装置フィールドに保管します。複数のユーティリティで、この値が出力装置タイプのデフォルト値として使用されます。

#### **TRACEON | TRACEOFF**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、外部トレースを開始するか停止するかを指定します。

注: バッチ・ジョブで CHANGE.RECON コマンドを発行した場合、RECON ヘッダー・レコードは、要求した状況 (TRACEON または TRACEOFF) を示すように変更されますが、実際の TRACE 状況は、どのアクティブな IMS システムについても変更されません。

制御領域内でコマンドとして CHANGE.RECON コマンドを発行した場合 (/RMCHANGE DBRC='RECON TRACEON | TRACEOFF'), トレース状況と RECON ヘッダー・レコードは、その制御領域について要求した状況 (TRACEON または TRACEOFF) を示すように変更されます。しかし、実際の TRACE 状況は、それ以外のどのアクティブな IMS システム (バッチまたはオンライン) についても変更されません。

#### **TRACEON**

外部トレースを開始します。このキーワードを指定する場合は、USR タイプのレコードに対して、指定済みの汎用トレース機能 (GTF) をアクティブにしておく必要があります。

## TRACEOFF

外部トレースを停止します。このキーワードを指定すると、DBRC は、内部トレースしか行いません。

## TIMEZONE((*label*,*offset*),(*label*,*offset*))

時間帯ラベル表を変更するオプション・キーワード。このキーワードは、1 つ以上のシンボリック時間帯ラベルを定義するのに使用します。ほとんどのユーザーにとって、数値オフセットを時間帯に関連付けるのは容易ではないため、TIMEZONE には、-8 のような数値オフセットの代わりに、PST (太平洋標準時) のようなシンボリック・ラベルを定義することができます。

時間帯ラベル表には 32 個までのエントリーを入れることができます。各エントリーは、ラベルとオフセットで構成されています。

### *label*

最大 5 文字までの英数字で、先頭は英字でなければなりません。小文字は大文字に変換されます。

### *offset*

± [h]h[:mm] のフォーマットの符号付き 10 進数で、有効なタイム・スタンプのオフセットとしての要件を満たしています。オフセットは、UTC に付加されて地方時を提供する値です。例えば、PST (太平洋標準時) として使用する値は -8 であり、JST (日本標準時) は +9 になります。

保管されたリストのエントリーの追加、置換、および削除は次のようにサポートされます。

- 追加。保管されている表に対するエントリーの追加は、入力リスト・エントリーに RECON データ・セット内に存在しないラベルと有効なオフセット値の両方が含まれている場合に行われる。
- 置換。保管されている表のエントリーの置換は、入力エントリーに、表内の既存ラベルと一致するラベルと有効なオフセット値の両方が含まれている場合に行われる。
- 削除。保管されている表のエントリーの削除は、入力エントリーが、表内の既存ラベルと一致するラベルであり、オフセット値が指定されていない場合に行われる。オフセットを省略し、表内でラベルが見つからない場合は、表は変更されません。

表に含まれるラベルは固有でなければなりません。

タイム・ゾーン・ラベル表の管理のための提案: DBRC は、タイム・スタンプを出力するときは常に、表の中の最初のオカレンスを使用するので、複数のラベルが同じオフセットを指定することは許されません。

ラベル・フォーマットの実際の使用は、IMS インストールの有効範囲に影響されます。単一時間帯だけで操作される場合は、ラベルを使用することによって、オペレーターが 1 年中のすべての時点の UTC との正確なオフセットを知っておく必要はなくなります。複数のタイム・ゾーンで運用される場合は、ラベルでなく、オフセットを使用する方を推奨します (必須ではありません)。夏時間による調整を考慮した場合、あるタイム・ゾーンと次のタイム・ゾーンでオフセットが固有でなければ、ラベル表が実用的でなくなることがあります。夏時間への

切り替えが行われているときに表を変更すると、混乱を招くこととなりますので、そのような場合には、タイム・ゾーンを超える操作には数値オフセット値を使用してください。

### **TIMEZIN(*offset\_rep* [,*duration*])**

後続の DBRC コマンドに関する時間帯情報なしで入力されたタイム・スタンプのデフォルトの時間帯の値を定義するためのオプション・キーワード。

#### ***offset\_rep***

デフォルトの時間帯の値。この値は、以下の選択項目のいずれかです。

##### **%SYS**

オフセットを、z/OS CVT 制御ブロック内にある現行オフセットから取得することを指定するために使用されるキーワード。これは DBRC の初期デフォルトです。

##### ***label***

TIMEZONE キーワードを使用して事前に定義された時間帯ラベル。

##### ***offset***

前述の TIMEZONE キーワードで定義されているオフセットと同じフォーマットの数値オフセット値。

#### ***duration***

*offset\_rep* 選択項目の期間を指定します。

##### **TEMP**

ラベルまたはオフセットのデフォルトを、そのコマンドが入力されたジョブの実行中のみ有効にすることを表します。

##### **PERM**

ラベルまたはオフセットのデフォルトを、同じ RECON データ・セットを使用するとの後続 DBRC コマンドの実行時にも有効にすることを表します。

### **TIMEFMT(*sublist*)**

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメータです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

### **UPGRADE**

すべての IMS バージョン 11 および IMS バージョン 12 RECON レコードを IMS バージョン 13 レベルにアップグレードするために使用するオプション・キーワード。RECON データ・セットを共有している他の IMS サブシステムをシャットダウンする必要はありませんが、サブシステムはコマンドが完了するまで待たされる可能性があります。

制約事項: CHANGE.RECON UPGRADE コマンドは、データベース・リカバリ管理ユーティリティ (DSPURX00) または DBRC アプリケーション・プログラミング・インターフェースを使用して実行できます。このコマンドをオンライン IMS から実行することはできません。

重要: サブシステム・レコードは作成しないが RECON データ・セットにアクセスする、ユーティリティー・プログラム (例えば、DSPURX00) のようなジョブは、適切な IMS バージョン 13 SPE が適用されていない IMS リリースを実行している間に RECON データ・セットがアップグレードされることから保護されません。このようなジョブは、次の RECON アクセス時に予測不能の結果になることがあります。CHANGE.RECON UPGRADE コマンドを入力する場合、そのようなジョブがアクティブになっていないことを確認してください。

#### 推奨事項:

- 実動 RECON データ・セットに対して CHANGE.RECON UPGRADE を実行する前に、実動 RECON データ・セットのコピーをアップグレードして、アップグレードが正常に完了することを確認する。CHANGE.RECON UPGRADE CHECKUP コマンドは、実動 RECON データ・セットのコピーや実動 RECON データ・セットに対して実行することもできます。
- RECON データ・セットに多数の CA/CI 分割があると、非常に多数の RECON レコードでサイズが増加し、パフォーマンスが影響を受けます。RECON データ・セットを保守して、不要になっているレコードを削除してください。アップグレード中に RECON データ・セット用のスペースがなくなるように、必ず、2 次エクステントを使用できるようにしてください。RECON のアップグレードは、RECON データ・セットに対するアクティビティーが最も少ない時間に行ってください。テストとして実動 RECON のバックアップ・コピーをアップグレードして、ご使用の環境でアップグレードにどのくらいの時間を要するかを判別してください。

CHANGE.RECON UPGRADE コマンドは、まずコピー 1、次にコピー 2 と 2 つのステージを通して RECON データ・セットをアップグレードします。

メッセージ DSP0251I は、最初のステージの開始を知らせます。シリアル・アクセスを使用している RECON データ・セットに対して、このステージ内で障害が起きると、DBRC は RECON データ・セットを再構成して、コピー 1 を破棄します。シリアル・アクセスを使用した最初のステージで障害が発生した場合は、CHANGE.RECON UPGRADE コマンドを再実行する必要があります。並列アクセスを使用している RECON データ・セットに対する最初のステージ内で障害が起きると、DBRC はすべての変更内容をバックアウトし、コマンドは再試行されます。

最初のステージが正常終了すると、メッセージ DSP0252I によって、2 番目のステージの開始が知らされます。このステージ内で何らかの障害が起きると、DBRC は RECON データ・セットを再構築し、コピー 2 を廃棄しますが、2 番目のステージで障害が発生しても、CHANGE.RECON UPGRADE コマンドを再実行する必要はありません。

CHANGE.RECON UPGRADE コマンドは並行モードまたは非並行モードのいずれかで使用できます。このモードは、このコマンドを実行する環境に応じて判断されます。

#### 非並行モード

現在この RECON データ・セットをアクセスしているジョブはありません。

CHANGE.RECON UPGRADE コマンドを実行する前に、アップグレードや RECON リカバリー手順が失敗した場合に備えて、RECON デー

タ・セットのバックアップ・コピーを作成してください。2つの RECON データ・セットおよびスペアを割り振っていない場合に手順が失敗する可能性があります。

#### 並行モード

現在、他のジョブがこの RECON データ・セットをアクセスしています。それらのジョブは、IMS バージョン 11およびIMS バージョン 12のいずれかである可能性があり、それぞれの IMS バージョン 13 SPE が適用されている必要があります。メッセージ DSP1113A が、適切な共存 SPE を適用していないサブシステムに発行されます。同時アップグレード用に、2つの RECON データ・セットとスペアを割り当てる必要があります。

IMS バージョン 11 RECON データ・セットを IMS バージョン 13 にアップグレードする場合、次のようになります。

- DMB 番号の内部表記が正しいことを確認し、RECON DMB テーブル・レコードが作成されるか、既に存在する場合は再作成されることを確認するために、各データベース・レコードが読み取られます。RECON DMB テーブル・レコードは、現在使用中のすべての DMB 番号を追跡しています。RECON DMB テーブル・レコードは、新しいデータベースが RECON データ・セット内に登録されるかデータベースが削除されるときに更新されます。
- データベース・レコード内の DMB 番号の内部表記は、正しくない場合、アップグレードのときに訂正されます。ただし、データベースが更新される場合は除きます。その場合、RECON アップグレードは失敗します。

#### CHECKUP

RECON データ・セットおよびレコードの状況を検査して、RECON データ・セットがアップグレード可能な状態であるかどうかを検査するために、UPGRADE キーワードと組み合わせて使用するオプション・キーワード。CHANGE.RECON UPGRADE CHECKUP コマンドの実行の結果として、RECON データ・セット・レコードが変更されることはありません。実動 RECON データ・セットのバックアップ・コピーをアップグレードした後、実動 RECON データ・セットを実際にアップグレードする前に、このコマンドを使用して RECON データ・セットのアップグレードの妨げになるような状態の変更が行われていないことを確認することができます。RECON データ・セットを共用している IMS サブシステムをシャットダウンする必要はありませんが、サブシステムはコマンドが完了するまで待たされる可能性があります。

推奨事項: CHANGE.RECON UPGRADE CHECKUP コマンドは、パフォーマンスに関して発生する可能性があるすべての考慮事項を理解するために、実動 RECON データ・セットに対してコマンドを発行する前に、実動 RECON データ・セットのコピーに対して実行してください。

CHANGE.RECON UPGRADE CHECKUP コマンドが開始されると、メッセージ DSP1238I が出されます。アップグレードを妨げるようなエラーが検出されずにコマンドが正常に完了した場合、メッセージ DSP1239I が出され、戻りコード 0 が設定されます。コマンドは正常に完了したが、データベース・レコード内で DMB 番号の誤った内部表記が検出され、データ

ベースが許可されていない場合、メッセージ DSP1235W が DSP1239I と共に  
出され、戻りコード 4 が設定されます。 コマンドが正常に完了し、アップ  
グレードを妨げるようなエラーが検出された場合、メッセージ DSP1240E  
が出され、戻りコード 12 が設定されます。

検出されたエラーを示す追加メッセージ (DSP1236E や DSP1113A など)  
が出されます。

CHANGE.RECON UPGRADE コマンドに CHECKUP キーワードが含ま  
れている場合、RECON データ・セット・レコードはアップグレードされな  
いため、後で RECON データ・セットをアップグレードすると、別の理由  
で (RECON データ・セット内のスペース不足など) 失敗することがありま  
す。

このコマンドに、ほかのキーワードとともに UPGRADE キーワードと  
CHECKUP キーワードを指定しないでください。CHANGE.RECON  
UPGRADE CHECKUP コマンドにほかのキーワードが含まれている場合  
は、UPGRADE キーワードと CHECKUP キーワードが先に処理されま  
す。RECON データ・セットはアップグレードされません。ほかのキーワ  
ードが含まれている場合、アップグレードされていない RECON データ・セ  
ットを開こうとすると失敗します。

## 使用上の注意

並列 RECON アクセスが使用される場合、すべての DBRC インスタンスに対する  
RECON アクティビティが静止されます。 RECON データ・セットのコピー 1  
またはコピー 2 に関連した保持ロックの存在に関する検査は、RECON アップグ  
レードが呼び出される前に完了しています。何らかの保持ロックがある場合、メッセ  
ージ DSP0383A が発行され、RECON のアップグレードは失敗します。

並列 RECON アクセス・モードでは、RECON データ・セットに対する保持ロック  
が存在する場合、それらのロックを解決する必要があります。SMS サーバー  
(SMSVSAM) がアクティブであり、すべてのプロセッサ上の Transactional  
VSAM (TVS) がアクティブであることを確認して、コマンドを再サブミットして  
ください。

## RECON ヘッダー・レコードの更新例

ここでは、CHANGE.RECON コマンドの使用例をいくつか示します。

### CHANGE.RECON コマンドの例 1

```
//CHGRECON JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.RECON SSID(IMSB) FORCER LOGRET('007')
/*
```

この例では、すべてのデータベースが登録されるように強制し、デフォルト・サブ  
システム ID を IMSB に変更し、ログ保存期間を 7 日間に変更しています。

### CHANGE.RECON コマンドの例 2

```
//CHGRECON JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.RECON CMAUTH(SAF,SAFHLQ1,IMSTESTS.DSHR)
/*
```

この例では、RECON COPY1 データ・セット名が IMSTESTS.DSHR.RECON1 の場合、DBRC コマンド許可セキュリティは、RECON データ・セットに対する今後のすべてのアクセス試行に対してそのまま実行されます。これは、

「IMSTESTS.DSHR」という *rcnqual* 値が、RECON COPY1 データ・セット名 IMSTESTS.DSHR.RECON1 のサブストリングであるからです。

この RECON データ・セットを、第 2 レベル修飾子名が COPYDSHR であるデータ・セットにコピーすると、DBRC コマンド許可セキュリティは、RECON データ・セットに対する今後のすべてのアクセス試行に対して無効になります。これは、このようなコピーが行われると、RECON COPY1 データ・セット名が IMSTESTS.COPYDSHR.RECON1 に変更され、この名前に「IMSTESTS.DSHR」という *rcnqual* ストリング値が含まれなくなるからです。

関連資料:

199 ページの『DELETE.LOG コマンド (RLDS および SLDS 用)』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』


## CHANGE.SECLOG OLDS コマンド

CHANGE.SECLOG OLDS コマンドは、RECON データ・セット内の 2 次オンライン・データ・セット (SECOLDS) に関する情報を変更するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 153 ページの『SECOLDS のエラーを示す例』

### 構文



**重要:** このコマンドでは OLDS キーワードを指定する必要があります。OLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

### キーワード

#### OLDS(ddname)

RECON レコードが変更される OLDS を指定するための必須キーワード。このキーワードの指定に失敗すると、RLDS が変更されることになります。

## **AVAIL | UNAVAIL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、SECOLDS を変更してその可用性を表示します。

### **AVAIL**

OLDS に含まれているデータが有効であり、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用できることを示します。

### **UNAVAIL**

OLDS に含まれているデータが無効であり、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用できないことを示します。

## **DSN(name)**

2 次 OLDS の名前を変更するためのオプション・キーワード。可変フィールドに指定する名前は 44 文字までです。

## **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定された SECOLDS レコードを変更して、エラーの有無を示します。

### **ERROR**

RECON レコードを変更し、指定された OLDS にエラーが含まれているために、IMS が OLDS を適切に正しくクローズできないことを示すようにします。OLDS は、ログ保存ユーティリティーへの入力として使用する前にクローズしておく必要があります。

重複ロギングを使用する場合は、ERROR を使用して、指定した SECOLDS レコードをエラーが含まれていることを示すように変更します。サブシステムは、エラーのない OLDS に入っているデータを使用して、ERROR のマークが付いていた OLDS をクローズします。

### **NORMAL**

前にエラー有りのマークが付いていた SECOLDS レコードを変更し、データ・セットがいずれのログ・ユーティリティーの入力としても使用可能になったことを示します。2 次 OLDS に対して NORMAL を指定すると、レコードは即時に、対応する 1 次 OLDS をクローズするために次の 1 次 OLDS は不要になったことを示します。

## **SSID(name)**

RECON レコードが変更される OLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を構成する任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

## **SECOLDS のエラーを示す例**

この例では、IMS のオンライン・サブシステム IMSA が作成した SECOLDS にエラーがあることが判明します。

```

//CHGSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SECLOG OLDS(DFSOLS02) -
              SSID(IMSA) ERROR
/*

```

## CHANGE.SECLOG RLDS コマンド

CHANGE.SECLOG RLDS コマンドは、RECON データ・セット内の 1 次 RLDS (または、バッチ・サブシステムが作成した SLDS) に関する情報を変更するために使用します。

NOTIFY.SECLOG コマンド (RLDS 用) は、SECLOG レコードの追加、または既存の SECLOG レコードへのデータ・セット・エントリーの追加に使用します。


GSG 名以外の変更可能な情報はすべて SECLOG レコードのデータ・セット・エントリーに入っています。CHANGE.SECLOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。(GSG だけを変更する場合も、ログに複数のデータ・セットがあれば、やはり DSSTART を指定する必要があることに注意してください。)


SECLOG レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 155 ページの『キーワード』
- 158 ページの『CHANGE.SECLOG RLDS コマンドの使用例』

### 構文





## キーワード

### RLDS

SECLOG レコードが変更されることを指定するためのキーワード。RLDS はデフォルトのため、CHANGE.SECLOG の最初のキーワードとしてレコード・タイプを指定しない場合は、RLDS と見なされます。

### STARTIME(*time\_stamp*)

変更する SECLOG レコードの開始タイム・スタンプを指定するための必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DSN(*name*)

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。

### CHKPTCT(*value*)

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

### CHKPTID(*chkptid*)

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボ

リユームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

#### **DSSTART**(*time\_stamp*)

データ・セット・エントリーの変更開始時刻を指定するキーワード。DSSTART キーワードは、SECLOG に複数データ・セット・エントリーがある場合には必須ですが、SECLOG にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合にはオプションです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

##### **ERROR**

エラーが含まれているため、DBRC 管理下で実行されるリカバリー・ユーティリティーの入力として使用してはならないことを示すようにデータ・セットを変更するために使用するオプション・キーワード。

##### **NORMAL**

以前にエラーを含むとしてマークされていたデータ・セットについて、現在はリカバリー・ユーティリティーへの入力として使用可能であることを示すように変更するために使用するオプション・キーワード。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG RLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りとしてマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

#### **FILESEQ**(*value*)

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

#### **GSG**(*gsgname*)

SECLOG レコード内のグローバル・サービス・グループ (GSG) の名前を変更するためのオプション・キーワード。

#### **NEWTIME**(*time\_stamp*)

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、OLDVOL と NEWVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリュ

ーム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定する最初のタイム・スタンプは、変更されたボリュームの直前のボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **NEWVOL**(*volser*)

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号に置き換わります。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。既に SECLOG レコードにあるボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更するには、NEWTIME キーワードを使用します。

#### **OLDVOL**(*volser*)

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかとも一緒に指定する必要があります。

変更するボリューム通し番号を指定します。OLDVOL に指定するボリューム通し番号はいずれも SECLOG レコードに含まれているボリューム通し番号と一致している必要があります。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

#### **RUNTIMES**(*time\_stamp*)

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL のキーワードのセットを使用します。RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリーが含ま

れている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定される最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 2 次 RLDS の停止時刻と同じでなければなりません。このコマンドは、2 次 RLDS の停止時刻を変更するためには使用できません。

#### UNIT(3400 | *unittype*)

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

#### VOLLIST(*volser*)

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL キーワード・セットを使用します。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。この 2 つのキーワードの相互作用については、RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

## CHANGE.SECLOG RLDS コマンドの使用例

ここでは、CHANGE.SECLOG RLDS コマンドの使用例をいくつか示します。

### ボリューム通し番号の変更例

この例では、いくつかのボリューム通し番号が変更します。この例では、RECON データ・セット内の SECLOG レコードは 6 個のボリューム (VOL001、VOL002、VOL003、VOL004、VOL005、VOL006) を含み、開始時刻は 07233124329923456 です。3 番目と 4 番目のボリュームの通し番号は、次のコマンドによって、別の 3 つのボリューム通し番号に置き換えられます。

```
//CHGSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SECLOG RLDS STARTIME(07233124329923456) -
OLDVOL(VOL003,VOL004) -
NEWVOL(VOL007,VOL008,VOL009)
/*
```

### ボリューム停止時刻の変更例

この例では、STARTIME は SECLOG レコードを識別し、DSSTART はその最初のデータ・セット・エントリを識別しています。そのデータ・セット名と 3 個のボリュームの停止時刻を変更します。

```

//CHGSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SECLOG RLDS STARTIME(07054121212023456) -
DSSTART(07054121212023456) -
DSN(IMS.SECLOG.SEC001.DSN) -
VOLLIST(VOL001,VOL002,VOL993) -
RUNTIMES(070541212122,070541313133,070541515150)
/*

```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

419 ページの『NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用)』

---

## CHANGE.SECLOG SLDS コマンド

CHANGE.SECLOG SLDS コマンドは、RECON データ・セット内のオンライン・システムの 2 次 SLDS に関する情報を変更するために使用します。

バッチ・サブシステムが作成した SLDS に関する情報を変更するには、CHANGE.SECLOG RLDS コマンドを使用します。DBRC は、そのようなデータを RLDS と見なすからです。NOTIFY.SECLOG SLDS コマンドを使用して、SECSLD レコードを追加するか、既存の SECSLD レコードにデータ・セット・エントリーを追加します。

変更できる情報はすべて SECSLD レコードのデータ・セット・エントリー内にあります。CHANGE.SECLOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。


GSG 名以外の変更可能な情報はすべて SECSLD レコードのデータ・セット・エントリー内にあります。CHANGE.SECLOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。(GSG だけを変更する場合も、ログに複数のデータ・セットがあれば、やはり DSSTART を指定する必要があることに注意してください。)

SECSLD レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 160 ページの『構文』
- 160 ページの『キーワード』
- 164 ページの『CHANGE.SECLOG SLDS コマンドの使用例』

## 構文



**重要:** このコマンドでは SLDS キーワードを指定する必要があります。SLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

## キーワード

### SLDS

SECSLD レコードが変更されることを指定する必須パラメーター。

### STARTIME(*time\_stamp*)

変更する SECSLD レコードの開始タイム・スタンプを指定する必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DSN(*name*)

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。

### CHKPTCT(*value*)

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

#### **CHKPTID(*chkptid*)**

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

#### **DSSTART(*time\_stamp*)**

データ・セット・エントリーの変更開始時刻を指定するキーワード。

DSSTART キーワードは、SECSLD または SECTSLDS に複数データ・セット・エントリーがある場合には必須です。このキーワードは、SECSLD または SECTSLDS にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合はオプションです。

タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

##### **ERROR**

データ・セット・エントリーを変更して、それがエラーを含んでいることを示すために使用されます。

##### **NORMAL**

前に、エラー有りマークを付けられていたデータ・セット・エントリーを変更して、正常になったことを示すために使用されます。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG SLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

#### **FILESEQ(*value*)**

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

### **GSG(gsgname)**

SECSLD レコード内のグローバル・サービス・グループ (GSG) の名前を変更するためのオプション・キーワード。GSG は、SECTSLDS レコードに対しては指定できません。

### **NEWTIME(time\_stamp)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、OLDVOL と NEWVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリューム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定される最初のタイム・スタンプは、前に変更されたボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### **NEWVOL(volser)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号に置き換わります。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。

既に SECSLD または SECTSLDS レコードに入っているボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更したい場合には、NEWTIME キーワードを使用します。

### **OLDVOL(volser)**

2 次 SLDS または TSLDS の 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するのに使用するオプション・キーワード。

変更するボリューム通し番号を指定します。指定するボリューム通し番号はいずれも SECSLD または SECTSLDS レコードに含まれているボリューム通し番号と一致していなければなりません。

OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかとも一緒に指定する必要があります。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

### **RUNTIMES(*time\_stamp*)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL のキーワードのセットを使用します。RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリーが含まれている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 2 次 SLDS または TSLDS の停止時刻と同じでなければなりません。このコマンドは、2 次 SLDS または TSLDS の停止時刻の変更には使用できません。

### **SSID(*name*)**

RECON レコードが変更される SLDS または TSLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するためのオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、INIT.SECLOG または CHANGE.SECLOG コマンドを使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### **UNIT(3400 | *unittype*)**

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### **VOLLIST(*volser*)**

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、新しいキーワードのセット NEWTIME OLDVOL NEWVOL を使用する必要があります。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。これらの 2 つのキーワードの相互作用については、上記 RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

## CHANGE.SECLOG SLDS コマンドの使用例

ここでは、CHANGE.SECLOG SLDS コマンドの使用例をいくつか示します。

ボリューム通し番号および停止時刻の変更例

この例では、SECSLD のいくつかのボリューム通し番号とボリューム停止時刻を変更します。この例で、RECON データ・セット内の SECSLD レコードは、6 個のボリューム (VOL001、VOL002、VOL003、VOL004、VOL005、および VOL006) を持ち、開始時刻は 07233124329923456 です。4 番目のボリュームが新規ボリューム VOL007 と VOL008 にコピーされ、VOL007 の新しいボリューム停止時刻は 07233124832523456 になります。SECSLD レコードは次のコマンドで更新されます。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SECLOG SLDS STARTIME(07233124329923456) -
                OLDVOL(VOL004) -
                NEWVOL(VOL007,VOL008) -
                NEWTIME(07233124832523456)
/*
```

2 次 SLDS に正常のマークを付ける例

この例では、2 次 SLDS の最初のデータ・セットだけが正常とマーク付けされます。

```
//CHGPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SECLOG SLDS STARTIME(07054121212023456) -
                DSSTART(07054121212023456) NORMAL
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

424 ページの『NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS および TSLDS 用)』

---

## CHANGE.SECLOG TSLDS コマンド

CHANGE.SECLOG TSLDS コマンドは、RECON データ・セット内の RSR トラッキング・サブシステムの 2 次 SLDS に関する情報を変更するために使用します。

バッチ・サブシステムが作成した SLDS に関する情報を変更するには、CHANGE.SECLOG RLDS コマンドを使用します。DBRC は、そのようなデータを

RLDS と見なすからです。NOTIFY.SECLOG SLDS コマンドを使用して、SECSLD レコードを追加するか、既存の SECSLD レコードにデータ・セット・エントリーを追加します。


変更できる情報はすべて SECSLD レコードのデータ・セット・エントリー内にあります。CHANGE.SECLOG コマンドを実行するたびに、1 つのデータ・セット・エントリーだけが変更されます。ログに複数データ・セットがある場合は、DSSTART キーワードを使用して、変更するデータ・セット・エントリーを識別する必要があります。

SECSLD レコードが、アクティブ IMS サブシステムから RSR トラッキング・サイトが受け取ったログ・データを表している場合は、キーワード FILESEQ、NEWTIME、NEWVOL、OLDVOL、RUNTIMES、CHKPTID、UNIT、または VOLLIST のいずれも指定できません。トラッキング・サイトで受け取るログ・データ・セットはカタログする必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 166 ページの『キーワード』

## 構文



**重要:** このコマンドでは TSLDS キーワードを指定する必要があります。TSLDS が指定されていない場合、DBRC はデフォルトで RLDS を処理するため、希望する結果が得られません。

## キーワード

### **TSLDS**

RSR トラッキング・サブシステムで SECTSLDS レコードが変更されることを指定する必須パラメーター。

### **STARTIME(*time\_stamp*)**

変更する SECSLD レコードの開始タイム・スタンプを指定する必須キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### **DSN(*name*)**

データ・セット名の変更に使用するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。

### **CHKPTCT(*value*)**

データ・セットのそれぞれのボリュームごとに、完了するチェックポイントの数を変更するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL キーワードで指定されたそれぞれのボリュームごとに 1 つの値を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、CHKPTCT の値の数は OLDVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。NEWVOL が指定されると、CHKPTCT の値の数は NEWVOL に指定されたボリューム通し番号の数と同じになります。

CHKPTCT の値は次のとおりです。

- 0 ボリューム上にチェックポイントなし。
- 1 ボリューム上にチェックポイントは 1 つ。
- 2 ボリューム上にチェックポイントは複数。

### **CHKPTID(*chkptid*)**

データ・セットのそれぞれのボリューム上のアクティブ PST の最も古いチェックポイント ID を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL または NEWVOL にリストされているそれぞれのボリュームごとに 1 つのチェックポイント ID を指定します。OLDVOL が指定され、NEWVOL が指定されていない場合は、チェックポイント ID の数は OLDVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。NEWVOL が指定されると、チェックポイント ID の数は NEWVOL にリストされたボリュームの数と同じになります。

チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。時刻値にはゼロを指定することができます。

### **DSSTART(*time\_stamp*)**

データ・セット・エントリーの変更開始時刻を指定するキーワード。DSSTART キーワードは、SECSLD または SECTSLDS に複数データ・セット・エントリーがある場合には必須です。このキーワードは、SECSLD または SECTSLDS にデータ・セット・エントリーが 1 つしかない場合はオプションです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### **ERROR | NORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セット・エントリーを、エラーの有無を示すように変更するのに使用します。

## **ERROR**

データ・セット・エントリーを変更して、それがエラーを含んでいることを示すために使用されます。

## **NORMAL**

前に、エラー有りマークを付けられていたデータ・セット・エントリーを変更して、正常になったことを示すために使用されます。

DBRC は、PRILOG (または SECLOG) レコードから必要なログ・データ・セットを選択します。これらには、RLDS または SLDS エントリー、あるいはその両方を入れることができます。CHANGE.PRILOG TSLDS ERROR コマンドを実行すると、対応する SECLOG エントリーがあれば、DBRC は自動的にそれを使用します。SECLOG エントリーがないか、エラー有りマークが付いている場合は、その時間フレームのログ・データが必要な GENJCL コマンドは失敗します。

## **FILESEQ(value)**

ボリュームのファイル・シーケンス番号を指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、VOLLIST キーワードを指定する場合にのみ指定します。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

## **NEWTIME(time\_stamp)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。NEWTIME を指定する場合は、OLDVOL と NEWVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWTIME を指定する場合は、NEWVOL に指定したボリューム通し番号の数よりも 1 つ少ないタイム・スタンプを指定する必要があります。NEWVOL に指定された最後のボリュームの停止時刻は、このコマンドでは変更できないからです。タイム・スタンプはいずれも、NEWVOL に指定された対応するボリューム通し番号のボリューム停止時刻として使用されます。これが指定されていないと、新規ボリュームの停止時刻は、最後に指定された古いボリュームの停止時刻と同じになります。

指定するタイム・スタンプはいずれも、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。NEWTIME に指定される最初のタイム・スタンプは、前に変更されたボリュームの停止時刻より大きいか等しくなければなりません。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

## **NEWVOL(volser)**

データ・セットの 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するためのオプション・キーワード。NEWVOL を指定する場合は、OLDVOL も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

NEWVOL に指定されたボリューム通し番号は、OLDVOL キーワードに指定された対応するボリューム通し番号に置き換わります。NEWVOL および OLDVOL に同じ数のボリューム通し番号を指定する必要はありません。既に SECSLD または SECTSLDS レコードに入っているボリューム通し番号を NEWVOL に指定することはできません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

ボリューム通し番号だけでなく、タイム・スタンプも変更したい場合には、NEWTIME キーワードを使用します。

#### **OLDVOL(*volser*)**

2 次 SLDS または TSLDS の 1 つ以上のボリュームのボリューム通し番号を変更するのに使用するオプション・キーワード。OLDVOL を指定するときは、NEWVOL、CHKPTCT、または CHKPTID のいずれかとも一緒に指定する必要があります。

変更するボリューム通し番号を指定します。指定するボリューム通し番号はいずれも SECSLD または SECTSLDS レコードに含まれているボリューム通し番号と一致していなければなりません。

1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。

#### **RUNTIMES(*time\_stamp*)**

データ・セットの最後のボリューム以外の停止時刻を変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。ログ・ボリュームの停止時刻を変更するには、NEWTIME、OLDVOL、および NEWVOL のキーワードのセットを使用します。RUNTIMES を指定する場合は、VOLLIST も指定する必要があります。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

RUNTIMES キーワードには、255 個までのタイム・スタンプを指定できます。それぞれのタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

可変フィールドのタイム・スタンプはそれぞれ、VOLLIST キーワードの可変フィールドのボリュームに対応している必要があります。RUNTIMES および VOLLIST キーワードの可変フィールドにはそれぞれ、同数のエントリーが含まれている必要があります。RUNTIMES キーワードの可変フィールドに指定されるタイム・スタンプはそれぞれ、直前のタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。

RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最初のタイム・スタンプは、STARTIME キーワードに指定されたタイム・スタンプより大きい値でなければなりません。RUNTIMES キーワードの可変フィールドの最後のタイム・スタンプは、変更するレコードに指定された、対応する 2 次 SLDS または TSLDS の停止時刻と同じでなければなりません。このコマンドは、2 次 SLDS または TSLDS の停止時刻の変更には使用できません。

#### **SSID(*name*)**

RECON レコードが変更される SLDS または TSLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するためのオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。

RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するに

は、INIT.SECLOG または CHANGE.SECLOG コマンドを使用します。  
RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

#### UNIT(3400 | *unittype*)

データ・セットが常駐する装置の装置タイプを変更するためのオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

#### VOLLIST(*volser*)

データ・セットを含む複数のボリュームのボリューム通し番号のレコードを変更するためのオプション・キーワード。このキーワードは、前のリリースの DBRC と互換性を保つためにあります。データ・セットに含まれるボリュームのボリューム通し番号を変更するには、新しいキーワードのセット NEWTIME OLDVOL NEWVOL を使用する必要があります。

VOLLIST キーワードを指定する場合は、RUNTIMES キーワードも指定する必要があります。これらの 2 つのキーワードの相互作用については、上記 RUNTIME キーワードの説明を参照してください。以下のキーワード・セットは相互に排他的です。

- NEWTIME, NEWVOL, OLDVOL
- RUNTIMES, VOLLIST

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

424 ページの『NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS および TSLDS 用)』

---

## CHANGE.SG コマンド

CHANGE.SG コマンドは、サービス・グループ (SG) の役割を変更するのに使用します。サブシステムがグローバル・サービス・グループにサインオンしている間は、サービス・グループの役割を変更することはできません。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

このコマンドが出されるときに、2 つの SG エントリーがあると、このコマンドに名前が指定された SG の補完属性が別の SG に割り当てられます。

サブセクション:

- 『構文』
- 170 ページの『キーワード』
- 170 ページの『サービス・グループの状況を変更する例』

### 構文

▶▶ CHANGE.SG—SGNAME(*sgname*)—GSGNAME(*gsgname*)—

ACTIVE	LOCAL
TRACKING	NONLOCAL

▶▶

## キーワード

### SGNAME(*sgname*)

サービス・グループ名を指定するための必須キーワード。

### GSGNAME(*gsgname*)

グローバル・サービス・グループ名を指定するための必須キーワード。

### ACTIVE | TRACKING

サービス・グループの新しい役割を指定するためのオプション・キーワード。

#### ACTIVE

サービス・グループがアクティブ・サイトであることを示します。

#### TRACKING

サービス・グループがトラッキング・サイトであることを示します。

### LOCAL | NONLOCAL

この RECON データ・セットに対して、サービス・グループがローカルであるか非ローカルであるかを指定するためのオプション・キーワード。

### NORTA

現在進行中のリモート・テークオーバーを継続しないことを指定するためのオプション・キーワード。このキーワードは、RECON データ・セット内のテークオーバー標識をオフにします。このキーワードはアクティブ・サブシステムまたはトラッキング・サブシステムのいずれに対しても有効です。

NORTA キーワードを指定する場合、該当する状況キーワード (ACTIVE または TRACKING) を指定する必要があり、LOCALE キーワード (LOCAL | NONLOCAL) は指定できません。

リモート・テークオーバーが進行中でないときに NORTA を使用すると、メッセージ DSP0144I が出されます。NORTA を使用する前に、テークオーバー進行中のメッセージを待つ必要があります。

## サービス・グループの状況を変更する例

この例では、サービス・グループの役割または状況が ACTIVE に変更されます。

```
//CHGSG JOB
:
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SG SGNAME() GSGNAME(GSG1) ACTIVE
/*
```

この例では、SG1 はトラッキングの役割に変更されます。

```
CHANGE.SG SGNAME(SG1) GSGNAME(GSG1) TRACKING
```

この場合、SG2 は自動的にアクティブな役割に変更されます。


## CHANGE.SUBSYS コマンド

CHANGE.SUBSYS コマンドは、RECON データ・セット内のサブシステム・レコードに含まれている情報を変更するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 173 ページの『IRLM を識別する例』

### 構文



### キーワード

#### **ALL | SSID(name)**

使用しているサブシステムを指定するためのオプション・キーワード。SSID は、有効な z/OS または IMS サブシステム ID 名を構成する任意の英数字からなる 8 桁の文字ストリングです。ALL がデフォルトであり、これを指定すると、指定した内部リソース・ロック・マネージャー (IRLM) と通信するそれぞれのサブシステムごとにこのコマンドが処理されます。

#### **BACKIRLM(name) | NOBACKUP**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、代替サブシステムの指定を変更します。

##### **BACKIRLM**

代替サブシステムの IRLM ID をアクティブ・サブシステム・レコードに追加します。BACKIRLM を指定する場合は、IRLMID も指定する必要があります。DBRC は、指定されたサブシステム・レコードを見つけて、代替サブシステムの IRLM ID の追加または変更を行います。

##### **NOBACKUP**

アクティブ・サブシステム・レコードから、代替サブシステムの IRLM ID を削除します。このパラメーターは、サブシステム・レコード内のフラグをリセットして、代替サブシステムがサインオンされていることを示します。代替サブシステムを再始動する前に、このコマンドが必要な場合があります。

制約事項: これらのキーワードはいずれも、NORMAL または ABNORMAL、あるいは STARTRCV または ENDRECOV と一緒に使用することはできません。

**IRLMID(name)**

サブシステムが通信する相手の IRLM の名前を指定するオプション・キーワード。IRLMID は、5 文字の任意の英数字からなる文字ストリングです。

制約事項: IRLM ID は変更できません。サブシステムの処理モードを変更するには IRLM ID を指定してください。

**NORMAL | ABNORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サブシステムの状況を指定します。

**NORMAL**

サブシステムに対する通常処理が継続することを指定します。

**ABNORMAL**

サブシステムが異常終了したことを示します。ABNORMAL を指定すると、DBRC は以下の処理を行います。

- 更新されていないが、指定されたサブシステムに対する許可を持っているすべてのデータベースから許可を除去する。
- 識別されているサブシステムのエントリーに、異常終了したことを示すフラグを立てる。
- リカバリー処理開始済みフラグをオフにする。
- サブシステムがバッチで、更新されたデータベースがなければ、そのサブシステムのレコードは削除される。

サブシステムが異常終了して障害を DBRC に通知できない場合以外には、ABNORMAL を指定しないでください。

制約事項: STARTRCV または ENDRECOV を指定する場合は、ABNORMAL は指定できません。

**STARTRCV | ENDRECOV**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サインオンのリカバリーが正常に完了したかどうかを指定します。

**STARTRCV**

サインオンのリカバリーの開始を表します。

**ENDRECOV**

指定されたサブシステムが許可されているすべてのデータベースに対する許可を除去します。

すべてのデータベース許可をサブシステムから削除する場合は、CHANGE.SUBSYS STARTRCV コマンドを実行してから、CHANGE.SUBSYS ENDRECOV コマンドを実行します。これらの 2 つのコマンドは、サインオン・リカバリー開始呼び出しとサインオン・リカバリー完了呼び出しをシミュレートします。

推奨事項: 異常終了が起きない限り、このコマンド・シーケンスは使用しないでください。使用した場合、アクティブ・サブシステムが現在使用しているデータベースに対する許可が除去されてしまいます。

STARTRCV | ENDRECOV コマンドと DELETE.SUBSYS コマンドを使用した後で、サブシステム情報がまだデータベースに関連付けられている場合、残っているサブシステム ID をデータベース・レコードからクリアするには、NOBACK キーワードを指定した CHANGE.DB コマンドが必要です。

#### TRACKING

RSR トラッキング・サブシステムに関する情報を変更することを指定します。

制約事項: TRACKING を指定する場合、STARTRCV または ENDRECOV を指定しないでください。これらのキーワードは RSR トラッキング・サブシステムには適用されないからです。

#### IRLM を識別する例

この例では、IRLMID は、SSID キーワードで示されているサブシステムと通信する IRLM を識別します。さらに、ABNORMAL は、このサブシステムが異常終了したことを示します。

```
//CHGSBSYS JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.SUBSYS IRLMID(IRLM2) SSID(ISM34) ABNORMAL
/*
```

---

## CHANGE.UIC コマンド

CHANGE.UIC コマンドは、RECON データ・セット内のイメージ・コピー・レコードで、標準外イメージ・コピー・データ・セットに対応するものに含まれる情報を変更するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 174 ページの『RECON データ・セット内の標準外 ICDSN を変更する例』

#### 構文

```
▶▶ CHANGE.UIC DBD(name) DDN(name) RECTIME(time_stamp)
└─ AREA(name) ─┘
▶ UDATA('string')
└─ STOPTIME(time_stamp) ─┘
```

#### キーワード

##### DBD(name)

標準外イメージ・コピー・データ・セットが存在する DBDS のデータベース名を示す必須キーワード。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、name には HALDB 区画の名前を指定します。

**DDN(name) | AREA(name)**

互いに排他的な必須キーワードであり、標準外イメージ・コピー・データ・セットが存在する DBDS またはエリアの名前を示します。

**RECTIME(time\_stamp)**

標準外イメージ・コピー・データ・セットの、変更する特定のイメージ・コピー・レコードを示す必須キーワード。IMAGE レコードのリストで横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用してください。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

**STOPTIME(time\_stamp)**

並行イメージ・コピーの停止時刻を指定するオプション・キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

**UDATA('string')**

識別されたイメージ・コピー・レコード内のユーザー・データを変更するための必須キーワード。string は、最大 80 文字まで指定できます。string 値にブラケットまたはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

**RECON データ・セット内の標準外 ICDSN を変更する例**

この例では、RECON データ・セット内の情報で、RECTIME キーワードで示される標準外イメージ・コピー・データ・セットに関するものを変更します。UDATA キーワードには、指定されたイメージ・コピー・データ・セットに関して記録する新規情報を指定します。

```
//CHGUIC JOB
:
//SYSIN DD *
CHANGE.UIC DBD(DBDKSDS1) AREA(AREA003) -
RECTIME(07065101010023456) -
UDATA('DUMP OF VOLUME VOL001 AT 07065101010023456')
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## 第 11 章 CLEANUP.RECON コマンド

CLEANUP.RECON コマンドは、古くなったり有効期限が切れたりしたリカバリー関連情報、変更累積実行 (CA) レコード、およびログ情報を、RECON データ・セットから削除するために使用します。リカバリー関連情報には、イメージ・コピー、割り振り、再編成、およびリカバリーのレコードが含まれます。


このコマンドでは、特定の時点を指定します。DBRC は、その時点までのデータベース・リカバリー関連情報、変更累積実行情報、およびログ情報を RECON データ・セットから削除します。このコマンドの処理に必要な時間の長さ制御するには、処理するデータベースおよび変更累積グループの範囲を選択することができます。この処理の実行には、ログ情報の処理を含めることも、含めないこともできます。

CLEANUP.RECON コマンドは、バッチ・コマンドとしてのみサポートされます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 179 ページの『使用上の注意』
- 179 ページの『RECON データ・セットからの情報のクリーンアップの例』

### 構文



### キーワード

以下のキーワードは、CLEANUP.RECON コマンドに有効です。

#### **RETPRD(*time\_interval*) | TIME(*time\_stamp*)**

互いに排他的なオプション・パラメーターであり、保存期間、または RECON データ・セット内のリカバリー関連情報およびログ情報が削除される絶対時間のいずれかを指定します。これらのオプションのどちらも指定されない場合、デフォルトのログ保存期間は、INIT.RECON コマンドまたは CHANGE.RECON コマンドに指定されている LOGRET パラメーター値になります。

DBONLY オプションが指定されない場合、PRILOG 情報も削除されます。  
DELETE.LOG INACTIVE コマンド (非アクティブな PRILOG とそれに関連するログ・レコードを削除します) の場合とは異なり、各ログの最も早いデータベース割り振りレコード (ALLOC) 時間またはクリーンアップ時間のいずれか古い方の時間まで、ログ・データはすべての PRILOG (オープンもクローズも) から削除されます。

### RETPRD(*time\_interval*)

削除する内容を判別するために期間または間隔を使用することを指定します。これは、指定した「経過時間」より古いデータは削除され、指定した「経過時間」より新しいデータは保持されるエージング値と考えられます。

*time\_interval* は、日時を表すのではなく、時間間隔 (日、時、分、および秒) を表す、部分的な、区切られたタイム・スタンプです。タイム・スタンプのフォーマットは、次のとおりです。

*ddd|hh|mm|ss|t*

各項目の説明は、以下のとおりです。

#### **ddd**

日数 (000 から 365)

**hh** 時間数 (0 から 23)

**mm** 分数 (0 から 59)

**ss** 秒数 (0 から 59)

**t** 10 分の 1 秒 (0 から 9)

上記のフォーマットでは垂直バー ( | ) として示されているタイム・スタンプの区切りは、ピリオド ( . ) またはコンマ ( , ) などの任意の非数値文字でも構いません。タイム・スタンプにブランクまたは特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 ( ' ) で囲む必要があります。日数には先行ゼロを含める必要があります。有効な間隔は、10 分の 1 秒から 365 日までです。

時間間隔はタイム・スタンプとして扱われるため、不適切な値に対して、メッセージ DSP1048I が出される場合があります。有効な時間間隔の例は、次のとおりです。

```
CLEANUP.RECON RETPRD(365)
CLEANUP.RECON RETPRD('030 12.00')
CLEANUP.RECON RETPRD('000 00:00:08.0')
CLEANUP.RECON RETPRD('000 00,00,00,1')
```

以下は、2 つの異なる有効なフォーマットで、同じタイム・スタンプの指定を示している例です。

```
CLEANUP.RECON RETPRD('010 12,30') = 10 days, 12 hours, 30 minutes
CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') = 10 days, 12 hours, 30 minutes
```

推奨事項: 必ず適切なログ保存期間を指定し、ログ情報が十分に長い期間にわたって RECON データ・セットに保持されるようにしてください。一定の IMS 機能は RECON データ・セット内のログ情報に依存しており、情報が早く削除されすぎると、これらの機能が失敗に終わることがあります。例えば、以下の機能の 1 つ以上が失敗に終わる可能性があります。

- 動的バックアウト
- バッチ・メッセージ処理 (BMP) の拡張再始動 (XRST)
- 作業単位テーブル項目 (UOWE) の再同期

### **TIME(*time\_stamp*)**

削除する内容を判別するために絶対値のタイム・スタンプを使用することを指定します。指定された時間より古いデータのみが削除されます。

### **CAGRANGE(*firstcag,lastcag* | *firstcag* | ,*lastcag*)**

一定範囲の変更累積 (CA) グループの変更累積データ・セットに対してクリーンアップを実行することを指定するオプション・キーワード。このキーワードが指定されていない場合、すべての CA グループが処理されます。このキーワードは、複数の変更累積グループの変更累積データ・セットをクリーンアップするために、あるいは CLEANUP.RECON CAGRANGE コマンドが停止された後にクリーンアップを再開するために使用します。

#### ***firstcag,lastcag***

希望する CA グループの範囲の上限と下限。これらのパラメーターは、RECON データ・セット内の CA グループの名前と一致している必要はありません。これらは、英字検索の開始と終了の引数として使用されます。

#### ***firstcag***

RECON クリーンアップが変更累積実行データ・セットの処理を開始する CA グループの名前。RECON データ・セットの最後のグループに達するまで、または *lastcag* 値として指定された CA グループに達するまで、この CA グループと後続のすべての CA グループが処理されます。

#### ***lastcag***

この CA グループの名前まで、RECON クリーンアップは CA グループの処理を続行します。RECON クリーンアップは、RECON データ・セットに定義された最初の CA グループから開始され、この CA グループが処理された後に停止します。*lastcag* を指定する場合は、前にコンマを付ける必要があります。

### **CAONLY**

変更累積実行レコードのみを削除する (データベース・リカバリー関連情報およびログ情報は処理しない) ことを指定するために使用するオプション・キーワード。ただし、コマンドに DBONLY キーワードも含まれている場合は、データベース・リカバリー関連情報も処理され、ログ情報のみが未処理のまま残されます。

### **LASTCA**

CA グループの最後の CA 実行レコードが削除基準を満たしている場合、その CA 実行レコードを RECON クリーンアップ処理の一部として削除できることを指定するために使用するオプション・キーワード。このキーワードが指定されていない場合、CA グループの最後の CA 実行レコードは保持されます。

### **DBRANGE(*firstdb,lastdb* | *firstdb* | ,*lastdb*)**

クリーンアップを実行する対象となるデータベース名の範囲を指定するために使用するオプション・キーワードです。これらは、HALDB 区画の名前、および DEDB を含む非 HALDB データベースの名前です。範囲内の HALDB マスター・データベースは処理されません。範囲内の HALDB 区画は処理されます。このオプションを使用して、前の CLEANUP.RECON コマンドが停止された後に再開することができます。

#### ***firstdb,lastdb***

希望するデータベース範囲の上限または下限を指定するのに使用するパラメ

ーターです。DBRANGE キーワードを使用する場合、これらのパラメータの少なくとも 1 つを指定する必要があります。これらのパラメータはいずれも、必ずしも RECON データ・セットに登録されたデータベース名に対応しなければならないというわけではありません。これらは、単に、英字検索での最初の引数と最後の引数として使用されるだけです。

#### ***firstdb***

RECON クリーンアップがデータベースの処理を開始するデータベースの名前です。RECON クリーンアップは指定されたデータベースを処理した後、RECON データ・セット内の最後のデータベースに達するまで、または DBRANGE キーワードで *lastdb* として指定されたデータベースに達するまで、データベースを処理し続けます。

#### ***lastdb***

RECON クリーンアップによるデータベース処理が、ここに指定されたデータベース名まで続行されます。RECON クリーンアップは、このデータベースが処理されると停止します。*lastdb* を指定する場合は、前にコンマを付ける必要があります。

#### **DBONLY**

データベース・リカバリー関連情報のみを削除する (変更累積実行レコードおよびログ情報は処理しない) ことを指定するために使用するオプション・キーワード。ただし、CAONLY キーワードも指定されている場合、変更累積情報メッセージも処理され、ログ情報のみが未処理のまま残されます。

#### **LASTIC**

データベースに対して使用可能な最後の IC が削除基準を満たす場合、RECON クリーンアップ処理の一部としてその IC を削除できることを指定するために使用するオプション・キーワードです。このキーワードが指定されない場合、データベースに対して使用可能な最後の IC が保持され、有用である可能性のあるデータベースが有効なリカバリー・ポイントを持たない状態のままになることが回避されます。

#### **LISTDL | NOLISTDL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セットから削除されたデータに関する情報をリストするかどうかを指定するために使用します。このオプションを指定しない場合、RECON 見出しに指定されている現在の LISTDL オプションが使用されます。

#### **LISTDL**

RECON データ・セットから削除されたデータに関する情報がリストされることを指定します。

#### **NOLISTDL**

RECON データ・セットから削除されたデータに関する情報がリストされないことを指定します。

## 使用上の注意

**重要:** 必要なりカバリー情報とログ情報が RECON データ・セットから削除されないようにするために、まず、RECON データ・セットのコピーで CLEANUP.RECON コマンドを実行して、このジョブに必要な時間の長さを示す結果を確認してください。確認後、この情報を使用して、アクティブな RECON データ・セット上でこのコマンドを実行する時期を決定することができます。

**推奨事項:** CLEANUP.RECON コマンドを使用した後、コマンドを発行した結果として作成されたスペースを再利用するように、RECON データ・セットを再編成してください。

## RECON データ・セットからの情報のクリーンアップの例

CLEANUP.RECON コマンドのいくつかの例を以下に示します。

### CLEANUP.RECON コマンドの例 1

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          06.221 13:05:37.0
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:05:22.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:45:47.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I  RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、LASTIC キーワードおよび LISTDL キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保存時間を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は、1 つしかありません。IC は 2 つしかなく、両方とも、指定された保存時間より古いものになっています。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベース用の既存のすべてのイメージ・コピーが削除されたことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

### CLEANUP.RECON コマンドの例 2

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I   ALLOC          06.221 13:05:37.0
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:05:22.0
DSP1214I                                IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I   RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1213I THE LAST IMAGE COPY FOR DBNAME = DBXYZN DDN= DDXYZN WAS NOT DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、LISTDL キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保持時間を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は、1 つしかありません。IC は 2 つしかなく、両方とも、指定された保存時間より古いものになっています。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1213I が発行されて、データベース用の最後のイメージ・コピーが削除期間内にあるにも関わらず (LASTIC が指定されていなかったため) 削除されなかったことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

### CLEANUP.RECON コマンドの例 3

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') NOLISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1213I THE LAST IMAGE COPY FOR DBNAME = DBXYZN DDN= DDXYZN WAS NOT DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、NOLISTDL キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保持時間を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は、1 つしかありません。IC は 2 つしかなく、両方とも、指定された保存時間より古いものになっています。

NOLISTDL オプションの結果として、メッセージ DSP1214I は発行されませんが、メッセージ DSP1213I は発行されて、データベースの最後のイメージ・コピーが削除期間内にあるにも関わらず (LASTIC が指定されていなかったため) 削除されなかったことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーがリストされます。NOLISTDL オプションが指定されていたため、メッセージ DSP1047I は発行されません。

#### CLEANUP.RECON コマンドの例 4

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') DBRANGE(DBXYZN) LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZZ DDN=DDXYZZ
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          06.221 14:25:37.0
DSP1214I  IMAGE          06.221 14:25:22.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZZ. DDXYZZ.IC.IC142520
DSP1214I  IMAGE          06.221 14:45:47.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZZ. DDXYZZ.IC.IC144545
DSP1214I  RECOV          06.221 14:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZZ DDN= DDXYZZ WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 14:24:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1424170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、前の CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') LASTIC コマンドが停止された後、ユーザーはクリーンアップ処理を再開することにします。ユーザーは、メッセージ DSP1214I を検索し、最後に処理されたデータベースは DBXYZN であることが分かり、CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') DBRANGE(DBXYZN) LASTIC LISTDL コマンドを発行します。この結果、コマンドによって、データベースの処理が DBXYZN から開始され、最後のデータベース (この場合は DBXYZZ) を処理するまで、処理が続行されます。データベース DBXYZZ には 2 つの IC があり、これらの IC は両方とも、指定された保存期間である 10 日、12 時間、および 30 分より古いものです。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベース用の既存のすべてのイメージ・コピーが削除されたことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

#### CLEANUP.RECON コマンドの例 5

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') DBONLY LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          06.221 13:25:37.0
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:00:22.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130020
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:45:47.0
DSP1214I                               IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I  RECOV          06.221 13:35:47.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、DBONLY、LASTIC、および LISTDL キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保存時間を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は 1 つだけですが、このデータベースには 2 つの IC しかなく、その両方とも、指定された保存時間より古くなっています。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベース用の既存のすべてのイメージ・コピーが削除されたことがユーザーに通知されます。ただし、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I はこの例では発行されません。DBONLY オプションが指定されており、これによって、RECON クリーンアップ処理のデータベース部分のみが実行されるように指示されているからです。

#### CLEANUP.RECON コマンドの例 6

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
        CLEANUP.RECON TIME(06221145536000000) LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I   ALLOC          06.221 13:05:37.0
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:05:22.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:45:47.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I   RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、LASTIC キーワードおよび LISTDL キーワードとともに、タイム・スタンプ「06221145536000000」を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は 1 つだけですが、このデータベースには 2 つの IC しかなく、その両方とも、指定されたタイム・スタンプより古くなっています。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベース用の既存のすべてのイメージ・コピーが削除されたことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

#### CLEANUP.RECON コマンドの例 7

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
        CLEANUP.RECON TIME(06221145536000000) LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I   ALLOC          06.221 13:05:37.0
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:05:22.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I   RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1213I THE LAST IMAGE COPY FOR DBNAME = DBXYZN DDN= DDXYZN WAS NOT DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、ユーザーが `CLEANUP.RECON` コマンドを発行して、`LISTDL` キーワードとともに、タイム・スタンプ「06221203236000000」を指定しました。`ALLOC`、`IC`、および `RECOV` 情報を持つデータベース (`DBXYZN`) は 1 つだけですが、このデータベースには 2 つの `IC` しかなく、その両方とも、指定されたタイム・スタンプより古くなっています。

コマンドの結果として、メッセージ `DSP1214I` が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ `DSP1213I` が発行されて、データベース用の最後のイメージ・コピーが削除期間内にあるにも関わらず (`LASTIC` が指定されていなかったため) 削除されなかったことがユーザーに通知され、メッセージ `DSP1216I` とメッセージ `DSP1047I` が発行されて、削除された `PRILOG` ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

#### *CLEANUP.RECON* コマンドの例 8

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON DBRANGE(,DBXYZZ) LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I   ALLOC          06.221 13:05:37.0
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:05:22.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I   IMAGE          06.221 13:45:47.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN. DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I   RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000

DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZZ DDN=DDXYZZ
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I   ALLOC          06.221 14:25:37.0
DSP1214I   IMAGE          06.221 14:25:22.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZZ. DDXYZZ.IC.IC142520
DSP1214I   IMAGE          06.221 14:45:47.0
DSP1214I                                     IC1 DSN=IMSVS. DBXYZZ. DDXYZZ.IC.IC144545
DSP1214I   RECOV          06.221 14:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZZ DDN= DDXYZZ WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 14:24:17.0 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1424170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

説明: この例では、3 つのデータベース (`DBXYZN`、`DBXYZZ`、および `DBXZZZ`) を持つユーザーが、最初の 2 つのデータベースをクリーンアップするために

CLEANUP.RECON コマンドを発行することにします。この場合、ユーザーは CLEANUP.RECON DBRANGE(DBXYZZ) LASTIC LISTDL コマンドを発行します。このコマンドは、ログ保存期間 (LOGRET) をデフォルトの削除時間として使用します。この結果、最初のデータベース (DBXYZN) の処理でコマンドが開始し、DBRANGE キーワードの「lastdb」部分に指定されたデータベース (DBXYZZ) に到達するまで、ログ保存期間 (LOGRET) をデフォルトの削除時間として使用して処理を続行します。DBXYZN データベースと DBXYZZ データベースは、両方とも、ログ保存期間である 10 日、12 時間、および 30 分より古い 2 つの IC を持ちます。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベース用の既存のすべてのイメージ・コピーが削除されたことがユーザーに通知され、メッセージ DSP1216I とメッセージ DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされます。

### CLEANUP.RECON コマンドの例 9

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') LASTIC LASTCA LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          09.021 13:05:37.012345
DSP1214I  IMAGE          09.021 13:05:22.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZN.DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I  IMAGE          09.021 13:45:47.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZN.DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I  RECOV          09.021 13:59:42.012345
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=GRPDBX
DSP1225I RECORD          TIME
DSP1225I  CA            09.021 15:05:37.012345
DSP1225I                      DSN=IMSVS.GRPDBX.CA2.CA182601
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=09.021 13:04:17.012345 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D09021.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER=00000009
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、LASTIC、LASTCA、および LISTDL の各キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保存時間を指定しました。ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は、1 つしかありません。IC は 2 つしかなく、両方とも、指定された保存時間より古いものになっています。再使用可能な変更累積実行記録を持つ変更累積グループ (GRPDBX) が 1 つあり、5 つの変更累積実行記録が含まれています。保存期間より古い変更累積実行記録が 1 つだけ削除されました。

このコマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベースの既存のイメージ・コピーがすべて削除されたことをユーザーに通知します。さらに、メッセージ DSP1216I および DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリー

ーとログ・データ・セットがリストされ、メッセージ DSP1225I が発行されて、削除された変更累積実行レコードがリストされます。

#### **CLEANUP.RECON コマンドの例 10**

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') CAONLY LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP1
DSP1225I RECORD TIME
DSP1225I CA 09.021 13:05:37.012345
DSP1225I DSN=IMSVS.CAGRP1.CA2.CA182601
DSP1225I CA 09.021 13:45:47.012345
DSP1225I DSN=IMSVS.CAGRP1.CA3.CA182602
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、CAONLY キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保持時間を指定しました。10 日より古い変更累積データ・セットが 2 つあります。

このコマンドの結果として、変更累積グループの変更累積実行レコードが削除されたときに、メッセージ DSP1225I が発行されます。LISTDL オプションが指定されているため、削除された各変更累積実行レコードもリストされます。

#### **CLEANUP.RECON コマンドの例 11**

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') CAGRANGE(CAGRP1) CAONLY NOLISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP2
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP3
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP4
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP5
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=MYGRP1
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=MYGRP2
```

説明: この例では、ユーザーは、CAGRP1 から始まる一定範囲の変更累積グループの変更累積レコードのみをクリーンアップすることに決めています。コマンドは、変更累積グループ CAGRP1 から処理を開始し、最後の変更累積グループ (このケースでは、MYGRP2) を処理するまで続行します。変更累積グループ CAGRP1 は既に前の CLEANUP.RECON コマンドで処理されていたため、変更累積実行レコードは削除されませんでした。変更累積レコードが削除された変更累積グループごとにメッセージ DSP1225I が発行されます。NOLISTDL オプションにより、削除された変更累積レコードはリストされません。

#### **CLEANUP.RECON コマンドの例 12**

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') CAONLY NOLISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1228I NO CHANGE ACCUMULATION INFORMATION WAS DELETED
```

説明: すべての変更累積グループが既に前の CLEANUP.RECON コマンドによって処理されていたため、このコマンドに対して発行されるメッセージは DSP01228I だけです。

### **CLEANUP.RECON** コマンドの例 13

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') CAGRANGE(,CAGRP4) CAONLY NOLISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1228I NO CHANGE ACCUMULATION INFORMATION WAS DELETED
```

説明: この例では、ユーザーは、前の CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') CAGRANGE(CAGRP1) コマンドが完了した後、クリーンアップ処理を再開することに決めています。その結果、このコマンドは、最初の変更累積グループ (CAGRP1) の処理を開始します。CAGRANGE キーワードには、処理する最初の変更累積グループが省略されており、最後の変更累積グループとして CAGRP4 が含まれていたからです。すべての変更累積グループが既に前の CLEANUP.RECON コマンドによって処理されていたため、このコマンドに対して発行されるメッセージは DSP1228I だけです。

### **CLEANUP.RECON** コマンドの例 14

コマンド入力:

```
//CLEANUP JOB
:
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON DBRANGE(,DBXYZZ) LASTIC LISTDL
/*
```

コマンド出力:

```
DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          06.221 13:05:37.012345
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:05:22.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZN.DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I  IMAGE          06.221 13:45:47.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZN.DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I  RECOV          06.221 13:59:42.0
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=06.221 13:04:17.012345 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1304170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000
```

```

DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZZ DDN=DDXYZZ
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          08.221 14:25:37.012345
DSP1214I  IMAGE          08.221 14:25:22.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZZ.DDXYZZ.IC.IC142520
DSP1214I  IMAGE          08.221 14:45:47.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS.DBXYZZ.DDXYZZ.IC.IC144545
DSP1214I  RECOV          08.221 14:59:42.012345
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZZ DDN= DDXYZZ WERE DELETED
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=CAGRP33
DSP1225I RECORD          TIME
DSP1225I  CA            09.021 13:05:37.012345
DSP1225I                      DSN=IMSVS.CAGRP33.CA2.CA182601
DSP1225I  CA            09.021 13:45:47.012345
DSP1225I                      DSN=IMSVS.CAGRP33.CA3.CA182602
DSP1216I THE PRILOG FAMILY WITH TIME=08.221 14:24:17.012345 AND SSID=IMS1 WAS DELETED
DSP1047I DELETED DSN= IMSVS.RLDSP.IMS1.D06221.T1424170.V00,FILESEQ= 0001,VOLSER= 000000

```

説明: この例では、3つのデータベース (DBXYZN、DBXYZZ、および DBXZZZ) を持つユーザーが、最初の2つのデータベースをクリーンアップするために CLEANUP.RECON コマンドを発行することにします。この場合、ユーザーは CLEANUP.RECON DBRANGE(DBXYZZ) LASTIC LISTDL コマンドを発行します。このコマンドは、ログ保存期間 (LOGRET) をデフォルトの削除時間として使用します。この結果、コマンドは最初のデータベース (DBXYZN) の処理から開始し、DBRANGE キーワード (DBXYZZ) の *lastdb* 位置に指定されたデータベースに達するまで処理を続行します。DBXYZN データベースと DBXYZZ データベースは、両方とも、ログ保存期間である10日、12時間、および30分より古い2つのICを持ちます。さらに、ログ保存期間より古いCAGRP33用の変更累積データ・セットが2つあります。これらは削除されます。

コマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたりカバリー関連レコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベースの既存のイメージ・コピーがすべて削除されたことをユーザーに通知します。さらに、メッセージ DSP1216I および DSP1047I が発行されて、削除された PRILOG ファミリーとログ・データ・セットがリストされ、メッセージ DSP1225I が発行されて、CA グループ CAGRP33 の変更累積実行レコードが削除されたことをユーザーに通知します。LISTDL オプションにより、メッセージ DSP1225I には削除された各変更累積実行レコードもリストされます。

### CLEANUP.RECON コマンドの例 15

コマンド入力:

```

//CLEANUP JOB
:
//SYSIN DD *
      CLEANUP.RECON RETPRD('010 12:30') DBONLY CAONLY LASTIC LASTCA LISTDL
/*

```

コマンド出力:

```

DSP1214I RECON INFORMATION WAS DELETED FOR DBDS DBNAME=DBXYZN DDN=DDXYZN
DSP1214I RECORD          TIME
DSP1214I  ALLOC          09.021 13:05:37.012345
DSP1214I  IMAGE          09.021 13:05:22.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN.DDXYZN.IC.IC130520
DSP1214I  IMAGE          09.021 13:45:47.012345
DSP1214I                      IC1 DSN=IMSVS. DBXYZN.DDXYZN.IC.IC134545
DSP1214I  RECOV          09.021 13:59:42.012345

```

```
DSP1212W ALL EXISTING IMAGE COPIES FOR DBNAME= DBXYZN DDN= DDXYZN WERE DELETED
DSP1225I CHANGE ACCUMULATION EXECUTION RECORDS WERE DELETED FOR CA GROUP GRPNAME=GRPDBX
DSP1225I RECORD                TIME
DSP1225I   CA                   09.021 15:05:37.012345
DSP1225I                                DSN=IMSVS.GRPDBX.CA2.CA182601
```

説明: この例では、ユーザーが CLEANUP.RECON コマンドを発行して、DBONLY、CAONLY、LASTIC、LASTCA、および LISTDL の各キーワードとともに、10 日、12 時間、および 30 分という保存時間を指定しました。

ALLOC、IC、および RECOV 情報を持つデータベース (DBXYZN) は、1 つしかありません。IC は 2 つしかなく、両方とも、指定された保存時間より古いものになっています。変更累積グループ (GRPDBX) が 1 つあり、変更累積実行レコードが 5 つと、保存期間より古い変更累積実行レコードが 1 つだけ含まれています。DBONLY または CAONLY が指定されている場合、ログ情報は処理されません。

このコマンドの結果として、メッセージ DSP1214I が発行されて、削除されたレコードがリストされ、メッセージ DSP1212W が発行されて、データベースの既存のイメージ・コピーがすべて削除されたことをユーザーに通知します。さらに、メッセージ DSP1225I が発行されて、CA グループ GRPDBX の削除された変更累積実行レコードがリストされます。

---

## 第 12 章 DELETE コマンド

DELETE コマンドは、RECON データ・セットから情報を削除する際に使用します。

---

### DELETE.ADS コマンド

DELETE.ADS コマンドは、RECON レコード構造内の ADS 関連エリア (最大 7 つの ADS で構成できる) から ADS を削除するために使用します。

削除される ADS は、INIT.ADS コマンドによって登録済みでなければなりません。

エリアが許可されており、ADS が AVAILABLE 状況のときに実行された DELETE.ADS コマンドは失敗します。このコマンドを使用できるのは、ADS 作成ユーティリティーが実行されていない場合で、ADS が UNAVAILABLE 状況の場合です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『ADS レコードの削除例』

#### 構文

▶▶—DELETE.ADS—ADDN(*name*)—AREA(*name*)—DBD(*name*)————▶▶

#### キーワード

##### ADDN(*name*)

削除する ADS のエリア名を示す必須キーワード。

##### AREA(*name*)

削除する ADS を含むエリア名を示す必須キーワード。

##### DBD(*name*)

削除するエリアのデータベース名を示す必須キーワード。

#### ADS レコードの削除例

この例では、DBD、AREA、および ADDN キーワードによって示される DEDB エリアの ADS レコードを RECON から削除します。

```
//DELADS JOB ('LEOPARD,IMS'),'LEOPARD',REGION=880K,  
:  
//SYSIN DD *  
DELETE.ADS DBD(DBD00001) AREA(AREA0001) -  
ADDN(AREA0002)  
/*
```

## DELETE.ALLOC コマンド

DELETE.ALLOC コマンドは、指定された DBDS または DEDB エリアに関連した割り振りレコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

割り振りレコードを削除できるのは、そのレコードが割り振り解除時刻を持っているか、あるいはその関連ログに停止時刻が含まれている場合だけです。DBDS または DEDB エリアの最も古いイメージ・コピー・データ・セットより前の割り振りレコードを削除する場合を除いて、割り振りレコードの削除には注意が必要であり、通常は削除する必要はありません。指定した DBDS またはエリアを変更した期間を表している割り振りレコードを削除すると、将来、リカバリーが不適切に行われる恐れがあります。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『割り振りレコードの削除例』

### 構文

```
▶▶—DELETE.ALLOC—DBD(name)—┬—DDN(name)—┬—RECTIME(time_stamp)—▶▶
                               └—AREA(name)—┘
```

### キーワード

#### DBD(*name*)

割り振りレコードが削除される DBDS またはエリアのデータベース名を示す必須キーワード。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.ALLOC コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

#### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、割り振りレコードが削除される DBDS または DEDB エリアのデータ・セット DD 名を示すために使用します。

#### RECTIME(*time\_stamp*)

指定された DBDS または DEDB エリアで削除される特定の割り振りレコードを示す必須キーワード。ALLOC レコードのリストで横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### 割り振りレコードの削除例

この例では、DBD および DDN キーワードで示される DBDS の割り振りレコードを RECON から削除します。RECTIME キーワードは、削除する特定の割り振りレコードを示します。

```
//DELALLOC JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.ALLOC DBD(DBDKSDS1) DDN(DDNKSDS1) -
RECTIME(07023110223423456)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## DELETE.BKOUT コマンド

DELETE.BKOUT コマンドは、RECON データ・セットからバックアウト・レコードを削除するのに使用します。

このコマンドは、例えば、最近のイメージ・コピーが正常に復元された後などに続けて使用します。コピーの際に RECON データ・セットに保持されるバックアウト情報は無意味ですが、DBRC は、その事実が認識できないため、そのバックアウト・レコードを自動的に削除することはありません。

**重要:** DELETE.BKOUT コマンドの使用には細心の注意が必要です。このコマンドにより、サブシステムのすべてのバックアウト情報が RECON から削除されてしまいます。DBRC はこの情報を利用して、IMS がデータベースの保全性を維持できるように支援します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『DELETE.BKOUT コマンドの使用例』

### 構文

▶▶—DELETE.BKOUT—SSID(*name*)—————▶▶

### キーワード

#### SSID(*name*)

バックアウト・レコードが削除されるサブシステムを示す必須キーワード。サブシステム名は 8 文字の英数字からなるストリングで、任意の有効なサブシステムを表します。コマンドを出すたびに、1 つのサブシステムを指定することができます。

バックアウトが必要とマーク付けされたレコードのそれぞれのデータベース・エントリーごとに、それに関連したサブシステム (SSID) のデータベース・ヘッダー・レコードのバックアウト・カウントが 1 ずつ減らされます。それによって、SSID のバックアウト・カウントがゼロになると、その SSID エントリーはデータベース・ヘッダー・レコードから除去されます。

### DELETE.BKOUT コマンドの使用例

この例では、DELETE.BKOUT コマンドを使用して、サブシステム IMS3 をバックアウトします。

```
//DELBKOUT JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.BKOUT SSID(IMS3)
/*
```

---

## DELETE.CA コマンド

DELETE.CA コマンドは、指定された CA グループの変更累積実行レコードを RECON から削除するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『実行レコードの削除例』

### 構文

▶▶—DELETE.CA—GRPNAME(*name*)—RECTIME(*time\_stamp*)————▶▶

### キーワード

#### GRPNAME(*name*)

CA グループを指定する必須キーワード。削除する実行レコードは、この CA グループのメンバーです。

#### RECTIME(*time\_stamp*)

削除する変更累積実行レコードを指定する必須キーワード。

CA レコードのリストから、アスタリスク (\*) のマークの付いた RECTIME を使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### 実行レコードの削除例

この例では、GRPNAME キーワードで示される CA グループの実行レコードを RECON から削除します。RECTIME キーワードは、削除するレコードを示しています。

```
//DELCA JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.CA GRPNAME(CAGRP1) RECTIME(07122090954023456)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## DELETE.CAGRP コマンド

DELETE.CAGRP コマンドは、CA グループ・レコードおよびすべての関連した CA 実行レコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『CA グループ・レコードの削除例』

### 構文

▶▶—DELETE.CAGRP—GRPNAME(*name*)————▶▶

### キーワード

#### GRPNAME(*name*)

レコードを削除する CA グループの名前を指定する必須キーワード。

### CA グループ・レコードの削除例

この例では、RECON データ・セットから CA グループ・レコードを削除します。レコードを削除する CA グループは、GRPNAME キーワードで示されます。

```
//DELCAGRP JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.CAGRP GRPNAME(CAGRP2)
/*
```

---

## DELETE.DB コマンド

DELETE.DB コマンドは、データベースと、RECON データ・セット内に記録されているそのデータベースに関連したすべての情報を RECON データ・セットから削除するのに使用します。

データベースが HALDB である場合は、データベースとそのすべての区分が削除されます。指名されたデータベースが HALDB 区画の場合は、このコマンドは失敗します。HALDB 区画を削除するには、DELETE.PART コマンドを使用します。指定されたデータベース、または HALDB データベースの区分が使用中である場合は、コマンドが失敗し、RECON レコードはどれも削除されません。

サブセクション:

- 『構文』
- 194 ページの『キーワード』
- 194 ページの『レコードの RECON データ・セットからの削除例』

### 構文

▶▶—DELETE.DB—DBD(*name*)————▶▶

## キーワード

### DBD(*name*)

削除するデータベースの名前を識別する必須キーワード。

*name* と同じデータベース名を持つすべてのデータベース、DBDS、割り振り、イメージ・コピー、リカバリー、および再編成レコードが削除されます。さらに、対応する DBDS レコードが削除されたエントリーを削除するために、すべての CA グループと DBDS グループのレコードがスキャンされます。また、対応する DBDS レコードが削除された、割り振りリスト内のエントリーを削除するために、すべてのログ割り振りレコードもスキャンされます。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.DB コマンドの場合、*name* には HALDB マスター・データベースの名前を指定します。

### レコードの **RECON** データ・セットからの削除例

この例では、DBD キーワードで示されるデータベースおよびそれに対応する DBDS のレコードを RECON から削除します。

```
//DELDB    JOB
:
//SYSIN    DD    *
           DELETE.DB  DBD(THISDB)
/*
```

関連概念:

 PHDAM、PHIDAM、および PSINDEX データベース内の区画 (データベース管理)

---

## DELETE.DBDS コマンド

DELETE.DBDS コマンドは、指定した DBDS または DEDB エリアに関連する全レコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

レコードを削除する DBDS が CA グループまたは DBDS グループに属している場合は、その名前がグループ・レコードから除去されます。DL/1 データベースまたは高速機能 DEDB エリアが使用中の場合は、DELETE.DBDS コマンドは失敗します。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.DBDS コマンドを使用して HALDB 区画から DBDS を削除することはできません。HALDB 区画およびその DBDS のすべてを削除するには、DELETE.PART コマンドまたは HALDB 区画定義ユーティリティを使用してください。

サブセクション:

- 195 ページの『構文』
- 195 ページの『キーワード』
- 195 ページの『DBDS レコードの削除例』

## 構文

▶▶—DELETE.DBDS—DBD(*name*)—┐—DDN(*name*)—┐—————▶▶  
                                  └—AREA(*name*)—┘

## キーワード

### DBD(*name*)

全レコードが削除する DBDS または DEDB エリアのデータベース名を指定する必須キーワード。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、全レコードが RECON データ・セットから削除される DBDS またはエリアの DD 名を指定します。

## DBDS レコードの削除例

この例では DBD および DDN キーワードで示される DBDS のレコードを RECON から削除します。

```
//DELD BDS JOB  
:  
//SYSIN DD *  
DELETE.DBDS DBD(DBDESDSA) DDN(DDNESDSA)  
/*
```

---

## DELETE.DBDSGRP コマンド

DELETE.DBDSGRP コマンドは、指定した DBDS グループのレコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『DBDS グループ・レコードの削除例』

## 構文

▶▶—DELETE.DBDSGRP—GRPNAME(*name*)—————▶▶

## キーワード

### GRPNAME(*name*)

削除する DBDS グループの名前を指定する必須キーワード。指定する名前は RECON データ・セットで識別されているグループの名前である必要があります。

## DBDS グループ・レコードの削除例

この例では、RECON データ・セットから DBDS グループ・レコードを削除します。

```

//DELDDBGP  JOB
:
//SYSIN      DD  *
      DELETE.DBDSGRP  GRPNAME(DBDSGRP1)
/*

```

---

## DELETE.GSG コマンド

DELETE.GSG コマンドは、グローバル・サービス・グループ・レコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。GSG にサブシステムが割り当てられていてはなりません。

DELETE.GSG コマンド処理の一環として、この GSG に割り当てられたデータベースは非対象状況にリセットされます。この GSG に関連した GSG 名とすべての RECON ログ・レコードのログ・トークンはリセットされます。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『グローバル・サービス・グループ・レコードの削除例』

### 構文

▶▶—DELETE.GSG—GSGNAME(*gsgname*)—————▶▶

### キーワード

#### GSGNAME(*gsgname*)

削除するグローバル・サービス・グループ名を指定する必須キーワード。

#### グローバル・サービス・グループ・レコードの削除例

この例では、RECON データ・セットからグローバル・サービス・グループ・レコードを削除します。

```

//DELDDBGP  JOB
:
//SYSIN      DD  *
      DELETE.GSG  GSGNAME(GSGNM1)
/*

```

---

## DELETE.IC コマンド

DELETE.IC コマンドは、イメージ・コピー・レコードまたは 2 番目のイメージ・コピー・データ・セットに関する情報を削除するのに使用します。

ICDSN2 キーワードを指定すると、2 番目のイメージ・コピー・データ・セットに関する情報だけが削除され、このパラメーターを指定しない場合は、すべてのイメージ・コピー・レコードと 2 番目のイメージ・コピー・データ・セットに関する情報の両方が削除されます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『イメージ・コピー・レコードからの情報の削除例』

## 構文

```
▶▶ DELETE.IC—DBD(name)—┬─ DDN(name)—┬─ RECTIME(time_stamp)—▶▶
                          └─ AREA(name)—┘
▶┬─ ICDSN2(name)—▶▶
```

## キーワード

### DBD(*name*)

削除するイメージ・コピー・レコードを示す必須キーワード。 *name* は関連する DBDS または DEDB エリアのデータベース名です。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.IC コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、削除するイメージ・コピー・レコードを示します。 *name* は関連する DBDS または DEDB エリアの名前です。

### RECTIME(*time\_stamp*)

削除する特定のイメージ・コピー・レコードを示す必須キーワード。 IMAGE レコードのリストで、横にアスタリスク (\*) のマークが付いている実行時間を使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### ICDSN2(*name*)

イメージ・コピー・レコードから重複イメージ・コピー・データ・セットの情報を削除するときに、その名前を指定するオプション・キーワード。(最初のイメージ・コピー・データ・セットのレコードは RECON データ・セットに残ります。)

## イメージ・コピー・レコードからの情報の削除例

この例では、重複イメージ・コピー・データ・セットに関する情報を RECON データ・セットのイメージ・コピー・レコードから削除します。キーワード

DBD、AREA、ICDSN2、および RECTIME は、削除される情報を示します。

ICDSN2 キーワードに含まれるアスタリスク (\*) は、イメージ・コピー・データ・セットのデフォルトの命名規則に従って、DBRC が拡張します。

```
//DELIC    JOB
:
//SYSIN    DD    *
DELETE.IC  DBD(DBDKSDS1)    AREA(AREA006) -
          RECTIME(07123122322123456)  ICDSN2(IMS.*.ICDSN5)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## DELETE.LOG コマンド (OLDS 用)

DELETE.LOG OLDS コマンドは、OLDS レコードからデータ・セット・エントリーを削除するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 199 ページの『暫定 OLDS レコードの削除例』

### 構文

```
▶▶ DELETE.LOG—OLDS(ddname) —————▶▶
                               |INTERIM| |LASTCLOS| |SSID(name)|
```

### キーワード

#### OLDS(ddname)

1 次 OLDS の DD 名を指定する必須キーワード。DBRC は、指定された *ddname* を持つ指定サブシステムの 1 次および 2 次 OLDS の RECON レコードを削除します。OLDS のレコードを削除できるのは、OLDS がアーカイブ済みである場合のみです。

#### INTERIM

暫定 OLDS レコードの削除を指定するオプション・キーワード。

#### LASTCLOS

OLDS キーワードで指定された OLDS が PRIOLDS レコード内の最後の OLDS であり、それを削除する必要があることを指定するオプション・キーワード。このキーワードの使用には注意が必要です。通常、PRIOLDS レコードの最後の OLDS は、最後にクローズされた OLDS であり、それを削除してはなりません。最初の OLDS がエラーのために空になっている場合は、後続の再始動で、最初の OLDS をクローズしてください。

#### SSID(name)

RECON レコードを削除するログ・データ・セットを作成した IMS サブシステム名を指定するために使用するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名から成る任意の英数字の 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのサブシステム ID を設定するには、

INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを設定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### 暫定 OLDS レコードの削除例

この例では、RECON データ・セットから暫定 OLDS レコードを削除します。

```
//DELLOG JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.LOG SSID(IMSA) OLDS(DFSOLP03) -
INTERIM
/*
```

---

## DELETE.LOG コマンド (RLDS および SLDS 用)

DELETE.LOG コマンドは、PRILOG および SLDS レコードを削除したり、これらのレコードから単一のデータ・セット・エントリーを削除するために、および PRILOG レコードが最大 RECON レコード・サイズを超えるのを防止するために使用します。


以下のレコードを削除できます。

- PRILOG ファミリーのレコード
- PRILOG ファミリーからの 1 つのデータ・セット
- 一部またはすべての非アクティブ PRILOG ファミリー
- RSR トラッキング・サブシステム (TPSLD、TSSLD、TIPSL TISSL) によって作成される SLDS

サブセクション:

- 『構文』
- 200 ページの『キーワード』
- 202 ページの『RLDS および SLDS レコードの削除例』

### 構文



## キーワード

### **INACTIVE** | **STARTIME(*time\_stamp*)** | **TOTIME(*time\_stamp*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、削除するレコードを指定します。

ログが非アクティブであると見なされるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- ログには、DBRC が認識している最も古いイメージ・コピー・データ・セットより新しい DBDS 変更レコードは含まれていない (LOGALL レコードが空)。
- INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドで指定されたログ保存期間より古いログである。
- ログが終了している (停止時刻が非ゼロ) か、PRILOG または SECLOG レコードのエラー・フラグがオンに設定されている。
- ログが終了している場合、PRILOG または SECLOG レコード内の停止時刻はログの保管期間より古くなければなりません。

### **INACTIVE**

非アクティブの PRILOG とそれに関連したログ・レコードを削除します。INACTIVE がデフォルトです。

DELETE.LOG INACTIVE コマンドを発行すると、DBRC はアクティブな PRILOG レコードも検査して、それらのレコードを圧縮する (レコード内の非アクティブ・データ・セット・エントリーを削除する) かどうかを判断します。データ・セット・エントリーは、次の 3 つの条件すべてが満たされている場合に非アクティブと定義されます。

- INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドで指定されたログ保存期間より古い。
- RECON データ・セットに登録されているデータベースのリカバリーに必要な最も古いログ・ボリュームより古い。
- システム再始動に必要な最初のチェックポイントより古い。

INACTIVE は、上記の 3 つの条件のすべてが満たされていないログについては、PRILOG および SECLOG レコードを削除しません。ほとんどのログは上記の条件を満たしています。3 つの条件すべてを満たしていないログには、DELETE.LOG STARTIME(*time\_stamp*) コマンドを使用してください。

推奨事項: 必ず適切なログ保存期間を指定し、ログ情報が十分に長い期間にわたって RECON データ・セットに保持されるようにしてください。一定の IMS 機能は RECON データ・セット内のログ情報に依存しており、情報が早く削除されすぎると、これらの機能が失敗に終わることがあります。例えば、以下の機能の 1 つ以上が失敗に終わる可能性があります。

- 動的バックアウト
- バッチ・メッセージ処理 (BMP) の拡張再始動 (XRST)
- 作業単位テーブル項目 (UOWE) の再同期

### **STARTIME(*time\_stamp*)**

削除するログ・レコードの開始時刻を指定します。 PRILOG および SECLOG レコードのリストで、横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用します。

### **DSN(*name*)**

特定の (トラッキング・サイトに置かれている) ログ・データ・セットの RLDS または SLDS レコードに入っているエントリーを削除するときに、そのデータ・セット名を指定する (STARTIME と一緒に使用される) オプション・キーワード。指定するデータ・セット名は 1 つ以上の、1 次あるいは 2 次 RLDS および SLDS レコードに存在していてもかまいません。指定するデータ・セットと同じ範囲のログ・シーケンス番号を持つすべてのエントリーが削除されます。

トラッキング・サイトにあるトラッキング・ログ・データ (アクティブ・サイトにあるログ・データの部分コピー) だけが削除に適格です。

削除されるデータ・セットがログ・レコード内で最後のものであり、クローズしている場合は、ログ停止時刻はゼロに設定されており、レコードの終わりにデータ・セットのギャップがあることを示しています。

DSN を指定しないと、すべての RLDS または SLDS レコードが削除されます。

注: STARTIME は、DSN と一緒に指定する必要があります。

TOTIME、INTERIM、または TRACKING は DSN と一緒に指定できません。

### **INTERIM**

削除する暫定 RLDS および暫定 SLDS レコードを指定するオプション・キーワード。

注: DSN を指定した場合は、INTERIM を指定できません。 INTERIM を指定する場合は、STARTIME も指定する必要があります。

### **TOTIME**

終了時刻が、TOTIME キーワードで指定された時刻より前の、すべての非アクティブ RLDS および SLDS のレコードを削除することを指定します。指定する時刻は、現在時刻からログ保存期間を差し引いた時刻より前の時刻であることが必要です。 タイム・スタンプは標準形にする必要があります。 PRILOG が、指定した TOTIME より古く、しかも依然としてアクティブである場合は、PRILOG が検査され、レコード内で非アクティブなすべてのデータ・セット・エントリーが削除されます。

制約事項: TOTIME および DSN パラメーターは、同時に指定できません。

### **LISTDL | NOLISTDL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON から削除されたデータ・セットの名前をジョブ出力にリストするかどうかを指定します。これらのキーワードは、デフォルトをオーバーライドします。デフォルトは INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドで指定された値です。

### LISTDL

削除されたデータ・セット名をジョブ出力にリストすることを指定します。

### NOLISTDL

削除されたデータ・セット名をジョブ出力にリストしないことを指定します。

### TRACKING

RSR トラッキング・サブシステムによって作成された SLDS のレコードのみを削除することを指定するオプション・キーワード。このようなレコードは TPSLD、TSSLD、TIPSL、および TISSL です。

要件: このキーワードは、SSID と一緒に、しかも STARTIME と TOTIME のどちらかと一緒に指定する必要があります。

制約事項:

- TRACKING を指定すると、DSN および INACTIVE のいずれも指定できません。
- INTERIM を指定すると、TIPSL および TISSL レコードだけが削除されます。

### SSID(name)

削除する SLDS を作成した RSR トラッキング IMS サブシステムのサブシステム名を指定する (TRACKING を指定する場合の) 必須キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名から成る任意の英数字の 8 桁の文字ストリングです。

制約事項: INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドで指定したデフォルト SSID は、この形式の DELETE.LOG コマンドでは使用されません。

## RLDS および SLDS レコードの削除例

この例では、STARTIME キーワードで示される暫定 RLDS と暫定 SLDS レコードを RECON データ・セットから削除します。

```
//DELLOG JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.LOG STARTIME(07054121212023456)-
INTERIM
/*
```

関連概念:

 不要な RECON レコードの削除 (システム管理)

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## DELETE.PART コマンド

DELETE.PART コマンドは、HALDB 区画と、RECON データ・セット内に記録されているその区分に関連したすべての情報を RECON データ・セットから削除するのに使用します。

指定された区分、またはこの削除で影響を受ける他の区分が使用中である場合は、コマンドが失敗し、RECON レコードはどれも削除されません。

制約事項: HALDB 区画に属する個々の DBDS を DELETE.DBDS コマンドで削除することはできません。DELETE.PART コマンドを発行した場合、この区分に関連するすべての DBDS と、それらの DBDS のリカバリーに関連するすべてのレコード (ALLOC、IMAGE、RECOV、REORG レコードなど) が除去されます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『RECON からの区分の削除例』

### 構文

▶▶—DELETE.PART—DBD(*name*)—PART(*name*)————▶▶

### キーワード

#### DBD(*name*)

区分削除の対象となる HALDB を識別するのに使用する必須キーワード。

#### PART(*name*)

削除する HALDB 区画名を識別するための必須キーワード。

### RECON からの区分の削除例

この例では、DBD および NAME キーワードで識別される区分とそれに対応する DB および DBDS に関するレコードを、RECON データ・セットから削除します。

```
//DELPART JOB
//SYSIN DD *
DELETE.PART DBD(DB3) PART(PART3)
/*
```

関連概念:

➡ PHDAM、PHIDAM、および PSINDEX データベース内の区画 (データベース管理)

---

## DELETE.RECOV コマンド

DELETE.RECOV コマンドは、指定したリカバリー実行レコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

タイム・スタンプ・リカバリーのリカバリー実行レコードに対して DELETE.RECOV を指定した場合は、そのレコードに関連した DBDS または

DEDB エリアが復元済みであることを暗黙指定していることとなります。それは、削除しようとしているリカバリー実行レコードを作成したタイム・スタンプ・リカバリーの直前の状態に復元済みです。また、このような削除では、タイム・スタンプ・リカバリーの発生後に、IMS ログ・データ・セットに変更レコードを生成した DBDS または DEDB エリアの割り振りが行われていなかったということも暗黙指定します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『DBDS のリカバリー・レコードの削除例』

## 構文

```
▶▶—DELETE.RECOV—DBD(name)—┬—DDN(name)—┬—RECTIME(time_stamp)—▶▶
                               └—AREA(name)—┘
```

## キーワード

### DBD(*name*)

削除するリカバリー・レコードを示す必須キーワード。*name* は関連した DBDS または DEDB エリアのデータベース名です。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.RECOV コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、削除するリカバリー・レコードを示します。*name* は関連した DBDS または DEDB エリアの名前です。

### RECTIME(*time\_stamp*)

削除するリカバリー実行レコードのタイム・スタンプを指定する必須キーワード。RECOV レコードのリストで、横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

## DBDS のリカバリー・レコードの削除例

この例では、DBD および DDN キーワードで示される DBDS のリカバリー・レコードを RECON データ・セットから削除します。削除されるレコードは RECTIME キーワードで示されます。

```
//DELRECOV JOB
:
//SYSIN DD *
DELETE.RECOV DBD(DBDESDSB) DDN(DDNESDSB) -
RECTIME(07089191919023456)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## DELETE.REORG コマンド

DELETE.REORG コマンドは、指定した DBDS のデータベース再編成レコードを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

DELETE.REORG コマンドを指定する場合は、DBDS および IMS DBD ライブラリーが、データベース再編成レコードを作成した再編成が行われる前の状態に復元されていることを暗黙指定することになります。また、DELETE.REORG コマンドを使用すると、IMS ログ・データ・セットにレコードを生成した再編成データベースの割り振りが行われなかったことも暗黙指定されます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『DBDS の再編成レコードの削除例』

### 構文

```
►►—DELETE.REORG—DBD(name)—DDN(name)—RECTIME(time_stamp)—►►
```

### キーワード

#### DBD(*name*)

削除する再編成レコードを示す必須キーワード。*name* は関連した DBDS のデータベース名です。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.REORG コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

#### DDN(*name*)

削除する再編成レコードを示す必須キーワード。*name* は関連した DBDS のデータ・セット DD 名です。

#### RECTIME(*time\_stamp*)

削除する特定のデータベース再編成レコードを示す必須キーワード。REORG レコードのリストで、横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### DBDS の再編成レコードの削除例

この例では、DBDS の再編成レコードを RECON データ・セットから削除します。

```
//DELREORG JOB
:
//SYSIN DD *
      DELETE.REORG DBD(DBDESDB) DDN(DDNESDB) -
      RECTIME(07023110223423456)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## DELETE.SG コマンド

DELETE.SG コマンドは、グローバル・サービス・グループ・レコード内のサービス・グループのエントリを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

サブシステムがグローバル・サービス・グループにサインオンしている間は、サービス・グループを削除できません。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『グローバル・サービス・グループ・レコードの削除例』

### 構文

▶▶DELETE.SG—GSGNAME(*gsgname*)—SGNAME(*sgname*)————▶▶

### キーワード

#### **GSGNAME(*gsgname*)**

サービス・グループが属するグローバル・サービス・グループの名前を指定する必須キーワード。

#### **SGNAME(*sgname*)**

削除するサービス・グループの名前を指定する必須キーワード。

### グローバル・サービス・グループ・レコードの削除例

この例では、グローバル・サービス・グループ・レコード内のサービス・グループのエントリを RECON データ・セットから削除します。

```
//DELDBGP   JOB
:
//SYSIN      DD   *
DELETE.SG   GSGNAME(GSGNM1)  SGNAME(SGNM1)
/*
```

---

## DELETE.SUBSYS コマンド

DELETE.SUBSYS コマンドは、指定したサブシステムがデータベースの使用許可は何も持っていないことを確認してから、RECON データ・セットのサブシステム・エントリを削除するのに使用します。

サブシステム・ログをクローズするには、NOTIFY.PRILOG コマンドを実行してから、DELETE.SUBSYS コマンドを実行します。

サブセクション:

- 207 ページの『構文』

- 『キーワード』
- 『指定された SUBSYS レコードの削除例』

## 構文

▶▶—DELETE.SUBSYS—SSID(*name*)—————▶▶

## キーワード

### SSID(*name*)

サブシステムが許可しているデータベースがない場合、RECON からエントリーを削除するサブシステムを示すための必須キーワード。

このコマンドをオンラインで出す場合、コマンドが出された IMS 制御領域は削除するサブシステムにはなり得ません。

## 指定された SUBSYS レコードの削除例

この例では、サブシステムに許可されているデータベースがない場合には、指定された SUBSYS レコードが削除されます。

```
//DELSBSYS  JOB
:
//SYSIN      DD  *
DELETE.SUBSYS  SSID(IMS34)
/*
```

関連資料:

171 ページの『CHANGE.SUBSYS コマンド』

関連情報:

 DSP0045I (メッセージおよびコード)

---

## DELETE.UIC コマンド

DELETE.UIC コマンドは、標準外イメージ・コピー・データ・セットを RECON データ・セットから削除するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 208 ページの『キーワード』
- 208 ページの『標準外イメージ・コピー・データ・セット・レコードの削除例』

## 構文

▶▶—DELETE.UIC—DBD(*name*)—┌──DDN(*name*)──┐  
└──AREA(*name*)──┘—RECTIME(*time\_stamp*)—————▶▶

## キーワード

### **DBD(*name*)**

削除する標準外イメージ・コピー・レコードを示す必須キーワード。 *name* は関連した DBDS またはエリアのデータベース名です。

**HALDB** データベースの制約事項: DELETE.UIC コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

### **DDN(*name*) | AREA(*name*)**

互いに排他的な必須キーワードであり、削除する標準外イメージ・コピー・レコードを示します。 *name* は関連した DBDS または DEDB エリアの名前です。

### **RECTIME(*time\_stamp*)**

削除する標準外イメージ・コピー・レコードのタイム・スタンプを指定する必須キーワード。 IMAGE レコードのリストで、横にアスタリスク (\*) が付いているタイム・スタンプを使用してください。 タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

## 標準外イメージ・コピー・データ・セット・レコードの削除例

この例では、標準外イメージ・コピー・データ・セットを RECON データ・セットから削除する方法を示します。

```
//DELUIC JOB
:
//SYSIN DD *
      DELETE.UIC DBD(DBDESDB) AREA(AREAESD2) -
      RECTIME(07087121212023456)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## 第 13 章 GENJCL コマンド

GENJCL コマンドは、さまざまな IMS リカバリー・ユーティリティーを実行する JCL ステートメントとユーティリティー制御ステートメントを生成するために使用します。


### GENJCL.ARCHIVE コマンド

GENJCL.ARCHIVE コマンドは、ログ保存ユーティリティーを実行する JCL とユーティリティー制御ステートメントの生成に使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 210 ページの『キーワード』
- 213 ページの『例』

#### 構文



## キーワード

### **ALL** | **OLDS**(*ddname*) | **SLDS**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、アーカイブする OLDS を指定するため、またはトラッキング SLDS のアーカイブを要求するために使用します。

**重要:** バッチ・アーカイブを実行する前に、RSR トラッキング IMS サブシステムが SLDS の処理を完了していることを確認してください。トラッキング IMS の処理 (オンライン順方向リカバリー (OFR)、ログ切り捨てまたは取り戻しなど) で、バッチ・アーカイブにより処理中の SLDS からの読み取りが必要になった場合は、トラッキング IMS による SLDS の割り振りが失敗し、トラッキング IMS が異常終了することがあります。

#### **ALL**

アーカイブされていないすべての OLDS をアーカイブするための JCL を生成します。次のいずれかの条件が満たされている場合には、複数ステップから成るジョブを生成することができます。

- 指定されたサブシステムに不連続な OLDS がある。
- /DBRECOVERY の入力後、強制 EOVS 条件が生じた。

#### **OLDS**

アーカイブする 1 次 OLDS の DD 名を指定します。

#### **SLDS**

アーカイブされていない、指定されたサブシステムに関連したすべてのトラッキング SLDS をアーカイブするための JCL を生成します。PRISLD または SECSLD (あるいはその両方) に、アーカイブが必要な不連続データ・セット・エントリーがあるか、指定された MAXOLDS 値より多くのアーカイブされていない DSN がある場合には、複数ステップのジョブを生成することができます。

#### **TOTIME**(*time\_stamp*)

開始時刻が *time\_stamp* かそれ以前のトラッキング・ログ・データ・セットのみをアーカイブすることを指定します。このキーワードは、オプションであり、SLDS も指定された場合にのみ有効です。それ以外の場合は無視されます。タイム・スタンプは標準フォーマットにする必要があります。

#### **DEFAULTS**(*member*)

JCL の生成時に使用される基幹 JCL のデフォルトのメンバーを 10 個まで指定するためのオプション・キーワードです。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

#### **JCLOUT**(**JCLOUT** | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

ります。指定されたデータ・セットは、デフォルトの JCLOUT に使用されたデータ・セットと同じものでない限り、区分データ・セット (PDS) のメンバーでも構いません。

#### **JCLPDS(JCLPDS | *ddname*)**

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。 *ddname* によりデータ・セットを指定します。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

#### **JOB | JOB(*member*) | NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

##### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。JOB(*member*) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

##### **NOJOB**

生成する JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

#### **NOLIST | LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、SYSPRINT データ・セットを使用して、生成された JCL を印刷するかどうかを指定するために使用します。

##### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

##### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

#### **MAXOLDS(*n*)**

単一ジョブでアーカイブされる OLDS または SLDS の最大数を指定するオプション・キーワード。 *n* には 1 から 100 の任意の 10 進数を指定できます。

MAXOLDS を指定し、かつ、アーカイブが必要な OLDS が *n* で指定した数より多い場合には、複数のジョブが生成されます。生成されたそれぞれのジョブがアーカイブする OLDS の数は、*n* 個以下です。

このキーワードの機能は、SLDS と OLDS では若干異なります。MAXOLDS を指定し、かつ、アーカイブが必要な SLDS が *n* で指定した数より多い場合には、複数のジョブ・ステップが生成されます。生成されたそれぞれのジョブ・ステップがアーカイブする SLDS の数は、*n* 個以下です。

MAXOLDS は 1 次データ・セットにのみ適用されます。重複ロギングが有効な場合は、それぞれのジョブは、2 次データ・セット用および 1 次データ・セット用の DD ステートメント (つまり、2 x *n* 個のデータ・セット用の DD ステートメント) を持つことができます。

MAXOLDS を指定しない場合は、すべての OLDS または SLDS に対して単一ジョブが生成されます。

**MEMBER(member)**

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、GENJCL.ARCHIVE コマンド用の IBM 提供の実行メンバーが使用されます。

**SSID(name)**

アーカイブされる OLDS または SLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名から成る任意の英数字の 8 桁の文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを設定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

**TIMEFMT(sublist)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

**USERKEYS(%key1, 'value' | %key2)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

**%key1**

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

**'value'**

ユーザー定義のキーワードに割り当てられた値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value 自体に引用符が含まれている場合は、2 つの単一引用符を指定します。(例えば、value が TRK'S である場合は、'TRK''S' と指定します)。value にはヌル・ストリング (') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 に設定できます。

**%key2**

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

## 例

ここでは、GENJCL.ARCHIVE コマンドの使用例をいくつか示します。

### OLDS パラメーターで定義された 1 次 OLDS の例

この例では、OLDS キーワードによって定義された 1 次 OLDS に対してログ保存ユーティリティを実行するために必要な JCL と制御ステートメントが GENJCL.ARCHIVE コマンドで生成されます。このコマンドが実行されると、RECON データ・セット内の PRIOLDS レコードが更新され、OLDS のアーカイブがスケジュールされたことを示します。JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからデフォルトの基幹メンバー ARCHJCL を取り出します。生成された JCL は、JCLOUT DD ステートメントで示されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJAR JOB
//JCLOUT DD   . . .
//JCLPDS DD   . . .
:
//SYSIN DD *
GENJCL.ARCHIVE SSID(IMSA) -
                OLDS(DFSOLP01,DFSOLP02)
/*
```

アーカイブ処理の一環として、RECON データ・セットの PRIOLDS レコードが更新され、アーカイブが完了したことを示します。作成された SLDS を識別する PRISLD および SECSLD レコードで RECON データ・セットが更新されます。さらに、作成された RLDS を識別する PRILOG および SECLOG レコードで RECON データ・セットが更新されます。

### 1 次 OLDS を定義する SSID IMSB OLDS キーワードの例

この例では、GENJCL.ARCHIVE コマンドにより、SSID IMSB の OLDS キーワードで定義されている 1 次 OLDS をアーカイブするための JCL を生成します。PDSJCL DD ステートメントで示される JCLPDS データ・セットから、JCL 実行メンバー ARCHJCLA を取り出します。生成された JCL は、OUTJCL DD ステートメントで示される SYSOUT=A に入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJAR1 JOB
//OUTJCL DD   SYSOUT=A
//PDSJCL DD   DSN=dsname
//SYSIN DD *
GENJCL.ARCHIVE SSID(IMSB) OLDS(DFSOLP01) MEMBER(ARCHJCLA) -
JCLPDS(PDSJCL) JCLOUT(OUTJCL)
```

### アーカイブされていないデフォルトのサブシステム OLDS の例

この例では、GENJCL.ARCHIVE コマンドによって、デフォルトのサブシステム ID の、アーカイブされていない OLDS すべてをアーカイブするための JCL と制御ステートメントを生成します。

JCLPDS DD ステートメントで示された JCLPDS データ・セットから、JCL 実行メンバー ARCHJCLB を取り出します。JCLPDS データ・セット (JCLPDS DD ステートメントで示される) からのメンバー DEFARC01 には、ARCHJCLB にあるユーザー定義のキーワードを変換するための値が入っています。%SSPACE はメンバー ARCHJCLB にあるユーザー定義のキーワードであり、値 'CYL,1' が割り当てられます。%RSPACE はメンバー ARCHJCLB にあるユーザー定義のキーワードであり、値 'TRK,4' が割り当てられます。

USERKEYS キーワードでキーワードに指定された値は、DEFAULTS メンバーに含まれている値をオーバーライドします。JOB1 は JOB ステートメントを作成する JCLPDS 内のメンバーです。

```
//GENJAR2 JOB
//JCLPDS DD . . .
//JCLOUT DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.ARCHIVE MEMBER(ARCHJCLB) DEFAULTS(DEFARC01) -
USERKEYS((%SSPACE,'CYL,1'),(%RSPACE,'TRK,4')) JOB(JOB1)
```

関連資料:

- 265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』
- 57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』
- 268 ページの『基幹 JCL の構文』


## GENJCL.CA コマンド


GENJCL.CA コマンドは、指定した CA グループに対して変更累積ユーティリティーを実行するための JCL とユーティリティー制御ステートメントを生成するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 215 ページの『キーワード』
- 218 ページの『例』

構文





## キーワード

### GRPNAME(*name*)

変更累積ユーティリティを実行する CA グループの名前を指定する必須キーワード。

### DEFAULTS(*member*)

JCL の生成時に使用する基幹 JCL のデフォルトのメンバーの名前を 10 個まで指定するオプション・キーワード。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

### JCLOUT(JCLOUT | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。デフォルトの JCLOUT で使用するデータ・セットと同じでない場合のみ、指定するデータ・セットは区分データ・セットのメンバーでも構いません。

### JCLPDS(JCLPDS | *ddname*)

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

### JOB | JOB(*member*) | NOJOB

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成する JCL 内に最初の JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

#### JOB

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。

#### JOB(*member*)

指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

#### NOJOB

生成する JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

## **NOLIST | LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成された JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

## **MEMBER(member)**

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、CA グループに指定したデフォルトが使用されます。

## **NODEFLT**

CA グループに暗黙の基幹 JCL のデフォルトのメンバーがあっても、それは使用しないことを指定するオプション・キーワード。

## **TIMEFMT(sublist)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

## **UNIT(3400 | unittype)**

変更累積データ・セット出力の装置タイプを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、次の条件が両方満たされたときにのみ有効です。

- VOLLIST キーワードが指定されている。
- JCL を生成する CA グループが、NOREUSE キーワードで定義されている。

## **USERKEYS(%key1, 'value' | %key1, %key2)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

### **%key1**

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

### **'value'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value に引用符が含まれている場合、単一引用

符を 2 つ使用します。*value* にはヌル・ストリング ('') も指定できます。*value* がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

#### **%key2**

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

#### **VOLLIST(*volser*)**

変更累積データ・セットの入るボリュームを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、JCL が生成される CA グループが NOREUSE パラメーターで定義されている場合にのみ有効です。

#### **VOLNUM(*value*) | CATIME(*time*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、変更累積ユーティリティーが使用するログ・ボリュームを指定するために使用します。

#### **VOLNUM(*value*)**

それぞれの変更累積ジョブ・ステップごとに、使用するログ・ボリュームの数を指定します。DBRC は、それぞれのステップで変更累積ユーティリティーを呼び出す複数ステップのジョブを生成します (VOLLIST を指定しない限り)。さらに、それぞれのステップごとのログ・ボリュームの数をこのパラメーターで指定された値で制限します。サブセット処理を行うために他のボリュームが必要な場合は、VOLNUM を DBRC でオーバーライドすることができます。また、DBRC は、以下の理由でも VOLNUM をオーバーライドすることがあります。

- CATDS が指定されており、データ・セット・エントリーが複数のボリュームにまたがっている。
- 複数のログ・ボリュームが同じ開始時刻になっている。
- ログ・ボリュームの開始時刻と停止時刻が同じになっている。

*value* にはログ・ボリュームの数を指定します。1 から 255 の 10 進数を指定することができます。

2 番目以降のジョブ・ステップはそれぞれ、(前のステップで生成された) 変更累積データ・セットをそのステップにおける累積の開始点として使用します。

#### **CATIME(*time\_stamp*)**

指定された CA グループのログ・ボリュームがそれ以降含まれていない時刻を指定します。そのタイム・スタンプは、いずれかのログ・ボリュームの停止時刻である必要はありません。DBRC は、タイム・スタンプをログ・ボリューム・サブセットの終了分離文字として使用します。したがって、開始時刻が、指定されたタイム・スタンプより小さいか等しいログ・ボリュームはすべて、ボリュームのサブセットに含まれます。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

## 例

ここでは、GENJCL.CA コマンドの使用例をいくつか示します。

### GRPNAME CA グループの例

この例では、GENJCL.CA コマンドは、GRPNAME キーワードで示される CA グループについて変更累積ユーティリティを実行するのに必要な JCL と制御ステートメントを生成します。CAGRP1 は REUSE として定義されています。CAGRP1 について INIT.CAGRP コマンドを CAJCL(member) キーワードなしで指定した場合は、JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからデフォルトの基幹メンバー CAJCL を使用します。CAJCL(member) キーワードを使用して INIT.CAGRP を指定した場合は、そのメンバーが使用されます。生成された JCL は、JCLOUT DD ステートメントで示されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJCA JOB
//JCLPDS DD   . . .
//JCLOUT DD   . . .
:
//SYSIN DD *
GENJCL.CA GRPNAME(CAGRP1)
/*
```

### CAJCLA によって生成される基幹 JCL の例

この例では、PDSJCL DD ステートメントが示す JCLPDS データ・セットから取り出される基幹 JCL 実行メンバー CAJCLA によって、GENJCL.CA コマンドが生成されます。生成された JCL からの出力は、OUTJCL DD ステートメントが示す SYSOUT=A に入ります。CAGRP2 は、NOREUSE キーワードで定義されています。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJCA1 JOB
//OUTJCL DD   SYSOUT=A
//PDSJCL DD   DSN=dsname
//SYSIN DD *
GENJCL.CA GRPNAME(CAGRP2) VOLLIST(VOL001) MEMBER(CAJCLA) -
JCLPDS(PDSJCL) JCLOUT(OUTJCL)
```

### CAJCLB によって生成される基幹 JCL の例

この例では、GENJCL.CA コマンドは、CAGRP3 について変更累積ユーティリティを実行するための JCL と制御ステートメントを生成します。CAGRP3 は REUSE として定義されています。JCLPDS DD ステートメントで示されている JCLPDS データ・セットから JCL 実行メンバー CAJCLB を取り出します。

DEFAULTS(DEFCA01) は JCLPDS データ・セットのメンバーであり、メンバー CAJCLB にあるユーザー定義のキーワードを変換するための値を含んでいます。CAGRP のデフォルト・メンバーが INIT.CAGRP DEFLTJCL(MEMBER) コマンドで、初期化されている場合は、このメンバーもキーワードの変換で使用されます。%DISP はメンバー CAJCLB にあるユーザー定義のキーワードであり、値 'SHR' が割り当てられます。%OUTCLS はメンバー CAJCLB にあるユーザー定義のキーワードであり、値 'B' が割り当てられます。

明示的に定義された DEFAULTS メンバーの値は、事前定義された DEFLTJCL メンバーの値をオーバーライドします。USERKEYS キーワードでキーワードに指定された値は、DEFAULTS メンバーに含まれている値をオーバーライドします。JCL は JOB ステートメントなしで生成されます。開始時刻が、指定されたタイム・スタンプより小さいか等しいボリュームはすべて、変更累積ユーティリティへの入力として使用されるボリュームのサブセットに含まれます。生成された JCL はリストされます。

```
//GENJCA3 JOB
//JCLPDS DD
//JCLOUT DD
//SYSIN DD *
GENJCL.CA GRPNAME(CAGRP3) MEMBER(CAJCLB) DEFAULTS(DEFCA01) -
USERKEYS(%DISP,'SHR'),(%OUTCLS,'B')) NOJOB LIST -
CATIME(071020202111)
```

関連資料:

- 265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』
- 57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』
- 268 ページの『基幹 JCL の構文』


## GENJCL.CLOSE コマンド


GENJCL.CLOSE コマンドは、ログ・リカバリー・ユーティリティを実行する JCL とユーティリティ制御ステートメントを生成して、WADS を使用している OLDS をクローズするのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 220 ページの『キーワード』
- 222 ページの『例』

構文





## キーワード

### DEFAULTS(*member*)

JCL の生成時に使用される基幹 JCL のデフォルトのメンバーを 10 個まで指定するオプション・キーワード。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

### JCLOUT(JCLOUT | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。デフォルトの JCLOUT で使用するデータ・セットと同じでない場合のみ、指定するデータ・セットは区分データ・セットのメンバーでも構いません。

### JCLPDS(JCLPDS | *ddname*)

JCL を生成する際に入力として使用する基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

### JOB | JOB(*member*) | NOJOB

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

#### JOB

JOB ステートメントを作成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。

#### JOB(*member*)

指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

#### NOJOB

生成される JCL 内に JOB ステートメントが作成されないことを指定します。

### NOLIST | LIST

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成された JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

#### NOLIST

生成された JCL を印刷しません。

#### LIST

生成された JCL を印刷します。

**MEMBER(member)**

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、GENJCL.CLOSE コマンド用の IBM 提供の実行メンバーが使用されます。

**OLDS(ddname)**

クローズする OLDS を指定するオプション・キーワード。オンラインの IMS サブシステムがログ・データを作成したときに使用した DD ステートメントの名前を指定します。1 次 OLDS の DD 名を指定する必要があります。OLDS を指定しない場合は、DBRC は、最後にオープンされた OLDS をクローズする JCL を生成します。

**SSID(name)**

クローズする OLDS を作成した IMS サブシステムの名前を指定するオプション・キーワード。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を含む、8 文字の英数字からなる文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトのシステム ID を設定するには、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを設定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

**TIMEFMT(sublist)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

**USERKEYS(%key1, 'value' | %key2)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

**%key1**

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

**'value'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value に引用符が含まれている場合、単一引用符を 2 つ使用します。value にはヌル・ストリング (') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

%key2

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

## 例

ここでは、GENJCL.CLOSE コマンドの使用例をいくつか示します。

ホスト・オペレーティング・システムが失敗し、/ERE が実行不能である場合の例

この例では、GENJCL.CLOSE コマンドによって、サブシステム ID が IMSA である IMS オンライン・サブシステムに対してログ・リカバリー・ユーティリティを実行するために必要な、JCL と制御ステートメントが生成されます。このサブシステムは、ホスト・オペレーティング・システムが失敗したときに 1 次 OLDS を使用しており、/ERE を実行できませんでした。JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからデフォルトの基幹メンバー LOGCLJCL を取り出します。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで識別されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJCL JOB
//JCLOUT DD
//JCLPDS DD
:
//SYSIN DD *
GENJCL.CLOSE SSID(IMSA)
/*
```

クローズ・ジョブの実行後、OLDS に対応する RECON データ・セットの PRIOLDS レコードが更新され、正常にクローズしたことを示します。

### CLOSE1 JCLPDS メンバーの使用例

この例では、PDS DD ステートメントで示される JCLPDS データ・セットから取り出された基幹 JCL 実行メンバー CLOSE1 によって、GENJCL.CLOSE コマンドが生成されます。生成された JCL からの出力は、OUT DD ステートメントで示されたデータ・セットに入ります。JCLPDS DD ステートメントからの MEMBER DEFCL1 には、メンバー CLOSE1 にあるユーザー定義のキーワードを変換する値が入っています。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。生成された JCL はリストされます。

```
//GENJCL1 JOB
//OUT DD . . .
//PDS DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.CLOSE MEMBER(CLOSE1) OLDS(DFSOLP01) -
JCLPDS(PDS) JCLOUT(OUT) DEFAULTS(DEFCL1) LIST
```

関連資料:

265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

268 ページの『基幹 JCL の構文』

## GENJCL.IC コマンド

GENJCL.IC コマンドは、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーまたはデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティーを実行するために必要な JCL とユーティリティー制御ステートメントを生成します。


重要:


- GENJCL.IC コマンドは HALDB 区画の場合、ILDS および索引データ・セットを、データ DBDS と異なる扱いをします。GENJCL.IC コマンドは、グループが明示的であるか暗黙的であるかに関係なく、グループに含まれるこれらのデータ・セットはスキップします。これらのデータ・セットのいずれかを明示的に指定すると、GENJCL.IC コマンドは失敗します。
- HALDB DBDS の場合、GENJCL.IC コマンドは、コピーされる DBDS の DD ステートメントを生成しません。SYSIN 制御ステートメントには、コピーされるアクティブな DBDS が明示されます。これらは、A から J データ・セット、または M から V データ・セットのいずれかです。

サブセクション:


- 『構文』
- 225 ページの『キーワード』
- 237 ページの『例』

### 構文







**A:**



**B:**



**C:**



**D:**



## キーワード

### **DBD(name) | GROUP(name)**

互いに排他的な必須キーワードであり、コピーする DBDS のデータベースまたは DBDS グループを指定するために使用します。

#### **DBD(name)**

コピーする DBDS またはエリアを含むデータベース名を指定します。

SMSCIC または SMSNOCIC イメージ・コピーに関して DDN が省略され、ONEJOB が指定されている場合は、DBD 名をグループ名として指定するユーティリティ制御ステートメントが JCL に生成されます。

**HALDB** データベースの制約事項: GENJCL.IC コマンドの場合、*name* には、HALDB マスター・データベース名または HALDB 区画名を指定します。

#### **GROUP(name)**

DBDS グループのすべての DBDS をコピーすることを指定します。

GROUP を指定すると、指名された DBDS グループのそれぞれの DBDS ごとに GENJCL.IC コマンドが繰り返し実行されます。

SMSCIC または SMSNOCIC イメージ・コピーに関して GROUP および ONEJOB が指定されている場合は、グループ名を指定するユーティリティ制御ステートメントが JCL に生成されます。

### **COPIES(1 | 2 | 3 | 4)**

指定された DBDS 用に、イメージ・コピー・データ・セットを何組生成するかを指定するオプション・キーワード。

指定された DBDS が、RECON データ・セットでは NOREUSE 属性で識別されている場合、複数のイメージ・コピー・データ・セットが必要であれば、COPIES キーワードを指定することができます。これを指定しなければ、生成されるイメージ・コピー・データ・セットは 1 つです。COPIES(3 | 4) を指定できるのは、SMSCIC または SMSNOCIC のいずれかが指定されている場合のみです。3 番目と 4 番目のコピーは RECON データ・セットには記録されません。

指定された DBDS が RECON データ・セット内で REUSE 属性を持って識別されている場合は、COPIES キーワードが許可されません。コピー数は、INIT.IC コマンドで指定された事前定義イメージ・コピー・データ・セットの数で決められます。

DFSMS 高速複製は、複数の出力コピーをサポートしません。GENJCL.IC コマンドで SMSOFFLC または SMSONLC のいずれかを指定する場合、COPIES には、値 2、3、または 4 は指定できません。

#### **DBQUIH | NODBQUIH**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セット上の現在のデータベース静止設定をオーバーライドするために使用します。

イメージ・コピー用に生成された、またはユーザーによってハードコーディングされた JCL は、DISP=SHR を指定する必要があります。これは、オンライン IMS サブシステムに、データベース静止中に割り振られたデータベース・データ・セットがある可能性があるためです。DBRC は、バッチ・イメージ・コピーを除く、すべてのイメージ・コピーに対して DISP=SHR を生成します。バッチ・イメージ・コピーに対して、DISP は DISP=OLD に設定されます。

QUIESCE HELD フラグが RECON データ・セットに設定されると、DBRC は、DISP=OLD ではなく、DISP=SHR を設定して、JCL を生成します。以下のキーワードを使用して、RECON データ・セット内の現在の設定をオーバーライドすることができます。

#### **DBQUIH**

JCL が実行されると、データベースが静止されるように指定します。生成される JCL に DISP=SHR が設定されます。

#### **NODBQUIH**

JCL が実行されても、データベースが静止されないように指定します。生成される JCL に DISP=OLD が設定されます。

これらのいずれのキーワードも指定されない場合、DBRC は、JCL が生成されるとき QUIESCE HELD フラグの状況を基に、バッチ・イメージ・コピーに対して DISP 値を設定します。QUIESCE HELD フラグが RECON データ・セットの DB または AREA レコードでオンになっていると、DISP=SHR が設定されます。QUIESCE HELD フラグがオフの場合、DISP=OLD が設定されます。

#### **DDN(ddname) | AREA(name)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、コピーする DBDS の DD 名または DEDB エリア名を示すために使用します。

DDN または AREA キーワードは、DBD キーワードを指定した場合にのみ指定します。DDN または AREA を指定しない場合は、GENJCL.IC コマンドは、指定されたデータベースのそれぞれの DBDS またはエリアごとに 1 回ずつ繰り返し実行されます。HALDB マスター名を指定した場合は、HALDB マスター・データベースのそれぞれの区分ごとのすべてのデータ DBDS に対して GENJCL.IC コマンドが実行されます。HALDB 区画名を指定した場合は、GENJCL.IC コマンドは、識別された区分のすべてのデータ DBDS に対して実行されます。

HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。DDN キーワード値は区分 DDN です。GENJCL.IC コマンドは、識別された区分の DBDS に対して実行されます。DDN が区分のデータ DBDS を識別していない場合は、GENJCL.IC コマンドは失敗します。

**CIC | NOCIC | SMSCIC(Sameds | Compress | *n* | any combination) | SMSNOCIC(Sameds | Compress | *n* | any combination) DBREL(L | P) | SMSOFFLC | SMSONLC**

イメージ・コピーの取り方を示すオプション・キーワード。

制約事項: CIC および SMSCIC をリカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースに使用することはできません。

### CIC

データベース・イメージ・コピー (DFSUDMP0) ユーティリティを使用し、イメージ・コピーを取ることを指定します。CIC を指定した場合は、コピーが更新処理と並行します。

### NOCIC

データベース・イメージ・コピー (DFSUDMP0) ユーティリティを使用し、イメージ・コピーを取ることを指定します。NOCIC を指定した場合、コピーが行われている間は、更新処理のためにデータベースを使用することはできません。

**SMSCIC(Sameds | Compress | *n* | any combination) | SETPATCH**

データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティを使用して、更新処理と並行してイメージ・コピーを取ることを指定します。データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティは、DFSMSdss を呼び出し、並行コピー・オプションを使用してデータベース・データ・セット (複数の場合もある) をダンプします。

### Sameds

ジョブが生成したすべてのイメージ・コピーを、単一の出力データ・セットに書き込むことを指定するオプション・キーワード。このオプションは、いずれかの DBD またはエリアが REUSE 属性を持っている場合、ONEJOB が指定されていない場合、あるいは一方または他方 (あるいは両方) のエリアに 255 個を超えるデータ・セットがコピーされる場合は無効です。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されます。

### Compress

ユーティリティが DFSMSdss 圧縮オプションを指定することを示すオプション・キーワード。この圧縮オプションによって、イメージ・コピーの保持に必要なストレージ・スペースを削減できます。ただし、圧縮オプションを使用すると、コピー操作を実行するために必要な CPU 時間が増えます。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されます。

*n* DFSMSdss OPTIMIZE キーワードに使用する値を指定するオプション・キーワード。*n* は 1 から 4 までの数値です。

- $n$  が 1 の場合、DFSMSdss は一度に 1 トラックを読み取ります。
- $n$  が 2 の場合、DFSMSdss は一度に 2 トラックを読み取ります。
- $n$  が 3 の場合、DFSMSdss は一度に 5 トラックを読み取ります。
- $n$  が 4 の場合、DFSMSdss は一度に 1 シリンダーを読み取ります。

$n$  を指定しないときのデフォルトは、SMSCIC の場合は 1 で、SMSNOCIC の場合は 4 です。値が高いほど、より多くの実記憶装置および仮想記憶域を使用し、チャンネルが使用中になる時間単位が長くなることに注意してください。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されます。

#### **SETPATCH(( $xx1,y1$ ),( $xx2,y2$ ) ... ( $xxn,yn$ ))**

イメージ・コピー 2 ユーティリティが DFSMSdss に渡す SETPATCH オフセットを定義することにより DFSMSdss 処理オプションを指定するキーワード。SETPATCH は、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSONLC、または SMSOFFLC が指定されている場合にのみ適用されます。

オフセット  $xx1$  から  $xxn$  はパッチ・バイト、 $y1$  から  $yn$  は対応するパッチ・バイトに設定する値です。パッチ・バイトと値の対を最大 32 個まで提供できます。

#### **SMSNOCIC(Sameds | Compress | $n$ | any combination) | DBREL(L | P) | SETPATCH**

データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティを使用して、データベースの更新処理ができないときに、イメージ・コピーを取ることを表します。データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティは、DFSMSdss を呼び出し、並行コピー・オプションを使用してデータベース・データ・セットをダンプします。

##### **Sameds**

ジョブが生成したすべてのイメージ・コピーを、単一の出力データ・セットに書き込むことを指定するオプション・キーワード。このオプションは、いずれかの DBD またはエリアが REUSE 属性を持っている場合、ONEJOB が指定されていない場合、あるいは一方または他方 (あるいは両方) のエリアに 255 個を超えるデータ・セットがコピーされる場合は無効です。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されます。

##### **Compress**

ユーティリティが DFSMSdss 圧縮オプションを指定することを示すオプション・キーワード。この圧縮オプションによって、イメージ・コピーの保持に必要なストレージ・スペースを削減できます。ただし、圧縮オプションを使用すると、コピー操作を実行するために必要な CPU 時間が増えます。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されます。

*n* DFSMSdss OPTIMIZE キーワードに使用する値を指定するオプション・キーワード。*n* は 1 から 4 までの数値です。

- *n* が 1 の場合、DFSMSdss は一度に 1 トラックを読み取ります。
- *n* が 2 の場合、DFSMSdss は一度に 2 トラックを読み取ります。
- *n* が 3 の場合、DFSMSdss は一度に 5 トラックを読み取ります。
- *n* が 4 の場合、DFSMSdss は一度に 1 シリンダーを読み取ります。

*n* を指定しないときのデフォルトは、SMSCIC の場合は 1 で、SMSNOCIC の場合は 4 です。値が高いほど、より多くの実記憶装置および仮想記憶域を使用し、チャンネルが使用中になる時間単位が長くなることに注意してください。このオプションを指定するときは、短縮することができます。DBDS グループを (明示的または暗黙的に) 指定した場合は、このオプションがそのグループの全メンバーに適用されません。

#### **DBREL(L | P)**

データベースがいつ更新処理に使用できるかを示します。DBREL は SMSNOCIC も指定されている場合にのみ適用できます。IMS は、SMSCIC と一緒に指定されている DBREL を無視します。

**L** L は、イメージ・コピーが論理的に完了した後 (DFSMS が並行コピー・セッションを初期化した後)、更新が可能になることを示します。更新処理は、イメージ・コピーが物理的に完了する前に開始する (または再開される) ことも可能です。

**P** P は、イメージ・コピーが物理的に完了するまで更新が許されないことを示します。

#### **SETPATCH((xx1,y1),(xx2,y2) ... (xxn,yn))**

イメージ・コピー 2 ユーティリティが DFSMSdss に渡す SETPATCH オフセットを定義することにより DFSMSdss 処理オプションを指定するキーワード。SETPATCH は、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSONLC、または SMSOFFLC が指定されている場合にのみ適用されます。

オフセット *xx1* から *xxn* はパッチ・バイト、*y1* から *yn* は対応するパッチ・バイトに設定する値です。パッチ・バイトと値の対を最大 32 個まで提供できます。

#### **SMSOFFLC**

データベース・イメージ・コピー・ユーティリティを使用して、データベースの更新処理ができないときに、イメージ・コピーを取ることを表します。このオプションは、データベース・イメージ・コピー 2 に、DFSMS 高速複製を呼び出すように指示します。

#### **HLQ(high\_level\_qualifier)**

データ・セット高位修飾子を使用して出力データ・セット名を作成することを示します。出力データ・セットが動的に作成される時、dbdname と DD 名をデータ・セット高位修飾子 (HLQ) に付加することにより、出力データ・セット名が作成されます。HLQ は、

SMSONLC および SMSOFFLC タイプのコピーにのみ適用されます。HLQ に指定する値は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

HLQ を指定する場合は VOLLIST を指定する必要があり、ターゲット・データ・セットは非 SMS 管理です。HLQ キーワードに加えて VOLLIST キーワードが指定されている場合、イメージ・コピー・データ・セット用の DD ステートメントが生成され、指定されたボリュームが組み込まれますが、イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名は組み込まれません。この DD ステートメントの DD 名は、DBDS Select 制御ステートメントの OUTPUT キーワードに組み込まれます。VOLLIST キーワードが指定されていない場合、生成される JCL には、イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントも OUTPUT キーワードの値も組み込まれません。

DSNSUF キーワードも指定されている場合、出力データ・セット名にタイム・スタンプが低位修飾子として付加されます。HLQ 値、dbdname、dsname、タイム・スタンプ、および修飾子間の区切り文字を組み合わせた長さは、44 文字を超えることはできません。

HLQ キーワードが省略されている場合、出力データ・セット名は、GENJCL.IC コマンドで使用された基幹 JCL 実行メンバーの指示どおりに生成されます。

制約事項: SMSOFFLC または SMSONLC が指定されない限り、HLQ は指定できません。SMSOFFLC または SMSONLC を一緒に指定せずに HLQ を指定した場合、コピーは失敗し、理由コード 04 付きでメッセージ DSP0191 が生成されます。

#### **NODSNSUF | DSNSUF**

生成される出力データ・セット名に日時スタンプが低位修飾子として使用されるかどうかを指定するために使用する、互いに排他的なオプション・キーワード。

##### **NODSNSUF**

生成される出力データ・セット名には日時スタンプが低位修飾子として組み込まれないことを示します。このキーワードはデフォルトです。

##### **DSNSUF**

生成される出力データ・セット名に日時スタンプが低位修飾子として組み込まれることを示します。フォーマットは *Dyyddd.Thhmmss* です。DSNSUF が指定されている場合、日時が常に一緒に使用されます。

制約事項:

- HLQ が指定されない限り、DSNSUF は指定できません。HLQ を指定せずに DSNSUF を指定した場合、コピーは失敗し、メッセージ DSP0191 理由コード 03 が生成されます。
- SMSOFFLC または SMSONLC が指定されない限り、DSNSUF は指定できません。SMSOFFLC または SMSONLC を指定せずに DSNSUF を指定した場合、コピーは失敗し、メッセージ DSP0191 理由コード 04 が生成されます。

### **MGMTCLAS**(*management\_class*)

イメージ・コピー・データ・セットの割り振りに使用する管理クラスを示すオプション・キーワード。この指定は、アクセス制御システム (ACS) ルーチンへの入力として使用されます。ユーザーは、指定された管理クラスに対する適切な RACF 許可を持っている必要があります。このキーワードは、SMSONLC または SMSOFFLC と、HLQ が指定されている場合にのみ適用されます。

### **SETPATCH**((*xx1,y1*), (*xx2,y2*) ... (*xxn,yn*))

イメージ・コピー 2 ユーティリティーが DFSMSdss に渡す SETPATCH オフセットを定義することにより DFSMSdss 処理オプションを指定するキーワード。SETPATCH は、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSONLC、または SMSOFFLC が指定されている場合にのみ適用されます。

オフセット *xx1* から *xxn* はパッチ・バイト、*y1* から *yn* は対応するパッチ・バイトに設定する値です。パッチ・バイトと値の対を最大 32 個まで提供できます。

### **STORCLAS**(*storage\_class*)

イメージ・コピー・データ・セットの割り振りに使用するストレージ・クラスを示すオプション・キーワード。この指定は ACS ルーチンへの入力として使用されます。ユーザーは、指定されたストレージ・クラスに対する適切な RACF 許可を持っている必要があります。このキーワードは、DFSMS 高速複製を呼び出すためにデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーが使用され、ターゲット・データ・セットが SMS 管理対象である場合にのみ適用されます。

このキーワードは、SMSONLC または SMSOFFLC と、HLQ が指定されている場合にのみ適用されます。

### **SMSONLC**

データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを使用して、更新処理と並行してイメージ・コピーを取ることを指定します。このオプションは、データベース・イメージ・コピー 2 に、DFSMS 高速複製を呼び出すように指示します。

### **HLQ**(*high\_level\_qualifier*)

データ・セット高位修飾子を使用して出力データ・セット名を作成することを示します。出力データ・セットが動的に作成される時、dbdname と DD 名をデータ・セット高位修飾子 (HLQ) に付加することにより、出力データ・セット名が作成されます。HLQ は、SMSONLC および SMSOFFLC タイプのコピーにのみ適用されます。HLQ に指定する値は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

HLQ を指定する場合は VOLLIST を指定する必要があり、ターゲット・データ・セットは非 SMS 管理です。HLQ キーワードに加えて VOLLIST キーワードが指定されている場合、イメージ・コピー・データ・セット用の DD ステートメントが生成され、指定されたボリュームが組み込まれますが、イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名は組み込まれません。この DD ステートメントの DD 名は、DBDS Select 制御ステートメントの OUTPUT キーワードに組み込まれます。VOLLIST キーワードが指定されていない場合、生成される JCL

には、イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントも OUTPUT キーワードの値も組み込まれません。

DSNSUF キーワードも指定されている場合、出力データ・セット名にタイム・スタンプが低位修飾子として付加されます。HLQ 値、dbdname、dsname、タイム・スタンプ、および修飾子間の区切り文字を組み合わせた長さは、44 文字を超えることはできません。

HLQ キーワードが省略されている場合、出力データ・セット名は、GENJCLIC コマンドで使用された基幹 JCL 実行メンバーの指示どおりに生成されます。

制約事項: SMSOFFLC または SMSONLC が指定されない限り、HLQ は指定できません。SMSOFFLC または SMSONLC を一緒に指定せずに HLQ を指定した場合、コピーは失敗し、理由コード 04 付きでメッセージ DSP0191 が生成されます。

### **NODSNSUF | DSNSUF**

生成される出力データ・セット名に日時スタンプが低位修飾子として使用されるかどうかを指定するために使用する、互いに排他的なオプション・キーワード。

#### **NODSNSUF**

生成される出力データ・セット名には日時スタンプが低位修飾子として組み込まれないことを示します。このキーワードはデフォルトです。

#### **DSNSUF**

生成される出力データ・セット名に日時スタンプが低位修飾子として組み込まれることを示します。フォーマットは *Dyyddd.Thhmmss* です。DSNSUF が指定されている場合、日時が常に一緒に使用されます。

制約事項:

- HLQ が指定されない限り、DSNSUF は指定できません。HLQ を指定せずに DSNSUF を指定した場合、コピーは失敗し、メッセージ DSP0191 理由コード 03 が生成されます。
- SMSOFFLC または SMSONLC が指定されない限り、DSNSUF は指定できません。SMSOFFLC または SMSONLC を指定せずに DSNSUF を指定した場合、コピーは失敗し、メッセージ DSP0191 理由コード 04 が生成されます。

### **MGMTCLAS(*management\_class*)**

イメージ・コピー・データ・セットの割り振りに使用する管理クラスを示すオプション・キーワード。この指定は、アクセス制御システム (ACS) ルーチンへの入力として使用されます。ユーザーは、指定された管理クラスに対する適切な RACF 許可を持っている必要があります。このキーワードは、SMSONLC または SMSOFFLC と、HLQ が指定されている場合にのみ適用されます。

### **SETPATCH((*xx1,y1*), (*xx2,y2*) ... (*xxn,yn*))**

イメージ・コピー 2 ユーティリティーが DFSMSdss に渡す SET PATCH オフセットを定義することにより DFSMSdss 処理オプション

を指定するキーワード。SETPATCH は、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSONLC、または SMSOFFLC が指定されている場合にのみ適用されます。

オフセット *xx1* から *xxn* はパッチ・バイト、*y1* から *yn* は対応するパッチ・バイトに設定する値です。パッチ・バイトと値の対を最大 32 個まで提供できます。

#### **STORCLAS**(*storage\_class*)

イメージ・コピー・データ・セットの割り振りに使用するストレージ・クラスを示すオプション・キーワード。この指定は ACS ルーチンへの入力として使用されます。ユーザーは、指定されたストレージ・クラスに対する適切な RACF 許可を持っている必要があります。このキーワードは、DFSMS 高速複製を呼び出すためにデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーが使用され、ターゲット・データ・セットが SMS 管理対象である場合にのみ適用されます。

このキーワードは、SMSONLC または SMSOFFLC と、HLQ が指定されている場合にのみ適用されます。

#### **DEFAULTS**(*member*)

JCL の生成時に使用する基幹 JCL のデフォルトのメンバーの名前を 10 個まで指定するオプション・キーワード。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

#### **JCLOUT**(**JCLOUT** | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。デフォルトの JCLOUT で使用するデータ・セットと同じでない場合のみ、指定するデータ・セットは区分データ・セットのメンバーでも構いません。

#### **JCLPDS**(**JCLPDS** | *ddname*)

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

#### **JOB** | **JOB**(*member*) | **NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

##### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。JOB(*member*) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

##### **NOJOB**

生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

## **NOLIST | LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

## **MEMBER(member)**

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、INIT.DBDS コマンドで指定されたデフォルトが使用されます。

## **MULTIJOB | ONEJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS グループが明示的または暗黙的に指定されたときに生成する JOB および EXEC ステートメントの数を制御するために使用します。

### **MULTIJOB**

それぞれのグループ・メンバーごとに 1 つのジョブを作成します。

### **ONEJOB**

次のどちらかの方法で、1 つのジョブを作成します。

- CIC または NOCIC オプションを持つ各グループ・メンバーごとに、個別のステップで。
- SMSVIC または SMSNOCIC オプションを持つグループの全メンバーをコピーする単一ステップで。

これらのキーワードは、JOB キーワードに NOJOB サブパラメーターが指定されているか、DBDS グループが指定されていない場合には無効です。

## **NODEFLT**

DBDS に暗黙の基幹 JCL のデフォルトのメンバーがあっても、それは使用しないことを指定するオプション・キーワード。

## **TIMEFMT(sublist)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

## **UNIT(3400 | unittype)**

1 番から 4 番目までの出力イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。これらのキーワードは、以下の条件が両方満たされたときにのみ有効です。

- 対応する VOLLIST キーワードが指定されている。

- JCL を生成する DBDS が、 NOREUSE オプションで定義されている。

このキーワードが指定されている場合、その値は、生成された JCL 内の DD ステートメント D1OU1、およびデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティーの制御ステートメント内の OUTPUT キーワードに関連付けられます。GROUP キーワードも指定されている場合、Group Name 制御ステートメントの後続のすべての DBDS Select 制御ステートメントに、D1OU1 が OUTPUT キーワードとして含まれます。

#### **UNIT2(3400 | *unittype*)**

1 番から 4 番目までの出力イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。これらのキーワードは、以下の条件が両方満たされたときにのみ有効です。

- 対応する VOLLIST キーワードが指定されている。
- JCL を生成する DBDS が、 NOREUSE オプションで定義されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

#### **UNIT3(3400 | *unittype*)**

1 番から 4 番目までの出力イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。これらのキーワードは、以下の条件が両方満たされたときにのみ有効です。

- 対応する VOLLIST キーワードが指定されている。
- JCL を生成する DBDS が、 NOREUSE オプションで定義されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

#### **UNIT4(3400 | *unittype*)**

1 番から 4 番目までの出力イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。これらのキーワードは、以下の条件が両方満たされたときにのみ有効です。

- 対応する VOLLIST キーワードが指定されている。
- JCL を生成する DBDS が、 NOREUSE オプションで定義されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

#### **USERKEYS(%*key1*, '*value*' | %*key2*)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

##### **%*key1***

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

##### **'*value*'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。*value* は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。*value* の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。*value* に引用符が含まれている場合、単一引用

符を 2 つ使用します。value にはヌル・ストリング ('') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

#### **%key2**

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

#### **VOLLIST(volser)**

オプション・キーワードであり、いずれか 1 つを指定するために使用します。イメージ・コピー・データ・セットのコピーが常駐するボリュームを指定します。これらのキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションを指定して定義されている。
- DBD に DDN または AREA が指定されている。

このキーワードを指定した場合、その値は、生成された JCL 内の DD ステートメント D1OU1、およびデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティの制御ステートメント内の OUTPUT キーワードに関連付けられます。

GROUP キーワードも指定した場合は、Group Name 制御ステートメントの後続のすべての DBDS Select 制御ステートメントに、D1OU1 が OUTPUT パラメーターとして含まれます。

#### **VOLLIST2(volser)**

オプション・キーワードであり、いずれか 1 つを指定するために使用します。イメージ・コピー・データ・セットのコピーが常駐するボリュームを指定します。これらのキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションを指定して定義されている。
- DBD に DDN または AREA が指定されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

#### **VOLLIST3(volser)**

オプション・キーワードであり、いずれか 1 つを指定するために使用します。イメージ・コピー・データ・セットのコピーが常駐するボリュームを指定します。これらのキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションを指定して定義されている。
- DBD に DDN または AREA が指定されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

#### **VOLLIST4(volser)**

オプション・キーワードであり、いずれか 1 つを指定するために使用します。

イメージ・コピー・データ・セットのコピーが常駐するボリュームを指定します。これらのキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションを指定して定義されている。
- DBD に DDN または AREA が指定されている。

ユーザーが SMSOFFLC または SMSONLC を指定して DFSMS 高速複製を選択する場合、このキーワードは指定できません。

## 例

ここでは、GENJCL.IC コマンドの使用例をいくつか示します。

### DBD および DDN パラメーターによって定義される DBDS の例

次の例では、GENJCL.IC コマンドは、DBD および DDN キーワードで識別された DBDS に対してデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するために必要な JCL と制御ステートメントを生成します。デフォルトの並行イメージ・コピー (CIC) を使用します。データベースは REUSE として定義されています。JCL を生成する DBDS に対する INIT.DBDS コマンドに ICJCL(member) が指定されている場合は、JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからその基幹メンバーを使用します。そうでない場合は、JCLPDS データ・セットから取り出されるデフォルトの基幹メンバー ICJCL を使用します。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで識別されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJIC1 JOB
//JCLOUT DD   . . .
//JCLPDS DD   . . .
:
//SYSIN DD *
GENJCL.IC DBD(DBDKSDS1) DDN(DDNKSDS1)
```

生成された JCL の EXEC および SYSIN ステートメントは次のとおりです。

```
:
//IC1 EXEC PGM=DFSUDMP0,REGION=nnnK,
// PARM='CIC,GSGNAME='
//D10U1 DD DSN=...
:
//SYSIN DD *
D1 DBDKSDS1 DDNKSDS1 D10U1
/*
```

### NOCIC のグループのすべての DBDS の例

以下の例では、GENJCL.IC コマンドが、GROUP1 のすべての DBDS についてイメージ・コピー・ユーティリティを実行するための JCL と制御ステートメントを生成し、バッチ・イメージ・コピー (NOCIC) も取り出します。使用する基幹メンバーは、PDS4 で示されるデータ・セットから取り出される ICJCL1 です。キーワード %DEFIC は ICJCL1 にあるユーザー定義の値で、変換されて '1ST USERKEYS PARM' となります。INIT.DBDS DEFLTJCL(MEMBER) で初期化されたデータベースの

デフォルト・メンバーは、キーワードの変換には使用されません。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJIC2 JOB
//JCLOUT DD . . .
//PDS4 DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.IC GROUP(GROUP1) JOB MEMBER(ICJCL1) JCLPDS(PDS4) ONEJOB -
NOCIC USERKEYS((%DEFIC,'1ST USERKEYS PARM')) NODEFLT
```

以下のステートメントは、生成された JCL の 1 つの EXEC ステートメントと 1 つの SYSIN ステートメントの例です。

```
⋮
//IC1 EXEC PGM=DFSUDMP0,REGION=nnnK,
// PARM=',GSGNAME='
//D10U1 DD DSN=...
⋮
//SYSIN DD *
D1 DBD1GRP1 DDN1GRP1 D10U1
/*
//IC2 EXEC PGM=DFSUDMP0,REGION=nnnK,
// PARM=',GSGNAME='
⋮
```

#### SMSCIC での、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティの実行例

以下の例では、GENJCL.IC コマンドが、DBD および DDN キーワードで識別される DBDS について、共用データベース・モード (SMSCIC) でデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティを実行するために必要な JCL と制御ステートメントを生成します。データベースは NOREUSE として定義され、4 つのコピーが要求されています。JCLPDS データ・セットからデフォルトの基幹メンバー ICJCL が使用されます。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで識別されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJIC3 JOB
//JCLOUT DD . . .
//JCLPDS DD . . .
⋮
//SYSIN DD *
GENJCL.IC DBD(DBDVSAM1) DDN(DDNVSAM1) COPIES(4) SMSCIC(1) -
VOLLIST(IC2001) VOLLIST2(IC2002) VOLLIST3(IC2003) -
VOLLIST4(IC2004)
/*
```

生成された JCL の EXEC および SYSIN ステートメントは次のとおりです。

```
⋮
//IC1 EXEC PGM=DFSRRCO0,REGION=nnnK,
// PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,,,,,Y,,,,,,,,,'
⋮
//SYSIN DD *
4 DBDVSAM1 DDNVSAM1 D10U1 D20U1 D30U1 D40U1 S 1
/*
```

## SMSNOCIC での、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティーの実行例

以下の例では、GENJCL.IC コマンドによって、DBD および DDN キーワードで識別された DBDS について、排他的データベース使用 (SMSNOCIC) でデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティーを実行するための JCL と制御ステートメントが生成されます。データベースは REUSE として定義されており、デフォルトでは 1 つのコピーが要求されます。DBDVSAM2 のグローバル・サービス・グループ名は GSGN4IC2 です。JCLPDS データ・セットからデフォルトの基幹メンバー ICJCL が使用されます。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで識別されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。物理的なコピーが完了すると、データベースはアンロックされます。

```
//GENJIC4 JOB
//JCLOUT DD . . .
//JCLPDS DD . . .

:
//SYSIN DD *
GENJCL.IC DBD(DBDVSAM2) DDN(DDNVSAM2) DBREL(P) SMSNOCIC
/*
```

生成された JCL の EXEC および SYSIN ステートメントは次のとおりです。

```
:
//IC1 EXEC PGM=DFSRR00,REGION=nnnK,
// PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,,,,,Y,,,,,,,,,GSGN4IC2'

:
//SYSIN DD *
1 DBDVSAM2 DDNVSAM2 DATAOUT1 XP
/*
```

## 暗黙のデータベース・グループに対する、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティーの実行例

データベースの全データ・セットが、圧縮オプションを使用して、単一ステップで単一の出力データ・セットにコピーされます。

```
//GENJIC5 JOB
//JCLOUT DD . . .
//JCLPDS DD . . .

:
:
//SYSIN DD *
GENJCL.IC DBD(DBDVSAM) SMCIC(SAMEDS,COMPRESS) ONEJOB
/*
```

生成された JCL 内の EXEC および SYSIN カードは次のようになります。

```
:
//IC1 EXEC PGM=DFSRR00,REGION=800K,
// PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,,,,,Y,,,,,,,,,'
//D10U0 DD DSN=...
//SYSIN DD *
G DHVNTZ02 S C1
1 DHVNTZ02 HIDAM D10U0
S DHVNTZ02 HIDAM2 /*
```

## 高速複製を使用するデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティの実行例 1(非 SMS 管理)

```
GENJCL.IC DBD(DB1) DDN(DBDS1) SMSONLC VOLLIST(VOLXXX)

//ICJCL EXEC PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,Y,N'
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSUDUMP DD SYSOUT=A
//RECON1 DD DSN=IMS.RECON1,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=IMS.RECON2,DISP=SHR
//RECON3 DD DSN=IMS.RECON3,DISP=SHR
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//DBDS1 DD DSN=IMS.USER.DBDS1,DISP=SHR
//*
//D1OU1 DD DISP=(NEW,CATLG),
// UNIT=SYSDA,VOL=SER=VOLXXX
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE),
// DSN=HLQ.DBDS1.COPY,
//DFSVSAMP DD *
//SYSIN DD *
1 DB1 DBDS1 D1OU1 S F
```

この例は、類似の JCL と制御ステートメントを生成します。イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメント (D1OU1) があります。ターゲット・イメージ・コピー・データ・セットは SMS 管理対象ではないため、イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントでターゲット・ボリュームを指定する必要があります。

## 高速複製を使用するデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティの実行例 2(SMS 管理)

```
GENJCL.IC DBD(DB1) DDN(DBDS1) SMSONLC HLQ(HLQ1)

//ICJCL EXEC PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,Y,N'
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSUDUMP DD SYSOUT=A
//RECON1 DD DSN=IMS.RECON1,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=IMS.RECON2,DISP=SHR
//RECON3 DD DSN=IMS.RECON3,DISP=SHR
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//DBDS1 DD DSN=IMS.USER.DBDS1,DISP=SHR
//*
//DFSVSAMP DD *
//SYSIN DD *
1 DB1 DBDS1 D1OU1 S FH
H1 HLQ1
```

この例は、イメージ・コピー・データ・セットの名前が HLQ1.DB1.DBDS1 として生成される、類似の JCL と制御ステートメントを生成します。ボリュームを指定するイメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントはありません。また、HLQ 制御ステートメントでのストレージ・クラスの指定もありません。この場合、ソース・データベースは SMS 管理対象になっている必要があり、ターゲット・イメージ・コピー・データ・セットのストレージ・クラスの指定は、ソース・データ・セットの属性から継承されます。

## 高速複製を使用するデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティの実行例 3(イメージ・コピーが非 SMS 管理)

```
GENJCL.IC DBD(DB1) DDN(DBDS1) SMSOFFLC VOLLIST(VOLSER) HLQ('HLQ1') NODSNSUF
```

```

//ICJCL EXEC PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,Y,N'
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSUDUMP DD SYSOUT=A
//RECON1 DD DSN=IMS.RECON1,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=IMS.RECON2,DISP=SHR
//RECON3 DD DSN=IMS.RECON3,DISP=SHR
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//DBDS1 DD DSN=IMS.USER.DBDS1,DISP=SHR
//*
//D10U1 DD DISP=SHR,
// UNIT=SYSDA,VOL=SER=VOLSER
//DFSVSAMP DD *
//SYSIN DD *
  1 DB1 DBDS1 D10U1 X FH
H1 HLQ1

```

この例は、イメージ・コピー・データ・セットの名前が HLQ1.DB1.DBDS1 として生成される、類似の JCL と制御ステートメントを生成します。イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントはありますが、データ・セット名が含まれていません。ターゲット・イメージ・コピー・データ・セットは SMS 管理対象ではないため、イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントでターゲット・ボリュームを指定する必要があります。

#### 高速複製を使用するデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーの実行例 4 (イメージ・コピーが SMS 管理)

```

GENJCL.IC DBD(DB1) DDN(DBDS1) SMSONLC STORCLAS(STORCLS1) HLQ('HLQ1')
NODSNSUF

```

```

//ICJCL EXEC PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,Y,N'
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSUDUMP DD SYSOUT=A
//RECON1 DD DSN=IMS.RECON1,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=IMS.RECON2,DISP=SHR
//RECON3 DD DSN=IMS.RECON3,DISP=SHR
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//DBDS1 DD DSN=IMS.USER.DBDS1,DISP=SHR
//*
//DFSVSAMP DD *
//SYSIN DD *
  1 DB1 DBDS1 D10U1 S FH
H1 HLQ1 STORCLS1

```

この例は、イメージ・コピー・データ・セットの名前が HLQ1.DB1.DBDS1 として生成される、類似の JCL と制御ステートメントを生成します。イメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントはありません。ターゲット・イメージ・コピーが SMS 管理対象である場合、HLQ 制御ステートメントで SMS ストレージ・クラスを指示します。

#### 高速複製を使用するデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーの実行例 5 (SMS 管理)

```

GENJCL.IC DBD(DB1) DDN(DBDS1) SMSONLC HLQ(HLQ1) DSNSUF
//ICJCL EXEC PGM=DFSRR00,PARM='ULU,DFSUDMT0,,,,,,,,,Y,N'
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSUDUMP DD SYSOUT=A
//RECON1 DD DSN=IMS.RECON1,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=IMS.RECON2,DISP=SHR
//RECON3 DD DSN=IMS.RECON3,DISP=SHR
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR

```

```
//DBDS1 DD DSN=IMS.USER.DBDS1,DISP=SHR
//*
//DFSVSAMP DD *
//SYSIN DD *
 1 DB1 DBDS1 D10U1 S FH
HIYHLQ1
```

この例は、イメージ・コピー・データ・セットの名前が HLQ1.DB1.DBDS1.Dyyddd.Thhmmss として生成される、類似の JCL と制御ステートメントを生成します。ボリュームを指定するイメージ・コピー・データ・セットの DD ステートメントはありません。また、HLQ 制御ステートメントでのストレージ・クラスの指定もありません。この場合、ソース・データベースは SMS 管理対象になっている必要があり、ターゲット・イメージ・コピー・データ・セットのストレージ・クラスの指定は、ソース・データ・セットの属性から継承されます。

関連概念:

 z/OS: Tuning DFSMSshm with supported tuning patches

関連資料:

- 265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』
- 57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』
- 268 ページの『基幹 JCL の構文』

---

## GENJCL.OIC コマンド

GENJCL.OIC コマンドは、オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを実行するために必要な JCL とユーティリティー制御ステートメントを生成するのに使用します。

重要:


- HALDB 区画の場合、GENJCL.OIC コマンドは、ILDS および索引データ・セットをデータ DBDS と異なる扱いをします。GENJCL.OIC コマンドは、グループが明示的であるか暗黙的であるかに関係なく、グループに含まれるこれらのデータ・セットはスキップします。これらのデータ・セットの 1 つを明示的に指定すると、GENJCL.OIC コマンドは失敗します。
- HALDB DBDS の場合、GENJCL.OIC コマンドは、コピーされる DBDS の DD ステートメントを生成しません。SYSIN 制御ステートメントには、コピーされるアクティブな DBDS が明示されます。これらは、A から J データ・セット、または M から V データ・セットのいずれかです。

制約事項: GENJCL.OIC コマンドとオンライン・イメージ・コピーは、RSR トラッキング・サイトのデータベースでは使用できません。

サブセクション:

- 243 ページの『構文』
- 243 ページの『キーワード』
- 247 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### DBD(name) | GROUP(name)

互いに排他的な必須キーワードであり、コピーする DBDS を含むデータベースを指定するために使用します。

#### DBD

コピーする DBDS を含むデータベース名を指定します。

**HALDB** データベースの制約事項: GENJCL.OIC コマンドの場合、*name* には、HALDB マスター・データベース名または HALDB 区画名を指定します。

#### GROUP

DBDS グループのすべての DBDS をコピーすることを指定します。

GROUP を指定すると、DBDS グループのそれぞれの DBDS ごとに 1 回ずつ GENJCL.OIC コマンドが繰り返し実行されます。

**PSB(name)**

オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーの実行に必要な PSB の名前を指定する必須キーワード。

GROUP を指定すると、グループのすべてのメンバーに同じ PSB 名が使用されます。

**CHKINT(value)**

オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーのチェックポイント間隔を指定するオプション・キーワード。value は 1 から 9999 の 10 進数でなければなりません。このキーワードを省略すると、オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーは、チェックポイント間隔に対して所有のデフォルト値を使用します。

**COPIES(1 | 2)**

指定する DBDS について、1 つまたは 2 つのイメージ・コピー・データ・セットを生成するためにオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを要求するオプション・キーワード。

指定された DBDS が RECON データベースでは NOREUSE 属性で識別されている場合は、2 つのイメージ・コピー・データ・セットを生成するには、COPIES キーワードを指定する必要があります。それ以外の場合は、生成されるイメージ・コピー・データ・セットは 1 つだけです。

指定された DBDS が RECON データベースでは REUSE 属性で示されている場合は、COPIES キーワードは指定できません。この DBDS 用に生成されるイメージ・コピー・データ・セットの数は INIT.IC コマンドに含まれるキーワードによって決まります。

**DDN(ddname)**

コピーされる DBDS を示すオプション・キーワード。

DDN キーワードは、DBD キーワードが指定された場合にのみ指定できます。DDN を指定しない場合は、指定されたデータベースのそれぞれの DBDS ごとに 1 回ずつ GENJCL.OIC コマンドが繰り返し実行されます。HALDB マスター名を指定した場合、GENJCL.OIC コマンドは、HALDB マスター内のそれぞれの区分のすべてのデータ DBDS に対して実行されます。HALDB 区画名を指定すると、GENJCL.OIC コマンドは、識別された HALDB 区画のすべてのデータ DBDS に対して実行されます。

HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。DDN キーワード値は区分 DDN です。GENJCL.OIC コマンドは、識別された区分の DBDS に対して実行されます。DDN が区分のデータ DBDS を識別していない場合は、GENJCL.OIC コマンドは失敗します。

**DEFAULTS(member)**

JCL の生成時に使用する基幹 JCL のデフォルトのメンバーの名前を 10 個まで指定するオプション・キーワード。デフォルトのメンバーは、このキーワードに指定されている順番で、キーワードを変換するために検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

### **JCLOUT**(JCLOUT | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。デフォルトの JCLOUT で使用するデータ・セットと同じでない場合のみ、指定するデータ・セットは区分データ・セットのメンバーでも構いません。

### **JCLPDS**(JCLPDS | *ddname*)

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。GENJCL コマンドのあるジョブ・ステップには、この DD 名の JCL DD ステートメントが含まれている必要があります。

### **JOB** | **JOB**(*member*) | **NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

#### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。JOB(*member*) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

#### **NOJOB**

生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

### **NOLIST** | **LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

#### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

#### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

### **MEMBER**(*member*)

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、INIT.DBDS コマンドで指定されたデフォルトが使用されます。

### **MULTIJOB** | **ONEJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS グループが明示的または暗黙的に指定されたときに生成する JOB ステートメントの数を制御するために使用します。

#### **MULTIJOB**

それぞれのグループ・メンバーごとに基幹 JCL の JOB メンバーを処理します (複数の JOB ステートメントが生成されます)。

#### **ONEJOB**

最初のグループ・メンバーだけの基幹 JCL の JOB メンバーを処理します。

これらのキーワードは、NOJOB が指定されているか、DBDS グループが指定されていない場合には無効です。

#### **NODEFLT**

DBDS に暗黙の基幹 JCL のデフォルトのメンバーがあっても、それは使用しないことを指定するオプション・キーワード。

#### **TIMEFMT(sublist)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

#### **UNIT(3400 | unittype)**

1 次出力データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- VOLLIST キーワードが指定された。
- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションで定義されている。

#### **UNIT2(3400 | unittype)**

2 次出力データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、以下の条件が満たされた場合にのみ有効です。

- VOLLIST2 キーワードが指定された。
- JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションで定義されている。

#### **USERKEYS(%key1, 'value' | %key2)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

##### **%key1**

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

##### **'value'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value に引用符が含まれている場合、単一引用符を 2 つ使用します。value にはヌル・ストリング (') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

##### **%key2**

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

#### VOLLIST(volser)

イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションで定義されている場合、および DBDS がグループでなく DBD と一緒に使用されている場合にのみ有効です。

#### VOLLIST2(volser)

重複イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、JCL を生成する DBDS が NOREUSE オプションで定義されている場合、および DBDS がグループでなく DBD と一緒に使用されている場合にのみ有効です。

### 例

ここでは、GENJCL.OIC コマンドの使用例をいくつか示します。

#### JCLPDS メンバー OICJCL の使用例

この例では、GENJCL.OIC コマンドによって、DBD および DDN キーワードで識別される DBDS に対してオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するために必要な JCL と制御ステートメント生成します。データベースは REUSE として定義されています。JCL を生成する DBDS に対する INIT.DBDS コマンドで OICJCL(member) が指定されている場合、JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットでそのメンバーは使用され、検索されます。それ以外の場合は、JCLPDS データ・セットから取り出されたデフォルトの基幹メンバー OICJCL が使用されます。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで定義されているデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJOIC JOB
//JCLPDS DD   . . .
//JCLOUT DD  . . .

:
//SYSIN  DD   *
          GENJCL.OIC      DBD(DBDKSDS1) DDN(DDNKSDS1) -
                          PSB(MYJOB)
/*
```

#### JCLPDS メンバー OICJCL2 の使用例

この例では、GENJCL.OIC コマンドは、GROUP1 のすべての DBDS についてオンライン・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するための JCL と制御ステートメントを生成します。使用する基幹メンバーは、OICPDS DD ステートメントで示されたデータ・セットからの OICJCL2 です。OICPDS DD ステートメントに示されたデータ・セットにある JOBCARD メンバーから、それぞれのグループ・メンバーごとに 1 つの JOB ステートメントが生成されます。%DEFDBDS は OICJCL2 にあるユーザー定義の値であり、'DATABASE DEFINED HERE' とともに変換され

ます。メンバー DEF1、DEF2、および DEF3 は、OICJCL2 にあるユーザー定義のキーワードを変換するために使用されます。INIT.DBDS DEFLTJCL(MEMBER) で初期化されたデータベースのデフォルト・メンバーは、キーワードの変換には使用されません。USERKEYS キーワードでキーワードに指定された値は、DEFAULTS メンバーに含まれている値をオーバーライドします。

```
//GENJOIC1 JOB
//OICOUT DD . . .
//OICPDS DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.OIC GROUP(GROUP1) JOB(JOBCARD) MEMBER(OICJCL2) -
NODEFLT JCLPDS(OICPDS) JCLOUT(OICOUT) PSB(PCBOIC6) -
USERKEYS((%DEFDBDS,'DATABASE DEFINED HERE')) -
DEFAULTS(DEF1,DEF2,DEF3)
```

関連資料:

265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

268 ページの『基幹 JCL の構文』

---

## GENJCL.RECEIVE コマンド

GENJCL.RECEIVE コマンドは、RSR アクティブ・サイトからのイメージ・コピーを RSR トラッキング・サイトのデータベース・データ・セットまたはエリアに適用するのに使用します。

このコマンドは、イメージ・コピーを受け取るために、データベース・リカバリ・ユーティリティの実行に必要な JCL およびユーティリティ制御ステートメントを生成します。所定の DBDS またはエリアについて複数のイメージ・コピー・データ・セットが RECON に登録されている場合は、最新の使用可能なイメージ・コピー・データ・セットを受け取ります。使用可能なイメージ・コピーとは、以下の要件をすべて満たしているものです。

- エラー有りのフラグが立っていない。
- データベースが更新処理できないときに、IMS バッチ・イメージ・コピー・ユーティリティまたはデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティによって作成された。
- トラッキング・サイトでいずれかの更新を受け取った後に作成された。

GENJCL.RECEIVE コマンドは RSR 対象のデータベースに対してのみ使用できます。また、対象となるグローバル・サービス・グループのローカル・サービス・グループもトラッキング・サービス・グループでなければなりません。


**重要:** GENJCL.RECEIVE コマンドは HALDB 区画の場合、ILDS および索引データ・セットを、データ DBDS と異なる扱いをします。GENJCL.RECEIVE コマンドは、グループが明示的であるか暗黙的であるかに関係なく、グループに含まれるこれらのデータ・セットはスキップします。これらのデータ・セットの 1 つを明示的に指定した場合は、GENJCL.RECEIVE コマンドは失敗します。

サブセクション:

- 249 ページの『構文』
- 249 ページの『キーワード』

- 252 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### DBD(name) | GROUP(name)

互いに排他的な必須キーワードであり、受け取るデータベースを指定するために使用します。

#### DBD(name)

受け取るデータベースの名前を指定します。データベースは RSR 対象でなければなりません。

**HALDB** データベースの制約事項: GENJCL.RECEIVE コマンドの場合、*name* には HALDB マスター・データベースか HALDB 区画の名前を指定します。

#### GROUP(name)

DBDS または CA グループのすべての DBDS のイメージ・コピーを受け取ることを指定します。GROUP を指定すると、DBDS または CA グループのそれぞれの DBDS ごとに 1 回ずつ GENJCL.RECEIVE コマンドが繰り返し実行されます。リカバリー可能およびリカバリー不能 DBDS で暗黙的または明示的なグループ実行を行なおうとすると、リカバリー不能 DBDS については JCL は生成されません。

GROUP を指定する場合は、グループのすべての DBDS エリアが同じグローバル・サービス・グループの対象でなければなりません。

#### DEFAULTS(member)

JCL の生成時に使用される基幹 JCL のデフォルトのメンバーを 10 個まで指定するオプション・キーワードです。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

#### **DDN(ddname) | AREA(name)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、受け取る DBDS DD 名または DEDB エリア名を示すために使用します。

DDN または AREA キーワードは、DBD キーワードが指定された場合にのみ指定します。

HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。DDN キーワード値は区分 DDN です。GENJCL.RECEIVE コマンドは、識別された区分の DBDS に対して実行されます。DDN が区分のデータ DBDS を識別していない場合は、GENJCL.RECEIVE コマンドは失敗に終わります。

DDN または AREA を指定しない場合、GENJCL.RECEIVE コマンドは、指定されたデータベースのそれぞれの DBDS またはエリアごとに 1 回ずつ繰り返し実行されます。HALDB マスター名を指定した場合は、GENJCL.RECEIVE コマンドは、HALDB マスター内のそれぞれの HALDB 区画ごとのすべてのデータ DBDS に対して実行されます。HALDB 区画名を指定すると、GENJCL.RECEIVE コマンドは、識別された区分のすべてのデータ DBDS に対して実行されます。

#### **JCLOUT(JCLOUT | ddname)**

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。指定するデータ・セットは、デフォルト (JCLOUT) に使用されたデータ・セットと同じものではない場合にのみ、区分データ・セットのメンバーでも構いません。

#### **JCLPDS(JCLPDS | ddname)**

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

#### **JOB | JOB(member) | NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

##### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー ICRCVJCL によって JOB ステートメントが生成されます。JOB(member) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

##### **NOJOB**

生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

## **NOLIST** | **LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

## **MEMBER**(*member*)

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、INIT.DBDS コマンドで指定されたデフォルトが使用されます。

## **TIMEFMT**(*sublist*)

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

## **USERKEYS**(%*key1*, '*value*' | %*key2*)

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

### **%key1**

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

### **'value'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value に引用符が含まれている場合、単一引用符を 2 つ使用します。value にはヌル・ストリング (') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

### **%key2**

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

## 例

ここでは、GENJCL.RECEIVE コマンドの使用例をいくつか示します。

### DBD および DDN キーワードで識別される DBDS の例

この例では、GENJCL.RECEIVE コマンドは、DBD および DDN キーワードで識別される DBDS のイメージ・コピーを受け取るデータベース・リカバリー・ユーティリティの実行に必要な JCL と制御ステートメントを生成します。

JCL を生成する DBDS について、INIT.DBDS コマンドで RECVJCL(member) が指定されている場合は、そのメンバーを使用し、JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットを検索します。それ以外の場合は、JCLPDS データ・セットからのデフォルトの基幹メンバー RECVJCL を使用します。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで示されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENJRCVE JOB
//JCLPDS DD . . .
//JCLOUT DD . . .
:
//SYSIN DD *
GENJCL.RECEIVE DBD(DBESDSA) DDN(DDESDSA)
/*
```

### グループのすべての DBDS の例

この例では、GENJCL.RECEIVE コマンドは、GROUP1 のすべての DBDS のイメージ・コピーを受け取るためのデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するのに必要な JCL と制御ステートメントを生成します。

使用する基幹メンバーは、PDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからの RCVJCL2 です。基幹メンバー JOBJCL は、グループのそれぞれのメンバーごとに JOB ステートメントを生成します。%DEFDBD1 と %DEFDBD2 はメンバー RCVJCL2 にあるユーザー定義の値であり、'DEFINE DB1' と 'DEFINE DB2' に変換されます。デフォルトのメンバー DEF1、DEF2、および DEF3 は、RCVJCL2 にあるユーザー定義のキーワードを変換するのに使用されます。DBDS のデフォルト・メンバーが INIT.DBDS DEFLTJCL(MEMBER) コマンドで、初期化されている場合、このメンバーもキーワードの変換に使用できます。明示的に定義された DEFAULTS メンバー内の値は、事前定義の DEFLTJCL メンバーに含まれている値をオーバーライドします。USERKEYS キーワードでキーワードに指定された値は、DEFAULTS メンバーに含まれている値をオーバーライドします。

```
//GENJRCV1 JOB
//OUT DD . . .
//PDS DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.RECEIVE GROUP(GROUP1) MEMBER(RCVJCL2) -
JCLPDS(PDS) JCLOUT(OUT) -
USERKEYS((%DEFDBD1,'DEFINE DB1'),(%DEFDBD2,'DEFINE DB2')) -
DEFAULTS(DEF1,DEF2,DEF3)
```

### 関連資料:

265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## GENJCL.RECOV コマンド

GENJCL.RECOV コマンドは、データベース・リカバリー・ユーティリティ（DFSURDB0）を実行するために必要な JCL とユーティリティ制御ステートメントを生成するために使用します。

指定された DBDS またはエリアの完全リカバリーまたはタイム・スタンプ・リカバリー用の JCL ステートメントとユーティリティ制御ステートメントを生成できます。すべてのログ・データをアーカイブする必要があります。そのようにしない場合は、GENJCL.RECOV コマンドは失敗します。

### 制約事項:

- GENJCL.RECOV コマンドをユーザー・リカバリー可能データベースに対して発行することはできません。
- GENJCL.RECOV コマンドは、ILDS および索引データ・セットをサポートしません。HALDB 索引/ILDS 再作成ユーティリティ（DFSPRECO）のための JCL を生成するには、GENJCL.USER コマンドを使用します。


### 重要:


- HALDB 区画の場合、GENJCL.RECOV コマンドは、データ DBDS とは異なる方法で ILDS および索引付きデータ・セットを処理します。GENJCL.RECOV コマンドは、グループが明示的であるか暗黙的であるかに関係なく、グループに含まれるこれらのデータ・セットはスキップします。これらのデータ・セットの 1 つを明示的に指定した場合は、GENJCL.RECOV コマンドは失敗します。

### サブセクション:

- 『構文』
- 254 ページの『キーワード』
- 259 ページの『例』

### 構文





## キーワード

### DBD(name) | GROUP(name)

互いに排他的な必須キーワードであり、リカバリーする DBDS を指定するために使用します。

#### DBD(name)

リカバリーする DBDS のデータベース名を指定します。

**HALDB** データベースの制約事項: GENJCL.RECOV コマンドの場合、*name* には HALDB マスター・データベースか HALDB 区画を指定します。

#### GROUP(name)

DBDS または CA グループの、すべての DBDS がリカバリーされることを指定します。GROUP を指定すると、DBDS または CA グループのそれぞれの DBDS ごとに 1 回ずつ GENJCL.RECOV コマンドが繰り返し実行されます。リカバリー可能またはリカバリー不能 DBDS で暗黙的または明示的なグループ実行を行おうとした場合 (かつ、RESTORE が指定されていない場合)、リカバリー不能 DBDS については JCL は生成されません。

### DBDSDD | NODBDSDD

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL に DBDS 用の DD ステートメントを組み込むかどうかを指定します。

#### NODBDSDD

生成される JCL に DBDS 用の DD ステートメントを組み込まないことを指定します。データベース・リカバリー・ユーティリティーは、DBRC から DBDS のデータ・セット名を受け取ります。

NODBDSDD キーワードは、高速複製イメージ・コピーからのリカバリーにのみ適用されます。

例えば、次のコマンドは、

```
GENJCL.RECOV DBD(DB1) DDN(DBDS1) USEIC NOBDSDD
```

次の制御ステートメントを生成します。

```
S DB1      DBDS1                                D
```

この場合、DBDS 名は DBRC から抽出されるため、ジョブ・ストリーム内にはデータベース・データ・セットを識別する DD ステートメント DBDS1 は必要ありません。

## DBDSDD

生成される JCL に DBDS 用の DD ステートメントを組み込むことを指定します。

例えば、次のコマンドは、

```
GENJCL.RECOV DBD(DB1) DDN(DBDS1) USEIC
```

次の制御ステートメントを生成します。

```
S DB1 DBDS1 D10U1
```

この場合は、DD ステートメント DBDS1 をジョブ・ストリームに組み込み、DD ステートメントでターゲット DBDS のデータ・セット名を参照する必要があります。

## DEFAULTS(*member*)

JCL の生成時に使用する基幹 JCL のデフォルトのメンバーの名前を 10 個まで指定するオプション・キーワード。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

## DDN(*ddname*) | AREA(*name*)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、リカバリーする DBDS DD 名または DEDB エリア名を示すために使用します。

DDN または AREA キーワードは、DBD キーワードが指定された場合にのみ指定します。

HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。DDN キーワード値は区分 DDN です。GENJCL.RECOV コマンドは、識別された区分の DBDS について実行されます。DDN が区分のデータ DBDS を識別していない場合は、GENJCL.RECOV コマンドは失敗に終わります。

DDN または AREA を指定しない場合は、GENJCL.RECOV コマンドは、指定されたデータベースのそれぞれの DBDS またはエリアごとに繰り返し実行されます。HALDB マスター名を指定した場合は、GENJCL.RECOV コマンドは、HALDB マスターのそれぞれの HALDB 区画ごとのすべてのデータ DBDS について実行されます。HALDB 区画名を指定した場合は、GENJCL.RECOV コマンドは、識別された区分のすべてのデータ DBDS について実行されます。

## JCLOUT(JCLOUT | *ddname*)

生成された JCL の出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。この DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。指定するデータ・セットは、デフォルト (JCLOUT) に使用されたデータ・セットと同じものではない場合にのみ、区分データ・セットのメンバーでも構いません。

## JCLPDS(JCLPDS | *ddname*)

JCL を生成するときに、入力として使用される基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。こ

の DD 名を持つ JCL DD ステートメントは、GENJCL コマンドを含むジョブ・ステップに入っている必要があります。

#### **JOB | JOB(member) | NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

##### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。JOB(member) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

##### **NOJOB**

生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

#### **NOLIST | LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

##### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

##### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

#### **MEMBER(member)**

使用する基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定しない場合は、INIT.DBDS コマンドで指定されたデフォルトが使用されます。

#### **MULTIJOB | ONEJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS グループを明示的または暗黙的に指定したときに生成する JOB ステートメントの数を制御するために使用します。

##### **MULTIJOB**

それぞれのグループ・メンバーごとに基幹 JCL の JOB メンバーを処理します (複数の JOB ステートメントが生成されます)。

##### **ONEJOB**

最初のグループ・メンバーだけの基幹 JCL の JOB メンバーを処理します。

これらのキーワードは、NOJOB が指定されているか、DBDS グループが指定されていない場合には無効です。

#### **NODEFLT**

DBDS に暗黙の基幹 JCL のデフォルトのメンバーがあっても、それは使用しないことを指定するオプション・キーワード。

#### **RCVTIME(time\_stamp)**

タイム・スタンプ・リカバリーを指定するために使用するオプション・キーワード。これは、DBDS またはエリアを最新の状態より前の時刻までリカバリーさ

せる部分リカバリーです。このキーワードを省略すると、最新の状態までの完全リカバリーを要求することになります。

部分リカバリーの有効なタイム・スタンプは、DBDS またはエリアの割り振りがなく、変更累積ユーティリティの実行によって解決できなかったログのマーキングが必要ない任意の時点です。

**重要:** 割り振り解除時刻が記録されていない割り振りは、現行ログの停止時まで持続します。

## RESTORE

リカバリー不能として指定されている DBDS 用の JCL を生成するオプション・キーワード。DBDS がリカバリー不能と指定される前に、最後のイメージ・コピーが取られた場合は、DBDS をリカバリー状態の変更が起きた時点までリカバリーさせる通常リカバリー JCL が生成されます。DBDS がリカバリー不能と指定された後で、最後のイメージ・コピーが取られた場合は、生成される JCL はそのイメージ・コピーだけをリカバリーに使用します。

リカバリー可能またはリカバリー不能 DBDS で暗黙的または明示的なグループ実行を行おうとした場合 (かつ、RESTORE が指定されている場合)、リカバリー不能 DBDS についてのみ JCL が生成されます。

リカバリー可能 DBDS について RESTORE は指定しないでください。

## TIMEFMT(*sublist*)

ユーザー定義の出力に表示されるタイム・スタンプの形式を定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドは、単一の GENJCL コマンドの期間中のみ有効です。

## USEIC | USEDBDS | USEAREA | USEOLRRG | LASTUIC | USERIC

互いに排他的なオプション・キーワードであり、要求されたリカバリー・アクションの開始点を指定するために使用します。

### USEIC

イメージ・コピー・データ・セットからリカバリーを開始します。その後、DBDS 内で生じた後の変更を適用できます。

デフォルトは USEIC です。

### USEDBDS

リカバリーは、現在の状態の DBDS に対して行われた変更だけを使用して、行われます。このリカバリーへの入力にはイメージ・コピー・データ・セットは使用されません。USEDBDS キーワードを指定できるのは、DBDS キーワードも指定し、イメージ・コピー・データ・セットが入力として使用されるタイム・スタンプ・リカバリーが実行された後だけです。

### USEAREA

リカバリーは、現在の状態の DEDB エリアに対して行われた変更だけを使

用して、行われます。このリカバリーへの入力にはイメージ・コピー・データ・セットは使用されません。 USEAREA を指定できるのは、AREA キーワードも指定し、イメージ・コピー・データ・セットが入力として使用されるタイム・スタンプ・リカバリーが実行された後だけです。

#### **USEOLRRG**

HALDB オンライン再編成更新によってリカバリーを開始します。

#### **LASTUIC**

ユーザー生成の JCL から作成された最新の並行ユーザー・イメージ・コピーを使用してリストアされたデータベース・データ・セットをリカバリーすることを指定します。

LASTUIC キーワードを指定した場合、並行イメージ・コピー・データ・セットはリカバリー JCL に組み込まれませんが、タイム・スタンプ・リカバリーを実行するために必要なログ・データ・セットはすべて組み込まれます。並行ユーザー・イメージ・コピーからリカバリーするには、USERIC または LASTUIC キーワードのいずれかを指定する必要があります。USERIC キーワードで示された時刻から RCVTIME キーワードで示された時刻までの間に使用されたすべてのログが GENJCL.RECOV コマンドによって取得され、これらのログがリカバリーに使用されます。

制約事項: GENJCL.RECOV LASTUIC コマンドを使用してデータベース・データ・セットをリカバリーする前に、並行ユーザー・イメージ・コピーからデータベース・データ・セットをリストアしておく必要があります。

#### **USERIC(*time\_stamp*)**

ユーザー生成の JCL から作成された特定の並行ユーザー・イメージ・コピーの開始時刻を指定します。このキーワードは、リカバリーのためにデータベース・データ・セットをリストアするのに使用される、ユーザー生成 JCL から生成された並行ユーザー・イメージ・コピーの実行時刻を示すために指定する必要があります。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

データベース・リカバリー・ユーティリティは、ログ・データ・セットの適用を開始する時刻を判別するためにのみ、タイム・スタンプを使用します。データベース・リカバリー・ユーティリティは、どのイメージ・コピーを使用するかを判別するためにはタイム・スタンプを使用しません。データベース・リカバリー・ユーティリティは、ユーザー・イメージ・コピーに関連した最新のイメージ・コピー・レコードを探します。その場合は、ユーザー自身がイメージ・コピーを組み込む必要があります。並行ユーザー・イメージ・コピーからリカバリーするには、USERIC または LASTUIC キーワードのいずれかを指定する必要があります。

制約事項: GENJCL.RECOV USERIC コマンドを使用してデータベース・データ・セットをリカバリーする前に、並行ユーザー・イメージ・コピーからデータベース・データ・セットをリストアする必要があります。

これらのキーワードによって、指定されたタイム・スタンプまでイメージ・コピー・データ・セットを使用して DBDS またはエリアをリカバリーし、その後、USEDDBDS または USEAREA キーワードを使用して追加リカバリーを指定することによってイメージ・コピー以降に起きた変更を適用することができます。

制約事項: この必須タイム・スタンプ・リカバリーによって、DBDS または DEDB エリアが既存のタイム・スタンプ・リカバリーの範囲内の時間 (RECOV TO と RUN の間の時間) の状態に復元された場合、USEDDBS または USEAREA キーワードは無効です。

### USERKEYS(%key1,'value' | %key2)

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

#### %key1

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

#### 'value'

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。value は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。value の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。value に引用符が含まれている場合、単一引用符を 2 つ使用します。value にはヌル・ストリング (') も指定できます。value がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

#### %key2

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

## 例

次の例は、GENJCL.RECOV コマンドを使用して、データベース・リカバリー・ユーティリティを実行するために必要な JCL を生成する方法を示しています。

### DBD および DDN キーワードで識別される DBDS の例

この例では、GENJCL.RECOV コマンドは、DBD および DDN キーワードで識別される DBDS について、データベース・リカバリー・ユーティリティの実行に必要な JCL と制御ステートメントを生成します。USEIC キーワードは、タイム・スタンプ・リカバリーがイメージ・コピー・データ・セットで開始し、RCVTIME キーワードで指定された値の停止タイム・スタンプを持つログ・データ・セットで終了することを示します。

JCL を生成する DBDS に対する INIT.DBDS コマンドで RECOVJCL(member) が指定されている場合、そのメンバーが使用され、JCLPDS DD ステートメントで示されるデータ・セットが検索されます。そうでない場合は、JCLPDS データ・セットからのデフォルトの基幹メンバー RECOVJCL が使用されます。生成された JCL からの出力は、JCLOUT DD ステートメントで識別されるデータ・セットに入ります。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```

//GENJRCOV JOB
//JCLPDS DD . . .
//JCLOUT DD . . .
:
//SYSIN DD *
GENJCL.RECOV DBD(DBESDSA) DDN(DDESDSA) USEIC -
RCVTIME(071001212130)
/*

```

グループのすべての **DBDS** の例

この例では、GENJCL.RECOV コマンドは、GROUP1 のすべての DBDS に対してデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するための JCL と制御ステートメントを生成します。使用する基幹メンバーは、PDS DD ステートメントで示されるデータ・セットからの RECJCL2 です。

基幹メンバー JOBJCL は、グループのそれぞれのメンバーごとに JOB ステートメントを生成します。%DEFBDB1 と %DEFBDB2 はメンバー RECJCL2 にあるユーザー定義の値であり、'DEFINE DB1' と 'DEFINE DB2' に変換されます。デフォルトのメンバー DEF1、DEF2、および DEF3 は、RECJCL2 にあるユーザー定義のキーワードを変換するのに使用されます。DBDS のデフォルト・メンバーが INIT.DBDS DEFLTJCL(MEMBER) コマンドで、初期化されている場合、このメンバーもキーワードの変換に使用できます。明示的に定義された DEFAULTS メンバー内の値は、事前定義の DEFLTJCL メンバーに含まれている値をオーバーライドします。USERKEYS キーワードでキーワードに指定された値は、DEFAULTS メンバーに含まれている値をオーバーライドします。

```

//GENJRCV1 JOB
//OUT DD . . .
//PDS DD . . .
//SYSIN DD *
GENJCL.RECOV GROUP(GROUP1) MEMBER(RECJCL2) -
JCLPDS(PDS) JCLOUT(OUT) -
USERKEYS((%DEFBDB1,'DEFINE DB1'),(%DEFBDB2,'DEFINE DB2')) -
DEFAULTS(DEF1,DEF2,DEF3)

```

関連資料:

- 265 ページの『JCL とユーザー定義出力の生成』
- 57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』
- 268 ページの『基幹 JCL の構文』
- 306 ページの『IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバー』

---

## GENJCL.USER コマンド

GENJCL.USER コマンドは、JCL または任意の種類 of ユーザー出力を生成するのに使用します。


GENJCL.USER コマンドに必要な基幹 JCL 実行メンバーを用意する必要があります。

サブセクション:

- 261 ページの『構文』
- 261 ページの『キーワード』

- 264 ページの『JCL の生成例』

## 構文



## キーワード

### MEMBER(name)

出力を生成するのに使用される基幹 JCL 実行メンバーの名前を指定する必須キーワード。実行メンバーをあらかじめ用意しておく必要があります。

名前は区分データ・セットの有効なメンバー名であれば何でも構いません。指定されたメンバーが基幹 JCL データ・セットにない場合、このコマンドは失敗します。

### DBD(name) | GROUP(name)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、%dbname キーワードの値を設定するために使用します。

#### DBD(name)

DDN キーワードなしで DBD を指定すると、GENJCL.USER コマンドは、それぞれの DBDS または指定されたデータベースごとに繰り返し実行されます。

**HALDB** データベースの制約事項: GENJCL.USER コマンドの場合、name には HALDB マスター・データベースか HALDB 区画の名前を指定します。このキーワードを使用して、%dbname キーワードの値を HALDB マスター名または HALDB 区画名に設定できます。HALDB マスター名を使用した場合、GENJCL.USER コマンドは、HALDB マスター内のそれぞれの HALDB 区画ごとのすべてのデータ DBDS について実行します。

HALDB 区画名を使用した場合、GENJCL.USER コマンドは、識別された区分のすべてのデータ DBDS について実行します。

#### **GROUP**(*name*)

GROUP を指定した場合、指定された DBDS グループのそれぞれの DBDS ごとに 1 回ずつ GENJCL.USER コマンドが繰り返し実行されます。繰り返されるそれぞれの実行ごとに、DBD および DDN キーワードが対応するグループ・メンバーに設定されます。

DBD も GROUP も指定しない場合は、USERKEYS キーワードまたは基幹 JCL のデフォルト・メンバーに値が割り当てられていない限り、%dbname キーワードの値はヌルになります。

#### **DDN**(*ddname*)

%ddname キーワードの値を設定するオプション・キーワード。DDN を指定しない場合、USERKEYS キーワードまたは基幹 JCL のデフォルト・メンバーに値が割り当てられていない限り、%ddname キーワードの値はヌルになります。

HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。このケースでは、DDN は区分 DDN です。GENJCL.USER コマンドは、区分の識別された DBDS について実行します。DDN が区分の DBDS を識別していない場合は、GENJCL.USER コマンドは失敗します。

GROUP も指定する場合は、DDN は指定できません。

#### **DEFAULTS**(*member*)

JCL または他のユーザー定義出力の生成の際に使用する基幹 JCL のデフォルトのメンバーを 10 個まで指定するオプション・キーワード。キーワードを変換するために、デフォルトのメンバーがこのキーワードに指定された順序で検索されます。

DEFAULTS および USERKEYS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定されている値が使用されます。

#### **JCLOUT**(JCLOUT | *ddname*)

生成する JCL または他のユーザー定義の出力のための出力データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。GENJCL.USER コマンドのあるジョブ・ステップには、この DD 名の JCL DD ステートメントが含まれている必要があります。指定するデータ・セットは、デフォルト (JCLOUT) に使用されたデータ・セットと同じものではない場合のみ、区分データ・セットのメンバーでも構いません。

#### **JCLPDS**(JCLPDS | *ddname*)

JCL または他のユーザー定義の出力を生成するときに、入力として使用する基幹 JCL データ・セットを指定するオプション・キーワード。データ・セットは *ddname* で指定されます。GENJCL.USER コマンドのあるジョブ・ステップには、この DD 名の JCL DD ステートメントが含まれている必要があります。

#### **JOB** | **JOB**(*member*) | **NOJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成するかどうかを指定するために使用します。

#### **JOB**

JOB ステートメントを生成することを指定します。メンバー名なしで JOB

を指定すると、IBM 提供の実行メンバー JOBJCL によって JOB ステートメントが作成されます。JOB(*member*) を指定した場合は、指定された実行メンバーが JOB ステートメントを作成します。

#### **NOJOB**

生成される JCL 内に JOB ステートメントを作成しないことを指定します。

#### **NOLIST | LIST**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、生成される JCL を SYSPRINT データ・セットに書き込むかどうかを指定するために使用します。

#### **NOLIST**

生成された JCL を印刷しません。

#### **LIST**

生成された JCL を印刷します。

#### **MULTIJOB | ONEJOB**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS グループを明示的または暗黙的に指定したときに生成する JOB ステートメントの数を制御するために使用します。

#### **MULTIJOB**

それぞれのグループ・メンバーごとに基幹 JCL の JOB メンバーを処理します (複数の JOB ステートメントが生成されます)。

#### **ONEJOB**

最初のグループ・メンバーの基幹 JCL の JOB メンバーだけを処理します。

これらのキーワードは、NOJOB が指定されているか、DBDS グループが指定されていない場合には無効です。

#### **NODEFLT**

DBDS に暗黙の基幹 JCL のデフォルトのメンバーがあっても、それは使用しないことを指定するオプション・キーワード。GROUP または DBD を指定しない場合は、このキーワードは無視されます。

#### **PARTONLY**

各 HALDB 区画のすべてのデータ DBDS ではなく、HALDB 区画だけを処理することを指定するオプション・キーワード。PARTONLY は HALDB に対してのみ意味があります。指定された DBD が HALDB マスター名または HALDB 区画名でない場合は、このキーワードが無視されます。このキーワードは、%mdbname の値を HALDB マスター名に、%dbname の値を HALDB 区画名に設定します。

#### **PSB(*name*)**

%PSB キーワードの値を設定するオプション・キーワード。

*name* は任意の文字ストリングです。これは実際の PSB DD 名でなくて構いません。この名前の最大長は 8 文字です。

PSB を指定しない場合は、USERKEYS キーワードまたは基幹 JCL のデフォルト・メンバーに値が割り当てられていない限り、%PSB キーワードの値はヌルになります。

### **SSID(*name*)**

%SSID キーワードの値を設定するオプション・キーワード。

*name* は任意の文字ストリングです。これは実際の IMS サブシステム ID でなくとも構いません。この名前の最大長は 8 文字です。

SSID キーワードを指定しない場合、USERKEYS キーワードまたは基幹 JCL のデフォルト・メンバーに値が割り当てられていない限り、%SSID キーワードの値はヌルになります。

### **TIMEFMT(*sublist*)**

ユーザー定義の出力内で、タイム・スタンプを表すフォーマットを定義するオプション・キーワード。この指定によって、GENJCL のデフォルト値および入力の基幹 JCL に含まれる %SET ステートメントで設定された値の両方ともオーバーライドされます。

GENJCL の出力時刻形式は、2 桁の年と 960021315001 +0700 の数値で表されるオフセット形式に圧縮されます。出力タイム・スタンプをオフセットなしで表示する場合は、例えば、デフォルトを TIMEFMT(N) でオーバーライドすることができます。

オーバーライドが有効なのは、単一の GENJCL コマンドの実行中だけです。

### **USERKEYS(%*key1*, '*value*' | %*key2*)**

ユーザーが定義したキーワードの値を設定するオプション・キーワード。64 個までのキーワードを指定することができます。

#### **%*key1***

値が割り当てられるユーザー定義のキーワード。このキーワードの最大長は、% 記号を含めて 8 文字です。% 記号の後の先頭文字は英字 (A-Z) でなければなりません。残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。

#### **'*value*'**

ユーザー定義のキーワードを検出したときに、それに割り当てる値。 *value* は単一引用符で囲まれた任意の文字ストリングです。 *value* の最大長は 132 文字 (引用符は除く) です。 *value* に引用符が含まれている場合、単一引用符を 2 つ使用します。 *value* にはヌル・ストリング ('') も指定できます。 *value* がタイム・スタンプである場合は、0 でも構いません。

#### **%*key2***

前に値が割り当てられていた単純キーワード (DBRC 定義のキーワードおよびユーザー定義のキーワードを含む)。

いずれのキーワードも USERKEYS キーワードによって値を割り当てることができます。ただし、DBRC 定義キーワードに値を割り当てると、その値は無視されます。

USERKEYS および DEFAULTS キーワードの両方でキーワードに値が割り当てられている場合は、USERKEYS に指定された値が使用されます。

## **JCL の生成例**

この例では、GENJCL.USER コマンドは、DD ステートメント MYJCLPDS で示されるデータ・セットのメンバー USER4 から JCL を生成します。生成した JCL か

らの出力は、DD ステートメント JCLOUT で示されるデータ・セットに入ります。%SSID、%DBNAME、および %DDNAME への置換が行われます。基幹メンバー JOBJCL は JOB ステートメントを作成します。

```
//GENUSER JOB
//JCLOUT DD
//MYJCLPDS DD
//SYSIN DD *
GENJCL.USER MEMBER(USER4) JCLPDS(MYJCLPDS) DBD(DHONTZ04) -
SSID(IMSA) DDN(HIDAM)
```

次の例は、実行されるメンバー USER4 を示しています。

```
/          ADD LIST=ALL,NAME=USER4,LEVEL=01,SOURCE=0
/          NUMBER NEW1=00000100,INCR=100
//*****
//*          MEMBER NAME = USER4          *
//* (SSID) SHOULD BE SUBSTITUTED IN LIST.SUBSYS COMMAND *
//* (DBNAME) SHOULD BE SUBSTITUTED IN LIST.DBDS COMMAND *
//* (DDNAME) SHOULD BE SUBSTITUTED IN LIST.DBDS COMMAND *
//*****
//USER4 EXEC PGM=DSPURX00
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSIN DD *
LIST.SUBSYS SSID(%SSID) /* (SSID) SHOULD BE SUBSTITUTED */
LIST.DBDS DBD(%DBNAME) DDN(%DDNAME) -
/* (DBNAME) and (DDNAME) SHOULD BE SUBSTITUTED */
/*
```

関連資料:

『JCL とユーザー定義出力の生成』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

268 ページの『基幹 JCL の構文』

---

## DBRC の基幹 JCL

DBRC は区分データ・セット (PDS) メンバーを入力モデル (またはテンプレート) として使用し、一部のリカバリー・ユーティリティー用の入力データを生成します。これらの PDS メンバーは IMS とともに配布され、基幹 JCL と呼ばれます。

DBRC は、基幹 JCL、RECON データ・セットからの情報、および GENJCL コマンドからの指示を使用して、一部のリカバリー・ユーティリティーを正しく実行するために必要な JCL と制御ステートメントを生成します。ご使用のシステムの構成を反映するように、基幹 JCL を変更してください。

### JCL とユーザー定義出力の生成

データベース・リカバリー管理ユーティリティーでは、8 つの GENJCL コマンドがサポートされます。これらのコマンドの 7 つは、各種の IMS リカバリー関連ユーティリティーの実行に必要な、JCL と制御ステートメントを生成します。残りの 1 つのコマンド GENJCL.USER は、ユーザー定義出力 (JCL を含む) の生成に使用します。

以下の表は、GENJCL コマンドとその出力を示しています。

表 5. GENJCL コマンドと出力

コマンド (PDS メンバー)	生成される出力
GENJCL.ARCHIVE (ARCHJCL メンバー)	ログ保存ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.CA (CAJCL メンバー)	データベース変更累積ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.CLOSE (LOGCLJCL メンバー)	ログ・リカバリー・ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.IC (ICJCL メンバー)	データベース・イメージ・コピーまたはデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.OIC (OICJCL メンバー)	オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.RECEIVE (ICRCVJCL メンバー)	データベース・リカバリー・ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.RECOV (RECOVJCL メンバー)	データベース・リカバリー・ユーティリティの JCL および制御ステートメント
GENJCL.USER (DSPUPJCL メンバー)	ユーザー定義出力 (JCL および制御ステートメントを含む) HALDB INDEX/ILDS 再ビルド・ユーティリティ (DSPUPJCL) のサンプル JCL が IMS に付属して提供されており、GENJCL.USER コマンドと一緒に使用できますが、他のタイプの JCL も同様に使用できます。デフォルトは定義されていません。

GENJCL コマンドを出すと、基幹 JCL 実行メンバーが使用されます。実行メンバーは、作成する JCL またはユーザー出力のモデルです。実行メンバーは、シンボリック・キーワードを含んでいます。DBRC は、シンボリック・キーワードを現行情報で置き換えます。置き換えられる情報は、RECON データ・セット、基幹 JCL のデフォルト・メンバー、およびユーザーの USERKEY 値からのものです。DBRC が置き換えるシンボリック・キーワードの典型的な情報としては、データ・セット名とボリューム情報があります。DBRC はキーワード置換を実行し、次に GENJCL コマンドの実行により要求された JCL またはユーザー出力を生成します。

IBM は、すべての GENJCL コマンドで使用される、JOB ステートメント実行メンバーを提供しています。IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーが、ユーザーの一般的な要件を満たしている場合は、これを少し変更すれば、ご使用のシステムに特有な情報を提供することができます。

IBM 提供の基幹 JCL がユーザーの一般的な要件を満たしていない場合、または GENJCL.USER コマンドの使用を計画している場合は、ユーザー独自の基幹 JCL メンバーを作成するか、または新しいシンボリック・キーワードを定義し、IBM 提供の基幹 JCL に含める必要があります。IBM は、GENJCL.USER コマンドには基幹 JCL 実行メンバーを提供していません。

関連資料:

295 ページの『DBRC が認識するシンボリック・キーワード』

267 ページの『IBM 提供の基幹 JCL の使用』

## IBM 提供の基幹 JCL の使用

IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーを使用して、IMS リカバリー関連ユーティリティー用の JCL を生成する場合、処理は単純です。これには、IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーを変更することも含まれます。

メンバーを使用する前に、次の作業を行ってください。

- オンライン IMS が使用する DBRC 従属アドレス・スペース・プロシージャーに、2 つの DD ステートメント (JCLPDS と JCLOUT) を追加します。JCLPDS は、基幹 JCL 実行メンバーを含む区分データ・セットを指定します。JCLOUT は、生成されたジョブが書き込まれるデータ・セットを指定します。出力はカード・イメージ形式です。出力データ・セットは、パンチ・ファイル、ジョブを実行依頼する前に検査する DASD データ・セット、または z/OS 内部読み取りプログラムを使用できます。

これらの 2 つの DD 名は、GENJCL コマンドに指定することができます。

GENJCL を使用すると、指定された 2 つのデータ・セットは GENJCL コマンドにのみ有効であり、ジョブの残りの部分には効果を持ちません。JCLOUT データ・セットはコマンド実行の開始でオープンされ、コマンド実行の終了でクローズされます。したがって、ジョブ・ストリーム内に複数の GENJCL コマンドを連結した場合、JCLOUT データ・セット (z/OS 内部読み取りプログラム以外の場合) は、処理された最後のコマンドの結果のみを含みます。

- ご使用のシステムで必要な、STEPLIB DD 名、およびジョブ・アカウント情報、を、基幹 JCL 実行メンバーに追加します。JOB ステートメント用の基幹 JCL メンバーを除き、基幹 JCL には JOBLIB、および JES 制御ステートメントを追加しないでください。追加すると、複数ステップが生成された場合にエラーが起きます。
- 基幹 JCL EXEC ステートメント上の既存の REGION パラメーターが、ご使用のシステムにとって正しくない場合は、そのデフォルト値を変更します。
- ログ・リカバリー・ユーティリティー (メンバー LOGCLJCL) を実行する JCL を生成する場合は、DFSWADS0 DD ステートメントを置き換えます。

推奨事項: DBRC は生成された JCL を検査しないため、基幹 JCL を変更する場合は注意して行ってください。

## 基幹 JCL データ・セット・メンバー

基幹 JCL データ・セットは、GENJCL コマンド・プロセッサが出力を生成するために使用する、基幹 JCL メンバーを含んでいます。

次の図に示されているように、基幹 JCL メンバーには、実行メンバーとデフォルト・メンバーの 2 つのタイプがあります。

実行メンバーは、生成する出力のモデルです。実行メンバーは、IBM 提供のものでも、ユーザー提供のものでも構いません。実行メンバーは、シンボリック・キーワードを含み、これは DBRC が提供する情報を表します。

デフォルト・メンバーは、実行メンバー内のシンボリック・キーワード用のデフォルト値を指定します。デフォルト・メンバーの使用はオプションです。ユーザーがデフォルト・メンバーを提供します。デフォルト・メンバーを使用するには、

GENJCL コマンドでメンバーを指定します。あるいは、DBDS および CA グループの場合には、暗黙的にデフォルト・メンバーを指定できます。




図 1. 基幹 JCL データ・セットの内容

## 基幹 JCL の構文

基幹 JCL 実行メンバーは、作成される出力のモデルです。実行メンバーには、シンボリック・キーワードと制御キーワードが含まれます。シンボリック・キーワード

は、DBRC が GENJCL コマンドに指定された内容と RECON データ・セットから入手した情報を基に出力ストリーム (例えば、データ・セット名) 内で値と置き換えるシンボリック・パラメーターです。

制御キーワードは、GENJCL コマンドに指定された内容 (例えば、どの RECON レコードをキーワード置換に使用するか) を基に、DBRC により生成される出力の内容を規定します。

基幹 JCL メンバー内のキーワードは、大文字でなければなりません。

サブセクション:

- 『シンボリック・キーワード』
- 270 ページの『%SELECT および %ENDSEL 制御キーワード』
- 274 ページの『%DELETE および %ENDDEL 制御キーワード』
- 275 ページの『%SET MEMBER 制御キーワード』
- 276 ページの『%SET TIMEFMT 制御キーワード』
- 277 ページの『制御キーワードに関する規則』
- 294 ページの『基幹 JCL デフォルト・メンバーの作成』
- 294 ページの『デフォルト・メンバーの指定』
- 295 ページの『ユーザー提供の基幹 JCL または変更した基幹 JCL の使用』

## シンボリック・キーワード

JCL を生成する際に、基幹 JCL 実行メンバー内のシンボリック・キーワードは、現行のキーワード値で置き換えられます。例えば、IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーは、シンボリック・キーワードとして %TIME を使用します。DBRC は %TIME を見つけると、これを時刻で置き換えます。キーワード置換は、DBRC がシンボリック・キーワードを見つかるたびに行われます。基幹 JCL 実行メンバーには複数のシンボリック・キーワードを入れることができます。

シンボリック・キーワードには、その使用前に値を割り当てる必要があります。キーワード値は、以下に示すように、いくつかの異なる方法で割り当てる (または設定する) ことができます。

- GENJCL コマンドは、基幹 JCL 実行メンバーまたはデフォルト・メンバー内のシンボリック・キーワードのいくつかに値を指定します。ユーザー定義キーワードは、コマンド内の USERKEYS パラメーター内に値を割り当てます。その他のキーワード値は、コマンド上の各種のパラメーターにより設定します。例えば、SSID パラメーターは、%SSID キーワード (サブシステム ID) の値を設定します。
- 基幹 JCL デフォルト・メンバーは、基幹 JCL 実行メンバー内のキーワードのデフォルト値を設定します。
- RECON データ・セットもキーワード値を提供します。例えば、GENJCL.ARCHIVE コマンドを実行すると、OLDS の DD 名とデータ・セット名は、PRIOLDS および SECOLDS レコードから入手します。
- いくつかのキーワード値、例えば時刻などは、暗黙的に認識されています。

JCL 生成処理中に、値が割り当てられていないキーワードが見つかった場合、置換は行われません。この場合、DBRC は警告メッセージを出します。

ユーザー独自の基幹 JCL 実行メンバーを作成する際に、既に DBRC が認識しているシンボリック・キーワードを使用するだけでなく、ユーザー独自のシンボリック・キーワードを定義することができます。また、ユーザー独自のシンボリック・キーワードを定義し、それを IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーに追加することもできます。

次に、シンボリック・キーワードを作成する場合に知っておく必要がある、いくつかの規則、制限、およびその他の詳細を示します。

- キーワードはパーセント (%) 記号で始める必要があります。
- キーワードの最小の長さは、% 記号を含めて 2 文字です。最大の長さは、% 記号を含めて 8 文字です。
- キーワードは、大文字のみ (a ではなく A) を使用して作成する必要があります。
- % 記号の後の最初の文字は英字 (A-Z) でなければならず、残りの文字は英数字 (A-Z、0-9) でなければなりません。キーワードは、英数字以外の文字または、最大長に達した場合に区切られます。
- DBRC は、%W、%X、%Y、または %Z で始まるキーワードを使用しません。したがって、これらの文字をユーザー独自のキーワードとして使用すれば、定義済みのキーワードと競合せずに済みます。
- ユーザー定義のシンボリック・キーワードは、GENJCL コマンドの USERKEYS パラメーターまたは、基幹 JCL デフォルト・メンバーを使用して、値を割り当てる必要があります。
- キーワード置換は、基幹 JCL レコードの桁 1-71 上で行われます。桁 72-80 は変更されません。キーワード値がキーワードよりも短い場合、レコード上の残りのデータは左にシフトされ、空白で埋められます。キーワード値がキーワードよりも長い場合、残りのデータは右にシフトされます。非空白の文字が桁 71 を超えてシフトされると、JCL 継続ステートメントが生成されます。場合によっては (例えば、出力が JCL ステートメントでない場合)、JCL 継続ステートメントを生成できないことがあります (DBRC が出力レコードを分割するには、その中にコンマまたは空白がなければならないため)。DBRC がステートメント内に切れ目を見つけれない場合、ステートメントは桁 71 で分割されます。

## **%SELECT および %ENDSEL 制御キーワード**

%SELECT 制御キーワードは、シンボリック・キーワードを変換するために必要な RECON レコードを選択します。%ENDSEL 制御キーワードは、%SELECT キーワードにより選択されたレコードの終了を示します。これらの制御キーワードは必ずペアで使用されます。%SELECT キーワードの後には、1 つ以上の実行メンバー・レコードが続き、その後に %ENDSEL キーワードが続きます。このようなレコードの順序は、制御グループ、より正確には、選択グループと呼ばれます。

%SELECT キーワードは、RECON データ・セットから 1 つ以上のレコードを選択するために使用します。選択されたレコードは、IMS データ・セットまたは DBRC によりトラッキングされたイベントを表します。選択されたレコードからの情報

は、選択グループ内のシンボリック・キーワードを変換するために使用されます。シンボリック・キーワードは、実行メンバー・レコードまたは、%SELECT キーワード・ステートメントに指定することができます。

選択グループの形式は次のとおりです。

```
%SELECT record_type(selection_criteria)
      execution_member_record(s)
%ENDSEL
```

record\_type は、選択する RECON レコードのタイプです。次の record\_type のいずれかを選択できます。

- OLDS (PRIOLD)
- SLDS (PRISLD)
- RLDS (PRILOG)
- IC (IMAGE)
- CA (CA)
- ALLOC (ALLOC)
- DBDS (DBDS)

selection\_criteria は選択するレコードのタイプによって異なり、時刻範囲と DD 名を指定できます。

record\_type および selection\_criteria の両方とも、シンボリック・キーワードとして使用できます。

RECON レコードが選択されると、そこからの情報を使用して、シンボリック・キーワードの値が設定されます。選択されたレコードのタイプに応じて、選択されたレコードに関連するシンボリック・キーワードの特定グループの値が設定されます。

選択グループが処理される前にキーワードに割り当てられた値は、選択グループが処理される時にオーバーライドされます。選択グループが処理された後で有効なキーワード値は、最後に選択されたレコードから設定された値です。キーワード値は、レコードが選択されなければ、未変更のまま残ります。この場合、選択グループ内のレコードは処理されません。次に処理されるレコードは、%ENDSEL ステートメントのすぐ後にあるレコードです。選択グループは、削除グループ内に入れることができます。選択グループを削除グループ内に入れ、削除グループを削除すると、選択グループは処理されず、キーワード値は設定 (または変更) されません。

選択グループの selection\_criteria は、1 つ以上の RECON レコードを選択することができます。選択されたレコードのタイプにより、1 つの実行メンバーを複数回、出力することができます。

出力ストリームが JCL の場合、選択グループは、連結された、または繰り返された DD ステートメントのいずれかを生成することができます。選択グループの最初の実行メンバー・レコードにより、いずれを生成するかが決まります。このレコードが JCL DD ステートメントであり、DD 名がシンボリック・キーワードの場合、DD ステートメントが繰り返して生成されます。それ以外の場合、連結された DD ステートメントが生成されます。

例:

最初のレコードが次のようになっていたとします。

```
//DDNAME DD DSN= . . .
```

この場合、連結された DD ステートメントが生成されます。あるいは、最初のレコードが次のようになっていたとします。

```
//%DDNAME DD DSN= . . .
```

この場合は、DD ステートメントが繰り返して生成されます。DD ステートメントが繰り返して生成される場合は、繰り返される DD 名が必ず固有になるようにするための、何らかのメカニズムを提供する必要があります。OLDS を選択する場合、DBRC は OLDS DD 名を使用し、これは OLDS RECON レコードにあります。DBRC は、その他のタイプのデータ・セットについては、DD 名を追跡しません。したがって、OLDS でないデータ・セットについては、DBRC は固有な DD 名を生成できない場合があります。

次の 2 つのセクションでは、record\_type パラメーターと selection\_criteria パラメーターについて詳しく説明します。

レコード・タイプ・パラメーターの指定

%SELECT キーワードに指定できるレコードのタイプが、以下の表に示されています。

表 6. %SELECT キーワードを使用して選択できるレコード

レコード・タイプ	選択されるもの
OLDS	OLDS を選択することを指定します。重複ロギングが有効な場合、PRIOLDS と SECOLDS の両方が選択できます。
SLDS	PRISLD を選択することを指定します。RECON データ・セットの SLDS レコードが、SLDS にエラーがあることを示していない限り、PRISLD が選択されます。エラーがある場合は、SECSLD が選択されます。SLDS は、IMS バッチ領域により作成されたものではなく、OLDS のアーカイブ時にログ保存ユーティリティーにより作成されたものです。IMS バッチ SLDS を選択するには、RLDS を指定します。
SSLDS	SECSLD を選択することを指定します。
RLDS	RLDS を選択することを指定します。RECON データ・セット内の PRILOG レコードが、RLDS にエラーがあることを示していない限り、PRIRLDS が選択されます。エラーがある場合は、SECRLDS が選択されます。RLDS は、ログ保存ユーティリティーにより作成された RLDS と、IMS バッチ領域により作成された SLDS の両方を指します。
SRLDS	SECRLDS を選択することを指定します。
IC	イメージ・コピー・データ・セットを選択することを指定します。
CA	変更累積データ・セットを選択することを指定します。
ALLOC	DBDS 割り振りレコードを選択することを指定します。
DBDS	DBDS レコードを選択することを指定します。

選択基準パラメーターについて

選択基準は、選択するレコード・タイプにより異なります。選択基準については、個々のレコード・タイプの選択に関するセクションで説明されています。

この章の残りの部分では、選択基準に使用される、次のような共通用語を使用しています。

#### ***dbds\_qualifier***

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS
- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード
- DBDS

#### ***time\_qualifier***

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILOG または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要な DSN エントリーを含むログ・レコード全体がレコード・キーにあるタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができます。

#### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

#### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

#### **(FROM(*time*),TO(*time*)) or (FROM(*time*)) or FROM(*time*) or (TO(*time*)) or TO(*time*)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。


## ALL

すべてのレコードを選択することを指定します。

## %DELETE および %ENDDDEL 制御キーワード

%DELETE キーワードは、生成された出力ストリームからレコードを削除します。削除は、特定の条件に基づいて行われます。 %ENDDDEL キーワードは、%DELETE キーワードの有効範囲を区切ります。これらの制御キーワードは必ずペアで使用されます。 %DELETE キーワードの後には 1 つ以上の実行メンバー・レコードが続き、その後に %ENDDDEL キーワードが続きます。このようなレコードの順序は、制御グループ、より正確には、削除グループと呼ばれます。

%DELETE と %ENDDDEL キーワードは、特定の条件に基づいて、出力ストリームからレコードを削除するために使用します。削除グループの構文を以下に示します。



%DELETE ステートメントはネストできません。各 %DELETE キーワードには、対応する %ENDDDEL を続ける必要があります、その後でないと別の %DELETE キーワードを指定できません。

関係式 (relational expression) は、 %keyword op 'value' または %keyword op '%userkey' の形式で指定する必要があります。ここで、

- %keyword は任意のシンボリック・キーワードです。
- 'value' は、単一引用符で囲んだ任意の文字ストリングです。値には、ヌル・ストリング ('') を指定することができます。時刻値にはゼロを指定することができます。
- %userkey は、GENJCL コマンドの USERKEYS パラメーターで定義された任意のキーワードです。 %userkey は、引用符で囲む必要があります、%userkey の値は先行ゼロを除く必要があります。
- op は、以下の演算子の 1 つです。

<b>EQ</b>	等しい
<b>NE</b>	等しくない
<b>LT</b>	より小さい
<b>LE</b>	より小さいか等しい
<b>GT</b>	より大きい
<b>GE</b>	より大きいか等しい

基幹 JCL 実行メンバーが %DELETE キーワードを検出すると、関係式が評価されます。式が真の場合、削除グループは出力ストリームから削除されます。式が偽の場合、キーワードを変換した後、該当のレコードが出力ストリームにコピーされます。キーワードに値が割り当てられない場合、値はヌル・ストリング ('') です。基幹 JCL に未定義のキーワードがある場合、エラー・メッセージが出され、置換は行われません。

## 複合式の指定

複数の関係式を連結語で結合して構成される、複合式を指定することができます。

定義: 連結語は、以下の論理機能の 1 つです。

&      AND 機能

|      OR 機能

以下の式は、複合式の例です。

```
%DELETE (relexp1 | relexp2 & relexp3)
```

DELETE グループは、複合式全体が論理的に真である場合に削除されます。複合式は、次の特性を持つ必要があります。

- DELETE ステートメント全体 (%DELETE を含む) は、80 文字に限定され、その中に 5 つまでの式を含めることができます。
- 連結語は、関係式の後に続く最初の文字でなければなりません (空白はオプションです)。
- ステートメントは左から右に処理され、連結語の優先順位はなく、ブラケット付けも使用しません。

パラメーターの説明は次のとおりです。

relexpx = 関係式

この複合式では、relexp1 と relexp2 間の OR 演算の結果を用いて、relexp3 と AND 演算を行います。

## %SET MEMBER 制御キーワード

%SET MEMBER キーワードは、複数ステップのジョブの次のステップで使用される、別の基幹 JCL 実行メンバーを指定します。 %SET MEMBER キーワードは、複数ステップのジョブを生成する場合に使用することができます (例えば、VOLNUM パラメーターを指定した GENJCL.CA など)。 %SET MEMBER は、ジョブの最初のステップ用に実行したものは別の基幹 JCL 実行メンバーを指定するために使用します。指定した実行メンバーは、最初のステップの後のすべてのジョブ・ステップで使用されます。最初のステップの後のジョブ・ステップで使用される実行メンバー内の、各種の %keywords を明示的にコーディングすることができます。例えば、%CAODSN キーワード (入力変更累積データ・セットの名前) を明示的にコーディングすることができます。

%SET MEMBER キーワードの構文は、次のとおりです。

```
▶▶—%SET_MEMBER=newmbrname—————▶▶
```

%SET MEMBER キーワードは、現行の基幹 JCL 実行メンバー内のどこにでも置くことができます。ただし、これは、現行の実行メンバーの処理が完了した後のみ有効になります。複数の %SET MEMBER キーワードを指定すると、最後に指定したものが使用されます。新しいメンバー内に、任意のメンバー名を指定する %SET ステートメントを入れることができます。

*newmbrname* は、最初のジョブ・ステップの後のすべてのジョブ・ステップ用に使用される、基幹 JCL 実行メンバーの名前です。 *newmbrname* は、JCLPDS DD ステートメントに指定されたライブラリーに存在している必要があります。 *newmbrname* は、新しいメンバーの処理の開始が必要になるまで使用されません。不適切なメンバー名を指定しても、GENJCL コマンドが実行されるまでエラー条件が生じないため、そのメンバーを読み込んでしまうようなステップが生成される可能性があります。

## %SET TIMEFMT 制御キーワード

%SET TIMEFMT キーワードは、GENJCL 出力に表示されるタイム・スタンプのフォーマットを指定します。マイクロ秒を組み込むように設定されていないタイム・スタンプを持つ以前のバージョンからの JCL は再利用できません。

GENJCL.USER の場合、デフォルトは TIMEFMT(0,0,C,2,6) です。

GENJCL TIMEFMT のデフォルト値は、IBM 提供の基幹 JCL について正しい出力を作成するために選択されていることに注意してください。 %SET ステートメントを使用して TIMEFMT 値を変更し、それが IBM 提供の JCL ステートメントに置換される値に影響を及ぼすような場合は、この結果が無効となる可能性があります。

### 例:

次に示すのは、基幹 JCL 内の %SET TIMEFMT キーワードの例です。

```
%SET TIMEFMT(,N)
%SELECT RLDS(%SSID, LAST)
LOGEND =%LOGETIM
%ENDSEL
```

次に示すのは、上の例の %SET から提供される出力です。

```
LOGEND =96011131500023456
```

次の 4 つの例は、GENJCL.USER で使用される次の基幹 JCL メンバー (USER01) に基づいています。

```
%SELECT RLDS(%SSID, LAST)
LOGETIM=%LOGETIM
%ENDSEL
```

- この例の出力形式は、USER01 JCL を使用し、SSID(XXXX) を指定し、TIMEFMT のデフォルト (下記) を使用して得られたものです。

```
TIMEFMT(0,0,C,2,6)
LOGETIM=96002131400123456-0700
```

- この例の出力形式は、USER01 JCL を使用し、SSID(XXXX) を指定し、TIMEFMT のデフォルトをオープン・ログに使用して得られたものです。

```
LOGETIM=0000000000000000+0000
```

- この例の出力形式は、USER01 JCL を使用し、SSID(XXXX) を指定し、TIMEFMT(,N) の指定を使用して得られたものです。

```
LOGETIM=96011131454423456
```

- この例の出力形式は、USER01 JCL を使用し、SSID(XXXX) を指定し、TIMEFMT(,P,4) の指定を使用して得られたものです。

```
LOGETIM=1996.011 13:15:00.023456 -07:00
```

- この例の出力形式は、USER01 JCL を使用し、SSID(XXXXX) を指定し、TIMEFMT(,P,4,1) の指定を使用して得られたものです。

```
LOGETIM=1996.011 13:15:00.0 -07:00
```

制約事項: %SET TIMEFMT キーワードは、GENJCL コマンドを介して出されるか、基幹 JCL 内の %SET ステートメントから出される場合にのみ、GENJCL の出力に影響を与えます。

%SET TIMEFMT キーワードの構文は、次のとおりです。

```
▶▶—%SET_TIMEFMT(subparm,[subparm],...)————▶▶
```

## 制御キーワードに関する規則

制御キーワードを作成するには、以下の規則および制約事項を守ってください。

- 制御キーワードは、基幹 JCL 実行メンバー・レコードのカラム 1 から始める必要があります。
- キーワードに指定するものはすべて、1 つのレコード内に含める必要があります。制御ステートメントの後に続くデータはすべて、無視されます。
- 制御グループには、基幹 JCL 実行メンバー・レコードをいくつでも含めることができます。
- 複数の削除グループおよび複数の選択グループのネストはできません。ただし、1 つの選択グループを 1 つの削除グループ内に含めること、あるいは、1 つの削除グループを 1 つの選択グループ内に含めることは可能です。
- 制御キーワードを含む実行メンバー・レコードは、出力ストリームにコピーされません。

### OLDS の選択

OLDS を選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のとおりです。

```
▶▶—%SELECT—OLDS(ssid,olds_qualifier)————▶▶
```

#### *ssid*

OLDS を作成した IMS オンライン制御領域のサブシステム ID。

#### *olds\_qualifier*

選択する OLDS を、次のように指定します。

#### **INUSE**

指定されたサブシステムが現在使用している OLDS を選択することを指定します。重複ロギングが有効な場合、1 次 OLDS と 2 次 OLDS の両方が選択されます。

#### **LATEST**

指定されたサブシステムが最新にオープンした OLDS を選択することを指定します。重複ロギングが有効な場合、1 次 OLDS と 2 次 OLDS の両方が選択されます。

## UNARCH

指定されたサブシステムの、アーカイブされていないすべての OLDS を選択することを指定します。重複ログインが有効な場合、1 次 OLDS と 2 次 OLDS の両方が選択されます。

## (DDNAME)

1 つ以上の OLDS を DD 名により指定します。重複ログインが有効であり、1 次 OLDS と 2 次 OLDS の両方が選択される場合、両方の DD 名を指定する必要があります。

## ALL

指定されたサブシステムの、すべての OLDS を選択することを指定します。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各 OLDS レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

### %OLDSDDN

OLDS の DD 名。

### %OLDSDSN

OLDS のデータ・セット名。

### %OLDSTYP

OLDS のタイプ。DBRC は、%OLDSTYP に、1 次 OLDS の場合 P を、2 次 OLDS の場合 S を設定します。

### %OLDOTIM

OLDS がオープンされた時刻。DBRC は %OLDOTIM を、yyddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

### %OLDCTIM

OLDS がクローズされた時刻。DBRC は %OLDCTIM を、yyddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。OLDS が閉じられていない場合、DBRC は時刻を 0000000000000000+0000 に設定します。

### %OLDSSEL

OLDS が選択された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。

### %OLDFRID

OLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

### %OLDLRID

OLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

**例 1:** 次の選択グループは、サブシステム IMSA に属する、アーカイブされていないすべての OLDS 用に、DD ステートメントを繰り返して生成します。

```
%SELECT    OLDS(IMSA,UNARCH)
//%OLDSDDN DD DSN=%OLDSDSN,DISP=SHR
%ENDSEL
```

この選択グループにより生成される JCL は、次のようなものです。

```
//DFSOLP00 DD DSN=IMS.OLDSP00,DISP=SHR
//DFSOLS00 DD DSN=IMS.OLDSS00,DISP=SHR
//DFSOLP01 DD DSN=IMS.OLDSP01,DISP=SHR
//DFSOLS01 DD DSN=IMS.OLDSS01,DISP=SHR
```

**例 2:** 次の選択グループは、サブシステム IMSA に属するすべての OLDS のリストを生成します。

```
%SELECT      OLDS(IMSA,ALL)
%OLDSTYPOLDS DD NAME=%OLDSDDN
              DSN=%OLDSDSN
              CLOSE TIME=%OLDSCTIM
%ENDSEL
```

この選択グループにより生成される出力は、次のようなものです。

```
POLDS DD NAME=DFSOLP00
      DSN=IMS.POLDS00
      CLOSE TIME=84235163819300000+0012
POLDS DD NAME=DFSOLP01
      DSN=IMS.POLDS01
      CLOSE TIME=84235171224600000+0055
POLDS DD NAME=DFSOLP02
      DSN=IMS.POLDS02
      CLOSE TIME=00000000000000000+0000
```

### SLDS の選択

SLDS を選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のとおりです。

```
▶▶—%SELECT—slds_type(ssid,time_qualifier)————▶▶
```

#### *slds\_type*

SLDS (PRISLD の場合) または、SSLDS (SECSLD の場合) を指定します。このキーワードは、個々のデータ・セットではなく、RECON レコード全体を選択します。したがって、SLDS レコード内に識別されるすべてのデータ・セットが選択されます。

選択された PRILOG データ・セットにエラーのマークが付けられていると、DBRC は、関連付けられた 2 次データ・セットでエラーでないものがあれば、それを選択します。関連付けられたデータ・セットが存在するけれども、それもエラーの場合、DBRC は元のレコードを選択します。SSLDS を指定すると、エラーのマークが付いているかどうかに関係なく、SECLOG データ・セットが選択されます。SLDS レコードには DSN エントリが含まれていない場合があります。この場合、%SLDSDSN、%SLDUNIT、および %SLDVOLS の値はヌルになります。LASTDSET 時刻修飾子を使用することにより、データ・セット・エントリを含んでいる最後の PRISLDS データ・セットを戻させることができます。生成された JCL 内で DBRC が有効なデータを確実に置換するようにするため、%DELETE ステートメントを使用する必要があります。

#### *ssid*

SLDS になるためにアーカイブされた OLDS を作成した、(IMS オンライン制御領域の) サブシステム ID。

#### *time\_qualifier*

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILOG または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要な DSN エントリーを含むログ・レコード全体が、レコード・キーの持つタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができません。

#### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

#### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

#### **LASTDSET**

LASTDSET は LAST に似ていますが、このキーワードは空のログ・レコードを無視し、DSN エントリーを含んでいる最後の SLDS を戻します。このキーワードは RLDS または SLDS (2 次を含む) に対してのみ有効です。その他のレコード・タイプに対して LASTDSET が指定されている場合は、デフォルトの LAST になります。

#### **(FROM(time),TO(time)) or (FROM(time)) or FROM(time) or (TO(time)) or TO(time)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。

#### **ALL**

すべてのレコードを選択することを指定します。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各 SLDS レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

#### **%SLDSDSN**

SLDS のデータ・セット名。

#### **%SLDUNIT**

SLDS の装置タイプ。

#### **%SLDVOLS**

SLDS のボリューム通し番号。

**%SLDFSEQ**

SLDS のファイル・シーケンス番号。

**%SLDSTIM**

SLDS の開始時刻。DBRC は %SLDSTIM を、yydddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

**%SLDETIM**

SLDS の停止時刻。DBRC は %SLDETIM を、yydddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

**%SLDOTIM**

PRISLDS/SECSLDS の開始時刻。DBRC は %SLDOTIM を yydddhhmsssthmiju{offset} 形式で設定します。

**%SLDSSEL**

SLDS が選択された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。

**%SLDRMT**

SLDS がトラッキング・サイトで作成された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NULL に設定されます。

**%SLDFRID**

SLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

**%SLDLRID**

SLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

**%SLDCHKT**

SLDS データ・セット・エントリーのチェックポイント・タイプの値。これは、以下のようなビット設定値の 16 進表記です。

- ビット 0 - 単純チェックポイント
- ビット 1 - snapq チェックポイント
- ビット 2 - dumpq チェックポイント
- ビット 3 - パージ・チェックポイント
- ビット 4 - フリーズ・チェックポイント
- ビット 5-7 - 使用されません

**例 1:** 次の選択グループは、サブシステム IMSA の最新の SLDS を生成します。

```
%SELECT      SLDS(IMSA, LAST)
LATEST SLDS: DSN=%SLDSDSN
              STOP TIME=%SLDETIM
%ENDSEL
```

この選択グループにより生成される出力は、次のようなものです。

```
LATEST SLDS: DSN=IMS.SLDS
              STOP TIME=84123081233900000
```

SLDS レコードに複数のデータ・セットがある場合、すべてのデータ・セットが選択され、出力は次のようになります。

```
LATEST SLDS: DSN=IMS.IMSA.SLDSP.D97107.T1405235.V06
              STOP TIME=97107142046900000+0100
LATEST SLDS: DSN=IMS.IMSA.SLDSP.D97107.T1420469.V03
```

```

STOP TIME=97107142057900000+0100
LATEST SLDS: DSN=IMS.IMSA.SLDS.D97107.T1420579.V00
STOP TIME=97107143008700000+0100

```

**例 2:** 次の選択グループは、オープン時刻が 840031903298 より大か等しいサブシステム IMSA のすべての SLDS の連結 DD ステートメントを生成します。

```

%SELECT  SLDS(IMSA, FROM(840031903298))
%DELETE  (%SLDS DSN EQ ' ')
//SLDS   DD  DSN=%SLDS DSN, DISP=OLD,
//        UNIT=%SLDUNIT,
//        VOL=SER=(%SLDVOLS),
//        LABEL=(1,SL)
%ENDDDEL
%ENDSEL

```

生成される DD ステートメントは次のようなものです。

```

//SLDS   DD  DSN=IMS.SLDS1, DISP=OLD,
//        UNIT=3400,
//        VOL=SER=(VOLUM1, VOLUM2, VOLUM3),
//        LABEL=(1,SL)
//        DD  DSN=IMS.SLDS2, DISP=OLD,
//        UNIT=3400,
//        VOL=SER=(VOLUM4, VOLUM5, VOLUM6,
//        VOLUM7,
//        VOLUM8, VOLUM9),
//        LABEL=(1,SL)


```

この例では、JCL 継続カードが生成されています。これは、ボリューム通し番号のリストが出力レコードよりも長かったためです。

%DELETE ステートメントは、DSN エントリーを含まない SLDS レコードの JCL ステートメントが生成されないようにします。

### RLDS の選択

RLDS を選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のように指定できます。



SRLDS を使用して、2 次 RLDS レコードを選択することを要求します。2 次 RLDS レコードを特定して要求できるのは、SSID を指定した場合だけです。dbds\_qualifier を指定したときは、1 次 RLDS レコードを特定して要求していることとなります。1 次 RLDS データ・セットにエラーのマークが付けられていると、DBRC は、関連付けられた 2 次データ・セットがエラーでなければ、それを選択します。関連付けられたデータ・セットが存在しないか、または存在してもエラーの場合、DBRC は元のレコードを選択します。

RLDS レコードには DSN エントリーが含まれていない場合があります。この場合、%LOGDSN、%LOGUNIT、および %LOGVOLS の値はヌルとなります。LASTDSET 時刻修飾子を使用することにより、データ・セット・エントリーを含んでいる最後の PRILOG データ・セットを戻させることができます。

### *ssid*

IMS オンライン制御領域または IMS バッチ領域のサブシステム ID。指定された検索基準を満たす、指定された SSID に対応する PRILOG (または SECLOG) レコードが選択されます。RECON レコードが選択されるので、レコードにより識別されるすべてのデータ・セットが選択されます。

### *time\_qualifier*

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILOG または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要な DSN エントリーを含むログ・レコード全体が、レコード・キーの持つタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができません。

### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

### **LASTDSET**

LASTDSET は LAST に似ていますが、このキーワードは空のログ・レコードを無視し、DSN エントリーを含んでいる最後の SLDS を戻します。このキーワードは RLDS または SLDS (2 次を含む) に対してのみ有効です。その他のレコード・タイプに対して LASTDSET が指定されている場合は、デフォルトの LAST になります。

### **(FROM(time),TO(time)) or (FROM(time)) or FROM(time) or (TO(time)) or TO(time)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。

### **ALL**

すべてのレコードを選択することを指定します。

### *dbds\_qualifier*

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ

プ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS
- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード
- DBDS

*dbds\_qualifier* を指定すると、指定された DBCS に対応するログ・レコードを含む RLDS だけが選択されます。(言い換えれば、RECON データ・セット内に ALLOC レコードが存在する RLDS。)  
*dbds\_qualifier* を指定すると、1 次 RLDS だけを選択できます。

#### *max\_volumes*

選択するログ・ボリュームの最大数。*max\_volumes* を指定すると、選択グループの処理は、指定された数のログ・ボリュームに達すると終了します。

*max\_volumes* を指定し、ログ・マージ状態が存在すると、指定されたボリューム数を超えて選択することができます。これは、ログの有効なサブセットが選択されたことを保証するためです。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各 RLDS レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

#### **%LOGDSN**

RLDS のデータ・セット名。

#### **%LOGFSEQ**

RLDS のファイル・シーケンス番号。

#### **%LOGUNIT**

RLDS の装置タイプ。

#### **%LOGVOLS**

RLDS のボリューム通し番号。

#### **%LOGSTIM**

RLDS の開始時刻。DBRC は %LOGSTIM を、yyddhhmmssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

#### **%LOGETIM**

RLDS の停止時刻。DBRC は %LOGETIM を、yyddhhmmssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。データ・セットがまだオープンされている場合、時刻は 000000000000+0000 に設定されます。

#### **%LOGSEL**

ログ・データ・セットが選択された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。

#### **%LOGMERG**

ログ・マージが必要な場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。%LOGMERG は、SSID が指定されていると、常に NO に設定されます。

#### **%LOGONL**

RLDS がオンライン領域と関連付けられている場合は、YES に設定されます。バッチ・ログの場合は NO に設定されます。

#### **%LOGRMT**

RLDS がトラッキング・サイトで作成された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NULL に設定されます。

#### **%LOGFRID**

RLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

#### **%LOGLRID**

RLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。

#### **%LOGOTIM**

PRILOG/SECLOG の開始時刻。DBRC は %LOGOTIM を、yyddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

**例:** 次の選択グループは、サブシステム BATCHJOB の最新の RLDS 用の DD ステートメントを生成します。この例は、RLDS がまだオープンされていると想定しています。

```
%SELECT  RLDS(BATCHJOB, LAST)
%DELETE  (%LOGOTIM NE '0000000000000000+0000')
//LOGDD  DD  DSN=%LOGDSN, DISP=OLD,
//          UNIT=%LOGUNIT,
//          VOL=SER=(%LOGVOLS),
//          LABEL=(%LOGFSEQ, SL)
%ENDDEL
%ENDSEL
```

RECON データ・セット内にサブシステムの RLDS が記録されていない場合、または最新の RLDS がクローズされている場合、DD ステートメントは生成されません。その他の場合、次のような DD ステートメントが生成されます。

```
//LOGDD  DD  DSN=IMS.RLDS, DISP=OLD,
//          UNIT=3400,
//          VOL=SER=(VOLUM1, VOLUM2)
//          LABEL=(1, SL)
```

イメージ・コピー・データ・セットの選択

イメージ・コピー・データ・セットを選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のとおりです。

▶▶—%SELECT—IC(*dbds\_qualifier*, *time\_qualifier*)————▶▶

#### ***dbds\_qualifier***

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS
- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード

- DBDS

### ***time\_qualifier***

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILog または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要な DSN エントリーを含むログ・レコード全体がレコード・キーにあるタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができません。

### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

### **(FROM(time),TO(time)) or (FROM(time)) or FROM(time) or (TO(time)) or TO(time)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。

### **ALL**

すべてのレコードを選択することを指定します。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各イメージ・コピー・レコードについて収集する情報のタイプを指定します。重複イメージ・コピーにエラーのマークが付いている場合、DBRC は 1 次イメージ・コピーを選択します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

### **%ICDSN**

イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名。

### **%ICTYPE**

イメージ・コピーのタイプ:

AVAIL、BATCH、ONLINE、CIC、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSOFFLC、および SMSONLC。

**%ICFSEQ**

イメージ・コピー・データ・セットが NONHSSP タイプの場合、そのファイル・シーケンス番号。それ以外の場合、ICFSEQ はヌルです。

**%ICSEL**

イメージ・コピー・データ・セットが選択された場合、YES に設定されます。選択されない場合は、ICSEL は NO に設定されます。

**%ICSTOP**

存在するイメージ・コピー・データ・セット ID の停止時刻。その他の場合、ICSTOP はヌルです。

**%ICTIME**

イメージ・コピーの実行時刻。DBRC は %ICTIME を、yydddhmmssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

**%ICUNIT**

イメージ・コピー・データ・セットが NONHSSP タイプの場合、その装置タイプ。それ以外の場合、ICUNIT はヌルです。

**%ICVCNT**

イメージ・コピー・データ・セットが NONHSSP タイプの場合、そのボリューム数。それ以外の場合、ICVCNT はヌルです。

**%ICVOLS**

イメージ・コピー・データ・セットが NONHSSP タイプの場合、そのボリューム通し番号リスト。それ以外の場合、ICVOLS はヌルです。

**%ICUSID**

更新セット ID (USID)。

**%ICCAT**

イメージ・コピーがカタログされている場合、YES に設定されます (HSSP CIC のみ)。そうでない場合は、ICCAT は NO に設定されます。

**%IC2SEL**

選択されたイメージ・コピー・データ・セットに重複イメージ・コピー・データ・セットが関連付けられている場合は、YES に設定されます。そうでない場合は、IC2SEL は NO に設定されます。

次のキーワードは、重複イメージ・コピー・データ・セットが存在する場合のみ設定され、存在しない場合はヌルとなります。

**%IC2DSN**

重複イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名。

**%IC2FSEQ**

重複イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号。IC が HSSP により作成された場合、IC2FSEQ はヌルに設定されます。

**%IC2UNIT**

重複イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプ。IC が HSSP により作成された場合、IC2UNIT はヌルに設定されます。

**%IC2VCNT**

重複イメージ・コピー・データ・セットのボリューム数。IC が HSSP により作成された場合、IC2VCNT はヌルに設定されます。

## %IC2VOLS

重複イメージ・コピー・データ・セットのボリューム通し番号リスト。IC が HSSP により作成された場合、IC2VOLS はヌルに設定されます。

例: 次の選択グループは、データベース名 SHISAMDB と DD 名 SHISAMDD を持つ DBDS の、最も古いイメージ・コピー・データ・セット用の DD ステートメントを生成します。

```
%SELECT IC((SHISAMDB,SHISAMDD),FIRST)
//ICDD DD DSN=%ICDSN,DISP=OLD,
// VOL=SER=(%ICVOLS),
// UNIT=%ICUNIT,
// LABEL=(%ICFSEQ,SL)
%ENDSEL
```

生成される DD ステートメントは次のようなものです。

```
//ICDD DD DSN=SHISAMDB.SHISAMDD.IC,DISP=OLD,
// VOL=SER=(VOLUM1),
// UNIT=3400,
// LABEL=(1,SL)
```

変更累積データ・セットの選択

変更累積データ・セットを選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のとおりです。

▶▶—%SELECT—CA(*dbds\_qualifier*,*time\_qualifier*)—————▶▶

### *dbds\_qualifier*

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS
- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード
- DBDS

### *time\_qualifier*

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILOG または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要

な DSN エントリーを含むログ・レコード全体がレコード・キーにあるタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができません。

#### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

#### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

#### **(FROM(time),TO(time)) or (FROM(time)) or FROM(time) or (TO(time)) or TO(time)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。

#### **ALL**

すべてのレコードを選択することを指定します。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各変更累積レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

#### **%CADSN**

変更累積データ・セット名。

#### **%CAFSEQ**

変更累積データ・セットのファイル・シーケンス番号。

#### **%CAUNIT**

変更累積データ・セットの装置タイプ。

#### **%CAVCNT**

変更累積データ・セットのボリューム数。

#### **%CAVOLS**

変更累積データ・セットのボリューム通し番号のリスト。

#### **%CALGTM**

変更累積データ・セットへの入力として使用された、最後のログ・ボリュームのボリューム停止時刻。DBRC は %CALGTM を、yydddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットで設定します。

#### **%CATIME**

yydddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットの、変更累積データ・セットの時刻。

#### **%CASEL**

変更累積データ・セットが選択された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。

例: 次の選択グループは、CA グループ CAGRP1 について、時刻 0723100000000000+0000 以降に作成されたすべての変更累積データ・セットをリストします。

```
%SELECT CA((CAGRP1),FROM(0723100000000000+0000))
          DSNAME=%CADSN
          VOLUMES=%CAVOLS
          RUNTIME=%CATIME
          LOGTIME=%CALGTM
%ENDSEL
```

生成される出力は次のようなものです。

```
          DSNAME=CAGRP1.DSN1
          VOLUMES=VOLUM1,VOLUM2,VOLUM3,
          VOLUM4,
// VOLUM5,VOLUM6
          RUNTIME=07231061823000000
          LOGTIME=07230231555700000
          DSNAME=CAGRP1.DSN2
          VOLUMES=VOLUM1,VOLUM2
          RUNTIME=07236182444300000
          LOGTIME=07236093451900000
```

この例では、最初のデータ・セット用のボリューム通し番号リストは、出力レコードに入りきれません。したがって、JCL 継続ステートメントが生成されます (JCL を生成しない場合でも)。

#### DBDS 割り振りレコードの選択

ALLOC レコードを選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のいずれかを使用することができます。

```
▶▶—%SELECT—ALLOC(dbds_qualifier,time_qualifier)————▶▶
```

```
▶▶—%SELECT—ALLOC(PRILOG,time_qualifier)————▶▶
```

#### *dbds\_qualifier*

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS
- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード
- DBDS

*dbds\_qualifier* を指定すると、指定された DBCS に対応する ALLOC レコードが選択されます。

#### *time\_qualifier*

タイム・スタンプまたは、タイム・スタンプの範囲を指定します。

DBRC は、RECON のレコード・キーを使用して RECON レコードを選択します。多くのレコードがタイム・スタンプを含んでいます。そして、レコード・キーに含まれる時刻は、リスト上で隣接するアスタリスク (\*) により示されます。時刻修飾子は、FROMTIME または TOTIME パラメーターで指定し、DBRC が選択するレコードを決めます。

PRILOG または PRISLD レコードなどのレコードは、複数の DSN エントリーから成っており、それぞれが開始時刻と停止時刻を持っています。DBRC は、最初にログ・レコード全体を選択してからでなければ、特定の DSN エントリーを選択することができません。FROMTIME および TOTIME の値は、必要な DSN エントリーを含むログ・レコード全体がレコード・キーにあるタイム・スタンプに基づいて選択されるように、指定する必要があります。

例えば、12:00 の FROMTIME を指定すると、12:00 より後のタイム・スタンプを持つ DSN エントリーは (ただし、開始時刻が 11:00 の PRISLDS には含まれている)、DBRC によって選択されることも、表示されることもありません。なぜなら、PRISLDS レコード自体は、指定された FROMTIME よりも早いタイム・スタンプを持っているからです。時刻値にはゼロを指定することができません。

#### **FIRST**

最も古いレコードを選択することを指定します。

#### **LAST**

最新のレコードを選択することを指定します。

#### **(FROM(time),TO(time)) or (FROM(time)) or FROM(time) or (TO(time)) or TO(time)**

FROM 時刻より大か等しく TO 時刻より小か等しい時刻を持つ、すべてのレコードを選択することを指定します。

#### **ALL**

すべてのレコードを選択することを指定します。

指定された *time\_qualifier* の境界内にある割り振り時刻を持つ、指定された DBDS のすべての ALLOC レコードが選択されます。PRILOG を指定すると、指定された時刻境界内にある PRILOG レコードに対応する、すべての ALLOC レコードが選択されます。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各 ALLOC レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

#### **%DBNAME**

データベース名。

#### **%DBDDN**

データベースの DD 名またはエリア名。

#### **%ALLTIME**

yyddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットの割り振りタイム・スタンプ。

**%DALTIME**

yyddhhmsssthmiju{offset} のフォーマットの割り振り解除タイム・スタンプ。割り振り解除タイム・スタンプがない場合は、000000000000+0000 に設定されます。

**%ALLDSSN**

データ・セットのシーケンス番号。

**%PLGTIME**

対応する PRILOG レコードの開始時刻。

**%ALLSEL**

ALLOC レコードが選択された場合、YES に設定されます。選択されなかった場合、ALLSEL は NO に設定されます。

**%ALLUSID**

更新セット ID (USID)

**%DBTYPE**

選択された ALLOC レコードが関連付けられているデータベースのタイプ。 %DBTYPE 値は、以下のいずれかです。

**FP** 高速機能データベースのエリア

**DLI** 非 HALDB

**PDATA**

HALDB のデータ DBDS

例: 次の選択グループは、データベース名 SHISAMDB と DD 名 SHISAMDD を持つ DBDS の、すべての ALLOC レコードについての情報のリストを生成します。

```
%SELECT ALLOC((SHISAMDB,SHISAMDD),ALL)
          DBNAME      %DBNAME
          DDNAME      %DBDDN
          ALLOC time   %ALLTIME
          DEALL time   %DALTIME
          PRILOG time  %PLGTIME
```

生成される出力は次のようなものです。

```
DBNAME      SHISAM
DDNAME      SHISAM
ALLOC TIME   8325608000000000+0000
DEALL TIME   0000000000000000+0000
PRILOG TIME  8325606300000000+0000
```

**DBDS** レコードの選択

DBDS レコードを選択するための %SELECT キーワードの構文は、次のとおりです。

▶▶—%SELECT—DBDS(*dbds\_qualifier*)————▶▶

*dbds\_qualifier*

選択されたレコードと関連付ける DBDS を指定します。DBDS は、DB 名、DD 名、または CA グループ名として指定することができます。CA グループ名を指定すると、CA グループ内のすべての DBDS が選択に使用されます。DBDS 修飾子は、以下のものを選択する時に使用されます。

- RLDS

- 変更累積データ・セット
- イメージ・コピー・データ・セット
- ALLOC レコード
- DBDS

DEDB の場合、選択グループは、指定された各エリアに定義された各エリア・データ・セット (ADS) ごとに、一度処理されます。その他のタイプのデータベースの場合、選択グループは、指定された DBDS ごとに一度処理されます。

%SELECT キーワードの後に続く実行メンバー・レコード内で、シンボリック・キーワードを使用して、選択される各 DBDS レコードについて収集する情報のタイプを指定します。収集できる情報のタイプは、次のものです。

**%DBNAME**

データベース名。

**%DBDDN**

DBDS DD 名または DEDB エリア名。

**%DBTYPE**

選択された DBDS が高速機能データベースのエリアの場合、FP に設定されます。HALDB データベース以外の DBDS の場合、DLI に設定されます。HALDB データベースのデータ DBDS の場合、PDATA に設定されます。HALDB データベースの 1 次索引 DBDS の場合、PINDEX に設定されます。HALDB データベースの ILDS DBDS の場合、PILDS に設定されます。

**%DBDSN**

DBDS または ADS のデータ・セット名。

**%DBADDN**

DEDB の場合、ADS の DD 名。その他のタイプのデータベースの場合、DBADDN はヌルに設定されます。

**%DBADSAV**

DEDB の場合、RECON データ・セット内で ADS が使用可能と示されていれば、AVAIL に設定されます。ADS が使用可能でない場合は、UNAVAIL に設定されます。その他のタイプのデータベースの場合、DBADSAV はヌルに設定されます。

**%DBDSSEL**

DBDS レコードが選択された場合、YES に設定されます。選択されない場合は、DBDSDEL は NO に設定されます。

**%DBUSID**

DEDB の場合、エリアの更新セット ID (USID)。その他のタイプのデータベースの場合、DBUSID は NULL に設定されます。

**%DBDSNRV**

DBDS がリカバリー不能の場合、YES に設定されます。そうでない場合、DBDSNRV は NO に設定されます。

例: 次の選択グループは、DBHVSAM1 という名前のエリアについて、使用可能なエリア・データ・セットのための一連の DD ステートメントを生成します。このエリアは、DIVNTZ04 という名前の DEDB にあります。

```
%SELECT      DBDS((DIVNTZ04,DBHVSAM1))
%DELETE      (%DBADSAV ne 'AVAIL')
//%DBADDN    DD  DSN=%DBDSN,DISP=OLD
%ENDDDEL
%ENDSEL
```

生成される出力は次のようなものです。

```
//FP1ADD1 DD  DSN=IMS.FP1ADD1,DISP=OLD
//FP1ADD2 DD  DSN=IMS.FP1ADD2,DISP=OLD
```

## 基幹 JCL デフォルト・メンバーの作成

基幹 JCL デフォルト・メンバーを使用して、基幹 JCL 実行メンバーで定義したキーワードのデフォルト値を設定します。デフォルト・メンバーの使用はオプションです。使用するデフォルト・メンバーは、いずれもユーザーが用意する必要があります。

デフォルト・メンバーには、2 つのタイプのレコード (割り当てレコードまたはコメント・レコード) を指定することができます。割り当てレコードは、ユーザー定義キーワードにデフォルト値を割り当てます。割り当てレコードでは、カラム 1 にパーセント (%) 記号を指定する必要があります。カラム 1 に % 記号がないと、そのレコードはコメント・レコードになり、DBRC はこれを無視します。

▶—%user defined keyword='value'—▶

キーワードに割り当てる値は、ヌル・ストリング ('') を含む、どのようなテキスト・ストリングでも構いません。値に単一引用符が含まれる場合は、2 つの単一引用符を使用する必要があります。全体の値は、1 つのレコード内に含める必要があります。クローズの単一引用符の後に続くデータはすべて、無視されます。クローズの単一引用符は必須です。クローズの単一引用符がないと、エラー・メッセージが出され、GENJCL コマンドは失敗します。

例: デフォルト・メンバーは次のレコードを含んでいます。

```
%DEDBNAM = 'DIVNTZ04'
%AREANAM = 'DBHVSAM1'
```

基幹 JCL メンバーは次のレコードを含んでいます。

```
DATABASE NAME = %DEDBNAM
AREA NAME = %AREANAM
```

DEFAULTS パラメーターを使用し、値がオーバーライドされないと想定した場合、GENJCL コマンドは次のものを生成します。

```
DATABASE NAME = DIVNTZ04
AREA NAME = DBHVSAM1
```

## デフォルト・メンバーの指定

デフォルト・メンバーは明示的または暗黙的に指定することができます。

メンバーは、GENJCL コマンドに DEFAULTS パラメーターを使用して、明示的に指定します。デフォルト・メンバーは 10 個まで指定できます。

暗黙的な指定は、DBDS に適用される GENJCL コマンド (GENJCL.IC、GENJCL.OIC、および GENJCL.RECOV) または CA グループ (GENJCL.CA) に適用することができます。さらに、暗黙的な指定は、GENJCL.USER コマンドでも適用することができます。暗黙的に適用されるデフォルト・メンバーは、INIT.DBDS、CHANGE.DBDS、INIT.CAGRP、および CHANGE.CAGRP コマンド上の DEFLTJCL パラメーターを使用して指定します。DBDS または CA グループごとに、1 つだけのデフォルト・メンバーを使用できます。

暗黙的に使用したデフォルト・メンバーは、GENJCL コマンドの NODEFLT パラメーターでオーバーライドすることができます。明示的指定と暗黙的指定の両方のデフォルト・メンバーを使用すると、明示的に指定されたメンバーが優先します。つまり、両方のメンバーでキーワードに値を割り当てると、明示的に指定されたメンバーにより割り当てられた値が使用されます。

キーワードに、デフォルト・メンバーと GENJCL コマンドの USERKEYS パラメーターの両方から値を割り当てると、後者の値が使用されます。USERKEYS パラメーターの値は、デフォルト・メンバーの値をオーバーライドします。

## ユーザー提供の基幹 JCL または変更した基幹 JCL の使用

ユーザーの基幹 JCL 実行メンバーまたはデフォルト・メンバーを使用する前に、次の作業を行う必要があります。

- DBRC の実行に必要な JCL に、JCLPDS および JCLOUT DD 名を追加します。JCLPDS は、基幹 JCL 実行メンバーを含む区分データ・セットを指定します。JCLOUT は、生成されたジョブが書き込まれるデータ・セットを指定します。出力はカード・イメージ形式です。出力データ・セットは、パンチ・ファイル、またはジョブを実行依頼する前に検査するか、または z/OS 内部読み取りプログラムに直接出力する DASD データ・セットです。
- ご使用のシステムで必要な、STEPLIB DD 名、およびジョブ・アカウント情報情報を、基幹 JCL 実行メンバーに追加します。DD ステートメントにコメントまたは継続文字が含まれている場合、それらは JCL 生成時に無視されます。JOB ステートメント用の基幹 JCL メンバーを除き、基幹 JCL には JOBLIB および JES 制御ステートメントを追加しないでください。追加すると、複数ステップを生成した場合にエラーが起こります。

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## DBRC が認識するシンボリック・キーワード

DBRC は、IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバー内のシンボリック・キーワードを認識します。

以下のトピックでは、リカバリー関連のユーティリティーで認識されるシンボリック・キーワードについて説明します。

- 296 ページの『すべてのユーティリティーで認識されるシンボリック・キーワード』

- 297 ページの『ログ保存ユーティリティ (ARCHJCL) で認識されるシンボリック・キーワード』
- 298 ページの『データベース変更累積ユーティリティ (CAJCL) で認識されるシンボリック・キーワード』
- 299 ページの『ログ・リカバリー・ユーティリティ (LOGCLJCL) で認識されるシンボリック・キーワード』
- 300 ページの『データベース・イメージ・コピー・ユーティリティで認識されるシンボリック・キーワード』
- 302 ページの『データベース・リカバリー・ユーティリティ - 受け取り (ICRCVJCL) で認識されるシンボリック・キーワード』
- 304 ページの『データベース・リカバリー・ユーティリティ - リカバリー (RECOVJCL) で認識されるシンボリック・キーワード』

### すべてのユーティリティで認識されるシンボリック・キーワード

以下の表では、サポートされるすべてのユーティリティが認識するシンボリック・キーワードを説明します。

表 7. サポートされるすべてのユーティリティ用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%RCNDSN1	RECON データ・セットを JCL で割り振った場合、RECON1 データ・セットの名前。 RECON データ・セットを動的に割り振った場合は、ヌルに設定されます。
%RCNDSN2	RECON データ・セットを JCL で割り振った場合、RECON2 データ・セットの名前。 RECON データ・セットを動的に割り振った場合は、ヌルに設定されます。
%RCNDSN3	RECON データ・セットを JCL で割り振った場合、RECON3 データ・セットの名前。 RECON データ・セットを動的に割り振った場合は、ヌルに設定されます。
%STPNO	現行ステップの番号。 GENJCL コマンドに JOB パラメーターを指定した場合、ステップ番号は 0 に設定されます。ステップ番号は、DBRC が基幹 JCL 実行メンバー内で最初にキーワードを検出した際、1 ずつ増えます。ステップ番号は、実行メンバーが処理されている間、その値のまま残ります。後続の基幹 JCL 内でキーワードを見つけると、現行値は置き換えられます。  JCL 実行メンバーは、複数ステップを生成するため、あるいは後続の GENJCL コマンドが NOJOB を指定しているため、再度処理することがあります。行メンバーを再度処理すると、ステップ番号は、次の基幹 JCL 実行メンバー内でキーワードが最初に検出された際に、その現行値より 1 ずつ増えます。この増加は、キーワード値を置き換える前に行われます。
%TIME	hhmmss 形式の時刻。
%GRPINDEX	DBDS グループ・メンバー索引。このキーワードは、GENJCL コマンド上で、暗黙的にまたは明示的に、DBDS グループが指定された場合のみ設定されます。(DBDS グループは、GENJCL.IC、GENJCL.OIC、GENJCL.RECOV、および GENJCL.USER コマンドで指定することができます。)  DBDS グループを指定すると、キーワードは 1 に初期化され、後続のグループ・メンバーが処理されるたびに 1 ずつ増えます。

表 7. サポートされるすべてのユーティリティー用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%CNTR	DBRC により制御されるカウンター。このカウンターは、最初の GENJCL コマンドが実行された場合、または基幹 JCL 実行メンバー JOBJCL から JOB ステートメントが再作成された場合、必ず 0 に設定されます。DBRC は、基幹 JCL 実行メンバー内でこのキーワードを見つけたときに、カウンターを 1 だけ増やします。  JCL 実行メンバーは、複数ステップを生成するため、あるいは後続の GENJCL コマンドが NOJOB を指定しているため、再度処理することがあります。この場合、次の基幹 JCL 実行メンバーでキーワードが見つかった時に、カウンターはその現行値から増やされ続けます。この増加は、キーワード値を置き換える前に行われます。
%DATE	yyddd 形式の年間通算日。
%DATE7	yyyyddd 形式の年間通算日。
%IMSPLEX	RECON データ・セットに設定された IMSplex 名。DBRC が SCI に登録されていない場合は、NULL に設定されます。
%DBRCGRP	RECON データ・セットに設定された DBRC グループ。DBRC が SCI に登録されていない場合は、NULL に設定されます。

### ログ保存ユーティリティー (ARCHJCL) で認識されるシンボリック・キーワード

ログ保存ユーティリティーは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 8. ログ保存ユーティリティー用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%SSID	GENJCL.ARCHIVE コマンドの SSID パラメーターから設定されるサブシステム ID。SSID パラメーターが指定されていない場合、デフォルトのサブシステム ID が使用されます。デフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドでユーザーが設定します。デフォルトのサブシステム ID を指定しないと、コマンドは失敗します。
%DDNAMES	アーカイブされる OLDS の DD 名。GENJCL.ARCHIVE コマンドで ALL を指定するかまたはデフォルトとして使用した場合、アーカイブされていないすべての OLDS の DD 名は、RECON データ・セットから決められます。それ以外の場合、コマンドに指定された DD 名が使用されます。
%OLSDDN	1 つ以上の特定の OLDS の DD 名。
%OLSDSN	1 つ以上の OLDS のデータ・セット名。
%ARDATE	アーカイブされる最初の OLDS の日付 (オープン・タイム・スタンプより)。日付は yyddd 形式であり、ここで、 yy は年 ddd は日付
%ARDATE7	アーカイブされる最初の OLDS の日付 (オープン・タイム・スタンプより)。日付は yyyyddd 形式であり、ここで、 yyyy は 4 桁の年 ddd はユリウス日付 (通年日付)

表 8. ログ保存ユーティリティ用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%ARTIME	アーカイブされる最初の OLDS の時刻 (オープン・タイム・スタンプより)。時刻は hhmmssst 形式であり、ここで、 hh は時 mm は分 ss は秒 t はミリ秒 (.1 秒)
%ARVERS	アーカイブされる最初の OLDS のアーカイブ・バージョン番号。
%ARCSLDS	SLDS パラメーターを指定した場合、YES に設定されます。

### データベース変更累積ユーティリティ (CAJCL) で認識されるシンボリック・キーワード

データベース変更累積ユーティリティは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 9. データベース変更累積ユーティリティ用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%CAGRP	CA グループ名。
%DSLGLTM	選択している入力ログ・データの開始時刻。入力変更累積データ・セットを使用している場合は、%DSLGLTM は最後の累積ログ・ボリュームのボリューム停止時刻に設定されます。
%CAODSN	入力変更累積データ・セットのデータ・セット名。RECON データ・セットに CA グループの既存の変更累積データ・セットが定義されていない場合、このキーワードはヌルに設定されます。
%CAOUNIT	入力変更累積データ・セットの装置タイプ。RECON データ・セットに CA グループの既存の変更累積データ・セットが定義されていない場合、このキーワードはヌルに設定されます。
%CAOVOLS	入力変更累積データ・セットのボリューム通し番号リスト。RECON データ・セットに CA グループの既存の変更累積データ・セットが定義されていない場合、このキーワードはヌルに設定されます。
%CAOFSEQ	入力変更累積データ・セットのファイル・シーケンス番号。RECON データ・セットに CA グループの既存の変更累積データ・セットが定義されていない場合、このキーワードはヌルに設定されます。
%CANDSN	出力変更累積データ・セットのデータ・セット名。CA グループに REUSE が指定されている場合、このキーワードは RECON データ・セットの情報から設定されます。NOREUSE が指定されていると、DBRC はデータ・セット名を生成します。生成される名前は、次のようになります。  IMSVS.cagrpname.CA.CAhhmmss  ここで、 <i>cagrpname</i> は CA グループ名、 <i>hhmmss</i> は現行の時刻です。
%CANUNIT	出力変更累積データ・セットの装置タイプ。CA グループに REUSE が指定されている場合、このキーワードは RECON データ・セットの情報から設定されます。NOREUSE が指定されている場合、このキーワードは GENJCL.CA コマンドの UNIT パラメーターから設定されます。UNIT が指定されていない場合、このキーワードは 3400 に設定されます。

表 9. データベース変更累積ユーティリティ用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%CANVCNT	出力変更累積データ・セット内のボリューム数。CA グループに REUSE が指定されている場合、このキーワードは RECON データ・セットの情報から設定されます。NOREUSE が指定されている場合、このキーワードは GENJCL.CA コマンドの VOLLIST パラメーターから設定されます。
%CANVOLS	出力変更累積データ・セットのボリューム通し番号リスト。CA グループに REUSE が指定されている場合、このキーワードは RECON データ・セットの情報から設定されます。NOREUSE が指定されている場合、このキーワードは GENJCL.CA コマンドの VOLLIST パラメーターから設定されます。
%CABFSEQ	出力変更累積データ・セットのファイル・シーケンス番号。CA グループに REUSE が指定されている場合、このキーワードは RECON データ・セットの情報から設定されます。NOREUSE が指定されている場合、このキーワードは 1 に設定されます。
%LOGDSN	ログ・データ・セットのデータ・セット名。
%LOGUNIT	ログ・データ・セットの装置タイプ。
%LOGVSEQ	ログ・データ・セットのボリューム・シーケンス番号。
%LOGVOLS	ログ・データ・セットのボリューム通し番号。
%LOGFSEQ	ログ・データ・セットのファイル・シーケンス番号。
%LOGSEL	ログ・データ・セットが選択された場合、YES に設定されます。そうでない場合は、NO に設定されます。
%CADB0	このキーワードは、データベース変更累積ユーティリティ用の DB0 制御ステートメントを生成します。 注: %CADB0 は常に、UTC フォーマット (ゼロのオフセットによって示される) のタイム・スタンプを使用して DB0 制御ステートメントを生成します。

### ログ・リカバリー・ユーティリティ (LOGCLJCL) で認識されるシンボリック・キーワード

ログ・リカバリー・ユーティリティは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 10. ログ・リカバリー・ユーティリティ用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%SSID	GENJCL.CLOSE コマンドの SSID パラメーターから設定されるサブシステム ID。SSID パラメーターが指定されていない場合、デフォルトのサブシステム ID が使用されます。デフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドでユーザーが設定します。デフォルトのサブシステム ID を指定しないと、コマンドは失敗します。
%CDDNAME	クローズされる OLDS の DD 名。このキーワードは、GENJCL.CLOSE コマンドの OLDS パラメーターから設定されます。GENJCL.CLOSE が OLDS を指定していない場合、指定されたサブシステムの最新のオープン OLDS が使用されます。
%OLDSTYP	OLDS のタイプであり、1 次なら P に、2 次なら S に設定されます。
%OLDSDSN	OLDS のデータ・セット名。
%WADS	クローズされる OLDS が現在オープンされている場合、このキーワードは YES に設定されます。そうでない場合は、このキーワードは NO に設定されます。
%NDDNAME	OLDS のクローズに使用される '次の OLDS' の DD 名。%WADS が NO に設定されている場合、このキーワードは、クローズされる OLDS の直後に使用される OLDS の DD 名に設定されます。%WADS が YES に設定されている場合、このキーワードはヌルに設定されます。

表 10. ログ・リカバリー・ユーティリティー用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%PDDNAME	OLDS をクローズするために使用される直前の OLDS の DD 名であり、この OLDS は基本点情報として、最後のブロック・シーケンス番号を提供します。

### データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーで認識されるシンボリック・キーワード

データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 11. データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%PSB	PSB 名であり、GENJCL コマンドの PSB パラメーターから設定されます。このキーワードは、データベース・オンライン・イメージ・コピー・ユーティリティーにのみ適用されます。
%DBNAME	データベース名であり、GENJCL コマンドの DBD パラメーターから設定されます。
%DBDDN	DBDS の DD 名であり、GENJCL コマンドの DDN パラメーターから設定されます。
%DBDSN	DBDS データ・セット名であり、RECON データ・セット内の DBDS レコードから設定されます。
%DBDSAM	このキーワードは、VSAM DBDS の場合 VSAM に設定されます。その他の場合はヌルに設定されます。
%DBADDN	DEDB の場合、ADS の DD 名。そうでない場合は NULL に設定されます。このキーワードは、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーにのみ適用されます。
%DBADSAV	DEDB の場合、RECON に ADS が使用可能と示されていれば、AVAIL に設定され、ADS が使用可能でない場合は UNAVAIL に設定されます。その他のタイプのデータベースの場合、このキーワードはヌルに設定されます。このキーワードは、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーにのみ適用されます。
%COPIES	作成されるイメージ・コピー・データ・セットの数。このキーワードは、GENJCL コマンドの COPIES パラメーターから、1 または 2 に設定されます。
%MDBNAME	これが HALDB 区画の DBDS の場合、HALDB マスター名。HALDB データベース以外はこのキーワードは NULL に設定されます。
%SMS	要求されたユーティリティーの実行に、データベース・イメージ・コピー 2 (DFSUMDT0) のイメージ・コピー・データ・セットを使用するかどうかを示します。使用する場合、キーワードは 1 に設定され、使用しない場合はキーワードは 0 に設定されます。
%ICDDN1、%ICDDN2、%ICDDN3、%ICDDN4	最初のイメージ・コピー・データ・セットの DD 名。複数のイメージ・コピー・データ・セットが生成される場合、%ICDDN2、%ICDDN3、および %ICDDN4 は類似セットです。

表 11. データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%ICSYSIN	<p>データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーの制御ステートメント。ステートメントのカラムは次のように設定されます。</p> <p>カラム 設定</p> <p><b>1</b> D</p> <p><b>2</b> 作成されるイメージ・コピー・データ・セットの数 (1 または 2 のいずれか)</p> <p><b>4-11</b> データベース名</p> <p><b>13-20</b> DBDS の DD 名</p> <p><b>22-30</b> 1 次イメージ・コピー・データ・セットの DD 名</p> <p><b>31-38</b> 重複イメージ・コピー・データ・セットを作成する場合は、その DD 名</p> <p><b>40-43</b> チェックポイント間隔 (オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーにのみ適用)。</p> <p>その他のカラムはすべてブランクに設定されます。</p>
%ICDSN1、%ICDSN2、 %ICDSN3、%ICDSN4	<p>イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名は、%ICDSN1 です。</p> <p>DBDS に NOREUSE が指定されている場合、DBRC は次のデータ・セット名を生成します。</p> <p>IMSVS.dbname.ddname.IC.IChmmss</p> <p>パラメーターの説明は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dbname</i> は DBDS のデータベース名</li> <li>• <i>ddname</i> は DBD の DD 名</li> <li>• <i>hmmss</i> は現行時刻</li> </ul> <p>DBDS のグループに Sameds が指定されている場合、DBRC は次のようなデータ・セット名を生成します。</p> <p>IMSVS.GROUP.grpname.IC.IChmmss</p> <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>grpname</i> は、GROUP または DBD パラメーターに指定されている名前です。</li> <li>• <i>hmmss</i> は現行時刻</li> </ul> <p>複数のイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合、%ICDSN3 または %ICDSN4 は同様に設定されます。</p>
%ICUNIT1、%ICUNIT2、 %ICUNIT3、%ICUNIT4	<p>イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプ。DBDS に NOREUSE が指定されている場合、%ICUNIT1 はコマンドの UNIT パラメーターから設定されます。複数のイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合、%ICUNIT2、%ICUNIT3、または %ICUNIT4 は同様に設定されます。</p>
%ICFSEQ1、%ICFSEQ2、 %ICFSEQ3、%ICFSEQ4	<p>イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号。DBDS に NOREUSE が指定されている場合、%ICFSEQ1 は 1 に設定されます。複数のイメージ・コピー・データ・セットが作成される場合、%ICFSEQ2、%ICFSEQ3、または %ICFSEQ4 は同様に設定されます。</p>
%ICVOLS1、%ICVOLS2、 %ICVOLS3、%ICVOLS4	<p>イメージ・コピー・データ・セットのボリューム通し番号。DBDS に NOREUSE が指定されている場合、%ICVOLS1 はコマンドの VOLLIST パラメーターから設定されます。複数のイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合、%ICVOLS2、%ICVOLS3、または %ICVOLS4 は同様に設定されます。</p>

表 11. データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%ICVCNT1、%ICVCNT2、%ICVCNT3、%ICVCNT4	イメージ・コピー・データ・セットのボリューム数。DBDS に NOREUSE が指定されている場合、%ICVCNT1 はコマンドの VOLLIST パラメーターで指定されたボリューム数に設定されます。複数のイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合、%ICVCNT2、%ICVCNT3、または %ICVCNT4 は同様に設定されます。
%SMSGRP	グループ処理の状況を示す数値。 カラム 設定 0 一方または他方または両方のエリアの各 DBDS ごとに 1 つのジョブ・ステップが生成されます。 あるいは、一方または他方または両方のエリアの複数の DBDS をコピーするために単一ジョブが生成されます (イメージ・コピー 2、DDN のない GROUP または DB、および ONEJOB が指定された場合)。これは、基幹 JCL メンバーが、生成されるジョブ・ステップごとに 1 回を超えて処理されることを意味します。 1 グループのメンバーだけを処理します。 2 複数メンバーの最初のメンバーを処理します。 3 中間のメンバーを処理します。 4 最後のメンバーを処理します。
%SMS1DS	Sameds が指定されていたかどうかを示す数値 カラム 設定 0 Sameds が指定されていなかった 1 Sameds が指定されていた
%GROUP	GROUP パラメーターの値、または、DDn が省略された場合 (暗黙のグループ) は DBD パラメーターの値が入っている文字値。それ以外の場合はヌル。
%ICRTYPE	GENJCL.IC または GENJCL.OIC で要求されているイメージ・コピー・タイプ。有効な値は、BATCH、ONLINE、CIC、SMSCIC、SMSNOCIC、SMSOFF、SMSOFFLC、および SMSONLC です。

### データベース・リカバリー・ユーティリティー - 受け取り (ICRCVJCL) で認識されるシンボリック・キーワード

データベース・リカバリー・ユーティリティー - 受け取りは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 12. データベース・リカバリー・ユーティリティー - 受け取り (ICRCVJCL) 用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%DBNAME	カバーされる DBDS のデータベース名。%DBNAME は、GENJCL.RECEIVE コマンドの DBD パラメーターから設定されます。
%DBDDN	DBDS の DD 名であり、%DBDDN は GENJCL.RECEIVE コマンドの DDN パラメーターから設定されます。
%DBDSN	DBDS のデータ・セット名であり、%DBDSN は RECON データ・セット内の DBDS レコードから設定されます。
%DBDSAM	VSAM DBDS の場合 VSAM に設定されます。そうでない場合は NULL に設定されます。
%DBUSID	DBDS の更新セット ID。

表 12. データベース・リカバリー・ユーティリティー - 受け取り (ICRCVJCL) 用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%ALLUSID	DBDS の最新の ALLOC レコードの更新セット ID。
%MDBNAME	これが HALDB 区画の DBDS の場合、HALDB マスター名。HALDB データベース以外はこのキーワードは NULL に設定されます。
%DSSLGTM	選択している入力ログ・データの開始時刻。入力変更累積データ・セットを使用している場合は、%DSSLGTM は最後の累積ログ・ボリュームのボリューム停止時刻に設定されます。その他の場合、キーワード値はイメージ・コピー時刻に設定されます。
%ICDSN	イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECEIVE コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICUNIT	イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプ。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECEIVE コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICVOLS	イメージ・コピー・データ・セットのボリューム通し番号リスト。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECEIVE コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICFSEQ	イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECEIVE コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICUSID	イメージ・コピーの更新セット ID。
%CADSN	変更累積データ・セットのデータ・セット名。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAUNIT	変更累積データ・セットの装置タイプ。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAVOLS	変更累積データ・セットのボリューム通し番号のリスト。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAFSEQ	変更累積データ・セットのファイル・シーケンス番号。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%OLDFLRID	OLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。
%OLDLLRID	OLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。OLDS がクローズされていない場合、%OLDLLRID はヌルに設定されます。
%SLDFLRID	SLDS 内の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。
%SLDFSEQ	SLDS のファイル・シーケンス番号。
%SLDLLRID	SLDS 内の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。SLDS がクローズされていない場合、%SLDLLRID はヌルに設定されます。
%SLDREMOT	SLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、YES に設定されます。つまり、SLDS を受け取り、ログ・ルーターがローカルで書き込んだ場合です。SLDS がアクティブ IMS サブシステムによりローカルで作成された場合、%SLDREMOT はヌルに設定されます。

表 12. データベース・リカバリー・ユーティリティー - 受け取り (ICRCVJCL) 用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%SLDUNIT	SLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、ヌルに設定されます。アクティブ・サイトから受け取った SLDS は、必ずカタログされます。
%SLDVOLS	SLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、ヌルに設定されます。アクティブ・サイトから受け取った SLDS は、必ずカタログされます。
%LOGDSN	ログ・データ・セットのデータ・セット名。
%LOGUNIT	ログ・データ・セットの装置タイプ。RLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、ヌルに設定されます。アクティブ・サイトから受け取った RLDS は、必ずカタログされます。
%LOGVSEQ	ログ・データ・セットのボリューム・シーケンス番号。
%LOGVOLS	ログ・データ・セットのボリューム通し番号。RLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、ヌルに設定されます。アクティブ・サイトから受け取った RLDS は、必ずカタログされます。
%LOGFSEQ	ログ・データ・セットのファイル・シーケンス番号。
%LOGSEL	選択グループによりログ・データ・セットが選択されている場合は YES に設定されます。この場合、選択グループの後の削除グループは削除されます。それ以外の場合、%LOGSEL キーワードは NO に設定され、DD DUMMY ステートメントが生成されます。
%LOGFLRID	RLDS 内の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。
%LOGLLRID	RLDS 内の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号 (ログ・レコード ID) です。RLDS がクローズされていない場合、%LOGLLRID はヌルに設定されます。
%LOGREMOT	RLDS データがトラッキング・サイトでアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合は、YES に設定されます。つまり、RLDS を受け取り、ログ・ルーターがローカルで書き込んだ場合です。RLDS がアクティブ IMS サブシステムによりローカルで作成された場合、%LOGREMOT はヌルに設定されます。
%RVSYISIN	データベース・リカバリー・ユーティリティーの制御ステートメント。ステートメントのカラムは次のように設定されます。  カラム 設定 1 S 4-11 データベース名 13-20 データ・セットまたはエリアの DD 名 22-29 DFSUDUMP 63 V。これは RECEIVE であることを示します。 その他のカラムはすべてブランクに設定されます。

### データベース・リカバリー・ユーティリティー - リカバリー (RECOVJCL) で認識されるシンボリック・キーワード

データベース・リカバリー・ユーティリティー- リカバリーは、以下のシンボリック・キーワードを認識します。

表 13. データベース・リカバリー・ユーティリティー - リカバリー (RECOVJCL) 用のシンボリック・キーワード

キーワード	説明
%DBNAME	リカバリーされる DBDS のデータベース名。%DBNAME は、GENJCL.RECOV コマンドの DBD パラメーターから設定されます。
%DBDDN	DBDS の DD 名。%DBDDN は GENJCL.RECOV コマンドの DDN パラメーターから設定されます。
%DBDSN	DBDS のデータ・セット名。%DBDSN は DBDS の DBDS レコードから設定されます。
%DBDSAM	VSAM DBDS の場合 VSAM に設定されます。そうでない場合は NULL に設定されます。
%MDBNAME	これが HALDB 区画の DBDS の場合、HALDB マスター名。HALDB データベース以外はこのキーワードは NULL に設定されます。
%DSLGLGTM	選択している入力ログ・データの開始時刻。入力変更累積データ・セットを使用している場合は、%DSLGLGTM は最後の累積ログ・ボリュームのボリューム停止時刻に設定されます。その他の場合、キーワード値はイメージ・コピー時刻に設定されます。
%SMS	要求されたユーティリティーの実行に、イメージ・コピー 2 のイメージ・コピー・データ・セットを使用するかどうかを示します。使用する場合は 1 に、使用しない場合は 0 に設定されます。
%ICDSN	イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECOV コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICUNIT	イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプ。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECOV コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICVOLS	イメージ・コピー・データ・セットのボリューム通し番号リスト。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECOV コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%ICFSEQ	イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号。USEDDBDS パラメーターが GENJCL.RECOV コマンドで指定されている場合は、ヌルに設定されます。その他の場合、DBDS のイメージ・コピー・レコードから設定されます。
%CADSN	変更累積データ・セットのデータ・セット名。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAUNIT	変更累積データ・セットの装置タイプ。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAVOLS	変更累積データ・セットのボリューム通し番号のリスト。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%CAFSEQ	変更累積データ・セットのファイル・シーケンス番号。DBDS 用の使用可能な変更累積がない場合、ヌルに設定されます。使用可能な変更累積がある場合、変更累積レコードから設定されます。
%LOGDSN	ログ・データ・セットのデータ・セット名。
%LOGUNIT	ログ・データ・セットの装置タイプ。
%LOGVSEQ	ログ・データ・セットのボリューム・シーケンス番号。
%LOGVOLS	ログ・データ・セットのボリューム通し番号。
%LOGFSEQ	ログ・データ・セットのファイル・シーケンス番号。

表 13. データベース・リカバリー・ユーティリティー - リカバリー (RECOVJCL) 用のシンボリック・キーワード (続き)

キーワード	説明
%LOGSEL	選択グループによりログ・データ・セットが選択されている場合は YES に設定されます。この場合、選択グループの後の削除グループは削除されます。それ以外の場合、%LOGSEL キーワードは NO に設定され、DD DUMMY ステートメントが生成されます。
%RCSYSIN	データベース・リカバリー・ユーティリティーの制御ステートメント。ステートメントのカラムは次のように設定されます。 カラム 設定 1 S 4-11 データベース名 13-20 データ・セットの DD 名 31-61 GENJCL.RECOV コマンドに RCVTIME パラメーターが指定されている場合は、指定されたタイム・スタンプ。指定されていない場合は、ブランク。 63 GENJCL.RECOV コマンドに USEDBDS が指定されている場合は、C。 GENJCL.RECOV コマンドに USERIC または LASTUIC が指定されている場合は、M。指定されていない場合は、ブランク。 64 GENJCL.RECOV コマンドに NOBDSDD が指定されている場合は、D。指定されていない場合は、ブランク。 その他のカラムはすべてブランクに設定されます。
%RCVFULL	完全リカバリーを生成するかどうかを示します。YES に設定された場合、完全リカバリーが生成されます。GENJCL.RECOV コマンドに RCVTIME パラメーターが指定されている場合、%RCVFULL は NO に設定されます。

## IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバー

このセクションでは、IBM により提供される各基幹 JCL 実行メンバーをリストし、説明します。この基幹 JCL は、該当するユーティリティーを実行するための実行可能な JCL を生成します。

- 307 ページの『JOB ステートメント』
- 307 ページの『ログ保存ユーティリティー JCL (ARCHJCL)』
- 312 ページの『データベース変更累積ユーティリティー JCL (CAJCL)』
- 315 ページの『ログ・リカバリー・ユーティリティー JCL (LOGCLJCL)』
- 317 ページの『データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー JCL (ICJCL)』
- 322 ページの『オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー JCL (OICJCL)』
- 325 ページの『データベース・リカバリー・ユーティリティー JCL (イメージ・コピーを受け取るトラッキング・サイト) (ICRCVJCL)』
- 327 ページの『データベース・リカバリー・ユーティリティー JCL (RECOVJCL)』
- 331 ページの『HALDB Index/ILDS 再作成ユーティリティー JCL (DSPUPJCL)』

## JOB ステートメント

JOB ステートメント用の IBM 提供の基幹 JCL 実行メンバーの名前は、JOBJCL です。JOBJCL は、GENJCL コマンドを実行すると呼び出されます。

JOBJCL は、次のような 1 つのステートメントからなります。

```
//JT%TIME JOB
```

ユーザーは JOBJCL を変更し、ご使用のシステムで必要なジョブ・アカウントイング情報を追加する必要があります。さらに、JOB LIB、STEPLIB、および JES 制御ステートメントを JOBJCL に追加することができます。デフォルトのジョブ名は変更できます。こうして提供された JOB ステートメントを使用する場合、ジョブ名は JThhmmss として生成されます。ここで、hhmmss は JCL が生成された時刻 (時間、分、秒) です。

## ログ保存ユーティリティー JCL (ARCHJCL)

ログ保存ユーティリティー用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、ARCHJCL です。ARCHJCL は、GENJCL.ARCHIVE コマンドの実行時に使用されます。

以下は、ARCHJCL のリストです。図の後に、ARCHJCL 内のステートメントの説明があります。

Note: The following is the OLDS archive EXEC statement.

```
%DELETE (%ARCSLDS EQ 'YES')
//AR%STPNO EXEC PGM=DFSUARC0,PARM='%SSID'
%ENDDDEL
```

Note: The following is the SLDS archive EXEC statement.

```
%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO')
//AR%STPNO EXEC PGM=DFSUARC0,PARM='DBRC=Y'
%ENDDDEL
```

```
/**
/** THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
/** KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
/** THE IMS/ESA DATABASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
/**
/** JCL FOR ARCHIVE UTILITY
/**
```

```
//STEPLIB DD DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
```

Note: The following lines are used to archive OLDS.

```
%DELETE (%ARCSLDS EQ 'YES')
%SELECT OLDS(%SSID,(%ddnames))
//%OLDSDDN DD DSN=%OLDSDSN,DISP=SHR
%ENSEL
//DFSSLOGP DD DSN=IMS.SLDSP.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME.V%ARVERS,
// UNIT=3400,VOL=(,99),
// DISP=(NEW,KEEP),LABEL=(1,SL)
//DFSSLOGS DD DSN=IMS.SLDSS.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME.V%ARVERS,
// UNIT=3400,VOL=(,99),
// DISP=(NEW,KEEP),LABEL=(1,SL)
```

```

//RLSDDD1 DD DSN=IMS.RLDSP.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME.V%ARVERS,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,KEEP),LABEL=(1,SL)
//RLSDDD2 DD DSN=IMS.RLDSS.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME.V%ARVERS,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,KEEP),LABEL=(1,SL)
%ENDDDEL

```

Note: The following lines are used to archive primary SLDSs.

```

%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO')
%SELECT SLDS(%SSID,ALL)
//DFSSLDSP DD DSN=%SLSDSN,DISP=(OLD,PASS)
%ENDSEL
%ENDDDEL
%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO' | %SLDSSEL EQ 'NO')
//DFSSLOGP DD DSN=IMSVS.ARCH1.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,PASS),LABEL=(1,SL)
//RLSDDD1 DD DSN=IMSVS.RLDS1.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,PASS),LABEL=(1,SL)
%ENDDDEL

```

Note: The following lines are used to archive secondary SLDSs.

```

%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO')
%SELECT SSLDS(%SSID,ALL)
//DFSSLDSS DD DSN=%SLSDSN,DISP=(OLD,PASS)
%ENDSEL
%ENDDDEL
%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO' | %SLDSSEL EQ 'NO')
//DFSSLOGS DD DSN=IMSVS.ARCH2.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,PASS),LABEL=(1,SL)
//RLSDDD2 DD DSN=IMSVS.RLDS2.%SSID.D%ARDATE.T%ARTIME,
//          UNIT=3400,VOL=(, ,99),
//          DISP=(NEW,PASS),LABEL=(1,SL)
%ENDDDEL

```

Note: The following lines are common to both processes.

```

//SYSIN DD *
SLDS FEOV(08000)
COPY DDNOUT1(RLSDDD1) DDNOUT2(RLSDDD2) DBRECOV
/*

```

Note: The following lines are used for the SLDSs process

```

%DELETE (%ARCSLDS EQ 'NO')
//*****
//*
//* The following optional steps are used to manage the data
//* sets used in the previous SLDS archive step. If the previous
//* step completed successfully, the input data sets will be
//* deleted and the output data sets will be cataloged. The
//* output data sets will be deleted if the previous step
//* failed.
//*
//*****
//GOODRC%STPNO EXEC PGM=IEFBR14,COND=(0,NE,AR%STPNO)
%SELECT SLDS(%SSID,ALL)
//PSLDS1 DD DSN=%SLSDSN,DISP=(OLD,DELETE)
%ENDSEL
%SELECT SSLDS(%SSID,ALL)
//SSLDS1 DD DSN=%SLSDSN,DISP=(OLD,DELETE)
%ENDSEL
//DD1 DD DSN=*.AR%STPNO.DFSSLOGP,DISP=(OLD,CATLG)
//DD2 DD DSN=*.AR%STPNO.DFSSLOGS,DISP=(OLD,CATLG)
//DD3 DD DSN=*.AR%STPNO.RLSDDD1,DISP=(OLD,CATLG)
//DD4 DD DSN=*.AR%STPNO.RLSDDD2,DISP=(OLD,CATLG)
/*
//BADRC%STPNO EXEC PGM=IEFBR14,COND=(0,EQ,AR%STPNO)
//DD1 DD DSN=*.AR%STPNO.DFSSLOGP,DISP=(OLD,DELETE)

```

```
//DD2 DD DSN=*.AR%STPNO.DFSSLOGS,DISP=(OLD,DELETE)
//DD3 DD DSN=*.AR%STPNO.RLDSDD1,DISP=(OLD,DELETE)
//DD4 DD DSN=*.AR%STPNO.RLDSDD2,DISP=(OLD,DELETE)
/*
%ENDDEL
```

ユーザーの要求に合わせて、この JCL を変更することができます。出力 DD ステートメントの位置 (DFSSLOGP と RLDSDD1、または DFSSLOGS と RLDSDD2) を、正しい %SELECT グループとの関係で維持することが重要です。つまり、1 次出力データ・セット (DFSSLOGP と RLDSDD1) 用の DD ステートメントは、%SELECT SLDS(%SSID,ALL) 選択グループの後でかつ、%SELECT SSLDS(%SSID,ALL) 選択グループの前に置く必要があります。

#### 制約事項:

- %ARVERS キーワードは SLDS アーカイブ処理ではサポートされないので、使用しないでください。
- DFSSLOGP DD ステートメントには FREE=CLOSE JCL パラメーターを使用しないでください。データ・セットは動的に割り振り解除されるので、FREE=CLOSE を使用すると予測不能な結果を招きます。

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号によって置き換えられます。この後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えていきます。%SSID キーワードは、OLDS を作成した IMS サブシステムの ID によって置き換えられます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。%RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スペアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### OLDS DD ステートメント

アーカイブされる OLDS 用の DD ステートメントが、選択グループを使用して生成されます。%SSID キーワードはサブシステム ID を示します。

%DDNAMES キーワードは OLDS を示します。指定されたそれぞれの OLDS ごとに、1 つの DD ステートメントが生成されます。OLDS DD 名は %OLDSDDN キーワードを置き換えます。データ・セット名は %OLDSDSN キーワードを置き換えます。

#### **DFSSLGDP DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 1 次 SLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmssst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

#### **DFSSLGDS DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 2 次 SLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmssst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

二重 SLDS ロギングを使用していない場合は、基幹 JCL 実行メンバーからのこの DD ステートメントを削除してください。

#### **RLDSDD1 DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 1 次 RLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmssst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

RLDS を使用していない場合は、実行メンバーから、このステートメントと RLDSDD2 DD ステートメントを削除してください。このステートメントを削除する場合は、ユーティリティー制御ステートメント COPY を、SYSIN データから削除しなければなりません。DBRC は、SYSIN データが DD ステートメントと一致するかどうかを検査しません。

#### **RLDSDD2 DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 2 次 RLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmssst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

RLDS ロギングを使用していない場合は、実行メンバーからこのステートメントを削除してください。このステートメントを削除する場合は、SYSIN データ内のユーティリティー制御ステートメント COPY から、DDNOUT2(RLDSDD2) パラメーターを削除する必要があります。DBRC は、SYSIN データが DD ステートメントと一致するかどうかを検査しません。

#### **SYSIN DD ステートメント**

DBRC は、SYSIN DD ステートメントの変更、または SYSIN データ内のユーティリティー制御ステートメントの変更を行いません。

#### **DFSSLDSP DD ステートメント**

アーカイブされる 1 次 SLDS 用の DD ステートメントが、選択グループを使

用して生成されます。%SSID キーワードはサブシステム ID を示します。アーカイブされていないそれぞれの SLDS ごとに、1 つの DD ステートメントが生成されます。SLDS データ・セット名は %SLDSDSN キーワードを置き換えます。

#### **DFSSLDSS DD ステートメント**

アーカイブされる 2 次 SLDS 用の DD ステートメントが、選択グループを使用して生成されます。%SSID キーワードはサブシステム ID を示します。アーカイブされていないそれぞれの SLDS ごとに、1 つの DD ステートメントが生成されます。SLDS 名は %SLDSDSN キーワードを置き換えます。

#### **DFSSLOGP DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 1 次 SLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS または SLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmmsst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

#### **DFSSLOGS DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 2 次 SLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS または SLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmmsst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

二重 SLDS ロギングを使用していない場合は、基幹 JCL 実行メンバーから、これらの DD ステートメントおよび DD2 DD ステートメントを削除してください。

#### **RLSDDD1 DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 1 次 RLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS または SLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmmsst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

RLDS を使用していない場合は、これらのステートメント、RLSDDD2 DD ステートメント、および DD3 と DD4 DD ステートメントを実行メンバーから削除してください。これらのステートメントを削除する場合は、ユーティリティ制御ステートメント COPY を、SYSIN データから削除しなければなりません。DBRC は、SYSIN データが DD ステートメントと一致するかどうかを検査しません。

#### **RLSDDD2 DD ステートメント**

この DD ステートメントは、作成される 2 次 RLDS を定義します。サブシステム ID は %SSID キーワードを置き換えます。%ARDATE および %ARTIME キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS または SLDS のオープン・タイム・スタンプからの、日付 (yyddd) および時刻 (hhmmsst) で置き換えられます。%ARVERS キーワードは、アーカイブされる最も古い OLDS のアーカイブ・バージョン番号 (nn) で置き換えられます。

重複ロギングを使用していない場合は、実行メンバーから、これらのステートメントおよび DD4 DD ステートメントを削除してください。これらのステートメントを削除する場合は、SYSIN データ内のユーティリティ制御ステートメント COPY から、DDNOUT2(RLDSDD2) パラメーターを削除する必要があります。DBRC は、SYSIN データが DD ステートメントと一致するかどうかを検査しません。

## データベース変更累積ユーティリティ JCL (CAJCL)

データベース変更累積ユーティリティ用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、CAJCL です。CAJCL は、GENJCL.CA コマンドが実行されるときに使用されます。INIT.CAGRP または CHANGE.CAGRP コマンドに、CAJCL パラメーターを使用することにより、CAJCL 以外の実行メンバーを指定することができます。

以下は、CAJCL のリストです。図の後に、CAJCL 内のステートメントの説明があります。

```
//CA%STPNO EXEC PGM=DFSUCUM0,PARM='CORE=100000',REGION=800K
/**
/** THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
/** KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
/** THE IMS/ESA DATABASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
/**
/**      JCL FOR CHANGE ACCUMULATION
/**
//STEPLIB DD DSN=IMS.SDFSRESL,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=A
//SORTLIB DD DSN=SYS1.SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
//SORTWK04 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
//SORTWK05 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
//SORTWK06 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(2),,CONTIG)
%DELETE (%CAODSN EQ '')
//DFSUCUM0 DD DSN=%CAODSN,UNIT=%CAOUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,,,SER=(%CAOVOLS)),
//          LABEL=(%CAOFSEQ,SL),
//          DISP=OLD
%ENDDDEL
%DELETE (%CAODSN NE '')
//DFSUCUM0 DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=100
%ENDDDEL
//DFSUCUMN DD DSN=%CANDSN,UNIT=%CANUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,,,%CANVCNT,SER=(%CANVOLS)),
//          LABEL=(%CANFSEQ,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%SELECT RLDS((%CAGRP),(FROM(%DSLLGTM)))
//DFSULOG DD DSN=%LOGDSN,UNIT=%LOGUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,,,%LOGVSEQ,,,SER=(%LOGVOLS)),
```

```
//          LABEL=(%logfseq,SL),
//          DCB=RECFM=VB,
//          DISP=OLD
%ENDSEL
%DELETE    (%LOGSEL EQ 'YES')
//DFSULOG DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=100
%ENDDDEL
//DFSUDD1 DD DUMMY
//SYSIN    DD *
%CADB0
/*
```

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは、現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。 %RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### IMS DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSOUT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SORTLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SORTWKn DD ステートメント

DBRC はこれらのステートメントは変更しません。

#### DFSUCUMO DD ステートメント

このステートメントは、入力として使用される、前に作成された変更累積データ・セットを指定します。

この DD ステートメントを生成するため、2 つの削除グループが使用されます。 RECON データ・セットに CA グループの既存の変更累積データ・セットが定義されていない場合、%CAODSN キーワードの値はヌルです。したがって、最初の削除グループは削除され、DFSUCUMO DD ステートメントは DUMMY,DCB=BLKSIZE=100 として生成されます。

RECON データ・セットに入力変更累積データ・セットが定義されている場合、%CAODSN キーワードはデータ・セット名に設定されます。したがって、2 番目の削除グループは削除され、DFSUCUM DD ステートメントは入力データ・セットを指定します。出力データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

**%CAODSN**

データ・セット名

**%CAUNIT**

装置タイプ

**%CAOVOLS**

ボリューム通し番号リスト

**%CAOFSEQ**

ファイル・シーケンス番号

**DFSUCUM DD ステートメント**

この DD ステートメントは、出力変更累積データ・セットを示します。出力データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

**%CANDSN**

データ・セット名

**%CANUNIT**

装置タイプ

**%CANVCNT**

ボリューム・カウント

**%CANVOLS**

ボリューム通し番号

**%CANFSEQ**

ファイル・シーケンス番号

**DFSULOG DD ステートメント**

この DD ステートメントは、データベース変更累積ユーティリティへの入力として使用される、IMS ログ・データ・セットを示します。選択グループは必要なログ・データ・セットを選択します。%CAGRP は、ログ・データ・セットを選択する CA グループを示します。前にその CA グループ用に処理されていない、すべてのログ・ボリュームが選択されます。選択されたデータ・セットのその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

**%LOGDSN**

データ・セット名

**%LOGUNIT**

装置タイプ

**%LOGVSEQ**

ボリューム・シーケンス番号

**%LOGVOLS**

ボリューム通し番号

## %LOGFSEQ

ファイル・シーケンス番号

選択グループによりログ・データ・セットが選択されると、次の削除グループ内の %LOGSEL キーワードは YES となり、これにより削除グループは削除されません。それ以外の場合、%LOGSEL キーワードは NO に設定され、DD DUMMY ステートメントが生成されます。

## DFSUDD1 DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

DFSUDD1 DD ステートメントは、データベース変更累積ユーティリティーが作成した、オプションの出力ログ・データ・セットを示します。DBRC は、オプションの出力ログ・データ・セットを記録しないので、基幹 JCL 実行メンバーでは、DFSUDD1 DD ステートメントは DUMMY として指定されています。

## SYSIN DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

## DB0 制御ステートメント

DB0 制御ステートメントは、CA グループ内のそれぞれの DBDS ごとに生成されます。

## ログ・リカバリー・ユーティリティー JCL (LOGCLJCL)

ログ・リカバリー・ユーティリティー用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、LOGCLJCL です。LOGCLJCL は、GENJCL.CLOSE コマンドを実行すると使用されます。

以下は、LOGCLJCL のリストです。図の後に、LOGCLJCL 内のステートメントの説明があります。

```
//CL%STPNO      EXEC PGM=DFSULTR0,PARM='IMSID=%SSID'  
/**  
/** THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.  
/** KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF  
/** THE IMS/ESA DATABASE RECOVERY CONTROL FEATURE.  
/**  
/**          JCL FOR LOG RECOVERY UTILITY  
/**  
//STEPLIB      DD DSN=IMS.SDFSRESL,DISP=SHR  
//SYSPRINT     DD  SYSOUT=A  
%DELETE       (%RCNDSN1 EQ '')  
//RECON1      DD  DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR  
%ENDDDEL  
%DELETE       (%RCNDSN2 EQ '')  
//RECON2      DD  DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR  
%ENDDDEL  
%DELETE       (%RCNDSN3 EQ '')  
//RECON3      DD  DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR  
%ENDDDEL  
%SELECT       OLDS(%SSID,(%CDDNAME))  
//DFSOL%OLDSTYP DD  DSN=%OLDSDSN,DISP=SHR  
%ENDSEL  
%DELETE       (%WADS EQ 'NO')  
//DFSWADS0    DD  DSN=IMS.WADS0,DISP=OLD  
%ENDDDEL  
%DELETE       (%WADS EQ 'YES')  
%SELECT       OLDS(%SSID,(%NDDNAME))  
//DFSOL%OLDSTYP DD  DSN=%OLDSDSN,DISP=SHR  
%ENDSEL
```

```

%ENDDDEL
%DELETE          (%PDDNAME EQ ' ')
%SELECT          OLDS(%SSID, (%PDDNAME))
//DFSPOL%OLDSTYP DD DSN=%OLDSDSN,DISP=SHR
%ENDSEL
%ENDDDEL
//SYSIN          DD *
CLS
/*

```

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号で置き換えられます。この後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えていきます。%SSID キーワードは、クローズされる OLDS を作成した IMS サブシステムの ID によって置き換えられます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。%RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スペアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### OLDS DD ステートメント

この DD ステートメントは、クローズされる OLDS を指定します。選択グループを使用して OLDS を選択します。%SSID キーワードはサブシステム ID を示し、%CDDNAME は DD 名により OLDS を識別します。OLDS タイプ (1 次または 2 次) により、%OLDSTYP キーワードが置き換えられます。結果の DD 名は、DFSOLP または DFSOLS です。%OLDSDSN キーワードは、OLDS のデータ・セット名で置き換えられます。

#### WADS DD ステートメント

このステートメントは、モデルとしてのみ提供されています。基幹 JCL 実行メンバーを使用する前に、これを変更する必要があります。

提供された DFSWADS0 DD ステートメントは、DD ステートメント DFSWADS0 から DFSWADS<sub>n</sub> までを使用して、置き換える必要があります。n+1 は、オンライン IMS 制御領域が使用する WADS の数です。WADS DD ステートメントは、キーワード %WADS により制御される選択グループ内に含まれています。GENJCL.CLOSE コマンド・プロセッサは、OLDS が WADS を使用してクローズされる場合、%WADS キーワードの値を YES に設定します。コマンド・プロセッサは、OLDS が次の OLDS を使用してクローズされる場合、キーワ

ードの値を NO に設定します。したがって、OLDS が次の OLDS を使用してクローズされる場合、WADS DD ステートメントは削除されます。

#### 次の OLDS DD ステートメント

OLDS が次の OLDS を使用してクローズされる場合、これらの DD ステートメントは次の OLDS を指定します。これらのステートメントは、%WADS キーワードにより制御される削除グループ内に含まれます。したがって、OLDS が WADS を使用してクローズされる場合、これらのステートメントは削除されません。次の OLDS を選択するために、選択グループを使用します。%SSID キーワードはサブシステム ID を示します。%NDDNAME キーワードは次の OLDS を DD 名で指定します。OLDS タイプ (1 次または 2 次) により、%OLDSTYP キーワードが置き換えられます。結果の DD 名は、DFSNO LP または DFSNO LS です。%OLDSDSN キーワードは、OLDS のデータ・セット名で置き換えられます。

#### 前の OLDS DD ステートメント

直前の OLDS が存在する場合、対応する DD ステートメントは直前の OLDS を指定します。これらのステートメントは、%PDDNAME キーワードにより制御される削除グループ内に含まれます。キーワードの値がヌルでない場合、選択グループを使用して、直前の OLDS が選択されます。結果の DD 名は、DFSPOLP または DFSPOLS です。その他のキーワードの処理は、上記の「次の OLDS DD ステートメント」の項に説明されています。

#### SYSIN DD ステートメント

DBRC は、SYSIN DD ステートメントの変更、または SYSIN データ内のユーティリティー制御ステートメントの変更を行いません。

### データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー JCL (ICJCL)

データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーおよびデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティー用の、IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、ICJCL です。

ICJCL は、GENJCL.IC コマンドを実行すると使用されます。ICJCL の処理を、出力 JCL の各ジョブ・ステップごとに 1 回を超えて行うことができます。

INIT.DBDS または CHANGE.DBDS コマンドに ICJCL パラメーターを使用することにより、ICJCL 以外の実行メンバーを指定することができます。

JCL は、以下の 3 つの部分に分けられます。

#### 第 1 部 (EXEC ステートメントから IMS DD ステートメントまで)

キーワード %SMSGRP によって制御される削除グループに含まれます。したがって、これらはジョブ・ステップごとに 1 回だけ処理されます。

#### 第 2 部 (%DBADDN DD ステートメントから %ICDDN4 DD ステートメント

まで) ジョブ・ステップでコピーされる各 DBDS またはエリアごとに 1 回処理されます。GENJCL コマンドで Sameds が指定されていた場合は、%ICDDNn DD ステートメントの 2 番目のセットが削除されます。

#### 第 3 部 (SYSIN DD ステートメントおよび %ICSYSIN ステートメント)

キーワード %SMSGRP によって制御される削除グループに含まれます。したがって、これらはジョブ・ステップでコピーされる最後の (または唯一の) DBDS またはエリアに対してのみ処理されます。

以下は、ICJCL のリストです。図の後に、ICJCL 内のステートメントの説明があります。

```
%DELETE (%SMSGRP NE '
/*-----| These comments are useful for modifying the skeletal
/*-----| member, but are confusing when generated in the
/*-----| output jcl. Force them to be deleted.
/*-----|
/*-----| New variables for GENJCL.IC:
/*-----| One DBDS per step:
/*-----|   %SMSGRP = 0 - Not SMS or not Group
/*-----|   %SMS1DS = 0 - Not SMS or not Group or not ONEDS
/*-----|
/*-----| Multiple DBDSs per step:
/*-----|   %SMSGRP = 1 - SMS + Group + only member
/*-----|   %SMSGRP = 2 - SMS + Group + first member
/*-----|   %SMSGRP = 3 - SMS + Group + not first or last
/*-----|   %SMSGRP = 4 - SMS + Group + last member
/*-----|   %SMS1DS = 1 - %SMSGRP > 0 + ONEDS
/*-----|-----|-----|
/*-----| Section 1 is used only once per step
/*-----|-----|-----|

%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP GT '2')
//IC%STPNO EXEC PGM=%PGMIC,REGION=800K,
//          PARM='%PARMX'
/*
/*
/* THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
/* KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
/* THE IMS/ESA DATA BASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
/*
/*          JCL FOR IMAGE COPY.
/*
//STEPLIB DD DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '' | %SMSGRP GT '2')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '' | %SMSGRP GT '2')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '' | %SMSGRP GT '2')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP GT '2')
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP NE '')

/*-----|-----|-----|
/*-----| Single output data set if SMS and ONEDS
/*-----|-----|-----|
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP GT '2' | %SMS1DS NE '1')
//%ICDDN1 DD DSN=%ICDSN1,UNIT=%ICUNIT1,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT1,SER=(%ICVOLS1)),
//          LABEL=(%ICFSEQ1,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LT '2' | %SMSGRP GT '2' | %SMS1DS NE '1')
//%ICDDN2 DD DSN=%ICDSN2,UNIT=%ICUNIT2,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT2,SER=(%ICVOLS2)),
//          LABEL=(%ICFSEQ2,SL),
```

```

//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LT '3' |%SMSGRP GT '2' | %SMS1DS NE '1')
//%ICDDN3   DD DSN=%ICDSN3,UNIT=%ICUNIT3,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT3,SER=(%ICVOLS3)),
//          LABEL=(%ICFSEQ3,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LT '4' |%SMSGRP GT '2' | %SMS1DS NE '1')
//%ICDDN4   DD DSN=%ICDSN4,UNIT=%ICUNIT4,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT4,SER=(%ICVOLS4)),
//          LABEL=(%ICFSEQ4,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP NE '')
//*-----|
//*-----| Section 2 is used once per DBDS (any value of %SMSGRP)
//*-----|
%ENDDDEL
%SELECT DBDS((%DBNAME,%DBDDN))
%DELETE (%DBADSAV NE 'AVAIL')
//%DBADDN   DD DSN=%DBDSN,DISP=%CICDISP
%ENDDDEL
%DELETE (%DBADSAV NE '' | %MDBNAME NE'')
//%DBDDN   DD DSN=%DBDSN,DISP=%CICDISP
%ENDDDEL
%ENDSEL
%DELETE (%SMSGRP NE '')
//*-----|
//*-----| Output data sets not included if SMS + Group + ONEDS
//*-----|
%ENDDDEL
%DELETE (%SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN1   DD DSN=%ICDSN1,UNIT=%ICUNIT1,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT1,SER=(%ICVOLS1)),
//          LABEL=(%ICFSEQ1,SL),
%ENDDDEL
%DELETE (%SMS EQ '1' | %SMS1DS EQ '1')
//          DISP=(NEW,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%SMS NE '1' | %SMS1DS EQ '1')
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES EQ '1' | %SMS EQ '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN2   DD DSN=%ICDSN2,UNIT=%ICUNIT2,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT2,SER=(%ICVOLS2)),
//          LABEL=(%ICFSEQ2,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES EQ '1' | %SMS NE '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN2   DD DSN=%ICDSN2,UNIT=%ICUNIT2,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT2,SER=(%ICVOLS2)),
//          LABEL=(%ICFSEQ2,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LE '2' | %SMS EQ '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN3   DD DSN=%ICDSN3,UNIT=%ICUNIT3,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT3,SER=(%ICVOLS3)),
//          LABEL=(%ICFSEQ3,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LE '2' | %SMS NE '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN3   DD DSN=%ICDSN3,UNIT=%ICUNIT3,
//          VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT3,SER=(%ICVOLS3)),
//          LABEL=(%ICFSEQ3,SL),
//          DISP=(NEW,KEEP)

```

```

%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LE '3' | %SMS EQ '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN4 DD DSN=%ICDSN4,UNIT=%ICUNIT4,
// VOL=(PRIVATE,,,%ICVCNT4,SER=(%ICVOLS4)),
// LABEL=(%ICFSEQ4,SL),
// DISP=(NEW,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%COPIES LE '3' | %SMS NE '1' | %SMS1DS EQ '1')
//%ICDDN4 DD DSN=%ICDSN4,UNIT=%ICUNIT4,
// VOL=(PRIVATE,,,%ICVCNT4,SER=(%ICVOLS4)),
// LABEL=(%ICFSEQ4,SL),
// DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP NE '')
/*-----
/*-----| Section 3 is used once per step (%SMSGRP = 0, 1, or 4
/*-----
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP EQ '2' | %SMSGRP EQ '3')
//SYSIN DD *
%ICSYSIN
/*
%ENDDDEL

```

- このメンバーの処理を、出力 JCL の各ジョブ・ステップで 1 回を超えて行うことができます。
- JCL の第 1 部に含まれるすべてのステートメント (EXEC ステートメントから IMS DD ステートメントまで) は、キーワード %SMSGRP によって制御される削除グループに含まれます。したがって、これらはジョブ・ステップごとに 1 回だけ処理されます。
- %ICDDn DD ステートメントの最初のセットは、イメージ・コピーの 1 つのグループに対して単一の出力データ・セットを識別します。これは、%SMS1DS キーワードで制御される削除グループに入っています。したがって、これは Sameds が GENJCL コマンドに指定されていたときにのみ出力されます。
- JCL の第 2 部 (%DBADDN DD ステートメントから %ICDDN4 DD ステートメントまで) は、1 つのジョブ・ステップでコピーされる DBDS またはエリアごとに 1 回ずつ処理されます。GENJCL コマンドで Sameds が指定されていた場合は、%ICDDNn DD ステートメントが削除されます。
- JCL の第 3 部 (SYSIN DD ステートメントおよび %ICSYSIN ステートメント) は、キーワード %SMSGRP によって制御される削除グループに含まれます。したがって、これらは 1 つのジョブ・ステップでコピーされる最後の (または唯一の) DBDS またはエリアに対してのみ処理されます。

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは、現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。 %RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### IMS DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### %DBADDN DD ステートメント

このステートメントは、使用される、使用可能 ADS を指定します。 %DBADDN キーワードは、ADS の DD 名で置き換えられます。 %DBDSN キーワードは、ADS 名で置き換えられます。

#### %DBDNN DD ステートメント

このステートメントは、コピーされる DBDS を識別します。 %DBDNN キーワードは、DBDS の DD 名で置き換えられます。 %DBDSN キーワードは、DBDS のデータ・セット名によって置き換えられます。

#### %ICDDN1 DD ステートメント

これらのステートメントは、イメージ・コピー・ユーティリティにより作成される最初のイメージ・コピー・データ・セットを示します。イメージ・コピー・データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

##### %ICDSN1

データ・セット名

##### %ICVCNT1

ボリューム・カウント

##### %ICVOLS1

ボリューム通し番号リスト

##### %ICUNIT1

装置タイプ

##### %ICFSEQ1

ファイル・シーケンス番号

#### %ICDDN2 | 3 | 4 DD ステートメント

これらのステートメントは、イメージ・コピー・ユーティリティにより作成される後続のイメージを指定します。この DD ステートメントは、%COPIES キーワードにより制御される削除グループ内に含まれます。 %COPIES キーワードは、1 つのイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合には 1 に設定され、複数のイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合には 2、3、または 4 に設定されます。 %COPIES が 1 の場合、グループは削除されます。

%ICDSNx、%ICVCNTx、%ICVOLSx、%ICUNITx、および %ICFSEQx キーワードは、すぐ上の「%D10U0 DD ステートメント」の項に示されているものと同じタイプの情報で置き換えられます。x は 2、3 または 4 のいずれかです。

#### SYSDIN DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### %ICSYSIN ステートメント

イメージ・コピー・ユーティリティー制御ステートメントが、%ICSYSIN キーワードを置き換えます。

%ICSYSIN ステートメントは必須です。%ICSYSIN ステートメントを削除すると、GENJCL.IC コマンドは失敗します。グループを処理する場合は、複数の制御ステートメントが生成されます。

以下は、ご使用のシステムが IMSPLEX および DBRCGRP EXEC パラメーターを使用して、DBRC インスタンスを登録する IMSplex および DBRC グループを識別する場合に使用できるサンプル JCL を示しています。この JCL では、DFSUDMP0 と DFSUDMT0 に同じ基幹メンバーを使用できます。

```
%DELETE (%ICRTYPE NE 'BATCH' & %ICRTYPE NE 'CIC')
//IC%STPNO EXEC PGM=%PGMIC,REGION=0M,
// PARM=%PARMX,IMSPLEX=%IMSPLEX,DBRCGRP=%DBRCGRP'
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP GT '2' | %ICRTYPE EQ 'BATCH' | %ICRTYPE EQ 'CIC')
//IC%STPNO EXEC PGM=%PGMIC,REGION=0M,
// PARM=(%PARMX,,,,,
// 'IMSPLEX=%IMSPLEX,DBRCGRP=%DBRCGRP')
%ENDDDEL
%DELETE (%SMSGRP GT '2')
//*
//*
//* THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
//* KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
//* THE IMS/ESA DATA BASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
//*
//* JCL FOR IMAGE COPY.
//*
//STEPLIB DD DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%ENDDDEL
```

### オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー JCL (OICJCL)

オンライン・イメージ・コピー・ユーティリティー用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、OICJCL です。OICJCL は、GENJCL.OIC コマンドを実行すると使用されます。INIT.DBDS または CHANGE.DBDS コマンドに OICJCL パラメーターを使用することにより、OICJCL 以外の実行メンバーを指定することができます。

以下は、OICJCL のリストです。図の後に、OICJCL 内のステートメントの説明があります。

```
//OIC%STPNO EXEC PGM=DFSRR00,PARM='BMP,DFSUICP0,%PSB,,MASTER',
// REGION=700K
//* THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
//* KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
//* THE IMS/VS DATA BASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
//*
```

```

/**          JCL FOR ONLINE IMAGE COPY.
/**
//STEPLIB DD DSN=IMSVS.SDFSRESL,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//%ICDDN1 DD DSN=%ICDSN1,UNIT=%ICUNIT1,
// VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT1,SER=(%ICVOLS1)),
// LABEL=(%ICFSEQ1,SL),
// DISP=(NEW,KEEP)
%DELETE (%COPIES EQ '1')
//%ICDDN2 DD DSN=%ICDSN2,UNIT=%ICUNIT2,
// VOL=(PRIVATE,,%ICVCNT2,SER=(%ICVOLS2)),
// LABEL=(%ICFSEQ2,SL),
// DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
//DFSUCKPT DD DSN=IMSVS.%DBNAME.%DBDDN.CHECKPT.IC%TIME,
// UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,1),DISP=(NEW,CATLG)
//SYSIN DD *
%ICSYSIN
/*

```

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えます。 GENJCL.OIC コマンドに指定した PSB 名が、 %PSB キーワードを置き換えます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。%RCNDSN キーワード値は、 GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、 GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### IMS DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### %ICDDN1 DD ステートメント

このステートメントは、イメージ・コピー・ユーティリティにより作成される

最初のイメージ・コピー・データ・セットを示します。オンライン・イメージ・コピー・データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

**%ICDSN1**

データ・セット名

**%ICVCNT1**

ボリューム・カウント

**%ICVOLS1**

ボリューム通し番号リスト

**%ICUNIT1**

装置タイプ

**%ICFSEQ1**

ファイル・シーケンス番号

**%ICDDN2 DD ステートメント**

このステートメントは、イメージ・コピー・ユーティリティーにより作成される重複イメージ・コピー・データ・セットを指定します。この DD ステートメントは、%COPIES キーワードにより制御される削除グループ内にあります。

%COPIES キーワードは、1 つのイメージ・コピー・データ・セットを作成する場合、1 に設定され、重複イメージ・コピー・データ・セットを作成する場合は、2 に設定されます。 %COPIES が 1 の場合、グループは削除されます。

%ICDSN2、%ICVCNT2、%ICVOLS2、%ICUNIT2、および %ICFSEQ1 キーワードは、すぐ上の「%D10U0 DD ステートメント」の項に示されているものと同じタイプの情報で置き換えられます。

**DFSUCKPT DD ステートメント**

DFSUCKPT DD ステートメントは、オプションのオンライン・イメージ・コピー・チェックポイント・データ・セットを指定します。このオプションのデータ・セットに関するキーワードは、次のように置き換えられます。

**%DBNAME**

データベース名。

**%DBDDN**

DD 名

**%TIME** 現在の時刻 (hhmmss 形式)

チェックポイント・データ・セット用のボリューム通し番号と装置タイプは、IBM 提供の基幹 JCL には指定されていません。チェックポイント・データ・セットを使用する場合は、これらを提供する必要があります。

DFSUCKPT DD ステートメントはオプションです。オンライン・イメージ・コピー・ユーティリティーでチェックポイント・データ・セットを使用しない場合は、このステートメントを削除することができます。

**SYSIN DD ステートメント**

DBRC はこのステートメントは変更しません。

**%ICSYSIN ステートメント**

イメージ・コピー・ユーティリティー制御ステートメントが、%ICSYSIN キーワードを置き換えます。

## データベース・リカバリー・ユーティリティー JCL (イメージ・コピーを受け取るトラッキング・サイト) (ICRCVJCL)

データベース・リカバリー・ユーティリティー (イメージ・コピーを受け取るトラッキング・サイトで使用されるもの) 用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、ICRCVJCL です。ICRCVJCL は、GENJCL.RECEIVE コマンドを実行すると使用されます。INIT.DBDS または CHANGE.DBDS コマンドに RECVJCL パラメーターを使用することにより、ICRCVJCL 以外の実行メンバーを指定することができます。

以下は、ICRCVJCL のリストです。図の後に、ICRCVJCL 内のステートメントの説明があります。

```
//RCV%STPNO EXEC PGM=DFSRR00,REGION=1300K,
//          PARM='UDR,DFSURDB0,%DBNAME',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%GSGNAME'
//*
//*      THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
//*      KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
//*      THE IMS/VIS DATA BASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
//*
//*          JCL FOR IMAGE COPY RECEIVE
//*
//STEPLIB  DD DSN=IMSVS.RESLIB,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1   DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2   DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3   DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
//IMS      DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//%DBDDN   DD DSN=%DBDSN,
%DELETE (%DBDSAM EQ 'VSAM')
//          UNIT=SYSDA,
//          VOL=SER=VOLSER,
//          SPACE=(CYL,(20,2)),
//          DISP=(NEW,KEEP),
//          DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%DBDSAM NE 'VSAM')
//          DISP=OLD
%ENDDDEL
//DFSUDUMP DD DSN=%ICDSN,UNIT=%ICUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,,,,SER=(%ICVOLS)),
//          LABEL=(%ICFSEQ,SL),
//          DISP=(OLD,KEEP),DCB=BUFNO=10
%DELETE (%LOGSEL EQ 'YES')
//DFSULOG  DD DUMMY
%ENDDDEL
%DELETE (%CADSN NE '')
//DFSUCUM  DD DUMMY
%ENDDDEL
//DFSVSAMP DD *
1024,4
4096,4
//SYSIN    DD *
%RVSYNIN
/*
```

### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ス

テップ番号は 1 ずつ増えます。%DBNAME キーワードは、受け取る DBDS またはエリアのデータベース名で置き換えられます。

#### **STEPLIB DD ステートメント**

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### **SYSPRINT DD ステートメント**

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### **RECONn DD ステートメント**

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。 %RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### **IMS DD ステートメント**

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### **%DBDDN DD ステートメント**

%DBDDN キーワードは、受け取る DBDS の DD 名で置き換えられます。

%DBDSN キーワードは、DBDS またはエリアのデータ・セット名で置き換えられます。

%DBDDN DD ステートメントの残りの部分は削除グループにより制御されます。削除グループの内容は、DBDS のアクセス方式により制御されます。アクセス方式が VSAM の場合、DISP=OLD が生成されます。その他の場合、UNIT、VOL、SPACE、DISP、および DCB パラメーターが生成されます。

#### **DFSUDUMP DD ステートメント**

この DD ステートメントは、受け取るイメージ・コピー・データ・セットを指定します。 %ICDSN、%ICUNIT、%ICVOL、および %ICFSEQ キーワードは、イメージ・コピー RECON レコード内の該当のフィールドから設定されます。

#### **DFSUCUM DD ステートメント**

この DD ステートメントは、トラッキング・サイトでは常に DUMMY としてリストされます。

#### **DFSULOG DD ステートメント**

この DD ステートメントは、トラッキング・サイトでは常に DUMMY としてリストされます。

#### **DFSVSAMP DD ステートメント**

DFSVSAMP DD ステートメントは、DL/I バッファ・ハンドラーが必要とする情報を指定します。 DBRC はこれらのステートメントは変更しません。

## SYSIN DD ステートメント

この DD ステートメントは、処理を制御するデータベース・リカバリー・ステートメントを含みます。

## %RVSYSIN ステートメント

DBRC が %RVSYSIN キーワードを置き換えます。

## データベース・リカバリー・ユーティリティー JCL (RECOVJCL)

データベース・リカバリー・ユーティリティー用の IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、RECOVJCL です。RECOVJCL は、GENJCL.RECOV コマンドを実行すると使用されます。INIT.DBDS または CHANGE.DBDS コマンドに RECOVJCL パラメーターを使用することにより、RECOVJCL 以外の実行メンバーを指定することができます。

以下は、RECOVJCL のリストです。図の後に、RECOVJCL 内のステートメントの説明があります。

```
%DELETE (%MDBNAME NE '')
//RCV%STPNO EXEC PGM=DFSRRC00,REGION=1300K,
//          PARM='UDR,DFSURDB0,%DBNAME,,,,,,,,,,,,,%GSGNAME'
%ENDDDEL
%DELETE (%MDBNAME EQ '')
//RCV%STPNO EXEC PGM=DFSRRC00,REGION=1300K,
//          PARM='UDR,DFSURDB0,
%ENDDDEL
//*
//*
//* THIS JCL ORIGINIATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
//* KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION OF
//* THE IMS/VS DATA BASE RECOVERY CONTROL FEATURE.
//*
//*          JCL FOR RECOVERY.
//*
//STEPLIB DD DSN=IMSVS.SDFSRESL,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
//IMS DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//%DBDDN DD DSN=%DBDSN,
%DELETE (%DBDSAM EQ 'VSAM' | %SMS EQ '1')
//          UNIT=SYSDA,
//          VOL=SER=VOLSER,
//          SPACE=(CYL,(20,2)),
//          DISP=(NEW,KEEP),
//          DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%DBDSAM EQ 'VSAM' | %SMS EQ '0')
//          UNIT=SYSDA,
//          VOL=SER=VOLSER,
//          SPACE=(CYL,(20,2)),
//          DISP=(NEW,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%DBDSAM NE 'VSAM')
//          DISP=OLD
```

```

%ENDDDEL
%DELETE (%ICDSN EQ '')
//DFSUDUMP DD DSN=%ICDSN,
%ENDDDEL

%DELETE (%ICCAT EQ 'YES')
//          UNIT=%ICUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,, ,SER=(%ICVOLS)),
//          LABEL=(%ICFSEQ,SL),
%ENDDDEL
%DELETE (%ICDSN EQ '' | %SMS EQ '1')
//          DISP=(OLD,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%ICDSN EQ '' | %SMS EQ '0')
//          DISP=(OLD,KEEP)
%ENDDDEL
%DELETE (%ICDSN NE '')
//DFSUDUMP DD DUMMY
%ENDDDEL
//DFSVDUMP DD DUMMY
%DELETE (%CADSN EQ '')
//DFSUCUM DD DSN=%CADSN,UNIT=%CAUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,, ,SER=(%CAVOLS)),
//          LABEL=(%CAFSEQ,SL),
//          DISP=(OLD,KEEP),DCB=BUFNO=10
%ENDDDEL
%DELETE (%CADSN NE '')
//DFSUCUM DD DUMMY
%ENDDDEL
%SELECT RLDS((%DBNAME,%DBDDN),FROM(%DSL LGTM))
%DELETE (%LOGVOLS EQ '')
//DFSULOG DD DSN=%LOGDSN,UNIT=%LOGUNIT,
//          VOL=(PRIVATE,, %LOGVSEQ,,SER=(%LOGVOLS)),
//          LABEL=(%LOGFSEQ,SL),
//          DCB=RECFM=VB,
//          DISP=OLD
%ENDDDEL
%DELETE (%LOGVOLS NE '')
//DFSULOG DD DSN=%LOGDSN,DISP=OLD
%ENDDDEL
%ENDSEL
%DELETE (%LOGSEL EQ 'YES')
//DFSULOG DD DUMMY
%ENDDDEL
%DELETE (%TRACK EQ 'NO')
//DFSTRCV DD DSN=?????,
//          DISP=OLD
%ENDDDEL
//DFSVSAMP DD *
1024,4
4096,4
//SYSIN DD *
%RCSYSIN
/*

```

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えます。HALDB の場合は、リカバリーされる DBD の HALDB マスター名、%MDBNAME が、EXEC ステートメントで使用されます。その他の場合はすべて、データベース名、%DBNAME が使用されます。

#### STEPLIB DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

### **SYSPRINT DD** ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

### **RECONn DD** ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。 %RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。
- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

### **IMS DD** ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

### **%DBDDN DD** ステートメント

%DBDDN キーワードは、リカバリーされる DBDS の DD 名で置き換えられます。 %DBDSN キーワードは、DBDS のデータ・セット名によって置き換えられます。

%DBDDN DD ステートメントの残りの部分は削除グループにより制御されます。削除グループの内容は、DBDS のアクセス方式により制御されます。アクセス方式が VSAM の場合、DISP=OLD が生成されます。その他の場合、UNIT、VOL、SPACE、DISP、および DCB パラメーターが生成されます。

### **DFSUDUMP DD** ステートメント

この DD ステートメントは、リカバリーに使用されるイメージ・コピー・データ・セットがあれば、それを定義します。この DD ステートメントを生成するために、%ICDSN キーワードにより制御される削除グループが使用されます。

GENJCL.RECOV コマンドに USEIC パラメーターが指定されているかまたはこれがデフォルトである場合、%ICDSN キーワードはそのデータ・セット名に設定されます。したがって、DFSUDUMP 用の最初の削除グループが使用され、2 番目の削除グループは削除されます。最初の削除グループ内のその他のキーワードは未変更です。

GENJCL.RECOV コマンドに USEDDBDS または USEAREA キーワードを指定すると、DFSUDUMP DD ステートメントは DUMMY として生成されます。

### **DFSVDUMP DD** ステートメント

DFSVDUMP DD ステートメントは常に DUMMY として生成されます。

### **DFSUCUM DD** ステートメント

この DD ステートメントは、リカバリーへの入力として使用される変更累積データ・セット (もしあれば) を指定します。 DFSUCUM DD ステートメントを生成するために、%CADSN キーワードにより制御される削除グループが使用されます。 DBDS が CA グループに属する場合、%CADSN キーワードは、最新の変更累積データ・セットのデータ・セット名に設定されます。 DBDS が CA グル

ープに属さない場合、または使用でき変更累積データ・セットが存在しない場合は、%CADSN キーワードはヌルに設定されます。

- %CADSN キーワードがヌルの場合、DFSUCUM DD ステートメントは DUMMY として生成されます。
- %CADSN キーワードがヌルでない場合、DFSUCUM DD ステートメントは変更累積データ・セットを指定します。

変更累積データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

#### **%CAVOLS**

ボリューム通し番号リスト

#### **%CAUNIT**

装置タイプ

#### **%CAFSEQ**

ファイル・シーケンス番号

#### **DFSULOG DD ステートメント**

この DD ステートメントは、データベース・リカバリー・ユーティリティーへの入力として使用される、ログ・データ・セットを指定します。

選択グループは必要なログ・データ・セットを選択します。 %DBNAME および %DBDDN キーワードは、ログ・データ・セットを選択する DBDS を識別します。変更累積データ・セットに含まれていない、DBDS 用の変更レコードを含むすべてのログ・ボリュームが選択されます。ログ・データ・セットに関するその他のキーワードは、次のように置き換えられます。

#### **%LOGDSN**

ログ・データ・セット名

#### **%LOGUNIT**

装置タイプ

#### **%LOGVSEQ**

ボリューム・シーケンス番号

#### **%LOGVOLS**

ボリューム通し番号

#### **%LOGFSEQ**

ファイル・シーケンス番号

ログ・データ・セットが選択されると、%LOGSEL キーワードの値は YES となり、あとに続く削除グループは削除されます。それ以外の場合、%LOGSEL キーワードは NO になり、DD DUMMY ステートメントが生成されます。

#### **DFSTRCV DD ステートメント**

DFSTRCV DD ステートメントは、1 つ以上のトラックをリカバリーする DBDS を指定します。 GENJCL コマンドに TRACK パラメーターが指定されていない場合、このステートメントは生成される JCL に出力されません。

DFSTRCV DD ステートメントを変更し、該当のデータ・セット名と装置情報を指定する必要があります。この変更は、基幹 JCL、または生成された JCL のいずれかで行うことができます。

### DFSVSAMP DD ステートメント

DFSVSAMP DD ステートメントは、DL/I バッファ・ハンドラーが必要とする情報を指定します。DBRC はこれらのステートメントは変更しません。

### SYSIN DD ステートメント

この DD ステートメントは、処理を制御するデータベース・リカバリー・ステートメントを含みます。

### %RCSYSIN ステートメント

DBRC が %RCSYSIN キーワードを置き換えます。

### %RCVFULL

%RCVFULL キーワードは、どのタイプのリカバリーを生成するかを示します。GENJCL.RECOV コマンドに RCVTIME パラメーター (タイム・スタンプ・リカバリー) が指定されていると、これは NO に設定されます。完全リカバリーを示す場合は、YES に設定されます。

このキーワードは、例えば、タイム・スタンプ・リカバリーの後に続けて、DBDS レコード内の「イメージ・コピー必要」フラグを ON にする場合に便利です。RECOVJCL 基幹 JCL メンバーの終わりに次の JCL を追加すれば、これを行うことができます。

```
%DELETE (%RCVFULL EQ 'YES')
//RCV%STPNO EXEC PGM=DSPURX00
//STEPLIB DD DSN=IMS.SDFSRESL,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCVFULL EQ 'YES' | %RCNDSN1 EQ '')
//RECON1 DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCVFULL EQ 'YES' | %RCNDSN2 EQ '')
//RECON2 DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCVFULL EQ 'YES' | %RCNDSN3 EQ '')
//RECON3 DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCVFULL EQ 'YES')
//SYSIN DD *
CHANGE.DBDS DBD(%DBNAME) DDN(%DBDDN) ICON
/*
%ENDDDEL
```

### HALDB Index/ILDS 再作成ユーティリティー JCL (DSPUPJCL)

DFSPREC0 を使用して、HALDB 区画の ILDS または 1 次索引データ・セット (またはこの両方) を再作成します。

ILDS および 1 次索引データ・セットには、データベース・リカバリー・ユーティリティーとイメージ・コピー・ユーティリティーは使用できません。

GENJCL.RECOV、GENJCL.RECEIVE、GENJCL.IC、および GENJCL.OIC コマンドは、ILDS および 1 次索引データ・セットを対象として実行しようとする失敗します。グループに対する GENJCL コマンドは、明示的 (GROUP キーワードを使用)、暗黙的 (DDN キーワードのない DBD) のいずれの場合でも、ILDS または 1 次索引データ・セット用の JCL を生成しません。これらのデータ・セットは無視されます。GENJCL.USER は、ILDS と 1 次索引データ・セットを指定することができます。このコマンドの場合、ILDS と 1 次索引データ・セットは無視されません。

HALDB 区画 (HALDB 区画のデータ DBDS) のタイム・スタンプ・リカバリーの後、該当する ILDS または 1 次索引データ・セット (またはこの両方) を再作成する必要があります。これらのデータ・セット用に特定の GENJCL サポートはありませんが、GENJCL.USER を使用することができます。IBM 提供基幹 JCL 実行メンバーの名前は、DSPUPJCL です。次のようなインプリメンテーションを推奨します。

```
GENJCL.USER MEMBER (DSPUPJCL) -
      USERKEYS ((%MDBNAME, 'DBHDOJ01'),(%DBNAME,'PART1'), -
                (%RCVTYP, 'ILE'))
```

以下は、DSPUPJCL のリストです。図の後に、DSPUPJCL 内のステートメントの説明があります。

```
//UPREC%STPNO EXEC PGM=DFSRR00,REGION=1300K,
//          PARM='ULU,DFSPRE0,%MDBNAME,,,,,,,,,,,,,,,,,Y,N'
//*
//*****
//*
//*      THIS JCL ORIGINATES FROM THE USER'S 'JCLPDS' LIBRARY.
//*      KEYWORDS ARE REPLACED BY THE GENJCL FUNCTION.
//*
//*              User JCL for rebuilding either the index or ILDS data set, or
//*              BOTH data sets for a HALDB partition.
//*
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
%DELETE (%RCNDSN1 EQ '')
//RECON1   DD DSN=%RCNDSN1,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN2 EQ '')
//RECON2   DD DSN=%RCNDSN2,DISP=SHR
%ENDDDEL
%DELETE (%RCNDSN3 EQ '')
//RECON3   DD DSN=%RCNDSN3,DISP=SHR
%ENDDDEL
//IMS      DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//DFSVSAMP DD DSN=IMS.VSAM.PARM(OPTIONS),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
PARTITION=%DBNAME,RECOVTYP=%RCVTYP
/*
```

#### EXEC ステートメント

%STPNO キーワードは現行のステップ番号で置き換えられます。その後、現行ステップ番号は 1 ずつ増えます。%MDBNAME キーワードは、リカバリーされる DBDS の HALDB マスター名で置き換えられます。

#### SYSPRINT DD ステートメント

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### RECONn DD ステートメント

RECON DD ステートメントは RECON データ・セットを識別します。

これらのステートメントは削除グループ内にあり、%RCNDSN キーワードにより制御されます。%RCNDSN キーワード値は、GENJCL コマンドの実行時に使用された RECON 名から設定されます。

- RECON データ・セットが動的に割り振られる場合、%RCNDSN キーワードはヌルに設定され、RECONn DD ステートメントは削除されます。
- RECON データ・セットが JCL により割り振られる場合、%RCNDSN キーワードは、GENJCL コマンド内の対応する RECON の名前に設定されます。

- GENJCL コマンドの実行時に RECON データ・セットを使用しない場合 (例えば、スベアの RECON が存在しない場合)、キーワードはヌルに設定され、DD ステートメントは削除されます。

#### **IMS DD ステートメント**

DBRC はこのステートメントは変更しません。

#### **DFSVSAMP DD ステートメント**

DFSVSAMP DD ステートメントは、DL/I バッファ・ハンドラーが必要とする情報を指定します。DBRC はこれらのステートメントは変更しません。

#### **SYSIN DD ステートメント**

この DD ステートメントは、処理を制御するデータベース・リカバリー・ステートメントを含みます。

#### **PARTITION=%DBNAME**

このステートメントは、再作成される ILDS または 1 次索引データ・セットの HALDB 区画名を指定します。

#### **RECOVTYP=%RCVTYP**

このステートメントは、DFSPREC0 ユーティリティーが再作成するデータ・セットのタイプ (ILDS、1 次索引、または両方) を示します。また、フリー・スペース・オプション・パラメーター (ILEF または BOTHF) を提供することにより、ユーティリティーは (フリー・スペースを組み込むために) VSAM ロード・モードで ILDS を再作成するののかも示します。

関連資料:

 データベース変更累積ユーティリティー (DFSUCUM0) (データベース・ユーティリティー)



## 第 14 章 INIT コマンド

INIT コマンドは、RECON データ・セットにさまざまなレコードを作成するために使用します。

### INIT.ADS コマンド

INIT.ADS コマンドは、エリアの ADS (エリア・データ・セット) を定義するエントリーを RECON データ・セット内に作成するために使用します。このコマンドを使用して、DEDB 変更ユーティリティーに必要なデータ・セットを定義することもできます。エリアには、最大 7 個のデータ・セットと 7 個のシャドー・データ・セット (DEDB 変更用) を含むことができます。

INIT.ADS コマンドを実行する前に、エリアおよびデータベース・レコードを RECON データ・セット内に作成する必要があります。エリアを登録するには、INIT.DBDS コマンドを使用します。

注: ADDN または ADSN 名がこのエリアで固有の名前ではない場合、INIT.ADS コマンドは失敗します。

エリアを登録する際、必要な ADS の登録を完了する前に IMS オンライン・システムによって不用意に使用されないようにするために、エリアの状況は「リカバリーが必要 (recovery needed)」に設定されます。

エリアの状況が「リカバリーが必要」である間、RECON データ・セット内に ADS レコードを作成できますが、INIT.ADS UNAVAIL コマンドを発行して、それらのレコードを利用不可として作成する必要があります。シャドー・エリア・データ・セットは、指定されたエリアで DEDB 変更ユーティリティーが実行されていない限り、いつでも定義することができます。

ただし、最初に CHANGE.DBDS NORECOV コマンドでエリアから「リカバリーが必要」の状況を解除し、その後、コマンド INIT.ADS AVAIL を発行して ADS を作成すれば、即時に利用可能となる ADS を作成できます。

エリアに登録されているエリア・データ・セットごとに別々の INIT.ADS コマンドを発行する必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 336 ページの『キーワード』
- 336 ページの『例』

#### 構文

►►—INIT.ADS—ADDN(*name*)—ADSN(*name*)—AREA(*name*)—DBD(*name*)—

UNAVAIL
AVAIL

—►



## キーワード

### **ADDN**(*name*)

DD 名によって DBRC に識別されている ADS を示すための必須キーワード。

### **ADSN**(*name*)

データ・セット名によって DBRC に識別されている ADS を示すための必須キーワード。

### **AREA**(*name*)

ADS が DBRC に識別されているエリア名を示すための必須キーワード。

### **DBD**(*name*)

エリアをデータベース名で示すための必須キーワード。ADS はこのデータベース名で DBRC に識別されています。

### **UNAVAIL** | **AVAIL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、ADS レコードが使用可能かどうかを示すために使用します。

#### **UNAVAIL**

ADS の状況を使用不能にします。

#### **AVAIL**

ADS の状況を使用可能にします。エリアが使用中またはエリアがリカバリを必要とする場合に INIT.ADS AVAIL コマンドを実行すると、このコマンドは失敗します。

### **SHADOW**

DEDB 変更ユーティリティーに使用する 1 から 7 個のアクティブ・エリア・データ・セットを、RECON データ・セット内に登録するために使用するオプション・キーワード。

**IC** シャドー・エリア・データ・セットをシャドー・イメージ・コピー・データ・セットとして定義することを指定するオプション・キーワード。このキーワードは、SHADOW キーワードも指定された場合にのみ有効です。

推奨事項: DEDB 変更ユーティリティーを実行する前に、イメージ・コピー・データ・セットの GENMAX 値を 1 または 2 増やすことで、ユーザーのイメージ・コピー・データ・セットに対応できるようになります。後でイメージ・コピー・データ・セットの GENMAX 値を減らして、元の値に戻すことができます。

## 例

ここでは、INIT.ADS コマンドの使用例をいくつか示します。

**ADS** を定義するレコード作成の例

次の例では、ADS を識別するレコードが RECON データ・セット内に作成されます。

```
//INITADS JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.ADS DBD(DBD03) AREA(AREA03) -
ADDN(AREADDN1) ADSN(AREADSN2)
/*
```

#### MADS を定義するレコード作成の例

この例では、同じ DEDB エリア (DB21AR0) に関連する多重エリア・データ・セット (MADS) を識別するレコードが、RECON データ・セット内に作成されます。

```
INIT.DB DBD(DEDBJN21) SHARELVL(1) TYPEFP
INIT.DBDS DBD(DEDBJN21) AREA(DB21AR0) GENMAX(2) VSO PRELOAD
INIT.ADS DBD(DEDBJN21) AREA(DB21AR0) ADSN(IMSTESTL.DB21AR01) -
ADDN(DB21AR01)
INIT.ADS DBD(DEDBJN21) AREA(DB21AR0) ADSN(IMSTESTL.DB21AR02) -
ADDN(DB21AR02)
INIT.ADS DBD(DEDBJN21) AREA(DB21AR0) ADSN(IMSTESTL.DB21AR03) -
ADDN(DB21AR03)
```

#### シャドー・エリア・データ・セットの定義の例

次の例では、DEDB 変更ユーティリティの ALTRAREA 関数で使用するシャドー ADS およびシャドー・イメージ・コピー ADS を識別するレコードが、RECON データ・セット内に作成されます。

```
//INITADS JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.ADS DBD(DEDBJ001) AREA(D0010001) ADDN(D001001S) -
ADSN(IMSTESTS.D0010001.SHADOW) SHADOW
INIT.ADS DBD(DEDBJ001) AREA(D0010001) ADDN(D001001I) -
ADSN(IMSTESTS.D0010001.SHADOW.IC) SHADOW IC
/*
```

---

## INIT.CA コマンド


INIT.CA コマンドは、変更累積データ・セットを識別するレコードを RECON データ・セット内に作成するために使用します。このデータ・セットは、変更累積ユーティリティで CA グループを処理するために使用できます。

このような変更累積実行レコードは、INIT.CAGRP コマンドの REUSE オプションで定義されている CA グループ用にのみ作成することができます。RECON データ・セットに作成できる変更累積実行レコードの数は、CA グループを定義するために使用した INIT.CAGRP コマンドの GRPMAX キーワードで指定されている数まで可能です。

サブセクション:

- 338 ページの『構文』
- 338 ページの『キーワード』
- 338 ページの『CA データ・セットを定義するレコード作成の例』

## 構文



## キーワード

### CADSN(*name*)

RECON データ・セットにレコードを作成する変更累積実行データ・セットの名前を指定する必須キーワード。可変フィールドで指定できる名前の長さは、最大 44 文字です。変更累積実行データ・セットのデフォルトの命名規則を使用して、この名前を割り当てることができます。

### GRPNAME(*name*)

レコードを作成する CA グループの名前を指定する必須キーワード。  
GRPNAME キーワードには、RECON データ・セットで定義済みの CA グループの名前を指定する必要があります。

### VOLLIST(*volser*)

定義される変更累積実行データ・セットが存在するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。可変フィールドには、1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。各ボリューム通し番号は、6 文字までの英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS JCL 規則に従う必要があります。

重要: 変更累積データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、VOLLIST は必須です。

### FILESEQ(1 | *value*)

定義される変更累積実行データ・セットのファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。FILESEQ キーワードに 1 より大きい値を指定する場合は、VOLLIST キーワードも指定する必要があります。

*value* は 1 から 9999 の 10 進数でなければなりません。

### UNIT(3400 | *unittype*)

変更累積実行データ・セットが存在するボリュームの装置タイプを指定するオプション・キーワード。*unittype* は 8 文字までの英数字が可能です。

UNIT キーワードを指定する場合は、VOLLIST キーワードも指定する必要があります。

## CA データ・セットを定義するレコード作成の例

この例では、RECON データ・セットに変更累積実行データ・セットを示すレコードを作成します (CADSN キーワードにより識別)。この変更累積実行データ・セットは、GRPNAME キーワードで識別される CA グループのために、変更累積実行ユーティリティーが後で実行するときに使用するために作成されるものです。この

レコードを作成するということは、識別された CA グループが REUSE キーワードを指定して定義されていることを意味しています。

```
//INITCA JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.CA GRPNAME(CAGRP1) -
        CADSN(IMS.CAGRP1.CA.CA001) -
        VOLLIST(VOL001) FILESEQ(4)
/*
```

## INIT.CAGRP コマンド

INIT.CAGRP コマンドは、指定された CA グループに属する DBDS の名前を指定するために使用します。


DBDS を CA グループに割り当てる前に、最初に INIT.DBDS コマンドを使用して、RECON データ・セット内に DBDS 用のレコードを作成する必要があります。DBDS それぞれは 1 つの CA グループにしか属することができません。

制約事項: 索引 DBDS と ILDS DBDS はリカバリー不能であり、これらに対する変更はログに記録されません。INIT.CAGRP コマンドはこれらのデータ・セットをサポートしません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 341 ページの『CA グループの作成の例』

### 構文



### キーワード

#### GRPMAX(value)

指定された CA グループ用に DBRC が維持する変更累積実行データ・セットの最大数を指定する必須キーワード。value は 2 から 1024 の 10 進数でなければなりません。

指定されたグループに対して変更累積ユーティリティを実行する回数が GRPMAX 値を超えると、この CA グループに対して NOREUSE キーワードを指定している場合は、グループのリカバリー期間を過ぎた最も早い変更累積実行レコードの停止時刻を持つレコードが削除されます。この CA グループに対して REUSE キーワードを指定している場合は、リカバリー期間を過ぎた最も早い変更累積実行レコードの停止時刻を持つレコードが再利用されます。

#### **GRPMEM(*dbdname*, *ddname*)**

定義する CA グループのメンバーとなる DBDS の名前を指定する必須キーワード。

CA グループには、1 から 32 767 個のメンバーを含めることができます。変数フィールドに置き換える名前は、対の名前を括弧で囲んで指定する必要があります。ここで、*dbdname* は DBDS のデータベース名、*ddname* は、データ・セット DD 名または高速機能エリア名です。HALDB データベースに INIT.CAGRP コマンドを使用するときは、*dbdname* に HALDB 区画の名前を指定します。

制約事項: ユーザーがリカバリー可能なデータベースを CA グループに追加することはできません。

#### **GRPNAME(*name*)**

作成する CA グループの名前を指定する必須キーワード。 *name* には 8 文字までの英数字を指定することができますが、RECON データ・セットに既に存在する CA グループと同じ名前を指定してはなりません。

#### **CAJCL(CAJCL | *member*)**

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。作成する CA グループでの変更累積実行ユーティリティの実行に必要な JCL を生成するために、このメンバーを作成します。

#### **RECOVPD(0 | *value*)**

指定された CA グループのリカバリー期間を設定するために使用するオプション・キーワード。リカバリー期間は、DBRC が変更累積情報を RECON データ・セット内に維持する、現在日付までの時間の長さです。例えば、変更累積グループのリカバリー期間が 14 日の場合、DBRC は変更累積実行レコードの停止時刻に基づいて、少なくとも 14 日間、十分な変更累積実行レコードを維持します。

リカバリー期間は、現在日付から最も古い変更累積実行レコードの停止時刻の日付を差し引いた値として計算されます。変更累積実行レコードの日付が、指定された RECOVPD(*value*) の日数以内である場合、DBRC はそれらを RECON データ・セットに保持します。

*value* には、変更累積実行レコードを RECON データ・セット内に保持する日数を表す、0 から 999 の 10 進数を指定します。0 (デフォルト) を指定した場合、リカバリー期間はありません。

#### **DEFLTJCL(DEFLTJCL | *member*)**

CA グループ用の暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定するためのオプション・キーワード。指定されたメンバーは、GENJCL.CA コマンドが使用し、定義されたキーワードを変換します。

## **NOREUSE | REUSE**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、定義される CA グループ用の変更累積実行データ・セットが再利用可能かどうかを指定するために使用します。

### **NOREUSE**

このグループ内の変更累積実行データ・セットが、変更累積実行ユーティリティで再利用されないことを示します。

### **REUSE**

変更累積実行ユーティリティは、グループの GRPMAX 値を超えたときに、最も古い変更累積実行データ・セットとレコード (定義されているグループの) を再利用することを示します。再利用とは、変更累積実行ユーティリティが、グループ内の最も古い変更累積実行データ・セットに使用したのと同じ物理スペース、ボリューム、データ・セット名、および新しい変更累積実行データ・セットの RECON データ・セットのレコードを使用することを意味します。

## **CA グループの作成の例**

この例では、CA グループを作成します。GRPMAX キーワードに示されているように、最大 15 個の変更累積データ・セットが、このグループ用に維持されます。RECOVPD キーワードに示されているように、このグループに対して 60 日の保存期間が設定されています。NOREUSE キーワードは、GRPMAX 値に達したときに、このグループ用の変更累積実行データ・セットが、変更累積実行ユーティリティで再利用されないことを示します。また、このキーワードは、変更累積実行ユーティリティを将来実行するときに使用するために、空の変更累積実行データ・セットをこのグループに定義することはできない、ということも意味しています。

```
//INITCAGP JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.CAGRP GRPNAME(CAGRP1) GRPMAX(15) RECOVPD(60) NOREUSE -
          GRPMEM((DB1,DD1) (DB2,DD2) (DB3,DD3) -
          (DB4,DD4) (DB5,DD5) (DB6,DD6) (DB7,DD7) -
          (DB8,DD8) (DB9,DD9) (DB10,DD10)) -
/*
```

関連概念:

 変更累積データ・セットのリカバリー期間と GRPMAX (システム管理)

---

## **INIT.DB コマンド**

INIT.DB コマンドは、データベースを DBRC に登録し、そのデータベースのさまざまな特性を指定するために使用します。

INIT.DBDS コマンドまたは INIT.PART を使用して、新規 DBDS、HALDB 区画、または DEDB エリアを初期化するには、データベースを DBRC で事前に登録する必要があります。

HALDB 区画 (TYPE=PART) に対して INIT.DB コマンドを実行すると、次のフィールドがデフォルトに設定されます。


- OLREORG CURSOR ACTIVE =NO

- OLRIMSID=\*\*NULL\*\*
- ACTIVE DBDS=A-J

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 346 ページの『SHARELVL 1 DB レコードの作成の例』

## 構文



## キーワード

### DBD(name)

RECON データ・セットに登録するデータベースのデータベース名を指定するための必須キーワード。

**HALDB** データベースの制約事項: INIT.DB コマンドの場合、*name* には HALDB マスター・データベースの名前を指定します。

### RECOVABL | NONRECOV | USERRCOV

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBRC が、指定されたデータベースのデータ・セットについての更新を RECON に記録できるかどうかを指定します。

#### RECOVABL

データベース上の更新割り振りが RECON データ・セットに書き込まれることを指定します。

## NONRECOV

指定されたデータベースのデータ・セットについての更新レコードは、RECON データ・セットには保持しないことを指定します。完全機能データベースに対する NONRECOV キーワードの効果は、高速機能データベースに対する効果とは異なります。完全機能データベースで NONRECOV が指定された場合、IMS はバックアウト情報をログに記録します。高速機能データベースで NONRECOV が指定された場合、IMS はバックアウト情報をログに記録しません。

## ICREQ | NOICREQ

互いに排他的なオプション・キーワードです。リカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースがロードまたは再編成されたあとに、そのイメージ・コピーを作成する要求を DBRC に実行させるかどうかを指定します。このオプションは、DB 内のすべての DBDS に影響を与えます。

### ICREQ

DBDS の初期ロード (PROCOPT=L) または再編成のあとに、DBDS レコード内の IC NEEDED をオンにし、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分するデフォルト値。

### NOICREQ

IC NEEDED 要求をオフにします。DBDS の初期ロードまたは REORG のあとに、DBRC は DBDS レコード内の IC NEEDED をオンにすることも、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分することもしません。IC NEEDED フラグは、CHANGE.DBDS ICON コマンドを使用して手動でもセットすることができます。

## USERRCOV

高速機能データベース用の更新割り振りを RECON データ・セットに記録しないことを指定します。しかし、データベース更新はログに記録され、DBRC はデータベースのリカバリーを管理できなくなります。リカバリーは、ユーザーが手動で生成した JCL を使用すれば許可されます。このキーワードは、TYPEFPF にのみ有効です。

USERRCOV を RSR 対象のデータベースに対して指定することはできません。

注:

1. USERRCOV の使用は、データベースのオープン時間を減らす重大な必要性があり、しかもリカバリー可能性が必須である場合のみにしてください。
2. USERRCOV を使用するには、ユーザーが手動で作成した独自の JCL を変更累積およびリカバリー用に提供する必要があります。

## ICREQ | NOICREQ

互いに排他的なオプション・キーワードです。リカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースがロードまたは再編成されたあとに、そのイメージ・コピーを作成する要求を DBRC に実行させるかどうかを指定します。このオプションは、DB 内のすべての DBDS に影響を与えます。

### ICREQ

DBDS の初期ロード (PROCOPT=L) または再編成のあとに、DBDS レコード内の IC NEEDED をオンにし、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分するデフォルト値。

### NOICREQ

IC NEEDED 要求をオフにします。DBDS の初期ロードまたは REORG のあとに、DBRC は DBDS レコード内の IC NEEDED をオンにすることも、DB レコード内の IMAGE COPY NEEDED COUNT を増分することもしません。IC NEEDED フラグは、CHANGE.DBDS ICON コマンドを使用して手動でもセットすることができます。

#### 制約事項:

- データベースが RECOVABL または USERRCOV として登録されている場合は、そのデータベースを更新するいずれのジョブでも、VIO または DD DUMMY データ・セットを出力ログ (IEFRDR) に使用することはできません。VIO データ・セットのような一時的なログ・データ・セットは、ジョブの終了時に削除されるため、リカバリーに使用することはできません。
- GSGNAME を指定した場合は、NONRECOV または USERRCOV を指定することはできません。
- リカバリー不能データベースまたはユーザー・リカバリー可能データベースの並行イメージ・コピーを作成することはできません。

### SHARELVL(0 | 1 | 2 | 3)

許可サブシステムがデータベースを共用できる、データ共用のレベルを指定するのに使用するオプション・キーワード。

#### 制約事項:

- 並行イメージ・コピーの場合は、共用レベル 1、2、または 3 を指定する必要があります。
- IRLM を使用しており、共用レベル 2 または 3 を指定した場合は、データベース・データ・セットで VSAM SHAREOPTIONS (3 3) キーワードも必ず指定してください。

### TYPEIMS | TYPEFP | TYPHALDB

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データベースが全機能、高速機能 DEDB、または HALDB のいずれであるかを指定するために使用します。

#### TYPEIMS

データベースが DL/I データベース (非 HALDB) であることを指定します。

#### TYPEFP

データベースが高速機能 DEDB であることを指定します。

TYPEFP が指定されている場合は、GSGNAME キーワードを指定することはできません。

### NOFULLSG | FULLSEG

置き換え (REPL) 呼び出しによってセグメントが更新された場合、X'5950' ログ・レコードに完全なセグメント・イメージを記録するかど

うかを指定する、互いに排他的なオプション・キーワード。これらのキーワードは、高速機能 DEDB の場合にのみ有効です。この設定は、この DEDB 用のデータベース・レコードに保管され、後でこの DEDB に登録されるすべてのエリアのデフォルト設定として使用されます。

#### **NOFULLSG**

セグメントの更新された部分のみをログに記録することを指示します。これはデフォルトです。

#### **FULLSEG**

完全なセグメント・イメージをログに記録することを指示します。

#### **TYPHALDB**

データベースが DL/I データベース (HALDB) であることを指定します。

INIT.DB TYPHALDB コマンドを発行するときは、データベース・リカバリー管理ユーティリティのジョブ・ストリームに、IMS という DD 名を使用して IMS DBDLIB データ・セットを指定する必要があります。

以下の追加キーワードは、TYPHALDB を指定した場合にのみ指定できません。

#### **OLRCAP | OLRNOCAP**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB OLR がそのデータベースで実行できることを示すために使用します。

#### **OLRCAP**

HALDB OLR がそのデータベースで実行できることを、マスター・データベース・レコードとパーティション・データベース・レコード内で指定します。これはデフォルトです (ただし、PSINDEX は常に OLRNOCAP であるため例外です)。

#### **OLRNOCAP**

HALDB OLR がそのデータベースで実行できないことを、マスター・データベース・レコードとパーティション・データベース・レコード内で指定します。

#### **NOOSAM8G | OSAM8G**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB PHDAM または PHIDAM のデータベースが OSAM データベース・データ・セット内でサポートするデータが最大 4 ギガバイトか、それとも最大 8 ギガバイトかをマスター・データベース・レコード内で指定します。これらのキーワードは、HALDB マスター・データベースに対してのみ有効です。

#### **NOOSAM8G**

OSAM データ・セットの最大容量が 4 ギガバイトのデータであることを指定します。これはデフォルトです。

#### **OSAM8G**

OSAM データ・セットの最大容量が 8 ギガバイトのデータであることを指定します。OSAM8G にすることができるのは、OLR 対応でないデータベースのみです。OSAM8G を指定する場合は、OLRNOCAP も指定する必要があります。

### HIKEY | PARTSEL(*pgmname*)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、HALDB が区画選択出口を使用するか、ハイ・キー値を使用するかを示すために使用します。この設定は、INIT.PART コマンドの KEYSTRNG キーワードが区画選択出口ストリングを定義するのか、それともハイ・キー値を定義するのかを決定します。これらのキーワードは、TYPHALDB に対してのみ有効です。

### PARTSEL(*pgmname*)

HALDB に使用する区画選択出口プログラムの名前を指定します。*pgmname* 値は、有効なプログラム名として、最大 8 文字の長さの値を指定します。

### HIKEY

この HALDB がハイ・キー値を使用することを指定します。

PARTSEL も HIKEY も省略すると、HALDB は HALDB DBD に指定されている区画選択出口モジュール名 (PSNAME) を使用します。DBD に区画選択出口モジュール名が指定されていなかった場合は、HALDB はハイ・キー値を使用します。

### GSGNAME(*gsgname*)

データベースが割り当てられるグローバル・サービス・グループを指定するオプション・キーワード。

制約事項: TYPEFP が指定されている場合は、GSGNAME を指定することはできません。

### DBTRACK | RCVTRACK

互いに排他的なオプション・キーワードであり、グローバル・サービス・グループに割り当てられるデータベースのトラッキング (シャドーイング) のタイプを指定します。

### DBTRACK

データベース作動可能トラッキングを表します。トラッキング・サブシステムがリカバリー作動可能レベル (RLT) サブシステムの場合は、DBTRACK を指定しても効果がありません。

### RCVTRACK

リカバリー作動可能トラッキングを表します。

## SHARELVL 1 DB レコードの作成の例

この例では、RECON データ・セットに新しいデータベース・レコードを作成します。このデータベースの共用レベルは 1 です。

```
//INITDB    JOB
:
//SYSIN     DD    *
            INIT.DB DBD(THISDB) SHARELVL(1) TYPEFP
/*
```

関連概念:

 共用オプションによる VSAM データ・セット定義の調整 (システム管理)

➡ データ共用のレベル (システム管理)

➡ リカバリー不能な全機能データベース (データベース管理)

関連資料:

➡ /RMxxxxxx コマンド (コマンド)

359 ページの『INIT.PART コマンド』

『INIT.DBDS コマンド』

378 ページの『LIST.DB コマンド』

---

## INIT.DBDS コマンド

INIT.DBDS コマンドは、DBDS または DEDB エリアを登録するときに使用します。

DBDS は、他のコマンドが所定の DBDS または DEDB エリアで機能するために、存在している必要があります。DBDS を登録するために、DBRC は IMS DBDLIB データ・セットを調べて次のことを行います。

- DBDS または DEDB エリアが存在するかどうか検査する。
- DBDS のデータ・セット ID (DSID)、データ・セット編成、およびデータベース編成を取得する。

IMS DBDLIB データ・セットは、データベース・リカバリー管理ユーティリティ (DSPURX00) のジョブ・ストリームで、IMS という DD 名で識別する必要があります。

INIT.DBDS コマンドをデータベースの使用中に実行すると、コマンドは失敗します。

INIT.DBDS コマンドを発行すると、DBRC は RECON の DBDS レコード内のイメージ・コピー状況を IC RECOMMENDED に設定します。DBDS を登録した後、次のどちらかの操作を行うことにより、RECON 内のイメージ・コピー状況をリセットできます。


- イメージ・コピー・ユーティリティを使用してバックアップ・コピーを作成する。
- CHANGE.DBDS コマンドを使用して RECON データ・セット内のイメージ・コピー状況を変更する。

**HALDB** データベースの制約事項: INIT.DBDS コマンドを使用して HALDB データベースの DBDS を登録することはできません。代わりに、HALDB 区画定義ユーティリティ、または INIT.DB および INIT.PART コマンドを使用する必要があります。

サブセクション:

- 348 ページの『構文』
- 348 ページの『キーワード』
- 353 ページの『DBRC のリカバリー制御を開始するための DBDS 識別の例』

## 構文



## キーワード

### DBD(*name*)

DBRC に識別される DBDS または DEDB エリアのデータベース名を指定する必須キーワード。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、DBRC に識別される DBDS または DEDB エリアの DD 名を指定するために使用します。

### DSN(*name*)

DBRC に識別される DBDS のデータ・セット名を指定するために、DDN(*name*) キーワードとともに使用する必須キーワード。このキーワードを DEDB エリアで使用することはできません。

DBDS が DBRC に登録されている ADS の 1 つである場合は、このキーワードは指定しないでください。その代わりに INIT.ADS コマンドで、データ・セット名を指定してください。

### GENMAX(*value*)

識別された DBDS 用に DBRC が維持するイメージ・コピーの最大数を指定する必須キーワード。

開始されている DBDS に対してデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するたびに、新しいイメージ・コピーが RECON データ・セットで定義されます。NOREUSE キーワードで DBDS を識別した場合、イメージ・コピーの数が GENMAX 値を超えると、リカバリー期間を過ぎた DBDS

の最も古いイメージ・コピーが削除されます。DBDS を REUSE キーワードで識別する場合、リカバリー期間を過ぎた最も古いイメージ・コピーが再利用されます。

*value* は 2 から 255 の 10 進数でなければなりません。

#### **DBTRACK | RCVTRACK**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、グローバル・サービス・グループに割り当てられるエリアの RSR トラッキング (シャドーイング) のタイプを指定するために使用します。GSGNAME および AREA を指定しないと、RCVTRACK も DBTRACK も指定できません。

トラッキング・サブシステムがリカバリー操作可能レベル (RLT) サブシステムの場合は、DBTRACK を指定しても効果がありません。

#### **DBTRACK**

データベース操作可能トラッキングを表します。

#### **RCVTRACK**

リカバリー操作可能トラッキングを表します。

#### **DEFLTJCL(member)**

DBDS 用の暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定するオプション・キーワード。指定されたメンバーは、GENJCL.IC、GENJCL.OIC、および GENJCL.RECOV コマンドにより、定義されたキーワードを変換するために使用されます。

#### **GSGNAME(gsgname)**

データベースが割り当てられるグローバル・サービス・グループを指定するオプション・キーワード。

AREA が指定されている場合にのみ、GSGNAME を指定することができます。

#### **ICJCL(ICJCL | member)**

基幹 JCL の入っている区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。GENJCL.IC コマンドを実行すると、DBRC は、このメンバーを使用して、識別された DBDS または DEDB エリア用にデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを実行するための JCL を生成します。

#### **NOREUSE | REUSE**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティーが、以前使用したイメージ・コピー・データ・セットを再利用するかどうかを指定するために使用します。

#### **NOREUSE**

サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティーが、この DBDS 用にイメージ・コピー・データ・セットを自動的に再利用できないようにします。

NOREUSE オプションが HISAM データベースに指定されている場合、HISAM 再ロード・ユーティリティーの終了時に、「イメージ・コピー必要」フラグはオンになりません。HISAM データベースの再ロード中に使用される入力データ・セットが、イメージ・コピー・データ・セットとして使用されます。

## REUSE

GENJCL.IC コマンドまたは GENJCL.OIC コマンドがジョブを生成し、このジョブによって、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティは DBDS の GENMAX 値を超えた場合に、最も古いイメージ・コピー・データ・セットを (定義される DBDS 用に) 再利用できるようになります。

REUSE の場合は、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティが将来利用できるように、空のイメージ・コピー・データ・セットを作成する必要があります。さらに、INIT.IC コマンドを使用して、それらのデータ・セットの存在を RECON データ・セットに記録する必要があります。

NOREUSE キーワードでは、このようなアクションは禁止されます。

HSSP イメージ・コピー処理を行う場合は、REUSE を指定する必要があります。再利用とは、イメージ・コピー・ジョブが、最も古い DBDS イメージ・コピー・データ・セットのものと同じボリューム、データ・セット名、および新しいイメージ・コピー・データ・セット用の RECON データ・セットのレコードを使用することを意味します。

## OICJCL(OICJCL | *member*)

基幹 JCL の入っている区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。このキーワードを DEDB エリアで使用することはできません。GENJCL.OIC コマンドを実行すると、DBRC は、このメンバーを使用して、識別された DBDS 用にオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するための JCL を生成します。

## NOPREO | PREOPEN

互いに排他的なオプション・キーワードであり、エリアのオープンを、制御領域の次の初期設定に続く最初のチェックポイントの後にするか、または /START AREA コマンドが次に処理される時にするかを指定するために使用します。NOPREO がデフォルトです。ただし、PRELOAD を指定した場合は、PREOPEN がデフォルトになります。

### NOPREO

エリアの事前オープンが、次回、制御領域が開始される時、または /START AREA コマンドが処理される時に行われないことを示します。NOPREO を PRELOAD と一緒に指定することはできません。

### PREOPEN

次回、制御領域が開始される時、または /STA AREA コマンドが処理される時に、エリアのオープンが行われることを示します。このオプションは、VSO エリアと非 VSO エリアの両方に有効です。

## RECOVJCL(RECOVJCL | *member*)

基幹 JCL の区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。GENJCL.RECOV コマンドを実行すると、DBRC は、このメンバーを使用して、識別された DBDS またはエリア用にデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行する JCL を生成します。

## RECOVPD(0 | *value*)

特定の DBDS や DEDB エリアのリカバリー期間を指定するために使用するオプション・キーワード。

リカバリー期間は、DBRC が RECON データ・セット内にリカバリー情報を維持する現在日付までの時間の長さです。例えば、ある DBDS またはエリアの

カバリー期間が 14 日であるとする、DBRC は十分なりカバリー世代情報を少なくとも 14 日間は維持していることとなります。

リカバリー期間は、現在日付から最も古いイメージ・コピーの日付を引いた値として計算します。イメージ・コピーの日付が RECOVPD(*value*) に指定された日数の中に入る場合、DBRC はそれらのイメージ・コピーを RECON データ・セットに保持します。

*value* には、イメージ・コピーを RECON データ・セットに保持する日数を表す 0 から 999 の 10 進数を指定します。0 (デフォルト) を指定した場合、リカバリー期間はありません。

### **RECVJCL(RECVJCL | member)**

GENJCL.RECEIVE コマンドで使用される基幹 JCL メンバーの名前を指定するオプション・キーワード。

RECVJCL は、RSR 対象および RSR 非対象の両方の DL/I DBDS および高速機能エリアについて指定することができます。

### **NOVSO | VSO**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、次回に制御領域が初期化される時、または /STA AREA コマンドが次回に処理される時に、エリアを仮想記憶域に常駐させるかどうかを指定するために使用します。

#### **NOVSO**

このエリアを仮想記憶域に常駐させないことを示します。

#### **VSO**

エリアを仮想記憶域に常駐させることを示します。SHARELVL(0 | 1) で定義されたエリアの読み取りおよび書き込みは、z/OS データ・スペースに対して行われます。SHARELVL(2 | 3) で定義されたエリアは、カップリング・ファシリティを使用して、接続されたサブシステム間でデータを共有します。

#### **CFSTR1(name)**

識別されたエリアの最初のカップリング・ファシリティ構造の名前を指定するオプション・キーワード。z/OS カップリング・ファシリティ構造の命名規則を厳守する必要があります。このキーワードは、SHARELVL(2|3) を指定して定義した DEDB の VSO エリアについてのみ有効です。VSO が指定され、DEDB が SHARELVL(2 | 3) の場合は、このエリア名がデフォルトです。

#### **CFSTR2(name)**

識別されたエリアの 2 番目のカップリング・ファシリティ構造の名前を指定するオプション・キーワード。z/OS カップリング・ファシリティ構造の命名規則を厳守する必要があります。このキーワードは、SHARELVL(2|3) を指定して定義した DEDB の VSO エリアについてのみ有効です。デフォルトはありません。

制約事項: CFSTR1 キーワードを指定していない場合、この名前をエリア名にすることはできません。MAS が指定されている場合、CFSTR2 を指定することはできません。

### **NOLKASID | LKASID**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、指定されたエリアの口

ーカル・データ・キャッシングを、読み取り要求でバッファ・ルックアサイド用に使用するかどうかを指定するために使用します。LKASID オプションは、SHARELVL(2 | 3) VSO エリアについてのみ有効です。

#### **NOLKASID**

このエリアに対する読み取り要求で、バッファ・ルックアサイドを実行しないことを示します。NOLKASID がデフォルトです。

#### **LKASID**

このエリアに対する読み取り要求で、バッファ・ルックアサイドを実行することを示します。

単一エリア構造を使用する VSO DEDB エリアの場合、そのエリア用に RECON データ・セットに定義される LKASID 値が、DFSVMxx PROCLIB メンバーの DEDB LKASID 値より優先されます。

多重エリア構造を使用する VSO DEDB エリアの場合、LKASID または NOLKASID は DFSVMxx PROCLIB メンバーを使用して指定する必要があります。エリア用に RECON データ・セットに定義される LKASID 値は無視されます。

#### **NOMAS | MAS**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、共用 VSO を複数エリア・カップリング・ファシリティ構造内に常駐させるかどうかを指定するために使用します。

#### **NOMAS**

カップリング・ファシリティ構造 (1 つ以上) には、このエリアのみのデータを含めることを示します。NOMAS はデフォルトです。

#### **MAS**

エリアを複数エリア・カップリング・ファシリティ構造に常駐させることを示します。MAS が指定されている場合、第 2 のカップリング・ファシリティ構造 (CFSTR2) を指定することはできません。

#### **NOPREL | PRELOAD**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、次のオープン時に VSO エリアをロードするかどうかを指定するために使用します。

#### **NOPREL**

このエリアを次にオープンするときに、それをデータ・スペースまたはカップリング・ファシリティ構造内にロードしないことを表します。VSO エリアでは、CI は、初めて読み取られた時点で、データ・スペースにコピーされます。

#### **PRELOAD**

このエリアを次にオープンするときに、それをデータ・スペースまたはカップリング・ファシリティ構造内にロードすることを表します。また、このオプションを選択すると、エリアの事前オープンが起こります。

#### **FULLSEG | NOFULLSG**

置き換え (REPL) 呼び出しによってセグメントが更新された場合、X'5950' ログ・レコードに完全なセグメント・イメージを記録するかどうかを指定する、互いに排他的なオプション・キーワード。これらのキーワードは、高速機能 DEDB の場合にのみ有効です。

これらのキーワードの 1 つが指定された場合、INIT.DB コマンドの設定はオーバーライドされます。これらのキーワードのどちらも指定されていない場合は、DEDB のデータベース・レコードに設定されているデフォルト値が使用されます。INIT.DB コマンドを参照してください。

#### FULLSEG

完全なセグメント・イメージをログに記録することを指示します。

#### NOFULLSG

セグメントの更新された部分のみをログに記録することを指示します。

### DBRC のリカバリー制御を開始するための DBDS 識別の例

この例では、DBDS が DBRC に登録されます。IMS DBDLIB データ・セットにアクセスして、DBDS のデータ・セット ID、データ・セット編成、およびデータベース編成を取得するには、IMS DD ステートメントが必要です。DBDS は DBD、DDN、および DSN キーワードによって識別され、IMS システムによってのみアクセスされます。イメージ・コピー・データ・セット (DBDS の) は再利用可能で、DBRC は最大 2 つのイメージ・コピーを維持します。ICJCL キーワードは、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用の JCL の生成に使用される、基幹 JCL の区画データ・セットのメンバーを指定します。RECOVJCL キーワードは、データベース・リカバリー・ユーティリティーに対して同じことを行います。

```
//INITDBDS JOB
:
//IMS      DD  DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//SYSIN    DD  *
           INIT.DBDS  DBD(DBD002) DDN(DDN003) GENMAX(2) REUSE -
                   ICJCL(ICJCLX) RECOVJCL(RECOVJCX) DSN(DSN003)
/*
```

関連概念:

 VSO DEDB エリアの定義 (データベース管理)

 イメージ・コピー・データ・セットおよび GENMAX のリカバリー期間 (システム管理)

関連資料:

359 ページの『INIT.PART コマンド』

381 ページの『LIST.DBDS コマンド』

 /RMxxxxxx コマンド (コマンド)

94 ページの『CHANGE.DBDS コマンド』

## INIT.DBDSGRP コマンド

INIT.DBDSGRP コマンドは、DBDS グループ (DBDS または DEDB エリア)、DB グループ (DL/I データベースまたは DEDB エリア)、またはリカバリー・グループ (DL/I データベースまたは DEDB エリア) を定義するために使用します。

DBDS グループは、例えば /DBR コマンドの場合のように、DB グループを使用できるところであれば、どこでも使用することができますが、この方法は非効率的です。そのように使用するには、別個の DB グループを定義してください。


リカバリー・グループはデータベース・リカバリーで使用されます。また、DB グループを使用できるところであれば、どこでも使用することができます。

DBDS グループまたはリカバリー・グループを定義する場合は、そのグループのメンバーを RECON データ・セットに登録する必要があります。DB グループのメンバーを RECON データ・セットに登録することは、オプションです。DBDS グループ、リカバリー・グループ、または DB グループのメンバーに登録するには、適切な INIT コマンドを使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 355 ページの『キーワード』
- 356 ページの『DBDS グループの作成の例』

### 構文



注:

- 1 全機能データベース名
- 2 高速機能 DEDB 名

## キーワード

### **GRPNAME** (*name*)

作成される DBDSGRP を示す必須キーワード。名前には 1 から 8 文字の英数字を指定することができますが、既存の DBDSGRP または CAGRP レコードと同じ名前にすることはできません。

### **MEMBERS** (*dbname, ddname*) | **DBGGRP** (*dbname*) | **RECOVGRP** (*dbname, areaname*)

互いに排他的な必須キーワードであり、新しいグループに含めるメンバーを識別します。1 つのグループに最大 32767 のメンバーを含めることができます。

#### **MEMBERS** (*dbname, ddname*)

グループが DBDS グループであることを示します。このキーワードは、1 つ以上の DBDS あるいは DEDB エリアを、それぞれ、括弧で囲まれた 1 対の名前で示します。ここで *dbname* はデータベース名、*ddname* は DD ステートメント名または DEDB エリア名です。

いずれメンバーも、複数の DBDS グループに所属させることができます。

#### **DBGGRP** (*dbname*)

グループが DB グループであることを示し、1 つ以上のデータベースあるいはエリア名を示します。いずれのメンバーも、複数の DB グループに所属させることができます。

#### **RECOVGRP** (*dbname, areaname*)

グループがリカバリー・グループであることを示します。リカバリー・グループとは、関連すると考えられる全機能データベースまたは DEDB エリアのグループです。

DEDB エリアはリカバリー・グループの一部にすることができますが、DEDB データベースはできません。HALDB データベースはリカバリー・グループの一部にすることができますが、個々の HALDB 区画はできません。

グループのメンバーの 1 つでタイム・スタンプ・リカバリーを実行する場合、データベース・リカバリー・ツールによっては、グループのすべてのメンバーを同じ時刻までリカバリーしなければならないものがあります。それ以外の点では、リカバリー・グループは DB グループと同様に使用することができます。

DEDB エリアをリカバリー・グループに追加する場合は、DEDB エリアとそのエリアが属している DEDB データベースの両方を指定する必要があります。つまり、DEDB エリアをリカバリー・グループに追加する場合は、*dbname* と *areaname* の両方を指定する必要があります。*areaname* のみを指定することはできません。

全機能データベースをリカバリー・グループに追加する場合は、*areaname* は高速機能データベースにのみ適用されるため、*areaname* を指定する必要はありません。

データベースまたはエリアは、1 つのリカバリー・グループにしか属することができません。RECOVGRP によって指定されたメンバーのいずれかが、既に別のリカバリー・グループに属している場合、このコマンドは失敗します。

HALDB データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、*dbname* には HALDB 区画または HALDB マスター・データベースの名前を指定します。HALDB データベース名を指定する場合は、以下の表に定義されている INIT.DBDSGRP コマンドのみを使用してください。

表 14. INIT.DBDSGRP コマンド・キーワードでサポートされる HALDB データベースの DB 名仕様

INIT.DBDSGRP	<i>dbname</i> = HALDB マスター	<i>dbname</i> = 区画
MEMBERS	なし	あり
DBGGRP	あり	あり
RECOVGRP	あり	なし

## DBDS グループの作成の例

この例では、DBDS のグループを定義します。

```
//INITDBGGRP JOB
:
//SYSIN DD *
    INIT.DBDSGRP GRPNAME(DBDSG1) -
                MEMBERS((DB1,DD1),(DB2,DD2),(DB3,DD3))
/*
```

関連資料:

341 ページの『INIT.DB コマンド』

347 ページの『INIT.DBDS コマンド』

## INIT.GSG コマンド

INIT.GSG コマンドは、グローバル・サービス・グループ (GSG) を定義するときに使用します。

GSG は、その GSG 内の IMS サブシステムで使用されるすべての RECON データ・セットで定義する必要があります。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 357 ページの『キーワード』
- 357 ページの『グローバル・サービス・グループの作成の例』

### 構文

```
▶▶—INIT.GSG—GSGNAME(gsgname)—┬───┴───▶▶
                               └──SEQNUM(number)──┘
```

## キーワード

### GSGNAME(*gsgname*)

作成する GSG の名前を指定する必須キーワード。

### SEQNUM(*number*)

作成する GSG の初期 DSN シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。SEQNUM キーワードを指定しない場合、GSG DSN SEQ NUMBER はゼロ (0) に設定されます。この値は、固有のトラッキング・ログ・データ・セット名を作成するために使用されます。旧 GSG を削除していて、現在、同じ名前でも新規 GSG を作成中の場合は、SEQNUM を、旧 GSG の最後の DSN SEQ NUMBER の値と等しくなるように指定します。それ以外の場合は、トラッカーは、以前作成したログと重複したデータ・セット名を持つログを作成する可能性があります。

## グローバル・サービス・グループの作成の例

以下は、INIT.GSG コマンドを使用して GSG を定義する例です。

```
//INITGSG JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.GSG GSGNAME(IMSGSG1)
/*
```

---

## INIT.IC コマンド

INIT.IC コマンドは、RECON データ・セットにイメージ・コピー・レコードを作成するときに使用します。これらのイメージ・コピー・レコードは、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティのその後の実行中に使用可能なイメージ・コピー・データ・セットを定義します。


それぞれの INIT.IC コマンドが、1 つのイメージ・コピー・レコードを作成します。イメージ・コピー・データ・セットをその後の使用のために定義できるのは、対応する DBDS または DEDB エリアが INIT.DBDS コマンドにより RECON データ・セットで識別されたときに、REUSE キーワードを指定していた場合のみです。所定の DBDS または DEDB エリアで使用されるイメージ・コピー・レコードの最大数は、指定された DBDS または DEDB エリアの GENMAX の値によって決まります。

サブセクション:

- 『構文』
- 358 ページの『キーワード』
- 359 ページの『ICDSN を定義するレコード作成の例』

### 構文

▶▶ INIT.IC—DBD(*name*)—DDN(*name*)  
AREA(*name*)—ICDSN(*name*)—FILESEQ(1  
value)→



## キーワード

### DBD(*name*)

作成されるイメージ・コピー・データ・セットを、関連する DBDS または DEDB エリアのデータベース名で示す必須キーワード。

**HALDB** データベースの制約事項: INIT.IC コマンドの場合、*name* には HALDB 区画の名前を指定します。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、作成されるイメージ・コピー・データ・セットを示すために使用します。*name* は、関連する DBDS または DEDB エリアのデータ・セットの DD 名です。

### ICDSN(*name*)

イメージ・コピー・レコードを作成するイメージ・コピー・データ・セットの名前を指定する必須キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。この名前に、イメージ・コピー・データ・セットのデフォルトの命名規則を使用することができます。

### FILESEQ(1 | *value*)

イメージ・コピー・レコードを作成するイメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定できるのは、VOLLIST キーワードを指定していて、かつファイル・シーケンス番号が 1 でない場合のみです。*value* は 1 から 9999 の 10 進数でなければなりません。

### FILESEQ2(1 | *value*)

イメージ・コピー・レコードを作成する重複イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。このキーワードを指定できるのは、重複イメージ・コピー・データ・セットを作成し、VOLLIST2 キーワードを指定し、かつファイル・シーケンス番号が 1 でない場合のみです。可変フィールドに指定する値は 1 から 9999 の 10 進数です。

### ICDSN2(*name*)

イメージ・コピー・レコードを作成する重複イメージ・コピー・データ・セットの名前を指定するオプション・キーワード。*name* には 44 文字まで指定することができます。この名前に、重複イメージ・コピー・データ・セットのデフォルトの命名規則が使用できます。

### UNIT(3400 | *unittype*)

定義するイメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

UNIT キーワードを指定する場合は、VOLLIST キーワードも指定する必要があります。

### UNIT2(3400 | *unittype*)

定義する重複イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### VOLLIST(*volser*)

イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。可変フィールドには、1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。各ボリューム通し番号は、6 文字までの英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS® JCL 規則に従う必要があります。イメージ・コピー・データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、VOLLIST は必須です。

### VOLLIST2(*volser*)

重複イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。可変フィールドには、1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。各ボリューム通し番号は、6 文字までの英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS® JCL 規則に従う必要があります。VOLLIST2 は、ICDSN2 が指定されている場合のみ許可されます。イメージ・コピー・データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、VOLLIST2 は必須です。

## ICDSN を定義するレコード作成の例

この例では、DBDS のイメージ・コピーの作成に使用するイメージ・コピー・データ・セットを定義するレコードを RECON データ・セットに作成します。イメージ・コピー・データ・セットの名前は ICDSN キーワードで指定します。この例では、デフォルトの命名規則を使用して、完全修飾データ・セット名を生成します。イメージ・コピー・データ・セットが常駐するボリュームは VOLLIST キーワードで指定し、そのファイル・シーケンス番号は FILESEQ キーワードで指定します。

```
//INITIC JOB
:
//SYSIN DD *
      INIT.IC      DBD(DB1) DDN(DD1) -
                  ICDSN(IMS.*.ICDSN2) -
                  VOLLIST(VOL003) FILESEQ(5)
/*
```

---

## INIT.PART コマンド

HALDB 区画を登録するには、INIT.PART コマンドを使用します。

このコマンドは、RECON HALDB 区画構造 (PART レコード、区画 DB レコード、および DBD 仕様に応じて 1 つ以上の DBDS レコード) を作成します。

INIT.PART コマンドは、HALDB が HALDB 区画定義ユーティリティに使用されていると失敗します。


IMS DBDLIB データ・セットは、データベース・リカバリー管理ユーティリティ (DSPURX00) のジョブ・ストリームで、IMS という DD 名で識別する必要があります。


このコマンドの一部のキーワードは、このコマンドの結果として作成されるすべての区画 DBDS に適用されます。これは HALDB 区画定義ユーティリティとは異なります。HALDB 区画定義ユーティリティでは、作成される区画 DBDS ごとに個別にキーワードを指定できます。これらのキーワードは、CHANGE.DBDS コマンドを使用して、後で個別に変更することができます。

サブセクション:

- 『構文』
- 361 ページの『キーワード』
- 364 ページの『区画の作成の例』

## 構文





## キーワード

### **DBD**(*name*)

区画定義の対象となる HALDB を識別するのに使用する必須キーワード。

### **PART**(*name*)

HALDB 区画名を識別するのに使用する必須キーワード。最長 7 文字の英数字の値です。最初の文字は英字にします。

### **KEYSTRNG**(*string*) | **KEYSTRNG**(*hex\_string*)

HALDB 区画ハイ・キー値の指定、または区画選択出口が使用するための選択文字列を指定するためのオプション・キーワードです。最長 256 文字の文字列または最長 512 文字の 16 進値で指定します。文字列は英数字にします (埋め込まれた空白やコンマを使用するには、文字列を単一引用符で囲む必要があります)。文字列は、単一引用符で囲まない場合は、大文字に変換されます。16 進値は、単一引用符で囲み、先頭に X の文字を置きます。例えば、KEYSTRNG(X'D7C1D9E3D2C5E8') のようにします。

HALDB マスター定義で区画選択ルーチンが指定されていない場合は、必ず、KEYSTRNG で区画ハイ・キーを定義します。ハイ・キーの長さは、ルート・キーよりも長くはできません。ハイ・キーの長さが、定義されているルート・キー長より短い場合は、ハイ・キー値に、定義されているルート・キー長まで X'FF' が埋め込まれます。区画ハイ・キー値は、HALDB 内の各区画ごとに固有である必要があります。

HALDB マスター定義で区画選択ルーチンが指定されている場合は、KEYSTRNG で区画選択ルーチンへ渡される区画選択文字列を定義します。使用しているシステムの区画選択ルーチンは、区画選択文字列を必要とする場合としない場合があります。必要とする場合は、使用しているシステムが文字列の内容を決定します。文字列は、最長 256 バイトの単なる文字列情報です。文字列に印刷不能な文字を含む場合は、16 進数表記で識別する必要があります。16 進数の文字列は、単一引用符で囲み、接頭部に X を付けます。

### **DSNPREFX**(*string*)

HALDB 内の区画データ・セットについて、データ・セット名の接頭部を指定するための必須キーワードです。指定される値は、最大 37 文字の有効な JCL データ・セット名です。

### **RANDOMZR**(*name*)

HALDB PHDAM データベース専用のランダム化モジュール名を指定するためのオプション・キーワードです。RANDOMZR を省略すると、ランダム化モジュールの名前は、DBD から獲得します。ランダム化モジュールは、ルート・セグメントを PHDAM HALDB に置いたり、PHDAM HALDB から取り出したりするための制御をします。

### **ANCHOR**(*value*)

PHDAM HALDB のルート・アドレス可能域内で制御インターバルまたは制御

ブロックに必要なルート・アンカー・ポイント (RAP) の数を指定するためのオプション・キーワードです。このキーワードは、PHDAM HALDB データベース専用です。

1 から 255 の値を指定します。代表的な値は 1 から 5 です。ANCHOR を省略すると、値は、DBD から獲得します。

#### **HIBLOCK(*value*)**

ランダム化モジュールがこの HALDB データベースに対して生成できる最大相対ブロック番号値を指定するために使用するオプション・キーワード。このキーワードは、PHDAM HALDB データベース専用です。

HIBLOCK 値は、PHDAM HALDB のルート・アドレス可能域内の制御インターバルまたはブロックの数を決定します。値は、1 から  $16,777,215(2^{24}-1)$  の間とします。HIBLOCK を省略した場合、値は DBD から取得されます。

#### **BYTES(*value*)**

一連の挿入において、別の HALDB データベース・レコードの呼び出しによって中断されることなくルート・アドレス可能域に保管できる HALDB データベース・レコードの最大バイト数を指定するのに使用するオプション・キーワード。値は、0 から  $16,777,215(2^{24}-1)$  の間とします。BYTES を省略した場合、値は DBD から取得されます。このキーワードは、PHDAM HALDB データベース専用です。

値 0 (ゼロ) は、すべてのバイトがアドレス可能であることを意味します。

BYTES を 0 に設定すると、DBD 定義で BYTES を省略するのと同じ働きをします。

#### **FBFF(*0* | *value*)**

フリー・ブロック頻度係数 (fbff) を指定するためのオプション・キーワードです。この係数は、データベースのロードまたは再編成のときに、このデータ・セット・グループで、*N* 番目の制御インターバルまたは制御ブロックをフリー・スペースとして残すことを示します (FBFF=*n* の場合)。FBFF の範囲には、1 以外の 0 から 100 のすべての整数値を含みます。FBFF のデフォルト値は 0 です。

#### **FSPF(*0* | *value*)**

フリー・スペース・パーセント係数を指定するためのオプション・キーワードです。このデータ・セット・グループで、各制御インターバルまたは制御ブロックの最低何 % をフリー・スペースとして残すかを指定します。値は、0 から 99 の任意の値です。FSPF のデフォルト値は 0 です。

#### **BLOCKSZE(*4096* | *value*)**

OSAM データ・セットのブロック・サイズを指定するためのオプション・キーワード。32,766 以下の偶数を指定します。ブロック・サイズの値が使用されるのは OSAM だけです。デフォルトは 4096 です。DBD に定義したデータ・セット・グループについて、それぞれ 1 つずつ、最大 10 個の値を指定できます。

#### **GENMAX(*2* | *value*)**

区画 DBDS について DBRC が維持するイメージ・コピーの最大数を指定するオプション・キーワード。NOREUSE キーワードを使用して区画 DBDS を識別した場合、イメージ・コピーの数が GENMAX 値を超えると、リカバリー期間を過ぎた DBDS の最も古いイメージ・コピーが削除されます。REUSE キー

ワードを使用して識別すると、リカバリー期間を過ぎた最も古いイメージ・コピーは再利用されます。2 から 255 の間の数値を指定します。区画 DBDS は、すべてこの GENMAX 値で作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。GENMAX のデフォルト値は 2 です。

#### **DEFLTJCL(member)**

HALDB の区画 DBDS について、暗黙の基幹 JCL デフォルト・メンバーを指定するオプション・キーワード。指定されたメンバーは、GENJCL.IC、GENJCL.OIC、および GENJCL.RECOV コマンドにより、定義されたキーワードを変換するために使用されます。区画 DBDS は、すべてこの DEFLTJCL メンバーで作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **ICJCL(ICJCL | member)**

基幹 JCL の入っている区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。GENJCL.IC コマンドを使用すると、GENJCL コマンド上に指定した区画 DBDS について、DBRC がこのメンバーを使用して JCL を生成し、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ (またはデータベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティ) を実行します。区画 DBDS は、すべてこの ICJCL メンバーで作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **NOREUSE | REUSE**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティが、以前使用したイメージ・コピー・データ・セットを再利用するかどうかを指定するために使用します。

#### **REUSE**

REUSE を指定すると、GENJCL.IC コマンドまたは GENJCL.OIC コマンドによって生成されるジョブで、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティが、(GENJCL コマンドで指定された DBDS について) DBDS の GENMAX 値を超えた場合に、最も古いイメージ・コピー・データ・セットを再利用できるようになります。REUSE の場合は、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティが将来利用できるように、空のイメージ・コピー・データ・セットを作成する必要があります。さらに、INIT.IC コマンドを使用して、それらのデータ・セットの存在を RECON データ・セットに記録する必要があります。

#### **NOREUSE**

NOREUSE キーワードでは、このようなアクションは禁止されます。すべての区画 DBDS は、指定されたキーワードを使用して作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **OICJCL(OICJCL | member)**

基幹 JCL の入っている区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。GENJCL.OIC コマンドを実行すると、DBRC はこのメンバーを使用して、GENJCL コマンドで指定された区画 DBDS に対してオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティを実行するための

JCL を生成します。区画 DBDS は、すべてこの OICJCL メンバーで作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **RECOVJCL(RECOVJCL | member)**

基幹 JCL の入っている区画データ・セットのメンバー名を指定するオプション・キーワード。GENJCL.RECOV コマンドを実行すると、DBRC はこのメンバーを使用して、GENJCL コマンドで指定された区画 DBDS に対してデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行するための JCL を生成します。区画 DBDS は、すべてこの RECOVJCL メンバーで作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **RECOVPD(0 | value)**

特定の区画 DBDS のリカバリー期間を指定するために使用するオプション・キーワード。DBRC に十分なリカバリー生成情報を RECON データ・セットの中に保守させたい日数を表す 0 から 999 までの数値を指定します。デフォルト値は 0 で、リカバリー期間がないことを示します。区画 DBDS は、すべてこの RECOVPD 値で作成されます。CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **RECVJCL(RECVJCL | member)**

GENJCL.RECEIVE コマンドで使用される基幹 JCL メンバーの名前を指定するために使用するオプション・キーワード。

RECVJCL は、RSR 対象および RSR 非対象の両方の HALDB DBDS について指定できます。

区画 DBDS は、すべてこの RECVJCL メンバーで作成されます。

CHANGE.DBDS コマンドを使用すると、個別の区画 DBDS についてこの値を変更できます。

#### **MVDBDS | NOMVDBDS**

HALDB オンライン再編成を実行可能な HALDB データベースに関して、パートナー DBDS (M-V,Y) を RECON データ・セット内に作成できるようにするために使用するオプション・キーワード。

##### **MVDBDS**

HALDB が OLRCAP として定義される場合に、M-V, Y データ・セットを作成するために使用するオプション・パラメーター。このパラメーターが INIT.PART コマンドに包含されない場合は、HALDB オンライン再編成が初めて実行されるまで、M-V, Y データ・セットは作成されません。

##### **NOMVDBDS**

OLRCAP として定義されている HALDB データベースに関し、M-V, Y データ・セットが RECON データ・セットの中で作成されないことを表すために使用するオプション・パラメーター。これは、OLRCAP である HALDB データベースのデフォルトです。

## 区画の作成の例

この例では、DBD キーワードによって識別された HALDB 用の区画を作成します。区画名は PART キーワードによって識別されます。HALDB は、区画選択出口を使用します。KEYSTRNG キーワードは、区画選択出口で使用される選択スト

リングを定義します。このストリングの長さは 149 文字です。この文字ストリングは空白を含んでいるので、単一引用符で囲む必要があります。末尾にある負符号 (-) は、行が継続することを示しています。選択ストリングにも負符号 (-) が含まれているので、ストリングの最初の行は 2 つの負符号 (-) (最初のもは選択ストリングの一部で、2 番目のものは継続文字) で終わっていることに注意してください。最初の DSGROUP (DBDS) には 32 000 のブロック・サイズが割り当てられ、2 番目はデフォルトの 4096 で、3 番目は 4000、残りの DSGROUP はデフォルトの 4096 になります。この区画には、作成時に区画の初期設定が必要であることを示すマークが付きます。

```
//INITPART JOB
.
.
//IMS      DD DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//SYSIN    DD *
          INIT.PART DBD(DBHDOK01) PART(PDHDOKE) KEYSTRNG('ABCDEFGHIJKL--
MNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJ-
KLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789- ABCD--
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789') -
          DSNPREFIX(TESTSYS1.PROJECT) -
          BLOCKSIZE(32000,,4000)
/*
|...+...1....+...2....+...3....+...4....+...5....+...6....+...7..
```

関連タスク:

 データベースの設計と実装 (データベース管理)

関連資料:

 DATASET ステートメント (システム・ユーティリティー)

## INIT.RECON コマンド


INIT.RECON コマンドは、RECON データ・セットを DBRC で使用するために、初期化する際に使用します。


まず、DFSMS コマンド AMS DEFINE CLUSTER を使用して RECON データ・セットを作成する必要があります。このデータ・セットは空でなければなりません。

サブセクション:

- 『構文』
- 366 ページの『キーワード』
- 372 ページの『RECON データ・セットの初期化の例』

### 構文





## キーワード

### ACCESS()

並列 RECON アクセスを使用不可または使用可能にするために使用するオプション・キーワード。

### SERIAL

シリアル・モードで RECON データ・セットにアクセスすることを指定します。一度に 1 つだけの DBRC 要求を処理できます。RECON データ・セットへのアクセスは、ハードウェア予約を使用して、データ・セット・レベルでシリアルライズされます。

### PARALLEL

並列モードで RECON データ・セットにアクセスすることを指定します。並列 RECON アクセスを使用すると、複数の IMS システム、バッチ・ジョブ、およびユーティリティー・ジョブからの DBRC 要求を並行して処理できます。RECON データ・セットは、Transactional VSAM モードでアクセスされます。アクセスは、カップリング・ファシリティーのロックングを使用して、VSAM レコード・レベルでシリアルライズされます。

並列 RECON アクセスを使用するには、以下の条件が満たされていることが必要です。

- 3 つの RECON データ・セットのすべてが使用可能である。
- コマンドを処理している DBRC インスタンスが SCI に登録されている (つまり、DBRC SCI 登録出口ルーチン (DSPSCIX0) または IMSPLEX 実行キーワードを介して IMSplex 名が指定されている必要があります)。

### NOCATDS | CATDS

互いに排他的なオプション・キーワードであり、イメージ・コピー、変更累積実行、およびログ・データ・セットがカタログされているかどうかを示すために使用します。

## **NOCATDS**

これらのデータ・セットは、カタログ状況に関係なく、カタログされているものとして扱われないことを指定します。

DBRC は、ジョブ・ファイル制御ブロックに指定されたボリューム通し番号およびファイル・シーケンス番号が、RECON データ・セットに記録されている情報と同じであるかどうかを検査します。

## **CATDS**

これらのデータ・セットがカタログされていること、または SMS によって管理されていることを指定します。

DBRC は、データ・セットのボリューム通し番号およびファイル・シーケンス番号を検査しません。

CATDS オプションを有効にするには、データ・セットがカタログされており、そのデータ・セットのボリューム通し番号情報が JCL から省略されている必要があります。データ・セットがカタログされ、CATDS が指定され、ボリューム通し番号情報が JCL に含まれている場合は、DBRC は CATDS を無視し、JCL によってそのデータ・セットを割り振ります。通常のボリューム通し番号とファイル・シーケンス検査が行われます。

データ・セットがカタログされておらず、CATDS が有効でない場合、DBRC は JCL によってそのデータ・セットを割り振り、ボリューム通し番号とファイル・シーケンスの検査を行います。

ログ・データ・セットが SMS で管理されている場合、CATDS オプションを選択し、基幹 JCL メンバー CAJCL から %LOGVOLS キーワードを削除します。

**重要:** CATDS オプションは、SLDS データ・セットからの IMS の再始動に影響します。CATDS オプションは SLDS がカタログ管理システムの制御下にあることを示しているため、VOLSER がデータ・セット割り振りで IMS に戻されることはありません。SLDS データ・セットがカタログされていないと、IMS の再始動は失敗します。

## **CMDAUTH()**

DBRC バッチ・コマンド許可を実行するかどうかを指定するオプション・キーワード。

### **NONE | SAF | EXIT | BOTH**

互いに排他的なサブパラメーターであり、DBRC バッチ・コマンド・セキュリティ・オプションを指定するために使用します。

#### **NONE**

コマンド許可をスキップすることを指定します。これはデフォルトです。

#### **SAF**

コマンド許可のためにセキュリティ・プロダクトを呼び出すことを指定します。

#### **EXIT**

コマンド許可のために DBRC コマンド許可出口 (DSPDCAX0) を呼び出すことを指定します。

## **BOTH**

コマンド許可のために、セキュリティー・プロダクトと DBRC コマンド許可出口 (DSPDCAX0) を呼び出すことを指定します。セキュリティー・プロダクトが先に、その後 DSPDCAX0 が呼び出されます。

## **safhlq**

コマンド許可を定義するために z/OS System Authorization Facility (SAF) 製品 (RACF) に対して定義されるリソース名の高位修飾子。この *safhlq* を SAF、EXIT、または BOTH と一緒に指定する必要があります。 *safhlq* は、8 文字までの英数字の名前です。

## **rcnqual**

RECON データ・セット内のストリング値を設定するために使用するオプション・パラメーター。このストリング値は、RECON に対する DBRC コマンド処理で、データ・セットがコピーであるかどうか、およびコマンド許可を実行する必要があるかどうかを判別するために使用されます。 *rcnqual* パラメーターは、SAF、EXIT、または BOTH とのみ指定できます。

*rcnqual* を設定する場合、ストリング値を RECON COPY1 データ・セット名のサブストリングにして、実動 RECON データ・セットに対するセキュリティーが不注意で無効にされないようにする必要があります。 *rcnqual* の最後にアスタリスク (\*) を使用し、引用符で囲んで指定する場合、RECON COPY1 データ・セット名は *rcnqual* で始める必要があります。そうしないと、DBRC コマンド許可は実行されません。

コマンド許可を実行するには、*rcnqual* 値は、RECON COPY1 データ・セット名のサブストリングである必要があります。理想的には、3 つすべての RECON データ・セット名に共通するサブストリングにして、RECON 再構成が実行されたときに問題が生じないようにすべきです。 *rcnqual* は、最大 44 文字にすることができます。また、DBRC データ・セットの命名規則に従う必要があります。

## **DASDUNIT ()**

ログ・データ・セットのレコードがある DASD 装置の装置タイプを指定するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

このキーワードを使用して DASD 装置を指定しない場合、INIT.RECON コマンドでの、DASD 装置タイプのデフォルトは 3400 になります。

DBRC は、DASDUNIT に指定された値を、各種 RECON レコードの装置フィールドに保管します。複数のユーティリティーで、この値が出力装置タイプのデフォルト値として使用されます。

## **NOFORCER | FORCER**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、すべての IMS データベースを RECON データ・セットに登録する必要があるかどうかを指定するために使用します。

### **NOFORCER**

データベースに登録する必要はないことを指定します。

### **FORCER**

すべてのデータベースに登録する必要があることを指定します。 FORCER

が指定されているのに、ジョブが未登録のデータベースにアクセスしようとすると、IMS からの DBRC へのデータベース許可呼び出しは失敗します。

#### **CHECK17 | CHECK44 | NOCHECK**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBRC が行うログ・データ・セット名比較のタイプを変更するために使用します。

##### **CHECK17**

ログ・データ・セット名の最後の 17 文字が RECON データ・セットと一致するかどうかを検査します。RECON データ・セット内の名前が該当する DD 名上の名前と一致しない場合、ユーティリティーは停止します。

##### **CHECK44**

44 文字のログ・データ・セット名が RECON データ・セットと一致するかどうかを検査します。RECON データ・セット内の名前が該当するログ DD 名上の名前と一致しない場合、ユーティリティーは停止します。

##### **NOCHECK**

データベース・リカバリー・ユーティリティーへの入力として指定されたデータ・セット名が 17 文字より長く、新しい高位修飾子を持っている場合に使用します。DBRC は、RECON データ・セットに記録されたログ・データ・セット名と該当する DD 名上の名前との比較は行いません。

#### **LIST()**

LIST コマンドのデフォルトを STATIC または CONCURR に設定するために使用するオプション・キーワード。デフォルトは、RECON データ・セットが並列アクセス (つまり TVS) モードのときに処理される LIST コマンドにのみ適用されます。

INIT.RECON コマンドで LIST キーワードが指定されていない場合は、STATIC がデフォルトとして設定されます。

##### **STATIC**

RECON データ・セットが並列アクセス・モードにあり、STATIC または CONCURR キーワードが指定されていない LIST コマンドを処理する場合、リスト処理のデフォルトは STATIC であることを指定します。

##### **CONCURR**

RECON データ・セットが並列アクセス・モードにあり、STATIC または CONCURR キーワードが指定されていない LIST コマンドを処理する場合、リスト処理のデフォルトは CONCURR であることを指定します。

推奨事項: STATIC オプションを指定した一部の LIST コマンドでは混乱が生じる可能性があるため、CONCURR をデフォルトとして設定してください。その上で、例えば問題の解決を試みるなど、特定のコマンドで STATIC を指定することができます。(INIT.RECON で LIST キーワードが指定されていない場合、デフォルトは、CONCURR ではなく、STATIC です。これは単に、シリアル RECON アクセスでの LIST コマンドは常に一貫した出力を生成するという理由からです。)

#### **LOGRET(001 | 'time\_interval')**

ログ・データ・セットの保存期間を指定するオプション・キーワード。

保存期間とは、ログのオープン後、非アクティブになるまでの最小時間です。(それ以降は削除対象として適格になります。)

*time\_interval* は、日時を表すのではなく、時間間隔 (日、時、分、および秒) を表す、部分的な、区切られたタイム・スタンプです。タイム・スタンプのフォーマットは、次のとおりです。

*ddd|hh|mm|ss|t*

各項目の説明は、以下のとおりです。

**ddd**

日数 (000 から 365)

**hh** 時間数 (0 から 23)

**mm** 分数 (0 から 59)

**ss** 秒数 (0 から 59)

**t** 10 分の 1 秒 (0 から 9)

タイム・スタンプの区切り (上記のフォーマットでは垂直バー (|)) は、ピリオド (.) やコンマ (,) など、任意の非数値文字でも構いません。タイム・スタンプに空白または特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。日数には先行ゼロは含める必要がありますが、後続ゼロは省略することができます。有効な間隔は、10 分の 1 秒から 365 日までです。デフォルト値、001 は 24 時です。

時間間隔はタイム・スタンプとして扱われるため、不適切な値に対して、メッセージ DSP1048I が出される場合があります。有効な時間間隔の例は、次のとおりです。

```
LOGRET(365)
LOGRET('030 12.00')
LOGRET('000 00:00:08.0')
LOGRET('000 00,00,00,1')
```

次に示すように、同じタイム・スタンプ指定を表すのに、2 つのフォーマットがあります。

```
LOGRET(030)          LOGRET('030')          = 30 days
LOGRET('010 12,30') LOGRET('010 12:30') = 10 days, 12 hours, 30 minutes
```

非アクティブ・ログに関する情報、およびログ保存期間やその他の条件を使用して非アクティブ・ログを判別する方法については、DELETE.LOG (RLDS および SLDS 用) コマンドの *INACTIVE* キーワードを参照してください。

保存期間を指定するのにこのキーワードを使用しない場合、INIT.RECON コマンドでは期間のデフォルトは 001 (24 時間) になります。

**推奨事項:** 必ず適切なログ保存期間を指定し、ログ情報が十分に長い期間にわたって RECON データ・セットに保持されるようにしてください。一定の IMS 機能は RECON データ・セット内のログ情報に依存しており、情報が早く削除されすぎると、これらの機能が失敗に終わることがあります。例えば、以下の機能の 1 つ以上が失敗に終わる可能性があります。

- 動的バックアウト
- バッチ・メッセージ処理 (BMP) の拡張再始動 (XRST)
- 作業単位テーブル項目 (UOWE) の再同期

#### **NOLISTDL | LISTDL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、(DELETE.LOG コマンドまたはアーカイブ・ジョブ・ログ圧縮によって) RECON から削除されたデータ・セット名をジョブ出力にリストするかどうかを指定するために使用します。このコ

マンドで指定された設定値は、DELETE.LOG コマンドによってオーバーライドすることができます。アーカイブ・ジョブの中では、ログ圧縮の設定値をオーバーライドする方法はありません。

#### **LISTDL**

削除されたデータ・セットの名前をジョブ出力にリストすることを指定します。

#### **NOLISTDL**

削除されたデータ・セットの名前をジョブ出力にリストしないことを指定します。

#### **MINVERS('11.1' | '12.1' | '13.1')**

DBRC へのサインオンを許可する IMS の最小バージョンを指定するオプション・キーワード。デフォルトは MINVERS('11.1') です。

MINVERS キーワードのフォーマットには、ピリオドが含まれます。DBRC では、これが特殊文字とみなされるので、値を単一引用符で囲む必要があります。

要件: HALDB 変更機能または DEDB 変更機能を使用するには、MINVERS 値が '13.1' でなければなりません。

#### **NOREORGV | REORGV**

同時には使用できません。HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を変更するために使用するオプション・パラメーター。デフォルトは NOREORGV です。

#### **NOREORGV**

HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を使用不可にすることを指定します。再編成番号を格納、更新、または検査するためのいかなる要求も、無視されます。

#### **REORGV**

HALDB 区画再編成番号の妥当性検査を有効にすることを指定します。DBRC は、再編成番号が逆行するのを防ぐために、各区画の再編成番号を RECON データ・セット内の区画レコードに格納します。

#### **SSID(*name*)**

次のコマンドでデフォルト・サブシステム ID として使用する IMS サブシステムの名前を指定するオプション・キーワード。

CHANGE.PRILOG  
CHANGE.SECLOG  
DELETE.LOG  
GENJCL.ARCHIVE  
GENJCL.CLOSE  
NOTIFY.PRILOG  
NOTIFY.SECLOG

*name* は、有効な IMS サブシステム ID を示す 8 文字の英数字ストリングです。

## **NONEW | STARTNEW**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セットが 1 つしかない場合に新しいジョブを開始するかどうかを指定するために使用します。

### **NONEW**

新規ジョブを開始しないことを指定します。

### **STARTNEW**

新規ジョブを開始することを指定します。並列 RECON アクセスが使用可能な場合、別の DBRC インスタンスが 2 つのアクティブな RECON データ・セットを使用して実行されているときには、単一の使用可能な RECON データ・セットを使用して新規ジョブを開始することはできません。

## **TAPEUNIT (unittype)**

ログ・データ・セットのレコードを保持する磁気テープ装置の装置タイプを指定するオプション・キーワード。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

このキーワードを使用して磁気テープ装置を指定しない場合は、INIT.RECON コマンドでは装置タイプのデフォルトは 3400 になります。

DBRC は、TAPEUNIT に指定された値を、各種 RECON レコードの装置フィールドに保管します。複数のユーティリティーで、この値が出力装置タイプのデフォルト値として使用されます。

## **RECON データ・セットの初期化の例**

ここでは、INIT.RECON コマンドの使用例をいくつか示します。

### **INIT.RECON コマンドの例 1**

```
//INITRCON JOB
:
//RECON1 DD DSN=RECON7,DISP=SHR
//RECON2 DD DSN=RECON8,DISP=SHR
//SYSIN DD *
INIT.RECON NOCHECK SSID(IMSB) LOGRET('007 00:00:30.0')
/*
```

この例では、RECON1 および RECON2 DD ステートメントが RECON データ・セットを示しています。

### **INIT.RECON コマンドの例 2**

```
//INITRCON JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.RECON CMDAUTH(SAF,SAFHLQ1,IMSTESTS.DSHR)
/*
```

この例では、RECON COPY1 データ・セット名が IMSTESTS.DSHR.RECON1 の場合、DBRC コマンド許可セキュリティは、RECON データ・セットに対する今後のすべてのアクセス試行に対してそのまま実行されます。これは、

「IMSTESTS.DSHR」という *rcnqual* 値が、RECON COPY1 データ・セット名 IMSTESTS.DSHR.RECON1 のサブストリングであるからです。

この RECON データ・セットを、第 2 レベル修飾子名が COPYDSHR であるデータ・セットにコピーすると、DBRC コマンド許可セキュリティは、RECON データ・セットに対する今後のすべてのアクセス試行に対して無効になります。これは、このようなコピーが行われると、RECON COPY1 データ・セット名が IMSTESTS.COPYDSHR.RECON1 に変更され、この名前に「IMSTESTS.DSHR」という *rcnqual* スtring値が含まれなくなるからです。

関連資料:

199 ページの『DELETE.LOG コマンド (RLDS および SLDS 用)』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## INIT.SG コマンド

INIT.SG コマンドは、サービス・グループをグローバル・サービス・グループ (GSG) のメンバーとして定義するために使用します。

GSG のすべてのサービス・グループは、その GSG の IMS サブシステムが使用するすべての RECON データ・セットで定義する必要があります。また、このコマンドは、サービス・グループの初期の役割も指定します。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 374 ページの『サービス・グループの作成例』

### 構文

▶▶—INIT.SG—GSGNAME(*gsgname*)—SGNAME(*sgname*)—

ACTIVE
TRACKING

NONLOCAL
LOCAL

▶▶

### キーワード

#### ACTIVE | TRACKING

互いに排他的な必須キーワードであり、サービス・グループの初期の役割を指定するために使用します。

#### ACTIVE

サービス・グループがアクティブ・サブシステムであることを示します。ACTIVE は、GSG の 1 つのサービス・グループについてのみ指定することができます。

#### TRACKING

サービス・グループがトラッキング・サブシステムであることを示します。TRACKING は、GSG の 1 つのサービス・グループについてのみ指定することができます。

#### GSGNAME(*gsgname*)

サービス・グループが属する GSG の名前を指定する必須キーワード。

**SGNAME(*sgname*)**

作成するサービス・グループの名前を指定する必須キーワード。

**NONLOCAL | LOCAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サービス・グループがローカルか非ローカルかを指定するために使用します。

**NONLOCAL**

これが、この RECON データ・セットの集合の非ローカル・サービス・グループであることを示します。

**LOCAL**

これが、この RECON データ・セットの集合のローカル・サービス・グループであることを示します。

**サービス・グループの作成例**

この例では、STLSITE1 という名前の ACTIVE サービス・グループが GSG IMSGSG1 に追加され、STLSITE2 という名前の LOCAL TRACKING サービス・グループが同じ GSG に追加されます。

```
//INITSG JOB
:
//SYSIN DD *
INIT.SG GSGNAME(IMSGSG1) SGNAME(STLSITE1) ACTIVE
INIT.SG GSGNAME(IMSGSG1) SGNAME(STLSITE2) TRACKING LOCAL
/*
```

---

## 第 15 章 LIST コマンド

LIST コマンドは、RECON データ・セットに含まれている情報のすべて、または選択した一部をフォーマット設定して印刷出力を生成するために使用します。

---


### LIST.BKOUT コマンド

LIST.BKOUT コマンドは、選択したサブシステムのバックアウト・レコードに関する情報、あるいは RECON データ・セットのすべてのバックアウト・レコードをリストするのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 376 ページの『バックアウト・レコードに関する情報のリストの例』

#### 構文



#### キーワード

##### **ALL | SSID(name)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、表示するバックアウト・レコードを指定します。

##### **ALL**

RECON データ・セットのすべてのバックアウト・レコードを表示することを指定します。

##### **SSID(name)**

バックアウト・レコードを 1 つだけ表示することを指定します。name は、有効なサブシステム ID を示す 8 文字の英数字からなる文字ストリングです。

##### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データ・セットを静止することを設定するために使用する、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

##### **STATIC | CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

#### TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。

LIST コマンドは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている中から TIMEFMT のデフォルトを入手します。

### バックアウト・レコードに関する情報のリストの例

以下の例は、サブシステム IMS1 のバックアウト・レコードに関する情報をリストするために LIST.BKOUT コマンドを使用する方法を示しています。

```
//LISTBKOUT JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.BKOUT SSID(IMS1)
/*
```

関連資料:

459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---


## LIST.CAGRP コマンド

LIST.CAGRP コマンドは、指定された CA グループもしくはすべての CA グループに関して、コピー 1 RECON データ・セットにある情報をリストするのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 377 ページの『キーワード』
- 378 ページの『GRPNAME を使用して CA グループと CA レコードを指定する例』

### 構文



## キーワード

### **ALL | GRPNAME(*name*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、情報が表示される CA グループの名前を指定します。

#### **ALL**

RECON データ・セットのそれぞれの CA グループごとに CA グループ・レコードと対応する変更累積実行レコードのリストを生成します。

#### **GRPNAME(*name*)**

*name* で要求するグループの CA グループ・レコードと変更累積実行レコードのリストを生成します。

#### **MEMBERS**

CA グループ定義に関する情報だけをリストするために使用するオプション・キーワード。CA 実行情報はリストされません。

#### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データ・セットを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

#### **STATIC | CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### **STATIC**

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### **CONCURR**

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

#### **TIMEFMT(*sublist*)**

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフ

フォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

### GRPNAME を使用して CA グループと CA レコードを指定する例

この例では、GRPNAME キーワードで、CA グループ・レコードとそれに関連した CA レコードを指定しています。

```
//LISTCAGP JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.CAGRP GRPNAME (MYGROUP)
/*
```

関連資料:

459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## LIST.DB コマンド


LIST.DB コマンドは、RECON データ・セットに登録されているデータベースのリストを受け取るために使用します。1 つ以上のデータベース・レコードを、その関連 DBDS レコードと一緒にあるいは無しで、リストすることができます。

LIST.DB コマンドは、データベースのリカバリー可能またはリカバリー不能状況を表示します。

サブセクション:

- 『構文』
- 379 ページの『キーワード』
- 381 ページの『DBDS レコードを含めずにデータベースを表示する例』

### 構文



## キーワード

### **ALL | TYPEIMS | TYPEFP | TYPHALDB | DBD(*dbname*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、表示する RECON データ・セットのデータベースを指定します。

#### **ALL**

RECON データ・セットのすべてのデータベース・レコードを表示することを指定します。HALDB データベースの場合は、パーティション・データベース・レコードがマスター・レコードの下にリストされます。

#### **TYPEIMS**

DL/1 データベースを記述する、RECON データ・セットのすべてのデータベース・レコードを表示することを指定します。

#### **TYPEFP**

高速機能 DEDB を記述する、RECON データ・セットのすべてのデータベース・レコードを表示することを指定します。

#### **TYPHALDB**

HALDB データベースを表すすべてのデータベース・レコードを表示することを指定します。これには、HALDB マスター・データベース・レコード (TYPE=HALDB) とそれに関連した HALDB パーティション・データベース・レコード (TYPE=PART) が含まれます。

#### **DBD(*dbname*)**

データベースの特定のデータベース・レコードまたはデータベースのリカバリー・グループを表示します。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合は、HALDB マスター名を指定すると、HALDB マスター・レコードとそのすべてのパーティション・データベース・レコードがリストされます。パーティション・データベース名を指定すると、パーティション・データベース・レコードだけがリストされます。

#### **CHKAUTH**

指定された DBD の許可状況を検査するために使用するオプション・キーワード。DBD は、全機能データベース、高速機能データベース、HALDB マスター、または HALDB 区画のいずれかです。何もリストされません。DBD がサブシステムに対して許可されている場合は、DSP0044I と RC=04 を受け取ります。DBD が許可されていない場合は、RC=00 のみを受け取ります。

CHKAUTH キーワードの指定は、DBD キーワードと一緒にの場合にのみ有効です。DBD が指定されていない場合、コマンドは失敗します。他のキーワードを指定しても、無視されます。

### **COVERED | GSG(*gsname*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RECON データ・セットの表示すべきデータベース・レコードを限定します。DBD が指定されている場合、COVERED も GSG(*gsname*) も指定できません。

#### **COVERED**

RSR 対象のデータベースをすべて表示することを指定します。

### **GSG(gsgname)**

指定されたグローバル・サービス・グループの対象となるデータベースだけを  
表示することを指定します。

### **DBDS**

指定されたデータベースに関連した、RECON データ・セットの DBDS または  
エリアを表示するオプション・キーワード。DBDS 情報には、リカバリー関連  
レコード (ALLOC、IC、RECOV、REORG) が含まれています。このキーワー  
ドを指定しないと、DBDS レコードまたはエリア・レコードは表示されませ  
ん。

### **NORCVINF**

指定されたデータベースに関連した、RECON データ・セット内の DBDS  
またはエリアのリカバリー関連レコード (ALLOC、IC、RECOV、REORG)  
を抑止します。

LIST.DB コマンド出力が切り捨てられてメッセージ DSP0057I が返された  
場合は、出力のサイズを最小化するために NORCVINF キーワードを指定  
できます。

### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルト  
になっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止するこ  
とを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが  
指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

### **STATIC | CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場  
合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効  
でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レ  
コードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コ  
マンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定  
されます。)

### **STATIC**

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処  
理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他  
の DBRC インスタンスによって更新できません。

### **CONCURR**

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定し  
ます。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映  
しない可能性があります。

### **TIMEFMT(sublist)**

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフ  
ォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメ  
ーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能  
です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに  
指定されている値から入手します。

## DBDS レコードを含めずにデータベースを表示する例

この例では、データベース DEDBAB12 が、関連する DBDS レコードを含めずに表示されます。

入力:

```
//LISTDB
:
//SYSIN DD *
LIST.DB DBD(DEDBAB12)
/*
```

応答 :

```
LIST.DB DBD(DEDBAB12)
```

```
-----
DB
DBD=DEDBAB12                DMB#=8        TYPE=FP
SHARE LEVEL=3
FLAGS:
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF  COUNTERS:
RECOVERABLE =YES           RECOVERY NEEDED COUNT =3
FULLSEG DEFAULT =NO        IMAGE COPY NEEDED COUNT =0
                                AUTHORIZED AREAS =1
                                EEQE COUNT =0
                                ALTER COUNT =1
                                ALTER COMPLETE COUNT =1
-----
```

関連概念:

 データベースのリカバリーの概説 (データベース管理)

関連資料:

459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

 /RMxxxxxx コマンド (コマンド)

---

## LIST.DBDS コマンド

LIST.DBDS コマンドは、特定の DBDS または DEDB エリアに関する情報を含んでいる、RECON データ・セット内のすべてのレコードのリストを表示するのに使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 382 ページの『キーワード』
- 383 ページの『レコードのリストの表示例』

構文

```
▶▶ LIST.DBDS DBD(name)
                GROUP(name) DDN(name) DDN(name)
                AREA(name)  STATIC CONCURR QUIESCE
```

## キーワード

### **DBD(*name*) | GROUP(*name*)**

互いに排他的な必須キーワードであり、リストする DBDS または DEDB エリアを示します。

#### **DBD(*name*)**

表示する DBDS または DEDB エリアのデータベース名を指定します。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、DDN キーワードを指定しないときには、HALDB マスター・データベース名と HALDB 区画名のどちらでも指定できます。DDN キーワードを指定するときは、HALDB 区画名だけを指定できます。

#### **GROUP(*name*)**

名前付き DBDS グループのすべての DBDS または DEDB エリアを表示することを指定します。GROUP を指定すると、識別されているグループのそれぞれのメンバーごとに LIST.DBDS コマンドが実行されます。

### **DDN(*name*) | AREA(*name*)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、表示する DBDS または DEDB エリアを示します。DBD キーワードを指定する場合にのみ、以下のいずれかのキーワードを指定します。

#### **DDN(*name*)**

表示する DBDS の名前を指定します。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードで HALDB 区画名 (HALDB マスター名ではなく) を指定する必要があります。DDN キーワード値は HALDB 区画 DDN です。LIST.DBDS コマンドは、区分の示されている DBDS に対して実行されます。DDN で区分の DBDS が識別されていない場合は、LIST.DBDS コマンドは失敗します。

#### **AREA(*name*)**

表示する DEDB エリアの名前を指定します。

DDN も AREA も指定しないと、LIST.DBDS コマンドは、指定したデータベースのそれぞれの DBDS または DEDB エリアごとに実行されます。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB マスター名を指定した場合、LIST.DBDS コマンドは、HALDB マスター内の各 HALDB 区画の DBDS ごとに実行されます。HALDB 区画名を指定すると、識別されている区画のそれぞれの DBDS ごとに LIST.DBDS コマンドが実行されます。

### **NORCVINF**

すべての表示された DBDS および DEDB エリアについて、リカバリー関連レコード (ALLOC、IC、RECOV、REORG) を抑止します。このキーワードを指

定しない場合は、表示された DBDS および DEDB エリアに関する情報を含んでいる、RECON データ・セット内のすべてのレコードのリストが表示されます。

LIST.DBDS コマンド出力が切り捨てられ、メッセージ DSP0057I が返された場合、出力のサイズを最小化するために NORCVINF キーワードを指定できません。

#### QUIESCE

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

#### STATIC | CONCURR

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

#### TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

### レコードのリストの表示例

この例では、DEDB エリア AREA01 に関する情報を含んでいる RECON データ・セット内のすべてのレコードのリストが表示されます。

入力:

```
//LISTDBDS JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.DBDS DBD(FPEDBD02) AREA(AREA01)
/*
```

応答 :

```
LIST.DBDS DBD(FPEDBD02) AREA(AREA01)
-----
DBDS
  DBD=FPEDBD02 AREA=AREA01 TYPE=FP
  SHARE LEVEL=3          DSID=00001 DBORG=DEDB DSORG=VSAM
  GSGNAME=**NULL**      USID=0000000002
  AUTHORIZED USID=0000000002 RECEIVE USID=0000000002 HARD USID=0000000002
  RECEIVE NEEDED USID=0000000000
  CAGRP=**NULL** GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=0 DSSN=00000001
  NOREUSE RECOVPD=0 NOVSO NOPREOPEN NOPRELOAD NOFULLSG
  CFSTR1=**NULL** CFSTR2=**NULL** NOLKASID NOMAS
  DEFLTJCL=**NULL** ICJCL=ICJCL RECVJCL=ICRCVJCL RECOVJCL=RECOVJCL
  DBRCVGRP=**NULL**
  FLAGS:
    PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF
    IC NEEDED =OFF
    IC RECOMMENDED =ON
    RECOV NEEDED =OFF
    RECEIVE NEEDED =OFF
    OFR REQUIRED =NO
    TRACKING SUSPENDED =NO
    HSSP CIC IN PROGRESS =NO
    QUIESCE IN PROGRESS =NO
    QUIESCE HELD =NO
    ALTER IN PROGRESS =YES
    COUNTERS:
      AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1
      HELD AUTHORIZATION STATE=6
      ADS AVAIL # =1
      REGISTERED ADS # =1
      EEQE COUNT =0
      SHADOW ADS AVAIL # =2
      REGISTERED SHADOW ADS # =2
  ADS LIST:
    -ADS DDN--ADS DSN- CREATE
    -STAT- -RUNNING-
    DB21AR0 IMSTESTS.DB21AR0 AVAIL NO
  SHADOW ADS LIST:
    -ADS DDN--ADS DSN- CREATE
    -STAT- -RUNNING-
    DB21AS01 IMSTESTS.DB21AR0.SHADOW AVAIL NO
    DB21AS02 IMSTESTS.DB21AR0.SHADOW.IC AVAIL NO IC
  ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:
    ENCODED
    -SSID- -ACCESS INTENT- -STATE- -SS ROLE-
    IMS1 UPDATE 6 ACTIVE
```

関連資料:

459 ページの『第18章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

 /RMxxxxxx コマンド (コマンド)

---

## LIST.DBDSGRP コマンド


LIST.DBDSGRP コマンドは、RECON データ・セット内の 3 種類のデータ・グループ・レコード (DB グループ、DBDS グループ、およびリカバリー・グループ) のすべてのリスト、単一のデータ・グループ・レコードのメンバーのリスト、または指定されたメンバーを含むすべてのデータ・グループ・レコードのリストを表示するために使用します。

サブセクション:

- 385 ページの『構文』

- 『キーワード』
- 386 ページの『DBDS グループのメンバーの表示例』

## 構文



## キーワード

### **ALL** | **GRPNAME**(name) | **ALL**(dbname, areaname | ddname)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、リストするグループを指定します。

#### **ALL**

RECON データ・セットで識別されるすべての DBDS、DB、およびリカバリー・グループのリストを生成します。ALL がデフォルトです。

#### **GRPNAME**

指定されたグループのメンバーのリストを生成します。指定されたグループは RECON データ・セットに存在している必要があります。

#### **ALL**(dbname, areaname, ddname)

RECON データ・セット内で識別される DBDS、DB、およびリカバリー・グループの限定リストを生成します。キーワード (dbname, areaname, ddname) を使用して、リストするレコードの数を制限してください。指定されたデータベース、DBDS、またはエリアが 1 つ以上含まれているグループのみがリストされます。

**HALDB** データベースの制約事項: LIST.DBDSGRP コマンドの場合、dbname には HALDB 区画または HALDB マスター・データベースの名前を指定できます。

#### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

#### **STATIC** | **CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON コマンド、またはアップグレード処理で設定されず。)

#### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

#### TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

### DBDS グループのメンバーの表示例

この例では、指定された DBDS グループのメンバーを表示します。

```
//LISTDBGP JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.DBDSGRP GRPNAME(DBDSG1)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## LIST.GSG コマンド


LIST.GSG コマンドは、RECON データ・セットのグローバル・サービス・グループ・レコードのリストを受け取るのに使用します。

このコマンドは、IMSCTRL マクロに RSRFEAT=NO が指定されている場合は失敗します。

サブセクション:

- 『構文』
- 387 ページの『キーワード』
- 388 ページの『グローバル・サービス・グループのリスト例』

構文



## キーワード

### **ALL** | **GSGNAME** (*gsgname*)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、表示する RECON データ・セットの GSG レコードを指定します。

#### **ALL**

RECON データ・セット内のすべての GSG レコードを表示することを指定します。

#### **GSGNAME** (*gsgname*)

特定の GSG レコードを表示します。

### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で **STATIC** キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。**CONCURR** キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、**QUIESCE** は無視されます。

### **STATIC** | **CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

**STATIC** と **CONCURR** のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは **INIT.RECON** コマンド、**CHANGE.RECON LIST** コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### **STATIC**

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### **CONCURR**

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

### **TIMEFMT** (*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

**LIST** コマンドの **TIMEFMT** のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

## グローバル・サービス・グループのリスト例

この例では、単一 GSG レコードを表示します。

```
//LISTGSG JOB  
:  
:  
//SYSIN DD *  
LIST.GSG GSGNAME(GSG1)  
/*
```

関連資料:

459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## LIST.HISTORY コマンド

LIST.HISTORY コマンドは、DBDS または DEDB エリアのアクティビティ・ヒストリーのリストを生成するのに使用します。

LIST.HISTORY コマンドの出力は以下のもので構成されます。

- データベース・レコードのリスト
- DBDS レコードのリスト (DEDB エリア・レコード、エリア許可レコード、およびエリア・リカバリー・レコードをまとめて DBDS レコード・リストが形成される。)
- 以下のレコード (存在する場合) がそれぞれの DBDS またはエリアで時間順にリストされる。
  - ALLOC レコード
  - IMAGE レコード
  - CA 実行レコード。現行 DBDS またはエリアに対してのみ、除去時刻が示される。
  - RECOV レコード
  - REORG レコード
- リストするすべての ALLOC レコードに関連した PRILOG レコード
- 上記のレコードが表すすべてのイベントに関連付けた要約時刻表

FROMTIME キーワードおよび TOTIME キーワードを使用して、次のレコードを除外する時刻範囲を定義できます。


- 範囲内でアクティブでない USID の ALLOC レコード。時刻範囲内でアクティブな ALLOC レコードがある場合は、それと同じ USID を持つ ALLOC はすべてリストされます。
- RUN 時刻 (あるいは、CIC の場合は、有効な除去時刻) が範囲外の IMAGE レコード
- STOP 時刻および PURGE 時刻が範囲外の CA 実行レコード
- RUN および RECOV TO が範囲外の RECOV レコード
- RUN の時刻が範囲外の REORG レコード

サブセクション:

- 389 ページの『構文』

- 『キーワード』
- 391 ページの『DBDS のアクティビティ・履歴の表示例』

## 構文



## キーワード

### DBD(name) | GROUP(name)

互いに排他的な必須キーワードであり、リストする DBDS または DEDB エリアを示します。

#### DBD(name)

リストする DBDS または DEDB エリアの名前を指定します。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合、DDN キーワードを指定しないときには、HALDB マスター・データベース名と HALDB 区画名のどちらでも指定できます。DDN キーワードを指定するときは、HALDB 区画名だけを指定できます。

#### GROUP(name)

ある DBDS グループか CA グループのすべての DBDS または DEDB エリアをリストすることを指定します。GROUP を指定すると、示されているグループのそれぞれのメンバーごとに、LIST.HISTORY コマンドを実行します。

### DDN(name) | AREA(name)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、リストする DBDS または DEDB エリアを示します。DBD キーワードを指定する場合にのみ、以下のいずれかのキーワードを指定します。

#### DDN(name)

リストする DBDS の名前を指定します。

**HALDB データベースの制約事項:** HALDB データベースの場合、DDN キーワードを使用するためには、DBD キーワードでパーティション・データベース名を指定する必要があります。DDN キーワード値は区分 DDN です。LIST.HISTORY コマンドは、区分の識別されている DBDS について実行されます。DDN で区分の DBDS が識別されていない場合は、LIST.HISTORY コマンドは失敗します。

#### AREA(name)

リストする DEDB エリアの名前を指定します。

DDN も AREA も指定しないと、LIST.HISTORY コマンドは、指定したデータベースのそれぞれの DBDS または DEDB エリアごとに実行されます。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB マスター名を指定した場合、LIST.HISTORY コマンドは、HALDB マスター内の各区画の DBDS ごとに実行されます。HALDB 区画名を指定すると、識別された区画のそれぞれの DBDS ごとに LIST.HISTORY コマンドが実行されます。

#### **FROMTIME(*time\_stamp*)**

時間順にリストされる DBDS または DEDB エリア・レコードのタイム・スタンプを指定するオプション・キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。時間順にリストされないレコードは、FROMTIME または TOTIME が指定されているか否かに関係なくリストされます。FROMTIME には、リストする最も古いレコードのタイム・スタンプを指定します。FROMTIME だけを指定すると、RECON データ・セットに含まれる、それ以降の関連レコードがリストされます。

表示するレコードの範囲を指定するために、FROMTIME および TOTIME キーワードを組み合わせて使用できます。

FROMTIME も TOTIME も指定しないと、RECON データ・セット内の、指定された DBDS または DEDB エリアに関するすべてのレコードがリストされます。

#### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

#### **STATIC | CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### **STATIC**

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

#### **CONCURR**

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

#### **TOTIME(*time\_stamp*)**

時間順にリストされる DBDS または DEDB エリア・レコードのタイム・スタンプを指定するためのオプション・キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。時間順にリストされないレコードは、FROMTIME または

TOTIME が指定されているか否かに関係なくリストされます。TOTIME には、最後にリストするレコードのタイム・スタンプを指定します。TOTIME だけを指定すると、その時刻のレコードと RECON データ・セットに含まれる、それ以前の関連レコードすべてがリストされます。

表示するレコードの範囲を指定するために、FROMTIME および TOTIME キーワードを組み合わせて使用できます。

FROMTIME も TOTIME も指定しないと、RECON データ・セット内の、指定された DBDS または DEDB エリアに関するすべてのレコードがリストされます。

#### **TIMEFMT(sublist)**

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

#### **TIMELINE**

出力にタイム・ラインの要約だけをリストすることを指定するオプション・キーワード。

### **DBDS のアクティビティ・ヒストリーの表示例**

この例では、指定した DBDS のアクティビティ・ヒストリーを表示します。

```
//LISTHIST    JOB
:
//SYSIN      DD *
LIST.HISTORY DBD(DB1) DDN(NAME1)
/*
```

関連資料:

459 ページの『LIST.HISTORY コマンド出力のサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---


## **LIST.LOG コマンド (PRILOG ファミリー用)**

LIST.LOG コマンドは、PRILOG レコード、ならびに指定された開始時刻をもつ LOGALL、SECLOG、PRISLD、または SECSLD レコードを表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 392 ページの『キーワード』
- 393 ページの『レコードの PRILOG ファミリーのリスト例』

構文



## キーワード

### STARTIME(*time\_stamp*)

表示するレコードの開始時刻の指定するために使用するオプション・キーワード。

### SSID(*name*)

指定されたサブシステムに関連したログ・レコードまたは OLDS エントリーだけを表示するように制限するためのオプション・キーワード。

### GSG(*gsgname*) | TRACKING

互いに排他的なオプション・キーワードで、RSR トラッキング・サブシステム用のログ・データ・セットを表示するよう指定します。LIST.LOG ALL では、RSR トラッキング・サブシステム情報は表示されません。

### GSG(*gsgname*)

指定された GSG に関連したログ・レコードだけを表示するように制限するオプション・キーワード。

リストされるいずれかのレコード内の名前が指定された名前と一致しない場合は、メッセージ DSP0144 が出され、処理は続きます。

### TRACKING

グローバル・サービス・グループ内のトラッキング・サブシステムによって作成されたログ・データ・セットのレコードだけを表示するよう指示します。

### QUIESCE

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

### STATIC | CONCURR

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

## CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

## TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

重要: ERROR、OPEN、または UNARCH キーワードを指定すると、メッセージ DSP0141I が出されて、コマンドは失敗します。

FROMTIME、TOTIME、INTERIM、または TRACKING キーワードを指定すると、STARTIME は無視され、コマンドは、次のセクションで説明するように、デフォルトとして ALL 処理になります。

## レコードの PRILOG ファミリーのリスト例

この例では、指定された開始時刻を持つ PRILOG、SECLOG、PRISLD、SECSLD、および LOGALL レコードがリストされます。

```
//LISTLOG JOB
:
:
//SYSIN DD *
LIST.LOG STARTIME('07.023 12:12:12.123456 PST')
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## LIST.LOG コマンド (レコードのカテゴリー用)

LIST.LOG コマンドは、PRILOG レコード、ならびに指定された開始時刻をもつ LOGALL、SECLOG、PRISLD、または SECSLD レコードを表示するために使用します。このコマンドの構文は、表示するレコードのリストによって異なります。

サブセクション:

- 『構文』
- 395 ページの『キーワード』
- 397 ページの『例』

### 構文

**PRILOG、LOGALL、SECLOG、PRISLD、SECSLD、PRIOLD、および SECOLD**  
レコードの構文

→ LIST.LOG [ALL] | A | →

### IPRI、ISEC、IPRISL、ISECSL、IPRIOL、および ISECOL レコードの構文

```
▶▶—LIST.LOG—ALL—INTERIM—| A |—————▶▶
```

### PRITSLDS および SECTSLDS レコードの構文

```
▶▶—LIST.LOG—ALL—TRACKING—| A |—————▶▶
```

### IPRITSLD および ISECTSLD レコードの構文

```
▶▶—LIST.LOG—ALL—TRACKING—INTERIM—| A |—————▶▶
```

### PRIOLD および SECOLD レコードの構文

```
▶▶—LIST.LOG—ALLOLDS—| A |—————▶▶
```

- PRIOLD
- SECOLD

### IPRIOL および ISECOL レコードの構文

```
▶▶—LIST.LOG—ALLOLDS—INTERIM—| A |—————▶▶
```

- IPRIOL
- ISECOL

マッチング **DD** 名およびサブシステム名を持つ **PRIOLD** および **SECOLD** レコードの構文


```
▶▶—LIST.LOG—OLDS(ddname)—SSID(name)—| A |—————▶▶
```

LIST.LOG OLDS は、DD 名およびサブシステム名が一致するデータ・セット・エントリーのみを表示します。SSID を省略した場合の処理は ALLOLDS を指定した場合と同じです。

LIST.LOG コマンドは、以下のオプション・キーワードを 1 つ以上使用して、さらに修飾することができます。例えば、SSID と OPEN を併用すると、指定されたサブシステムに属するログと OLDS、およびクローズされていないログと OLDS エントリーだけを表示するように制限できます。

LIST.LOG ALL、ALLOLDS、および OLDS のオプション・キーワードは次のとおりです。

A:



## キーワード

### FROMTIME(*time\_stamp*)

この時刻またはそれ以降に開始したログ・レコードまたは OLDS エントリーだけを表示するように制限するオプション・キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

FROMTIME には、リストする最も古いレコードのタイム・スタンプを指定します。FROMTIME だけを指定すると、RECON データ・セットに含まれる、それ以降の関連レコードがリストされます。

表示するレコードの範囲を指定するために、FROMTIME と TOTIME の両方のキーワードを指定できます。

PRILOG、SECLOG、PRISLD、SECSLD、IPRI、ISEC、IPRISL、ISECSL、PRITSLDS、SECTSLDS、IPRTISLD、および ISECTSLD レコードの場合、FROMTIME タイム・スタンプは、サブシステムが開始した時刻 (START = ) と比較されます。レコードがリストされると、この開始時刻には横にアスタリスク (\*) が付けられます。

PRIOLD、SECOLD、IPRIOL、および ISECOL レコードの場合、FROMTIME タイム・スタンプは、サブシステムが開始した時刻 (PRILOG TIME = ) と比較されます。

### QUIESCE

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

### STATIC | CONCURR

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

## **CONCURR**

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

## **TOTIME(*time\_stamp*)**

この時刻に、またはこの時刻より前に開始されたログ・レコードまたは OLDS エントリーだけを表示するように制限するオプション・キーワード。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

TOTIME には、最後にリストするレコードのタイム・スタンプを指定します。TOTIME のみを指定すると、その時刻のレコードと、RECON データ・セットに含まれる、それ以前のすべての関連レコードがリストされます。

表示するレコードの範囲を指定するために、FROMTIME と TOTIME の両方のキーワードを指定できます。

PRILOG、SECLOG、PRISLD、SECSLD、IPRI、ISEC、IPRISL、ISECSL、PRITSLDS、SECTSLDS、IPRTISLD、および ISECTSLD レコードの場合、TOTIME タイム・スタンプは、サブシステムが開始した時刻 (START = ) と比較されます。レコードがリストされると、この開始時刻には横にアスタリスク (\*) が付けられます。

PRIOLD、SECOLD、IPRIOL、および ISECOL レコードの場合、TOTIME タイム・スタンプは、サブシステムが開始した時刻 (PRILOG TIME = ) と比較されます。

## **SSID(*name*)**

指定されたサブシステムに関連したログ・レコードまたは OLDS エントリーだけを表示するように制限するオプション・キーワード。

## **GSG(*gsgname*)**

指定された GSG に関連したログ・レコードだけを表示するように制限するオプション・キーワード。

## **OPEN**

クローズされていないログ・レコードまたは OLDS エントリーだけを表示するように制限するオプション・キーワード。

## **ERROR**

1 つ以上のデータ・セット・エントリーにエラーのマークが付いているログ・レコードまたはエラーのマークが付いている OLDS エントリーだけを表示するように制限するオプション・キーワード。

## **UNARCH**

OLDS エントリーの表示を、アーカイブされていないものだけに制限するオプション・キーワード。

注: ERROR または OPEN キーワードなしで UNARCH キーワードを指定すると、LIST.LOG ALL は LIST.LOG ALLOLDS と同様に処理されます。つまり、ログ・レコードはリストされず、アーカイブされていない OLDS エントリーだけがリストされます。

次のキーワードは、すべての形式のコマンドで使用できます。

TIMEFMT(*sublist*)

### TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメータです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

### 例

#### STARTIME によって指定された RECON レコードの表示例

この例では、STARTIME キーワードで指定されたタイム・スタンプを持つ RLDS、SLDS、および対応する LOGALL レコードを表示します。

```
//LISTRCON JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.LOG STARTIME(07031131313023456)
/*
```

#### サブシステムの OLDS レコードの表示例

この例では、サブシステム IMSA から OLDS レコードを表示します。

```
//LISTRCON JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.LOG ALLOLDS SSID(IMSA)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## LIST.RECON コマンド

LIST.RECON コマンドを使用して RECON データ・セットの現在の状況を表示する。

RECON の状況情報には以下の項目が含まれます。

- タイム・ゾーン・ラベル表の内容
- TIMEZIN と TIMEFMT の設定値
- この RECON と共存できる IMS の最低リリース・レベル
- 以下のような、3 つの RECON データ・セットのそれぞれの状況

RECON 状況  
意味

COPY1  
PRIMARY ACTIVE RECON

**COPY2**  
SECONDARY ACTIVE RECON

**SPARE**  
AVAILABLE RECON

**UNAVAILABLE**  
UNAVAILABLE RECON


**DISCARDED**  
UNUSABLE RECON

リソースが別のシステムで割り振られているときは、RECON データ・セットは使用不能です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 399 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### STATUS

RECON ヘッダー・レコード情報およびすべての RECON データ・セットの状況を要求するためのオプション・キーワード。このキーワードを指定すると、残りのレコードのリストは抑止されます。

### QUIESCE

RECON アクセスが並行で STATIC が指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを設定することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

### STATIC | CONCURR

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

### STATIC

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

## CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

## TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメーターです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

## 例

ここでは、LIST.RECON コマンドの使用例をいくつか示します。

### RECON データ・セットの表示例

この例では、RECON データ・セットの状況と内容が表示されます。

```
//LISTRCON JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.RECON
/*
```

### RECON のヘッダーおよび状況情報の表示例

この例では、RECON ヘッダー状況情報だけを表示します。

```
//LISTRCON JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.RECON STATUS
/*
```

このケースでは 459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』で示される出力の最初のセグメントだけが生成されます。

関連資料:

- 459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』
- 57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---


## LIST.SUBSYS コマンド

LIST.SUBSYS コマンドは、RECON データ・セットに登録されているサブシステムの定様式リストを受け取るのに使用します。

サブセクション:

- 400 ページの『構文』
- 400 ページの『キーワード』
- 401 ページの『すべてのオンライン・サブシステム・レコードの表示例』

## 構文



## キーワード

### **ONLINE | SSID(*name*) | ALL | BATCH | DBRCAPI**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、表示するサブシステム情報を指定します。

#### **ONLINE**

すべてのオンライン・サブシステム情報を表示することを指定します。

#### **SSID(*name*)**

情報が表示するサブシステムの名前を指定します。

#### **ALL**

バッチおよびオンライン両方を含むすべてのサブシステム情報を表示することを指定します。

#### **BATCH**

すべてのバッチ・サブシステム情報を表示することを指定します。

#### **DBRCAPI**

すべての DBRCAPI サブシステム情報を表示することを指定します。  
TRACKING は DBRCAPI と一緒に使用することはできません。

### **QUIESCE**

RECON アクセスが並行で STATIC キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合に、コマンドを処理するために RECON データを静止することを示す、オプション・キーワード。CONCURR キーワードが指定されているかデフォルトになっている場合は、QUIESCE は無視されます。

### **STATIC | CONCURR**

相互に排他的なオプション・キーワードで、並行 RECON アクセスが有効な場合に、リスト出力の作成方法を管理するのに使用されます。並行アクセスが有効でない場合に指定されると、キーワードは無視されます。

STATIC と CONCURR のどちらも指定されない場合、RECON ヘッダー・レコードからのデフォルト設定が使用されます。(デフォルトは INIT.RECON コマンド、CHANGE.RECON LIST コマンド、またはアップグレード処理で設定されます。)

#### **STATIC**

リスト出力がリスト処理中のある時点で整合するよう指定します。リスト処理がアクセスする RECON レコードは、リスト処理が完了するまでは、他の DBRC インスタンスによって更新できません。

## CONCURR

リスト処理が RECON 更新アクティビティと並行して行えるよう指定します。この場合、リスト出力はどの時点でも RECON データの状態を反映しない可能性があります。

## TIMEFMT(*sublist*)

DBRC からのメッセージ、表示、およびリストに現れるタイム・スタンプのフォーマットを定義するためのオプション・キーワード。5 つの値は定位置パラメータです。それぞれの値はオプションであり、コンマを入れるだけで省略可能です。

LIST コマンドの TIMEFMT のデフォルトは、RECON ヘッダー・レコードに指定されている値から入手します。

## TRACKING

すべての RSR トラッキング・サブシステム情報を表示することを指定するために使用するオプション・キーワード。

## すべてのオンライン・サブシステム・レコードの表示例

この例では、すべてのオンライン・サブシステム・レコードが表示されます。

```
//LISTSS JOB
:
//SYSIN DD *
LIST.SUBSYS
/*
```

関連資料:

459 ページの『第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト』

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』



## 第 16 章 NOTIFY コマンド

NOTIFY コマンドは、通常では自動的に書き込まれる情報を RECON データ・セットに追加するために使用します。

### NOTIFY.ALLOC コマンド

NOTIFY.ALLOC コマンドは、DBDS または DEDB エリアの、特定のデータベース割り振りまたは特定のデータベース割り振り解除について、RECON データ・セットに情報を追加します。

この情報の追加は、IMS の実行中に更新用に DBDS または DEDB エリアを割り振り、かつ、RECON データ・セットが更新されなかった場合にのみ必要となります。通常の操作状態では、このコマンドを使用する必要はありません。


DBDS または DEDB エリアがリカバリー不能であるか、ユーザー・リカバリー可能であるか、使用中である場合、NOTIFY.ALLOC コマンドは失敗します。

**HALDB データベースの制約事項:** このコマンドは、ILDS または HALDB 区画の索引 DBDS には使用できません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 404 ページの『割り振り情報を RECON データ・セットに追加する例』

#### 構文



#### キーワード

##### ALLTIME(*time\_stamp*)

このコマンドで指定する DBDS または DEDB エリアを含むデータベースの、割り振りのタイム・スタンプを指定する必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

STARTIME キーワードと一緒に使用すると、ALLTIME は、RECON データ・セットに新しい割り振りレコードを書き込みます。DEALTIME キーワードと一緒に使用すると、RECON データ・セットの割り振りレコードを識別し、そのレコードに割り振り解除時刻を追加します。

### **DBD**(*name*)

RECON データ・セットに割り振り情報を追加する DBDS または DEDB エリアの、データベース名を指定する必須キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.ALLOC コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### **DDN**(*name*) | **AREA**(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、割り振り情報を RECON データ・セットに追加する、DBDS または DEDB エリアのデータ・セット DD 名を指定するために使用します。

### **DEALTIME**(*time\_stamp*) | **STARTIME**(*time\_stamp*)

互いに排他的な必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **DEALTIME**

指定された DBDS または DEDB エリアの、データベース割り振り解除のタイム・スタンプを指定します。この RECON データ・セットに対する追加は、データベースが更新用に割り振られ、かつ、IMS の実行が終了する前に明示的に割り振り解除された場合にのみ必要です。

#### **STARTIME**

ALLTIME キーワードで指定された割り振り時刻に、アクティブであったログ・データ・セットの、開始タイム・スタンプを指定します。

### **DSSN**(*value*)

作成される割り振りレコードに入れるデータ・セット・シーケンス番号を指定するための、オプション・キーワードです。DSSN キーワードを指定しないと、新しい割り振りレコードのデータ・セット・シーケンス番号は 0 となり、これはデータ共用をしないことを示します。データ共用を行う場合は、該当の DSSN を指定する必要があります。このキーワードは、ログのマージ処理で使用します。

### **QUIESCE**

指定された DEALLOC タイム・スタンプがデータベース静止コマンドによって生じたことを指定するオプション・キーワードです。このキーワードは、DEALTIME が指定されている場合にのみ有効です。

### **USID**(*value*)

更新が生じたときに、データベースまたはエリアの更新セット ID を指定するオプション・キーワードです。

USID は、データベースまたはエリアが GSG に割り当てられている場合に必須です。データベースまたはエリアが GSG に割り当てられていない場合は、USID は指定できません。

指定された USID 値がデータベースまたはエリアの現行の USID より大きい場合、そのデータベースまたはエリアを許可することはできません。また、この値は、現行の USID より 2 以上大きい値であってはなりません。

## 割り振り情報を **RECON** データ・セットに追加する例

この例は、指定された DBDS の割り振りについての情報を RECON データ・セットに追加します。ALLTIME キーワードは、DBDS または DEDB エリアの割り振

りのタイム・スタンプを指定し、STARTIME キーワードは、割り振り時刻にアクティブであったログ・データ・セットの、開始タイム・スタンプを指定します。

```
//NFYALLOC JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.ALLOC DBD(DB1) DDN(DD1) -
STARTIME(07067020101023456) -
ALLTIME(070670308200)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---


## NOTIFY.BKOUT コマンド

NOTIFY.BKOUT コマンドは、指定されたサブシステムのバックアウト・レコードを作成し、作成されるレコードに 1 つのリカバリー単位 (UOR) エントリーを追加します。追加の UOR エントリーは、CHANGE.BKOUT コマンドを使用して、バックアウト・レコードに追加することができます。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 406 ページの『RECON データ・セットにバックアウト・レコードを追加する例』

### 構文



### キーワード

#### SSID(*name*)

作成されるバックアウト・レコードが、どのサブシステム用のものであるかを指定する必須キーワードです。名前は、有効なサブシステム名を表す 8 文字の英数字ストリングです。

#### UOR(*uor*)

UORTIME キーワードと一緒に使用し、バックアウト・レコードのリカバリー単位を示す必須キーワード。リカバリー・トークン (*uor*) は 16 バイトのフィールドであり、バックアウト・レコードに含まれる特定の UOR を記述します。*uor* は、文字ストリングで表される 32 個の 16 進数字 (例えば、UOR(E2E8E2F3404040400000000600000003)) でなければなりません。

リカバリー・トークンは固有 ID ですが、再始動間で重複することがあります。UORTIME を含めれば、重複による問題がなくなります。

### UORTIME(*time\_stamp*)

バックアウト・レコードに追加される UOR の時刻を指定する必須キーワードです。値は、UOR の開始を示すタイム・スタンプ (X'5607' ログ・レコードにあるもの) です。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### PSB(*name*)

UOR に関連付けられる PSB を指定するための必須キーワードです。

### DBD(*name*)

バックアウトを必要とするリカバリー単位に関連付けられた変更を持つ、8 個までのデータベースを指定するオプション・キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.BKOUT コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### BKO(*name*)

既にバックアウトされたリカバリー単位に関連付けられた変更を持つ、8 個までのデータベースを指定するオプション・キーワードです。

BKO は、この UOR と UORTIME の組み合わせから、既にバックアウトされたデータベースを指定します。BKO または DBD キーワードのいずれか、あるいはその両方を指定できます。データベース名は BKO または DBD のいずれかに指定できますが、両方に指定することはできません。(データベースをバックアウトし、同時にバックアウトを要求することはできません。)

## RECON データ・セットにバックアウト・レコードを追加する例

この例では、サブシステム SYS3 のバックアウト・レコードを RECON データ・セットに追加します。

```
//NFYBKOUT JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.BKOUT SSID(SYS3)
              UOR(E2E8E2F340404040000000006000000003)
              UORTIME(070931345027) PSB(APPL34)
              DBD(DATA1,DATA2,DATA3C)
              BKO(DATA4,DATA5,DATA3A)
/*
```

「 57 ページの『標準フォーマットのタイム・スタンプ』」を参照してください。

---


## NOTIFY.CA コマンド

NOTIFY.CA コマンドは、指定された CA グループのデータベース変更累積ユーティリティの実行に関する情報を RECON データ・セットに追加するために使用します。

サブセクション:

- 407 ページの『構文』
- 407 ページの『キーワード』
- 410 ページの『CADSN 情報を RECON データ・セットに追加する例』

## 構文



## キーワード

### CADSN(*name*)

示されたレコード内の変更累積データ・セットのデータ・セット名を指定する必須キーワードです。CA グループが再使用可能として定義されている場合、データ・セット名は固有でなければなりません。DBRC はデータ・セット名の重複を検査しません。

### GRPNAME(*name*)

情報を追加する CA グループの名前を指定する必須キーワードです。

### RUNTIME(*time\_stamp*)

追加する特定の変更累積実行レコードを指定するための必須キーワードです。このタイム・スタンプは、データベース変更累積ユーティリティが実行された時刻を表し、標準形でなければなりません。

### STOPTIME(*time\_stamp*)

情報を追加する変更累積実行レコードのタイム・スタンプを指定する必須キーワードです。このタイム・スタンプは、変更累積ユーティリティの指定された実行で処理された、最後のログ・ボリュームの停止時刻です。これは標準形でなければなりません。

### **VOLLIST**(*volser*)

定義される変更累積実行データ・セットが常駐するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。最大 255 のボリューム通し番号を *volser* に指定することができます。各ボリューム通し番号は、最大 6 文字の英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS JCL 規則に従う必要があります。変更累積データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、VOLLIST は必須です。

### **FILESEQ**(1 | *value*)

定義する変更累積実行データ・セットのファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワード。FILESEQ キーワードに 1 より大きい値を指定する場合は、VOLLIST キーワードも指定する必要があります。*value* は 1 から 9999 の 10 進数でなければなりません。

### **PITCA**

IMS の外部で生成された CA レコードを追加するために使用するオプション・キーワード。追加されたレコードは、PITCA フラグと ERR フラグが ON になります。GENJCL.CA や GENJCL.RECOV など、他の DBRC 機能はこの CA を使用しません。

### **PURGLIST**(*time\_stamp*,**NO** | **YES**,**COMPLETE** | **INCOMPLETE**)

除去時刻 (入力ログ・レコード内の、変更累積が開始された時刻) を指定し、また、ログが完全なサブセットを構成するかどうかを指定するオプション・キーワードです。

タイム・スタンプは標準形にする必要があります。タイム・スタンプを指定しないと、時刻は 0 に設定されます。

リカバリーの入力として累算された変更を使用する場合、リカバリーのための DBRC 入力要件を満たす除去時刻を選択する必要があります。リカバリーは最初にイメージ・コピーを選択し、次にその DBDS の除去時刻がイメージ・コピーの実行時間と一致する変更累積を使用します。

#### **NO** | **YES**

互いに排他的なサブパラメーターで、対応する DBDS の変更を累積するかどうかを指定します。

**NO** 対応する DBDS の変更を累積しないことを指定します。

#### **YES**

対応する DBDS の変更を累積することを指定します。

#### **COMPLETE** | **INCOMPLETE**

互いに排他的なサブパラメーターです。ログが完全なサブセットを構成するかどうかを指定します。ログのサブセットが完全かどうかを判別するには、LIST.CAGRP コマンドを使用します。

#### **COMPLETE**

ログが完全なサブセットを構成することを指定します。COMPLETE を指定すると、STOPTIME キーワードのタイム・スタンプは、変更累積ユーティリティーへの最後のログ入力の停止時刻になります。

#### **INCOMPLETE**

ログが不完全なサブセットであることを指定します。INCOMPLETE を指定すると、STOPTIME キーワードのタイム・スタンプは、選択解

除された (オープンな)、最も早いログ・ボリュームの開始時刻になります。このボリュームは、後の実行で選択される最初のものでなければなりません。

PURGLIST キーワードを指定すると、除去リスト内のタイム・スタンプと変更標識の順序は、INIT.CAGRP コマンドの GRPMEM キーワードに指定された DBDS 名の順序になります。例えば、3 番目の除去時刻と変更標識は、INIT.CAGRP コマンドの GRPMEM キーワードに指定された 3 番目の DBDS のものです。

PURGLIST キーワードで指定したサブパラメーターが、INIT.CAGRP コマンドの GRPMEM キーワードに指定したものより少ない場合、DBRC は、省略された各 DBDS に NO と COMPLETE のデフォルトを使用します。同様に、PURGLIST キーワードを指定しないと、DBRC は、INIT.CAGRP コマンドの GRPMEM キーワードに指定された各 DBDS に、NO と COMPLETE のデフォルトを使用します。ある DBDS に NO のデフォルトを使用するには、コマを使用して、どの DBDS がデフォルトの対象となるかを示します。

#### **UNIT(3400 | *unittype*)**

変更累積データ・セットが存在するボリュームの装置タイプを指定するオプション・キーワード。 *unittype* は 8 文字までの英数字が可能です。UNIT キーワードを指定する場合は、VOLLIST キーワードも指定する必要があります。

#### **COMP | SUBSET**

互いに排他的なオプション・キーワードです。変更累積レコードの停止時刻をログ・ボリュームの開始時刻とすることを示します。

##### **COMP**

CA の作成時に、ログの完全なセットが処理され、CA の停止時刻が、最後に処理されたログ・ボリュームの停止時刻であることを示します。

##### **SUBSET**

CA の作成時に、ログのサブセットが処理され、CA の停止時刻が、処理されていない最初のログ・ボリュームの開始時刻であることを示します。

PURGLIST キーワードに INCOMPLETE を指定しても、SUBSET は自動的に設定されません。

通常の状態では、このキーワードを使用する必要はありません。このキーワードの使用が、CA 停止時刻の値と整合しているかの検査は行われません。このキーワード値は、GENJCL.CA と GENJCL.RECOV の処理で使用されます。このキーワードの不適切な使用は、無効な JCL が生成の原因となります。

#### **UDATA('string')**

示された変更累積データ・セットについての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、変更累積データ・セットがどのように作成されたかを記述できます。 *string* 値に空白またはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

#### **LSN(*value*)**

DBDS について累積された最後の変更のロック・シーケンス番号を指定するのに使用するオプション・キーワード。

ロック・シーケンス番号には、以下のいずれかを使用することができます。

- 1 から 12 文字の 16 進数。この番号は、単一引用符で囲み、先頭に文字 X が付きます。例: LSN(X'10B9C')
- 0 から (2\*\*48) - 1 までの 10 進数。区切り文字を使用せずに指定します。例: LSN(68508)

#### DSSN(*value*)

DBDS について累積された最後の変更のデータ・セット・シーケンス番号を指定するのに使用するオプション・キーワード。

データ・セット・シーケンス番号は、0 から (2\*\*32) - 1 までの 10 進数で指定することができ、区切り文字を使用せずに指定します。例: DSSN(68508)

#### LRID(*value*)

DBDS について累積された最後の変更の最終ログ・レコード ID を指定するのに使用するオプション・キーワード。

最終ログ・レコード ID には、以下のいずれかを使用することができます。

- 1 から 16 文字の 16 進数。この番号は、単一引用符で囲み、先頭に文字 X が付きます。例: LRID(X'10B9C')
- 0 から (2\*\*64) - 1 までの 10 進数。区切り文字を使用せずに指定します。例: LRID(68508)

#### USID(*value*)

DBDS について累積された最後の変更の最終更新セット ID を指定するのに使用するオプション・キーワード。

最終更新セット ID は、0 から (2\*\*32) - 1 までの 10 進数で指定することができ、区切り文字を使用せずに指定します。例: USID(68508)

### CADSN 情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、変更累積データ・セットについての情報を RECON データ・セットに追加しています。

```
//NFYCA JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.CA GRPNAME(CAGRP2) -
          STOPTIME(070240202020) -
          RUNTIME(070250305029) CADSN(CADSN06) -
          VOLLIST(VOL005) -
          PURGLIST((070240302005,YES),,(070250420256,))
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## NOTIFY.IC コマンド

NOTIFY.IC コマンドは、イメージ・コピーに関する情報を RECON データ・セットに追加するために使用します。

**HALDB** データベースの制約事項:


- NOTIFY.IC コマンドは、ILDS または HALDB 区画の索引 DBDS には使用できません。

- NOTIFY.IC コマンドは、オンライン再編成が進行中の HALDB のイメージ・コピーを記録しようとするとき失敗します。これは、HALDB のオンライン再編成中、および再編成が完了していないとき (再編成が進行中か終了している場合は、HALDB のイメージ・コピーが取れないためです。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 414 ページの『並行イメージ・コピーの完了を DBRC に通知する例』

## 構文



## キーワード

### DBD(*name*)

イメージ・コピー実行レコードを追加する DBDS またはエリアの、データベース名を指定する必須キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.IC コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

**DDN(name) | AREA(name)**

互いに排他的な必須キーワードであり、イメージ・コピー実行レコードを追加する DBDS (DDN を使用) または DEDB エリア (AREA を使用) の、データ・セット DD 名を指定します。

**ICDSN(name)**

実行レコードを追加するイメージ・コピーを含む、イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名を指定するために使用する必須キーワードです。  
*name* は、最大 44 文字までです。

**RUNTIME(time\_stamp)**

イメージ・コピー・ユーティリティーが実行された時刻を指定する必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

**FILESEQ(1 | value)**

示されたイメージ・コピー・データ・セットの、ファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。 *value* は 1 から 9999 の 10 進数でなければなりません。

**FILESEQ2(1 | value)**

示された重複イメージ・コピー・データ・セットの、ファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。 *value* は、1 から 9999 の 10 進数です。

このキーワードは、VOLLIST2 キーワードを指定した場合のみ指定できます。VOLLIST2 キーワードを指定した場合、このキーワードのデフォルトは FILESEQ2(1) です。

**ICDSN2(name)**

実行レコードを追加するイメージ・コピーを含む、重複イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名を指定するオプション・キーワードです。 *name* は、最大 44 文字までです。

**BATCH | ONLINE | CIC | SMSCIC | SMSNOCIC | SMSONLC | SMSOFFLC**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、データ・セットに含まれるイメージ・コピーのタイプを指定します。

制約事項: CIC、SMSCIC、および ONLINE はユーザー・リカバリー可能データベースには使用できません。

**BATCH**

データベースが更新処理のために使用できなかった間、データベース・イメージ・コピー (DFSUDMP0) ユーティリティーを使用して、イメージ・コピーが作成されたことを示します (CIC キーワードが指定されなかった)。

BATCH は、HISAM 再編成アンロード・ユーティリティー・イメージ・コピーの出力を記録する場合にも指定できます。

**ONLINE**

イメージ・コピー・データ・セットが、オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティーを実行して得られたことを指定します。

ONLINE を指定する場合は、STOPTIME キーワードを使用する必要があります。

**CIC**

並行イメージ・コピーが取られたことを示します。並行イメージ・コピーは

「ファジー」コピーのため、データ・セットはイメージを完全なものにするためにログを使用します。CIC を指定する場合は STOPTIME を使用する必要があります。CIC は、VSAM KSDS データベースのコピーには使用できません。

#### **SMSCIC**

データベースが更新処理のために使用できなかった間、データベース・イメージ・コピー 2 を使用して、イメージ・コピーが作成されたことを示します (ユーティリティ制御ステートメントに 'S' が指定された)。イメージ・コピーは DFSMS ダンプ・フォーマットです。イメージ・コピーは「ファジー」コピーのため、データ・セットを使用可能な状態にリカバリーするには、ログを適用する必要があります。SMSCIC を指定する場合は、STOPTIME キーワードを指定する必要があります。

#### **SMSNOCIC**

データベースが更新処理のために使用できなかった間、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティを使用して、イメージ・コピーが作成されたことを示します (ユーティリティ制御ステートメントに 'X' が指定された)。イメージ・コピーは DFSMS ダンプ・フォーマットです。

#### **SMSOFFLC**

データベースが更新処理のために使用できない間に、データベース・イメージ・コピー・コピー 2 ユーティリティが DFSMS 高速複製を呼び出してイメージ・コピーを作成したことを示します。イメージ・コピーは DFSMS COPY コマンドによって作成されました。

#### **SMSONLC**

データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティが DFSMS 高速複製を呼び出して、更新処理と並行してイメージ・コピーを作成したことを示します。イメージ・コピーは DFSMS COPY コマンド・フォーマットで作成されました。このイメージ・コピーは「ファジー」コピーであるため、データ・セットを使用可能な状態にリカバリーするには、ログを適用する必要があります。SMSONLC を指定する場合は、STOPTIME キーワードを指定する必要があります。

#### **RECDCT(*value*)**

イメージ・コピー・データ・セット内の、レコードのカウンタを指定するオプション・キーワードです。value は、1 から 2147483647 の 10 進数でなければなりません。

#### **STOPTIME(*time\_stamp*)**

オンラインまたは並行イメージ・コピーの停止時刻を指定する、オプション・キーワードです。オンライン、CIC、SMSCIC、または SMSONLC を指定する場合は、このキーワードを指定する必要があります。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **UNIT(3400 | *unittype*)**

イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定する、オプション・キーワードです。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

## UNIT2(3400 | *unittype*)

重複イメージ・コピー・データ・セットの装置タイプを指定する、オプション・キーワードです。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

## VOLLIST(*volser*)

イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。可変フィールドには、1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。各ボリューム通し番号は、6 文字までの英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS JCL 規則に従う必要があります。

重要: イメージ・コピー・データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、およびこのデータ・セットが SMS イメージ・コピーでない場合、VOLLIST は必須です。

## VOLLIST2(*volser*)

重複イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームのボリューム通し番号を指定するために使用するオプション・キーワード。可変フィールドには、1 から 255 個のボリューム通し番号を指定できます。各変数は、最大 6 文字の長さの英数字を指定でき、ボリューム通し番号に関する z/OS JCL 規則に従う必要があります。VOLLIST2 は、ICDSN2 キーワードも指定されている場合にのみ許可されます。

重要: イメージ・コピー・データ・セットがカタログ済みとして扱われない場合 (RECON 状況レコードに示されます)、およびこのデータ・セットが SMS イメージ・コピーでない場合、VOLLIST2 は必須です。

## USID(*value*)

再編成が生じたときの、データベースまたはエリアの更新セット ID を指定するオプション・キーワードです。

USID は、データベースまたはエリアが GSG に割り当てられている場合に必須です。データベースまたはエリアが GSG に割り当てられていない場合は、USID はオプションです。

## UDATA('string')

示された標準イメージ・コピー・データ・セットについての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、標準イメージ・コピー・データ・セットがどのように作成されたかを記述できます。*string* 値に空白またはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

## 並行イメージ・コピーの完了を DBRC に通知する例

この例は、指定されたエリアの並行イメージ・コピーの正常終了を DBRC に通知しています。RUNTIME は、イメージ・コピーが開始された時刻を示します。STOPTIME は、イメージ・コピーが停止した時刻を示します。

```
//NFYIC JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.IC DBD(DBD001) AREA(AREA1) -
RUNTIME(0720002020) -
```

```
STOPTIME(0720004040)      -
ICDSN(IC0005) CIC         -
UDATA('FIRST CIC OF THE WEEK')
```

/\*

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』


## NOTIFY.PRILOG コマンド (OLDS 用)

NOTIFY.PRILOG コマンドは、1 次 OLDS についての情報を RECON データ・セットに追加し、また暫定 PRILOG を手作業で RECON データ・セットに作成するために使用します。この操作を行うのは、IMS システムのログ処理出口ルーチンがこれを失敗した場合です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 418 ページの『例』

### 構文



### キーワード

#### OLDS(ddname)

OLDS のレコードを RECON データ・セット内に作成することを指定する必須キーワード。

#### ddname

IMS オンライン制御領域が OLDS を使用したときに使用した DD ステートメントの名前を指定します。

注: OLDS キーワードを指定しないと、RLDS レコードを作成または更新しようとしています。

#### DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)

互いに排他的な必須キーワードです。

#### DSN

RECON データ・セットにそのログ・レコードを作成する 1 次 OLDS のデータ・セット名を指定します。

#### RUNTIME

指定された 1 次 OLDS のクローズ操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

これらの 2 つのキーワードは、STARTIME、FIRSTREC、および NXTOLDS キーワードと組み合わせて使用して、どのタイプの 1 次 OLDS エントリーを RECON に追加するかを示します。以下の表では、各タイプの 1 次 OLDS エントリーに必要なキーワードの組み合わせを示します。

定義：

**OLDS** オープン

OLDS の使用の開始、および開始時刻の挿入。

**OLDS** スイッチ

現行 OLDS の使用の停止 (停止時刻の挿入)、および次の OLDS の使用開始 (新しい OLDS への開始時刻の挿入)。

**OLDS** クローズ

OLDS の使用の停止 (停止時刻の挿入)。

表 15. オープン、スイッチ、クローズ用の NOTIFY.PRILOG コマンド (OLDS 用) のパラメーター

ログ・エントリーのタイプ	必要なキーワード
OLDS オープン	STARTIME、DSN、FIRSTREC
OLDS スイッチ	STARTIME、DSN、FIRSTREC、NXTOLDS
OLDS クローズ	LASTREC、STARTIME、RUNTIME

それぞれの 1 次 OLDS ごとに、オープン、スイッチ、およびクローズのための別の NOTIFY.PRILOG コマンドを実行する必要があります。

#### **STARTIME**(*time\_stamp*)

1 次 OLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。NOTIFY.PRILOG コマンドの他のキーワードと一緒にこのキーワードを使用する場合の説明は、表 15 を参照してください。

#### **FIRSTREC**(*number*)

OLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。PRILOG の最初の OLDS の場合は、IMS サブシステムの初期設定中に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。

OLDS OPEN および SWITCH コマンドには、FIRSTREC が必須です。これは、オープンされる OLDS 上の最初のログ・レコード・シーケンス番号を指定します。これは CLOSE コマンドには無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**GSG**(*gsgname*)

OLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。

LOGTOKEN が指定されている場合は、GSG は必須です。

**INTERIM**

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードです

NOTIFY.PRILOG INTERIM を指定するには、対応する 1 次ログ・レコードが存在しなければなりません。

**LASTREC**(*number*)

OLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。

LASTREC は、OLDS CLOSE コマンドでは必須です。これは SWITCH コマンドにはオプションであり、省略すると、FIRSTREC 値から 1 を引いた値が、クローズされる OLDS に記録されます。これは OPEN コマンドには無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**LOGTOKEN**(*number*)

PRILOG レコード、および必要な場合、GSG レコードに挿入される、ログ・トークンを指定するオプション・キーワードです。これは OLDS オープンのコマンドにのみ有効です。

ログ・トークンは数値であり、同一 GSG 用には PRILOG レコード内で順次に割り当てられ、リカバリー中に、GSG のメンバーにより作成されたすべてのログが含まれていることを確認するために使用されます。PRILOG に割り当てられた最高のトークンが GSG レコードに記録されます。

ログ・トークンは、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- 同じ GSG 用に前の PRILOG レコードがある場合、これに含まれるトークンより大きくなければなりません。
- 同じ GSG 用に次の PRILOG レコードがある場合、これに含まれるトークンより小さくなければなりません。
- 指定された GSG レコードに含まれる最高の PRILOG トークンより 1 よりも大きいものであってはなりません。

**NXTOLDS**(*ddname*)

OLDS スイッチを反映するために、RECON データ・セットを更新する時に使用するオプション・キーワードです。現行 OLDS はクローズされ、IMS オン

ライン制御領域は新しい OLDS をオープンします。 *ddname* は、オープンされる OLDS の DD ステートメントです。クローズされる OLDS は、 *OLDS(ddname)* キーワードで指定します。 *DSN(name)* キーワードは、オープンされる OLDS のデータ・セット名を指定します。 *STARTIME(time\_stamp)* キーワードは、クローズされる OLDS のクローズ時刻および、オープンされる OLDS のオープン時刻を指定する場合に使用します。

### SSID(*name*)

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す 8 文字の英数字ストリングです。 SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### 例

以下に、NOTIFY.PRILOG (for OLDS) コマンドの使用例をいくつか示します。

オンライン・サブシステム **OLDS** 用の **PRIOLDS** を作成する例

次の例では、IMS オンライン・サブシステム IMSA に属する OLDS 用の PRIOLDS を作成します。

```
//NFYPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
        NOTIFY.PRILOG STARTIME(071230554321) -
                        DSN(IMS.OLDSP13) OLDS(DFSOLP13) -
                        FIRSTREC(001) -
                        SSID(IMSA)
/*
```

**RECON** データ・セットに 2 つの 1 次 **OLDS** についての情報を追加する例

次の例では、IMS オンライン・サブシステム IMSA に属する 2 つの OLDS 用の PRIOLDS を作成します。両方の OLDS がクローズされます。最初の STARTIME キーワードは、1 次 OLDS のオープンのタイム・スタンプを指定します。DSN キーワードは、追加される情報が OLDS のオープンに関するものであることを示します。NXTOLDS は、OLDS スイッチを示します。2 番目の STARTIME キーワードと 2 番目の DSN は、次の OLDS の開始時刻と DSN を示します。3 番目の STARTIME キーワードは、クローズされる OLDS の開始時刻を示します。RUNTIME キーワードは、クローズするボリュームのタイム・スタンプです。

```
NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA) STARTIME(072171212120) OLDS(DFSOLP01) -
                DSN(IMS.OLDP01) LASTREC(4999)
NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA) STARTIME(072181212120) OLDS(DFSOLP01) -
                DSN(IMS.OLDP02) NXTOLDS(DFSOLP02)
NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA) STARTIME(072181212120) OLDS(DFSOLP02) -
                RUNTIME(072191010101)
/*
```

2 つの **OLDS** のオープンとクローズを記録する **PRILOG** を作成する例

この例は、2 つの OLDS のオープンとクローズを記録する PRILOG を作成します。新しい PRILOG は、GSG OURGRP 用の既存の PRILOG (ログ・トークン 1 を含む) の後に続きます。3 つのコマンドはそれぞれ、OPEN、SWITCH、および CLOSE です。

```

NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA)
  OLDS(OLDS001) DSN(IMS.OLDS.A01) STARTIME(070140830000) FIRSTREC(1)
  GSG(OURGRP) LOGTOKEN(2)
NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA)
  OLDS(OLDS001) LASTREC(4999)+
NXTOLDS(OLDS002) DSN(IMS.OLDS.A02) STARTIME(070140930000) FIRSTREC(5000)
NOTIFY.PRILOG SSID(IMSA)
  OLDS(OLDS002) STARTIME(070140930000)
  RUNTIME(070141030000) LASTREC(9999)

```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用)

NOTIFY.PRILOG コマンドを使用して、1 次 RLDS (またはバッチ・サブシステムが作成した 1 次 SLDS) についての情報を RECON データ・セットに追加し、また暫定 1 次ログ・データ・セット・レコードを手作業で RECON データ・セットに作成します。


この情報は、IMS システム・ログ処理出口ルーチンから RECON データ・セットに追加できなかった情報です。IMS を使用して DBDS を処理する場合、通常の操作状態ではこのコマンドを使用する必要はありません。追加される 1 次 RLDS 上に変更レコードが存在する可能性のある各 DBDS について、NOTIFY.ALLOC コマンドを指定する必要があります。


このコマンドは、PRILOG レコード内のデータ・セット・エントリーを追加または完了します。既存の完了したデータ・セット・エントリーを変更する場合は、CHANGE.PRILOG(RLDS) コマンドを使用する必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 420 ページの『キーワード』
- 423 ページの『例』

### 構文





## キーワード

### DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)

互いに排他的な必須キーワードです。

#### DSN

RECON データ・セットにログ・レコードを作成する 1 次 RLDS のデータ・セット名を指定します。

#### RUNTIME

指定された 1 次 RLDS の、クローズ操作またはボリュームの終わり (EOV) 操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

これらの 2 つのキーワードは、STARTIME および VOLSER キーワードと組み合わせて使用し、どのタイプの 1 次リカバリー・ログ・データ・セット・エントリーを RECON データ・セットに追加するかを示します。

以下の表では、各タイプの 1 次リカバリー・ログのデータ・セット・エントリーに必要なキーワードの組み合わせを示します。

定義：

#### RLDS オープン

RLDS の使用の開始、および開始時刻の挿入。

#### RLDS EOV

オペレーティング・システムからの RLDS ボリュームの終わり (EOV) の通知。これは OLDS Switch に類似したものです。

#### RLDS クローズ

RLDS の使用の停止 (停止時刻の挿入)

表 16. オープン、EOV、およびクローズ用の NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用) のキーワード

ログ・エントリーのタイプ	必要なキーワード
RLDS オープン	STARTIME、DSN、VOLSER、FIRSTREC
RLDS EOV	STARTIME、VOLSER、RUNTIME
RLDS クローズ	STARTIME、RUNTIME、LASTREC

それぞれの 1 次 RLDS ごとに、オープン、ゼロまたはそれ以上の EOV、およびクローズのための別の NOTIFY.PRILOG コマンドを実行する必要があります。

**STARTIME(*time\_stamp*)**

1 次 RLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。

タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

NOTIFY.PRILOG コマンドの他のキーワードと一緒に STARTIME キーワードを使用する場合の説明は、420 ページの表 16を参照してください。

**CHKPTCT(0 | *value*)**

RLDS ボリューム上で完了したチェックポイントの数を指定するオプション・キーワードです。

CHKPTCT に有効な値は、以下のものです。

- 0 RLDS ボリュームにチェックポイントがない
- 1 RLDS ボリュームに 1 つのチェックポイントがある
- 2 RLDS ボリュームに複数のチェックポイントがある

IMS は CHKPTCT の値を使用して、並行イメージ・コピーを使用した高速機能エリアのリカバリーに必要なログを判別します。

**CHKPTID(*chkptid*)**

RLDS 上のアクティブ区画仕様テーブル (PST) の、最も古いチェックポイント ID を指定するオプション・キーワードです。チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

**FILESEQ(1 | *value*)**

示された 1 次 RLDS のファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは、VOLSER キーワードを指定した場合のみ指定できます。

**FIRSTREC(*number*)**

RLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。PRILOG の最初の RLDS の場合、IMS サブシステムの初期設定中に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。

FIRSTREC は、DSN が指定されている場合は必須であり、RUNTIME が指定されている場合は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**GSG(*gsgname*)**

RLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。

NONLOCAL または LOGTOKEN を指定した場合、GSG は必須です。

## INTERIM

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードですNOTIFY.PRILOG INTERIM コマンドを実行する前に、対応する 1 次リカバリー・ログ・レコードを作成する必要があります。

## LASTREC(*number*)

RLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。

LASTREC は、RUNTIME が指定され、VOLSER が指定されていない場合 (つまり、CLOSE 呼び出し) では必須です。DSN が指定されている場合、LASTREC は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

## LOGTOKEN(*number*)

PRILOG レコード、および必要な場合、GSG レコードに挿入される、ログ・トークンを指定するオプション・キーワードです。これは RLDS OPEN コマンドにのみ有効であり、その他の場合は無視されます。

ログ・トークンは数値であり、同一 GSG 用には PRILOG レコード内で順次に割り当てられ、リカバリー中に、GSG のメンバーにより作成されたすべてのログが含まれていることを確認するために使用されます。PRILOG に割り当てられた最高のトークンが GSG レコードに記録されます。

ログ・トークンは、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- 同じ GSG 用に前の PRILOG レコードがある場合、これに含まれるトークンより大きくなければなりません。
- 同じ GSG 用に次の PRILOG レコードがある場合、これに含まれるトークンより小さくなければなりません。
- 指定された GSG レコードに含まれる最高の PRILOG トークンより 1 よりも大きいものであってはなりません。

## LOCAL | NONLOCAL

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RLDS データが元はどこで作成されたかを指定します。LOCAL は、RLDS がローカル・サービス・グループのアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合に使用されます。

NONLOCAL は、RLDS が、元はローカル・サービス・グループ以外のアクティブ IMS サブシステムにより作成され、トラッキング・サイトにトランスポートされた場合に使用されます。

LOCAL または NONLOCAL は、PRILOG レコードの作成時にのみ指定する必要があります。 LOCAL または NONLOCAL キーワードは、 PRILOG レコードの後続の NOTIFY.PRILOG 呼び出しでは無視されます。

NONLOCAL を指定した場合、キーワード CHKPTID、FILESEQ、UNIT、または VOLSER のいずれも、 PRILOG レコードの NOTIFY.PRILOG 呼び出しに指定することはできません (データ・セットはカタログされていなければなりません)。

## **RLDS**

RLDS レコードが作成または更新されることを指定するオプション・キーワードです。

## **SSID(name)**

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す、8 文字の英数字からなる文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

## **UNIT(3400 | unittype)**

RLDS の装置タイプを指定する、オプション・キーワードです。UNIT キーワードは、DSN キーワードを指定した場合のみ指定します。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

## **VOLSER(volser)**

示された 1 次 RLDS 用に記録されるログ・ボリュームの、ボリューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。EOV 通知の場合、このボリューム通し番号が開始されるボリュームになります。

RLDS オープンと EOV 処理中には VOLSER キーワードを使用する必要があります。

## **例**

ここでは、NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) コマンドの使用例をいくつか示します。

### **1 次 RLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例**

この例は、1 次 RLDS についての情報を RECON データ・セットに追加しています。VOLSER および DSN キーワードは、追加される情報が 1 次 RLDS のオープンに関するものであることを示します。STARTIME キーワードは、1 次 RLDS のオープンのタイム・スタンプを指定します。最初の RUNTIME キーワードは、1 次 RLDS の最初のボリュームの EOV のタイム・スタンプを指定します。2 番目の RUNTIME キーワードは、1 次 RLDS のクローズ・ボリュームのタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
        NOTIFY.PRILOG  RLDS STARTIME(07067020101023456) -
```

```

VOLSER(VOL001) DSN(PRILOG1) FIRSTREC(001)
NOTIFY.PRILOG RLDS STARTIME(07067020101023456) -
VOLSER(VOL002) RUNTIME(070670202020)
NOTIFY.PRILOG RLDS STARTIME(07067020101023456) -
LASTREC(9999) RUNTIME(070670303030)
/*

```

暫定 1 次 **RLDS** 情報を **RECON** データ・セットに追加する例

この例は、暫定 1 次 **RLDS** についての情報を **RECON** データ・セットに追加しています。 **STARTIME** キーワードは、暫定 1 次 **RLDS** のオープンのタイム・スタンプを指定します。

```

//NFYPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.PRILOG RLDS STARTIME(07254123456123456) -
DSN(DSNIRLDS) -
VOLSER(VOL008) -
FIRSTREC(077) -
INTERIM
/*

```

2 つのトラッキング・ログ **DS** の **PRILOG** レコードを作成する例

この例は、一連の **NOTIFY.PRILOG** コマンドにより、トラッキング・サイトで受け取った 2 つのログ・データ・セット用の **PRILOG** レコードを作成します。

```

NOTIFY.PRILOG RLDS DSN(RECEIVED.DSN1) STARTIME(07123040523523456) -
NONLOCAL SSID(IMSA) GSG(MYGSG) FIRSTREC(1) -
VOLSER(VOL003)
NOTIFY.PRILOG RLDS RUNTIME(071230500000) STARTIME(07123040523523456) -
LASTREC(2376)
NOTIFY.PRILOG RLDS DSN(RECEIVED.DSN2) STARTIME(07123040523523456) -
FIRSTREC(2377) VOLSER(VOL002)
NOTIFY.PRILOG RLDS RUNTIME(071230700000) STARTIME(07123040523523456) -
LASTREC(4378)

```

関連資料:

57 ページの『**DBRC** タイム・スタンプ』

---

## NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS および TSLDS 用)

**NOTIFY.PRILOG** コマンドを使用して、1 次 **SLDS** または **TSLDS** についての情報を **RECON** データ・セットに追加し、また暫定 1 次ログ・データ・セット・レコードを手作業で **RECON** データ・セットに作成します。この情報は、**IMS** システム・ログ処理出口ルーチンから **RECON** データ・セットに追加できなかった情報です。

**IMS** を使用して **DBDS** を処理する場合、通常の操作状態ではこのコマンドを使用する必要はありません。追加される 1 次 **SLDS** 上に変更レコードが存在する可能性のある各 **DBDS** について、**NOTIFY.ALLOC** コマンドを指定する必要があります。


このコマンドは、**PRISLD** または **PRITSLDS** レコード内のデータ・セット・エントリーを追加または完了します。既存の完了したデータ・セット・エントリーを変更する場合は、**CHANGE.PRILOG** (**SLDS** 用)、または **CHANGE.PRILOG** (**TSLDS** 用) コマンドを使用する必要があります。

SLDS に NOTIFY.PRILOG を実行する場合、対応する RLDS に PRILOG レコードが存在している必要があります。NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) を使用して、バッチ・サブシステムが作成する SLDS についての情報を追加します。その理由は、DBRC はこのようなデータ・セットを RLDS と見なすためです。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 429 ページの『1 次 SLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例』

## 構文



注:

- 1 このキーワードは NOTIFY.PRILOG TSLDS コマンドには適用されません。

## キーワード

### SLDS

SLDS 用のレコードを作成または更新することを指定する必須キーワード。

注: SLDS または TSLDS キーワードのいずれかを指定しないと、RLDS レコードを作成または更新しようとします。

### TSLDS

RSR トラッキング・サブシステム上の SLDS 用のレコードを作成または更新することを指定する必須キーワード。

注: SLDS または TSLDS キーワードのいずれかを指定しないと、RLDS レコードを作成または更新しようとします。

**DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)**

互いに排他的な必須キーワードです。

**DSN**

RECON データ・セットにログ・レコードを作成する 1 次 SLDS または TSLDS のデータ・セット名を指定します。

**RUNTIME**

指定された 1 次 SLDS または TSLDS の、クローズ操作またはボリュームの終わり (EOV) 操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

この 2 つのキーワードを、STARTIME、FIRSTREC、LASTREC、および VOLSER キーワードと組み合わせて使用して、どのタイプの 1 次システム・ログ・データ・セット・エントリーを RECON データ・セットに追加するのかわを示します。以下の表では、各タイプの 1 次システム・ログ・データ・セット・エントリーに必要なキーワードの組み合わせを示します。

定義：

**SLDS オープン**

SLDS の使用の開始、および開始時刻の挿入。

**SLDS EOV**

オペレーティング・システムからの SLDS ボリュームの終わり (EOV) の通知。これは OLDS Switch に類似したものです。

**SLDS クローズ**

RLDS の使用の停止 (停止時刻の挿入)

表 17. オープン、EOV、およびクローズ用の NOTIFY.PRILOG (SLDS または TSLDS 用) コマンドのキーワード

ログ・エントリーのタイプ	必要なキーワード
SLDS オープン	STARTIME、DSN、VOLSER、FIRSTREC
SLDS EOV	STARTIME、VOLSER、RUNTIME
SLDS クローズ	STARTIME、RUNTIME、LASTREC

それぞれの 1 次 SLDS または TSLDS ごとに、オープン、ゼロまたはそれ以上の EOV、およびクローズのための別の NOTIFY.PRILOG コマンドを実行する必要があります。

**STARTIME(time\_stamp)**

1 次 SLDS または TSLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。サブシステム・レコードまたは PRILOG レコードからログ開始時刻を使用します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。NOTIFY.PRILOG コマンドの他のキーワードと一緒にこのキーワードを使用する場合の説明は、表 17 を参照してください。

**CHKPTCT(value)**

SLDS または TSLDS ボリューム上で完了したチェックポイントの数を変更するために使用する、オプション・キーワードです。指定された各 SLDS または TSLDS ボリューム用の値を指定します。

CHKPTCT に有効な値は、以下のものです。

- 0 SLDS または TSLDS ボリュームにチェックポイントがない
- 1 SLDS または TSLDS ボリュームに 1 つのチェックポイントがある
- 2 SLDS または TSLDS ボリュームに複数のチェックポイントがある

IMS は CHKPTCT の値を使用して、並行イメージ・コピーを使用した高速機能エリアのリカバリーに必要なログを判別します。

#### **CHKPTID**(*chkptid*)

SLDS または TSLDS ボリューム上のアクティブ PST の、最も古いチェックポイント ID を指定するオプション・キーワードです。チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **FILESEQ**(1 | *value*)

示された 1 次 SLDS または TSLDS のファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは、VOLSER キーワードも指定した場合のみ指定します。

#### **FIRSTREC**(*number*)

SLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。PRISLD の最初の SLDS の場合、FIRSTREC は、IMS サブシステムの初期設定の際に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。このキーワードは NOTIFY.PRILOG TSLDS コマンドには適用されません。

FIRSTREC は、DSN が指定されている場合は必須であり、RUNTIME が指定されている場合は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

#### **GSG**(*gsgname*)

SLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。このキーワードは NOTIFY.PRILOG TSLDS コマンドには適用されません。

NONLOCAL を指定した場合、GSG は必須です。

#### **INTERIM**

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードです

#### **LASTREC**(*number*)

SLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは NOTIFY.PRILOG TSLDS コマンドには適用されません。

LASTREC は、RUNTIME が指定され、VOLSER が指定されていない場合 (つまり、CLOSE 呼び出し) では必須です。DSN が指定されている場合、LASTREC は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

### **LOCAL | NONLOCAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、SLDS データが元はどこで作成されたかを指定します。LOCAL は、SLDS がローカル・サービス・グループのアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合に使用されます。

NONLOCAL は、SLDS が、元はローカル・サービス・グループ以外のアクティブ IMS サブシステムにより作成され、トラッキング・サイトにトランスポートされた場合に使用されます。このキーワードは NOTIFY.PRILOG TSLDS コマンドには適用されません。

LOCAL または NONLOCAL は、PRISLDS または PRITSLDS レコードの作成時にも指定する必要があります。LOCAL または NONLOCAL キーワードは、PRISLD レコードの後続の NOTIFY.PRILOG 呼び出しでは無視されません。

NONLOCAL を指定した場合、キーワード CHKPTID、FILESEQ、UNIT、または VOLSER のいずれも、PRISLD レコードの NOTIFY.PRILOG 呼び出しに指定することはできません (データ・セットはカタログされていなければなりません)。

### **SSID(name)**

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す 8 文字の英数字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### **UNIT(3400 | unittype)**

SLDS または TSLDS の装置タイプを指定する、オプション・キーワードです。UNIT キーワードは、DSN キーワードを指定した場合のみ指定します。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### **VOLSER(volser)**

示された 1 次 SLDS または TSLDS 用に記録されるログ・ボリュームの、ボリ

ューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。EOV 通知の場合、このボリューム通し番号が開始されるボリュームになります。

注: SLDS または TSLDS のオープンおよび EOV 中には VOLSER キーワードを使用する必要があります。

## 1 次 SLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、1 次 SLDS についての情報を RECON データ・セットに追加しています。VOLSER および DSN キーワードは、追加される情報が 1 次 SLDS のオープンに関するものであることを示します。STARTIME キーワードは、1 次 SLDS のオープンのタイム・スタンプを指定します。最初の RUNTIME キーワードは、1 次 SLDS の最初のボリュームの EOV のタイム・スタンプを指定します。2 番目の RUNTIME キーワードは、1 次 SLDS のクローズ・ボリュームのタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYPRILG JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.PRILOG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
VOLSER(VOL004) DSN(PRILOG4) FIRSTREC(7000)
NOTIFY.PRILOG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
VOLSER(VOL005) RUNTIME(070670202020)
NOTIFY.PRILOG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
RUNTIME(070670303030) LASTREC(8889)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## NOTIFY.RECOV コマンド

NOTIFY.RECOV コマンドは、指定された DBDS または DEDB エリアのリカバリーについての情報を RECON データ・セットに追加します。

データベース・リカバリー・ユーティリティーを使用する以外の何らかの方法で(例えば、DBDS またはエリアが存在する DASD ボリュームを復元することにより)、DBDS または DEDB エリアのリカバリーを実行した場合は必ず、このコマンドを使用する必要があります。さらに、データベース・リカバリー・ユーティリティーを使用して、いつ DBDS または DEDB エリアをリカバリーするかを DBRC に通知することができます。

DEDB 変更ユーティリティーによって作成されたユーザー・イメージ・コピー・データ・セットを使用して DEDB エリアをリカバリーする必要がある場合も、このコマンドを使用することができます。データベース・リカバリー・ユーティリティーを実行する前に、NOTIFY.RECOV コマンドを発行して DEDB エリアを復元したことを DBRC に通知してください。

RCVTIME キーワードを指定して DBRC にタイム・スタンプ・リカバリーを知らせる場合、RECON データは、DBDS または DEDB エリアの復元に使用したイメージ・コピー・データ・セットのレコードを含んでいる必要があります。イメージ・コピー・レコードは、標準イメージ・コピーまたは標準外クリーン・イメージ・コピーを使用できます。標準外クリーン・イメージ・コピーの場合、そのタイ

ム・スタンプは、既存のタイム・スタンプ・リカバリーの範囲内 (RECOV TO 時刻から RUN 時刻までの時間) に入りません。イメージ・コピー・レコードのタイム・スタンプは、NOTIFY.RECOV コマンドの RCVTIME キーワードに指定されたものと等しくなければなりません。NOTIFY.RECOV コマンドでは標準外ファジュー・イメージ・コピーは使用しないでください。

受信の場合は、RCVUSID パラメーターと RUNUSID パラメーターの両方を指定します。両方のパラメーターに同じ *usid* 値を指定します。これは、リカバリーに使用されたイメージ・コピーの更新セット ID (*usid*) です。タイム・スタンプ・リカバリーの場合、RCVUSID パラメーターにはデータベースのリカバリー先の *usid* 値を指定し、RUNUSID パラメーターにはリカバリーの実行時に現行であった *usid* を指定します。以後のリカバリーでは、RCVUSID パラメーターに指定された値と RUNUSID パラメーターに指定された値の間の *usid* 値に関連するすべてのレコードが無視されます。

データ共用環境では、ユーザーが DBRC に標準外のリカバリーまたは IMS リカバリーを通知した後、DBRC は「リカバリー必要」フラグをオフにし、該当する DBDS 内のカウンターと RECON データ・セット内の DB レコードを減らします。

DEDB 変更ユーティリティによって作成されたユーザー・イメージ・コピー・データ・セットを使用して DEDB エリアをリカバリーする必要がある場合は、データベース・リカバリー・ユーティリティを実行する前に NOTIFY.RECOV コマンドを発行する必要があります。

- NOTIFY.RECOV コマンドを発行し、DEDB エリアを復元したことを DBRC に通知します。RCVTIME(*time\_stamp*) は、DEDB 変更ユーティリティによって作成されて RECON に記録されたユーザー・イメージ・コピーのタイム・スタンプです。NOTIFY.RECOV DBD(*name*) AREA(*name*) RCVTIME(*time\_stamp*)
- USEAREA キーワードを使用してリカバリー JCL を生成し、生成する JCL にイメージ・コピー・データ・セットを含めないように指示するには、次のように GENJCL.RECOV コマンドを発行します。GENJCL.RECOV DBD(*name*) AREA(*name*) USEAREA

制約事項: このコマンドは、ILDS または HALDB 区画の索引には使用できません。

サブセクション:


- 『構文』
- 431 ページの『キーワード』
- 432 ページの『DBDS リカバリー情報を RECON データ・セットに追加する例』

## 構文

```

▶▶—NOTIFY.RECOV—DBD(name)—┬─DDN(name)─┬─
                               └─AREA(name)─┘ └─RCVTIME(time_stamp)─┘

```



## キーワード

### DBD(*name*)

DBDS または DEDB エリアの、データベース名を指定する必須キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.RECOV コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### DDN(*name*) | AREA(*name*)

互いに排他的な必須キーワードであり、DBRC が RECON データ・セットにデータベース・リカバリー・レコードを追加する DBDS または DEDB エリアの DD 名を指定します。

### ADDN(*name*)

RECON データ・セットに高速機能 DEDB エリアのリカバリー・レコードを追加する ADS の、ADS DD 名を指定するオプション・キーワードです。

このキーワードは、AREA(*name*) キーワードを指定した場合のみ指定できます。

### CURRENT | RUNTIME(*time\_stamp*)PITR

互いに排他的なオプション・キーワードであり、DBDS または DEDB エリアがリカバリーされた時のタイム・スタンプを指定します。

#### CURRENT

リカバリーのタイム・スタンプとして、現行タイム・スタンプを使用することを指定します。CURRENT を指定すると、リカバリーを実行する同じジョブの後のステップで、RECON データ・セットにリカバリー情報を追加することができます。

#### RUNTIME

DBDS または DEDB エリアのリカバリーの、実際のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

オプションの PITR キーワードは、時刻指定リカバリーを指定します。PITR を使用する場合は、RCVTIME キーワードを使用する必要があります。

### RCVTIME(*time\_stamp*)

DBDS または DEDB エリアが復元された先の時刻を指定するオプション・キーワードです。これは、DBDS またはエリアが更新されていなかった時刻、つまり、RECON データ・セットのアクティブ ALLOC レコードが対象としていない時刻であればいずれの時刻でも構いません。

RCVTIME キーワードを指定しない場合は、DBRC に完全リカバリーを通知することになります。

RCVTIME を指定し、データベースまたは DEDB エリアが RSR によりカバーされる場合は、RCVUSID も指定する必要があります。

PITR キーワードと一緒に RUNTIME キーワードを使用する場合は、RCVTIME を使用する必要があります。

制約事項: トラッキング・サブシステムで、標準外イメージ・コピーからリカバリーを行う場合は、RCVTIME キーワードを使用しないでください。

#### **RCVUSID(*usid*)**

DBD または DEDB エリアのリカバリー先である有効な更新セット ID (USID) を指定するオプション・キーワードです。

このキーワードは、データベースまたは DEDB エリアが RSR の対象であり、かつ RCVTIME が指定されている場合は指定する必要があります。RCVTIME が指定されていない場合はこのパラメーターは使用できません。

使用する USID 値は、IMAGE レコードのリストにあります。

#### **REORG(*reorg\_number*)**

データベースがこのパラメーターに指定された値にリカバリーされた後に有効であったデータベース再編成番号を指定するオプション・キーワード。この番号は 1 から 65535 までの範囲でなければなりません。

制約事項: このキーワードは、再編成番号の妥当性検査が RECON データ・セットでアクティブであり、データベースが HALDB 区画である場合にのみ有効です。NOTIFY.RECOV コマンドがデータベース・リカバリーの一部として発行された場合、HALDB 区画のデータベース・レコード内の再編成番号もこのパラメーターに指定された値に変更されます。

#### **RUNUSID(*usid*)**

データベースまたは DEDB エリアがリカバリーされた時の、現行の更新セット ID (*usid*) を指定するオプション・キーワードです。これが受け取りである場合、RUNUSID はリカバリーに使用されたイメージ・コピーの *usid* 値です。

RSR によりカバーされるデータベースまたは DEDB エリアのリカバリーには、RUNUSID を指定する必要があります。

#### **UDATA('string')**

示されたりカバリーについての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、リカバリーについて記述することができます。*string* 値にブランクまたはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

### **DBDS リカバリー情報を RECON データ・セットに追加する例**

この例では、指定された DBDS のリカバリーについての情報を RECON データ・セットに追加します。RUNTIME キーワードは、DBDS のリカバリーのタイム・スタンプを指定します。PITR キーワードは、時刻指定リカバリーを指定します。RCVTIME キーワードは、指定された DBDS がリカバリーされた先のタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYRECOV JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.RECOV DBD(DB1) DDN(DDN1) -
              RUNTIME(071351015366) -
              RCVTIME(071350905297) -
              PITR
/*
```

コマンドの実行後、RECON のリストに RECOV レコードが以下のように表示されます。

```
RECOV
RUN      = 2007.135 10:15:36.6 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
RECOV TO= 2007.135 09:05:29.7 -08:00 RECOV TO USID = 0000000004
POINT-IN-TIME
```

### RECON データ・セット内の変更された再編成番号の例

以下の例は、RSR トラッカーでリカバリー・ユーティリティーを実行するか、リカバリーを実行した結果として追加された新しい再編成番号を含むレコードを示しています。

```
RECOV
RUN      = 2009.033 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

```
RECOV
RUN      = 2009.033 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
RECOV TO= 2009.033 09:05:29.712345 -08:00 RECOV TO USID = 0000000004
PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

```
RECOV
RUN      = 2009.034 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
RECOV TO= 2009.034 09:05:29.712345 -08:00 RECOV TO USID = 0000000004
POINT-IN-TIME PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

以下の例は、NOTIFY.RECOV (外部) コマンドを発行した結果として追加された新しい再編成番号を含むレコードを示しています。

```
RECOV
RUN      = 2009.033 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
CMD PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

```
RECOV
RUN      = 2009.033 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
RECOV TO= 2009.033 09:05:29.712345 -08:00 RECOV TO USID = 0000000004
CMD PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

```
RECOV
RUN      = 2009.034 10:15:36.612345 -08:00 * RUN USID      = 0000000005
RECOV TO= 2009.034 09:05:29.712345 -08:00 RECOV TO USID = 0000000004
POINT-IN-TIME CMD PRIOR REORG# = 00009 NEW REORG# = 00010
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## NOTIFY.REORG コマンド

NOTIFY.REORG コマンドを使用して、識別された DBDS が属するデータベースの再編成について、RECON データ・セットにレコードを追加します。

DBRC は、再編成レコード内の情報を使用して、識別された DBDS の後続のリカバリーの入力として、有効なイメージ・コピー・データ・セット、変更累積データ・セット、およびログ・データ・セットを判別します。

通常、再編成レコードは IMS および IMS ユーティリティーによって自動的に作成されるため、NOTIFY.REORG コマンドを使用する必要はありません。


制約事項:


- このコマンドは、高速機能 DEDB の再編成の後に使用してはなりません。このデータベースは、再編成後にリカバリーすることができます。
- このコマンドは、DBDS レコードにある、イメージ・コピー処理が必要なフラグをオンにします。フラグをオフにするには、イメージ・コピーを実行するか、または CHANGE.DBDS ICOFF コマンドを実行する必要があります。
- また、このコマンドは、HISAM 再編成再ロード・ユーティリティー用に作成されたイメージ・コピー・データ・セットと同等のものを、RECON データ・セットに記録するために使用することもできます。このコマンドは、これらのログをイメージ・コピー・データ・セットとして使用している場合のみ使用します。
- CURRENT または RUNTIME を除き、すべてのオプション・キーワードは、HISAM 再編成再ロード・ユーティリティーにより、処理の一部として作成されたイメージ・コピー・データ・セットにのみ適用されます。
- 再編成されたデータベースのそれぞれの DBDS に、NOTIFY.REORG コマンドを指定する必要があります。
- 非 HALDB データベースの場合、IMS.DBDLIB データ・セットの DD ステートメントを NOTIFY.REORG コマンドのジョブ・ストリームで指定する必要があります。
- NOTIFY.REORG コマンド、および一般のデータベース再編成は、RSR トラッキング・サイトのデータベースには無効です。
- NOTIFY.REORG コマンドは、ILDS または HALDB 区画の索引 DBDS には使用できません。

サブセクション:

- 『構文』
- 435 ページの『キーワード』
- 437 ページの『DBDS 再編成情報を RECON データ・セットに追加する例』

構文





## キーワード

### DBD(*name*)

再編成された DBDS のデータベース名を示す必須キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.REORG コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### DDN(*name*)

再編成された DBDS のデータ・セット DD 名を示す必須キーワードです。

### CURRENT | RUNTIME(*time\_stamp*)

互いに排他的なオプション・キーワードであり、識別された DBDS の再編成のタイム・スタンプを指定します。

#### CURRENT

再編成レコードに現行のタイム・スタンプを入れることを指定します。

CURRENT を指定した場合は、再編成を実行する同じジョブ内の後のステップで、NOTIFY.REORG コマンドを指定することができます。

#### RUNTIME

再編成レコード内に再編成の実際のタイム・スタンプを入れることを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

### FILESEQ(1 | *value*)

識別された DBDS のファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。これは、HISAM 再編成再ロード・ユーティリティーを実行するときの入力として使用されたログに含まれていたものです。ICDSN キーワードの説明のところに、このキーワードが関連するログ・データ・セットの情報がありません。このキーワードは、VOLLIST キーワードも指定した場合のみ、使用しません。

### **FILESEQ2(1 | value)**

識別された DBDS のファイル・シーケンス番号が、HISAM 再編成再ロード・ユーティリティの入力として使用されたログに含まれていた場合、そのファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。ICDSN2 キーワードの説明のところに、このキーワードが関連するログ・データ・セットの情報があります。このキーワードは、VOLLIST2 キーワードも指定した場合のみ、使用します。

### **ICDSN(name)**

データベースの HISAM 再編成の一部として作成された、イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名を指定するオプション・キーワードです。(HISAM 再編成再ロード・ユーティリティを使用してデータベースを再編成した場合、このユーティリティの入力として使用したログは、イメージ・コピー・データ・セットとして使用することができます。)

ICDSN キーワードは、対応する DBDS が INIT.DBDS コマンドの NOREUSE 属性で RECON データ・セットに識別されている場合のみ、指定することができます。

### **ICDSN2(name)**

データベースの HISAM 再編成の一部として作成された、重複イメージ・コピー・データ・セットのデータ・セット名を指定するオプション・キーワードです。(HISAM 再編成再ロード・ユーティリティを使用してデータベースを再編成した場合、このユーティリティの入力として使用したログは、イメージ・コピー・データ・セットとして使用することができます。)

ICDSN2 キーワードは、ICDSN キーワードを指定した場合のみ指定することができます。

### **OFFLINE | ONLINE**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、再編成が HALDB OLR かオフライン再編成のいずれであるかを指定します。

#### **OFFLINE**

DBDS がオフラインで再編成されたことを指定します。

#### **ONLINE**

データベースが HALDB であり、オンラインで再編成されたことを指定します。

#### **ALTER**

再編成によってデータベース構造が変更されたことを指定します。

#### **STOPTIME(time\_stamp)**

HALDB OLR が正常に完了した時刻を指定するオプション・キーワードです。

### **NORECOV | RECOV**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、そのオンライン再編成をリカバリーの入力として使用できるかどうかを指定します。

#### **NORECOV**

HALDB OLR はリカバリーへの入力として使用できないことを指定します。

## RECOV

HALDB OLR をリカバリーへの入力として使用できることを指定します。

### RECDCT(*value*)

識別された DBDS に含まれるレコード数を指定するオプション・キーワードであり、*value* は、1 から 2 147 483 647 までの 10 進数でなければなりません。

### UNIT(3400 | *unittype*)

イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームの、装置タイプを指定するオプション・キーワードです。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### UNIT2(3400 | *unittype*)

重複イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームの、装置タイプを指定するオプション・キーワードです。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### VOLLIST(*volser*)

ICDSN キーワードで指定されたイメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームの、ボリューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。*volser* として 255 個までのボリューム通し番号を指定することができます。なお、*volser* はそれぞれ、6 文字までの英数字が可能です。

### VOLLIST2(*volser*)

ICDSN2 キーワードで指定された重複イメージ・コピー・データ・セットが存在するボリュームの、ボリューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。*volser* では、255 個までのボリューム通し番号を指定ことができ、それぞれ 6 文字までの英数字が可能です。

### USID(*value*)

再編成が生じたときの、データベースまたはエリアの更新セット ID を指定するオプション・キーワードです。

USID は、データベースまたはエリアがグローバル・サービス・グループに割り当てられている場合は必須です。データベースまたはエリアが GSG に割り当てられていない場合は、USID はオプションです。

### UDATA('string')

再編成についての情報を 80 バイトまで指定できるオプション・キーワード。このキーワードの変数フィールドを使用して、再編成について記述することができます。*string* 値にブランクまたはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

## DBDS 再編成情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、指定された DBDS の再編成についての情報を RECON データ・セットに追加します。DBDLIB データ・セットが指定されていますが、これは再編成が起こったことを検査するため、DBRC がその検索を要求するためです。再編成された DBDS の 2 つのイメージ・コピー・データ・セットの名前が指定されています。これらは両方とも、データ・セット命名規則に従っています。両方のイメージ・コピー・データ・セットのボリューム・リストが出されます。

```

//NFYREORG JOB
:
//IMS      DD  DSN=IMS.DBDLIB,DISP=SHR
//SYSIN    DD  *
          NOTIFY.REORG DBD(DB1) DDN(DD1) -
                    ICDSN(IMS.DB1.DD1.IC.ICDSN) -
                    VOLLIST(VOL001,VOL002,VOL003) FILESEQ(4) -
                    ICDSN2(IMS.DB1.DD1.IC2.ICDSN2) -
                    VOLLIST2(VOL004,VOL005,VOL006,VOL007) -
                    FILESEQ2(4) RECDCT(12345)
/*

```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## NOTIFY.SECLOG コマンド (OLDS 用)


NOTIFY.SECLOG コマンドを使用して、2 次 OLDS についての情報を RECON データ・セットに追加し、また ISECOLDS レコードを手作業で RECON データ・セットに作成します。

RECON データ・セットには、SSID と STARTIME が同じ PRIOLDS レコードが既に存在している必要があります。この情報は、IMS ログ・データ出口ルーチンから追加できなかった情報です。通常、このコマンドは必要ありません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 441 ページの『例』

### 構文



### キーワード

#### OLDS(ddname)

RECON データ・セットに OLDS 用のレコードを作成、または更新することを指定する必須キーワードです。

*ddname* は、IMS オンライン制御領域が OLDS を使用した時に使用した DD 名です。

#### DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)

互いに排他的な必須キーワードです。

## DSN

RECON データ・セットにオンライン・ログ・レコードを作成する 2 次 OLDS のデータ・セット名を指定します。

## RUNTIME

指定された 2 次 OLDS の、オープンまたはクローズ操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

DSN および RUNTIME を、STARTIME、FIRSTREC、LASTREC、および NXTOLDS キーワードと組み合わせて使用して、どのタイプの 2 次オンライン・ログ・データ・セット・エントリーを RECON データ・セットに追加するかを示します。以下の表は、2 次オンライン・ログ・データ・セット・エントリーのタイプに対応するキーワードの組み合わせを示しています。

表 18. オープン、スイッチ、クローズ用の NOTIFY.SECLOG コマンド (OLDS 用) のパラメーター

オンライン・ログ・エントリーのタイプ	必要なキーワード
OLDS オープン	STARTIME、DSN、FIRSTREC
OLDS スイッチ	FIRSTREC、STARTIME、DSN、NXTOLDS
OLDS クローズ	LASTREC、STARTIME、RUNTIME

それぞれの 2 次 OLDS ごとに、オープン、スイッチ、およびクローズ操作のための別の NOTIFY.SECLOG コマンドを実行する必要があります。

## STARTIME(*time\_stamp*)

2 次 OLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

NOTIFY.SECLOG コマンド内の他のキーワードと一緒にこのキーワードを使用する場合の説明は、表 18を参照してください。

## FIRSTREC(*number*)

OLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。SECLOG の最初の OLDS の場合、FIRSTREC は、IMS サブシステムの初期設定の際に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。

OLDS OPEN および SWITCH コマンドには、FIRSTREC が必須です。これは、オープンされる OLDS で最初のログ・レコードのシーケンス番号を指定します。これは CLOSE コマンドには無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**GSG**(*gsgname*)

OLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。

LOGTOKEN が指定されている場合は、GSG は必須です。

**INTERIM**

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードです。中間ログ・データ・セットを作成する前に、2 次 OLDS を作成する必要があります。

**LASTREC**(*number*)

OLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。

LASTREC は、OLDS CLOSE コマンドでは必須です。これは SWITCH コマンドではオプションであり、省略すると、FIRSTREC 値から 1 を引いた値が、クローズされる OLDS 用に記録されます。これは OPEN コマンドには無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から  $(2^{*64})-1$  までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**NXTOLDS**(*ddname*)

OLDS スイッチを反映するために、RECON データ・セットを更新する時に使用するオプション・キーワードです。現行 OLDS はクローズされ、IMS オンライン制御領域は新しい OLDS をオープンします。*ddname* は、オープンされる OLDS の DD ステートメントです。クローズされる OLDS は、OLDS(*ddname*) キーワードで指定します。DSN キーワードは、オープンされる OLDS のデータ・セット名を指定します。STARTIME キーワードは、クローズされる OLDS のクローズ時刻および、オープンされる OLDS のオープン時刻を指定します。

**SSID**(*name*)

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す、8 文字の英数字からなる文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

## 例

以下に、NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) コマンドの使用例をいくつか示します。

### OLDS に対応した ISECOLDS レコードの作成例

この例では、OLDS に対応する ISECOLDS レコードを作成します。

```
//NFYSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.SECLOG SSID(IMSA) OLDS(DFSOLS03) -
              DSN(IMS.INTERIM.LOG) -
              STARTIME(073220522348) -
              INTERIM
/*
```

### 2 つの 2 次 OLDS 用の SECOLDS レコードの作成例

次の例では、IMS オンライン・サブシステム IMSA に属する 2 つの 2 次 OLDS 用の、SECOLDS レコードを作成します。両方の 2 次 OLDS がクローズされます。最初の STARTIME キーワードは、1 次 OLDS のオープンのタイム・スタンプを指定します。DSN キーワードは、追加される情報が OLDS のオープンに関するものであることを示します。NXTOLDS は、OLDS スイッチを示します。2 番目の STARTIME キーワードと 2 番目の DSN は、次の OLDS の開始時刻と DSN を示します。3 番目の STARTIME キーワードは、クローズされる OLDS の開始時刻を示します。RUNTIME キーワードは、クローズするボリュームのタイム・スタンプです。

```
NOTIFY.SECLOG SSID(IMSA) STARTIME(072171212120) OLDS(DFSOLS01)-
              DSN(IMS.OLSS01)
NOTIFY.SECLOG SSID(IMSA) STARTIME(072181212120) OLDS(DFSOLS01)-
              DSN(IMS.OLSS02) NXTOLDS(DFSOLS02)
NOTIFY.SECLOG SSID(IMSA) STARTIME(072181212120) OLDS(DFSOLS02)-
              RUNTIME(072191010101)
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

---

## NOTIFY.SECLOG コマンド (RLDS 用)

NOTIFY.SECLOG コマンドは、2 次 RLDS についての情報を RECON データ・セットに追加し、また ISECLOG レコードを手作業で RECON データ・セットに作成するために使用します。

RECON データ・セットには、SSID と STARTIME が同じ PRILOG が既に存在している必要があります。この情報は、IMS ログ・データ出口ルーチンから追加できなかった情報です。通常、このコマンドは必要ありません。


このコマンドは、1 次ログ・レコード内のデータ・セット・エントリーを追加または完了します。既存の完了したデータ・セット・エントリーを変更する場合は、CHANGE.SECLOG (RLDS) コマンドを使用する必要があります。

サブセクション:

- 442 ページの『構文』

- 『キーワード』
- 445 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)

互いに排他的な必須キーワードです。

#### DSN

RECON データ・セットにリカバリー・ログ・レコードを作成する 2 次 RLDS のデータ・セット名を指定します。

#### RUNTIME

指定された 2 次 RLDS の、オープン、クローズ、または EOVS 操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

DSN および RUNTIME を、STARTIME および VOLSER キーワードと組み合わせて使用して、どのタイプの 2 次リカバリー・ログ・データ・セット・エントリを RECON データ・セットに追加するかを示します。以下の表は、2 次リカバリー・ログ・データ・セット・エントリのタイプに対応するキーワードの組み合わせを示しています。

表 19. オープン、EOV、およびクローズ用の NOTIFY.SECLOG コマンド (RLDS 用) のキーワード

リカバリー・ログ・エントリのタイプ	必要なキーワード
RLDS オープン	STARTIME、DSN、VOLSER
RLDS EOVS	STARTIME、VOLSER、RUNTIME
RLDS クローズ	STARTIME、RUNTIME

それぞれの 2 次 RLDS ごとに、オープン、ゼロまたはそれ以上の EOV、およびクローズ処理のための、別の NOTIFY.SECLOG コマンドを実行する必要があります。

#### **STARTIME(*time\_stamp*)**

2 次 RLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

続いて STARTIME キーワードを実行すると、その時刻がボリュームの開始時刻になります。NOTIFY.SECLOG コマンドの他のキーワードと一緒に STARTIME キーワードを使用する場合の説明は、442 ページの表 19を参照してください。

#### **CHKPTCT(0 | *value*)**

RLDS ボリューム上で完了したチェックポイントの数を変更するために使用する、オプション・キーワードです。

CHKPTCT に有効な値は、以下のものです。

- 0 RLDS ボリュームにチェックポイントがない
- 1 RLDS ボリュームに 1 つのチェックポイントがある
- 2 RLDS ボリュームに複数のチェックポイントがある

IMS は CHKPTCT の値を使用して、並行イメージ・コピーを使用した高速機能エリアのリカバリーに必要なログを判別します。

#### **CHKPTID(*chkptid*)**

RLDS ボリューム上のアクティブ PST の、最も古いチェックポイント ID を指定するオプション・キーワードです。チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **FILESEQ(1 | *value*)**

示された 2 次 RLDS のファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは、VOLSER キーワードも指定した場合のみ指定します。

#### **FIRSTREC(*number*)**

RLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。SECLOG の最初の RLDS の場合は、IMS サブシステムの初期設定中に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。

FIRSTREC は、DSN が指定されている場合は必須であり、RUNTIME が指定されている場合は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**GSG**(*gsgname*)

RLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。

NONLOCAL を指定した場合、GSG は必須です。

**INTERIM**

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードです

**LASTREC**(*number*)

RLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。

LASTREC は、RUNTIME が指定され、VOLSER が指定されていない場合 (つまり、CLOSE 呼び出し) では必須です。 DSN が指定されている場合、LASTREC は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

**LOCAL | NONLOCAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、RLDS データが元はどこで作成されたかを指定します。LOCAL は、RLDS がローカル・サービス・グループのアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合に使用されます。

NONLOCAL は、RLDS が、元はローカル・サービス・グループ以外のアクティブ IMS サブシステムにより作成され、トラッキング・サイトにトランスポートされた場合に使用されます。

LOCAL または NONLOCAL は、SECLOG レコードの作成時にのみ指定する必要があります。LOCAL および NONLOCAL キーワードは、SECLOG レコードの後続の NOTIFY.SECLOG 呼び出しでは無視されます。

NONLOCAL を指定した場合、キーワード CHKPTID、FILESEQ、UNIT、または VOLSER のいずれも、SECLOG レコードの NOTIFY.SECLOG 呼び出しに指定することはできません (データ・セットがカタログされている必要があります)。

**RLDS**

RECON データ・セット内に IMS RLDS 用のレコードを作成、または更新することを指定するために使用するオプション・キーワードです。

**SSID**(*name*)

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す、8 文字の英数字からなる文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

#### UNIT(3400 | *unittype*)

2 次 RLDS が存在するボリュームの、装置タイプを指定するオプション・キーワードです。UNIT キーワードは、DSN キーワードを指定した場合のみ指定します。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

#### VOLSER(*volser*)

示された 2 次 RLDS 用に記録されるリカバリー・ログ・ボリュームの、ボリューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。EOV 通知の場合、このボリューム通し番号が開始されるボリュームになります。442 ページの表 19 に、いつ VOLSER キーワードを使用するかが示されています。

### 例

ここでは、NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) コマンドの使用例をいくつか示します。

#### 2 次 RLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、2 次 RLDS についての情報を RECON データ・セットに追加しています。STARTIME キーワードは、そのオープン・タイム・スタンプにより 2 次 RLDS を示します。VOLSER および DSN キーワードは、追加される情報が 1 次 RLDS のオープンに関したものであることを示します。最初の RUNTIME キーワードは、2 次 RLDS の EOV のタイム・スタンプを指定します。2 番目の RUNTIME キーワードは、2 次 RLDS のクローズのタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.SECLOG RLDS STARTIME(07067020101023456) -
              DSN(DSN003) VOLSER (VOL001)
NOTIFY.SECLOG RLDS STARTIME(07067020101023456) -
              RUNTIME(070680204500) VOLSER(VOL002)
NOTIFY.SECLOG RLDS STARTIME(07067020101023456) -
              RUNTIME(070682030000)
/*
```

#### 暫定 2 次 RLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、暫定 2 次 RLDS についての情報を RECON データ・セットに追加しています。STARTIME キーワードは、暫定 2 次 RLDS のオープンのタイム・スタンプを指定し、RUNTIME キーワードは、暫定 2 次 RLDS のクローズのタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
  NOTIFY.SECLOG RLDS RUNTIME(072561630000)-
                STARTIME(07254123456123456) INTERIM
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

## NOTIFY.SECLOG コマンド (SLDS および TSLDS 用)

NOTIFY.SECLOG コマンドを使用して、2 次 SLDS または TSLDS についての情報を RECON データ・セットに追加し、また ISECSLDS レコードを手作業で RECON データ・セットに作成します。


RECON データ・セットには、SSID と STARTIME が同じ 1 次ログ・データ・セット・レコードが既に存在している必要があります。この情報は、IMS システムのログ・データ出口から追加できなかった情報です。通常、このコマンドは必要ありません。


このコマンドは、1 次または 2 次ログ・レコード内のデータ・セット・エントリーを追加または完了します。既存の完了したデータ・セット・エントリーを変更する場合は、CHANGE.SECLOG コマンド (SLDS 用)、または CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) コマンドを使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 447 ページの『キーワード』
- 450 ページの『2 次 SLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例』

### 構文





注:

- 1 このキーワードは NOTIFY.SECLOG TSLDS コマンドには適用されません。

## キーワード

### SLDS

SLDS レコードを作成または更新することを指定する必須キーワード。

注: SLDS または TSLDS キーワードのいずれかを指定しないと、RLDS レコードを作成または更新しようとします。

### TSLDS

TSLDS レコードを作成または更新することを指定する必須キーワード。

注: SLDS または TSLDS キーワードのいずれかを指定しないと、RLDS レコードを作成または更新しようとします。

### DSN(name) | RUNTIME(time\_stamp)

互いに排他的な必須キーワードです。

#### DSN

RECON データ・セットにシステム・ログ・レコードを作成する 2 次 SLDS または TSLDS の、データ・セット名を指定します。

#### RUNTIME

指定された 2 次 SLDS の、オープン、クローズ、または EOVS 操作のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

DSN および RUNTIME を、STARTIME および VOLSER キーワードと組み合わせて使用して、どのタイプの 2 次システム・ログ・データ・セット・エントリーを RECON データ・セットに追加するかを示します。以下の表は、2 次システム・ログ・データ・セット・エントリーのタイプに対応するキーワードの組み合わせを示しています。

表 20. オープン、EOV、およびクローズ用の NOTIFY.SECLOG (SLDS または TSLDS 用) コマンドのキーワード

システム・ログ・エントリーのタイプ	必要なキーワード
SLDS オープン	STARTIME、DSN、VOLSER
SLDS EOVS	STARTIME、VOLSER、RUNTIME
SLDS クローズ	STARTIME、RUNTIME

それぞれの 2 次 SLDS または TSLDS ごとに、オープン、ゼロまたはそれ以上の EOVS、およびクローズ処理のための、別の NOTIFY.SECLOG コマンドを実行する必要があります。

### STARTIME(time\_stamp)

2 次 SLDS または TSLDS の開始時刻を指定する必須キーワードです。タイ

ム・スタンプは標準形にする必要があります。NOTIFY.SECLOG コマンドの他のキーワードと一緒に STARTIME キーワードを使用する場合の説明は、447 ページの表 20を参照してください。

#### **CHKPTCT(0 | value)**

SLDS または TSLDS ボリューム上で完了したチェックポイントの数を変更するために使用する、オプション・キーワードです。

CHKPTCT に有効な値は、以下のものです。

- 0 SLDS または TSLDS ボリュームにチェックポイントがない
- 1 SLDS または TSLDS ボリュームに 1 つのチェックポイントがある
- 2 SLDS または TSLDS ボリュームに複数のチェックポイントがある

IMS は CHKPTCT の値を使用して、並行イメージ・コピーを使用した高速機能エリアのリカバリーに必要なログを判別します。

#### **CHKPTID(chkptid)**

SLDS または TSLDS ボリューム上のアクティブ PST の、最も古いチェックポイント ID を指定するオプション・キーワードです。チェックポイント ID のタイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **FILESEQ(1 | value)**

識別された 2 次 SLDS または TSLDS のファイル・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは、VOLSER キーワードを指定した場合のみ指定します。

#### **FIRSTREC(number)**

SLDS の最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。SECSLD の最初の SLDS の場合、FIRSTREC は、IMS サブシステムの初期設定の際に書き込まれた最初のログ・レコードに対応します。このキーワードは NOTIFY.SECLOG TSLDS コマンドには適用されません。

FIRSTREC は、DSN が指定されている場合は必須であり、RUNTIME が指定されている場合は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: FIRSTREC(X'10B9C')。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: FIRSTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

#### **GSG(gsgname)**

SLDS を作成した IMS サブシステムの GSG 名を指定するために使用するオプション・キーワードです。このキーワードは NOTIFY.SECLOG TSLDS コマンドには適用されません。

NONLOCAL を指定した場合、GSG は必須です。

## INTERIM

中間ログ・データ・セット・レコードを作成することを指定するオプション・キーワードです

## LASTREC(*number*)

SLDS の最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号を指定するオプション・キーワードです。このキーワードは NOTIFY.SECLOG TSLDS コマンドには適用されません。

LASTREC は、RUNTIME が指定され、VOLSER が指定されていない場合 (つまり、CLOSE 呼び出し) では必須です。DSN が指定されている場合、LASTREC は無効です。

ログ・レコード・シーケンス番号は、次のいずれかを使用することができます。

- 16 進数

この番号は 1 から 16 文字であり、単一引用符で囲み、前に文字 X を付けます。例: LASTRECX'10B9C'。

- 10 進数

この数は、0 から (2\*\*64)-1 までの 10 進数であり、分離文字はありません。例: LASTREC(68508)。

いずれの場合も、先行ゼロは省略することができます。

## LOCAL | NONLOCAL

互いに排他的なオプション・キーワードであり、SLDS データが元はどこで作成されたかを指定します。LOCAL は、SLDS がローカル・サービス・グループのアクティブ IMS サブシステムにより作成された場合に使用されます。

NONLOCAL は、SLDS が、元はローカル・サービス・グループ以外のアクティブ IMS サブシステムにより作成され、トラッキング・サイトにトランスポートされた場合に使用されます。このキーワードは NOTIFY.SECLOG TSLDS コマンドには適用されません。

LOCAL または NONLOCAL は、SECSLD レコードの作成時にのみ指定する必要があります。LOCAL および NONLOCAL キーワードは、SECSLD レコードの後続の NOTIFY.SECLOG 呼び出しでは無視されます。

NONLOCAL を指定した場合、キーワード CHKPTID、FILESEQ、UNIT、または VOLSER のいずれも、SECSLD レコードの NOTIFY.SECLOG 呼び出しに指定することはできません (データ・セットがカタログされている必要があります)。

## SSID(*name*)

ログ・データ・セットを作成した IMS サブシステムの名前を指定するために使用するオプション・キーワードです。

SSID は、有効な IMS サブシステム ID 名を表す、8 文字の英数字からなる文字ストリングです。SSID を指定しないと、DBRC は、RECON ヘッダー・レコードに入っているデフォルトのサブシステム ID を使用します。RECON ヘッダー・レコードのデフォルトのサブシステム ID は、INIT.RECON または CHANGE.RECON コマンドを使用して設定します。RECON ヘッダー・レコードにデフォルトを指定していない場合は、SSID を指定する必要があります。

### UNIT(3400 | *unittype*)

2 次 SLDS が存在するボリュームの、装置タイプを指定するオプション・キーワードです。UNIT キーワードは、DSN キーワードを指定した場合のみ指定します。装置タイプには 8 文字までの英数字を指定することができます。

### VOLSER(*volser*)

示された 2 次 SLDS 用に記録されるシステム・ログ・ボリュームの、ボリューム通し番号を指定するオプション・キーワードです。EOV 通知の場合、このボリューム通し番号が開始されるボリュームになります。447 ページの表 20 に、いつ VOLSER キーワードを使用するかが示されています。

## 2 次 SLDS 情報を RECON データ・セットに追加する例

この例は、2 次 SLDS についての情報を RECON データ・セットに追加しています。STARTIME キーワードは、そのオープンのタイム・スタンプにより 2 次 SLDS を示します。VOLSER および DSN キーワードは、追加される情報が 2 次 SLDS のオープンに関したものであることを示します。最初の RUNTIME キーワードは、2 次 SLDS または TSLDS の EOV のタイム・スタンプを指定します。2 番目の RUNTIME キーワードは、2 次 SLDS または TSLDS のクローズのタイム・スタンプを指定します。

```
//NFYSECLG JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.SECLG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
              SSID(IMSC) DSN(DSN006) VOLSER(VOL009)
NOTIFY.SECLG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
              RUNTIME(070680204500) VOLSER(VOL003)
NOTIFY.SECLG SLDS STARTIME(07067020101023456) -
              RUNTIME(070682030000)
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』

419 ページの『NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用)』

---

## NOTIFY.SUBSYS コマンド


NOTIFY.SUBSYS コマンドは、RECON データ・セットにサブシステム・エントリーを作成します。

指定されたサブシステムのサブシステム・エントリーが、RECON データ・セットには存在しないことを確認する検査が行われます。通常、このコマンドは必要ありません。

サブセクション:

- 451 ページの『構文』
- 451 ページの『キーワード』
- 452 ページの『RECON データ・セットに新しいサブシステム・レコードを追加する例』

## 構文



## キーワード

### **SSID(name)**

情報を追加するサブシステムの名前を指定する必須キーワードです。SSIDは、有効な z/OS および IMS サブシステム ID 名を表す、8 文字の英数字ストリングです。

### **IRLMID(name)**

サブシステムが通信する相手の IRLM の名前を指定するオプション・キーワード。IRLMID は 5 文字の英数字ストリングです。

IRLMID を指定しない場合、サブシステムは IRLM を使用しません。

注: BACKIRLM キーワードは、NOTIFY.SUBSYS コマンドには無効です。

### **NORMAL | ABNORMAL**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サブシステムの状況を指定します。

#### **NORMAL**

サブシステムの直前の実行が正常に終了し、サブシステムが正常処理を継続することを指定します。

#### **ABNORMAL**

サブシステムの直前の実行が異常終了し、リカバリー処理が必要であることを指定します。

### **ONLINE | BATCH | DBRCAPI**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、そこから通知が行われるサブシステムのタイプを指定します。

#### **ONLINE**

オンライン・サブシステムから通知が行われることを指定します。

#### **BATCH**

バッチ・サブシステムから通知が行われることを指定します。

#### **DBRCAPI**

DBRC API アプリケーションから通知が行われることを指定します。

DBRCAPI が指定されている場合、

IRLMID、NORMAL、ABNORMAL、ENDRECOV、および STARTRCV はすべて許可されません。

### **ENDRECOV | STARTRCV**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、サブシステムのサインオン状態を指定します。

### ENDRECOV

サブシステムが正常にサインオンしたこと、またはサインオン・リカバリー完了呼び出しが正常終了したことを指定します。

### STARTRCV

サブシステムがリカバリー開始処理にサインオンしたことを指定します。

## RECON データ・セットに新しいサブシステム・レコードを追加する例

この例では、SSID キーワードで指定された新しいサブシステム・レコードを RECON データ・セットに追加します。さらに、サブシステム・レコードはオンラインとしてマーク付けされます。

```
//NOTIFYSS JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.SUBSYS SSID(IMS34) ONLINE
/*
```

---

## NOTIFY.UIC コマンド

NOTIFY.UIC コマンドは、コマンド内で指定された DBDS または DEDB エリアに関する、標準外イメージ・コピー・データ・セットについての情報を RECON データ・セットに追加します。

標準外イメージ・コピー・データ・セットとは、サポートされるイメージ・コピー・ユーティリティによって作成されなかったものであり、例えば、指定された DBDS または DEDB エリアを含む DASD ボリュームの、テープ・ダンプにより作成されたものです。標準外イメージ・コピー・データ・セットが存在することを RECON データ・セットに記録するには、NOTIFY.UIC コマンドを使用することが唯一の方法です。

このコマンドは、REUSE 属性を使用して定義された DBDS では実行できません。


### 制約事項:

- 標準外イメージ・コピー・データ・セットをデータベース・リカバリー・ユーティリティへの入力として使用することはできません。詳しくは、データベース・リカバリー・ユーティリティ (DFSURDB0) を参照してください。
- このコマンドは、ILDS または HALDB 区画の索引には使用できません。
- NOTIFY.UIC コマンドは、オンライン再編成が進行中の HALDB のイメージ・コピーを記録しようとするとき失敗します。これは、HALDB のオンライン再編成中、および再編成が完了していないとき (再編成が進行中か終了している場合) は、HALDB のイメージ・コピーが取れないためです。


### サブセクション:

- 453 ページの『構文』
- 453 ページの『キーワード』
- 454 ページの『標準外 ICDSN 情報を RECON データ・セットに追加する例』

## 構文



Or



## キーワード

### **BATCH | CIC**

IMS イメージ・コピー・ユーティリティ以外的手段で作成されたイメージ・コピーがクリーン・イメージ・コピーであるか、並行イメージ・コピーであるかを示すために使用する、互いに排他的なオプション・パラメーター。

#### **BATCH**

IMS イメージ・コピー・ユーティリティ以外的手段で作成されたイメージ・コピーがクリーン・イメージ・コピーであることを示します。

#### **CIC**

IMS イメージ・コピー・ユーティリティ以外的手段で作成されたイメージ・コピーが並行イメージ・コピーであることを示します。CIC を指定する場合は、RUNTIME および STOPTIME も指定する必要があります。CIC キーワードは VSAM KSDS データベースでは使用できません。

### **DBD(name)**

標準外イメージ・コピー・データ・セットが作成された DBDS または DEDB エリアの、データベース名を指定する必須キーワードです。

**HALDB** データベースの制約事項: HALDB データベースに NOTIFY.UIC コマンドを使用するときは、*name* に HALDB 区画の名前を指定します。

### **DDN(name) | AREA(name)**

互いに排他的な必須キーワードであり、標準外イメージ・コピー・データ・セットが作成された DBDS または DEDB エリアの名前を示します。

### **CURRENT | RUNTIME(time\_stamp)**

互いに排他的なオプション・キーワードであり、標準外イメージ・コピー・データ・セットの作成のタイム・スタンプを指定します。

#### **CURRENT**

指定されたイメージ・コピー・データ・セットの作成のタイム・スタンプとして、現行タイム・スタンプを使用することを指定します。CURRENT を

指定すると、1つのジョブ内で、標準外イメージ・コピー・データ・セットを作成し、別のステップでその作成を RECON データ・セットに記録することができます。

CURRENT は NOTIFY.UIC BATCH コマンドにのみ適用されます。

#### **RUNTIME**

指定された標準外イメージ・コピー・データ・セットの作成の、実際のタイム・スタンプを指定します。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。

#### **STOPTIME(*time\_stamp*)**

並行イメージ・コピーの停止時刻を指定します。CIC を指定する場合は、このキーワードも指定する必要があります。タイム・スタンプは標準形にする必要があります。CIC が指定されていない場合、STOPTIME は無視されます。

#### **UDATA('string')**

示された、標準外イメージ・コピー・データ・セットについての情報を、80 バイトまで指定できるオプション・キーワードです。このキーワードの変変フィールドを使用して、標準外イメージ・コピー・データ・セットがどのように作成されたかを記述することができます。string 値にブランクまたはその他の特殊文字が含まれる場合は、単一引用符 (') で囲む必要があります。

#### **USID(*number*)**

イメージ・コピー・データ・セットが作成された時の、データベースまたはエリアの更新セット ID の値を指定するオプション・キーワードです。

USID は、データベースまたはエリアが GSG に割り当てられている場合に必須です。

### **標準外 ICDSN 情報を RECON データ・セットに追加する例**

この例では、標準外イメージ・コピー・データ・セットについての情報を RECON データ・セットに追加します。RUNTIME キーワードは、標準外イメージ・コピー・データ・セットの作成のタイム・スタンプを指定します。UDATA キーワードは、このコマンドにより更新される RECON データ・セット内のレコードに記録される、ユーザー・データを指定します。

```
//NFYUIC JOB
:
//SYSIN DD *
NOTIFY.UIC DBD(DB1) DDN(DD1) -
RUNTIME(070670201010) -
UDATA('DUMP OF VOLUME VOL001 AT 070670201010')
/*
```

この例では、標準外の並行イメージ・コピー・データ・セットに関する情報が RECON データ・セットに追加されます。

```
//NFYUIC JOB

//SYSIN DD *
NOTIFY.UIC CIC -
DBD(DB1) DDN(DD1) -
```

```
RUNTIME(070670201010) -  
STOPTIME(070670203115) -  
UDATA('CIC DUMP OF VOLUME VOL001 AT 20201010')  
/*
```

関連資料:

57 ページの『DBRC タイム・スタンプ』



## 第 17 章 RESET.GSG コマンド

RESET.GSG コマンドはプラン外の RSR をテークオーバーした後で使用し、RSR 対象のデータベースとエリアに関する古くなったりカバリー情報を、オリジナル・アクティブ・サイトの RECON データ・セットから削除します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 458 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ RESET.GSG—GSGNAME(gsgname)—

|        |
|--------|
| BOTH   |
| RECON1 |
| RECON2 |

▶▶
```

### キーワード

#### GSGNAME(*gsgname*)

GSGNAME を指定する必須キーワードです。

#### BOTH | RECON1 | RECON2

互いに排他的な必須キーワードです。使用する RECON のコピーを指定します。RECON アクセス・モードが並列の場合、これらのキーワードは無視されます。

#### BOTH

RECON データ・セットを、BACKUP1 と BACKUP2 の DD ステートメントで指定されたデータ・セットにコピーすることを示します。

#### RECON1

RECON データ・セットを、BACKUP1 の DD ステートメントで指定されたデータ・セットにコピーすることを示します。

#### RECON2

RECON データ・セットを、BACKUP2 の DD ステートメントで指定されたデータ・セットにコピーすることを示します。

### 使用上の注意

RESET.GSG コマンドは、プラン外の RSR テークオーバーの後で使用し、RSR が対象とするデータベースに関する古くなったりカバリー情報を、元のアクティブ・サイトの RECON から除去します。指定されたグローバル・サービス・グループ (GSG) に割り当てられた、それぞれのデータベースまたはエリアごとに、すべての IC、UIC、ALLOC、RECOV、および REORG レコードが削除されます。さらに、GSG のすべてのサブシステム・レコードおよび、関連データベース許可情報

が、すべての OLDS、RLDS、または SLDS レコードと一緒に削除されます。影響を受ける CA レコードは、クリーンアップされて使用可能になるか、または必要に応じて削除されます。

シリアル RECON アクセスがオンの場合、古くなった情報を削除する前に、RECON データ・セットのバックアップ・コピーが作成されます (RESET.GSG は、内部 BACKUP.RECON コマンドを発行します)。BACKUP.RECON はバックアップ・コピーを作成するために、通常デフォルトを使用して、z/OS AMS REPRO コマンドを呼び出します。REPRO コマンドを通常使用する際に適用される制限は、いずれも、このコマンドにも適用されます。

注: ご使用の RECON RECORDSIZE が 32K より大きい場合、出力データ・セットが順次ファイル (テープ・ファイルなど) でない限り、IDCAMS REPRO は RECORDSIZE を処理できません。RECON データ・セットを DASD に置くとよいでしょう。

RESET.GSG コマンドの処理中に、シリアル RECON アクセスがオンのときに障害が発生したが、バックアップ・コピーが作成された後であった場合は (REPRO Completion メッセージで示されます)、以下の手順を使用してください。

1. 障害の原因となった条件を訂正します。
2. バックアップ・データ・セットから RECON を復元します。
3. バックアップ・データ・セットを削除し、再割り振りします。
4. RESET.GSG コマンドを再度実行します。

バックアップ・コピーが完了する前に RESET.GSG が失敗した場合は、ステップを除き、同じ手順に従ってください。

RESET.GSG コマンドが実行され、並列 RECON アクセスがオンの場合、DBRC は RECON プロセスを静止し、コマンドが完了するまで他の DBRC インスタンスが RECON データ・セットにアクセスするのを防止します。RECON データ・セットのバックアップ・コピーは作成されません。コマンドが失敗した場合、行われた更新は自動的にバックアウトされます。

## 例

この例では、RECON データ・セットは BACKUP1 データ・セットにコピーされ、その後、古い情報が削除されます。

```
//          JOB
:
//BACKUP1 DD . . .
//SYSIN DD *
RESET.GSG GSGNAME(IMGSG1) RECON1
/*
```

---

## 第 18 章 RECON データ・セットのサンプル・リスト

RECON データ・セットからのサンプル・リストは、LIST.RECON コマンドによってリストされる、RECON データ・セットの例からの各種レコードの形式および内容を表示します。

---

### LIST.DB コマンド出力のサンプル・リスト

LIST.DB コマンドは、RECON データ・セットに登録されているデータベースのリストを受け取るために使用します。LIST.DB コマンドを使用して、アクティブ・サイトまたはリモート・サイトから RECON リストを作成することができます。

#### LIST.DB コマンドの出力例

以下は、RANDOMIZER フィールドを含んでいる LIST.DB コマンドの出力例です。

LIST.DB DBD(DEDBJ001)

```
-----  
DB  
DBD=DEDBJ001                      DMB#=1      TYPE=FP  
SHARE LEVEL=1                      RANDOMIZER=RAND1  
FLAGS:                              COUNTERS:  
                                     RECOVERY NEEDED COUNT   =0  
                                     IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF          AUTHORIZED AREAS       =2  
RECOVERABLE                        =YES      EEQE COUNT             =0  
FULLSEG DEFAULT                    =NO      ALTER COUNT           =0  
-----
```

---

### LIST.HISTORY コマンド出力のサンプル・リスト

LIST.HISTORY コマンドで、DBDS または DEDB エリアのアクティビティのヒストリーを作成します。LIST.HISTORY コマンドを使用して、アクティブ・サイトまたはリモート・サイトから RECON リストを作成することができます。

サブセクション:

- 『LIST.HISTORY コマンドの出力例』
- 462 ページの『タイムライン・サマリーの出力例』

#### LIST.HISTORY コマンドの出力例

以下は、タイムラインを含んでいる LIST.HISTORY コマンドの出力例です。

```
IMS VERSION 13 RELEASE 1 DATA BASE RECOVERY CONTROL          PAGE 0001  
LIST.HISTORY DBD(DIVNTZ02) DDN(DBHVSAM1)  
12.334 15:49:05.238682          LISTING OF RECON          PAGE 0002  
-----  
DB  
DBD=DIVNTZ02                      IRLMID=**NULL      DMB#=1      TYPE=IMS  
SHARE LEVEL=3                      GSGNAME=**NULL**  USID=0000000005  
AUTHORIZED USID=0000000005 RECEIVE USID=0000000005 HARD USID=0000000005  
RECEIVE NEEDED USID=0000000000
```

DBRCVGRP=\*\*NULL\*\*

FLAGS:

BACKOUT NEEDED =OFF  
 READ ONLY =OFF  
 PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF  
 RECOVERABLE =YES  
  
 TRACKING SUSPENDED =NO  
 OFR REQUIRED =NO  
 REORG INTENT =NO  
 QUIESCE IN PROGRESS =NO  
 QUIESCE HELD =NO

COUNTERS:

RECOVERY NEEDED COUNT =0  
 IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
 AUTHORIZED SUBSYSTEMS =0  
 HELD AUTHORIZATION STATE=0  
 EEQE COUNT =0  
 RECEIVE REQUIRED COUNT =0

DBDS

DSN=IMSTESTS.DIVNTZ02.FJXXS01K TYPE=IMS  
 DBD=DIVNTZ02 DDN=DBHVSAM1 DSID=001 DBORG=HISAM DSORG=VSAM  
 CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000004  
 NOREUSE RECOVPD=0  
 DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
 RECVJCL=ICRCVJCL

FLAGS:

IC NEEDED =OFF  
 RECOV NEEDED =OFF  
 RECEIVE NEEDED =OFF

COUNTERS:

EEQE COUNT =0

ALLOC

ALLOC =12.334 15:44:54.990022 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
 DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.334 15:43:50.381376  
 DEALLOC =12.334 15:45:06.763368 DEALLOC LRID =0000000000000000

IMAGE

RUN = 12.334 15:45:02.786189 \* RECORD COUNT =183  
 STOP = 12.334 15:45:03.313879 ONLINE USID=0000000002

IC1

DSN=IMSVS.DIVNTZ02.DBHVSAM1.IC.IC154502 FILE SEQ=0001  
 UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
 VOLSER=222222

ALLOC

ALLOC =12.334 15:45:53.279646 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
 DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.334 15:43:50.381376  
 DEALLOC =12.334 15:46:04.987777 DEALLOC LRID =0000000000000000

12.334 15:49:05.238682 LISTING OF RECON PAGE 0003

ALLOC

ALLOC =12.334 15:46:52.236856 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
 DSSN=0000000003 USID=0000000004 START = 12.334 15:44:20.048123  
 DEALLOC =12.334 15:46:56.210763 DEALLOC LRID =0000000000000000

ALLOC

ALLOC =12.334 15:47:41.996030 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
 DSSN=0000000004 USID=0000000005 START = 12.334 15:44:20.048123

DSP0181I NO CAGRP RECORD FOUND  
 DSP0181I NO CA RECORD FOUND  
 DSP0181I NO REORG RECORD FOUND  
 DSP0181I NO RECOV RECORD FOUND  
 12.334 15:49:05.238682 LISTING OF RECON PAGE 0004

PRILOG

RECORD SIZE= 1104

START = 12.334 15:43:50.381376 \* SSID=IMS1 VERSION=13.1  
STOP = 12.334 15:47:56.785561 #DSN=6  
GSGNAME=\*\*NULL\*\* NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 0  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.334 15:43:50.670745

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS1.D12334.T1543503.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:43:50.381376 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.334 15:45:06.815232 LAST DS LSN= 00000000000005E8  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:45:06.815232  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.334 15:43:50.670745  
LOCK SEQUENCE#= CA8BB282B16A

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS1.D12334.T1545068.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:45:06.815232 FIRST DS LSN= 00000000000005E9  
STOP = 12.334 15:45:57.823202 LAST DS LSN= 0000000000000AA1  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:45:57.823202  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.334 15:45:06.823543  
LOCK SEQUENCE#= CA8BB2B35BD0

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS1.D12334.T1546561.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:46:56.183759 FIRST DS LSN= 0000000000000F57  
STOP = 12.334 15:47:56.624135 LAST DS LSN= 000000000000122D  
12.334 15:49:05.238682 LISTING OF RECON PAGE 0005  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:47:56.624135  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.334 15:46:56.195182  
LOCK SEQUENCE#= CA8BB322B598

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS1.D12334.T1546561.V02 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:47:56.624135 FIRST DS LSN= 000000000000122E  
STOP = 12.334 15:47:56.785561 LAST DS LSN= 0000000000001323  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:47:56.785561  
CKPTCT=0 CHKPT ID = 12.334 15:47:56.616134  
LOCK SEQUENCE#= CA8BB322B598

-----  
12.334 15:49:05.238682 LISTING OF RECON PAGE 0006  
-----

PRILOG RECORD SIZE= 944  
START = 12.334 15:44:20.048123 \* SSID=IMS2 VERSION=13.1  
STOP = 12.334 15:48:10.428813 #DSN=5  
GSGNAME=\*\*NULL\*\* NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 0  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.334 15:44:20.387915

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12334.T1544200.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:44:20.048123 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.334 15:45:06.749896 LAST DS LSN= 00000000000001C6  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:45:06.749896  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.334 15:44:20.387915  
LOCK SEQUENCE#= CA8BB2567087

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12334.T1545067.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.334 15:45:06.749896 FIRST DS LSN= 00000000000001C7  
STOP = 12.334 15:46:04.972863 LAST DS LSN= 00000000000003D4  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

```

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:46:04.972863
CKPTCT=1   CHKPT ID = 12.334 15:45:06.775728
LOCK SEQUENCE#= CA8BB2567087
DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12334.T1546049.V00          UNIT=SYSDA
START = 12.334 15:46:04.972863          FIRST DS LSN= 00000000000003D5
STOP  = 12.334 15:46:56.300335          LAST  DS LSN= 0000000000000786
FILE SEQ=0001   #VOLUMES=0001

```

```

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:46:56.300335
CKPTCT=1   CHKPT ID = 12.334 15:46:04.983159
LOCK SEQUENCE#= CA8BB2EB1A88

```

```

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12334.T1546563.V00          UNIT=SYSDA
START = 12.334 15:46:56.300335          FIRST DS LSN= 0000000000000787
STOP  = 12.334 15:47:42.234470          LAST  DS LSN= 0000000000000C26
FILE SEQ=0001   #VOLUMES=0001

```

```

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:47:42.234470
CKPTCT=1   CHKPT ID = 12.334 15:46:56.308650
LOCK SEQUENCE#= CA8BB316EF38

```

```

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12334.T1547422.V01          UNIT=SYSDA
START = 12.334 15:47:42.234470          FIRST DS LSN= 0000000000000C27
STOP  = 12.334 15:48:10.428813          LAST  DS LSN= 0000000000000F36
FILE SEQ=0001   #VOLUMES=0001

```

```

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.334 15:48:10.428813
CKPTCT=1   CHKPT ID = 12.334 15:48:10.077170
LOCK SEQUENCE#= CA8BB32F9266

```

## タイムライン・サマリーの出力例

以下は、LIST.HISTORY コマンド出力に含まれている、タイムライン・サマリーの出力例です。

例 1: 同時イベントおよびデータベース静止割り振り解除イベント

この例は、IMS データベースのタイムライン・サマリー出力を示しています。出力には、データベース静止コマンドによって作成された同時イベントおよび割り振り解除イベントが含まれています。

```

13.068 14:28:15.069449          LISTING OF RECON          PAGE 0007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Timeline for DBDS: DIVNTZ02 DBHVSAM1          |
|          USID=00000005  AUTHORIZED=00000005  |
|          RECEIVE=00000000  HARD=00000005    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|--Time-----+-----+-----+-----+-----+
|              | IC      |      | US | Subsystem |
|              | REORG  |      | ID| Logs and Allocs |
|              | RECOV  | CA   |   |             |
+-----+-----+-----+-----+-----+
13.068 14:22:52.912345          IMS1
13.068 14:23:22.412345          |
13.068 14:23:59.412345          2  A      |
13.068 14:24:09.912345  0      |
13.068 14:24:10.612345  s      |
13.068 14:24:13.812345          |
13.068 14:24:13.812345          2  D      |
13.068 14:24:13.912345          s      |
13.068 14:25:03.512345          3  A      |
13.068 14:25:18.512345          |
13.068 14:25:18.612345          3  D      |
13.068 14:25:18.612345          s      |

```



```

to recovery
The last digit of the reorg# is shown if the reorg# is not zero
Logs: SSID = Open time, C = Log Close,
v = Vol close, s = DS close
Allocs: D = Dealloc time, A = Alloc time, DQ = Dealloc time with QUIESCE

```

説明: M-V DBDS はアクティブ・データ・セットです。POHIDKDA は、この区画 DBDS のパートナー DBDS です。現在の再編成番号は 4 に設定されています。13.105 13:07:22.512345 のタイムライン項目は、HALDB オンライン再編成時に割り当てられた新しい再編成番号の最後の桁をリストしています。

例 3: **RECOV** イベントでのタイム・スタンプ・リカバリーによって設定された再編成番号

この例は、HALDB 区画データベースのタイムライン・サマリー出力を示しています。以下の出力では、再編成番号は RECOV イベントでのタイム・スタンプ・リカバリーによって設定されています。

```

13.126 10:05:29.712345          LISTING OF RECON          PAGE 0049
+-----+-----+-----+-----+
| Timeline for DBDS: POHIDKA POHIDKAA |
|          USID=000000005             | AUTHORIZED=000000005 | |
|          RECEIVE=00000000           |          HARD=00000005 |
|          ACTIVE DBDS=A-J           |          OTHER DDN=POHIDKAM | REORG#=00005 |
+-----+-----+-----+-----+
| Time-----+ Events-----+-----+-----+
|           | IC          | REORG    | RECOV    | CA | US | Subsystem |
|           |           |          |          |   | ID | Logs and Allocs |
+-----+-----+-----+-----+
13.105 13:04:54.612345          |           |           |           |   |   | IMS1 |
13.105 13:05:09.712345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:05:45.912345          | B*        |           |           |   | 3 | |
13.105 13:06:07.412345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:08.812345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:23.812345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:25.112345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:25.912345          |           |           |           |   | 4 | A |
13.105 13:06:27.112345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:28.412345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:29.712345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:31.112345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:32.412345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:56.812345          |           |           |           |   | 4 | D |
13.105 13:06:56.912345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:06:59.812345          |           |           |           |   | 5 | A |
13.105 13:07:00.312345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:07:19.512345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:07:22.012345          |           | GLn3     |           |   |   | |
13.105 13:07:22.312345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:07:25.212345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:09:20.412345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:09:21.212345          | s        |           |           |   | 5 | D |
13.105 13:09:24.012345          |           |           |           |   |   | s |
13.105 13:09:33.012345          |           |           |           |   |   | s |
13.126 10:05:29.912345          | R5       |           |           |   |   | |
+-----+-----+-----+-----+

```

```

In the timeline, only the last digit of USID is shown.
IC: B = Batch, U = UIC, O = OIC, C = CIC, s = Stop
REORG: G = REORG, GL = ONLINE REORG, GT = ALTER REORG
s = Stoptime if online reorg
y/n = Online reorg may be used as input
to recovery
The last digit of the reorg# is shown if the reorg# is not zero
RECOV: R = Run time, * = RECOVTO time (if any)

```

The last digit of the reorg# is shown if the reorg# is not zero  
 Logs: SSID = Open time, C = Log Close,  
 v = Vol close, s = DS close  
 Allocs: D = Dealloc time, A = Alloc time, DQ = Dealloc time with QUIESCE

説明: A-J DBDS はアクティブ・データ・セットです。POHIDKAM は、この区画 DBDS のパートナー DBDS です。現在の再編成番号は 5 に設定されています。このデータ・セットは、タイムライン項目 13.105 13:07:22.012345 での HALDB オンライン再編成に使用された入力データ・セットでした。このデータ・セットは、HALDB オンライン再編成が実行される前は、再編成番号が 3 であったことを示しています。HALDB オンライン再編成で、データベースの再編成番号が 4 に増分されました。出力データ・セット内の HALDB オンライン再編成レコードは、再編成番号を 4 としてリストしています。パートナー DBDS (POHIDKAM) のリスト表示を参照してください。13.126 10:05:29.912345 のタイム・スタンプ・リカバリーのタイムライン項目は、最後の HALDB オンライン再編成の前のデータ・セットをリカバリーしました。再編成番号は 5 に設定されました。

パートナー DBDS のタイムライン・サマリーは、以下のように表示されています。

```

13.126 10:05:29.712345          LISTING OF RECON          PAGE 0054
+-----+-----+-----+-----+
| Timeline for DBDS: POHIDKA POHIDKAM                               |
|           USID=00000005   AUTHORIZED=00000005                   |
|           RECEIVE=00000000   HARD=00000005                     |
|           ACTIVE DBDS=A-J   OTHER DDN=POHIDKAA   REORG#=00005   |
+-----+-----+-----+-----+
| Time-----+ Events-----+-----+-----+
|           | IC          |      | US | Subsystem
|           | REORG       |      | ID| Logs and Allocs
|           | RECOV      | CA   |   |
+-----+-----+-----+-----+
13.105 13:04:54.612345          IMS1
13.105 13:05:09.712345          s
13.105 13:06:07.412345          s
13.105 13:06:08.812345          s
13.105 13:06:23.812345          s
13.105 13:06:25.112345          s
13.105 13:06:27.112345          s
13.105 13:06:28.412345          s
13.105 13:06:29.712345          s
13.105 13:06:31.112345          s
13.105 13:06:32.412345          s
13.105 13:06:56.912345          s
13.105 13:07:00.312345          s
13.105 13:07:19.512345          s
13.105 13:07:22.012345  Gly  4          5  A
13.105 13:07:22.312345          |          |          s
13.105 13:07:25.212345          |          |          s
13.105 13:09:20.412345          |          |          s
13.105 13:09:21.212345  s          |          |          s
13.105 13:09:24.012345          |          |          s
09:105 13:09:33.012345          |          |          s
09:105 14:09:30.012345          5  D
+-----+-----+-----+-----+

```

In the timeline, only the last digit of USID is shown.  
 REORG: G = REORG, GL = ONLINE REORG, GT = ALTER REORG  
 s = Stoptime if online reorg  
 y/n = Online reorg may be used as input  
 to recovery  
 The last digit of the reorg# is shown if the reorg# is not zero  
 Logs: SSID = Open time, C = Log Close,  
 v = Vol close, s = DS close  
 Allocs: D = Dealloc time, A = Alloc time, DQ = Dealloc time with QUIESCE

説明: A-J DBDS はアクティブ・データ・セットです。POHIDKAA は、この区画 DBDS のパートナー DBDS です。現在の再編成番号は 5 に設定されています。このデータ・セットは、タイムライン項目 13.105 13:07:22:012345 での HALDB オンライン再編成に使用された出力データ・セットでした。これは、再編成番号が 4 に増分されたことを示しています。パートナー DBDS のタイムライン・サマリーは、HALDB オンライン再編成の前にタイム・スタンプ・リカバリーが生じ、再編成番号を 5 に設定したことを示しています。

## アクティブ・サイトの RECON データ・セットのサンプル・リスト

RSR 環境のアクティブ・サイトの RECON データ・セットを示すために、サンプル RECON レコード・リストを表示します。

サブセクション:

- 『RECON 状況レコード』
- 467 ページの『ログ・レコード』
- 474 ページの『GSG レコード』
- 474 ページの『SSYS レコード』
- 474 ページの『BACKOUT レコード』
- 475 ページの『CAGRP および CA レコード』
- 475 ページの『DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコード』
- 476 ページの『DB (IMS) および関連レコード』
- 478 ページの『DB (HALDB および PART) および関連レコード』
- 483 ページの『DB (FP) および関連レコード』

### RECON 状況レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの RECON 状況レコードを示しています。

```

LIST.RECON STATUS
12.318 10:47:08.595032                LISTING OF RECON                PAGE 0002
-----
RECON
RECOVERY CONTROL DATA SET, IMS V13R1
DMB#=9                                INIT TOKEN=12318F1857505F
NOFORCER LOG DSN CHECK=CHECK17        STARTNEW=NO
TAPE UNIT=3400      DASD UNIT=SYSDA    TRACEOFF  SSID=**NULL**
LIST DLOG=YES              CA/IC/LOG DATA SETS CATALOGED=NO
MINIMUM VERSION = 11.1     CROSS DBRC SERVICE LEVEL ID= 00001
REORG NUMBER VERIFICATION=NO
LOG RETENTION PERIOD=00.000 00:15:00.0
COMMAND AUTH=NONE  HLQ=**NULL**
RCNQUAL=**NULL**
ACCESS=SERIAL      LIST=STATIC
SIZALERT DSNUM=15      VOLNUM=16      PERCENT= 95
LOGALERT DSNUM=3      VOLNUM=16

TIME STAMP INFORMATION:

      TIMEZIN = %SYS                -LABEL- -OFFSET-
                                      PDT      -07:00
                                      PST      -08:00

OUTPUT FORMAT:  DEFAULT = LOCORG NONE   PUNC YY
                  CURRENT = LOCORG NONE   PUNC YY

```

IMSPLEX = \*\* NONE \*\* GROUP ID = \*\* NONE \*\*

-DDNAME-	-STATUS-	-DATA SET NAME-
RECON1	COPY1	IMSTESTL.IMS.RECON1
RECON2	COPY2	IMSTESTL.IMS.RECON2
RECON3	SPARE	IMSTESTL.IMS.RECON3

NUMBER OF REGISTERED DATABASES = 9

## ログ・レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトのログ・レコードを示しています。

```
LIST.LOG  
12.318 10:47:09.590898          LISTING OF RECON          PAGE 0002  
-----  
PRILOG                      RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 11:02:01.662265      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1  
STOP  = 12.318 11:12:09.924844      #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1                    NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001  PRILOG TOKEN= 1  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:02:01.998242  
  
DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1102016.V00          UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:02:01.662265          FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP  = 12.318 11:08:46.349855          LAST  DS LSN= 00000000000004E5  
FILE SEQ=0001  #VOLUMES=0001  
  
VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:08:46.349855  
CKPTCT=1  CHKPT ID = 12.318 11:02:01.998242  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000  
  
DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1108463.V00          UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:08:46.349855          FIRST DS LSN= 00000000000004E6  
STOP  = 12.318 11:12:09.924844          LAST  DS LSN= 00000000000008C2  
FILE SEQ=0001  #VOLUMES=0001  
  
VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:12:09.924844  
CKPTCT=2  CHKPT ID = 12.318 11:12:09.688454  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000  
  
LOGALL  
START = 12.318 11:02:01.662265          *  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:04:54.211770  
DBDS ALLOC=11                          -DBD-  -DDN-  -ALLOC-  
DEDBJN21 DB21AR1  1  
DEDBJN21 DB21AR2  1  
DEDBJN21 DB21AR3  1  
DEDBJN21 DB21AR4  1  
DEDBJN21 DB21AR5  1  
DEDBJN21 DB21AR6  1  
DEDBJN21 DB21AR7  1  
DEDBJN21 DB21AR8  1  
DEDBJN21 DB21AR9  1  
DEDBJN21 DB21AR10 1  
DEDBJN21 DB21AR11 1
```

```
12.318 10:47:09.590898          LISTING OF RECON          PAGE 0003  
-----  
PRISLD                      RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 11:02:01.662265      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1  
STOP  = 12.318 11:12:09.924844      #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001  PRILOG TOKEN= 1
```

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1102016.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:02:01.662265 FIRST DS LSN= 0000000000000000  
STOP = 12.318 11:08:46.349855 LAST DS LSN= 00000000000004E5  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:08:46.349855  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.318 11:02:01.998242  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1108463.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:08:46.349855 FIRST DS LSN= 00000000000004E6  
STOP = 12.318 11:12:09.924844 LAST DS LSN= 00000000000008C2  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:12:09.924844  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 11:12:09.688454  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

12.318 10:47:09.590898 LISTING OF RECON PAGE 0004

-----  
PRILOG RECORD SIZE= 744  
START = 12.318 11:13:10.835731 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 11:32:33.659436 #DSN=4  
GSGNAME=IMSGSG1 NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 2  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:16:47.495727

DSN=\*\*\*\* COMPRESSED DATA SET \*\*\*\* UNIT=  
START = 12.318 11:13:10.835731 FIRST DS LSN= 0000000000000000  
STOP = 12.318 11:15:57.995850 LAST DS LSN= 00000000000004B0  
FILE SEQ=0000 #VOLUMES=0000

DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1115579.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:15:57.995850 FIRST DS LSN= 00000000000004BE  
STOP = 12.318 11:16:30.289912 LAST DS LSN= 000000000000074E  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:16:30.289912  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.318 11:15:58.017117  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1116302.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:16:30.289912 FIRST DS LSN= 000000000000074F  
STOP = 12.318 11:16:53.588873 LAST DS LSN= 00000000000009A0  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:16:53.588873  
CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.318 11:16:47.495727  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1116535.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:16:53.588873 FIRST DS LSN= 00000000000009A1  
STOP = 12.318 11:32:33.659436 LAST DS LSN= 0000000000000D6C  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:32:33.659436  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 11:32:33.527087  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

LOGALL  
START = 12.318 11:13:10.835731 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:16:27.148160  
DBDS ALLOC=1 -DBD- -DDN- -ALLOC-  
DBVHDJ05 CJVHDG1E 1

-----  
 PRISLD RECORD SIZE= 744  
 START = 12.318 11:13:10.835731 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
 STOP = 12.318 11:32:33.659436 #DSN=4  
 GSGNAME=IMSGSG1  
 FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 2

DSN=\*\*\*\* COMPRESSED DATA SET \*\*\*\* UNIT=  
 START = 12.318 11:13:10.835731 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
 STOP = 12.318 11:15:57.995850 LAST DS LSN= 00000000000004BD  
 FILE SEQ=0000 #VOLUMES=0000  
 CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1115579.V01 UNIT=SYSDA  
 START = 12.318 11:15:57.995850 FIRST DS LSN= 00000000000004BE  
 STOP = 12.318 11:16:30.289912 LAST DS LSN= 000000000000074E  
 FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
 CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:16:30.289912  
 CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.318 11:15:58.017117  
 LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1116302.V00 UNIT=SYSDA  
 START = 12.318 11:16:30.289912 FIRST DS LSN= 000000000000074F  
 STOP = 12.318 11:16:53.588873 LAST DS LSN= 00000000000009A0  
 FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
 CHECKPOINT TYPES=40: SIMPLE=N SNAPQ=Y DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:16:53.588873  
 CKPTCT=1 CHKPT ID = 12.318 11:16:47.495727  
 LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1116535.V01 UNIT=SYSDA  
 START = 12.318 11:16:53.588873 FIRST DS LSN= 00000000000009A1  
 STOP = 12.318 11:32:33.659436 LAST DS LSN= 0000000000000D6C  
 FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
 CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:32:33.659436  
 CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 11:32:33.527087  
 LOCK SEQUENCE#= 000000000000

-----  
 PRILOG RECORD SIZE= 304  
 START = 12.318 11:32:46.653281 \* SSID=BATCH1 VERSION=13.1  
 STOP = 12.318 11:32:47.037273 #DSN=1  
 GSGNAME=IMSGSG1 NORMAL TERM  
 FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 3

DSN=BATCH1.UPDATEF.LOG UNIT=SYSDA  
 START = 12.318 11:32:46.653281 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
 STOP = 12.318 11:32:47.037273 LAST DS LSN= 000000000000009E  
 FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 11:32:47.037273  
 CKPTCT=0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000  
 LOCK SEQUENCE#= 000000000000

LOGALL  
 START = 12.318 11:32:46.653281 \*  
 EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:32:46.922613  
 DBDS ALLOC=3 -DBD- -DDN- -ALLOC-  
 DHVNTZ02 HIDAM 1  
 DXVNTZ02 XDLBT04I 1  
 DIVNTZ02 DBHVSAM1 1

```
-----
SECLOG                                RECORD SIZE= 304
START = 12.318 11:32:46.653281      *  SSID=BATCH1  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:32:47.037273      #DSN=1
GSGNAME=IMSGSG1
FIRST RECORD ID= 0000000000000001    PRILOG TOKEN= 3

DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP1              UNIT=SYSDA
START = 12.318 11:32:46.653281      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:32:47.037273      LAST  DS LSN= 000000000000009E
FILE SEQ=0001  #VOLUMES=0001

VOLSER=USER03 STOPTIME = 12.318 11:32:47.037273
CKPTCT=0  CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000
LOCK SEQUENCE#= 000000000000
```

```
-----
PRILOG                                RECORD SIZE= 304
START = 12.318 11:32:50.783101      *  SSID=BATFPC  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:32:58.293943      #DSN=1
GSGNAME=**NULL**
FIRST RECORD ID= 0000000000000001    PRILOG TOKEN= 0

DSN=IMSTESTM.BAT01.DBLOG1              UNIT=SYSDA
START = 12.318 11:32:50.783101      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:32:58.293943      LAST  DS LSN= 00000000000000E5
FILE SEQ=0001  #VOLUMES=0001

VOLSER=222222 STOPTIME = 12.318 11:32:58.293943
CKPTCT=0  CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000
LOCK SEQUENCE#= 000000000000
```

```
LOGALL
START = 12.318 11:32:50.783101      *
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:32:50.979164
DBDS ALLOC=1                          -DBD-  -DDN-  -ALLOC-
                                      DBOVLFPC VLOSAM01 1
```

```
-----
PRILOG                                RECORD SIZE= 304
START = 12.318 11:33:04.244111      *  SSID=BATFPC  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:33:04.500053      #DSN=1
GSGNAME=**NULL**                      BBO NORMAL TERM
FIRST RECORD ID= 0000000000000001    PRILOG TOKEN= 0

DSN=IMSTESTM.BBOFPC.BB1                UNIT=SYSDA
START = 12.318 11:33:04.244111      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:33:04.500053      LAST  DS LSN= 000000000000002F
FILE SEQ=0001  #VOLUMES=0001

VOLSER=333333 STOPTIME = 12.318 11:33:04.500053
CKPTCT=0  CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000
LOCK SEQUENCE#= 000000000000
```

```
LOGALL
START = 12.318 11:33:04.244111      *
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:33:04.468963
DBDS ALLOC=1                          -DBD-  -DDN-  -ALLOC-
                                      DBOVLFPC VLOSAM01 1
```

```
-----
PRILOG                                RECORD SIZE= 304
START = 12.318 11:33:58.462758      *  SSID=SYS3    VERSION=13.1
STOP  = 12.318 10:39:13.801021      #DSN=1
GSGNAME=IMSGSG1
```

FIRST RECORD ID= 000000000000001      PRILOG TOKEN= 4  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:16:47.495727

DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1133584.V02      UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:33:58.462758      FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:39:13.801021      LAST DS LSN= 0000000000002FA  
FILE SEQ=0001      #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:39:13.801021  
CKPTCT=1      CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

LOGALL

START = 12.318 11:33:58.462758      \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:33:58.866517  
DBDS ALLOC=7      -DBD-      -DDN-      -ALLOC-  
DEBDD01 DD01AR0      1  
DHVNTZ02 HIDAM      1  
DXVNTZ02 XDLBT04I      1  
DIVNTZ02 DBHVSAM1      1  
DBOHIDK5 CKOHIG10      1  
DXVHIDK5 CKVHIIXK      1  
DBVHDJ05 CJVHDG1E      1

12.318 10:47:09.590898      LISTING OF RECON      PAGE 0011

-----  
PRISLD      RECORD SIZE=      304  
START = 12.318 11:33:58.462758      \*      SSID=SYS3      VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:39:13.801021      #DSN=1  
GSGNAME=IMSGSG1  
FIRST RECORD ID= 000000000000001      PRILOG TOKEN= 4

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1133584.V02      UNIT=SYSDA  
START = 12.318 11:33:58.462758      FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:39:13.801021      LAST DS LSN= 0000000000002FA  
FILE SEQ=0001      #VOLUMES=0001  
CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:39:13.801021  
CKPTCT=1      CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

12.318 10:47:09.590898      LISTING OF RECON      PAGE 0012

-----  
PRILOG      RECORD SIZE=      304  
START = 12.318 10:39:13.823939      \*      SSID=SYS3      VERSION=13.1  
STOP = 00.000 00:00:00.000000      #DSN=1  
GSGNAME=IMSGSG1  
FIRST RECORD ID= 0000000000002FB      PRILOG TOKEN= 5  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 10:39:14.380427

DSN=IMSVS.RLDSP.SYS3.D12318.T1039138.V01      UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:39:13.823939      FIRST DS LSN= 00000000000002FB  
STOP = 12.318 10:43:12.485972      LAST DS LSN= 0000000000005C6  
FILE SEQ=0001      #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:43:12.485972  
CKPTCT=2      CHKPT ID = 12.318 10:39:14.380427  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

LOGALL

START = 12.318 10:39:13.823939      \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 10:39:14.550784  
DBDS ALLOC=1      -DBD-      -DDN-      -ALLOC-  
DEBDD01 DD01AR0      1

12.318 10:47:09.590898      LISTING OF RECON      PAGE 0013

-----  
PRISLD      RECORD SIZE=      304

START = 12.318 10:39:13.823939 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 #DSN=1  
GSGNAME=IMSGSG1  
FIRST RECORD ID= 0000000000002FB PRILOG TOKEN= 5

DSN=IMSVS.SLDSP.SYS3.D12318.T1039138.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:39:13.823939 FIRST DS LSN= 0000000000002FB  
STOP = 12.318 10:43:12.485972 LAST DS LSN= 0000000000005C6  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
CHECKPOINT TYPES=C0: SIMPLE=Y SNAPQ=Y DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:43:12.485972  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 10:39:14.380427  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

12.318 10:47:09.590898 LISTING OF RECON PAGE 0014

-----  
PRILOG RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 10:44:21.020310 \* SSID=IMS2 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:46:48.898012 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 000000000000001 PRILOG TOKEN= 6  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 10:44:21.318691

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12318.T1044210.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:44:21.020310 FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:46:48.674417 LAST DS LSN= 0000000000002A5  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:46:48.674417  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 10:44:21.318691  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.RLDSP.IMS2.D12318.T1044210.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:46:48.674417 FIRST DS LSN= 0000000000002A6  
STOP = 12.318 10:46:48.898012 LAST DS LSN= 000000000000394  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:46:48.898012  
CKPTCT=0 CHKPT ID = 12.318 10:46:48.662455  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

LOGALL  
START = 12.318 10:44:21.020310 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 00.000 00:00:00.000000  
DBDS ALLOC=0

12.318 10:47:09.590898 LISTING OF RECON PAGE 0015

-----  
PRISLD RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 10:44:21.020310 \* SSID=IMS2 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:46:48.898012 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1  
FIRST RECORD ID= 000000000000001 PRILOG TOKEN= 6

DSN=IMSVS.SLDSP.IMS2.D12318.T1044210.V00 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:44:21.020310 FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:46:48.674417 LAST DS LSN= 0000000000002A5  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001  
CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:46:48.674417  
CKPTCT=2 CHKPT ID = 12.318 10:44:21.318691  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

DSN=IMSVS.SLDSP.IMS2.D12318.T1044210.V01 UNIT=SYSDA  
START = 12.318 10:46:48.674417 FIRST DS LSN= 0000000000002A6  
STOP = 12.318 10:46:48.898012 LAST DS LSN= 000000000000394  
FILE SEQ=0001 #VOLUMES=0001

CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

VOLSER=000000 STOPTIME = 12.318 10:46:48.898012  
CKPTCT=0 CHKPT ID = 12.318 10:46:48.662455  
LOCK SEQUENCE#= 000000000000

12.318 10:47:09.590898 LISTING OF RECON PAGE 0016

-----  
PRIOLD  
SSID=IMS2 # DD ENTRIES=2  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 10:44:21.318691  
  
DDNAME=DFSOLP00 DSN=IMSTESTL.IMS02.OLDSP0  
START = 12.318 10:44:21.020310 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 10:46:48.674417 LAST DS LSN= 00000000000002A5  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 10:44:21.020310 ARCHIVE JOB NAME=JT104648  
VERSION=13.1

DDNAME=DFSOLP01 DSN=IMSTESTL.IMS02.OLDSP1  
START = 12.318 10:46:48.674417 FIRST DS LSN= 00000000000002A6  
STOP = 12.318 10:46:48.898012 LAST DS LSN= 0000000000000394  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 10:44:21.020310 ARCHIVE JOB NAME=JT104648  
VERSION=13.1

12.318 10:47:09.590898 LISTING OF RECON PAGE 0017

-----  
PRIOLD  
SSID=SYS3 # DD ENTRIES=4  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 10:39:14.380427  
  
DDNAME=DFSOLP03 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP3  
START = 12.318 11:16:53.588873 FIRST DS LSN= 00000000000009A1  
STOP = 12.318 11:32:33.539532 LAST DS LSN= 0000000000000C78  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 11:13:10.835731 ARCHIVE JOB NAME=JT103913  
VERSION=13.1

DDNAME=DFSOLP01 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP1  
START = 12.318 11:33:58.462758 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 10:39:13.801021 LAST DS LSN= 00000000000002FA  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 11:33:58.462758 ARCHIVE JOB NAME=JT103913  
VERSION=13.1

DDNAME=DFSOLP02 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP2  
START = 12.318 10:39:13.823939 FIRST DS LSN= 00000000000002FB  
STOP = 12.318 10:43:12.485972 LAST DS LSN= 00000000000005C6  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 10:39:13.823939 ARCHIVE JOB NAME=JT104312  
VERSION=13.1

DDNAME=DFSOLP00 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP0  
START = 12.318 10:43:12.485972 FIRST DS LSN= 00000000000005C7  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 LAST DS LSN= 0000000000000000  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ACTIVE FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 10:39:13.823939  
VERSION=13.1

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 24

## GSG レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの GSG レコードを示しています。

```
LIST.GSG GSGNAME(IMSGSG1)
12.318 10:47:10.638011          LISTING OF RECON          PAGE 0002
-----
GSG
  GSGNAME=IMSGSG1      #SGS=2      -SNAME-      -ROLE-
                        STLSITE1      ACTIVE      LOCAL
                        STLSITE2      TRACKING
CURRENT PRILOG TOKEN    = 6          TAKEOVER TOKEN = 0
MINIMUM PRILOG TOKEN    = 1          DSN SEQ NUMBER = 0
START TIME OF CURRENT LOG = 12.318 10:44:21.020310
HIGHEST ACTIVE SITE TIME = 00.000 00:00:00.000000
TRACKING SUBSYSTEM ID   = **NULL**
TAKEOVER IN PROGRESS
DSP0180I  NUMBER OF RECORDS LISTED IS      1
```

## SSYS レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの SSYS レコードを示しています。

```
2012.318 10:47:26.207420 -09:00  LISTING OF RECON          PAGE 0020
-----
SSYS
  SSID=SYS3      LOG START=2012.318 10:39:13.823939 -09:00
  SSTYPE=ONLINE ABNORMAL TERM=OFF RECOVERY STARTED=NO  BACKUP=NO
  TRACKED=NO     TRACKER TERM=OFF  SHARING COVERED DBS=NO
  IRLMID=**NULL** IRLM STATUS=NORMAL      GSGNAME=IMSGSG1
  COEXISTENCE LEVEL=13.1

  AUTHORIZED DATA BASES/AREAS=1      VERSION=13.1  XRF CAPABLE=NO
                                          ENCODED
  -DBD-      -AREA-  -LEVEL-  -ACCESS INTENT-  -STATE-
  DEBDD01    DD01AR0  1         UPDATE          6
```

## BACKOUT レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの BACKOUT レコードを示しています。

```
LIST.BKOUT
12.318 10:47:11.577652          LISTING OF RECON          PAGE 0002
-----
BACKOUT
  SSID=SYS3      #UORS=2

  RECOVERY TOKEN=E2E8E2F3404040400000000300000002
  TIME=12.318 11:36:30.540958          PSB=PLVAPZ12
  INFLT  BMP  COLDEND
  ASSOCIATED DATA BASES=3

  BACKED  DYN BKOUT
  -DBD-   -OUT -  -FAILURE-
  DHVNTZ02  NO      NO
  DXVNTZ02  NO      NO
  DIVNTZ02  NO      NO

  RECOVERY TOKEN=E2E8E2F3404040400000000400000000
  TIME=12.318 11:36:30.566840          PSB=PSBEJK05
  INFLT  BMP  COLDEND
  ASSOCIATED DATA BASES=2

  BACKED  DYN BKOUT
  -DBD-   -OUT -  -FAILURE-
  DBOHIDK5 NO      NO
```

DXVHIDK5 NO NO

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 1

### CAGRP および CA レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの CAGRP および CA レコードを示しています。

LIST.CAGRP GRPNAME(CAGRP1)  
12.318 10:47:12.498499 LISTING OF RECON PAGE 0002

```

-----
CAGRP
GRPNAME=CAGRP1 GRPMAX=3 CA AVAIL=0 CA USED=1
NOREUSE CAJCL=CAJCL DEFLTJCL=**NULL** RECOVPD=0
#MEMBERS=4 -DBD- -DDN-
DEDBJN21 DB21AR1
DEDBJN21 DB21AR3
DEDBJN21 DB21AR6
DEDBJN21 DB21AR7
-----

```

```

CA
DSN=IMSVS.CAGRP1.CA.CA194601 FILE SEQ=1
CAGRP=CAGRP1 STOP = 12.318 11:08:46.349855 *
UNIT=SYSDA VOLS DEF=1 VOLS USED=1
VOLSER=222222

RUN = 12.318 10:46:52.624151
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR1 PURGETIME = 12.318 11:04:54.211770
CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
LSN = 000000000000 DSSN = 0000000001
LRID = 00000000000048D USID = 0000000002
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR3 PURGETIME = 12.318 11:04:54.411198
CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
LSN = 000000000000 DSSN = 0000000001
LRID = 00000000000049B USID = 0000000002
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR6 PURGETIME = 12.318 11:04:54.782617
CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
LSN = 000000000000 DSSN = 0000000001
LRID = 0000000000004B1 USID = 0000000002
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR7 PURGETIME = 12.318 11:04:54.892606
CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
LSN = 000000000000 DSSN = 0000000001
LRID = 0000000000004C2 USID = 0000000002

```

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 2

### DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコードを示しています。

LIST.DBDSGRP ALL  
12.318 10:47:13.486380 LISTING OF RECON PAGE 0002

```

-----
DBGRP
GRPNAME=DBGRP1 #MEMBERS=6 -DBD/AREA-
DIVNTZ02
DHVNTZ02
DXVNTZ02
DB21AR0
DB21AR1
DB21AR2

DBDSGRP
GRPNAME=FJKGRP #MEMBERS=5 -DBD- -DDN/AREA-
DIVNTZ02 DBHVSAM1
-----

```

DIVNTZ02 DBHVSAM2  
DHSVNTZ02 HIDAM  
DHSVNTZ02 HIDAM2  
DXVNTZ02 XDLBT04I

RECOVGRP  
GRPNAME=RCVGRP1 #MEMBERS=5 -DBD- -AREA-  
DIVNTZ02  
DHSVNTZ02  
DXVNTZ02  
DEDBJN21 DB21AR0  
DEDBJN21 DB21AR1

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 3

## DB (IMS) および関連レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの DB (IMS) レコードと関連のレコードを示しています。

LIST.DB DBD(DBOHIDK5) DBDS  
12.318 10:47:14.451704 LISTING OF RECON PAGE 0002

-----  
DB  
DBD=DBOHIDK5 IRLMID=\*\*NULL DMB#=3 TYPE=IMS  
SHARE LEVEL=3 GSGNAME=\*\*NULL\*\* USID=0000000002  
AUTHORIZED USID=0000000002 RECEIVE USID=0000000002 HARD USID=0000000002  
RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DBRCVGRP=\*\*NULL\*\*  
FLAGS: COUNTERS:  
BACKOUT NEEDED =ON RECOVERY NEEDED COUNT =0  
READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1  
RECOVERABLE =YES HELD AUTHORIZATION STATE=0  
EEQE COUNT =0  
TRACKING SUSPENDED =NO RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
OFR REQUIRED =NO  
REORG INTENT =NO  
QUIESCE IN PROGRESS =NO  
QUIESCE HELD =NO

### ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

ENCODED B/O NEEDED  
-SSID- -ACCESS INTENT- -STATE- -COUNT- -SS ROLE-  
SYS3 0 1 ACTIVE

-----  
12.318 10:47:14.451704 LISTING OF RECON PAGE 0003

-----  
DBDS  
DSN=IMSTESTL.DBOHIDK5.CKXXI010 TYPE=IMS  
DBD=DBOHIDK5 DDN=CKOHIG10 DSID=001 DBORG=HIDAM DSORG=OSAM  
CAGRP=CAGRP2 GRNMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=0 DSSN=00000001  
NOREUSE RECOVPD=0  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
RECVJCL=ICRCVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
IC RECOMMENDED =ON  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

-----  
ALLOC  
ALLOC =12.318 10:37:02.246894 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.318 11:33:58.462758  
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 3

DSP0203I COMMAND COMPLETED WITH CONDITION CODE 00  
DSP0220I COMMAND COMPLETION TIME 12.318 10:47:14.690557  
IMS VERSION 13 RELEASE 1 DATA BASE RECOVERY CONTROL PAGE 0004  
LIST.DB DBD(DBVHDJ05) DBDS

12.318 10:47:14.451704 LISTING OF RECON PAGE 0005

-----  
DB  
DBD=DBVHDJ05 IRLMID=NULL DMB#=2 TYPE=IMS  
SHARE LEVEL=3 GSGNAME=NULL\*\* USID=0000000006  
AUTHORIZED USID=0000000006 RECEIVE USID=0000000006 HARD USID=0000000006  
RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DBRCVGRP=NULL\*\*  
FLAGS: COUNTERS:  
BACKOUT NEEDED =OFF RECOVERY NEEDED COUNT =0  
READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =0  
RECOVERABLE =YES HELD AUTHORIZATION STATE=0  
EEQE COUNT =0  
RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
TRACKING SUSPENDED =NO  
OFR REQUIRED =NO  
REORG INTENT =NO  
QUIESCE IN PROGRESS =NO  
QUIESCE HELD =NO  
-----

12.318 10:47:14.451704 LISTING OF RECON PAGE 0006

-----  
DBDS  
DSN=IMSTESTL.DBVHDJ05.CJXXD01E TYPE=IMS  
DBD=DBVHDJ05 DDN=CJVHDG1E DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=VSAM  
CAGRP=CAGRP2 GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=2 DSSN=00000005  
NOREUSE RECOVPD=0  
DEFLTJCL=NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
RECVJCL=ICRCVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

ALLOC  
ALLOC =12.318 11:16:27.148160 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
DSSN=0000000004 USID=0000000005 START = 12.318 11:13:10.835731  
DEALLOC =12.318 11:16:53.562674 DEALLOC LRID =0000000000000000

ALLOC  
ALLOC =12.318 10:37:02.315639 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
DSSN=0000000005 USID=0000000006 START = 12.318 11:33:58.462758

IMAGE  
RUN = 12.318 11:16:14.825044 \* RECORD COUNT =33  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000004

IC1  
DSN=IMSVS.DBVHDJ05.CJVHDG1E.IC.IC111614 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

IMAGE  
RUN = 12.318 11:17:15.457592 \* RECORD COUNT =33  
STOP = 12.318 11:17:15.547066 CONCUR USID=0000000005

IC1  
DSN=IMSVS.DBVHDJ05.CJVHDG1E.IC.IC111714 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

**DB (HALDB および PART) および関連レコード**

このサンプルは、アクティブ・サイトの DB (HALDB および PART) レコードと関連のレコードを示しています。

LIST.DB DBD(DBHDOK01) DBDS  
12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0002

```
-----
DB
DBD=DBHDOK01                DMB#=3      CHANGE#=5      TYPE=HALDB
SHARE LEVEL=3                GSGNAME=IMSGSG1
DBRCVGRP=**NULL**
PSNAME=**NULL** DBORG=PHDAM  DSORG=OSAM    CURRENT PARTITION ID=00004
FLAGS:                        COUNTERS:
  RECOVERABLE                 =YES          PARTITIONS                =4
  ONLINE REORG CAPABLE        =YES          DATA SET GROUP MEMBERS   =1
                                          ALTER COUNT                =0
                                          ALTER COMPLETE COUNT      =0
-----
```

12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0003

```
-----
DB
DBD=PDHDOKA MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=*NULL CHANGE#=2 TYPE=PART
USID=0000000003 AUTHORIZED USID=0000000003 HARD USID=0000000003
RECEIVE USID=0000000003 RECEIVE NEEDED USID=0000000000
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00001
PREVIOUS PARTITION=**NULL** NEXT PARTITION=PDHDOKB
OLRIMSID=**NULL** ACTIVE DBDS=A-J
REORG#=00000
ONLINE REORG STATISTICS:
  OLR BYTES MOVED = 0
  OLR SEGMENTS MOVED = 0
  OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:
NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25
FREE SPACE:
FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )
K0200
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):
D2F0F2F0F0

OSAM BLOCK SIZE:
A = 4096

FLAGS:                        COUNTERS:
BACKOUT NEEDED                =OFF          RECOVERY NEEDED COUNT     =0
READ ONLY                     =OFF          IMAGE COPY NEEDED COUNT   =0
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF    AUTHORIZED SUBSYSTEMS     =1
                                          HELD AUTHORIZATION STATE=6
DATABASE LEVEL TRACK          =YES          EEQE COUNT                =0
TRACKING SUSPENDED           =NO          RECEIVE REQUIRED COUNT     =0
OFR REQUIRED                   =NO          OLR ACTIVE HARD COUNT     =0
PARTITION INIT NEEDED        =NO          OLR INACTIVE HARD COUNT  =0
OLREORG CURSOR ACTIVE        =NO
PARTITION DISABLED           =NO
ONLINE REORG CAPABLE         =YES
REORG INTENT                  =NO
QUIESCE IN PROGRESS          =NO
QUIESCE HELD                  =NO
-----
```



K0400  
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
D2F0F4F0F0

OSAM BLOCK SIZE:  
A = 4096

FLAGS:		COUNTERS:	
BACKOUT NEEDED	=OFF	RECOVERY NEEDED COUNT	=0
READ ONLY	=OFF	IMAGE COPY NEEDED COUNT	=0
PROHIBIT AUTHORIZATION	=OFF	AUTHORIZED SUBSYSTEMS	=1
		HELD AUTHORIZATION STATE	=6
DATABASE LEVEL TRACK	=YES	EEQE COUNT	=0
TRACKING SUSPENDED	=NO	RECEIVE REQUIRED COUNT	=0
OFR REQUIRED	=NO	OLR ACTIVE HARD COUNT	=0
PARTITION INIT NEEDED	=NO	OLR INACTIVE HARD COUNT	=0
OLREORG CURSOR ACTIVE	=NO		
PARTITION DISABLED	=NO		
ONLINE REORG CAPABLE	=YES		
REORG INTENT	=NO		
QUIESCE IN PROGRESS	=NO		
QUIESCE HELD	=NO		
ALTER IN PROGRESS	=NO		
PARTITION ALTERED	=NO		

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

	ENCODED	B/O NEEDED		
-SSID-	-ACCESS INTENT-	-STATE-	-COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE	6	0	ACTIVE

-----  
12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0007  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00002 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKB DDN=PDHDOKBA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000001  
NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PICJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
RECVJCL=PRECVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:52:55.705671 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
RUN = 12.335 14:43:46.733018 \* RECORD COUNT =2  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1  
DSN=IMSVS.PDHDOKB.PDHDOKBA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

-----  
12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0008  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00002 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKB DDN=PDHDOKBL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

DB  
 DBD=PDHDOKC MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=\*NULL CHANGE#=4 TYPE=PART  
 USID=0000000002 AUTHORIZED USID=0000000002 HARD USID=0000000002  
 RECEIVE USID=0000000002 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
 DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00003  
 PREVIOUS PARTITION=PDHDOKB NEXT PARTITION=PDHDOKD  
 OLRIMSID>\*\*NULL\*\* ACTIVE DBDS=A-J  
 REORG#=00000  
 ONLINE REORG STATISTICS:  
 OLR BYTES MOVED = 0  
 OLR SEGMENTS MOVED = 0  
 OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:  
 NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25  
 FREE SPACE:  
 FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )  
 K0600  
 PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
 D2F0F6F0F0

OSAM BLOCK SIZE:  
 A = 4096

FLAGS:	COUNTERS:
BACKOUT NEEDED =OFF	RECOVERY NEEDED COUNT =0
READ ONLY =OFF	IMAGE COPY NEEDED COUNT =0
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF	AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1
	HELD AUTHORIZATION STATE=6
DATABASE LEVEL TRACK =YES	EEQE COUNT =0
TRACKING SUSPENDED =NO	RECEIVE REQUIRED COUNT =0
OFR REQUIRED =NO	OLR ACTIVE HARD COUNT =0
PARTITION INIT NEEDED =NO	OLR INACTIVE HARD COUNT =0
OLREORG CURSOR ACTIVE =NO	
PARTITION DISABLED =NO	
ONLINE REORG CAPABLE =YES	
REORG INTENT =NO	
QUIESCE IN PROGRESS =NO	
QUIESCE HELD =NO	
ALTER IN PROGRESS =NO	
PARTITION ALTERED =NO	

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:  
 ENCODED B/O NEEDED  
 1=H1p 2=Loc 3=Qui 4= 5=Rep 6=Pur 7=Scb 8=Scf 9=Top 10=Scr 11=Sc1 1  
 -SSID- -ACCESS INTENT- -STATE- -COUNT- -SS ROLE-  
 IMS1 UPDATE 6 0 ACTIVE

DBDS  
 DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00003 TYPE=PART  
 DBD=PDHDOKC DDN=PDHDOKCA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
 CAGRP>\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000001  
 NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN>\*\*NULL\*\*  
 DEFLTJCL>\*\*NULL\*\* ICJCL=PIJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
 RECVJCL=PRECVJCL  
 FLAGS: COUNTERS:  
 IC NEEDED =OFF  
 RECOV NEEDED =OFF  
 RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:52:56.093020 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
RUN = 12.335 14:43:48.898971 \* RECORD COUNT =2  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1  
DSN=IMSVS.PDHDOKC.PDHDOKCA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0011

-----  
DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00003 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKC DDN=PDHDOKCL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0012

-----  
DB  
DBD=PDHDOKD MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=NULL CHANGE#=5 TYPE=PART  
USID=0000000003 AUTHORIZED USID=0000000003 HARD USID=0000000003  
RECEIVE USID=0000000003 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00004  
PREVIOUS PARTITION=PDHDOKC NEXT PARTITION=NULL\*\*  
OLRIMSID=NULL\*\* ACTIVE DBDS=A-J  
REORG#=00000  
ONLINE REORG STATISTICS:  
OLR BYTES MOVED = 0  
OLR SEGMENTS MOVED = 0  
OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:  
NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25  
FREE SPACE:  
FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )

.....  
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
FFFFFFFF

OSAM BLOCK SIZE:  
A = 4096

FLAGS: COUNTERS:  
BACKOUT NEEDED =OFF RECOVERY NEEDED COUNT =0  
READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1  
HELD AUTHORIZATION STATE=6  
DATABASE LEVEL TRACK =YES EEQE COUNT =0  
TRACKING SUSPENDED =NO RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
OFR REQUIRED =NO OLR ACTIVE HARD COUNT =0  
PARTITION INIT NEEDED =NO OLR INACTIVE HARD COUNT =0  
OLREORG CURSOR ACTIVE =NO  
PARTITION DISABLED =NO  
ONLINE REORG CAPABLE =YES  
REORG INTENT =NO  
QUIESCE IN PROGRESS =NO  
QUIESCE HELD =NO  
ALTER IN PROGRESS =NO

PARTITION ALTERED =NO

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

		ENCODED	B/O NEEDED	
-SSID-	-ACCESS INTENT-	-STATE-	-COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE	6	0	ACTIVE

-----  
12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0013  
-----

DBDS  
 DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00004 TYPE=PART  
 DBD=PDHDOKD DDN=PDHDOKDA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
 CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000002  
 NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
 DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PIJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
 RECVJCL=PRECVJCL  
 FLAGS: COUNTERS:  
 IC NEEDED =OFF  
 RECOV NEEDED =OFF  
 RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

ALLOC  
 ALLOC =12.335 14:52:56.486402 \* ALLOC LRID =0000000000000000  
 DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
 RUN = 12.335 14:43:51.032134 \* RECORD COUNT =24  
 STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000002

IC1  
 DSN=IMSVS.PDHDOKD.PDHDOKDA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
 UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
 VOLSER=222222

-----  
12.335 15:32:05.400151 LISTING OF RECON PAGE 0014  
-----

DBDS  
 DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00004 TYPE=PART  
 DBD=PDHDOKD DDN=PDHDOKDL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
 FLAGS: COUNTERS:  
 RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

-----  
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 21  
-----

### DB (FP) および関連レコード

このサンプルは、アクティブ・サイトの DB (FP) レコードと関連のレコードを示しています。

LIST.DB DBD(DEDBDD01) DBDS  
12.318 10:47:15.443123 LISTING OF RECON PAGE 0002  
-----

DB  
 DBD=DEDBDD01 DMB#=8 TYPE=FP  
 SHARE LEVEL=1  
 FLAGS: COUNTERS:  
 RECOVERY NEEDED COUNT =0  
 IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
 PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED AREAS =1  
 RECOVERABLE =YES EEQE COUNT =0  
 FULLSEG DEFAULT =NO ALTER COUNT =0

-----  
12.318 10:47:15.443123 LISTING OF RECON PAGE 0003  
-----

DBDS

```

DBD=DEDBDD01 AREA=DD01AR0                                TYPE=FP
SHARE LEVEL=1                                             DSID=00001 DBORG=DEDB DSORG=VSAM
GSGNAME=IMSGSG1                                         USID=0000000003
AUTHORIZED USID=0000000003 RECEIVE USID=0000000003 HARD USID=0000000003
RECEIVE NEEDED USID=0000000000
CAGRP=**NULL** GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000002
NOREUSE RECOVPD=0 NOVSO PREOPEN NOPRELOAD NOFULLSG
CFSTR1=**NULL** CFSTR2=**NULL** NOLKASID NOMAS
DEFLTJCL=**NULL** ICJCL=ICJCL RECVJCL=ICRCVJCL RECOVJCL=RECOVJCL
DBRCVGRP=**NULL**
FLAGS:
  PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF
  IC NEEDED =OFF
  RECOV NEEDED =OFF
  DATABASE LEVEL TRACK =YES
  RECEIVE NEEDED =OFF
  OFR REQUIRED =NO
  TRACKING SUSPENDED =NO
  HSSP CIC IN PROGRESS =NO
  QUIESCE IN PROGRESS =NO
  QUIESCE HELD =NO
  ALTER IN PROGRESS =NO
COUNTERS:
  AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1
  HELD AUTHORIZATION STATE=6
  ADS AVAIL # =1
  REGISTERED ADS # =1
  EEQE COUNT =0
  SHADOW ADS AVAIL # =0
  REGISTERED SHADOW ADS # =0

```

```

ADS LIST:
-ADS DDN--ADS DSN-                                     CREATE
DD01AR0 IMSTESTL.DD01AR0                             -STAT- -RUNNING-
AVAIL NO

```

```

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:
-SSID- -ACCESS INTENT- ENCODED -STATE- -SS ROLE-
SYS3 UPDATE 6 ACTIVE

```

```

-----
ALLOC
ALLOC =12.318 11:33:58.866517 * ALLOC LRID =0000000000000000
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.318 11:33:58.462758

ALLOC
ALLOC =12.318 10:39:14.550784 * ALLOC LRID =0000000000000000
DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.318 10:39:13.823939

IMAGE
12.318 10:47:15.443123 LISTING OF RECON PAGE 0004
RUN = 96.100 08:15:11.200000 *
STOP = 96.100 08:16:12.300000 SMSCIC USID=0000000001

IC1
DSN=IMSVS.DEDBDD01.SMSCIC.DSN1 FILE SEQ=0001
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001
VOLSER=IMSCC1

```

```
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 5
```

## トラッキング・サイトの RECON データ・セットのサンプル・リスト

以下のトピックでは、RSR 環境のトラッキング・サイトの RECON データ・セットのリストを示します。

サブセクション:

- 485 ページの『RECON 状況レコード』

- 『ログ・レコード』
- 490 ページの『GSG レコード』
- 490 ページの『TSYS レコードおよび SSYS レコード』
- 491 ページの『BACKOUT レコード』
- 491 ページの『CAGRP および CA レコード』
- 492 ページの『DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコード』
- 492 ページの『DB (IMS) および関連レコード』
- 495 ページの『DB (HALDB および PART) および関連レコード』
- 501 ページの『DB (FP) および関連レコード』

## RECON 状況レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの RECON 状況レコードを示しています。

```
LIST.RECON STATUS
12.318 10:47:19.024116          LISTING OF RECON          PAGE 0002
```

```
-----
RECON
RECOVERY CONTROL DATA SET, IMS V13R1
DMB#=8                      INIT TOKEN=12318F1857542F
NOFORCER LOG DSN CHECK=CHECK17  STARTNEW=NO
TAPE UNIT=3400          DASD UNIT=SYSDA      TRACEOFF  SSID=**NULL**
LIST DLOG=YES          CA/IC/LOG DATA SETS CATALOGED=NO
MINIMUM VERSION = 11.1          CROSS DBRC SERVICE LEVEL ID= 00001
REORG NUMBER VERIFICATION=NO
LOG RETENTION PERIOD=00.000 00:15:00.0
COMMAND AUTH=NONE  HLQ=**NULL**
RCNQUAL=**NULL**
ACCESS=SERIAL      LIST=STATIC
SIZALERT DSNUM=15      VOLNUM=16      PERCENT= 95
LOGALERT DSNUM=3      VOLNUM=16
```

### TIME STAMP INFORMATION:

```
TIMEZIN = %SYS          -LABEL- -OFFSET-
                        PDT    -07:00
                        PST    -08:00
```

```
OUTPUT FORMAT:  DEFAULT = LOCORG NONE  PUNC YY
                  CURRENT = LOCORG NONE  PUNC YY
```

```
IMSPLEX = ** NONE **    GROUP ID = ** NONE **
```

```
-DDNAME-    -STATUS-    -DATA SET NAME-
RECON1      COPY1      IMSTESTL.IMS.RECON1
RECON2      COPY2      IMSTESTL.IMS.RECON2
RECON3      SPARE      IMSTESTL.IMS.RECON3
```

```
NUMBER OF REGISTERED DATABASES =      8
```

```
DSP0180I  NUMBER OF RECORDS LISTED IS      1
```

## ログ・レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトのログ・レコードを示しています。

```
LIST.LOG
12.318 10:47:20.021134          LISTING OF RECON          PAGE 0002
```

```

PRILOG                                RECORD SIZE= 784
START = 12.318 11:02:01.662265      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:12:09.779239      #DSN=4
GSGNAME=IMSGSG1  TRACKING              NORMAL TERM
FIRST RECORD ID= 0000000000000001    PRILOG TOKEN= 1
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:02:01.998242

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000006
START = 12.318 11:02:01.662265      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:04:55.177518      LAST  DS LSN= 0000000000000465
#DS CHECKPOINTS= 1  CHKPT ID = 12.318 11:02:01.998242

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000008
START = 12.318 11:04:55.177518      FIRST DS LSN= 0000000000000466
STOP  = 12.318 11:08:46.349146      LAST  DS LSN= 00000000000004E5
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000011
START = 12.318 11:08:46.349146      FIRST DS LSN= 00000000000004E6
STOP  = 12.318 11:12:09.702490      LAST  DS LSN= 000000000000075F
#DS CHECKPOINTS= 2  CHKPT ID = 12.318 11:08:46.360752

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000013
START = 12.318 11:12:09.702490      FIRST DS LSN= 0000000000000760
STOP  = 12.318 11:12:09.779239      LAST  DS LSN= 00000000000008C2
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 12.318 11:12:09.688454

```

```

LOGALL
START = 12.318 11:02:01.662265      *
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:04:54.211770
DBDS ALLOC=5                        -DBD-  -DDN-  -ALLOC-
                                      DEDBJN21 DB21AR1  1
                                      DEDBJN21 DB21AR2  1
                                      DEDBJN21 DB21AR3  1
                                      DEDBJN21 DB21AR4  1
                                      DEDBJN21 DB21AR5  1

```

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0003

```

-----
PRISLD                                RECORD SIZE= 784
START = 12.318 11:02:01.662265      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:12:09.779239      #DSN=4
GSGNAME=IMSGSG1  TRACKING
FIRST RECORD ID= 0000000000000001    PRILOG TOKEN= 1

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000004
START = 12.318 11:02:01.662265      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:04:55.177518      LAST  DS LSN= 0000000000000465
#DS CHECKPOINTS= 1  CHKPT ID = 12.318 11:02:01.998242
CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000007
START = 12.318 11:04:55.177518      FIRST DS LSN= 0000000000000466
STOP  = 12.318 11:08:46.349146      LAST  DS LSN= 00000000000004E5
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000010
START = 12.318 11:08:46.349146      FIRST DS LSN= 00000000000004E6
STOP  = 12.318 11:12:09.702490      LAST  DS LSN= 000000000000075F
#DS CHECKPOINTS= 2  CHKPT ID = 12.318 11:08:46.360752
CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

```

```

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000012
START = 12.318 11:12:09.702490      FIRST DS LSN= 0000000000000760
STOP  = 12.318 11:12:09.779239      LAST  DS LSN= 00000000000008C2
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 12.318 11:12:09.688454
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

```

```

-----
PRILOG                                RECORD SIZE= 744
START = 12.318 11:13:10.835731      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:32:33.595016      #DSN=4
GSGNAME=IMSGSG1  TRACKING
FIRST RECORD ID= 0000000000000001  PRILOG TOKEN= 2
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:16:47.495727

DSN=**** COMPRESSED DATA SET ****
START = 12.318 11:13:10.835731      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:16:30.289201      LAST  DS LSN= 000000000000074E
#DS CHECKPOINTS= 1

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000026
START = 12.318 11:16:30.289201      FIRST DS LSN= 000000000000074F
STOP  = 12.318 11:16:53.587808      LAST  DS LSN= 00000000000009A0
#DS CHECKPOINTS= 1  CHKPT ID = 12.318 11:16:47.495727

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000030
START = 12.318 11:16:53.587808      FIRST DS LSN= 00000000000009A1
STOP  = 12.318 11:32:33.531267      LAST  DS LSN= 0000000000000C0A
#DS CHECKPOINTS= 2  CHKPT ID = 12.318 11:16:53.598181

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000031
START = 12.318 11:32:33.531267      FIRST DS LSN= 0000000000000C0B
STOP  = 12.318 11:32:33.595016      LAST  DS LSN= 0000000000000D6C
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 12.318 11:32:33.527087

LOGALL
START  = 12.318 11:13:10.835731      *
EARLIEST ALLOC TIME = 00.000 00:00:00.000000
DBDS ALLOC=0
    
```

```

-----
PRISLD                                RECORD SIZE= 744
START = 12.318 11:13:10.835731      *  SSID=SYS3  VERSION=13.1
STOP  = 12.318 11:32:33.595016      #DSN=4
GSGNAME=IMSGSG1  TRACKING
FIRST RECORD ID= 0000000000000001  PRILOG TOKEN= 2

DSN=**** COMPRESSED DATA SET ****
START = 12.318 11:13:10.835731      FIRST DS LSN= 0000000000000001
STOP  = 12.318 11:16:30.289201      LAST  DS LSN= 000000000000074E
#DS CHECKPOINTS= 1
CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000025
START = 12.318 11:16:30.289201      FIRST DS LSN= 000000000000074F
STOP  = 12.318 11:16:53.587808      LAST  DS LSN= 00000000000009A0
#DS CHECKPOINTS= 1  CHKPT ID = 12.318 11:16:47.495727
CHECKPOINT TYPES=40: SIMPLE=N SNAPQ=Y DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000028
START = 12.318 11:16:53.587808      FIRST DS LSN= 00000000000009A1
STOP  = 12.318 11:32:33.531267      LAST  DS LSN= 0000000000000C0A
#DS CHECKPOINTS= 2  CHKPT ID = 12.318 11:16:53.598181
CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000029
START = 12.318 11:32:33.531267      FIRST DS LSN= 0000000000000C0B
STOP  = 12.318 11:32:33.595016      LAST  DS LSN= 0000000000000D6C
#DS CHECKPOINTS= 0  CHKPT ID = 12.318 11:32:33.527087
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N
    
```

```

-----
PRILOG                                RECORD SIZE= 304
    
```

START = 12.318 11:32:46.653281 \* SSID=BATCH1 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 11:32:47.036638 #DSN=1  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING NORMAL TERM  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 3

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000035  
START = 12.318 11:32:46.653281 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 11:32:47.036638 LAST DS LSN= 000000000000009E  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

LOGALL

START = 12.318 11:32:46.653281 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:32:46.922613  
DBDS ALLOC=3 -DBD- -DDN- -ALLOC-  
DHVNTZ02 HIDAM 1  
DXVNTZ02 XDLBT04I 1  
DIVNTZ02 DBHVSAM1 1

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0007

-----  
PRILOG RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 11:33:58.462758 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:39:13.801023 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 4  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:33:58.772472

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000037  
START = 12.318 11:33:58.462758 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 10:37:02.033504 LAST DS LSN= 00000000000002BB  
#DS CHECKPOINTS= 1 CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000041  
START = 12.318 10:37:02.033504 FIRST DS LSN= 00000000000002BC  
STOP = 12.318 10:39:13.801023 LAST DS LSN= 00000000000002FA  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

LOGALL

START = 12.318 11:33:58.462758 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 12.318 11:33:58.866517  
DBDS ALLOC=4 -DBD- -DDN- -ALLOC-  
DEBDD01 DD01AR0 1  
DHVNTZ02 HIDAM 1  
DXVNTZ02 XDLBT04I 1  
DIVNTZ02 DBHVSAM1 1

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0008

-----  
PRISLD RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 11:33:58.462758 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:39:13.801023 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 4

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000036  
START = 12.318 11:33:58.462758 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 10:37:02.033504 LAST DS LSN= 00000000000002BB  
#DS CHECKPOINTS= 1 CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472  
CHECKPOINT TYPES=80: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000040  
START = 12.318 10:37:02.033504 FIRST DS LSN= 00000000000002BC  
STOP = 12.318 10:39:13.801023 LAST DS LSN= 00000000000002FA  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000  
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0009

-----  
PRILOG RECORD SIZE= 464

START = 12.318 10:39:13.823939 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING  
FIRST RECORD ID= 00000000000002FB PRILOG TOKEN= 5  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:33:58.772472

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000043  
START = 12.318 10:39:13.823939 FIRST DS LSN= 00000000000002FB  
STOP = 12.318 10:39:14.419123 LAST DS LSN= 00000000000004D6  
#DS CHECKPOINTS= 1 CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472

DSN=IMSTESTL.RSR.SLDS1.N0000039  
START = 00.000 00:00:00.000000 FIRST DS LSN= 00000000000006CA  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 LAST DS LSN= 0000000000000000  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

LOGALL

START = 12.318 10:39:13.823939 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 00.000 00:00:00.000000  
DBDS ALLOC=0

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0010

-----  
PRISLD RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 10:39:13.823939 \* SSID=SYS3 VERSION=13.1  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING  
FIRST RECORD ID= 00000000000002FB PRILOG TOKEN= 5

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000042  
START = 12.318 10:39:13.823939 FIRST DS LSN= 00000000000002FB  
STOP = 12.318 10:39:14.419123 LAST DS LSN= 00000000000004D6  
#DS CHECKPOINTS= 1 CHKPT ID = 12.318 11:33:58.772472  
CHECKPOINT TYPES=40: SIMPLE=N SNAPQ=Y DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

DSN=IMSTESTL.RSR.SLDS1.N0000039  
START = 00.000 00:00:00.000000 FIRST DS LSN= 00000000000006CA  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 LAST DS LSN= 0000000000000000  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000  
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0011

-----  
PRILOG RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 10:44:21.020310 \* SSID=IMS2 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:46:48.733221 #DSN=2  
GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING PREV-GAP  
FIRST RECORD ID= 0000000000000001 PRILOG TOKEN= 6  
EARLIEST CHECKPOINT = 00.000 00:00:00.000000

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000049  
START = 12.318 10:44:21.020310 FIRST DS LSN= 0000000000000001  
STOP = 12.318 10:46:48.668266 LAST DS LSN= 0000000000000241  
#DS CHECKPOINTS= 2 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

DSN=IMSTESTL.RSR.RLDS1.N0000050  
START = 12.318 10:46:48.668266 FIRST DS LSN= 0000000000000242  
STOP = 12.318 10:46:48.733221 LAST DS LSN= 0000000000000394  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000

LOGALL

START = 12.318 10:44:21.020310 \*  
EARLIEST ALLOC TIME = 00.000 00:00:00.000000  
DBDS ALLOC=0

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0012

-----  
PRISLD RECORD SIZE= 464  
START = 12.318 10:44:21.020310 \* SSID=IMS2 VERSION=13.1  
STOP = 12.318 10:46:48.733221 #DSN=2

GSGNAME=IMSGSG1 TRACKING  
FIRST RECORD ID= 000000000000001 PRILOG TOKEN= 6

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000047  
START = 12.318 10:44:21.020310 FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:46:48.668266 LAST DS LSN= 0000000000000241  
#DS CHECKPOINTS= 2 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000  
CHECKPOINT TYPES=88: SIMPLE=Y SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=Y

DSN=IMSTESTL.RSR.ARCH1.N0000048  
START = 12.318 10:46:48.668266 FIRST DS LSN= 0000000000000242  
STOP = 12.318 10:46:48.733221 LAST DS LSN= 0000000000000394  
#DS CHECKPOINTS= 0 CHKPT ID = 00.000 00:00:00.000000  
CHECKPOINT TYPES=00: SIMPLE=N SNAPQ=N DUMPQ=N PURGE=N FREEZE=N

12.318 10:47:20.021134 LISTING OF RECON PAGE 0013

-----  
PRIOLD  
SSID=SYS3 # DD ENTRIES=2  
EARLIEST CHECKPOINT = 12.318 11:00:22.181400

DDNAME=DFSOLP00 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP0  
START = 12.318 11:00:21.959848 FIRST DS LSN= 000000000000001  
STOP = 12.318 10:43:24.593277 LAST DS LSN= 00000000000005AB  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ARC COMPLT FEOV=YES AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 11:00:21.959848 ARCHIVE JOB NAME=JT104324  
VERSION=13.1

DDNAME=DFSOLP01 DSN=IMSTESTL.IMS01.OLDSP1  
START = 12.318 10:43:24.593277 FIRST DS LSN= 00000000000005AC  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 LAST DS LSN= 0000000000000000  
LOCK SEQUENCE# = 000000000000  
STATUS=ACTIVE FEOV=NO AVAIL  
PRILOG TIME=12.318 11:00:21.959848  
VERSION=13.1  
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 18

## GSG レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの GSG レコードを示しています。

LIST.GSG GSGNAME(IMSGSG1)  
12.318 10:47:20.992389 LISTING OF RECON PAGE 0002

-----  
GSG  
GSGNAME=IMSGSG1 #SGS=2 -SNAME- -ROLE-  
STLSITE1 ACTIVE LOCAL  
STLSITE2 TRACKING LOCAL  
CURRENT PRILOG TOKEN = 6 TAKEOVER TOKEN = 0  
MINIMUM PRILOG TOKEN = 1 DSN SEQ NUMBER = 49  
START TIME OF CURRENT LOG = 12.318 10:44:21.020310  
HIGHEST ACTIVE SITE TIME = 12.318 10:46:48.733221  
TRACKING SUBSYSTEM ID = SYS3  
TAKEOVER IN PROGRESS  
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 1

## TSYS レコードおよび SSYS レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの TSYS および SSYS レコードを示しています。

12.318 10:47:15.812173 LISTING OF RECON PAGE 0017

-----  
TSYS  
SSID=SYS3 LOG START=12.318 11:00:21.959848

SSTYPE=TRACKER ABNORMAL TERM=OFF RECOVERY STARTED=NO BACKUP=NO  
 TRACKED=NO TRACKER TERM=OFF SHARING COVERED DBS=NO  
 GSGNAME=IMSGSG1

COEXISTENCE LEVEL=13.1

AUTHORIZED DATA BASES/AREAS=3 VERSION=13.1 XRF CAPABLE=NO  
 ENCODED

-DBD-	-AREA-	-LEVEL-	-ACCESS INTENT-	-STATE-
DHVNTZ02	**NULL**	3	EXCLUSIVE	7
DXVNTZ02	**NULL**	3	EXCLUSIVE	7
DIVNTZ02	**NULL**	3	EXCLUSIVE	7

SSYS

SSID=SYS3 LOG START=12.318 11:33:58.462758  
 SSTYPE=ONLINE ABNORMAL TERM=ON RECOVERY STARTED=NO BACKUP=NO  
 TRACKED=YES TRACKER TERM=OFF SHARING COVERED DBS=NO  
 IRLMID=\*\*NULL\*\* IRLM STATUS=NORMAL GSGNAME=IMSGSG1  
 COEXISTENCE LEVEL=13.1

AUTHORIZED DATA BASES/AREAS=4 VERSION=13.1 XRF CAPABLE=NO  
 ENCODED

-DBD-	-AREA-	-LEVEL-	-ACCESS INTENT-	-STATE-
DEDBD01	DD01AR0	1	UPDATE	6
DHVNTZ02	**NULL**	3	UPDATE	6
DXVNTZ02	**NULL**	3	UPDATE	6
DIVNTZ02	**NULL**	3	UPDATE	6

## BACKOUT レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの BACKOUT レコードを示しています。

LIST.BKOUT  
 12.318 09:19:21.286204 LISTING OF RECON PAGE 0002

BACKOUT

SSID=SYS3 #UORS=1

RECOVERY TOKEN=E2E8E2F3404040400000000300000000  
 TIME=12.318 10:08:44.355533 PSB=PLVAPZ12

INFLT BMP

ASSOCIATED DATA BASES=3

-DBD-	BACKED -OUT -	DYN BKOUT -FAILURE-
DHVNTZ02	NO	NO
DXVNTZ02	NO	NO
DIVNTZ02	NO	NO

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 1

## CAGRP および CA レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの CAGRP および CA レコードを示しています。

LIST.CAGRP GRPNAME(CAGRP1)  
 12.318 10:47:22.911542 LISTING OF RECON PAGE 0002

CAGRP

GRPNAME=CAGRP1 GRPMAX=3 CA AVAIL=0 CA USED=1  
 NOREUSE CAJCL=CAJCL DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* RECOVPD=0  
 #MEMBERS=4 -DBD- -DDN-  
 DEDBJN21 DB21AR1  
 DEDBJN21 DB21AR3  
 DEDBJN21 DB21AR6  
 DEDBJN21 DB21AR7

```

-----
CA
DSN=IMSVS.CAGRP1.CA.CA194601          FILE SEQ=1
CAGRP=CAGRP1          STOP = 12.318 11:08:46.349146 *
                        UNIT=SYSDA          VOLS DEF=1          VOLS USED=1
                        VOLSER=222222
RUN = 12.318 10:47:00.078721
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR1  PURGETIME = 12.318 10:58:53.000000
  CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
  LSN = 000000000000          DSSN = 0000000001
  LRID = 00000000000048D USID = 0000000002
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR3  PURGETIME = 12.318 10:58:53.000000
  CHANGES ACCUMULATED=YES COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
  LSN = 000000000000          DSSN = 0000000001
  LRID = 00000000000049B USID = 0000000002
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR6  PURGETIME = 12.318 10:58:53.000000
  CHANGES ACCUMULATED=NO COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
  LSN = 000000000000          DSSN = 0000000000
  LRID = 000000000000000 USID = 0000000000
DBD=DEDBJN21 DDN=DB21AR7  PURGETIME = 12.318 10:58:53.000000
  CHANGES ACCUMULATED=NO COMPLETE CA=YES INDOUBT EEQES=NO
  LSN = 000000000000          DSSN = 0000000000
  LRID = 000000000000000 USID = 0000000000
DSP0180I  NUMBER OF RECORDS LISTED IS          2

```

## DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの DBGRP、DBDSGRP、および RECOVGRP レコードを示しています。

```

LIST,DBDSGRP ALL
12.319 07:42:22.718606          LISTING OF RECON          PAGE 0002
-----
DBGRP
GRPNAME=DBGRP1          #MEMBERS=6          -DBD/AREA-
                                DIVNTZ02
                                DHVNTZ02
                                DXVNTZ02
                                DB21AR0
                                DB21AR1
                                DB21AR2

DBDSGRP
GRPNAME=FJKGRP          #MEMBERS=5          -DBD-          -DDN/AREA-
                                DIVNTZ02          DBHVSAM1
                                DIVNTZ02          DBHVSAM2
                                DHVNTZ02          HIDAM
                                DHVNTZ02          HIDAM2
                                DXVNTZ02          XDLBT04I

RECOVGRP
GRPNAME=RCVGRP1          #MEMBERS=5          -DBD-          -AREA-
                                DIVNTZ02
                                DHVNTZ02
                                DXVNTZ02
                                DEDBJN21          DB21AR0
                                DEDBJN21          DB21AR1

DSP0180I  NUMBER OF RECORDS LISTED IS          3

```

## DB (IMS) および関連レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの DB (IMS) レコードと関連のレコードを示しています。

DB  
 DBD=BOHIDK5 IRLMID=NULL DMB#=2 TYPE=IMS  
 SHARE LEVEL=3 GSGNAME=NULL\*\* USID=0000000001  
 AUTHORIZED USID=0000000000 RECEIVE USID=0000000000 HARD USID=0000000000  
 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
 DBRCVGRP=NULL\*\*  
 FLAGS: COUNTERS:  
 BACKOUT NEEDED =OFF RECOVERY NEEDED COUNT =0  
 READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
 PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =0  
 RECOVERABLE =YES HELD AUTHORIZATION STATE=0  
 EEQE COUNT =0  
 TRACKING SUSPENDED =NO RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
 OFR REQUIRED =NO  
 REORG INTENT =NO  
 QUIESCE IN PROGRESS =NO  
 QUIESCE HELD =NO

DBDS  
 DSN=IMSTESTL.DBOHIDK5.CKXXI010 TYPE=IMS  
 DBD=BOHIDK5 DDN=CKOHIG10 DSID=001 DBORG=HIDAM DSORG=OSAM  
 CAGRP=CAGRP2 GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=0 DSSN=00000000  
 NOREUSE RECOVPD=0  
 DEFLTJCL=NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
 RECVJCL=ICRCVJCL  
 FLAGS: COUNTERS:  
 IC NEEDED =OFF  
 IC RECOMMENDED =ON  
 RECOV NEEDED =OFF  
 RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 2  
 DSP0203I COMMAND COMPLETED WITH CONDITION CODE 00  
 DSP0220I COMMAND COMPLETION TIME 12.318 10:47:25.119940  
 IMS VERSION 13 RELEASE 1 DATA BASE RECOVERY CONTROL PAGE 0004

DB  
 DBD=DHVNTZ02 IRLMID=NULL DMB#=5 TYPE=IMS  
 SHARE LEVEL=3 GSGNAME=IMSGSG1 USID=0000000003  
 AUTHORIZED USID=0000000003 RECEIVE USID=0000000001 HARD USID=0000000003  
 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
 DBRCVGRP=RCVGRP1  
 FLAGS: COUNTERS:  
 BACKOUT NEEDED =ON RECOVERY NEEDED COUNT =0  
 READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
 PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =2  
 RECOVERABLE =YES HELD AUTHORIZATION STATE=0  
 DATABASE LEVEL TRACK =YES EEQE COUNT =0  
 TRACKING SUSPENDED =NO RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
 OFR REQUIRED =NO  
 REORG INTENT =NO  
 QUIESCE IN PROGRESS =NO  
 QUIESCE HELD =NO

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

	ENCODED	B/O NEEDED	
-SSID-	-ACCESS INTENT-	-STATE-	-COUNT-
SYS3	EXCLUSIVE	7	1
SYS3	UPDATE	6	0
			SS ROLE-
			TRACKING
			ACTIVE

DBDS  
DSN=IMSTESTL.DHVNTZ02.FKXXI01E TYPE=IMS  
DBD=DHVNTZ02 DDN=HIDAM DSID=001 DBORG=HIDAM DSORG=VSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000002  
NOREUSE RECOVPD=0  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
RECVJCL=ICRCVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

ALLOC  
ALLOC =12.318 11:32:46.922613 \* ALLOC LRID =0000000000000009  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.318 11:32:46.653281

ALLOC  
ALLOC =12.318 11:36:30.514174 \* ALLOC LRID =0000000000000201  
DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.318 11:33:58.462758

IMAGE  
RUN = 12.318 10:58:53.000000 \* RECORD COUNT =0  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1  
DSN=IMSTESTG.DHVNTZ02.HIDAM.BASE.IC FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=IMSRW

RECOV  
RUN = 12.318 10:59:02.835005 \* RUN USID = 0000000001  
CMD

DBDS  
DSN=IMSTESTL.DHVNTZ02.FKXXI02E TYPE=IMS  
DBD=DHVNTZ02 DDN=HIDAM2 DSID=002 DBORG=HIDAM DSORG=VSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000000  
NOREUSE RECOVPD=0  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=ICJCL OICJCL=OICJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
RECVJCL=ICRCVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

IMAGE  
RUN = 12.318 10:58:53.000000 \* RECORD COUNT =0  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1  
DSN=IMSTESTG.DHVNTZ02.HIDAM2.BASE.IC FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=IMSRW

RECOV

```

RUN      = 12.318 10:59:02.935385      * RUN USID      = 0000000001
      CMD
DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS      9

```

## DB (HALDB および PART) および関連レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの DB (HALDB および PART) レコードと関連のレコードを示しています。

```

LIST.DB DBD(DBHDOK01) DBDS
12.335 15:32:59.518589      LISTING OF RECON      PAGE 0002
-----

```

```

DB
DBD=DBHDOK01      DMB#=3      CHANGE#=5      TYPE=HALDB
SHARE LEVEL=3      GSGNAME=IMSGSG1
DBRCVGRP=**NULL**
PSNAME=**NULL** DBORG=PHDAM      DSORG=OSAM      CURRENT PARTITION ID=00004
FLAGS:      COUNTERS:
RECOVERABLE      =YES      PARTITIONS      =4
ONLINE REORG CAPABLE =YES      DATA SET GROUP MEMBERS =1
ALTER COUNT      =0
ALTER COMPLETE COUNT =0

```

```

12.335 15:32:59.518589      LISTING OF RECON      PAGE 0003
-----

```

```

DB
DBD=PDHDOKA MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=*NULL CHANGE#=2 TYPE=PART
USID=0000000003 AUTHORIZED USID=0000000003 HARD USID=0000000002
RECEIVE USID=0000000002 RECEIVE NEEDED USID=0000000000
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00001
PREVIOUS PARTITION=**NULL** NEXT PARTITION=PDHDOKB
OLRIMSID=**NULL** ACTIVE DBDS=A-J
REORG#=00000
ONLINE REORG STATISTICS:
  OLR BYTES MOVED = 0
  OLR SEGMENTS MOVED = 0
  OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

```

```

RANDOMIZER:
NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25
FREE SPACE:
FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

```

```

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR):      (LENGTH=5 )
K0200
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):
D2F0F2F0F0

```

```

OSAM BLOCK SIZE:
A = 4096

```

```

FLAGS:      COUNTERS:
BACKOUT NEEDED      =OFF      RECOVERY NEEDED COUNT =0
READ ONLY      =OFF      IMAGE COPY NEEDED COUNT =0
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF      AUTHORIZED SUBSYSTEMS =2
HELD AUTHORIZATION STATE=0
DATABASE LEVEL TRACK =YES      EEQE COUNT      =0
TRACKING SUSPENDED =NO      RECEIVE REQUIRED COUNT =0
OFR REQUIRED      =NO      OLR ACTIVE HARD COUNT =0
PARTITION INIT NEEDED =NO      OLR INACTIVE HARD COUNT =0
OLREORG CURSOR ACTIVE =NO
PARTITION DISABLED =NO
ONLINE REORG CAPABLE =YES
REORG INTENT      =NO
QUIESCE IN PROGRESS =NO
QUIESCE HELD      =NO

```

ALTER IN PROGRESS =NO  
PARTITION ALTERED =NO

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

-SSID-	-ACCESS INTENT-	ENCODED	B/O NEEDED	-STATE-	-COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE			6	0	ACTIVE
IMS2	EXCLUSIVE			7	0	TRACKING

-----  
12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0004  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00001 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKA DDN=PDHDOKAA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000002  
NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PICJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
RECVJCL=PRECVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:40:05.118311 \* ALLOC LRID =0000000000000025  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:40:04.092575

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:52:55.368858 \* ALLOC LRID =00000000000001C0  
DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
RUN = 12.335 14:43:44.080815 \* RECORD COUNT =0  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000002

IC1  
DSN=IMSVS.PDHDOKA.PDHDOKAA.IC.IC144326 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

REORG  
RUN = 12.335 14:39:47.907661 \* USID = 0000000001  
REORG# = 00000

RECOV  
RUN = 12.335 14:45:33.720297 \* RUN USID = 0000000000

-----  
12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0005  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00001 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKA DDN=PDHDOKAL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

-----  
2.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0006  
-----

DB  
DBD=PDHDOKB MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=\*\*NULL CHANGE#=3 TYPE=PART  
USID=0000000002 AUTHORIZED USID=0000000002 HARD USID=0000000001  
RECEIVE USID=0000000001 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00002  
PREVIOUS PARTITION=PDHDOKA NEXT PARTITION=PDHDOKC  
OLRIMSID=\*\*NULL\*\* ACTIVE DBDS=A-J

REORG#=00000  
 ONLINE REORG STATISTICS:  
 OLR BYTES MOVED = 0  
 OLR SEGMENTS MOVED = 0  
 OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:  
 NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25  
 FREE SPACE:  
 FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )  
 K0400  
 PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
 D2F0F4F0F0

OSAM BLOCK SIZE:  
 A = 4096

FLAGS:		COUNTERS:	
BACKOUT NEEDED	=OFF	RECOVERY NEEDED COUNT	=0
READ ONLY	=OFF	IMAGE COPY NEEDED COUNT	=0
PROHIBIT AUTHORIZATION	=OFF	AUTHORIZED SUBSYSTEMS	=2
		HELD AUTHORIZATION STATE	=0
DATABASE LEVEL TRACK	=YES	EEQE COUNT	=0
TRACKING SUSPENDED	=NO	RECEIVE REQUIRED COUNT	=0
OFR REQUIRED	=NO	OLR ACTIVE HARD COUNT	=0
PARTITION INIT NEEDED	=NO	OLR INACTIVE HARD COUNT	=0
OLREORG CURSOR ACTIVE	=NO		
PARTITION DISABLED	=NO		
ONLINE REORG CAPABLE	=YES		
REORG INTENT	=NO		
QUIESCE IN PROGRESS	=NO		
QUIESCE HELD	=NO		
ALTER IN PROGRESS	=NO		
PARTITION ALTERED	=NO		

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

-SSID-	-ACCESS INTENT-	ENCODED -STATE-	B/O NEEDED -COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE	6	0	ACTIVE
IMS2	EXCLUSIVE	7	0	TRACKING

-----  
 12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0007  
 -----

DBDS  
 DSN=IMSTESTS.DBDHOK01.A00002 TYPE=PART  
 DBD=PDHOKB DDN=PDHOKBA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
 CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000001  
 NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
 DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PIJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
 RECVJCL=PRECVJCL  
 FLAGS: COUNTERS:  
 IC NEEDED =OFF  
 RECOV NEEDED =OFF  
 RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
 -----

ALLOC  
 ALLOC =12.335 14:52:55.705671 \* ALLOC LRID =00000000000002B6  
 DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
 RUN = 12.335 14:43:46.733018 \* RECORD COUNT =0  
 STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1

DSN=IMSVS.PDHDOKB.PDHDOKBA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

RECOV  
RUN = 12.335 14:45:37.719944 \* RUN USID = 0000000000

12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0008

-----  
DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00002 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKB DDN=PDHDOKBL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

-----  
12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0009

-----  
DB  
DBD=PDHDOKC MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=\*NULL CHANGE#=4 TYPE=PART  
USID=0000000002 AUTHORIZED USID=0000000002 HARD USID=0000000001  
RECEIVE USID=0000000001 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00003  
PREVIOUS PARTITION=PDHDOKB NEXT PARTITION=PDHDOKD  
OLRIMSID=\*NULL\*\* ACTIVE DBDS=A-J  
REORG#=00000  
ONLINE REORG STATISTICS:  
OLR BYTES MOVED = 0  
OLR SEGMENTS MOVED = 0  
OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:  
NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25  
FREE SPACE:  
FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )  
K0600  
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
D2F0F6F0F0

OSAM BLOCK SIZE:  
A = 4096

FLAGS: COUNTERS:  
BACKOUT NEEDED =OFF RECOVERY NEEDED COUNT =0  
READ ONLY =OFF IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =2  
HELD AUTHORIZATION STATE=0  
DATABASE LEVEL TRACK =YES EEQE COUNT =0  
TRACKING SUSPENDED =NO RECEIVE REQUIRED COUNT =0  
OFR REQUIRED =NO OLR ACTIVE HARD COUNT =0  
PARTITION INIT NEEDED =NO OLR INACTIVE HARD COUNT =0  
OLREORG CURSOR ACTIVE =NO  
PARTITION DISABLED =NO  
ONLINE REORG CAPABLE =YES  
REORG INTENT =NO  
QUIESCE IN PROGRESS =NO  
QUIESCE HELD =NO  
ALTER IN PROGRESS =NO  
PARTITION ALTERED =NO

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:  
ENCODED B/O NEEDED

-SSID-	-ACCESS INTENT-	-STATE-	-COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE	6	0	ACTIVE
IMS2	EXCLUSIVE	7	0	TRACKING

-----  
12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0010  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00003 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKC DDN=PDHDOKCA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000001  
NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PIJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
RECVJCL=PRECVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

-----  
ALLOC  
ALLOC =12.335 14:52:56.093020 \* ALLOC LRID =00000000000003AE  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
RUN = 12.335 14:43:48.898971 \* RECORD COUNT =0  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000001

IC1  
DSN=IMSVS.PDHDOKC.PDHDOKCA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

RECOV  
RUN = 12.335 14:45:42.284001 \* RUN USID = 0000000000

-----  
2.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0011  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00003 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKC DDN=PDHDOKCL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0

-----  
2.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0012  
-----

DB  
DBD=PDHDOKD MASTER DB=DBHDOK01 IRLMID=\*\*NULL CHANGE#=5 TYPE=PART  
USID=0000000003 AUTHORIZED USID=0000000003 HARD USID=0000000002  
RECEIVE USID=0000000002 RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
DSN PREFIX=IMSTESTS.DBHDOK01 PARTITION ID=00004  
PREVIOUS PARTITION=PDHDOKC NEXT PARTITION=\*\*NULL\*\*

OLRIMSID=\*\*NULL\*\* ACTIVE DBDS=A-J  
REORG#=00000  
ONLINE REORG STATISTICS:  
OLR BYTES MOVED = 0  
OLR SEGMENTS MOVED = 0  
OLR ROOT SEGMENTS MOVED = 0

RANDOMIZER:  
NAME=DFSHDC20 ANCHOR=3 HIGH BLOCK#=3 BYTES=25  
FREE SPACE:  
FREE BLOCK FREQ FACTOR=0 FREE SPACE PERCENTAGE=0

PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH=5 )

.....  
PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):  
FFFFFFFF

OSAM BLOCK SIZE:  
A = 4096

FLAGS:		COUNTERS:	
BACKOUT NEEDED	=OFF	RECOVERY NEEDED COUNT	=0
READ ONLY	=OFF	IMAGE COPY NEEDED COUNT	=0
PROHIBIT AUTHORIZATION	=OFF	AUTHORIZED SUBSYSTEMS	=2
		HELD AUTHORIZATION STATE	=0
DATABASE LEVEL TRACK	=YES	EEQE COUNT	=0
TRACKING SUSPENDED	=NO	RECEIVE REQUIRED COUNT	=0
OFR REQUIRED	=NO	OLR ACTIVE HARD COUNT	=0
PARTITION INIT NEEDED	=NO	OLR INACTIVE HARD COUNT	=0
OLREORG CURSOR ACTIVE	=NO		
PARTITION DISABLED	=NO		
ONLINE REORG CAPABLE	=YES		
REORG INTENT	=NO		
QUIESCE IN PROGRESS	=NO		
QUIESCE HELD	=NO		
ALTER IN PROGRESS	=NO		
PARTITION ALTERED	=NO		

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:

-SSID-	-ACCESS INTENT-	ENCODED	B/O NEEDED	-STATE-	-COUNT-	-SS ROLE-
IMS1	UPDATE	6		6	0	ACTIVE
IMS2	EXCLUSIVE	7		7	0	TRACKING

-----  
12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0013  
-----

DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.A00004 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKD DDN=PDHDOKDA DSID=001 DBORG=HDAM DSORG=OSAM  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=1 DSSN=00000002  
NOREUSE RECOVPD=0 OTHER DDN=\*\*NULL\*\*  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=PICJCL OICJCL=POICJCL RECOVJCL=PRECOJCL  
RECVJCL=PRECVJCL  
FLAGS: COUNTERS:  
IC NEEDED =OFF  
RECOV NEEDED =OFF  
RECEIVE NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:40:06.202014 \* ALLOC LRID =0000000000000738  
DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.335 14:40:04.092575

ALLOC  
ALLOC =12.335 14:52:56.486402 \* ALLOC LRID =00000000000004A6  
DSSN=0000000002 USID=0000000003 START = 12.335 14:52:22.849095

IMAGE  
RUN = 12.335 14:43:51.032134 \* RECORD COUNT =0  
STOP = 00.000 00:00:00.000000 BATCH USID=0000000002

IC1  
DSN=IMSVS.PDHDOKD.PDHDOKDA.IC.IC144327 FILE SEQ=0001  
UNIT=SYSDA VOLS DEF=0001 VOLS USED=0001  
VOLSER=222222

REORG

RUN = 12.335 14:39:48.025527 \* USID = 0000000001  
REORG# = 00000

RECOV  
RUN = 12.335 14:45:46.912603 \* RUN USID = 0000000000

12.335 15:32:59.518589 LISTING OF RECON PAGE 0014

-----  
DBDS  
DSN=IMSTESTS.DBHDOK01.L00004 TYPE=PART  
DBD=PDHDOKD DDN=PDHDOKDL DSID=003 DBORG=INDEX DSORG=VSAM  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOV NEEDED =OFF EEQE COUNT =0  
-----

DSP0180I NUMBER OF RECORDS LISTED IS 29

## DB (FP) および関連レコード

このサンプルは、トラッキング・サイトの DB (FP) レコードと関連のレコードを示しています。

LIST.DB DBD(DEDBDD01) DBDS  
12.318 10:47:25.891766 LISTING OF RECON PAGE 0002

-----  
DB  
DBD=DEDBDD01 DMB#=7 TYPE=FP  
SHARE LEVEL=1  
FLAGS: COUNTERS:  
RECOVERY NEEDED COUNT =0  
IMAGE COPY NEEDED COUNT =0  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED AREAS =1  
RECOVERABLE =YES EEQE COUNT =0  
FULLSEG DEFAULT =NO ALTER COUNT =0  
-----

12.318 10:47:25.891766 LISTING OF RECON PAGE 0003

-----  
DBDS  
DBD=DEDBDD01 AREA=DD01AR0 TYPE=FP  
SHARE LEVEL=1 DSID=00001 DBORG=DEDB DSORG=VSAM  
GSGNAME=IMSGSG1 USID=0000000002  
AUTHORIZED USID=0000000000 RECEIVE USID=0000000000 HARD USID=0000000000  
RECEIVE NEEDED USID=0000000000  
CAGRP=\*\*NULL\*\* GENMAX=2 IC AVAIL=0 IC USED=0 DSSN=00000001  
NOREUSE RECOVPD=0 NOVSO PREOPEN NOPRELOAD NOFULLSG  
CFSTR1=\*\*NULL\*\* CFSTR2=\*\*NULL\*\* NOLKASID NOMAS  
DEFLTJCL=\*\*NULL\*\* ICJCL=ICJCL RECVJCL=ICRCVJCL RECOVJCL=RECOVJCL  
DBRCVGRP=\*\*NULL\*\*  
-----

FLAGS: COUNTERS:  
PROHIBIT AUTHORIZATION=OFF AUTHORIZED SUBSYSTEMS =1  
HELD AUTHORIZATION STATE=0  
IC NEEDED =OFF ADS AVAIL # =1  
IC RECOMMENDED =ON  
RECOV NEEDED =OFF REGISTERED ADS # =1  
DATABASE LEVEL TRACK =YES EEQE COUNT =0  
RECEIVE NEEDED =OFF SHADOW ADS AVAIL # =0  
OFR REQUIRED =NO REGISTERED SHADOW ADS # =0  
TRACKING SUSPENDED =NO  
HSSP CIC IN PROGRESS =NO  
QUIESCE IN PROGRESS =NO  
QUIESCE HELD =NO  
ALTER IN PROGRESS =NO

ADS LIST:

-ADS DDN--ADS DSN-	CREATE
DD01AR0 IMSTESTL.DD01AR0	-STAT- -RUNNING-
	AVAIL NO

```

ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION:
                                ENCODED
    -SSID-   -ACCESS INTENT-  -STATE-  -SS ROLE-
    SYS3     UPDATE           6          ACTIVE
-----

```

```

ALLOC
  ALLOC   =12.318 11:33:58.866517      * ALLOC LRID =00000000000001B7
  DSSN=0000000001 USID=0000000002 START = 12.318 11:33:58.462758
  DSP0180I  NUMBER OF RECORDS LISTED IS      3

```

## RECON リスト内のフィールド (レコード・タイプ別)

以下のトピックでは、RECON データ・セットのリストに表示されるフィールドについて、レコード・タイプ別に説明します。

サブセクション:

- 『RECON レコード・フィールド』
- 507 ページの『ログ・レコード・フィールド』
- 511 ページの『LOGALL レコード・フィールド』
- 511 ページの『オンライン・ログ・レコード・フィールド』
- 513 ページの『GSG レコード・フィールド』
- 513 ページの『SSYS レコード・フィールド』
- 515 ページの『BACKOUT レコード・フィールド』
- 516 ページの『CAGRP レコード・フィールド』
- 517 ページの『CA レコード・フィールド』
- 519 ページの『データ・グループ・レコード・フィールド』
- 520 ページの『DB (IMS) レコード・フィールド』
- 523 ページの『DB (HALDB) レコード・フィールド』
- 524 ページの『DB (PART) レコード・フィールド』
- 529 ページの『DB (高速機能) レコード・フィールド』
- 530 ページの『DBDS (高速機能以外) レコード・フィールド』
- 532 ページの『DBDS (高速機能) レコード・フィールド』
- 536 ページの『ALLOC レコード・フィールド』
- 537 ページの『IMAGE レコード・フィールド』
- 540 ページの『REORG レコード・フィールド』
- 541 ページの『RECOV レコード・フィールド』

## RECON レコード・フィールド

RECON レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に示されています。

表 21. RECON レコード内のフィールド:

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
RECON	1		

表 21. RECON レコード内のフィールド (続き):

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	2	RECOVERY CONTROL DATA SET, IMS VxRx	RECON データ・セットのバージョンおよびリリースを示します。
	3	DMB# = <i>nnn</i>	新規データベース・レコードに最後に割り当てられた値を表します。値が 32,767 であれば、この値は変更されず、DMB 番号は再利用されています。フィールド LAST USED DMB# は、最後に割り当てられた DMB 番号を表します。
		LAST USED DMB#= <i>nnn</i>	<i>nnn</i> は、32,767 より小さい場合、最後に割り当てられた DMB の数を表します。DMB の数が 32,767 に達している場合、 <i>nnn</i> は最後に再利用された DMB を表します。ゼロより大きい場合にのみ印刷されます。
		INIT TOKEN= <i>token</i>	初期化の際にこの RECON に割り当てられたトークン
	4	FORCER   NOFORCER	データベースを RECON データ・セットに登録する必要があるかどうかを示します。FORCER は、すべてのデータベースに登録する必要があることを示します。NOFORCER は、すべてのデータベースに登録する必要はないことを示します。
		LOG DSN CHECK= <i>xxxxxx</i>	ログ・データ・セットの名前検査のタイプであり、 <i>xxxxxx</i> は CHECK17、CHECK44、または NOCHECK です。
		STARTNEW= YES   NO	RECON データ・セットの 1 つに入出力エラーがある場合、YES は新しいジョブを開始することを示します。NO は新しいジョブを開始しないことを示します。
	5	TAPE UNIT= <i>unittype</i>	テープ装置に存在する、ログ・データ・セット、NOREUSE イメージ・コピー・データ・セット、および NOREUSE 変更累積データ・セット用のデフォルト装置タイプ。
		DASD UNIT= <i>unittype</i>	DASD 装置に存在する、ログ・データ・セット、NOREUSE イメージ・コピー・データ・セット、および NOREUSE 変更累積データ・セット用のデフォルト装置タイプ。
		TRACEON   TRACEOFF	TRACEON は、DBRC が外部 GTF トレース・エンタリーを作成することを示します。
		SSID= <i>xxxxxxx</i>	IMS サブシステムのデフォルト名。
	6	LISTDLOG= YES   NO	RECON から削除されたログ・データ・セットの名前をリストするかどうかを示します。

表 21. RECON レコード内のフィールド (続き):

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		CA   IC   LOG DATA SETS CATALOGED= YES   NO	CA、IC、およびログ・データ・セットを、カタログされているかのように扱うかどうかを示します。ユーティリティー DD ステートメントのボリューム通し番号検査をバイパスするには、YES を指定し、かつ、データ・セットはカタログしておきます。NO を指定するか、またはデータ・セットがカタログされていない場合は、ボリューム通し番号の検査が行われます。
	7	MINIMUM VERSION = <i>x.x</i>	これらの RECON データ・セットを使用してサインオンできる IMS の最低バージョンを示します。
	8	LOG RETENTION PERIOD= <i>yy.ddd hh:mm:ss.t</i>	DBRC が RECON データ・セット内にログ・レコードを保持する最小時間を示します。
	9	COMMAND AUTH=SAF   EXIT   BOTH   NONE	実行する DBRC コマンド許可のレベルを示します。
		HLQ= <i>hlq name</i>	コマンド許可を決めるために用いるリソース名の高位修飾子。コマンド許可が使用可能にされない場合は、**NULL** が印刷されます。
		RCNQUAL= <i>data_set_name</i>	データ・セットがコピーであるかどうか、およびコマンド許可を実行すべきかどうかを判別するために、RECON に対する今後のアクセス試行で使用される RECON COPY1 データ・セット名のサブストリングです。
	10	TRACE OPTIONS= <i>options</i>	この行は、問題分析のために、IBM 担当員が資料の収集を指示した場合にのみ印刷されます。これは、IBM 担当員が問題分析のために、DBRC トレース・レコードが DBRC トレース・テーブルに書き込まれるように指示したことを示しています。このオプションは、IBM 担当員が用意します。
		ACCESS=STATIC   PARALLEL	RECON データ・セットのアクセス・モード。RESERVE 直列化を使用する SERIAL アクセスか、レコード・レベルのロックングを使用する PARALLEL アクセスのいずれかです。
		LIST=STATIC   CONCURR	並列 RECON アクセスを使用する LIST コマンドのデフォルト・オプション。 LIST.xxxxxxxx コマンドの STATIC CONCURR キーワードによってオーバーライドすることができます。シリアル RECON アクセス (ACCESS=SERIAL) に対しては意味を持ちません。

表 21. RECON レコード内のフィールド (続き):

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		SIZALERT= xxxxxxxx xxxxxxxx xx	レコードが不自然に大きくなっていることを警告するメッセージのトリガーとなる、(オプションの) しきい値。フィールド値には、 <i>dsnum</i> 、 <i>volnum</i> 、および <i>percent</i> があります。  <i>dsnum</i> と <i>volnum</i> の値は、PRILOG ファミリーのレコードのみに適用されます。PRILOG レコードのサイズは最大 16 MB まで許容されるため、 <i>dsnum</i> と <i>volnum</i> を使用する必要は事実上なくなりました。
	11	LOGALERT= xxxxxxxx xxxxxxxx	DSP0287W メッセージ (PRILOG レコードが RECORDSIZE を超えたために、オンライン IMS サブシステムが異常終了する前に、それをシャットダウンするだけの時間がある場合に警告されます) をトリガーする (オプションの) しきい値。フィールド値には、 <i>dsnum</i> および <i>volnum</i> があります。  PRILOG レコードのサイズは最大 16 MB まで許容されるため、LOGALERT を使用する必要は事実上なくなりました。
	12	REORG NUMBER VERIFICATION=YES   NO	パーティション・データベースに対して再編成番号検査を行うかどうかを示します。
以下の行は、RECON への複数更新中に障害が起こった場合のみ印刷されます。			
	13	UPDATE TYPE= <i>mmmm</i>  DBID= xxxxxxxx xxxxxxxx  CAGRP= xxxxxxxx  NEW DDN= xxxxxxxx	進行中であった複数更新のタイプ。  複数更新に関係した DBDS のデータ・セット名とデータ・セットの DD 名。ブランクの場合があります。  複数更新に関係した CA グループの名前。グループが関係していない場合は、ブランクです。  複数更新に関係した DBDS に関連付けられた新しい DD 名。新しい名前がない、または DBDS が関係していない場合は、ブランクです。
	14	OLD RECORD KEY	このフィールドは、複数更新にキー変更が含まれる場合にのみ印刷されます。
	15	KEY TYPE= *xxxxx	レコード・タイプの説明。アスタリスク (*) は、レコードが今後も使用可能な (つまり、新規であるか再利用のためにスケジューラされる) 場合のみ印刷されます。認識できないレコード・キー・タイプが見つかった場合は、16 進文字で示されるキーと一緒に、BADTYP.KEY が印刷されます。

表 21. RECON レコード内のフィールド (続き):

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		DBD= xxxxxxxx, DDN= xxxxxxxx	DBDS のデータベース名とデータ・セット DD 名。レコードが PRILOG、SECLOG、IPRI、または ISEC の場合、これらのフィールドは **NULL** と印刷されます。レコードが CAGRP または DB レコードの場合、DBD フィールドは **NULL** となり、DDN フィールドには CA グループまたはデータベースの名前が含まれます。
		TIME= <i>time_stamp</i>	レコードのキーのタイム・スタンプ。
	16-17	NEW RECORD KEY	このフィールドは、新しいレコード・キーが追加される場合のみ印刷されます。レコードのこの部分の追加フィールドは、8 行目と同様に印刷されます。
	18-19	BASE RECORD KEY	このフィールドは、新しいレコード・キーが変更される場合のみ印刷されます。レコードのこの部分の残りフィールドは、8 行目と同様に印刷されます。
	20-21	SSID= <i>ssidname</i> IRLMID= <i>irlmidname</i> SHARE LVL #= <i>n</i> #DB= <i>n</i> B/O#= <i>n</i>	複数更新についての情報。
	22	FLAGS:	以下の行のための見出し。
	23	RECOV= ON   OFF NORECOV= ON   OFF ICON= ON   OFF ICOFF= ON   OFF	複数更新についての情報。
	24	NORMAL= ON   OFF ABNORMAL= ON   OFF STARTRCV= ON   OFF ENDRECOV= ON   OFF	複数更新についての情報。
	25	READON= ON   OFF READOFF= ON   OFF AUTH= ON   OFF NOAUTH= ON   OFF	複数更新についての情報。
	26	B/O DONE= ON   OFF PASS 1= ON   OFF BACKOUT= ON   OFF SHARELVL= ON   OFF	複数更新についての情報。
	27	TIME STAMP INFORMATION:	RECON タイム・スタンプ情報を含むセクションの見出し。
	28	TIMEZIN= <i>offset</i>	ユーザー指定の、入力タイム・スタンプ・オフセットのデフォルト。オフセットを指定しないと、このフィールドには %SYS が表示されます。これは z/OS クロックのオフセットが使用されることを意味します。
		-LABEL- -OFFSET-	これらのカラム見出しは、時間帯ラベル表が定義されている場合に印刷されます。

表 21. RECON レコード内のフィールド (続き):

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	29-nnn	<i>label offset</i>	定義された時間帯オフセット・ラベルが、対応するオフセット値と一緒にリストされます。
	30	OUTPUT FORMAT:  DEFAULT= <i>offset display form yearsize</i>	タイム・スタンプ出力フォーマットの設定。  デフォルトのタイム・スタンプ出力フォーマット設定。
	31	CURRENT= <i>offset display form yearsize</i>	現行タイム・スタンプ出力フォーマットの設定。
	32	IMSPLEX= <i>imsplex_name</i> , GROUP ID= <i>group_ID</i>	RECON データ・セットに関連付けられた IMSplex 名と DBRC グループ ID。
	33	-DDNAME- -STATUS- -DATA SET NAME-	以下に続く 1 行から 3 行のためのカラム見出し。
	34	RECON1   RECON2   RECON3 COPY1 <i>dsname</i>	コピー 1 RECON の DD 名、状況、およびデータ・セット名。
	35-36	RECON1   RECON2   RECON3   COPY2   DISCARDED   SPARE   UNAVAILABLE <i>dsname</i> またはブランク	これらの行は、RECON バックアップ (コピー 2)、スペアの RECON、および使用できない (DISCARDED) すべての RECON データ・セットの、DD 名、状況、およびデータ・セット名を示します。アクセスできなかった RECON データ・セットは、UNAVAILABLE (DSNAME と状況が不明) として表示されます。
	37	NUMBER OF REGISTERED DATABASES: <i>x</i>	DBRC に登録されたデータベースの数。

## ログ・レコード・フィールド

ログ・レコードのフィールド (タイプを含む) と、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 22. ログ・レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
PRILOG または SECLOG または PRISLD または SECSLD または IPRI または ISEC または IPRISL または ISECSL または PRITSLDS または SECTSLDS または IPRITSLD または ISECTSLD	1	RECORD SIZE= <i>nnnnnn</i>	PRILOG、SECLOG、PRISLD、SECSLD、PRITSLDS、および SECTSLDS レコードの論理レコード・サイズ。このほかのログ・レコード・タイプには、このフィールドがありません。
	2	START= <i>time_stamp</i> *	ログ・データ・セットの開始時刻のタイム・スタンプ (つまり、元のオープン時刻)。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがレコード・キーの一部であることを示します。
		SSID= <i>ssidname</i>	IMS サブシステムの名前。
		VERSION= <i>version</i>	ログを作成した IMS サブシステムのバージョン。
	3	STOP= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セットの停止時刻のタイム・スタンプ (つまり、クローズ時刻)。ゼロは、データ・セットがまだオープンされていることを示します。
		#DSN= <i>nn</i>	ログ・データ・セット内のデータ・セットの数。ゼロの値は、データ・セットが作成されていないことを示します。
		BPE	ログを作成した IMS サブシステムが DBRC BPE 環境を使用している場合に表示されます。
	4	GSGNAME= <i>gsgname</i>	このログを作成しているサブシステムが属する GSG の名前を示します。
以下の 4 つのフィールドは、カラム内容の条件が真である場合に印刷されます。			
		TRACKING	このログ・データ・セットは、最初はローカル・サービス・グループ以外のアクティブ IMS サブシステムによって作成され、トラッキング・サイトにトランスポートされたものです。
		GAP	このレコードのログ・データ・セット内にギャップがあります。

表 22. ログ・レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		PREV-GAP	同じグローバル・サービス・グループ内の前のログ・レコードにギャップがあります。
		BBO	ログ・レコードがバッチ・バックアウトにより作成されたことを示します。レコードがバッチ・バックアウトにより作成されていない場合、このフィールドは空白です。
以下のフィールドは、PRILOG レコードの場合にのみリストされます。			
		NORMAL TERM	ログが正常終了したことを示します。
	5	FIRST RECORD ID= <i>lsn</i>	IMS サブシステムの初期設定中に書き込まれた、最初のログ・レコードのログ・レコード・シーケンス番号。
		PRILOG TOKEN= <i>n</i>	同じ GSG の PRILOG レコードに順次に割り当てられた、数値ログ・トークン。
	6	EARLIEST CHECKPOINT= <i>time_stamp</i>	この行は、オンライン PRILOG の場合のみ印刷されます。IMS 緊急時再始動 (/ERE あるいは /ERE BUILDQ) に必要となる最初のチェックポイントを表します。
7-13 行は、アクティブ・ログ・レコードに適用され、各ログ・データ・セットごとに反復されます。7-10 行は、トラッキング・レコードに適用され、各ログ・データ・セットごとに反復されます。			
	7	DSN= <i>log.dsname</i>	このレコード内で説明されているログ・データ・セットのデータ・セット名。****COMPRESSED DATA SET **** は、PRILOG 圧縮により、不要の DSN エントリーが除去されたことを示します。
		ERR	このフィールドは、前のコマンドが、ログ・データ・セット内にエラーがあることを示すために使用された場合に印刷されます。
		UNIT= <i>unittype</i>	GENJCL 処理中の置換に使用される装置タイプ。
	8	START= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セット内のデータ・セット・エントリーの開始時刻。
		FIRST RECORD LSN= <i>lsn</i>	データ・セットの最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。
	9	STOP= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セット内のデータ・セット・エントリーの停止時刻。ゼロは、データ・セットがまだオープンされていることを示します。
		LAST RECORD LSN= <i>lsn</i>	データ・セットの最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。
	10	FILE SEQ= <i>nnnn</i>	ログ・データ・セットのファイル・シーケンス番号。このフィールドはトラッキング・ログには印刷されません。
		#VOLUMES= <i>nnn</i>	それぞれのデータ・セット・エントリーのボリューム数。このフィールドはトラッキング・ログには印刷されません。

表 22. ログ・レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		#DS CHECKPOINTS= <i>n</i> CHKPT ID= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セット内のチェックポイント・レコードのカウントと、チェックポイント ID の値。このフィールドはトラッキング・ログの場合のみ印刷されます。
		CHECKPOINT TYPES= <i>xx</i> SIMPLE= Y   N SNAPQ = Y   N DUMPQ = Y   N PURGE = Y   N FREEZE = Y   N	この行は、SLDS レコードの場合にのみ印刷されます。 <i>xx</i> は、ログ上に含まれているチェックポイント・タイプの 16 進表記です。 <i>xx</i> の値としては、以下のものが可能です。 ビット 0 単純チェックポイント ビット 1 SNAPQ チェックポイント ビット 2 DUMPQ チェックポイント ビット 3 PURGE チェックポイント ビット 4 FREEZE チェックポイント ビット 5 から 7 未使用 詳しくは、この表の後にある注を参照してください。
	11 (アクティブ)	VOLSER= <i>volser</i> STOPTIME= <i>time_stamp</i>	ボリューム通し番号と停止時刻。このフィールドはトラッキング・ログには印刷されません。
	12 (アクティブ)	CKPTCT= <i>n</i> CHKPT ID= <i>time_stamp</i>	チェックポイント・カウントと ID 値。
	13 (アクティブ)	LOCK SEQUENCE # =	データベース・リソースがリクエスターによってロックされていることを示すために、順次に発行され、そのデータベース・リソースに指定される固有の番号。ロックされたリソースは、現在のリクエスターがその使用を終了するまで利用できません。
		FEOV	アクティブ・サイトで対応するログ・データ・セットが、強制的ボリュームの終わり (EOV) オプションを使用して、/DBR によってクローズされたことを示します。このフィールドはトラッキング PRILOG の場合のみ印刷されます。

注: DBRC は、CHECKPOINT TYPES ビット値を設定し、Y または N の値も設定します。Y は、所定のタイプのチェックポイントがデータ・セット上で 1 つ以上開始された場合に設定されます。ログには複数のチェックポイントが示されることもありますが、完全なチェックポイントがログに示される保証はありません。CHECKPOINT TYPES の行にリストされたチェックポイントの数は、CKPTCT 値としてリストされた数と同じでない場合もあります。例えば、ログ上に 3 つの単純チェックポイントがあったとします。その場合、SIMPLE=Y だけが表示され、CKPTCT または #DS CHECKPOINTS の値が 2 になることがあります。CKPTCT または #DS CHECKPOINTS の値が 2 になるのは、それが許容される最大値であるからです。

## LOGALL レコード・フィールド

ログ割り振りレコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 23. LOGALL レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
LOGALL	1		
	2	START= <i>time_stamp</i> *	このレコードに含まれる DBDS の、変更レコードを含むログ・データ・セットの開始時刻。アスタリスク (*) がある場合、このタイム・スタンプは LOGALL レコードのキーにもあることを示します。
	3	EARLIEST ALLOC TIME= <i>time_stamp</i>	このログに対する最も古い DBDS 割り振りの開始時刻。最も早い割り振り時刻を持つ ALLOC レコードは、以下の行に最初にリストされる DBDS に関するものです。ログに DBDS 割り振りが無い場合は、ゼロが表示されます。
	4	DBDS ALLOC= <i>nnnn</i>  -DBD- -DDN- -ALLOC-	このログ・データ・セットに割り振られた DBDS の数。  これらの見出しは、LOGALL レコードが、ログ・データ・セットの開始タイム・スタンプと停止タイム・スタンプの間に割り振られた、各 DBDS のレコードを含んでいる場合のみ印刷されます。DBDS は、最も古い割り振りを持つ DBDS を先頭に、ALLOC 時刻の古い順にリストされます。
	5- <i>nnn</i>	<i>dbdname ddname nnnn</i>	割り振られたログの時間幅の中で行われた DBDS 割り振りの、データベース名、データ・セット DD 名、および割り振り数。

## オンライン・ログ・レコード・フィールド

オンライン・ログ・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 24. オンライン・ログ・レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
PRIOLD または SECOLD または IPRIOL または ISECOL	1		
	2	SSID= <i>xxxxxxx</i>  # DD ENTRIES= <i>n</i>	IMS サブシステムの名前。  OLDS 内の DD 名の数。

表 24. オンライン・ログ・レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	3	EARLIEST CHECKPOINT= <i>time_stamp</i>	この行は、PRIOLD レコードの場合のみ印刷されます。IMS 緊急時再始動 (/ERE あるいは /ERE BUILDQ) に必要となる最初のチェックポイントを表します。
	4	DDNAME= <i>ddname</i>	OLDS の DD 名。
		DSN=log-dsname	OLDS のデータ・セット名。
	5	START= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セットの開始時刻のタイム・スタンプ (つまり、元のオープン時刻)。
		FIRST DS LSN= <i>lsn</i>	データ・セットの最初のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。
	6	STOP= <i>time_stamp</i>	ログ・データ・セットの停止時刻のタイム・スタンプ (つまり、クローズ時刻)。ゼロは、データ・セットがクローズされていないことを示します。
		LAST DS LSN= <i>lsn</i>	データ・セットの最後のログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。
	7	STATUS= ARC NEEDED   ARC STARTED   ARC SCHED   ARC COMPLT   ACTIVE	OLDS レコード内の DD エントリーの状況。このフィールドは、PRIOLDS レコードにのみ適用されます。
		ERROR= CLOSE   PREV	OLDS レコードまたは前の OLDS レコードのクローズ・エラーを示します。このフィールドは、PRIOLDS レコードにのみ適用されます。
		FEOV= YES   NO	FEOV=YES の指定により、DFSOLP02 のアーカイブの終わりで、出力データ・セットの終了が強制されます。これは、/DBR コマンドにより設定されたりカバリー・ポイントに準拠するために行われます。このフィールドは、PRIOLDS レコードにのみ適用されます。
		AVAIL   UNAVAIL	OLDS を通常の使用に使用できるかどうかを示します。UNAVAIL は、データ・セットに無効データまたは入出力エラーがあることを示します。このフィールドは、PRIOLDS または SECOLDS レコードにのみ適用されます。
	8	PRILOG TIME= <i>time_stamp</i>	サブシステムが使用した最初の OLDS の時刻のタイム・スタンプ。これは、サブシステム呼び出しに対応する PRILOG および PRISLD レコードの開始時刻にもなります。
		ARCHIVE JOB NAME= <i>jobname</i>	GENJCL ARCHIVE 機能により生成されたアーカイブ・ジョブの名前。
	ブランク行		これらのブランク行は、OLDS に複数の DD エントリーがある場合のみ、目に見える分離文字として印刷されます。各データ・セット・エントリーの形式は、上記の行番号 4 から 8 までの繰り返しです。

## GSG レコード・フィールド

グローバル・サービス・グループ・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 25. GSG レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
GSG	1		
	2	GSGNAME= <i>gsgname</i>	GSG の名前を示します。
		#SGS=	この GSG 内のサービス・グループの数。
		-SGNAME- -ROLE-	以下の行番号 3 から 10 のための見出し。
	3-4	<i>sgrnamesgrole</i>	サービス・グループ名と、サービス・グループの役割 (アクティブまたはトラッキング)。
		LOCAL	どのサービス・グループが GSG のローカル・サービス・グループであるかを示します。
	5	CURRENT PRILOG TOKEN= <i>token</i>	この GSG のローカル・サイトでの最高の PRILOG トークン。
		TAKEOVER TOKEN= <i>token</i>	ローカル・サイトで RSR テークオーバーが開始された時の、現行 PRILOG トークン。
	6	MINIMUM PRILOG TOKEN= <i>token</i>	GSG のローカル・サイトで保守される最小 PRILOG。
		DSN SEQ NUMBER= <i>number</i>	GSG グループの初期 DSN シーケンス番号の値。
7	START TIME OF CURRENT LOG= <i>time_stamp</i>	現行ログ・トークンを持つ PRILOG の開始時刻。	
8	HIGHEST ACTIVE SITE TIME= <i>time_stamp</i>	アクティブ・サイトから受け取った最高時刻。このフィールドは、トラッキング・サイトにとってのみ意味があります。	
9	TRACKING SUBSYSTEM ID= <i>ssid</i>	トラッキング・サブシステムのサブシステム ID。このフィールドはアクティブ・サイトではヌルです。	
10	TAKEOVER IN PROGRESS	これは、ローカル・サイトで RSR テークオーバーが開始された場合に印刷されます。	

## SSYS レコード・フィールド

サブシステム・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に示されています。

表 26. SSYS レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
SSYS	1		
	2	SSID= <i>ssidname</i>	IMS サブシステムの名前。

表 26. SSYS レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		LOG START= <i>time_stamp</i>	このシステムに関連付けられた最も早いログ・データ・セットの開始時刻または、バッチ・バックアウトにより作成されたログ・データ・セットの開始時刻。
		BPE	BPE ベースの DBRC を使用するオンライン・サブシステムの標識。非 BPE DBRC を使用するサブシステムの場合は何も表示されません。
	3	SSTYPE= ONLINE   BATCH   DBRC API   TRACKER	これが、IMS オンライン、バッチ、DBRC API、または IMS トラッキング・サブシステムのいずれであるかを示します。
		ABNORMAL TERM= ON   OFF	このフラグ・フィールドの値は、通常 OFF です。これが ON の場合、システムは異常終了したので、データベース・リカバリーが必要です。
		RECOVERY STARTED= YES   NO	このフィールドの値が YES の場合、このサブシステムはリカバリー開始処理にサインオンしました。通常は、この値は NO です。
		BACKUP= YES   NO	このフィールドの値が YES の場合、代替サブシステムが存在します。
	4	TRACKED= YES   NO	これが、トラッキング・サイトによりトラックされているアクティブ・サブシステムのレコードであるかどうかを示します。
		TRACKER TERM= ON   OFF	トラッキング・サブシステムが終了したかどうかを示します。このフィールドは、トラッキング・サブシステム・レコードにのみ適用されます。
		SHARING COVERED DBS= YES   NO	このアクティブ・サブシステムが、RSR によりカバーされるデータベースを共有しているかどうかを示します。
	5	IRLMID= <i>xxxxxx</i>	このサブシステムが通信している相手の IRLM。
		IRLM STATUS= NORMAL   IRLM FAILURE   COMM FAILURE   SYS FAILURE	IRLM の状況を示します。NORMAL は障害のないことを示します。このフィールドは、RSR トラッキング・サブシステムには使用されません。
		GSG NAME= <i>gsgname</i>	サブシステムが属するグローバル・サービス・グループの名前を示します。
	6	BACKUP IRLMID= <i>irlmname</i>	代替サブシステムが通信している相手の IRLM を示します。代替サブシステムが存在する場合のみリストされます。
		BACKUP TOKEN= <i>nnnn</i>	バックアップ・トークンを示します。代替サブシステムが存在する場合のみリストされます。

表 26. SSYS レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		COEXISTENCE LEVEL= <i>n</i>	この IMS サブシステムが共存できる最高の IMS リリース・レベル RECON を示します。
	7	AUTHORIZED DATABASES   AREAS= <i>nnn</i>	このサブシステムが現在、 <i>n</i> データベースまたはエリアに許可されていることを示します。
	8	VERSION= <i>n</i>	このサブシステムがサインオンに使用した IMS のリリース・レベルを示します。
		XRF CAPABLE=NO YES	サブシステムが XRF 可能であるかどうかを識別します。
許可されたデータベースまたはエリアの数がゼロでない場合、以下の行に (BACKOUT レコード行まで)、現在許可されているものがリストされます。			
	9-10	-DBD- -AREA- -LEVEL- -ACCESSINTENT- ENCODED -STATE-	現在許可されているデータベースまたはエリアを記述する、以下の行のためのカラム見出し。
	11- <i>nnn</i>	<i>dbdname areaname sharelvl access encoded state</i>	このサブシステムにより現在許可されているデータベースまたはエリアの名前、共用レベル、このサブシステムによるアクセス・インテント、およびエンコード状態。

## BACKOUT レコード・フィールド

バックアウト・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 27. BACKOUT レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
BACKOUT	1		
	2	SSID= <i>xxxxxxxx</i> #UORS= <i>nn</i>	関連する IMS サブシステムの名前。 BACKOUT レコード内のリカバリー単位 (UOR) の数。
	3	RECOVERY TOKEN= 32 <i>hexadecimal digits</i>	特定の UOR を記述します。
	4	TIME= <i>time_stamp</i> PSB= <i>psbname</i>	UOR の開始を示すタイム・スタンプ (X'5607' ログ・レコードにあるもの)。 UOR に関連付けられた PSB の名前。

表 27. BACKOUT レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
5		CANDIDATE INFLT   INDT BMP COLDEND CMD BATCH	UOR 標識。その 1 つ以上がリストされます。 CANDIDATE: 再始動の前に BBO ユーティリティーにより識別された UOR (COLDSTART   ACTIVE 制御ステートメント)。IMS 再始動により、「バックアウト必要」の状況にプロモートしたときに (ヌルに) リセットされます。 INFLT: IMS 障害による、経過中 UOR。 INDT: CCTL または DBCTL 障害による未確定 UOR。 BMP: BMP による UOR。 COLDEND: コールド・スタートが終了しました。 UOR は BBO によってのみ解決することができます。 CMD: UOR エントリーが、コマンド (CHANGE、DELETE、NOTIFY) により変更されました。 BATCH: DL/I バッチの動的バックアウト障害による UOR。
6		ASSOCIATED DATABASES= <i>nn</i>	UOR に関連付けられたデータベースの数。
7、8		BACKED DYN BKOUT -DBD- -OUT- -FAILURE	以下の、関連データベースのリスト用の見出し
9- <i>nnn</i>		<i>dbname</i> YES   NO YES   NO	データベース名。最初の YES または NO は、UOR がデータベース用にバックアウトされたかどうかを示します。 2 番目の YES または NO は、UOR が動的バックアウト障害の結果かどうかを示します。

## CAGRP レコード・フィールド

変更累積グループ・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 28. CAGRP レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
CAGRP	1		
	2	GRPNAME= <i>cagrnam</i> GRPMAX= <i>nnnn</i>	CA グループの名前。 このグループに関連付けられる、使用可能または使用中の変更累積実行レコードの最大数。
		CA AVAIL= <i>nnnn</i>	このグループ用に現在 RECON データ・セット内にある、使用可能な変更累積実行レコードの数。
		CA USED= <i>nnnn</i>	このグループ用に現在 RECON データ・セット内にある、使用中の変更累積実行レコードの数。

表 28. CAGRP レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
3		REUSE   NOREUSE	変更累積データ・セットを再利用できるかどうか、および後で使用するために空のデータ・セットを作成できる (REUSE) か、またはできない (NOREUSE) かを示します。
		CAJCL= <i>cajclmem</i>	この CA グループの基幹 JCL を含む区画データ・セットのメンバー名。
		DEFLTJCL= <i>member</i>	区画データ・セットのメンバー名。このメンバーは、この CA グループに使用されるユーザー定義キーワード用の、基幹 JCL デフォルト値を含みます。
		RECOVPD= <i>value</i>	DBRC が RECON データ・セット内に変更累積情報を維持する、現在日付までの日数です。
4		#MEMBERS= <i>nnnn</i>	この CA グループに属する DBDS とエリアの数。
		-DBD- -DDN-	これらの見出しと以下の行は、いくつかの DBDS がこのグループのメンバーである場合にのみ印刷されます。
5- <i>nnn</i>		dbdname ddname	この CA グループのメンバーである DBDS の、データベース名とデータ・セット DD 名。

## CA レコード・フィールド

変更累積レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 29. CA レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
CA	1		
	2	*DSN= <i>chge.accum.dsname</i>	アスタリスクは、このレコードに示される変更累積データ・セットが使用可能な場合、印刷されます。DSN= は、データベース変更累積ユーティリティの実行中に、出力データ・セットとして使用された、または使用されるはずであった、変更累積データ・セット名です。
		FILE SEQ= <i>nnnn</i>	このデータ・セットの最初のボリュームのファイル・シーケンス番号。
	3	CAGRP= <i>cagrpname</i>	変更累積レコードが属する CA グループの名前。
		UNIT= <i>unittype</i>	GENJCL 処理中の置換に使用される装置タイプ。

表 29. CA レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	4	CREATE   STOP= <i>time_stamp</i> *	CREATE は、データ・セットが将来の利用に使用可能である場合に印刷されます。この場合、タイム・スタンプは、レコードが作成された時刻または、リサイクル用に使用可能になった時刻です。STOP は、使用中レコードについて印刷されます。この場合、タイム・スタンプは、データベース変更累積ユーティリティにより処理された、最後のログ・ボリュームの停止時刻です。SUBSET が印刷されている場合 (行番号 6 を参照)、タイム・スタンプは、選択解除されている最初のログの開始時刻です。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがレコード・キー内にあることを示します。
		VOLS DEF= <i>nnnn</i> VOLS USED= <i>nnnn</i>	この変更累積データ・セットが使用するために指定されたボリューム数および、データベース変更累積ユーティリティの実行で使用されたボリューム数。使用可能な変更累積データ・セットの場合、データ・セットが再利用できるならば、このフィールドは VOLS DEF フィールドと同じ値を含みます。そうでない場合、これは実際に使用されたボリューム数を示します。
	5- <i>nnn</i>	VOLSER= <i>volser1, volser2,...</i>	変更累積データ・セットが存在するボリューム、または存在する予定のボリュームの、ボリューム通し番号。ボリュームのリストに必要なだけの行が使用されます。
以下の行は、変更累積ユーティリティの実行中に、変更累積データ・セットが使用された場合のみ印刷されます (変更累積データ・セットはもう使用可能ではない)。			
	6	RUN= <i>time_stamp</i>	タイム・スタンプは、その間にこのレコードが使用された、変更累積ユーティリティの実行時刻を表します。
		ERR	これは、前にエラーがあったために、ユーザーが変更累積データ・セットに使用不可のマークを付けたことを示します。
		SUBSET	これは、CA の作成時にログのサブセットが処理されたことを示します。
		*	アスタリスク (*) は、CHANGE.CA または NOTIFY.CA コマンドで、COMP または SUBSET が指定されたことを示します。
		PITCA	これは、CA が IMS の外部に作成されたことを示します。この標識は常に ERR 標識を伴うため、この CA は他の IMS ユーティリティ機能には使用できません。
	7	USERDATA= <i>user_data</i>	ユーザー・データが指定されている場合にのみリストされます。

表 29. CA レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
これらの見出しは、レコード内に除去時刻が存在する場合のみ印刷されます。除去時刻が存在する場合、CA グループ内のそれぞれの DBDS ごとに、下記 (8-11) のラベルのついた形式の 1 行があります。			
	8	DBD= <i>dbdname</i> DDN= <i>ddname</i>	DBDS のデータベース名とデータ・セット DD 名。
		PURGETIME= <i>time_stamp</i>	対応する DBDS の、このタイム・スタンプより前に発生した変更レコードは、データベース変更累積ユーティリティにより無視されました。
	9	CHANGES ACCUMULATED= YES   NO	YES は、データベース変更累積ユーティリティの実行により、対応する DBDS のすべての変更が累積された場合に印刷されます。NO は、DBDS 用の変更が見つからなかった場合に印刷されます。
		COMPLETE CA= YES   NO	YES は、対応する DBDS のログ・サブセットが完全である場合に印刷されます。NO は、DBDS のログ・サブセットが不完全である場合に印刷されます。
		INDOUBT EEQES= YES   NO	YES は、対応する DBDS について、未確定の EEQE が累積されたことを示します。NO は、未確定 EEQE が累積されなかった場合に印刷されます。
	10	LSN= <i>lsn</i>	DBDS 用に累積された最後の変更のロック・シーケンス番号がリストされます。
		DSSN= <i>dssn</i>	DBDS 用に累積された最後の変更のデータ・セット・シーケンス番号がリストされます。
	11	LRID= <i>log_record_ID</i>	DBDS 用に累積された最後の変更の、最後のログ・レコード ID が、このフィールドにリストされます。
		USID= <i>update_set_ID</i>	DBDS 用に累積された最後の変更の、最後の更新セット ID が、このフィールドにリストされます。

## データ・グループ・レコード・フィールド

データベース・データ・グループ・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 30. DBDSGRP レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DBDSGRP DBGRP または RECOVGRP	1		グループのタイプ: DBDS、DB、またはリカバリー
	2	GRPNAME= <i>grpname</i>	グループの名前。
		#MEMBERS= <i>nnn</i>	グループに属するメンバーの数。

表 30. DBDSGRP レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		-DBD- -DDN/AREA- -DBD/AREA- or -DBD- -AREA-	これらの見出しのいくつか、またはすべて (存在するグループ・メンバーにより異なる) が印刷されます。 DBDS グループの場合、見出しは -DBD- -DDN/AREA- です。 DB グループの場合、見出しは -DBD/AREA- です。リカバリー・グループの場合、見出しは -DBD- -AREA- です。
	3- <i>nnn</i>	<i>dbdname ddname/areaname</i>	DBDSGRP の場合、 <i>dbdname</i> = DB 名であり、 <i>ddname/areaname</i> = DBDS 名またはエリア名です。 DBGRP の場合、 <i>dbdname</i> = DL/I DB 名または DEDB エリア名です。 <i>ddname/areaname</i> はブランクです。 RECOVGRP の場合、 <i>dbdname</i> = DB 名であり、 <i>ddname/areaname</i> = DB が DEDB ならばエリア名、DB が DL/I ならばブランクです。

## DB (IMS) レコード・フィールド

IMS データベース・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、この表に説明されています。

表 31. DB (IMS) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DB (IMS)	1		
	2	DBD= <i>dbdname</i>	データベースの名前。
		IRLMID= <i>xxxxx</i>	このデータベースの共用レベルが 2 の場合、IRLM を示します。このフィールドは、SHARE LEVEL=2 の場合のみ印刷されます。
		DMB#= <i>nnn</i>	このデータベースが登録された時に割り当てられた値。
		TYPE= IMS	これが DL/I データベースである (高速機能 DEDB ではない) ことを示します。
	3	SHARE LEVEL= <i>n</i>	許可されたサブシステムがこのデータベースを共用できる、データ共用のレベル。
		GSGNAME= <i>gsgname</i>	このデータベースが属する GSG の名前を示します。
		USID= <i>n</i>	このデータベースの最高の更新セット ID。
	4	AUTHORIZED USID= <i>n</i>	このデータベースに適用されている現行更新セットの ID。
		RECEIVE USID= <i>n</i>	このデータベース用に受け取った最後のイメージ・コピーの更新セット ID。更新セット ID は、トラッキング・サイトのシャドー・データベースにのみ適用されます。
		HARD USID= <i>n</i>	データベースに書き込まれた最新の変更の更新セット ID。

表 31. DB (IMS) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	5	RECEIVE NEEDED USID= <i>n</i>	これは、トラッキング・サイトのシャドー・データベースにのみ適用されます。 <i>n</i> がゼロでない場合は、示された USID を持つイメージ・コピーが、「受取必要」のマークが付けられた DBDS に必要であることを示します。
	6	DBRCVGRP= <i>rcvgrpnm</i>	このデータベースが属するリカバリー・グループの名前 (存在する場合)。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
	7	FLAGS: COUNTERS:	この見出し行は、行番号 8 から 14 までに対して印刷され、このデータベースの状況を記述します。
	8	BACKOUT NEEDED= ON   OFF	このフラグは、このデータベースをいずれかのサブシステムでバックアウトする必要があるかどうかを示します。
		RECOVERY NEEDED COUNT= <i>n</i>	このカウンターは、リカバリーする必要がある、このデータベースに関連付けられた DBDS の数です。DBDS レコードの印刷出力に、リカバリーを必要とする DBDS が示されます。
	9	READ ONLY= ON   OFF	このデータベースが、読み取り処理にのみ許可できるか、または読み取りと更新処理に許可できるかを示します。
		IMAGE COPY NEEDED COUNT= <i>n</i>	イメージ・コピー・リカバリーまたは順方向リカバリーを必要とする、このデータベースに関連付けられた DBDS のカウント。DBDS レコードの印刷出力に、イメージ・コピーを必要とする DBDS が示されます。
	10	PROHIBIT AUTHORIZATION= ON   OFF	このフラグは、このデータベースが許可処理に使用可能かどうかを示します。データベースが許可できる場合、この値は OFF です。
		AUTHORIZED SUBSYSTEMS= <i>n</i>	このデータベースに現在許可を持っているサブシステムのカウント。
	11	RECOVERABLE= YES   NO	データベースがリカバリー可能 (YES) であるか、またはリカバリー不能 (NO) であるかを示します。
		HELD AUTHORIZATION STATE= <i>n</i>	これは、IMS 内のデータベース許可呼び出し処理から派生する状態です。これは、現在許可されているすべてのサブシステムによる、データベースの複合使用を表します。 <i>n</i> = 0 の場合、このデータベースの使用を許可されているサブシステムはありません。 <i>n</i> > 0 の場合は、下にある行番号 17 の encoded state フィールドの、サブシステムのエンコード状態を参照してください。 <i>n</i> > 128 の場合、ブロック・レベルのデータ共有が有効です。128 を引いて、真に保持されている許可状態を判別します。

表 31. DB (IMS) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	12	DATABASE LEVEL TRACK= YES   NO	データベースのトラッキングのレベルを示します。 YES は、データベース操作可能トラッキングの場合に印刷されます。 NO は、リカバリー操作可能トラッキングを示します。これは、データベースが GSG に含まれている場合のみリストされます。
		EEQE COUNT= <i>n</i>	このデータベースの拡張エラー・キュー・エレメントの数。
	13	TRACKING SUSPENDED= YES   NO	このシャドー・データベースについて、トラッキングが中断されているかどうかを示します。
		RECEIVE REQUIRED COUNT= <i>n</i>	アクティブ・サイトからイメージ・コピーの受け取りを必要としている、(このシャドー・データベース用の) DBDS の数を示します。
	14	OFR REQUIRED= YES   NO	このシャドー・データベースに、オンライン順方向リカバリーが要求されているかどうかを示します。
	15	REORG INTENT= YES   NO	データベースを再編成するかどうかを示します。
	16	QUIESCE IN PROGRESS = YES   NO	データベース静止が進行中であるかどうかを示します。
	17	QUIESCE HELD= YES   NO	データベース静止が保留されているかどうかを示します。 YES の場合、QUIESCE IN PROGRESS も YES になります。
	18	IC NEEDED DISABLED	このリカバリー不能 DB に対しては、DBDS の初期ロード (PROCOPT=L) または REORG の後に、イメージ・コピーは必要ありません。
以下の行番号 19 から 22 は、1 つ以上のサブシステムが現在このデータベースに対して許可されている場合にのみ印刷されます。			
	19, 20, 21	ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION: -SSID- -AC INTENT- ENCODED -STATE- B/O NEEDED -COUNT- -SS ROLE-	行番号 19- <i>nnn</i> の見出し。これらの見出しは、サブシステムが存在する場合に印刷されます。
	22- <i>nnn</i>	ssidname	この許可に関連付けられたサブシステム。
		アクセス・インテント	サブシステムに対して意図されたアクセス: READ、UPDATE、 EXCLUSIVE、または READ-GO。
		encoded state= <i>n</i>	サブシステムが意図したデータベースの使用法を示す、IMS が内部的に取り出す値。 <i>n</i> の値: 1 - 読み取り専用、2 - 読み取り共用、3 - 複数更新、4 - 排他的読み取り、5 - バッチ更新、6 - 単一更新、7 - 排他的
		要バックアウトのカウンタ	データベースがこのサブシステムにより、 <i>n</i> のバックアウトを必要とすることを判別します。
		ACTIVE   TRACKING	許可サブシステムの役割

## DB (HALDB) レコード・フィールド

HALDB マスター・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 32. DB (HALDB) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DB (HALDB マスター)	1		
	2	DBD= <i>dbdname</i>	HALDB の名前。
		DMB#= <i>nnn</i>	このデータベースが登録された時に割り当てられた値。
		CHANGE#= <i>nnn</i>	変更バージョン番号。これは、HALDB の定義が変更されると更新されます。
		TYPE=HALDB	これが HALDB マスターであることを示します。
	3	SHARE LEVEL= <i>n</i>	許可されたサブシステムがこの HALDB の任意の区画を共用できる、データ共用のレベル。
		GSGNAME= <i>gsgname</i>	このデータベースが属する GSG の名前を示します。
	4	DBRCVGRP= <i>rcvgrpnm</i>	この HALDB マスター・データベースが属するリカバリー・グループの名前 (存在する場合)。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
	5	PSNAME= <i>psname</i>	この HALDB が使用する区画選択ルーチンの名前 (もしあれば)。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
		DBORG = <i>dbaseorg</i> DSORG = <i>dsetorg</i>	この HALDB の中のデータ DBDS のデータベースおよびデータ・セットの編成。  OSAM データ・セットの場合、DSORG=OSAM は最大データ・セット容量として 4 GB を指定し、DSORG=OSAM8G は 8 GB を指定します。
	CURRENT PARTITION ID = <i>nnnnn</i>	HALDB に対して定義された最新の区画の区画 ID。	
6	FLAGS: COUNTERS:	この見出し行は、行番号 6 のために印刷され、この HALDB の状況を記述します。	
7	RECOVERABLE= YES   NO	HALDB がリカバリー可能かリカバリー可能でないかを示します。	
	PARTITIONS= <i>n</i>	この HALDB 用に存在する区画の数。	
8	ONLINE REORG CAPABLE= YES   NO	HALDB はオンライン再編成が可能 (または不可能) です。ONLINE REORG CAPABLE = YES   NO フラグは、マスター HALDB と DB 区画レコード内に組み込まれます。	
	DATA SET GROUP MEMBERS = <i>nn</i>	データ・セット・グループ・メンバーの数。	
9	ALTER COUNT= <i>nnnn</i>	変更する HALDB データベース内の区画の数。	
10	ALTER COMPLETE COUNT= <i>nnnnn</i>	HALDB データベース・レコードが表示されたときに変更処理が完了している区画の数。	

表 32. DB (HALDB) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	11	IC NEEDED DISABLED	このリカバリー不能 DB に対しては、DBDS の初期ロード (PROCOPT=L) または REORG の後に、イメージ・コピーは必要ありません。

## DB (PART) レコード・フィールド

HALDB パーティション・データベース・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、この表に説明されています。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DB (HALDB 区画)	1		
	2	DBD= <i>dbdname</i>	HALDB 区画の名前。
		MASTER DB=HALDB <i>master name</i>	HALDB マスターの名前。
		IRLMID= <i>xxxxx</i>	IRLM 名を示します。このフィールドは、SHARE LEVEL>=2 の場合のみ印刷されます。
		CHANGE#= <i>nnn</i>	変更バージョン番号は、区画の定義が変更されると更新されます。
		TYPE=PART	HALDB 区画であることを示します。
	3	USID= <i>n</i>	この区画の最高の更新セット ID。
		AUTHORIZED USID= <i>n</i>	この区画に適用されている現行更新セットの ID。
		HARD USID= <i>n</i>	区画に書き込まれた最新の変更の更新セット ID。
	4	RECEIVE USID= <i>n</i>	この区画用に受け取った最後のイメージ・コピーの更新セット ID。これは、トラッキング・サイトのシャドウ・データベースにのみ適用されます。
		RECEIVE NEEDED USID= <i>n</i>	<i>n</i> がゼロでない場合は、示された USID を持つイメージ・コピーが、「受取必要」のマークが付けられた DBDS に必要であることを示す、更新セット ID。これは、トラッキング・サイトのシャドウ・データベースにのみ適用されます。
	5	DSN PREFIX= <i>dsname</i>	すべてのデータ・セットに使用される接頭部名。
		PARTITION ID= <i>nnnnn</i>	区画 ID。
	6	PREVIOUS PARTITION= <i>name</i> NEXT PARTITION= <i>name</i>	ハイ・キーを使用する HALDB データベースの場合、直前の区画の名前と次の区画の名前。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	7	OLRIMSID= <i>name</i>   **NULL**	OLRIMSID フィールドは、オンライン再編成を所有する IMS の名前を反映します。OLRIMSID は、トラッキング・サイトでは常にヌルです。
		ACTIVE DBDS=A-J あるいは ACTIVE DBDS=M-V	HALDB オンライン再編成が進行中の場合、「ACTIVE DBDS=A-J」または「ACTIVE DBDS=M-V」が表示されます。入力データ・セットが最初にリストされ、出力データ・セットが 2 番目にリストされます。
		RELEASE OLR OWNERSHIP	このフィールドは、所有 IMS が異常終了した場合に別の IMS に HALDB OLR の再開を許可する場合、区画データベース・レコードのリストに含まれます。
	8	REORG# = <i>nnnnn</i>	区画の再編成番号。
	9	ONLINE REORG STATISTICS:	HALDB オンライン再編成が停止されるか、完了すると、統計が記録されます。
	10	OLR BYTES MOVED = <i>n</i>	出力データ・セットに移動されたバイトの総数。
	11	OLR SEGMENTS MOVED = <i>n</i>	出力データ・セットに移動されたセグメントの総数。
	12	OLR ROOT SEGMENTS MOVED = <i>n</i>	出力データ・セットに移動されたルート・セグメントの総数。
	13-14	RANDOMIZER: NAME= ANCHOR= HIGH BLOCK#= BYTES= <i>nnnnnnnn</i>	ランダム化モジュールの名前。ルート・アンカーの番号ランダム化モジュールがこの DB に対して生成できる最大相対ブロック番号値。別の DB レコードの呼び出しによって中断されない一連の挿入で、ルート・アドレス可能域に保管できる DB レコードの最大バイト数。
	15-16	FREE SPACE: FREE BLOCK FREQ FACTOR= <i>nnn</i> FREE SPACE PERCENTAGE= <i>nn</i>	DB ロードまたは再編成中に、このデータ・セット・グループ内の <i>n</i> 番目の制御インターバルまたはブロックごとに、それがフリー・スペースとして残されることを示します。各制御インターバルまたはブロックの、最低何 % をフリー・スペースとして残すかを指定します。
	17	PARTITION HIGH KEY/STRING (CHAR): (LENGTH= <i>NNN</i> )	区画のハイ・キー/選択ストリングの、印刷可能な 16 進形式。キー/ストリングはブランクで埋め込まれるので、16 進形式には、キー/ストリングの長さを越えた部分に余分な X'40' 文字が含まれる場合があります (行番号 10 にある LENGTH= に、実際のキー/ストリングの長さがリストされています)。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	18	PARTITION HIGH KEY/STRING (HEX):	区画のハイ・キー/選択ストリングの、印刷可能な 16 進形式。キー/ストリングはブランクで埋め込まれるので、16 進形式には、キー/ストリングの長さを超えた部分に余分な X'40' 文字が含まれる場合があります (行番号 10 にある LENGTH= に、実際のキー/ストリングの長さがリストされています)。
	19	OSAM BLOCK SIZE: <i>s</i> = <i>nnnnn</i>	OSAM ブロック・サイズは、定義されたそれぞれのデータ・セット・グループ・メンバーについてリストされます。 <i>s</i> は、データ・セット・グループ ID (A から J) です。
	20	ALTER BLOCK SIZE: <i>s</i> = <i>nnnnn</i>	定義された場合、このフィールドは、HALDB 変更処理で使用される新規 OSAM ブロック・サイズまたは VSAM CI サイズを示します。 <i>s</i> は、データ・セット・グループ ID (A から J) です。
	21	FLAGS: COUNTERS:	この見出し行は、行番号 7 から 14 までのために印刷され、この区画の状況を記述します。
	22	BACKOUT NEEDED=ON OFF	このフラグは、この区画をいずれかのサブシステムでバックアウトする必要があるかどうかを示します。
		RECOVERY NEEDED COUNT= <i>n</i>	このカウンターは、リカバリーする必要のある、このデータベースに関連付けられた DBDS の数です。 DBDS レコードの印刷出力に、リカバリーを必要とする DBDS が示されます。
	23	READ ONLY= ON   OFF	この区画が、読み取り処理にのみ許可できるか、または読み取りと更新処理に許可できるかを示します。
		IMAGE COPY NEEDED COUNT= <i>n</i>	この区画に関連付けられた DBDS のいくつか、イメージ・コピー・リカバリーまたは順方向リカバリーを必要とするかを示すカウント。 DBDS レコードの印刷出力に、イメージ・コピーを必要とする DBDS が示されません。
	24	PROHIBIT AUTHORIZATION= ON   OFF	このフラグは、この区画が許可処理に使用可能かどうかを示します。区画が許可できる場合、この値は OFF です。
		AUTHORIZED SUBSYSTEMS= <i>n</i>	この区画に現在許可を持っているサブシステムのカウント。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	25	HELD AUTHORIZATION STATE= <i>n</i>	これは、IMS内のデータベース許可呼び出し処理から派生する状態であり、現在許可されているすべてのサブシステムによって区画が複合的に使用されていることを表します。 <i>n</i> = 0 の場合、この区画の使用を許可されているサブシステムはありません。 <i>n</i> > 0 の場合は、下にある表のサブシステムのエンコード状態を参照してください。 <i>n</i> > 128 の場合、この区画のデータ・セット用の、オンライン・イメージ・コピー (OLIC) が進行中です。
	26	DATABASE LEVEL TRACK=YES   NO	データベースのトラッキングのレベルを示します。 YES は、データベース操作可能トラッキングの場合に印刷されます。 NO は、リカバリー操作可能トラッキングを示します。これは、データベースが GSG に含まれている場合のみリストされます。
		EEQE COUNT= <i>n</i>	この区画の拡張エラー・キュー・エレメントの数。
	27	TRACKING SUSPENDED= YES   NO	このシャドー・データベースについて、トラッキングが中断されているかどうかを示します。
		RECEIVE REQUIRED COUNT= <i>n</i>	アクティブ・サイトからイメージ・コピーの受け取りを必要とする、(このシャドー・データベース用の) DBDS の数を示します。
	28	OFR REQUIRED= YES   NO	このシャドー・データベースに、オンライン順方向リカバリーが要求されているかどうかを示します。
		OLR ACTIVE HARD COUNT=0	カウントがゼロより大きい場合、そのカウントは、RECON データ・セットに記録されていても、RSR トラッキング・サイトのこのシャドー・データベースではまだ確定されていない、開始済み HALDB オンライン再編成の数を反映します。
	29	PARTITION INIT NEEDED=YES NO	この HALDB 区画に区画初期設定が必要かどうかを示します。
		OLR INACTIVE HARD COUNT=0	カウントがゼロより大きい場合、そのカウントは、RECON データ・セットに記録されていても、RSR トラッキング・サイトのこのシャドー・データベースではまだ確定されていない、完了済み HALDB オンライン再編成の数を反映します。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	30	OLREORG CURSOR ACTIVE =NO	OLREORG CURSOR ACTIVE のフラグは、対になっているデータ・セットがアクティブのときにオンになります。トラッキング・サイトでは、このフラグは、出力データ・セットが妥当性検査または作成され、その妥当性検査または作成の処理が確定したマイルストーン内で行われた場合にオンになります。
	31	PARTITION DISABLED=YES   NO	使用不可の区画は、DBRC と区画定義ユーティリティーにしか認識されません。使用不可の区画を使用可能にしたり、削除することは可能です。
	32	ONLINE REORG CAPABLE= YES   NO	この区画のオンライン再編成は、有効 (あるいは無効) です。ONLINE REORG CAPABLE = YES   NO フラグは、マスター HALDB と DB 区画レコード内に組み込まれます。
	33	REORG INTENT =YES  NO	データベースを再編成するかどうかを示します。
	34	QUIESCE IN PROGRESS = YES   NO	データベース静止が進行中であるかどうかを示します。
	35	QUIESCE HELD= YES   NO	データベース静止が保留されているかどうかを示します。YES の場合、QUIESCE IN PROGRESS も YES になります。
	36	ALTER IN PROGRESS = YES   NO	HALDB マスター・データベースが統合 HALDB オンライン再編成機能によって変更中であることを示します。
	37	PARTITION ALTERED = YES   NO	この区画のみの変更処理が完了しているかどうかを示します。
以下の行番号 38 から 41 は、1 つ以上のサブシステムが現在この区画に対して許可されている場合にのみ印刷されます。			
	38, 39, 40	ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION: -SSID- -ACCESS INTENT- ENCODED -STATE- B/O NEEDED -COUNT- -SS ROLE-	
	41- <i>mmn</i>	ssidname アクセス・インテント	この許可に関連付けられたサブシステム。 サブシステムに対して意図されたアクセス: READ、UPDATE、 EXCLUSIVE、または READ-GO。

表 33. DB (PART) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		encoded state= <i>n</i>	サブシステムが意図した区画の使用法を示す、IMS が内部的に取り出す値。 <i>n</i> の値は次のとおりです。 <ol style="list-style-type: none"> <li>読み取り専用</li> <li>読み取り共用</li> <li>複数更新</li> <li>排他的読み取り</li> <li>バッチ更新</li> <li>単一更新</li> <li>排他的</li> </ol>
		要バックアウトのカウンタ	区画がこのサブシステムにより、 <i>n</i> 回のバックアウトを必要とすることを判別します。
		ACTIVE   TRACKING	許可サブシステムの役割

## DB (高速機能) レコード・フィールド

高速機能のデータベース・レコードのフィールドとそれに対応する行番号が、表に示されています。

表 34. DB (高速機能) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DB (高速機能)	1		
	2	DBD= <i>dbdname</i>	データベースの名前。
		DMB#= <i>nnn</i>	このデータベースが登録された時に割り当てられた値。
		TYPE= FP	使用されているデータベースが高速機能 DEDB であることを示します。
3	SHARE LEVEL= <i>n</i>	許可されたサブシステムがこのデータベースを共用できる、データ共用のレベル。	
		RANDOMIZER= <i>name</i>	この DEDB によって使用されるランダムマイザの名前を示します。RANDOMIZER フィールドは、ACBSHR=N の場合に各 IMS が独自の専用 ACB ライブラリーを使用する環境で高速機能によって使用されます。すべての IMS で同じ ACBLIB が使用されるようにするために、このフィールドを使用します。ランダムマイザ名の検査は、ACBSHR=Y の場合、または RANDOMIZER フィールドが NULL の場合は行われません。
4	FLAGS: COUNTERS:	この見出し行は、行番号 4 から 6 までのために印刷され、このデータベースの状況を記述します。	

表 34. DB (高速機能) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	5	RECOVERY NEEDED COUNT= <i>n</i>	このカウンターは、リカバリーする必要がある、このデータベースに関連付けられたエリア・データ・セットの数です。エリア・データ・セット・レコードの印刷出力は、リカバリーを必要とするエリア・データ・セットを示します。
	6	IMAGE COPY NEEDED COUNT= <i>n</i>	このデータベースに関連付けられたエリア・データ・セットのいくつか、イメージ・コピー・リカバリーまたは順方向リカバリーを必要とするかを示すカウント。エリア・データ・セット・レコードの印刷出力は、イメージ・コピーを必要とするエリア・データ・セットを示します。
	7	PROHIBIT AUTHORIZATION= ON   OFF	このフラグは、このデータベースが許可処理に使用可能かどうかを示します。データベースが許可できる場合、この値は OFF です。
		AUTHORIZED AREAS= <i>n</i>	現在許可されているエリアのカウント。
	8	RECOVERABLE= YES   NO	データベースがリカバリー可能 (YES) であるか、またはリカバリー不能 (NO) であるかを示します。
		EEQE COUNT= <i>n</i>	この DEDB の拡張エラー・キュー・エレメントの数。
	9	FULLSEG DEFAULT=YES   NO	この設定は、後でこの DEDB 用に登録されるすべてのエリアのフル・セグメント・ロギングのデフォルト設定を示します。

## DBDS (高速機能以外) レコード・フィールド

非高速機能のデータベース・データ・セット・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 35. DBDS (高速機能以外) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DBDS (高速機能以外)	1		
	2	DSN= <i>dsname</i>	DBDS のデータ・セット名。
		TYPE= IMS	これが、FP DEDB エリアではなく、DBDS であることを示します。
		TYPE= PART	これが HALDB 区画の DBDS であることを示します。
	3	DBD= <i>dbdname</i> DDN= <i>ddname</i>	DBDS のデータベース名とデータ・セット DD 名。

表 35. DBDS (高速機能以外) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		DSID= <i>nn</i>	DBDS について、DBDLIB データ・セット内の情報の一部として表示される、データ・セット ID 番号。M から V および Y の DBDS の DSID の高位ビットはオンになっており、これは印刷では無視されます。
		DBORG= <i>dbaseorg</i> DSORG= <i>dsetorg</i>	DBDLIB データ・セット内に DBDS 用に定義された、データベースとデータ・セットの編成。
	4	CAGRP= <i>cagrpnam</i>	この DBDS が属する CA グループの名前。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
		GENMAX= <i>nnnn</i>	この DBDS 用に保守されるイメージ・コピー・データ・セットの最大数。
		IC AVAIL= <i>nnnn</i> IC USED= <i>nnnn</i>	DBDS 用の、使用可能な、および使用中の、イメージ・コピー・データ・セットの数。
		DSSN= <i>nnnn</i>	共用 IMS サブシステムによって並行して使用されている、データ・セット・シーケンス番号。DSSN は、DBDS に対して行う変更の相対順序を反映するために使用されます。
	5	REUSE   NOREUSE	REUSE は、この DBDS のイメージ・コピー・データ・セットを再利用することを RECON データ・セットに指定した場合に印刷されます。
		RECOVPD= <i>nnn</i>	これは、イメージ・コピーのリカバリー期間です。
		OTHER DDN=**NULL**	パートナー DBDS (ある場合)。それ以外の場合は、**NULL** が印刷されます。
次の、行番号 6 から 11 にあるフィールドは、この DBDS 用の IMS ユーティリティー JCL を生成するために使用される、JCLPDS データ・セットのメンバー名を示します。			
	6	DEFLTJCL= <i>member</i>	PDS メンバーの名前は、この DBDS に使用されるユーザー定義キーワード用の、基幹 JCL デフォルト値を含みます。
		ICJCL= <i>member</i>	この DBDS のデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用 JCL を生成するために使用される、基幹 JCL PDS メンバーの名前です。
		OICJCL= <i>member</i>	この DBDS のオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用ジョブを生成するために使用される、基幹 JCL PDS メンバーの名前です。
		RECOVJCL= <i>member</i>	この DBDS のデータベース・リカバリー・ユーティリティー用 JCL を生成するために使用される、基幹 JCL PDS メンバーの名前です。
	7	RECVJCL= <i>member</i>	RSR トラッキング・サイトでデータベース・リカバリー・ユーティリティーが、この DBDS 用のイメージ・コピーを受け取るための、基幹 JCL PDS メンバーの名前です。

表 35. DBDS (高速機能以外) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	8	FLAGS: COUNTERS:	以下の行番号 9 から 11 のための見出しであり、DBDS の状況を記述します。
	9	IC NEEDED= ON   OFF	DBDS のイメージ・コピーを取る必要があるかどうかを示します。
	10	IC RECOMMENDED =ON	データベースを使用する前に DBDS のイメージ・コピーを取るように、DBRC が勧めていることを示します。
	11	RECOV NEEDED= ON   OFF	DBDS をリカバリーする必要があるかどうかを示します。
	12	RECEIVE NEEDED = ON   OFF	この DBDS のイメージ・コピーをトラッキング・サイトで受け取る必要があるかどうかを示します。この標識は、RSR トラッキング・サイトの RSR 環境にのみ適用されます。
		EEQE COUNT= <i>n</i>	この DBDS の拡張エラー・キュー・エレメントの数。
以下の、行番号 13 から 15 までは、1 つ以上の拡張エラー・キュー・エレメントが存在する場合のみ印刷されます。			
	13, 14	ERROR QUEUE ELEMENTS: -EQERBA-EEQE TYPE-SSID-	以下の、拡張エラー・キュー・エレメントのリスト (行番号 14- <i>nnn</i> ) 用の見出し。
	15 から <i>nnn</i>	<i>eeqe rba</i>	EEQE の相対バイト・アドレス (RBA)。
		<i>eeqe type</i>	拡張エラー・キュー・エレメントのタイプ。
		<i>ssid</i>	EEQE を作成したサブシステムの ID (未確定 EEQE のみ)。

## DBDS (高速機能) レコード・フィールド

高速機能のデータベース・データ・セット・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 36. DBDS (高速機能) レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
DBDS (高速機能)	1		
	2	DBD= <i>dbdname</i> AREA= <i>areaname</i>	高速機能 DEDB のデータベース名とエリア名。
		IRLMID= <i>irlmname</i>	この DEDB の共用レベルが 2 の場合、IRLM を示します。このフィールドは、SHARE LEVEL=2 の場合のみ印刷されます。
		TYPE= FP	このデータベースを高速機能 DEDB として識別します。
	3	SHARE LEVEL= <i>n</i>	許可されたサブシステムがこのエリアを共用できる、データ共用のレベル。

表 36. DBDS (高速機能) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		DSID= <i>nn</i>	エリア・データ・セットについて、DBDLIB データ・セット内の情報の一部として表示される、データ・セット ID 番号。
		DBORG= <i>dbaseorg</i> DSORG= <i>dsetorg</i>	DBDLIB データ・セット内にエリア・データ・セット用に定義された、データベースとデータ・セットの編成。
	4	GSGNAME= <i>gsgname</i>	このエリアが属する GSG の名前を示します。
		USID= <i>n</i>	このエリアの最高の更新セット ID。
	5	AUTHORIZED USID= <i>n</i>	このエリアに適用されている現行更新セットの ID。
		RECEIVE USID= <i>n</i>	このエリア用に受け取った最後のイメージ・コピーの更新セット ID。更新セット ID は、トラッキング・サイトのシャドー・エリアにのみ適用されます。
		HARD USID= <i>n</i>	エリアに書き込まれた最新の変更の更新セット ID。
	6	RECEIVE NEEDED USID= <i>n</i>	これは、トラッキング・サイトのシャドー・エリアにのみ適用されます。 <i>n</i> がゼロでない場合は、示された USID を持つイメージ・コピーを、このエリア用に受け取る必要があることを示します。
	7	CAGRP= <i>cagrnam</i>	このエリアが属する CA グループの名前 (もしあれば)。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
		GENMAX= <i>nnnn</i>	このエリア用に保守されるイメージ・コピー・データ・セットの最大数。
		IC AVAIL= <i>nnnn</i> IC USED= <i>nnnn</i>	エリア用の、使用可能なイメージ・コピー・データ・セットの数、および使用中のイメージ・コピー・データ・セットの数。
		DSSN= <i>nnnn</i>	共用 IMS サブシステムによって並行して使用されているデータ・セット・シーケンス番号。DSSN は、エリア・データ・セットに対して行う変更の、相対順序を反映するために使用されます。
	8	REUSE   NOREUSE	REUSE は、このエリア・データ・セットのイメージ・コピー・データ・セットを再利用することを RECON データ・セットに指定した場合に印刷されます。
		RECOVPD= <i>nnn</i>	これは、イメージ・コピーのリカバリー期間です。
		VSO   NOVSO	エリアが仮想記憶域に存在するかどうかを示します。

表 36. DBDS (高速機能) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		PREOPEN   NOPREOPEN	エリアが、制御領域の初期設定時にオープンされるか、エリアの開始時にオープンされるかを示します。
		PRELOAD   NOPRELOAD	次にオープンされる時に、VSO エリアがデータ・スペースにロードされるかどうかを示します。
		FULLSEG   NOFULLSG	フル・セグメント・ロギングをオンにするか (FULLSEG)、しないか (NOFULLSG) を示します。NOFULLSG がデフォルトの設定値です。
	9	CFSTR1= <i>cfstr_name</i>	エリアの最初のカップリング・ファシリティー構造の名前。
		CFSTR2= <i>cfstr_name</i>	エリアの 2 番目のカップリング・ファシリティー構造の名前。
		LKASID   NOLKASID	読み取り要求のバッファー・ルックアサイドに、指定されたエリアのローカル・データ・キャッシングを使用するかどうかを示します。
		MAS   NOMAS	エリアを複数エリア・カップリング・ファシリティー構造に常駐させるか (させないか) を示します。
	10	DEFLTJCL= <i>member</i>	DEDB エリアに使用される基幹 JCL のデフォルト値を含む、区画データ・セットのメンバー名。
		ICJCL= <i>member</i>	このエリア・データ・セットのデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティー用 JCL を生成するために使用される、基幹 JCL PDS メンバーの名前。
		RECVJCL= <i>member</i>	RSR トラッキング・サイトでデータベース・リカバリー・ユーティリティーが、このエリア・データ・セットのイメージ・コピーを受け取るための、基幹 JCL PDS メンバーの名前。
		RECOVJCL= <i>member</i>	このエリア・データ・セットのデータベース・リカバリー・ユーティリティー用 JCL を生成するために使用される、基幹 JCL PDS メンバーの名前。
	11	DBRCVGRP= <i>rcvgrpnm</i>	この DBDS が属するリカバリー・グループの名前 (存在する場合)。名前がない場合は、**NULL** が印刷されます。
	12	FLAGS: COUNTERS:	この見出し行は、行番号 11 から 19 までのために印刷され、このエリアの状況を記述します。
	13	PROHIBIT AUTHORIZATION= ON   OFF	エリアが許可処理に使用可能な場合、このフラグの値は OFF です。
		AUTHORIZED SUBSYSTEMS= <i>n</i>	このエリアに現在許可を持つサブシステムのカウント。

表 36. DBDS (高速機能) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	14	HELD AUTHORIZATION STATE= <i>n</i>	これは、IMS 内のデータベース許可呼び出し処理から派生する状態です。これは、現在許可されているすべてのサブシステムによる、データベースの複合使用を表します。 <i>n</i> = 0 の場合、このデータベースの使用を許可されているサブシステムはありません。 <i>n</i> > 0 の場合は、下にある表のサブシステムのエンコード状態を参照してください。 <i>n</i> > 128 の場合、ブロック・レベルのデータ共用が有効です。 128 を引いて、真に保持されている許可状態を判別します。
	15	IC NEEDED= ON   OFF	DEDB エリアのイメージ・コピーを取る必要があるかどうかを示します。
		ADS AVAIL #= <i>n</i>	このエリア・レコード内の使用可能な ADS の数を示します。
	16	IC RECOMMENDED =ON	データベースを使用する前にエリアのイメージ・コピーを取るように、DBRC が勧めていることを示します。
	17	RECOV NEEDED= ON   OFF	DEDB に関連付けられたエリアをリカバリーすべきかどうかを示します。
		REGISTERED ADS #= <i>n</i>	RECON データ・セット内にいくつのエリア・データ・セットが、このエリア用に登録されているかを示します。
	18	DATABASE LEVEL TRACK = YES   NO	エリアのトラッキングのレベルを示します。 YES は、データベース操作可能トラッキングの場合に印刷されます。 NO は、リカバリー操作可能トラッキングを示します。これは、エリアが GSG に含まれている場合のみリストされます。
		EEQE COUNT= <i>n</i>	この DEDB エリアの拡張エラー・キュー・エレメントの数。
	19	RECEIVE NEEDED = ON   OFF	このエリアのイメージ・コピーをトラッキング・サイトで受け取る必要があるかどうかを示します。この標識は、RSR トラッキング・サイトの RSR 環境にのみ適用されます。
	20	OFR REQUIRED= YES   NO	このシャドー・エリアに、オンライン順方向リカバリーが必要かどうかを示します。
	21	TRACKING SUSPENDED= YES   NO	このシャドー・エリアについて、トラッキングが中断されているかどうかを示します。
	22	HSSP CIC IN PROGRESS= YES   NO	HSSP 同時イメージ・コピーが進行中かどうかを示します。
	23	QUIESCE IN PROGRESS = YES   NO	データベース静止が進行中であるかどうかを示します。
	24	QUIESCE HELD= YES   NO	データベース静止が保留されているかどうかを示します。 YES の場合、QUIESCE IN PROGRESS も YES になります。

次の、行番号 25 から 27 までは、1 つ以上のエラー・キュー・エレメントが存在する場合にのみ印刷されます。

表 36. DBDS (高速機能) レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	25	ERROR QUEUE ELEMENTS:	以下の、エラー・キュー・エレメントのリスト用の見出し。
	26	-EQERBA-EEQE TYPE-SSID-	
	27- <i>nnn</i>	<i>eeqe rba</i>	拡張エラー・キュー・エレメントのタイプ。
		<i>eeqe type</i>	拡張エラー・キュー・エレメントのタイプ。
		<i>ssid</i>	EEQE を作成したサブシステムの ID (未確定 EEQE のみ)。
登録されたエリア・データ・セットの数がゼロでない場合、次の行番号 26 から 28 は、現在、このエリア・レコードに登録されているエリア・データ・セットをリストします。			
	26	ADS LIST: -ADS DDN- -ADS	これらの行番号 26 から 28 は、その後の行番号 29 のカラム見出しです。
	27	DSN- -STAT- CREATE	
	28	-RUNNING-	
次の行 (行番号 29) は、このエリアに登録されている各エリア・データ・セットごとに繰り返されます。			
	29- <i>nn</i>	<i>adsddn adsdsn</i> AVAIL   UNAVAIL YES   NO	AVAIL は、エリア・データ・セットが使用可能であることを示します。UNAVAIL は、エリア・データ・セットが使用不可であることを示します。YES は、エリア・データ・セットが使用されていることを示します。NO は、エリア・データ・セットが使用されていないことを示します。
以下の行番号 <i>nn+1</i> から <i>nn+3</i> は、現在、1 つ以上のサブシステムがこのエリアに許可されている場合のみ印刷されます。			
	<i>nn+1 nn+2</i> <i>nn+3</i>	ASSOCIATED SUBSYSTEM INFORMATION -SSID- -ACCESS INTENT- ENCODED -STATE- -SS ROLE-	行番号 <i>nn+1</i> から <i>nn+3</i> は、これに続く行番号 <i>nn+3-mm</i> 用のカラム見出しです。
以下の行番号 <i>nn+3-mm</i> は、このデータベースに許可を持つ、各サブシステムごとに繰り返されます。			
	<i>nn+3-mm</i>	<i>ssidname</i>	この許可に関連付けられたサブシステム。
		<i>access intent</i>	サブシステムに対して意図されたアクセス: READ、UPDATE、EXCLUSIVE、または READ-GO。
		<i>encoded state= n</i>	サブシステムが意図したデータベースの使用法を示す、IMS が内部的に取り出す値。 <i>n</i> の値: 1 - 読み取り専用、2 - 読み取り共用、3 - 複数更新、4 - 排他的読み取り、5 - バッチ更新、6 - 単一更新、7 - 排他的
		ACTIVE   TRACKING	許可サブシステムの役割

## ALLOC レコード・フィールド

割り振りレコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 37. ALLOC レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
ALLOC	1		
	2	ALLOC= <i>time_stamp</i> *	IMS システムの実行中に、DBDS が割り振られた時刻のタイム・スタンプ。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがレコード・キーの一部であることを示します。
		ALLOC LRID= <i>n</i>	更新開始ログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。 <i>n</i> の値は、アクティブ・サイトで作成される ALLOC レコードの場合、0 です。
	3	DSSN= <i>nnnn</i>	共用 IMS サブシステムによって並行して使用されているデータ・セット・シーケンス番号です。DSSN は、DBDS またはエリアに対して行う変更の相対順序を反映するために使用されます。
		USID= <i>n</i>	更新セット ID。更新セットとは、1 つ以上の IMS サブシステムが、データベースまたはエリアを継続して更新している間に、そのデータベースまたはエリアに対して行われた更新の集合です。
		START= <i>time_stamp</i>	この DBDS が割り振られた時に、変更レコードをロギングしていたログ・データ・セットの開始時刻。
	4	DEALLOC= <i>time_stamp</i>	特定の割り振り解除のタイム・スタンプ。このフィールドは、特定の割り振り解除時刻がレコード内にある場合のみ印刷されます。DBDS がログ・データ・セットのクローズまで割り振られたままの場合、この行は印刷されません。
		DEALLOC LRID= <i>n</i>	更新終了ログ・レコードの、ログ・レコード・シーケンス番号。このフィールドは、特定の割り振り解除時刻が存在する場合のみ印刷されます。
5	TRACKING SUSPENDED AT RECORD: <i>suspend lrid</i> TRACKING SUSPENDED NO RECORDS APPLIED	これは、トラッキング・サイトでトラッキングされているシャドー・データベースにのみ印刷されます。 <i>suspend lrid</i> は、現行のトラッキング・ログ位置を示します。	
6	QUIESCE	データベース静止コマンドによって、割り振り解除が起こったことを示します。	
	CMD	ALLOC レコードが NOTIFY.ALLOC コマンドによって追加されたことを示します。	

## IMAGE レコード・フィールド

イメージ・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 38. IMAGE レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
IMAGE	1		
	2	*	レコード・タイプの左のアスタリスク (*) は、このレコード内に定義されている使用可能なイメージ・コピー・データ・セットが、将来利用するとき初めて使用される (以前には一度も使用されていない) 場合のみ印刷されます。
		CREATE   RUN= <i>time_stamp</i> *	CREATE は、イメージ・コピー・データ・セットが一度も使用されていない場合に印刷されます。その他の場合は、RUN が印刷されます。RUN は、このイメージ・コピー・データ・セットを使用したデータベース・イメージ・コピー・ユーティリティの処理開始のタイム・スタンプです。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがこのレコードのキーの一部であることを示します。
		RECORD COUNT= <i>nnnnnnnn</i>	イメージ・コピー・データ・セットに含まれるレコードの数。このフィールドは、使用中のイメージ・コピー・データ・セットについてのみ印刷され、標準外の、またはシステム管理ストレージの、イメージ・コピー・データ・セットには適用されません。
		USER IC	これは、任意の標準外バッチ・イメージ・コピーについて印刷されます。
		USER CIC	これは、任意の標準外 CIC イメージ・コピーについて印刷されます。
		USID= <i>n</i>	これは、標準外イメージ・コピーの場合のみ、ここにリストされます。
	3	STOP= <i>time_stamp</i>	このフィールドは、ゼロまたは、オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ実行の停止時刻を含みます。このフィールドは、標準イメージ・コピー・データ・セットに適用されますが、使用可能なイメージ・コピー・データ・セットについては印刷されません。

表 38. IMAGE レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		ONLINE   BATCH   CONCUR   SMSCIC   SMSNOCIC   SMSOFFLC   SMSONLC	このフィールドは、イメージ・コピーのタイプを示します。 ONLINE は、このイメージ・コピーがオンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティにより作成されたことを示します。 BATCH は、データベース・イメージ・コピー・ユーティリティからのバッチ・イメージ・コピーであることを示します。 CONCUR は、並行イメージ・コピーが実行されたことを示します。 SMSCIC は、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティによって作成された並行イメージ・コピーを示します。 SMSNOCIC は、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティによって作成された一貫性のあるイメージ・コピーを示します。 SMSOFFLC は、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティが、イメージ・コピーを取るために DFSMS 高速複製を呼び出したことを示します。 SMSONLC は、データベース・イメージ・コピー 2 ユーティリティが、更新処理と並行してイメージ・コピーを取るために DFSMS 高速複製を呼び出したことを示します。  このフィールドは、使用可能なイメージ・コピー・データ・セットでは印刷されません。
		USID= <i>n</i>	これは、標準のイメージ・コピーの場合のみ、ここにリストされます。これは、イメージ・コピー・データ・セットが取られた時の、データベースまたはエリアの更新セット ID の値です。
	4	IN PROGRESS	この行は、HSSP 並行イメージ・コピーが現在進行中の場合にリストされます。
		USERDATA= ccccccc...	この行は、標準イメージ・コピー・データ・セット用のユーザー・データが存在する場合、この形式で印刷されます。USERDATA= の後に続く文字は、標準イメージ・コピー・データ・セットを記述するためにレコード内に保持する文字ストリングを構成します。
	5	IC1   IC2	重複イメージ・コピー・データ・セットが存在する場合は常に、IC1 および付随する行に続いて、IC2 および付随する行が印刷されます。
	6	USERDATA= ccccccc...	この行は、標準外イメージ・コピー・データ・セット用に、この形式で印刷されます。USERDATA= の後に続く文字は、標準外イメージ・コピー・データ・セットを記述するためにレコード内に保持する文字ストリングを構成します。

表 38. IMAGE レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	7	DSN= <i>ic-dsname</i>	<i>ic-dsname</i> は、このイメージ・コピー・データ・セット (IC1 または IC2) のデータ・セット名です。
		FILE SEQ= <i>nnnn</i>	イメージ・コピー・データ・セットが存在する最初のボリューム上にある、イメージ・コピー・データ・セットのファイル・シーケンス番号。このフィールドは、HSSP 以外のイメージ・コピーの場合のみリストされます。
	8	UNIT= <i>unittype</i>	GENJCL 処理中の置換に使用される装置タイプ。このフィールドは、HSSP 以外のイメージ・コピーの場合のみリストされます。
		ERR   EMP	ERR は、ユーザーが、そのイメージ・コピー・データ・セットを将来のユーティリティ実行の入力として使用しないと指定した場合に印刷されます。EMP は、使用されなかった重複イメージ・コピー・データ・セットについてのみ印刷されます (これに対応するイメージ・コピー・データ・セットが使用された場合でも)。
		VOLS DEF= <i>nnnn</i> VOLS USED= <i>nnnn</i>	このイメージ・コピー・データ・セットが使用するために指定されたボリューム数および、データ・セットの作成に使用されたボリューム数。VOLS USED 値は、指定された VOLS DEF より少ない場合があります。使用可能なイメージ・コピー・データ・セットの場合、VOLS USED 値は 0 です。  このフィールドは、HSSP 以外のイメージ・コピーの場合のみリストされます。
	9 - <i>nn</i>	VOLSER= <i>volser,...</i>	イメージ・コピー・データ・セットを含むボリュームの、ボリューム通し番号のリスト。このフィールドは、HSSP 以外のイメージ・コピーの場合のみリストされます。

## REORG レコード・フィールド

再編成レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に示されています。

表 39. REORG レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
REORG	1		
	2	RUN= <i>time_stamp*</i>	この DBDS に再編成が行われた時の、ユーザーが提供したタイム・スタンプ。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがこのレコードのキーの一部であることを示します。

表 39. REORG レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
		USID= <i>n</i>	これは、この DBDS の再編成が行われた時の、データベースまたはエリアの更新セット ID の値です。
	3	REORG#= <i>n</i>	再編成時の区画の再編成番号。
		ALTER	ALTER がリストされている場合、この HALDB DBDS が統合 HALDB オンライン再編成機能によって変更されたこと、または高速機能エリアが DEDB 変更ユーティリティーによって変更されたことを示します。
	4	STOP= <i>time_stamp</i> *	STOP= は、オンライン再編成の場合にのみ表示されます。STOP= は、未完了のオンライン再編成の場合はゼロです。
		ONLINE RECOV= YES   NO	YES は、このオンライン再編成はこの DBDS が出力データ・セットだったときに取られたものであること、および開始時刻をリカバリーの除去時刻として使用できることを示します。NO は、このオンライン再編成はこの DBDS が入力データ・セットだったときに取られたものであり、リカバリーには使用できないことを示します。
	5	OLDSTOPT = <i>time_stamp</i>	ポイント・イン・タイム・リカバリー (PITR) が完了済みのオンライン再編成の間まで実行された場合、オンライン再編成の前の停止時刻はこのフィールドに移動されます。OLDSTOPT= は、ゼロ以外であって、診断情報専用で使用される場合にのみ表示されます。
	6	TOTAL NUMBER OF RAPS PROCESSED= <i>value</i> (if not zero-PHDAM)  または TOTAL NUMBER OF ROOTS TO PROCESS= <i>value</i> (if not zero-PHIDAM)	このフィールドは、統合 HALDB オンライン再編成の進行状況をトラッキングするための追加データを提供します。
	7	USERDATA=	ユーザー・データが指定されている場合にのみリストされます。

## RECOV レコード・フィールド

リカバリー・レコードのフィールドと、そのフィールドに対応する行番号が、表に説明されています。

表 40. RECOV レコード内のフィールド

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
RECOV	1		

表 40. RECOV レコード内のフィールド (続き)

レコード・タイプ	行番号	フィールド	内容
	2	RUN= <i>time_stamp</i> *	この DBDS のデータベース・リカバリー・ユーティリティを実行したタイム・スタンプ。アスタリスク (*) は、このタイム・スタンプがこのレコードのキーの一部であることを示します。
		RUN USID= <i>n</i>	タイム・スタンプ・リカバリーが記述されている場合にのみリストされます。これは、データベース・リカバリー・ユーティリティを実行した時の、DBDS の更新セット ID を示します。
3		RECOV TO= <i>time_stamp</i>	このフィールドは、タイム・スタンプ・リカバリーが記述されていることを示します。タイム・スタンプ・リカバリーにより、DBDS は、そのタイム・スタンプに示された時点の状態に復元されました。
		RECOV TO USID= <i>n</i>	タイム・スタンプ・リカバリーが記述されている場合にのみリストされます。これは、DBDS が復元された先の時点の、DBDS の更新セット ID を示します。
3A		POINT-IN-TIME	これが時刻指定リカバリーである場合にのみリストされます。
		CMD	このリカバリー・レコードが NOTIFY.RECOV コマンドによって追加された場合にのみリストされます。
		PRIOR REORG#=	このリカバリーの結果、データベースの新しいインスタンスになった場合にのみリストされます。前の再編成番号は、リカバリーの前の再編成番号を表します。
		NEW REORG#=	このリカバリーの結果、データベースの新しいインスタンスになった場合にのみリストされます。新規の再編成番号は、リカバリーの結果として割り当てられた再編成番号を表します。
4		USERDATA=	ユーザー・データが指定されている場合にのみリストされます。

---

## 第 5 部 高速データベース・リカバリー・コマンド

高速データベース・リカバリー (FDBR) コマンドは、IMS 高速データベース・リカバリー領域を処理するために使用します。

- 545 ページの『第 19 章 MODIFY fdbproc コマンド』
- 549 ページの『第 20 章 START fdbproc コマンド』



---

## 第 19 章 MODIFY *fdbbrproc* コマンド

MODIFY (F) *fdbbrproc* コマンドは、IMS 高速データベース・リカバリー領域について、その状況の表示、領域の停止、および障害からのリカバリーを行うために使用します。

---

### F *fdbbrproc*,DUMP

F *fdbbrproc*,DUMP コマンドは、IMS 高速 DB リカバリー機能を停止して、その領域のダンプを要求するために使用します。領域は、戻りコード X'0020' で終了します。

#### 構文

```
▶▶—F—fdbbrproc,DUMP—▶▶  
    └─MODIFY─┘
```

---

### F *fdbbrproc*,RECOVER

F *fdbbrproc*,RECOVER コマンドは、トラッキングされた IMS データベースの IMS 高速 DB リカバリーを開始するために使用します。このコマンドは、例えば、z/OS システム間カップリング・ファシリティ(XCF) 時またはログ監視時のタイムアウト後に使用します。

#### 構文

```
▶▶—F—fdbbrproc,RECOVER—▶▶  
    └─MODIFY─┘
```

#### 使用上の注意

IMS 高速 DB リカバリー領域が現在開始中の場合、またはデータベースのリカバリーを行っている最中の場合は、このコマンドは受け入れられません。

---

### F *fdbbrproc*,STATUS

F *fdbbrproc*,STATUS コマンドは、IMS 高速 DB リカバリー領域の状況を表示するために使用します。

#### 構文

```
▶▶—F—fdbbrproc,STATUS—▶▶  
    └─MODIFY─┘
```

## 出力

このコマンドによって表示される出力には、以下の情報が含まれます。

### PHASE

このフィールドは、高速 DB リカバリー領域のフェーズを示します。フェーズとして可能な値は次のとおりです。

- INIT
- TRACKING
- RECOVERY

### LOG-TIME

高速 DB リカバリー領域で現在処理中のログ・レコードの時間です。ログの読み取り時に高速 DB リカバリー領域が IMS より遅れる時間の長さは、タイム・スタンプで示される現在時刻と、ログ時刻との差です。このフィールドは、FDBR の初期設定中は N/A を表示します。

### ACT-ID

高速 DB リカバリーがトラッキング中の IMS サブシステムの IMSID。このフィールドは、FDBR の初期設定中は N/A を表示します。

### GROUPNAME

XCF のモニターに使用される z/OS システム間カップリング・ファシリテーター (XCF) グループ名。このフィールドは、FDBR の初期設定中は N/A を表示します。

### TIMEOUT

XCF タイムアウト値。このフィールドは、FDBR の初期設定中は N/A を表示します。

### AREA01

DEDB エリアの共用レベル。 AREA01 として可能な値は次のとおりです。

- RECOV
- NORECOV

IMS.PROCLIB の DFSFDRxx メンバーに AREA01 の共用レベルを指定します。

### SVSOOPEN

FDBR システム内の再実行処理を必要とするすべての領域が逐次処理されることを示します。 /ERE および XRF TKO 処理の場合は、このオプションは無視されます。このオプションは、FDBR が再実行処理のために割り振る構造の数を削減するために使用されます。

### FPBUFF

高速機能 DEDB 処理用の制御ブロックを、ECSA でなく FDBR 専用領域内で割り振ることを示します。

LOCAL パラメーターは、DFSFDRxx PROCLIB メンバーで指定します。このオプションを選択した場合は、DEDB 処理用の制御ブロックは FDBR 制御領域専用ストレージで割り振られます。

このオプションを指定しない場合、DEDB 処理用の制御ブロックは ECSA ストレージで割り振られます。これはデフォルトです。

## IRLMFAIL

IRLM が失敗した場合に IMS が行うアクションを示します。

## ABEND

IMS は異常終了コード U3305 で異常終了します。

## NOACT

IMS はアクションを実行せず、通常の処理を続行します。

このオプションは、IMS PROCLIB データ・セットの DFSFDRxx メンバーで指定できます。IRLMFAIL=NOACT がデフォルトです。

## 例

```
F FDR1,STATUS
DFS000I PHASE: TRACKING LOG-TIME: 17:48:41 FDR1
DFS000I ACT-ID: SYSS3 GROUPNAME: FDRSYS3 FDR1
DFS000I TIMEOUT: 060 SEC AREA01: NORECOV FDR1
DFS000I SVS0OPEN: SERIAL FPBUFF: LOCAL FDR1
```

---

## F fdbproc,STOP

F *fdbproc,STOP* コマンドは、IMS 高速 DB リカバリー領域を停止するために使用します。領域は、戻りコード X'0020' で終了します。

## 構文

```
▶▶—F—fdbproc,STOP—▶▶
    └─MODIFY─┘
```

---

## F fdbproc,TERM

F *fdbproc,TERM* コマンドは、IMS 高速 DB リカバリー・トラッキング・アクティビティを停止するために使用します。

## 構文

```
▶▶—F—fdbproc,TERM—▶▶
    └─MODIFY─┘
```

## 使用上の注意

IMS 高速 DB リカバリー領域が現在開始中の場合、またはデータベースのリカバリーを行っている最中の場合は、このコマンドは受け入れられません。



---

## 第 20 章 START fdbproc コマンド

通常は、トラッキング対象のデータベースが始動された後で実行依頼されるジョブを使用して IMS 高速 DB リカバリー領域を開始しますが、z/OS START コマンドを使用してトラッキングを開始することができます。

fdbproc パラメーターは、開始される領域のプロシージャー名を識別します。

### 構文

▶▶ — S ————— fdbproc ————— ▶▶  
      └— START —┘



---

## 第 6 部 IMS Connect コマンド

以下のトピックでは、IMS Connect タイプ 2 コマンド、IMS Connect WTOR コマンド、および IMS Connect z/OS (MVS) コマンドについて説明します。

- 553 ページの『第 21 章 同等の IMS Connect WTOR コマンド、z/OS コマンド、およびタイプ 2 コマンド』
- 561 ページの『第 22 章 IMS Connect タイプ 2 コマンド』
- 563 ページの『第 23 章 IMS Connect WTOR コマンド』
- 659 ページの『第 24 章 IMS Connect z/OS コマンド』



## 第 21 章 同等の IMS Connect WTOR コマンド、z/OS コマンド、およびタイプ 2 コマンド

特定の IMS Connect WTOR コマンド、IMS Connect z/OS コマンド、および IMS Connect タイプ 2 コマンドは、類似のタスクを実行します。

以下の表は、類似のタスクを実行する IMS Connect WTOR コマンド、z/OS コマンド、およびタイプ 2 コマンドのさまざまなインスタンスを示しています。

表 41. QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIA ALL	QUERY ALIAS NAME(*)
QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIA <i>alias_name</i>	QUERY ALIAS NAME( <i>aliasName</i> )
QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> )	VIEWIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>	QUERY ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> )

表 42. QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWHWS	QUERY MEMBER TYPE(IMSCON) SHOW(ALL)

表 43. QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWDS ALL	QUERY DATASTORE NAME(*) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWDS <i>datastore_name</i>	QUERY DATASTORE NAME( <i>datastore_name</i> )

表 44. QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIP ALL	QUERY IMSPLEX NAME(*) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>IMSplex_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIP <i>IMSplex_name</i>	QUERY IMSPLEX NAME( <i>imsplexName</i> ) SHOW(ALL)

表 45. QUERY IMSCON TYPE(MSC) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(MSC) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWMSC ALL	QUERY MSC NAME(*)
QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>msc_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWMSC <i>msc_id</i>	QUERY MSC NAME( <i>msc_id</i> )

表 46. QUERY IMSCON TYPE(PORT) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(PORT) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWPORT ALL	QUERY PORT NAME(*) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>portid</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWPORT <i>port_id</i>	QUERY PORT NAME( <i>port_id</i> ) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME(LOCAL) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWPORT LOCAL	QUERY PORT NAME(LOCAL) SHOW(ALL)

表 47. QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWRMT ALL	QUERY RMTIMSCON NAME(*)
QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWRMT <i>rmtimscon_name</i>	QUERY RMTIMSCON NAME( <i>rmtimscon_name</i> )

表 48. QUERY IMSCON TYPE(UOR) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

QUERY IMSCON TYPE(UOR) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWUOR ALL	QUERY UOR NAME(*) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWUOR <i>uor_id</i>	QUERY UOR NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL)
QUERY IMSCON TYPE(UOR) STATE( <i>state</i> )	ありません。	ありません。

表 49. UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	STARTIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>	UPDATE ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> ) START(ROUTE)
UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> ) STOP(COMM)	STOPIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>	UPDATE ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> ) STOP(ROUTE)

表 50. UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) NAME( <i>client_name</i> ) PORT( <i>portid</i> ) STOP(COMM)	STOPCLNT <i>portid</i> <i>clientid</i>	DELETE PORT NAME( <i>portName</i> ) CLIENT( <i>clientName</i> )

表 51. UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM)	CLOSEHWS	SHUTDOWN MEMBER
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(FORCE)	CLOSEHWS FORCE	SHUTDOWN MEMBER OPTION(FORCE)
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(QUIESCE)	CLOSEHWS QUIESCE	SHUTDOWN MEMBER OPTION(QUIESCE)

表 51. UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド (続き)

UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(ON))	SETOAUTO YES	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(ON))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(OFF))	SETOAUTO NO	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(OFF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(ON))	SETPWMC ON	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(ON))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(OFF))	SETPWMC OFF	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(OFF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(RCF))	SETPWMC RCF	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(RCF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(ON))	SETRACF ON	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(ON))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(OFF))	SETRACF OFF	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(OFF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(ON))	SETRRS ON	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(ON))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(OFF))	SETRRS OFF	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(OFF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(ON))	SETUIDC ON	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(ON))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(OFF))	SETUIDC OFF	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(OFF))
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) START(RECORDE)	RECORDER OPEN	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) START(TRACE)
UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) STOP(RECORDE)	RECORDER CLOSE	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) STOP(TRACE)

表 52. UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)	REFRESH CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> )	UPDATE CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)

表 53. UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド :

UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) START(COMM)	OPENDS <i>datastore_id</i> STARTDS <i>datastore_id</i>	UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) STOP(COMM)	STOPDS <i>datastore_id</i>	UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> ) STOP(COMM)

表 54. UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド :

UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)	OPENIP <i>imsplex_id</i> STARTIP <i>imsplex_id</i>	UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)	STOPIP <i>imsplex_id</i>	UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)

表 55. UPDATE IMSCON TYPE(LINK) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(LINK) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>logical_link_name</i> ) STOP(COMM)	STOPLINK <i>logical_link_name</i>	DELETE LINK NAME( <i>linkName</i> )
UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>logical_link_name</i> ) MSC( <i>lclplk_id</i> ) STOP(COMM)	STOPLINK <i>logical_link_name</i> <i>lclplk_id</i>	DELETE LINK NAME( <i>linkname</i> ) LCLPLKID( <i>lclPlkid</i> )

表 56. UPDATE IMSCON TYPE(MSC) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(MSC) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>lclPlkid</i> ) START(COMM)	STARTMSC <i>lclPlkid</i>	UPDATE MSC NAME( <i>lclPlkid</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)	STOPMSC <i>lclPlkid</i>	UPDATE MSC NAME( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)

表 57. UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) NAME( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	STARTOD <i>odbm_name</i>	UPDATE ODBM NAME( <i>odbmName</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) NAME( <i>odbm_name</i> ) STOP(COMM)	STOPOD <i>odbm_name</i>	UPDATE ODBM NAME( <i>odbmName</i> ) STOP(COMM)

表 58. UPDATE IMSCON TYPE(PORT) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド :

UPDATE IMSCON TYPE(PORT) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)	OPENPORT <i>port_id</i> STARTPT <i>port_id</i>	UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)	STOPPORT <i>port_id</i>	UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)

表 59. UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) NAME( <i>userid</i> ) OPTION(REFRESH)	REFRESH RACFUID NAME( <i>userid</i> )	UPDATE RACFUID NAME( <i>userid</i> ) OPTION(REFRESH)

表 60. UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) START(COMM)	STARTRMT <i>rmtimsconName</i>	UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) START(COMM)
UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	STOPRMT <i>rmtimsconName</i>	UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) STOP(COMM)

表 61. UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) コマンドと同等の WTOR コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンド

UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) コマンド	同等の IMS Connect WTOR コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) NAME( <i>sendclient_name</i> ) RMTIMSCON( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	STOPSCLN <i>rmtimscon</i> <i>sendclient</i>	DELETE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconname</i> ) SENDCLNT( <i>clientid</i> )
UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) NAME( <i>sendclient_name</i> ) RMTICICS( <i>rmtcics_name</i> ) STOP(COMM)	STOPSCLN <i>rmtcics</i> <i>sendclient</i>	同等の z/OS コマンドは ありません



---

## 第 22 章 IMS Connect タイプ 2 コマンド

IMS Connect タイプ 2 コマンドは、IMSplex 環境内での IMS Connect リソースの管理を容易にするために提供されています。すべてのタイプ 2 コマンドと同様に、IMS Connect タイプ 2 コマンドは、Operations Manager (OM) API (TSO SPOC、REXX SPOC API、バッチ SPOC、および IMS Control Center など) を介してのみサポートされます。

IMS Connect タイプ 2 コマンドが、他のすべての IMS タイプ 2 コマンドと共に記載されています。

関連資料:

-  [CREATE IMSCON コマンド \(コマンド\)](#)
-  [QUERY IMSCON コマンド \(コマンド\)](#)
-  [UPDATE IMSCON コマンド \(コマンド\)](#)



---

## 第 23 章 IMS Connect WTOR コマンド

z/OS システム・コンソールのコマンド行に入力する IMS Connect WTOR コマンドはすべて、未解決の IMS Connect 応答メッセージの応答番号をコマンドの直前に付加する必要があります (例えば、*nnHWSCMD*。ここで *nn* は応答番号です)。

関連資料:

 同等の IMS Connect WTOR、z/OS、およびタイプ 2 コマンド (コマンド)

---

### CLOSEHWS コマンド

CLOSEHWS コマンドは、IMS Connect を終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 564 ページの『使用上の注意』
- 564 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 565 ページの『例』

構文



キーワード

以下のキーワードは、CLOSEHWS コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**FORCE**

終了により、すべてのクライアント接続およびデータ・ストア接続を即時に終了させることを指定します。これによって、接続していたクライアントについて実行されている IMS アプリケーションは、すべて強制的に異常終了させられます。

**QUIESCE**

この終了により、制御された方法ですべてのクライアントおよびデータ・ストア接続を終了させることを指定します。CLOSEHWS でパラメーターを何も指定しなかった場合は、デフォルトによりこのパラメーターが使用されます。

IMS Connect が終了する前に、現在進行中かまたは処理のためにキューに入れている作業はすべて完了します。このコマンドが入力されて受け入れられた後は、新規の作業は受け入れられません。

IMS Connect は、以下の順序でシャットダウンされます。

1. クライアント/ブラウザーに関連したすべてのアクティブな作業単位が完了する。
2. IMS Connect と IMS の間の通信が終了する。
3. IMS Connect が終了する。

## 使用上の注意

CLOSEHWS コマンドは、IMS Connect を終了するために使用します。

IMS 間 TCP/IP 接続の場合、CLOSEHWS は、CONN 状態のすべての送信ソケット接続を閉じます。RECV 状態の送信ソケット接続については、IMS Connect は ACK または NAK を無期限に待機します。RECV 状態のすべての接続について ACK または NAK を受信した後でのみ、IMS Connect は終了します。

FORCE パラメーターを使用すると、クライアントおよびデータ・ストアのアクティビティは即時に終了します。QUIESCE パラメーターを使用した場合は、クライアントおよび IMS ホスト・アプリケーションは、完了するまで実行を続けることができます。CLOSEHWS FORCE コマンドは、CLOSEHWS QUIESCE コマンドを出した後で、出すことができます。

IMS 間 TCP/IP 接続の場合、CLOSEHWS FORCE は、すべての送信ソケット接続を閉じます。RECV 状態の送信ソケット接続については、IMS Connect は NAK を OTMA に送信します。これは OTMA に対して、メッセージを OTMA タイムアウト・キュー DFS\$\$TOQ に転送するように指示します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、CLOSEHWS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

CLOSEHWS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
CLOSEHWS	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM)	SHUTDOWN MEMBER
CLOSEHWS FORCE	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(FORCE)	SHUTDOWN MEMBER OPTION(FORCE)
CLOSEHWS QUIESCE	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(QUIESCE)	SHUTDOWN MEMBER OPTION(QUIESCE)

z/OS MVS システム・コマンドの STOP または CANCEL を使用して、IMS Connect を終了することもできます。

z/OS MVS システム・コマンドを使用する必要がある場合は、CANCEL コマンドの代わりに STOP コマンドを使用してください。CANCEL コマンドは IMS Connect 機能 (RRS など) を不明状態のままにすることがあるためです。STOP コマンドの結果は、IMS Connect CLOSEHWS QUIESCE コマンドと同じです。

以下の例は、STOP MVS システム・コマンドを示しています。

```
STOP ims_connect_jobname,dump
```

または

```
STOP ims_connect_jobname
```

以下の例は、CANCEL MVS システム・コマンドを示しています。

```
CANCEL ims_connect_jobname,dump
```

または

```
CANCEL ims_connect_jobname
```

## 例

IMS Connect を閉じるには、以下のコマンドのどちらも使用できます。

- `nnCLOSEHWS QUIESCE`
- `nnCLOSEHWS FORCE`

`nnCLOSEHWS QUIESCE` を発行した後、処理中の作業がすぐに完了しないために IMS Connect が終了しない場合は、その後で `nnCLOSEHWS FORCE` コマンドを発行することができます。

ここで `nn` は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 [UPDATE IMSCON TYPE\(CONFIG\) コマンド \(コマンド\)](#)

[716 ページの『IMS Connect SHUTDOWN MEMBER コマンド』](#)

---

## OPENDS コマンド

OPENDS コマンドは、IMS Connect とデータ・ストアの間の通信を開始するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 566 ページの『使用上の注意』
- 566 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 566 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnOPENDS datastore_id ◀◀
```

### キーワード

以下のキーワードは、OPENDS コマンドに有効です。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***datastore\_id***

データ・ストアの名前を指定します。この名前は、構成メンバー HWSCFGxx を使用して IMS Connect に対して定義する必要があり、DATASTORE 構成ステートメント (1 つ以上) 内で定義されている ID の 1 つに一致していなければなりません。

### 使用上の注意

このコマンドは、IMS Connect とデータ・ストアとの間の通信が失敗した後で、データ・ストアとの通信を再確立するために使用します。例えば、IMS Connect の中でデータ・ストアに関するすべてのアクティビティーが終了したとき、または、STOPDS コマンドによりデータ・ストアとの通信が終了した後に、このコマンドを使用して通信を再開します。

特定のデータ・ストアについてのアクティビティーがはっきり分からない場合は、VIEWDS コマンドを使用してデータ・ストアに関する情報を表示してください。

OPENDS コマンドは、既にアクティブになっているデータ・ストア、または構成メンバー HWSCFGxx 内で IMS Connect に対して定義されていないデータ・ストアには影響を与えません。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、OPENDS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

OPENDS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
OPENDS <i>datastore_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) START(COMM)	UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> ) START(COMM)

### 例

データ・ストア IMSA との通信をオープンするには、以下のように入力します。

```
nnOPENDS IMSA
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

-  UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンド (コマンド)  
720 ページの『IMS Connect UPDATE DATASTORE コマンド』
- 580 ページの『STARTDS コマンド』

---

## OPENIP コマンド

OPENIP コマンドは、IMS Connect と、SCI に接続されている OM を含む IMSplex の間の通信を開始するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 568 ページの『例』

### 構文

▶▶ `nnOPENIP—imsplex_id` ◀◀

### キーワード

以下のキーワードは、OPENIP コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### **imsplex\_id**

IMSplex の名前を指定します。この名前は、構成メンバー HWSCFGxx を使用して IMS Connect に対して定義されている必要があり、IMSplex 構成ステートメント内で定義されている TMEMBER に一致していなければなりません。

### 使用上の注意

このコマンドは、IMS Connect と、OM との通信のために使用されている IMSplex の間の通信が失敗した場合に、その IMSplex との通信を再確立するために使用します。例えば、IMS Connect の中で IMSplex に関するすべてのアクティビティが終了したときや、STOPIP コマンドにより OM が入っている IMSplex IMS との通信が終了した後、このコマンドを使用して通信を再開します。

IMSplex についてのアクティビティがはっきり分からない場合は、VIEWWIP コマンドを使用して、IMSplex に関する情報を表示してください。

IMSplex が既にアクティブになっている場合、または IMSplex が構成メンバー HWSCFGxx 内で IMS Connect に対して定義されていない場合は、OPENIP コマンドは IMSplex に影響を与えません。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、OPENIP コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

OPENIP コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
OPENIP <i>imsplex_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)

## 例

TMEMBER 名が IMSPLEX1 である IMSplex との通信をオープンするには、以下のように入力します。

```
nnOPENIP IMSPLEX1
```

関連資料:

- ➡ UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド (コマンド)
- 722 ページの『IMS Connect UPDATE IMSPLEX コマンド』
- 582 ページの『STARTIP コマンド』

## OPENPORT コマンド

OPENPORT コマンドは、IMS Connect と TCP/IP の間の通信を再確立して、TCP/IP ポートでの listen を可能にするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 569 ページの『使用上の注意』
- 569 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 569 ページの『例』

## 構文

```
▶▶ nnOPENPORT—portid◀◀
```

## キーワード

以下のキーワードは、OPENPORT コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### **portid**

オープンするポートの番号を指定します。このポート番号は、HWSCFGxx 構成メンバー内で TCPIP 構成ステートメントの PORTID サブステートメントに定義されているポート番号のいずれかに一致していなければなりません。ローカル・オプション・ポートの場合は、portid の値として LOCAL を指定してください。番号にはワイルドカード (\* および %) を使用できます。

## 使用上の注意

このコマンドは、TCP/IP 接続を再確立して TCP/IP ポートでの listen を可能にするために使用します。IMS Connect と TCP/IP ポートの間の通信が停止し、IMS Connect はまだ終了していない場合に、このコマンドを使用してください。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、OPENPORT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

OPENPORT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
OPENPORT <i>port_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)	UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)

## 例

IMS Connect とポート 9999 の間の TCP/IP 接続を再確立して、IMS Connect がそのポート上で listen できるようにするには、以下のように入力します。

```
nnOPENPORT 9999
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 [UPDATE IMSCON TYPE\(PORT\) コマンド \(コマンド\)](#)

[732 ページの『IMS Connect UPDATE PORT コマンド』](#)

[587 ページの『STARTPT コマンド』](#)

---

## RECORDER コマンド

RECORDER コマンドは、回線トレース・データ・セットのオープンおよびクローズに使用します。

推奨事項: BPE を使用して、外部トレース・データ・セット内の IMS Connect レコーダー・トレース機能の出力を管理してください。

サブセクション:

- 570 ページの『構文』
- 570 ページの『キーワード』
- 570 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 570 ページの『例』

## 構文



## キーワード

以下のキーワードは、RECORDER コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### OPEN

回線トレース・データ・セットをオープンすることを指定します。

### CLOSE

回線トレース・データ・セットをクローズすることを指定します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、RECORDER コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

RECORDER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
RECORDER OPEN	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) START(RECORDER)	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) START(TRACE)
RECORDER CLOSE	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) STOP(RECORDER)	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) STOP(TRACE)

## 例

```
nnRECORDER OPEN  
nnRECORDER CLOSE
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連概念:

 IMS Connect トレース (診断)

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

724 ページの『IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド』

## REFRESH CONVERTER コマンド


REFRESH CONVERTER コマンドは、IMS Connect を再始動せずに 1 つ以上の XML コンバーターをリフレッシュするために使用します。

このコマンドは、z/OS MODIFY コマンド UPDATE CONVERTER と同等です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『例』

## 構文



## キーワード

以下のキーワードは、REFRESH CONVERTER コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### NAME(*cvtrname*)

リフレッシュする 1 つ以上の XML コンバーターを指定します。パターン・マッチング用のワイルドカード・シンボル (\*) がサポートされています。ワイルドカードのみを指定すると、すべての XML コンバーターがリフレッシュされます。NAME パラメーターで指定するすべてのコンバーター名の合計長さは、コンマ区切り文字を含めて 26 文字を超えてはなりません。

## 使用上の注意

REFRESH CONVERTER コマンドが発行されると、IMS Connect は指定された XML コンバーターをリフレッシュします。ワイルドカードが指定されている場合、IMS Connect はマスクに一致するすべての XML コンバーターを変換します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、REFRESH CONVERTER コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

REFRESH CONVERTER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
REFRESH CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)	UPDATE CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)

## 例

REFRESH CONVERTER コマンドの入力例:

```
nnREFRESH CONVERTER NAME(IMSPHBKD)
```

REFRESH CONVERTER コマンドの出力例:

```
HWSA0375I XML CONVERTER IMSPHBKD WAS SUCCESSFULLY REFRESHED,M=XMLA
```

関連タスク:

➡ IMS Connect クライアントの XML 変換サポートの構成 (システム定義)

関連資料:

➡ UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) コマンド (コマンド)

719 ページの『IMS Connect UPDATE CONVERTER コマンド』

---

## REFRESH RACFUID コマンド

REFRESH RACFUID コマンドは、IMS Connect RACF ユーザー ID キャッシュに保管された 1 つ以上のキャッシュ済み ID をリフレッシュするために使用します。

このコマンドは、UPDATE RACFUID z/OS MODIFY コマンドと同等です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 573 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 573 ページの『例』

### 構文

```
➡ nnREFRESH RACFUID—NAME( uidname )➡
```

### キーワード

以下のキーワードは、REFRESH RACFUID コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### NAME(*uidname*)

リフレッシュする 1 つ以上の RACF ユーザー ID を指定します。すべてのユーザー ID の合計長さは、コンマ区切り文字を含めて 26 文字を超えてはなりません。

### 使用上の注意

REFRESH RACFUID コマンドが発行されると、IMS Connect は、指定された ID について RACF に対して RACROUTE REQUEST=VERIFY コマンドを発行して、指定された ID をリフレッシュします。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、REFRESH RACFUID コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

REFRESH RACFUID コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
REFRESH RACFUID NAME(userid)	UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) NAME(userid) OPTION(REFRESH)	UPDATE RACFUID NAME(userid) OPTION(REFRESH)

### 例

REFRESH RACFUID コマンドの入力例:

```
nnREFRESH RACFUID NAME(USRT001)
```

REFRESH RACFUID コマンドの出力例:

```
HWSP1504I RACF USERID USRT001 WAS SUCCESSFULLY REFRESHED,M=CUPR
```

関連概念:

➡ IMS Connect の RACF ユーザー ID キャッシュ (コミュニケーションおよびコネクション)

関連資料:

➡ UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) コマンド (コマンド)  
733 ページの『IMS Connect UPDATE RACFUID コマンド』

## SETOAUTO コマンド

SETOAUTO コマンドは、Open Database Manager (ODBM) との自動接続をオンおよびオフにするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 574 ページの『キーワード』
- 574 ページの『使用法』
- 574 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 574 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnSETOAUTO {YES|NO} ▶▶
```

## キーワード

以下のキーワードは、SETOAUTO コマンドに有効です。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**YES | NO**

ODBM との自動接続をオンまたはオフに指定します。

## 使用法

SETOAUTO コマンドを使用して、IMS Connect が開始されたとき、または ODBM のインスタンスが IMSplex でアクティブ化されたときのいずれかに、IMS Connect が ODBM に自動的に接続するかどうかを指定できます。

ODBM との自動接続が YES に設定されている場合、IMS Connect は、IMSplex に入る今後のすべての ODBM に接続します。このオプションは、IMS Connect 構成メンバーの ODBMAUTOCONN= パラメーターに指定することができます。

ODBM との自動接続が NO に設定されている場合、IMS Connect は、IMSplex に入る今後のすべての ODBM に登録されません。IMS Connect の ODBM に対する自動接続をオフにした後、STARTOD コマンドを使用して、手動で ODBM に接続し、ODBM のインスタンスとの通信をオープンすることができます。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、SETOAUTO コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

SETOAUTO コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
SETOAUTO YES	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(ON))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(ON))
SETOAUTO NO	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(OFF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(OFF))

## 例

IMSplex に入る今後の ODBM に対して自動接続を設定するには、以下を入力します。

```
nnSETOAUTO YES
```

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

724 ページの『IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド』

## SETPWMC コマンド

使用しているセキュリティー製品 (RACF など) が大/小文字混合パスワードをサポートしている場合、SETPWMC コマンドは、IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートを使用可能にします。

デフォルトで IMS Connect は、大/小文字混合サポート・サポートの必要性を、RACF 構成の大/小文字混合パスワード・サポートに対する指定を基に決定します。

SETPWMC コマンドを使用して、IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートを使用不可にすることもできます。IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートが使用不可の場合、IMS Connect は、パスワード内のすべての小文字を大文字に変換します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 576 ページの 『例』

### 構文



### キーワード

以下のキーワードは、SETPWMC コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ON | OFF | RCF

IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートがオンまたはオフに設定されているかどうか、または、それが RACF の大/小文字混合パスワード指定に依存しているかどうかを識別します。大/小文字混合パスワードのサポートがオフの場合、IMS Connect はパスワード内の小文字をすべて大文字に変換します。大/小文字混合パスワードのサポートが RACF の大/小文字混合パスワード指定に依存している場合に、RACF の大/小文字混合パスワード指定が設定されていないときは、IMS Connect によって、パスワード内のすべての小文字が大文字に変換されます。

#### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、SETPWMC コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

SETPWMC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
SETPWMC ON	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(ON))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(ON))
SETPWMC OFF	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(OFF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(OFF))
SETPWMC RCF	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(RCF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(RCF))

## 例

大/小文字混合パスワードのサポートを使用可能にするには、次のコマンドを入力します。

```
nnSETPWMC ON
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

724 ページの『IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド』

## SETRACF コマンド

SETRACF コマンドは、RACF フラグをオンまたはオフにするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 577 ページの『使用上の注意』
- 577 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 577 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnSETRACF [ON | OFF] ▶▶
```

### キーワード

以下のキーワードは、SETRACF コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**ON | OFF**

RACF フラグをオンまたはオフのどちらにするのかを指定します。

## 使用上の注意

このコマンドを使用して、RACF ユーザー識別および検査を使用可能または使用不可にします。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、SETRACF コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

SETRACF コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
SETRACF ON	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(ON))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(ON))
SETRACF OFF	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(OFF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(OFF))

## 例

RACF をオンにするには、以下のように入力します。

```
nnSETRACF ON
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 [UPDATE IMSCON TYPE\(CONFIG\) コマンド \(コマンド\)](#)

[724 ページの『IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド』](#)

## SETRRS コマンド

SETRRS コマンドは、IMS Connect と z/OS リソース・リカバリー・サービス (RRS) の間の通信を使用可能または使用不可にするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 578 ページの『キーワード』
- 578 ページの『使用上の注意』
- 578 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 578 ページの『例』

## 構文

```
▶▶ nnSETRRS [ON | OFF] ▶▶
```

## キーワード

以下のキーワードは、SETRRS コマンドに有効です。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### ON | OFF

RRS 通信を使用可能にするかどうかを指定します。

## 使用上の注意

IMS Connect と RRS の間の通信を使用可能または使用不可にします。RRS は、2 フェーズ・コミット・サポート用として必要です。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、SETRRS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

SETRRS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
SETRRS ON	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(ON))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(ON))
SETRRS OFF	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(OFF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(OFF))

## 例

IMS Connect と RRS の間の通信を使用不可にするには、以下のように入力します。

```
nnSETRRS OFF
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 [UPDATE IMSCON TYPE\(CONFIG\) コマンド \(コマンド\)](#)

[724 ページの『IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド』](#)

---

## SETUIDC コマンド

SETUIDC コマンドは、IMS Connect の RACF ユーザー ID キャッシュを有効または無効にするために使用します。

このコマンドは、UPDATE MEMBER z/OS MODIFY コマンドの SET UIDCACHE ステートメントと同等です。

サブセクション:

- 579 ページの『構文』
- 579 ページの『キーワード』

- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『例』

## 構文

```
▶▶ nnSETUIDC [ON | OFF] ▶▶
```

## キーワード

以下のキーワードは、SETUIDC コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### ON | OFF

IMS Connect の RACF ユーザー ID キャッシュを有効または無効にします。

## 使用上の注意

このコマンドは、IMS Connect による RACF サポートが使用可能である場合にのみ有効です。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、SETUIDC コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

SETUIDC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
SETUIDC ON	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(ON))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(ON))
SETUIDC OFF	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(OFF))	UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(OFF))

## 例

SETUIDC コマンドの入力例:

```
nnSETUIDC ON
```

SETUIDC コマンドの出力例:

```
HWSP1501I RACF USERID CACHING ENABLED,M=SDRC
```

関連概念:

➡ IMS Connect の RACF ユーザー ID キャッシュ (コミュニケーションおよびコネクション)

関連資料:

➡ UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

## STARTDS コマンド

STARTDS コマンドは、IMS Connect とデータ・ストアの間の通信を開始するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 581 ページの『例』

### 構文

▶▶ *nn*STARTDS—*datastore\_id*◀◀

### キーワード

以下のキーワードは、STARTDS コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***datastore\_id***

データ・ストアの名前を指定します。この名前は、構成メンバー HWSCFGxx を使用して IMS Connect に対して定義する必要があり、DATASTORE 構成ステートメント (1 つ以上) 内で定義されている ID の 1 つに一致していなければなりません。

### 使用上の注意

このコマンドは、IMS Connect とデータ・ストアとの間の通信が失敗した後で、データ・ストアとの通信を再確立するために使用します。例えば、IMS Connect の中でデータ・ストアに関するすべてのアクティビティーが終了したとき、または、STOPDS コマンドによりデータ・ストアとの通信が終了した後に、このコマンドを使用して通信を再開します。

特定のデータ・ストアについてのアクティビティーがはっきり分からない場合は、VIEWDS コマンドを使用してデータ・ストアに関する情報を表示してください。

STARTDS コマンドは、既にアクティブになっているデータ・ストア、または構成メンバー HWSCFGxx 内で IMS Connect に対して定義されていないデータ・ストアには影響を与えません。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTDS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTDS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTDS <i>datastore_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) START(COMM)	UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> ) START(COMM)

## 例

データ・ストア IMSA との通信をオープンするには、以下のように入力します。

```
nnSTARTDS IMSA
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンド (コマンド)

565 ページの『OPENDS コマンド』

720 ページの『IMS Connect UPDATE DATASTORE コマンド』

## STARTIA コマンド

STARTIA コマンドは、1 つ以上の Open Database Manager (ODBM) インスタンスによって管理される IMS 別名へのメッセージ・ルーティングを有効に設定するために使用します。別名は、クライアントからのメッセージの送信先となる IMS データ・ストアを表します。

STARTIA コマンドは、指定した別名をアクティブに設定して、IMS Connect がその別名に経路指定できるようにします。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 582 ページの『使用上の注意』
- 582 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 582 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnSTARTIA—alias_name—└─┬─┘──▶▶
                             └─┬─┘
```

### キーワード

以下のキーワードは、STARTIA コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### **alias\_name**

IMS 別名の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

### **odbm\_name**

ODBM の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。このパラメーターはオプションです。

## 使用上の注意

STARTOD コマンドは、IMS Connect と IMS Open Database Manager (ODBM) の間の通信を開始しますが、STARTIA コマンドは、指定した IMS 別名をアクティブに設定して、IMS Connect がその別名に経路指定できるようにします。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTIA コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTIA コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTIA <i>alias_name</i>	UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS)	UPDATE ALIAS
<i>odbm_name</i>	NAME( <i>alias_name</i> )	NAME( <i>aliasName</i> )
	ODBM( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	ODBM( <i>odbmName</i> )
		START(ROUTE)

## 例

ODBM10D という名前の ODBM に対して、IMS1 という名前の別名をアクティブ化するには、以下のように入力します。

```
nnSTARTIA IMS1 ODBM10D
```

関連資料:

592 ページの『STOPIA コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) コマンド (コマンド)

717 ページの『IMS Connect UPDATE ALIAS コマンド』

## STARTIP コマンド

STARTIP コマンドは、IMS Connect と、SCI に接続されている OM を含む IMSplex の間の通信を開始するために使用します。

サブセクション:

- 583 ページの『構文』
- 583 ページの『キーワード』
- 583 ページの『使用上の注意』
- 583 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 583 ページの『例』

## 構文

▶▶ *nn*STARTIP *—imsplex\_id* ◀◀

## キーワード

以下のキーワードは、STARTIP コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### **imsplex\_id**

IMSplex の名前を指定します。この名前は、構成メンバー HWSCFGxx を使用して IMS Connect に対して定義されている必要があり、IMSplex 構成ステートメント内で定義されている TMEMBER に一致していなければなりません。

## 使用上の注意

このコマンドは、IMS Connect と、OM との通信のために使用されている IMSplex の間の通信が失敗した場合に、その IMSplex との通信を再確立するために使用します。例えば、IMS Connect の中で IMSplex に関するすべてのアクティビティが終了したときや、STOPIP コマンドにより OM が入っている IMSplex IMS との通信が終了した後、このコマンドを使用して通信を再開します。

IMS Connect インスタンスが ISC または MSC TCP/IP リンクをサポートしている場合、IMS Connect は IMSplex 内のサポートするリンクの状況を ACTIVE に変更します。

IMSplex についてのアクティビティがはっきり分からない場合は、VIEWWIP コマンドを使用して、IMSplex に関する情報を表示してください。

IMSplex が既にアクティブになっている場合、または IMSplex が構成メンバー HWSCFGxx 内で IMS Connect に対して定義されていない場合は、STARTIP コマンドは IMSplex に影響を与えません。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTIP コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTIP コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTIP <i>imsplex_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)

## 例

TMEMBER 名が IMSPLEX1 である IMSplex との通信をオープンするには、以下のように入力します。

```
nnSTARTIP IMSPLEX1
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

➡ UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド (コマンド)

567 ページの『OPENIP コマンド』

722 ページの『IMS Connect UPDATE IMSPLEX コマンド』

---

## STARTMSC コマンド

STARTMSC コマンドは、IMS Connect のローカル・インスタンス内で、MSC 物理リンク上の通信が STOPMSC コマンドまたは UPDATE MSC STOP(COMM) コマンドによって停止された後に、物理リンク上の通信を再開するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 585 ページの『例』

### 構文

```
➡ nnSTARTMSC lclplk_id ➡
```

### キーワード

以下のキーワードは、STARTMSC コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### **lclplk\_id**

MSC 物理リンクの ID。これは、IMS Connect に対して物理リンクを定義する MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。

### 使用上の注意

STARTMSC コマンドが発行されると、IMS Connect は、指定された MSC 物理リンク上の通信を再開し、物理リンクの状況を ACTIVE に変更します。

IMS Connect に対して定義されている MSC 物理リンクに関する情報を表示するには、VIEWMSC コマンドまたは QUERY MSC コマンドを使用します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTMSC コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTMSC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTMSC <i>lclplk_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>lclPlkid</i> ) START(COMM)	UPDATE MSC NAME( <i>lclPlkid</i> ) START(COMM)

## 例

STARTMSC コマンドの入力例:

```
nnSTARTMSC MSC12
```

STARTMSC コマンドの出力例:

```
HWSF3300I COMMUNICATIONS ON MSC PHYSICAL LINK MSC12 STARTED; M=ISC1
```

関連資料:

728 ページの『IMS Connect UPDATE MSC コマンド』

 [UPDATE IMSCON TYPE\(MSC\) コマンド \(コマンド\)](#)

## STARTOD コマンド

STARTOD コマンドは、IMS Connect と IMS Open Database Manager (ODBM) の間の通信を開始するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 586 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 586 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnSTARTOD odbm_name ◀◀
```

### キーワード

以下のキーワードは、STARTOD コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

***odbm\_name***

ODBM の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

### 使用上の注意

STARTOD コマンドは、IMS Connect と ODBM の間で通信が失敗した後で、ODBM との通信を再確立するために使用します。例えば、IMS Connect で、

ODBM に対するすべてのアクティビティーが終了したとき、または STOPOD コマンドによって ODBM との通信が終了された後に、このコマンドを使用して通信を再開します。STARTOD コマンドによって、ODBM への接続が行われ、その ODBM のすべての別名が自動的にアクティブに設定されて、それらの別名にメッセージを経路指定できるようになります。STARTOD コマンドが発行されると、ODBM 状況は REGISTERED になります。

ODBMAUTOCONN=N に設定されている場合、STARTOD コマンドを発行して、ODBM との通信を手動で開始できます。理由に関わらず、ODBM に対するメッセージの経路指定を停止したい場合は、STOPOD コマンドを発行してください。その ODBM に対するメッセージの経路指定を再開する場合は、STARTOD コマンドを発行して、通信を開始してください。特定の別名に対するメッセージの経路指定を停止したい場合は、STOPIA コマンドを発行します。STARTIA コマンドを発行することで、その別名への経路指定を再開することができます。このコマンドは、指定した IMS 別名をアクティブに設定して、IMS Connect がその別名に経路指定できるようにします。

注: STOPIA コマンドを使用して、特定の別名に対するメッセージの経路指定を停止した後に、STOPOD コマンドと STARTOD コマンドを発行すると、その別名の状況は STOPOD コマンドから STARTOD コマンドの間で失われます。言い換えれば、別名は、STARTOD コマンドの後で再びアクティブになります。

特定の ODBM のアクティビティーが不明な場合は、VIEWDS コマンドを使用して、ODBM に関する情報を表示してください。STARTOD コマンドは、既にアクティブな ODBM には影響を及ぼしません。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTOD コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTOD コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTOD <i>odbm_name</i>	UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) NAME( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	UPDATE ODBM NAME( <i>odbmName</i> ) START(COMM)

### 例

ODBM1OD という名前の ODBM に対する通信をオープンするには、以下のように入力します。

```
nnSTARTOD ODBM1OD
```

関連資料:

599 ページの『STOPOD コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) コマンド (コマンド)

730 ページの『IMS Connect UPDATE ODBM コマンド』

## STARTPT コマンド

STARTPT コマンドは、IMS Connect と TCP/IP の間の通信を再確立して、TCP/IP ポートでの listen を可能にするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『例』

### 構文

▶▶ *nn*STARTPT—*portid*◀◀

### キーワード

以下のキーワードは、STARTPT コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***portid***

オープンするポートの番号を指定します。このポート番号は、HWSCFGxx 構成メンバー内で TCPIP 構成ステートメントの PORTID または CICSPOINT サブステートメントに定義されているポート番号のいずれかに一致していなければなりません。ローカル・オプション・ポートの場合は、LOCAL の *portid* 値を指定します。番号にはワイルドカード (\* および %) を使用できます。

### 使用上の注意

このコマンドは、TCP/IP 接続を再確立して TCP/IP ポートでの listen を可能にするために使用します。IMS Connect と TCP/IP ポートの間の通信が停止し、IMS Connect はまだ終了していない場合に、このコマンドを使用してください。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTPT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTPT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTPT <i>port_id</i>	UDPATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)	UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)

### 例

IMS Connect とポート 9999 の間の TCP/IP 接続を再確立して、IMS Connect がそのポート上で listen できるようにするには、以下のように入力します。

*nn*STARTPT 9999

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

568 ページの『OPENPORT コマンド』

732 ページの『IMS Connect UPDATE PORT コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(PORT) コマンド (コマンド)

---

## STARTRMT コマンド

STARTRMT コマンドは、IMS Connect のローカル・インスタンス内で、IMS Connect のリモート・インスタンスとの通信が STOPRMT コマンドまたは UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) コマンドによって停止された後に、通信を再開するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 589 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 589 ページの『例』

### 構文

► *nn*STARTRMT *rmtimscon\_id* ◄

└───┬───┘  
  \*  

### キーワード

以下のキーワードは、STARTRMT コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

#### ***rmtimscon\_id***

開始するリモート IMS Connect 接続の名前。これは、ローカル IMS Connect インスタンスへの接続を定義する RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定されています。

### 使用上の注意

STARTRMT コマンドが発行されると、IMS Connect は、リモート IMS Connect インスタンスへの指定された接続上で通信を再開します。IMS Connect は、IMS Connect のリモート・インスタンスとの通信用に新規ソケットがオープンされるまで、接続の状況を NOT ACTIVE に変更します。

STARTRMT コマンドが必要になるのは、リモート IMS Connect インスタンスとの接続上の通信が STOPRMT コマンドまたは UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) コマンドによって以前に停止されている場合に限られます。

指定された RMTIMSCON 接続が AUTOCONN=Y で定義されている場合、STARTRMT が発行されると、IMS Connect はリモート IMS Connect へのソケット接続を自動的に作成します。IMS Connect がオープンするソケット接続の数は、RESVSOC パラメーターで決定されます。

OTMA 通信は、IMS Connect が STARTRMT コマンドを実行するとすぐに再開できます。

MSC 通信の場合、STARTRMT コマンドは IMS Connect 内の TCP/IP 通信のみを再開し、MSC リンクの停止状況を変更しません。MSC リンクが STOPMSC コマンドまたは UPDATE MSC STOP(COMM) コマンドによって停止されている場合、STARTRMT コマンドを発行した後、さらに IMS Connect で STARTMSC コマンドまたは UPDATE MSC START(COMM) コマンドを発行して、MSC リンクを再開する必要があります。

推奨事項: MSC 通信を再開する際には、TCP/IP 通信が再開される前に IMS が MSC メッセージを IMS Connect に送信するのを防止するために、必ず STARTMSC コマンドを発行する前に STARTRMT コマンドを発行してください。

ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されているリモート IMS Connect インスタンスへの現行の接続に関する情報を表示するには、VIEWRMT コマンド、QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド、または QUERY RMTIMSCON コマンドを使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STARTRMT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STARTRMT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STARTRMT <i>rmtimsconName</i>	UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) START(COMM)	UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) START(COMM)

### 例

以下の STARTRMT コマンドの例は、接続 CONNECT2 を開始します。

```
nnSTARTRMT CONNECT2
```

STARTRMT コマンドの出力:

```
HWST3500I COMMUNICATIONS WITH REMOTE IMS CONNECT CONNECT2 STARTED; M=TSCH
```

関連資料:

601 ページの『STOPRMT コマンド』

735 ページの『IMS Connect UPDATE RMTIMSCON コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド (コマンド)

---

## STOPCLNT コマンド

STOPCLNT コマンドは、特定の TCP/IP ポートを使用しているクライアントとの通信を即時に終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 591 ページの『例』

### 構文

▶▶ *nn*STOPCLNT *portid* *clientid* ◀◀

### キーワード

以下のキーワードは、STOPCLNT コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### **portid**

| クライアントが IMS Connect との TCP/IP 接続用に使用しているポートを識  
| 別します。このポート番号は、HWSCFGxx 構成メンバーの内で TCPIP 構成ス  
| テートメントの PORTID または CICSSPORT サブステートメントに定義されて  
| いるポート番号に一致していなければなりません。ローカル・オプション・ポー  
| トの場合は、LOCAL の *portid* 値を指定します。

#### **clientid**

クライアントの名前を指定します (クライアント名は、IMS TM Resource Adapter により動的に生成されます)。

### 使用上の注意

該当のクライアントについて進行中の作業が終了します。

クライアントが送られてくる応答メッセージを受け入れることができないとき、または、クライアントが存在しない応答メッセージを待っているとき (例えば、エラーが原因で、応答メッセージがクライアントに送り返される前に失われたとき) には、このコマンドを使用してください。

クライアントの名前と状態を表示するには、VIEWPORT コマンドを使用してください。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPCLNT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPCLNT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPCLNT <i>portid</i> <i>clientid</i>	UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) NAME( <i>client_name</i> ) PORT( <i>portid</i> ) STOP(COMM)	DELETE PORT NAME( <i>portName</i> ) CLIENT( <i>clientName</i> )

## 例

ポート 9999 を使用して IMS Connect と通信しているクライアント CLIENT01 との通信を、IMS Connect で強制終了するには、以下のように入力します。

```
nnSTOPCLNT 9999 CLIENT01
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。  
関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) コマンド (コマンド)  
660 ページの『IMS Connect DELETE CLIENT コマンド』

## STOPDS コマンド

STOPDS コマンドは、IMS Connect とデータ・ストアの間の通信を即時に終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 592 ページの『使用上の注意』
- 592 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 592 ページの『例』

## 構文

▶▶ *nn*STOPDS—*datastore\_id*————▶▶

## キーワード

以下のキーワードは、STOPDS コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### ***datastore\_id***

データ・ストアの名前を指定します。この名前は、HWSCFGxx 構成メンバーの DATASTORE 構成ステートメント内で定義されている ID の 1 つに一致していなければなりません。

## 使用上の注意

データ・ストアについて現在進行中の作業が終了し、そのデータ・ストアとの通信およびスレッドが終了します。そのデータ・ストアを宛先としてキューに入れられているメッセージは解放され、キュー内のメッセージの発信元に通知されます。STOPDS コマンドが受け入れられた後は、新規のメッセージは受け入れられません。

このコマンドは、使用不能のデータ・ストアか、または使用不能のクライアントに属する作業がキューに入っているデータ・ストアについて、キュー内のメッセージを解放するために使用します。このコマンドは、データ・ストアとの通信の即時終了を必要とするような任意のタイプのエラー状態に対して使用できます。

後でデータ・ストアとの通信をオープンするには、OPENDS コマンドを使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPDS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPDS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPDS <i>datastore_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> ) STOP(COMM)

## 例

データ・ストア IMSA との通信を停止するには、以下のように入力します。

```
nmSTOPDS IMSA
```

ここで *nm* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE) コマンド (コマンド)  
720 ページの『IMS Connect UPDATE DATASTORE コマンド』

## STOPIA コマンド

STOPIA コマンドは、1 つ以上の Open Database Manager (ODBM) インスタンスによって管理される IMS 別名へのメッセージ・ルーティングを無効に設定するために使用します。STOPIA コマンドは、指定した別名を非アクティブに設定して、IMS Connect がその別名に経路指定できないようにします。

サブセクション:

- 593 ページの『構文』
- 593 ページの『キーワード』
- 593 ページの『使用上の注意』

- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『例』

## 構文

```
▶▶ nnSTOPIA alias_name odbm_name ▶▶
```

## キーワード

以下のキーワードは、STOPIA コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### **alias\_name**

IMS 別名の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

### **odbm\_name**

ODBM の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。このパラメーターはオプションです。

## 使用上の注意

特定の別名に対するメッセージの経路指定を停止したい場合は、STOPIA コマンドを発行します。STARTIA コマンドを発行することで、その別名への経路指定を再開することができます。このコマンドは、指定した IMS 別名をアクティブに設定して、IMS Connect がその別名に経路指定できるようにします。

注: STOPIA コマンドを使用して、特定の別名に対するメッセージの経路指定を停止した後に、STOPOD コマンドと STARTOD コマンドを発行すると、その別名の状況は STOPOD コマンドから STARTOD コマンドの間で失われます。言い換えれば、別名は、STARTOD コマンドの後で再びアクティブになります。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPIA コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPIA コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPIA <i>alias_name</i>	UDPATE IMSCON TYPE(ALIAS)	UPDATE ALIAS
<i>odbm_name</i>	NAME( <i>alias_name</i> )	NAME( <i>aliasName</i> )
	ODBM( <i>odbm_name</i> ) STOP(COMM)	ODBM( <i>odbmName</i> )
		STOP(ROUTE)

## 例

ODBM1OD という名前の ODBM に対して、IMS1 という名前の別名を非アクティブ化するには、以下のように入力します。

```
nnSTOPIA IMS1 ODBM1OD
```

関連資料:

581 ページの『STARTIA コマンド』

➡ UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) コマンド (コマンド)

717 ページの『IMS Connect UPDATE ALIAS コマンド』

---

## STOPIP コマンド

STOPIP コマンドは、IMS Connect と、SCI に接続されている OM が入っている IMSplex の間の通信を停止します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 595 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 595 ページの『例』

### 構文

▶—*nn*STOPIP—*imsplex\_id*—▶

### キーワード

以下のキーワードは、STOPIP コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***imsplex\_id***

IMSplex の名前を指定します。この名前は、構成メンバー HWSCFGxx を介して IMS Connect に対して定義されている必要があり、IMSplex 構成ステートメント内で定義されている TMEMBER に一致していなければなりません。

### 使用上の注意

IMSplex に対して現在進行中の作業が終了し、IMSplex との通信およびそのスレッドが終了します。進行中のメッセージはすべて拒否され、エラー・メッセージが要求側に返されます。OM コマンド・クライアントを宛先としてキューに入っているコマンドは、使用不能になります。STOPIP は、IMSplex との通信の即時終了を必要とするようなすべてのエラー状態に対して使用できます。

このコマンドは、使用不能の IMSplex か、または使用不能のクライアントに属する作業がキューに入っている IMSplex について、キュー内の OM コマンドを解放するために使用します。また、STOPIP コマンドは、IMSplex との通信の即時終了を必要とするようなすべてのエラー状態に対しても使用できます。

| IMS Connect が ISC リンクまたは MSC TCP/IP リンクをサポートしており、  
| STOPIP コマンドを使用した場合、IMS Connect は、各 ISC リンクおよび MSC  
| 物理リンクについて IMS に通知を送信します。ISC リンクの場合、IMS Connect  
| は、IMS にすべての ISC 並列セッションが ISC リンク上で終了したことを通知し

ます。MSC リンクの場合、IMS Connect は、IMS に物理リンク上のすべての MSC 論理リンクが終了したことを通知します。

IMSplex 通信を停止すると、ローカル IMSplex 内のローカル IMS Connect によってサポートされているすべての ISC リンクおよび MSC TCP/IP 物理リンクが切断されます。

STOPIP または同等のコマンドを発行すると、ISC および MSC TCP/IP リンクに対し、以下のアクションが起こります。

- ローカル IMS Connect は、リンクをサポートする並列送受信ソケットを切断し、IMS に対してローカル IMS システム内の ISC および MSC のシャットダウン・ディレクティブを送信します。
- ISC リンクの場合、IMS がシャットダウン・ディレクティブを受信すると、ISC は ISC リンクをクリーンアップします。
- MSC リンクの場合、IMS がシャットダウン・ディレクティブを受信すると、MSC は物理リンクをクリーンアップし、メッセージ DFS3176E を発行します。
- IMS Connect は、ISC リンクおよび MSC TCP/IP 物理リンクの状況を DISCONNECTED に変更します。

後で IMSplex との通信を開始するには、OPENIP コマンドを使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPIP コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPIP コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPIP <i>imsplex_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)

### 例

TMEMBER 名が IMSPLEX1 である IMSplex との通信を停止するには、以下のように入力します。

```
nnSTOPIP IMSPLEX1
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド (コマンド)

722 ページの『IMS Connect UPDATE IMSPLEX コマンド』


## STOPLINK コマンド

IMS Connect WTOR コマンド STOPLINK は、IMS Connect 内で MSC 物理リンクに割り当てられている MSC 論理リンク上の通信を停止するために使用します。STOPLINK は、DELETE LINK z/OS MODIFY コマンドと同様のアクションを実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 597 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 597 ページの『例』

### 構文



### キーワード

以下のキーワードは、STOPLINK コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

#### **logical\_link\_name**

停止しようとしている MSC 論理リンクの名前。

#### **lclplk\_id**

停止する論理リンクが割り当てられている MSC 物理リンクの ID。

この値はオプションです。物理リンク ID を指定しない場合、IMS Connect はすべての MSC 物理リンク検索し、指定された名前を持つすべての論理リンクを停止します。

### 使用上の注意

STOPLINK コマンドは、MSC 論理リンクは既に終了しているが、そのリンクに関連付けられた IMS Connect リソースが正常にクリーンアップされなかった場合に、MSC 論理リンクに関連付けられているリソースをクリーンアップするために使用します。

推奨事項: MSC 論理リンクを終了するには、IMS コマンド /PSTOP を使用してください。STOPLINK コマンドは、既に終了している MSC 論理リンクに関連付けられた IMS Connect リソースが正常にクリーンアップされていない場合にのみ使用してください。

STOPLINK コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- MSC 論理リンク上の通信を停止します
- 論理リンク上の通信が停止されたことを IMS に通知します
- 論理リンクに関連付けられた制御ブロックを削除し、関連のストレージを解放します
- メッセージ HWSF3310I を発行します

別の物理リンク上で同じ論理リンク名を使用している論理リンクを誤って停止するのを避けるには、ターゲット物理リンクの名前を *lclplk\_id* 値として指定することで、コマンドの処理を特定の物理リンクに制限します。

STOPLINK コマンドが複数の物理リンクに対して発行されるか、あるいは *lclplk\_id* 値が省略されている場合、IMS Connect は、STOPLINK LINK コマンドで指定された *logical\_link\_name* に一致するすべての MSC 論理リンク上の通信を停止します。

IMS Connect インスタンスに対して定義された MSC 物理リンクに割り当てられている MSC 論理リンクに関する情報を表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

- IMS タイプ 2 コマンド・フォーマットで、QUERY IMSCON TYPE(LINK) または QUERY IMSCON TYPE(MSC)
- WTOR コマンド・フォーマットで、VIEWMSC
- z/OS MODIFY コマンド・フォーマットで、QUERY MSC

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPLINK コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPLINK コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPLINK <i>linkName</i>	UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>link_name</i> ) STOP(COMM)	DELETE LINK NAME( <i>linkName</i> )
STOPLINK <i>linkname</i> <i>lclPlkid</i>	UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>linkname</i> ) MSC( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)	DELETE LINK NAME( <i>linkname</i> ) LCLPLKID( <i>lclPlkid</i> )

## 例

次の例では、STOPLINK コマンドは、すべての MSC 物理リンクを検索し、MSCLINK1 という名前のすべての MSC 論理リンク上の通信を停止します。

```
nnSTOPLINK MSCLINK1
```

STOPLINK コマンドの出力例:

```
HWSF3310I LOGICAL LINK MSCLINK1 TERMINATED; MSC=MSC12, M=ISC2
```

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(LINK) コマンド (コマンド)

661 ページの『IMS Connect DELETE LINK コマンド』

## STOPMSC コマンド

WTOR コマンド STOPMSC は、IMS Connect のローカル・インスタンスに定義されている MSC 物理リンク上の通信を停止するために使用します。STOPMSC コマンドは、z/OS MODIFY コマンド UPDATE MSC STOP(COMM) と同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 599 ページの『例』

### 構文

```
▶▶ nnSTOPMSC lclplk_id ▶▶
```

### キーワード

以下のキーワードは、STOPMSC コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

#### ***lclplk\_id***

通信を停止する物理リンクの ID。これは、IMS Connect に対して物理リンクを定義する MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。

### 使用上の注意

STOPMSC コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- 指定された MSC 物理リンク上の通信を停止します。これには、その物理リンクに割り当てられているすべての MSC 論理リンク上の通信が含まれます。
- 物理リンク上の通信が停止されたことを IMS に通知し、IMS でも物理リンクおよびその論理リンクに割り当てられているすべての論理リンクを終了できるようにします。
- MSC 物理リンクの状況を NOT ACTIVE に変更します。
- TCP/IP 汎用リソースの場合、物理リンクの IMS システムへの類似性をクリアします。
- メッセージ HWSF3305I を発行します。

IMS Connect に対して定義されている MSC 物理リンクに関する情報を表示するには、VIEWMSC コマンドまたは QUERY MSC コマンドを使用します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPMSC コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPMSC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPMSC <i>lclPlkid</i>	UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)	UPDATE MSC NAME( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)

## 例

次の STOPMSC コマンドの例は、MSC 物理リンク MSC12 を停止します。

```
nnSTOPMSC MSC12
```

STOPMSC コマンドの出力例:

```
HWSF3305I COMMUNICATIONS ON MSC PHYSICAL LINK MSC12 STOPPED; M=DSCM
```

関連資料:

584 ページの『STARTMSC コマンド』

728 ページの『IMS Connect UPDATE MSC コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(MSC) コマンド (コマンド)

## STOPOD コマンド

STOPOD コマンドは、IMS Connect と IMS Open Database Manager (ODBM) の間の通信を即時に終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 600 ページの『使用上の注意』
- 600 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 600 ページの『例』

### 構文

```
▶▶—nnSTOPOD—odbm_name—————▶▶
```

### キーワード

以下のキーワードは、STOPOD コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**odbm\_name**

ODBM の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

## 使用上の注意

STOPOD コマンドは、ODBM との通信の即時終了を必要とする、任意のタイプのエラー状態に対して使用します。 ODBM について現在進行中の作業が終了し、その ODBM との通信およびスレッドが終了します。

後で ODBM との通信をオープンするには、STARTOD コマンドを使用します。

STOPOD コマンドが発行されると、ODBM 状況は UNREGISTERED になります。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPOD コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPOD コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPOD <i>odbm_name</i>	UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) NAME( <i>odbm_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE ODBM NAME( <i>odbmName</i> ) STOP(COMM)

## 例

ODBM1OD という名前の ODBM に対する通信を停止するには、以下のように入力します。

```
nnSTOPOD ODBM1OD
```

関連資料:

 [UPDATE IMSCON TYPE\(ODBM\) コマンド \(コマンド\)](#)  
730 ページの『IMS Connect UPDATE ODBM コマンド』

## STOPPORT コマンド

STOPPORT コマンドは、TCP/IP ポート上の listen を即時に終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 601 ページの『キーワード』
- 601 ページの『使用上の注意』
- 601 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 601 ページの『例』

## 構文

```
▶▶—nnSTOPPORT—portid—◀◀
```

## キーワード

以下のキーワードは、STOPPORT コマンドに有効です。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

### *portid*

listen を停止させるポートの番号を指定します。このポート番号は、HWSCFG $xx$  構成メンバーの内で TCPIP 構成ステートメントの PORTID または CICS $PORT$  サブステートメントに定義されているポート番号に一致していなければなりません。ローカル・オプション・ポートの場合は、LOCAL の *portid* 値を指定します。

## 使用上の注意

既存のクライアントについて現在進行中の作業は続行可能です。ポート上での新規の要求メッセージに対する listen のみが、即時に終了されます。既存の作業が完了した後は、ポートはアクティブではなくなります。

ポートとそのポートを使用しているクライアントの状態を表示するには、VIEWPORT コマンドを使用してください。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPPORT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPPORT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPPORT <i>port_id</i>	UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)

## 例

ポート 9999 での listen を停止するには、以下のように入力します。

```
nnSTOPPORT 9999
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(PORT) コマンド (コマンド)

732 ページの『IMS Connect UPDATE PORT コマンド』

## STOPRMT コマンド

WTOR コマンド STOPRMT は、IMS Connect のローカル・インスタンス内で、IMS Connect のリモート・インスタンスとの通信を停止するために使用します。STOPRMT コマンドは、z/OS MODIFY コマンド UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) と同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 603 ページの『例』

## 構文

```

▶▶ nnSTOPRMT rmtimscon_id
      └───┬───┘
          *
  
```

## キーワード

以下のキーワードは、STOPRMT コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### **rmtimscon\_id**

停止するリモート IMS Connect 接続の名前。これは、ローカル IMS Connect インスタンスへの接続を定義する RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定されています。

## 使用上の注意

STOPRMT コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- コマンドで指定された接続上のリモート IMS Connect インスタンスとのすべての通信を停止します。
- リモート IMS Connect インスタンスへの接続が停止されたことを IMS に通知し、IMS が影響を受けたすべての MSC 論理リンクをシャットダウンできるようにします。
- 既存のソケット接続を終了し、STARTRMT コマンドまたは UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドが発行されるまで、新規のソケット接続を防止します。
- 接続の状況を STOPPED に変更します。
- メッセージ HWST3505I を発行します。

STOPRMT コマンドが発行された後、IMS Connect が STOPPED 状態の接続についてメッセージを受け取った場合、IMS Connect は NAK 応答を OTMA に返し、メッセージ HWST3575W を発行します。OTMA は、キューの先頭にメッセージを保持します。

ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されているリモート IMS Connect インスタンス接続の現在の状況を表示するには、VIEWRMT コマンドを使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPRMT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPRMT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPRMT <i>rmtimsconName</i>	UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) STOP(COMM)

## 例

次の例では、STOPRMT コマンドは、接続 CONNECT2 の通信を停止します。

```
nnSTOPRMT CONNECT2
```

STOPRMT コマンドの出力:

```
HWST3505I COMMUNICATIONS WITH REMOTE IMS CONNECT CONNECT2 STOPPED; M=TSCH
```

関連資料:

588 ページの『STARTRMT コマンド』

735 ページの『IMS Connect UPDATE RMTIMSCON コマンド』

 [UPDATE IMSCON TYPE\(RMTIMSCON\) コマンド \(コマンド\)](#)

## STOPSCLN コマンド

OTMA メッセージをリモート IMS システムに送信するために使用する接続の場合、IMS Connect WTOR コマンド STOPSCLN を使用して、リモート IMS Connect インスタンスへの接続の送信ソケットを終了します。

接続を終了した後に送信ソケットを適切にクリーンアップできなかった場合を除き、ISC 並列セッションまたは MSC リンクに使用する接続には STOPSCLN コマンドを使用しないでください。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 604 ページの『使用上の注意』
- 605 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 605 ページの『例』

### 構文

```
►►—nnSTOPSCLN—rmtimscon_id—sendclnt—►►
```

└───┬───┘

\*

### キーワード

以下のキーワードは、STOPSCLN コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### **rmtimscon\_id**

送信ソケットがあるリモート IMS Connect 接続の ID。これは、RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定されています。

### **sendclnt**

終了する送信ソケットの ID。アスタリスク (\*) をワイルドカード文字として使用できます。

## **使用上の注意**

以下の送信ソケットを終了するには、STOPSCLN コマンドを使用します。

- CICS サブシステムへの ISC リンク。
- リモート IMS システムにメッセージを送信するために使用する IMS Connect 間の接続。

終了する必要がある送信ソケットの ID を確認するには、以下のいずれかの IMS Connect コマンドを使用します。

- IMS タイプ 2 コマンド・フォーマットで、QUERY IMSCON  
TYPE(SENDCLNT)
- リモート IMS システムへの OTMA 接続の場合:
  - WTOR コマンド・フォーマットで、VIEWRMT
  - z/OS MODIFY コマンド・フォーマットで、QUERY RMTIMSCON

ISC 並列セッションおよび MSC リンクの場合、リンク終了時に送信クライアントが適切にクリーンアップされなかった場合にのみ STOPSCLN コマンドを使用する必要があります。それ以外の場合は、STOPSCLN コマンドを使用して、ISC または MSC が使用しているソケットを終了しないでください。これを行うと、セッションやリンクが切断されるためです。

IMS 内でまだアクティブな ISC 並列セッションを停止する必要がある場合は、IMS コマンド /QUIESCE NODE を発行して停止してください。このコマンドは、IMS Connect 内の関連する送受信ソケットを自動的に終了します。ISC 並列セッションで使用している送信ソケットを終了する代替方法には、UPDATE IMSCON TYPE(ISCUSER) タイプ 2 IMS コマンドを使用する方法があります。このコマンドは、並列セッションで使用している送信ソケットと受信ソケットの両方を終了します。

IMS 内でまだアクティブの MSC リンクを停止する必要がある場合は、IMS コマンド /PSTOP LINK を発行することでリンクを停止してください。このコマンドは、IMS Connect 内の関連する送受信ソケットを自動的に終了します。MSC メッセージ用に使用される送信ソケットを終了する代替方式は、IMS Connect WTOR コマンド STOPLINK または IMS Connect z/OS 変更コマンド DELETE LINK を使用することです。これらのコマンドは、MSC リンクで使用される送信ソケットおよび受信ソケットを終了します。これと同等の IMS タイプ 2 コマンドは、UPDATE IMSCON TYPE(LINK) です。

STOPSCLN コマンドが発行されたときに送信ソケット接続が RECV 状態である場合、IMS Connect は OTMA に NAK を発行した後、送信ソケット接続を終了します。OTMA は、メッセージを送達不能キュー HWS\$DLQ に転送します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、STOPSCLN コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

STOPSCLN コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
STOPSCLN <i>rmtimscon</i> <i>sendclient</i>	UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) NAME( <i>sendclient_name</i> ) RMTIMSCON( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	DELETE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconname</i> ) SENDCLNT( <i>clientid</i> )

### 例

次の例では、STOPSCLN コマンドは、CONNECT2 上の送信 OTM11111 ソケット接続を終了します。

```
nnSTOPSCLN CONNECT2 OTM11111
```

STOPSCLN コマンドの出力例:

```
HWST3525I THE SEND CLIENT OTM11111 WAS TERMINATED FOR REMOTE IMS CONNECT CONNECT2; M=TCVC
```

関連資料:

650 ページの『VIEWRMT コマンド』

709 ページの『IMS Connect QUERY RMTIMSCON コマンド』

664 ページの『IMS Connect DELETE SENDCLNT コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) コマンド (コマンド)

---

## VIEWDS コマンド

VIEWDS コマンドは、IMS Connect に対して既知である 1 つまたはすべてのデータ・ストア、および ODBM インスタンスの現在の状況とアクティビティーを表示するために使用します。

サブセクション:

- 606 ページの『構文』
- 606 ページの『キーワード』
- 606 ページの『使用上の注意』
- 606 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 607 ページの『出力フィールド』
- 609 ページの『例』

## 構文



## キーワード

以下のキーワードは、VIEWDS コマンドに有効です。

### ALL

IMS Connect に対して既知であるすべてのデータ・ストア、および ODBM インスタンスに関する情報を表示します。

### *datastore\_name*

情報を表示するデータ・ストアの名前です。この名前は、HWSCFGxx 構成メンバーの DATASTORE 構成ステートメントの ID パラメーターと一致しなければなりません。このデータ・ストアに関する情報のみ表示されます。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### *odbm\_name*

情報を表示する ODBM インスタンスの名前です。この名前は、CSLDCxxx PROCLIB メンバーの ODBM ステートメントの NAME パラメーターに定義されている ODBM インスタンスの名前と一致しなければなりません。この ODBM インスタンスに関する情報のみ表示されます。

## 使用上の注意

VIEWDS コマンドは、データ・ストア、または ODBM インスタンスの現在のアクティビティを表示するために使用します。

単一のデータ・ストアまたは ODBM インスタンスのみに関する情報を表示するには、特定のデータ・ストアまたは ODBM インスタンスの名前を指定します。IMS Connect の特定のインスタンスに関連付けられたすべてのデータ・ストアおよび ODBM インスタンスに関する情報を表示するには、ALL キーワードを指定します。

*nnVIEWDS ALL* によって表示される情報は、VIEWHWS コマンドによってすべてのデータ・ストアに対して返される情報と同じです。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWDS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWDS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWDS ALL	QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY DATASTORE NAME(*) SHOW(ALL)

VIEWDS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWDS <i>datastore_name</i>	QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) SHOW(ALL  <i>show_parm</i> )	QUERY DATASTORE NAME( <i>datastore_name</i> )

## 出力フィールド

以下のリストは、VIEWDS コマンドの出力フィールドを示しています。

### DATASTORE=

データ・ストアの名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の DATASTORE 構成ステートメントの ID サブステートメントに定義されている名前か、No active Datastores です。データ・ストアは IMS システムであり、より正確に言えば、IMS システムへの接続です。

### STATUS

データ・ストアの状態。これは、ACTIVE、NOT ACTIVE、または DISCONNECT のいずれかです。

データ・ストアが停止した場合は、IMS Connect にデータ・ストアの状況が (IMS OTMA から z/OS システム間カップリング・ファシリティ (XCF) を介して) 通知されます。データ・ストアがバックアップされ、再始動されると、IMS Connect は通知を受け、そのデータ・ストアに自動的に再接続します。

### GROUP

IMS Connect および IMS OTMA が属しているグループの XCF グループ名。

### MEMBER

リストされている XCF グループ内の IMS Connect メンバー名。

### TARGET MEMBER

リストされている XCF グループ内の IMS OTMA メンバー名。

### STATE

OTMA サーバーの状況を示します。STATE の値は、以下のいずれかです。

#### AVAIL

OTMA サーバーが使用可能であることを示します。

#### WARN

OTMA サーバーに、警告状態の 1 つ以上のリソースがあることを示します。

#### SEVERE

OTMA サーバーに、何らかの深刻なリソース問題があることを示します。

#### N/A

OTMA で、このデータ・ストアの状況が報告されなかったことを示します。

**DEFAULT REROUTE NAME**

クライアント転送要求で指定された代替宛先の名前。

**RACF APPL NAME**

パスチケットおよびデータ・ストア・アクセス制御用の RACF APPL 名。

**OTMA ACEE AGING VALUE**

IMS Connect DATASTORE 構成ステートメントで指定された現行の OTMA アクセサー環境エレメント (ACEE) エージング値。OTMA ACEE エージング値は、IMS Connect の ACEE のキャッシュに入れられているセキュリティー定義を OTMA がリフレッシュする頻度を決めます。

**OTMA ACK TIMEOUT VALUE**

IMS Connect 構成メンバー内の OTMA ACK タイムアウト値。

**OTMA MAX INPUT MESSAGE**

IMS Connect 構成ファイル内の OTMA 入力メッセージあふれ制御値。

**SUPER MEMBER NAME**

このデータ・ストアが所属する OTMA スーパー・メンバーの名前。

**ODBM=**

IMSplex 内にある Open Database Manager (ODBM) のインスタンスを示します。

**STATUS**

IMS Connect のこのインスタンスが、ODBM の指定されたインスタンスに登録されているかどうかを示します。STATUS の値は、以下のいずれかです。

- REGISTERED - IMS Connect は、ODBM の指定されたインスタンスに登録されています。
- NOT ACTIVE - ODBM の指定されたインスタンスは使用できません。

**ODBMRRS**

ODBM での RRS 指定を示します。IMS Connect が ODBM に登録されている場合、ODBM によって、IMS Connect にその RRS 設定と別名が提供されます。

**ALIAS**

前述の ODBM 出力フィールドに示されている ODBM のインスタンスに対して定義されている IMS データ・ストアの別名。

**STATUS**

前述の別名に関連する IMS システムがアクティブであるか、非アクティブであるかを示します。status の値は、次のいずれかです。

- ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できます。

- NOT ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できません。

## 例

次の例で、*nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### VIEWWS コマンドの例 1

単一データ・ストア IMS1 についての情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWWS IMS1
```

このコマンドは以下のような出力を生成します。

```
HWSC0001I  DATASTORE=IMS1      STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
HWSC0001I  TARGET MEMBER=IMS1      STATE=AVAIL
HWSC0001I  DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
HWSC0001I  RACF APPL NAME=APPLID1
HWSC0001I  OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
HWSC0001I  OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
HWSC0001I  OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
HWSC0001I  SUPER MEMBER NAME=SM01
```

### VIEWWS コマンドの例 2

ODBM インスタンス ODBMAOD についての情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWWS ODBMAOD
```

このコマンドは以下のような出力を生成します。

```
HWSC0001I  ODBM=ODBMAOD  STATUS=REGISTERED  ODBMRRS=Y
HWSC0001I  ALIAS=IMS1  STATUS=ACTIVE, TRACE
HWSC0001I  ALIAS=IMS2  STATUS=NOT ACTIVE(ODBM)
```

関連資料:

-  [QUERY IMSCON TYPE\(DATASTORE\) コマンド \(コマンド\)](#)  
667 ページの『IMS Connect QUERY DATASTORE コマンド』

---

## VIEWHWS コマンド

VIEWHWS コマンドは、IMS Connect の現在のアクティビティーを表示するために使用します。

サブセクション:

- 610 ページの『構文』
- 610 ページの『キーワード』
- 610 ページの『使用上の注意』
- 610 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 611 ページの『出力フィールド』

- 626 ページの『例 1: VIEWHWS コマンド』

## 構文



## キーワード

以下のキーワードは、VIEWHWS コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### SUMMARY

詳細なクライアント情報を除外します。このオプションにより、同じ HWS およびデータ・ストア情報が提供されますが、ポートに対する個々のクライアントのリスト表示はバイパスされます。ただし、ポート状況とクライアント合計は報告されます。

## 使用上の注意

VIEWDS コマンドを使用して、データ・ストアについての情報のみを表示したり、VIEWPORT コマンドを使用して、ポートについての情報のみを表示したりすることができます。

VIEWHWS コマンドは、クライアントが IMS 会話型トランザクションを実行している場合、CONV 状況を表示します。ただし、アプリケーションが InteractionSpec convTypeNew プロパティの IMS を true に設定している場合は、IMS Connect は、会話型トランザクションの複数の反復間に渡ってクライアントの会話状況を追跡しません。したがって、会話型の 1 回の反復中にコマンドが入力されない限り、VIEWHWS コマンドは CONV 状況を表示しません。

IMS Connect が ODBM に接続すると、ODBM の状況は REGISTERED になります。STOPOD コマンドが発行されて ODBM への接続が停止されると、ODBM の状況は UNREGISTERED に変わります。状況が REGISTERED の ODBM が停止すると、その ODBM の状況は NOT ACTIVE に変わります。別名が ACTIVE である場合、IMS Connect は DRDA メッセージをその別名に経路指定できます。別名が NOT ACTIVE である場合、IMS Connect は DRDA メッセージをその別名に経路指定できません。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWHWS コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWHWS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWHWS	QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY MEMBER TYPE(IMSCON) SHOW(ALL)

## 出力フィールド

以下のリストは、VIEWHWS コマンドの出力フィールドを示しています。

### HWS ID=

IMS Connect の名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の HWS 構成ステートメントの ID サブステートメントで定義されている名前です。

RACF HWS ID= フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、RACF サポートが現在使用可能であるかどうかを示します。

### UIDCACHE

HWS ID= フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、RACF ユーザー ID キャッシュが使用可能であるかどうかを示します。

### UIDAGE

IMS Connect によってリフレッシュされる前に RACF ユーザー ID が使用される長さ (秒数)。

### PSWDMC

HWS ID= フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、大/小文字混合パスワードのサポートが現在使用可能であるかどうかを示します。『R』は、IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートが、RACF の大/小文字混合パスワード指定によって決まることを示しています。

### MAXSOC

IMS Connect のこのインスタンスが開くことができるソケットの最大合計数。作成できる物理接続の最大数は、MAXSOC= の値からポート数を引いた数になります。これは、IMS Connect によって、listen 用にポートごとに 1 つのソケットが使用されるからです。

### TCPIPQ

割り当てられたソケットがない状態で IMS Connect が維持できる、キュー内の要求の最大数。

### TIMEOUT

IMS からクライアントのための応答を待つか、またはクライアントによるソケット接続オープン後にクライアントからのデータを待って、IMS Connect がクライアント・アプリケーション・プログラムを切断するまで待機する時間間隔。

### NUMSOC

すべての定義済みポート、RMTIMSCON 接続、および RMTICICS 接続上の全アクティブ・ソケットの合計。

### WARNSOC

ソケットの最大限度数 (TCPIP 構成ステートメント内の MAXSOC= 値) のパーセンテージとして表される警告レベルを示す 1 から 50 までの 10 進数。ソケット数がこの警告レベルに達すると、IMS Connect は HWS0772W メッセージを発行します。

## WARNINC

警告の増分パーセンテージを示す 1 から 50 までの 10 進数。警告レベル (TCPIP 構成ステートメント内の WARNSOC 値) に達すると、ソケット数が警告レベルの増分パーセンテージだけ増加するたびに、IMS Connect は HWSS0772W メッセージを再発行します。

**RRS** HWS 構成ファイル内で、RRS が Y または N のどちらに設定されているかを示します。

## STATUS

RRS の状態。RRS の状態は以下のいずれかが可能です。

- ACTIVE: RRS を伴う IMS Connect の再始動が完了しています。
- NOT ACTIVE - IMS Connect は RRS に登録されていません。
- REGISTERED - IMS Connect は RRS に登録されています。

## VERSION

IMS Connect のこのインスタンスのバージョン。

## IP-ADDRESS

IMS Connect のこのインスタンスの IP アドレス。クライアント・アプリケーション・プログラムは、この IP アドレスを使用して、IMS Connect に接続します。

## SUPER MEMBER NAME

1 から 4 文字の OTMA スーパー・メンバー名。

## ADAPTER

XML アダプター・サポートが使用可能であるか使用不可であることを示します。

## MAXCVRT

IMS Connect のこのインスタンスが同時にロードできる XML コンバーターの最大数。IMS Connect がロードできる実際のコンバーター数は、コンバーターのサイズと IMS Connect 領域サイズによって異なります。

## NUMCVRT

IMS Connect のこのインスタンスでロードされている XML コンバーターの現行数。

## MAXLSSSZ

XML コンバーターに渡される言語構成セグメントの最大サイズを表示します。

## ODBM AUTO CONNECTION

ID フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスが、IMS Connect がメンバーになっている IMSplex にある ODBM のインスタンスに自動的に接続するように構成されているかどうかを示します。

**ODBM TIMEOUT**

Open Database アーキテクチャーを使用するクライアント・アプリケーション・プログラムを切断するまでに IMS Connect が待機する時間間隔。

**ODBM IMSPLEX**

IMSplex 内の ODBM との通信に使用される IMS Connect および SCI の名前。

**MEMBER**

SCI が、IMS Connect と ODBM 間の通信管理に使用する IMS Connect の名前。

**TARGET MEMBER**

IMS Connect と ODBM 間の通信を管理する SCI の名前。

**DATASTORE=**

データ・ストアの名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の DATASTORE 構成ステートメントの ID サブステートメントに定義されている名前か、No active Datastores です。データ・ストアは IMS システムであり、より正確に言えば、IMS システムへの接続です。

**STATUS**

データ・ストアの状態。これは、ACTIVE、NOT ACTIVE、または DISCONNECT のいずれかです。

データ・ストアが停止した場合は、IMS Connect にデータ・ストアの状況が (IMS OTMA から z/OS システム間カップリング・ファシリティ (XCF) を介して) 通知されます。データ・ストアがバックアップされ、再始動されると、IMS Connect は通知を受け、そのデータ・ストアに自動的に再接続します。

**GROUP**

IMS Connect および IMS OTMA が属しているグループの XCF グループ名。

**MEMBER**

リストされている XCF グループ内の IMS Connect メンバー名。

**TARGET MEMBER**

リストされている XCF グループ内の IMS OTMA メンバー名。

**STATE**

OTMA サーバーの状況を示します。STATE の値は、以下のいずれかです。

**AVAIL**

OTMA サーバーが使用可能であることを示します。

**WARN**

OTMA サーバーに、警告状態の 1 つ以上のリソースがあることを示します。

**SEVERE**

OTMA サーバーに、何らかの深刻なリソース問題があることを示します。

N/A OTMA で、このデータ・ストアの状況が報告されなかったことを示します。

**DEFAULT REROUTE NAME**

クライアント転送要求で指定された代替宛先の名前。

**RACF APPL NAME**

パスチケットおよびデータ・ストア・アクセス制御用の RACF APPL 名。

**OTMA ACEE AGING VALUE**

IMS Connect DATASTORE 構成ステートメントで指定された現行の OTMA アクセサー環境エレメント (ACEE) エージング値。  
OTMA ACEE エージング値は、IMS Connect の ACEE のキャッシュに入れられているセキュリティー定義を OTMA がリフレッシュする頻度を決めます。

**OTMA ACK TIMEOUT VALUE**

IMS Connect 構成メンバー内の OTMA ACK タイムアウト値。

**OTMA MAX INPUT MESSAGE**

IMS Connect 構成ファイル内の OTMA 入力メッセージあふれ制御値。

**SUPER MEMBER NAME**

このデータ・ストアが所属する OTMA スーパー・メンバーの名前。

**IMSPLEX=**

IMSpIex の名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の IMSpIex ステートメントの TMEMBER パラメーターで定義されている名前です。

**STATUS**

IMSpIex の状態。

**MEMBER**

IMS Connect メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで MEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

**TARGET**

IMS Connect ターゲット・メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで TMEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

**ODBM=**

IMSpIex 内にある Open Database Manager (ODBM) のインスタンスを示します。

**STATUS**

IMS Connect のこのインスタンスが、ODBM の指定されたインスタンスに登録されているかどうかを示します。STATUS の値は、以下のいずれかです。

- REGISTERED - IMS Connect は、ODBM の指定されたインスタンスに登録されています。

- NOT ACTIVE - ODBM の指定されたインスタンスは使用できません。

### **ODBMRRS**

ODBM での RRS 指定を示します。IMS Connect が ODBM に登録されている場合、ODBM によって、IMS Connect にその RRS 設定と別名が提供されます。

### **ALIAS**

前述の ODBM 出力フィールドに示されている ODBM のインスタンスに対して定義されている IMS データ・ストアの別名。

### **STATUS**

前述の別名に関連する IMS システムがアクティブであるか、非アクティブであるかを示します。status の値は、次のいずれかです。

- ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できます。
- NOT ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できません。

### **MSC=**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されている、表示された MSC 物理リンクの名前。以下の追加出力フィールドが、MSC= 出力フィールドに示された物理リンクに属する状況、属性、および論理リンクを説明します。

### **STATUS**

MSC 出力フィールドに示される MSC 物理リンクの状態。物理リンクは、以下のいずれかの状態になります。

#### **ACTIVE**

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用可能です。

#### **NOT ACTIVE**

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用不能です。

### **RMTPLKID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTPLKID パラメーターに定義されている、リモート IMS サイトでの MSC 物理リンクの ID。

### **LCLIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLIMS パラメーターで IMS Connect に定義されている、ローカル MSC が使用可能な IMS システムの ID。この LCLIMS 値は、ローカル IMS システムが IMSplex の SCI で登録している IMS ID と一致する必要があります。SCI で登録されている IMS ID は、ローカル IMSplex で QUERY IMSPLEX コマンドを実行することによって判別することができます。

出力に 2 番目の IMS ID が示される場合、それは XRF 結合のもう 1 つの IMS システムを示しています。

#### **RMTIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMS パラメーターに定義されている、リモート MSC が使用可能な IMS システムの名前。

#### **GENIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの GENIMSID パラメーターで定義されている、MSC 用の TCP/IP 汎用リソースに使用されている汎用 IMS ID。

#### **AFFINITY**

MSC 論理リンクが現在 TCP/IP 汎用リソースのアフィニティを持っている、IMS システムの名前。

#### **IMSPLEX**

IMS Connect と、ローカルの MSC が使用可能な IMS システムとの間の通信を管理する、IMSpIex の名前。この名前は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで指定されている IMSpIex 名です。

この IMSPLEX 名は、IMS Connect と IMSpIex の間の通信を管理している SCI インスタンスの CSLSIxxx PROCLIB メンバーの IMSPLEX(NAME=) ステートメントで指定された名前と一致する必要があります。

#### **MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX サブステートメントの MEMBER パラメーターに定義されている、この IMS Connect が IMSpIex で登録されている名前。

この MEMBER 名は、ローカル IMS システムでこの MSC 物理リンクを定義する MSPLINK マクロ内の LCLICON パラメーターでも指定されている必要があります。

#### **TARGET MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

#### **RMTIMSCON**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMSCON パラメーターで定義されている、この MSC 物理リンクによって使用される IMS Connect 接続の名前。

#### **IP-ADDRESS**

リモート IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

#### **PORT**

リモート IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

## HOSTNAME

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

**LINK** この物理リンクに割り当てられる MSC 論理リンクの ID。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されます。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## PARTNERID

この論理リンク用のリモート・パートナーの ID。これは、この論理リンクを定義する MSLINK マクロ内の PARTNER パラメーターで指定されている ID です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## STATUS

この論理リンクの現在の状態。論理リンクは、以下の状態をもつことができます。

### ACTIVE

この論理リンクにより、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## SENDCLNT

この接続でオープンしている送信ソケットを識別するために、IMS Connect のこのインスタンスによって生成される送信ソケット ID。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、SENDCLNT ID はクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## RECVCLNT

この論理リンク用の受信ソケットを識別するクライアント

ID。クライアント ID は、リモート IMS Connect インスタンスによって生成されます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

**ISC=** ISC リンクを定義する、IMS Connect 構成メンバー内の ISC 構成ステートメントの ID。これには、以下の出力フィールドが適用されます。

**STATUS**

この ISC リンクの状況。可能な値は以下のとおりです。

**ACTIVE**

この ISC リンクは、IMS Connect とローカル IMS システムとの間の通信に使用可能です。

**NOT ACTIVE**

この ISC リンクは、IMS Connect とローカル IMS システムとの間の通信に使用不能です。

**NODE**

ローカル IMS に定義されているこの ISC ノードの名前。

**LCLIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの LCLIMS パラメーターで定義されている、ローカル IMS の名前。

**IMSPLEX=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。ISC ステートメントで IMSPLEX が指定されていない場合には、構成内の最初の IMSPLEX ステートメントから、名前が表示されます。

**MEMBER=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの MEMBER サブパラメーターで定義されている、メンバーの名前。これは、IMSpIex に登録された IMS Connect メンバー名です。

**TARGET MEMBER=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

**RMTCICS**

この ISC リンクが使用しているリモート CICS 接続の名前。ここに示される値は、IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの RMTCICS パラメーターで指定されている値です。

**IP-ADDRESS**

このリモート CICS の IP アドレス。

**PORT**

このリモート CICS のポート。

|  
| **HOSTNAME**

| このリモート CICS のホスト名。HOSTNAME パラメータ  
| ーが RMTICIS ステートメントで指定されている場合、こ  
| のフィールドが表示されます。

| **CICSAPPL**

| リモート CICS サブシステムの DFHSIT マクロ定義の  
| APPLID= パラメーターで指定される値。

| **CICSPORT**

| この ISC リンクで CICS からメッセージを受信するために  
| IMS Connect が使用するポートの ID。CICSPORT は  
| TCPIP 構成ステートメントで定義されます。

| **CICSNETID**

| リモート CICS サブシステムのネットワーク ID。

| **ISCUSER STATUS RECVCLNT SENDCLNT**

| この ISC リンクで 1 つ以上の ISC 並列セッション (ISCUSER) が  
| アクティブな場合、コマンド出力には各 ISCUSER に関する情報が  
| 含まれます。情報タイプを識別する見出しの下に、複数の  
| ISCUSER の情報が列形式で表示されます。各 ISCUSER に関する  
| 情報は、それぞれ独自の行に表示されます。

| **ISCUSER**

| ISC 並列セッションの名前。

| **STATUS**

| この ISCUSER の状況。

| **SENDCLNT**

| IMS Connect がこの ISCUSER のメッセージをリモート  
| CICS サブシステムに送信するために使用するクライアント  
| ID の名前。

| **RECVCLNT**

| この IMS Connect がこの ISCUSER のメッセージを受信  
| する、リモート CICS サブシステムのクライアント ID の  
| 名前。

| **RMTICIS=**

| CICS Connect 構成メンバーの中の RMTICIS 構成ステートメントの ID  
| パラメーターで定義されている、リモート CICS 接続の名前。

| **STATUS=**

| RMTICIS フィールドで識別されたリモート CICS サブシステムへ  
| の接続の状態。可能な値は、以下のとおりです。

| **ACTIVE**

| この IMS Connect には、RMTICIS フィールドに示された  
| リモート CICS サブシステムに、少なくとも 1 つのソケッ  
| ト接続があります。

|  
| **NOT ACTIVE**

| この IMS Connect には、RMTICIS フィールドに示された  
| リモート CICS へのソケット接続はありません。

| **STOPPED**

| この IMS Connect とリモート CICS サブシステムとの間  
| の通信は停止しています。接続が停止している間にリモー  
| ト・サブシステムに送信されたすべてのメッセージは拒否さ  
| れ、エラー・メッセージが送信側に戻されます。

| **IP-ADDRESS**

| リモート CICS の IP アドレス。

| **PORT**

| この IMS Connect インスタンスが通信に使用するリモート CICS  
| のポート番号。

| **HOSTNAME**

| CICS またはリモート IMS Connect のホスト名 (該当する場合)。

| **NUMSOC**

| 現在オープンしているソケットの数。

| **SENDCLNT ISCNAME STATUS SECOND SENDPORT**

| IMS Connect のこのインスタンスに、このリモート CICS サブシ  
| ステムとのアクティブ接続が 1 つ以上ある場合、コマンド出力には  
| 各接続に関する情報が含まれます。アクティブ接続の情報は、値を  
| 説明する見出しのすぐ下に表示されます。

| フィールドの次のリストで、見出しについて説明します。

| **SENDCLNT**

| IMS Connect のこのインスタンスがリモート CICS への接  
| 続に使用したクライアント ID。

| **ISCNAME**

| IMS Connect 構成メンバー内の ISC 構成ステートメント  
| の名前。

| **STATUS**

| このリモート IMS Connect 接続の状態。可能な値は、以下  
| のとおりです。

| **CONN**

| この接続は、接続状態です。リモート CICS にメッ  
| セージを送信できます。

| **RECV**

| この接続は、受信状態です。リモート CICS からの  
| 応答の受信を待機しています。

| **SECOND**

| この接続が指定された状態にある秒数。

| **SENDPORT**

| IMS Connect のこのインスタンスがリモート CICS への接  
| 続に使用したポート。

## **RMTIMSCON=**

このローカル IMS Connect インスタンスと IMS Connect のリモート・インスタンスとの間の接続を識別します。以下の追加出力フィールドが、RMTIMSCON 出力フィールドに示された接続に属する状況、属性、およびソケットを説明します。

### **STATUS**

RMTIMSCON 出力フィールドに表示された接続の状態。接続は、以下のいずれかの状態になります。

#### **ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットが少なくとも 1 つあります。

#### **NOT ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットがありません。

#### **RETRY CONN**

IMS Connect は、前回の接続の試行に失敗した後、リモート IMS Connect インスタンスへの再接続を自動的に試行しています。現在の再接続の試行が失敗に終わると、IMS Connect は 2 分ごとに再び再接続を試みます。

接続が RETRY CONN 状態の間、オープン・ソケットの数は変動します。再接続をアクティブに試行している間、IMS Connect はソケットをオープンします。IMS Connect は再接続の試行の 2 分間の間隔には、ソケットをクローズします。

#### **STOPPED**

STOPRMT コマンドがこの接続の通信を停止しました。この接続に送信されたすべてのメッセージは拒否され、送信側にエラーが返信されます。

#### **IP-ADDRESS**

この接続のリモート側にある IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

#### **PORT**

この接続のリモート側 IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

#### **HOSTNAME**

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

#### **AUTOCONN**

IMS Connect の始動時に、IMS Connect がこの接続に OTMA 通信用の送信ソケットを自動的に確立するかどうかを示します。可能な値は以下のとおりです。

**Y** IMS Connect の始動時に、この接続上で送信ソケットが自動的に確立されます。IMS Connect の始動時に確立されたソケット数が、RESVSOC 出力フィールドに表示されます。

**N** IMS Connect の始動時に、この接続で確立されるソケットはありません。OTMA メッセージについては、リモート IMS システムに配信するメッセージを OTMA から受信した時点で、送信ソケットが確立されます。

#### **PERSISTENT**

この接続上にあるソケットが永続的であるかどうかを示します。

**Y** この接続上に確立されたソケットは永続的です。

**N** この接続上に確立されたソケットは永続的ではありません。この接続でメッセージが送信された後、送信に使用されたソケットはクローズされます。

#### **IDLETO**

この接続上でソケットをオープンする時間間隔は、IMS Connect によってクローズされるまで、アイドル状態になります。

#### **RESVSOC**

この接続による使用に確保されている送信ソケットの数。

#### **NUMSOC**

この接続上で現在オープンしているソケットの数。

#### **SENDCLNT**

ランダムに生成された送信ソケット ID。IMS Connect のローカル・インスタンスでは、ID を使用して一意的にソケットを識別します。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、送信ソケット ID がクライアント ID として使用されません。

OTMA に使用される送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **LCLPLKID**

この接続を使用しているローカル MSC 物理リンクの ID。この値は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。LCLPLKID 出力フィールドは、MSC 通信に使用される接続についてのみに表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **USERID**

リモート IMS システムによるトランザクション許可のために、ローカル IMS システムによって提供されたユーザー ID。USERID 出力フィールドは、OTMA 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

#### STATUS

このソケット接続の現在の状態。ソケット接続は、以下のいずれかの状態になります。

#### CONN

このソケット接続により、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

#### RECV

このソケット接続は、リモート IMS Connect からの応答の受信を待機しています。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### SECOND

この接続が、STATUS 出力フィールド見出しの下の同じ行に表示されている状態を継続している秒数。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### SENDPORT

この接続に使用されるローカル・ポート。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### PORT=

以下の出力フィールドおよび状況が適用される 1 つ以上のポートを識別します。ポート番号は、IMS.PROCLIB データ・セットの IMS Connect 構成メンバー内で定義されます。

ポートのタイプは、ポート番号の末尾に付加されているポート・タイプ標識によって判別できます。IMS Connect では以下のポート・タイプ標識が使用されます。

タイプ標識なし

IMS TM OTMA クライアントおよび IMS 間 MSC または OTMA 通信に使用できるポートを示します。タイプ標識のないポートは、IMS Connect 構成メンバー内の TCPIP ステートメントの PORT キーワードまたは PORTID キーワードのいずれかで定義されます。

C ISC 通信用の IBM CICS Transaction Server for z/OS ポートを示します。このポートは、TCPIP および ISC ステートメントの CICSPOINT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。

|  
|  
|

CICS ポートは、ISC TCP/IP 経由で IMS TM にアクセスする CICS サブシステムが独占的に使用します。

**D** Distributed Relational Database Architecture™ (DRDA) ポートを示します。このポートは、DRDAPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。DRDA ポートは、Open Database Manager (ODBM) を介して IMS DB にアクセスするクライアント・アプリケーション・プログラムによって排他的に使用されます。

**S** SSLPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されている SSL ポートを示します。SSL ポートが使用されるのは、IMS Connect による SSL のサポートが有効になっている場合のみです。

以下の出力フィールドは、前述の PORT 出力フィールドで識別されているポートに適用されます。

#### **STATUS**

ポートの状態。ACTIVE または INACTIVE のいずれかです。

#### **KEEPAV**

z/OS TCP/IP レイヤーが接続を維持するためにパケットを送信するまでに、接続がアイドル状態のままになる時間の長さ。

#### **NUMSOC**

各ポートで使用されるソケット数。

#### **TIMEOUT**

クライアントからメッセージが受信されない場合にクライアント接続を終了するまでに、IMS Connect が待機する時間の長さ。

#### **CLIENTID ISCNAM STATUS SECON CLNTPORT IP-ADDRESS**

または

#### **CLIENTID LCLPLKID STATUS SECON CLNTPORT IP-ADDRESS**

または

#### **CLIENTID USERID TRANCOD DATASTORE STATUS SECON CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN**

受信ソケット上のアクティブ・クライアントの ID および情報。

各アクティブ・クライアントの情報は、単一の行に表示されます。クライアントは、見出し行の下でクライアント・タイプ別にグループ化されます。見出しの行は、そのクライアント・タイプについて返される情報を識別します。

ISC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID  
ISCNAM STATUS SECON CLNTPORT IP-ADDRESS。

MSC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID  
LCLPLKID STATUS SECON CLNTPORT IP-ADDRESS。

OTMA および ODBM クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID USERID TRANCOD DATASTORE STATUS  
SECON CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN。

次の例は、3 つの OTMA クライアントについて返される情報を示しています。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
```

ポートにアクティブ・クライアントがない場合、これらの出力フィールドは表示されません。代わりに、コマンド出力で、ポートを示す行の後に NO ACTIVE CLIENTS が表示されます。

アクティブ・クライアントについて返される情報には、以下の内容がアルファベット順で含まれます。

#### APSB-TOKEN

Open Database Manager (ODBM) APSB トークン。

#### CLIENTID

クライアントの名前。

別の IMS Connect インスタンスからの接続については、別の IMS Connect インスタンスがこの値を生成します。

#### CLNTPORT

クライアントからの接続を表すために TCP/IP が生成する乱数。

#### DATASTORE

このクライアントに関連するデータ・ストア。

この接続のクライアントの IP アドレス。

IPV6 が使用可能にされている場合は、IP アドレスのフォーマットは、8 個の 16 進数をそれぞれコロンで区切ったものから成ります。IPV6 が使用できない場合、IPV4 の IP アドレス・フォーマットが使用されます。以下は、IPV6 形式で表示される IPV6 IP アドレスの例です。

FEDC:ABCD:2222:3333:FEDC:DB55:6666:3322

以下は、IPV6 形式で表示される IPV4 IP アドレスの例です。

0:0:0:0:FFFF:945:33FF

#### ISCNAME

IMS Connect 構成メンバー内の ISC ステートメントの名前。

#### LCLPLKID

IMS Connect がクライアントからのメッセージを経路指定する先の、ローカル IMS システム内の MSC 物理リンク。このフィールドは、MSC 通信についてのみ表示されます。

#### SECOND

クライアントが指定された状況にあった秒数。

## STATUS

クライアントのスレッドの状態。クライアントのスレッド状態は以下のいずれかの値が可能です。

### RECV

クライアントからの入力を待機している受信状態にあります。

### READ

部分的な読み取り状態にあります。IMS Connect はクライアントからのメッセージを読み取っていますが、メッセージの全体はまだ受信できていません。

### CONN

IMS からの出力を待っています。

**XMIT** クライアントにデータを送信しています。

### CONV

会話型状態にあります。

### WFCM

クライアントからの確認 (ACK、NAK、または DEALLOCATE) を待っています。

## TRANCODE

クライアントが実行依頼したトランザクション・コード。

## USERID

IMS Connect に渡される USERID 名。

### 例 1: VIEWHWS コマンド

次の例で、*nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

IMS Connect のインスタンスに関する情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWHWS
```

このコマンドは以下のような出力を生成します。

```
| HWSC0001I HWS ID=HWS1      RACF=N  PSWDMC=N
| HWSC0001I UIDCACHE=Y      UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50      TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=7      WARNSOC=80%  WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N      STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I ADAPTER=N      MAXCVRT=100  NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I ODBM AUTO CONNECTION=Y
| HWSC0001I ODBM TIMEOUT=18000
| HWSC0001I ODBM IMSPLEX MEMBER=IMSPLEX1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1  STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=IMSPLEX1 TARGET=PLEX1
```

```

| HWSC0001I ODBM=ODBMAOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=Y
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE, TRACE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMBOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=N
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMCOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMDOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
| HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
| HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
| HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=9998S STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I PORT=1111D STATUS=ACTIVE KEEPAV=5 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=6000
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=2222D STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=100
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS

```

## 例 2: SUMMARY

次の例で、*nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

IMS Connect のインスタンスに関するサマリー情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWHWS SUMMARY
```

このコマンドでは、SUMMARY キーワードなしで VIEWHWS コマンドを発行した場合と同じ出力が生成されます (PORT= セクションは除く)。これによって、個々のクライアントは表示されず、ポートの合計数のみが表示されます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS1 RACF=N PSWDMC=N
| HWSC0001I UIDCACHE=Y UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCP/IPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=7 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I ODBM AUTO CONNECTION=Y
| HWSC0001I ODBM TIMEOUT=18000
| HWSC0001I ODBM IMSPLEX MEMBER=IMSPLEX1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=IMSPLEX1 TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ODBM=ODBMAOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=Y
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE, TRACE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=NOT ACTIVE (IMSCON,ODBM)
| HWSC0001I ODBM=ODBMBOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=N
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMCOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMDOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0

```



```

| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCCLNT
| HWSC0001I LNK12T01 TA ACTIVE MSC84CF7 MSC0EBB0
| HWSC0001I LNK12T02 TB ACTIVE MSCBB435 MSCC73E0
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I MSCC73E0 MSC12 RECV 6 1026 0:0:0:0:FFFF:7F00:1
| HWSC0001I MSC0EBB0 MSC12 RECV 56 1025 0:0:0:0:FFFF:7F00:1
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=2 RECV=2 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=0
| HWSC0001I RESVSOC=2 NUMSOC=2
| HWSC0001I SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I MSCBB435 MSC12 CONN 6 1028
| HWSC0001I MSC84CF7 MSC12 CONN 56 1027
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=2 RECV=0 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0

```

次の出力例は、前の出力例に対応しており、MSC トランザクションが処理されているリモート IMS インストールの、IMS Connect インスタンス HWS2 にコマンドを実行して生成されたものです。HWS2 は HWS1 を、RMTIMSCON 名の ICON1 のみ認識しています。HWS2 は MSC トランザクションを 2 つのアクティブ・クライアント接続、MSCBB435 と MSC84CF7 で受信し、それらは PORT 情報の CLIENTID の下に示されています。これらの ID は、HWS1 の例で SENDCLNT の下に示された ID と同じです。MSC トランザクションの処理後、HWS2 は応答メッセージを RMTIMSCON 情報の SENDCLNT の下に示されている 2 つのアクティブ・クライアント接続で ICON1 に返送します。それらは MSCC73E0 と MSC0EBB0 で、HWS1 の例の CLIENTID の下に示された ID と同じです。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS2 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=5 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS2 STATUS=DISCONNECT
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS2
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS2 STATE=N/A
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=HWS2 TARGET=PLEX2
| HWSC0001I MSC=MSC21 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I RMTPLKID=MSC12
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS2 RMTIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX2
| HWSC0001I MEMBER=HWS2 TARGET MEMBER=PLEX2
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON1
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCCLNT
| HWSC0001I LNK21T01 TA ACTIVE MSC0EBB0 MSC84CF7
| HWSC0001I LNK21T02 TB ACTIVE MSCC73E0 MSCBB435
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I PORT=5555 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I MSCBB435 MSC21 RECV 18 1028 0:0:0:0:FFFF:C000:200

```

```

| HWSC0001I      MSC84CF7 MSC21      RECV          69 1027      0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I      TOTAL CLIENTS=2  RECV=2  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I      RMTIMSCON=ICON1      STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=192.0.2.0      PORT=9999
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      AUTOCONN=N  PERSISTENT=Y
| HWSC0001I      IDLETO=0
| HWSC0001I      RESVSOC=2  NUMSOC=2
| HWSC0001I      SENDCLNT LCLPLKID STATUS      SECOND SENDPORT
| HWSC0001I      MSCC73E0 MSC21      CONN          18 1026
| HWSC0001I      MSC0EBB0 MSC21      CONN          69 1025
| HWSC0001I      TOTAL SENDCLNTS=2  RECV=0  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0

```

#### 例 4: OTMA 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

IMS Connect インスタンス間の接続が OTMA に使用される場合、そのコマンドが IMS Connect のどのインスタンスに対して実行されているかによって、コマンド出力は接続の異なる全体像を示します。

OTMA の場合、IMS Connect インスタンス間の接続は片方向接続になるため、接続は送信側の IMS Connect インスタンスによってのみ定義されます。接続は、リモート IMS Connect インスタンスでは定義されません。

次の出力例では、OTMA 出力メッセージを送信する IMS インストールで、IMS Connect インスタンス HWS1 にコマンドが実行されました。HWS1 は IMS Connect インスタンス HWS2 を受信するよう接続されていますが、HWS1 は HWS2 を例に示されている RMTIMSCON 名の ICON2B によってのみ認識しています。HWS1 は、RMTIMSCON 情報の SENDCLNT の下に示されているアクティブ・クライアント接続の OTM924FA で、OTMA 出力メッセージを処理のために ICON2 に送信します。SENDCLNT ID は、HWS2 との接続が確立される時点で、HWS1 によって自動生成されます。

```

| HWSC0001I      HWS ID=HWS1      RACF=N  PSWDMC=R
| HWSC0001I      UIDCACHE=N  UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I      MAXSOC=50  TIMEOUT=5000  TCP/IPQ=50
| HWSC0001I      NUMSOC=2  WARNSOC=80%  WARNINC=5%
| HWSC0001I      RRS=N  STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I      VERSION=V13  IP-ADDRESS=192.0.2.0
| HWSC0001I      SUPER MEMBER NAME=      CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I      ADAPTER=N  MAXCVRT=100  NUMCVRT=0
| HWSC0001I      MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I      DATASTORE=IMS1      STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
| HWSC0001I      TARGET MEMBER=IMS1      STATE=AVAIL
| HWSC0001I      DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I      RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I      OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I      OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I      OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I      SUPER MEMBER NAME=      CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I      NO ACTIVE IMSPLEX
| HWSC0001I      NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I      NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I      PORT=9999      STATUS=ACTIVE      KEEPAV=0  NUMSOC=1      EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      RMTIMSCON=ICON2B      STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=127.0.0.1      PORT=5555
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      AUTOCONN=N  PERSISTENT=Y
| HWSC0001I      IDLETO=3000
| HWSC0001I      RESVSOC=4  NUMSOC=1

```

```

| HWSC0001I SENDCLNT USERID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I OTM924FA APOL1 CONN 5941 1026
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=1 RECV=0 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0

```

次の出力例は、前の出力例に対応しており、OTMA 出力メッセージを受信する IMS インストールの IMS Connect インスタンス、HWS2 に、コマンドを実行して生成されたものです。HWS2 は HWS1 を、PORT 情報の CLIENTID の下に示された、自動生成クライアント ID の OTM924FA によってのみ認識しています。CLIENTID の値は、ローカル IMS インストールの SENDCLNT の下に示された値と同じです。HWS2 は OTMA トランザクションを、クライアント ID OTM924FA で識別される接続上で受信します。OTMA メッセージを処理した後、リモート IMS システムはクライアント ID OTM924FA で識別される T パイプ保留キューに応答メッセージを入れ、後の非同期の取得に備えます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS2 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=5 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP2 MEMBER=HWS2
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS2 STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I NO ACTIVE IMSPLEX
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=8888 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=7777 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=5555 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=2 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
| HWSC0001I OTM924FA APOL1 APOL11 IMS2 RECV 11 1026 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=1 RECV=1 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON1B STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=0
| HWSC0001I RESVSOC=4 NUMSOC=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS

```

### 例 5: IMS Connect と CICS の間の ISC 接続

次の出力例では、ISC リンク IMS1CIC4 が、RMTICICS 接続 CICS4 を経由してリモート CICS サブシステムにリンクされます。

現在、3 つの並列セッション (ISCUSER)、すなわち CIC4U01、CIC4U02、および CIC4U03 がアクティブです。各並列セッションの行には、状況、送信クライアント ID、および受信クライアント ID が示されています。

IMS Connect は、IMS Connect 構成メンバーの CICSPORT キーワードの定義に従い、ポート 9876C で CICS から入力メッセージを受信します。CICSPORT 上の各並列セッションのそれぞれの受信ソケットは、IMS Connect によって生成される受信クライアント ID によって識別されます。

IMS Connect は、IMS Connect が自動選択するポートで、送信ソケットを通じて CICS に出力メッセージを送信します。各並列セッションのそれぞれの送信ソケットは、IMS Connect によって自動生成される送信クライアント ID によって識別されます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS1      RACF=N  PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N     UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50     TIMEOUT=5000  TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=7      WARNSOC=80%  WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N       STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I VERSION=V13  IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=      CM0 ACK TOQ=
|
| HWSC0001I ADAPTER=N  MAXCVRT=100  NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=HWS1   TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ISC=IMS1CIC4  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CIC4
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1           TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=CICS4
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0   PORT=7777
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I CICSAPPL=CICS1   CICSPORT=9876
| HWSC0001I CICSNETID=IMSNET
| HWSC0001I ISCUSER  STATUS      SENDCLNT  RECVCLNT
| HWSC0001I CIC4U01  ACTIVE      ISCE7811  ISCF4816
| HWSC0001I CIC4U02  ACTIVE      ISC3A819  ISC7121D
| HWSC0001I CIC4U03  ACTIVE      ISCECD99  ISC5C09F
| HWSC0001I TOTAL ISCUSERS=3  ACTIVE=3  OTHER=0
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I PORT=9876C  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=4  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID  ISCNAME  STATUS      SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
| HWSC0001I ISC5C09F  IMS1CIC4  RECV        4  1037      0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I ISC7121D  IMS1CIC4  RECV       13  1035      0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I ISCF4816  IMS1CIC4  RECV       200  1033      0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3  RECV=3  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I NO ACTIVE RMTIMSCON
| HWSC0001I RMTICICS=CICS4  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0   PORT=7777
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I SENDCLNT  ISCNAME  STATUS      SECOND  SENDPORT
| HWSC0001I ISCECD99  IMS1CIC4  CONN        4  1036
| HWSC0001I ISC3A819  IMS1CIC4  CONN       13  1034
| HWSC0001I ISCE7811  IMS1CIC4  CONN       200  1032
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=3  RECV=0  CONN=3  XMIT=0  OTHER=0

```

## 例 6: 複数のクライアント・タイプ

次の出力例では、IMS Connect は、以下を含め、さまざまなクライアント・タイプをサポートします。

- DRDA ポート、および IMS 共通サービス層 (CSL) の Open Database Manager (ODBM) コンポーネントを介して IMS DB に接続するクライアント。
- DATASTORE 接続および IMS Open Transaction Manager Access (OTMA) コンポーネントを介して IMS TM に接続するクライアント。

- ISC および CICS IPIC プロトコルを介して IMS TM に接続する CICS システム
- OTMA を介して別の IMS システムに接続する IMS システム
- MSC を介して別の IMS システムに接続する IMS システム

一部の出力フィールドは常に表示されますが、一方で、IMS Connect が特定のクライアント・タイプを明示的にサポートする場合にのみ表示される出力フィールドもあります。

```

| HWSC0001I HWS ID=ICON1 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=18 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
|
| HWSC0001I ADAPTER=Y MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I ODBM AUTO CONNECTION=Y
| HWSC0001I ODBM TIMEOUT=1200000
| HWSC0001I ODBM IMSPLEX MEMBER= TARGET MEMBER=
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=ICON1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=N/A
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=THATWAY
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=ICON1 TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ODBM=ODBM10D STATUS=REGISTERED ODBMRRS=Y
| HWSC0001I ALIAS=ALI1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMSA STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=ALI2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MSC=MSC12 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I RMTPLKID=MSC21
| HWSC0001I LCLIMS=IMS1 RMTIMS=IMS2 GENIMSID=IMS AFFINTY=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=ICON1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTIMSCON=CONNECT2
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCLNT
| HWSC0001I LINK12A AA ACTIVE MSC11111 MSC33333
| HWSC0001I LINK12B BB ACTIVE MSC22222 MSC44444
| HWSC0001I ISC=CICS STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CICSTRM1
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=ICONNT1
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.1 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I CICSAPPL=CICSA1 CICSSPORT=6666
| HWSC0001I CICSNETID=CICSNET
| HWSC0001I NO ACTIVE ISCUSER
| HWSC0001I ISC=LU6TCP2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CICSTRM2
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=ICONNT2
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.2 PORT=9998

```

```

| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      CICSAPPL=CICSA2  CICSSPORT=7777
| HWSC0001I      CICSNETID=CICSNET
| HWSC0001I      ISCUSER  STATUS   SENDCLNT  RECVCLNT
| HWSC0001I      IMSUS01  ACTIVE   ISC11111  ISC33333
| HWSC0001I      IMSUS02  ACTIVE   ISC22222  ISC44444
| HWSC0001I      TOTAL  ISCUSERS=2  ACTIVE=2  OTHER=0
| HWSC0001I      PORT=9996   STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=4  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I      CLIENTID  USERID   TRANCODE  DATASTORE  STATUS   SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS  APSB-TOKEN
| HWSC0001I      CLIENT01  USRT003  ITOC04   IMS1       RECV      27 3464   0:0:0:0:FFFF:C000:204
| HWSC0001I      CLIENTID  LCLPLKID  STATUS   SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
| HWSC0001I      MSC33333  MSC12     CONN      14 1739   0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I      MSC44444  MSC12     CONN      9 2684   0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I      TOTAL  CLIENTS=3  RECV=1  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I      PORT=6666C  STATUS=NOT ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=1  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      PORT=7777C  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=3  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I
| HWSC0001I      CLIENTID  ISCNAME  STATUS   SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
| HWSC0001I      ISC33333  LU6TCP2  CONN     14 3579   0:0:0:0:FFFF:C000:202
| HWSC0001I      ISC44444  LU6TCP2  CONN     9 2468   0:0:0:0:FFFF:C000:202
| HWSC0001I      TOTAL  CLIENTS=3  RECV=1  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I      PORT=LOCAL  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=0  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      PORT=8899S  STATUS=NOT ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=1  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      PORT=8888D  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=1  EDIT=      TIMEOUT=600000
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      RMTIMSCON=CONNECT2  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=192.0.2.0      PORT=5555
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      AUTOCONN=N  PERSISTENT=Y
| HWSC0001I      IDLETO=6000
| HWSC0001I      RESVSOC=10      NUMSOC=2
| HWSC0001I      SENDCLNT  LCLPLKID  STATUS   SECOND  SENDPORT
| HWSC0001I      MSC11111  MSC12     CONN     100 1234
| HWSC0001I      MSC22222  MSC12     CONN     89 5678
| HWSC0001I      RMTIMSCON=CONNECT3  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=192.0.2.4      PORT=9999
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      AUTOCONN=Y  PERSISTENT=Y
| HWSC0001I      IDLETO=6000
| HWSC0001I      RESVSOC=4      NUMSOC=4
| HWSC0001I      SENDCLNT  USERID   STATUS   SECOND  SENDPORT
| HWSC0001I      OTM11111  USER01   CONN     100 1111
| HWSC0001I      OTM22222  USER01   CONN     89 2222
| HWSC0001I      OTM33333  USER02   CONN     81 3333
| HWSC0001I      OTM44444  USER03   RECV     23 4444
| HWSC0001I      TOTAL  SENDCLNTS=4  RECV=1  CONN=3  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I      RMTICICS=ICONNT1  STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=192.0.2.1      PORT=9997
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I      RMTICICS=ICONNT2  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I      IP-ADDRESS=192.0.2.2      PORT=9998
| HWSC0001I      HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I      SENDCLNT  ISCNAME   STATUS   SECOND  SENDPORT
| HWSC0001I      ISC11111  LU6TCP2  CONN     100 1111
| HWSC0001I      ISC22222  LU6TCP2  CONN     89 2222
| HWSC0001I      TOTAL  SENDCLNTS=2  RECV=0  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0

```

関連資料:

 z/OS: IPv6 アドレッシング

 QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

673 ページの『IMS Connect QUERY MEMBER コマンド』

## VIEWIA コマンド

VIEWIA コマンドは、IMS 別名と、関連する ODBM の状況を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『例』

### 構文

```
►► nnVIEWIA alias_name odbm_name ◀◀
```

### キーワード

以下のキーワードは、VIEWIA コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***alias\_name***

IMS 別名の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

#### ***odbm\_name***

ODBM の名前を指定します。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。このパラメーターはオプションです。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWIA コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWIA コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWIA ALL	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY ALIAS NAME(*)
VIEWIA <i>alias_name</i>	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY ALIAS NAME( <i>aliasName</i> )
VIEWIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> )	QUERY ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> )

### 例

以下に示すのは VIEWIA コマンドの例です。

#### VIEWIA コマンドの例 1

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMSA
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD STATUS=ACTIVE
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM2OD STATUS=NOT ACTIVE(IMSCON)
```

説明: この例は、IMS 別名 IMSA の状況と、関連する ODBM の状況を示しています。IMSA は ODBM1OD を介して経路指定される場合にアクティブですが、ODBM2OD を介して経路指定される場合はアクティブではありません。NOT ACTIVE(IMSCON) という状況は、別名が IMS Connect の STOPIA コマンドによって非アクティブ化されていることを示します。

#### VIEWIA コマンドの例 2

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMSA ODBM1OD
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD STATUS=ACTIVE
```

説明: この例は、ODBM1OD という名前の ODBM に関連付けられた IMS 別名 IMSA の状況を示しています。IMSA は、ODBM1OD を介して経路指定される場合、アクティブです。

#### VIEWIA コマンドの例 3

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMSA ODBM*
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD STATUS=ACTIVE
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM2OD STATUS=ACTIVE
```

説明: この例は、名前が「ODBM」で始まる、ODBM に関連付けられた IMS 別名 IMSA の状況を示しています。IMSA は、ODBM1OD および ODBM2OD を介して経路指定される場合、アクティブです。

#### VIEWIA コマンドの例 4

コマンド入力:

```
nnVIEWIA I*
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I ALIAS=IMS1 ODBM=ODBM1OD STATUS=ACTIVE
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD STATUS=NOT ACTIVE(IMSCON)
HWSC0001I ALIAS=IM1A ODBM=ODBM1OD STATUS=ACTIVE
HWSC0001I ALIAS=IMS1 ODBM=ODBM2OD STATUS=NOT ACTIVE(IMSCON,ODBM)
HWSC0001I ALIAS=IMSA ODBM=ODBM2OD STATUS=NOT ACTIVE(ODBM)
HWSC0001I ALIAS=IMS2 ODBM=ODBM2OD STATUS=ACTIVE
HWSC0001I ALIAS=IMS3 ODBM=ODBM3OD STATUS=NOT ACTIVE(IMSCON)
HWSC0001I ALIAS=IO3A ODBM=ODBM3OD STATUS=NOT ACTIVE(ODBM)
```

説明: この例は、名前が「I」で始まる IMS 別名の状況と、関連する ODBM の状況を示しています。NOT ACTIVE という状況は、IMS Connect STOPIA コマンド (IMSCON)、または UPDATE ODBM STOP(CONNECTION) ALIAS コマンド (ODBM)、またはそれら両方のコマンドによって、別名が非アクティブ化されていることを示します。

#### VIEWIA コマンドの例 5

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMS* ODBM2OD
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  ALIAS=IMSA ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSB ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSC ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSD ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
```

説明: この例は、名前が「IMS」で始まり、ODBM2OD という名前の ODBM に関連付けられた IMS 別名の状況を示しています。

#### VIEWIA コマンドの例 6

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMS* ODBM*
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSB ODBM=ODBM1OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSA ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSB ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSC ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSD ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
```

説明: この例は、名前が「IMS」で始まり、かつ、名前が「ODBM」で始まる ODBM に関連付けられた IMS 別名の状況を示しています。

#### VIEWIA コマンドの例 7

コマンド入力:

```
nnVIEWIA IMS% ODBM%OD
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  ALIAS=IMSA ODBM=ODBM1OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSB ODBM=ODBM2OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSA ODBM=ODBM3OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSB ODBM=ODBM4OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSC ODBM=ODBM5OD  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMSD ODBM=ODBM6OD  STATUS=ACTIVE
```

説明: この例は、名前が「IMS」で開始する 4 文字で、かつ、名前が「ODBM」で始まり、「OD」で終わる 7 文字である ODBM に関連付けられた IMS 別名の状況を示しています。

関連資料:

---

## VIEWIP コマンド

VIEWIP コマンドは、IMSplex の現在のアクティビティーを表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 639 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 639 ページの『例』

### 構文

▶—*nn*VIEWIP—*imsplex\_id*————▶

### キーワード

以下のキーワードは、VIEWIP コマンドに有効です。

***nn*** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

#### ***imsplex\_id***

情報を表示する IMSplex の名前を指定します。IMSplex 名を使用する場合、その名前は、HWSCFGxx 中の IMSplex 構成ステートメントの ID パラメーターに一致していなければなりません。

### 使用上の注意

VIEWIP コマンドは、IMSplex に関する現在の情報を表示します。IMSplex について表示される情報は以下のとおりです。

#### **IMSPLEX=**

IMSplex の名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx 中の IMSplex 構成ステートメントの ID パラメーターに定義されている名前です。

#### **STATUS=**

IMSplex の状態。これは、ACTIVE、NOT ACTIVE、または DISCONNECT のいずれかです。

IMSplex が停止した場合は、IMS Connect には、SCI を介して IMSplex の状況が通知されます。IMSplex が再び稼働状態になり再始動されると、IMS Connect はその通知を受けて、自動的に IMSplex に再接続します。

**MEMBER=**

メンバーの名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の IMSplex 構成ステートメントの MEMBER パラメーターで定義されている名前です。

**TARGET MEMBER=**

IMS が接続されている IMSplex SCI のターゲット・メンバーの名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の中の IMSplex 構成ステートメントの TMEMBER パラメーターで定義されている名前です。

**同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド**

以下の表には、VIEWIP コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWIP コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWIP ALL	QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY IMSPLEX NAME(*) SHOW(ALL)
VIEWIP <i>IMSplex_name</i>	QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>IMSplex_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY IMSPLEX NAME( <i>imsplexName</i> ) SHOW(ALL)

**例**

TMEMBER 名が IMSPLEX1 である IMSplex に関する情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWIP IMSPLEX1
```

ここで *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

関連資料:

 [QUERY IMSCON TYPE\(IMSPLEX\) コマンド \(コマンド\)](#)

671 ページの『IMS Connect QUERY IMSPLEX コマンド』

**VIEWMSC コマンド**

IMS Connect WTOR コマンド VIEWMSC は、IMS Connect がサポートする MSC リンクの属性および状況を表示するために使用します。

VIEWMSC コマンドは、z/OS MODIFY コマンド QUERY MSCと同じ情報を表示します。

IMS Connect に対して定義されている MSC 物理リンク上の MSC 論理リンクによって現在使用中のソケットに関する情報を表示するには、IMS Connect WTOR コマンド VIEWRMT または IMS Connect z/OS MODIFY コマンド QUERY RMTIMSCON を使用します。

サブセクション:

- 640 ページの『構文』

- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『出力フィールド』
- 643 ページの『例』

## 構文

```

▶▶ nnVIEWMSC lclplk_id
    └──┬──┘
      ALL
  
```

## キーワード

以下のキーワードは、VIEWMSC コマンドに有効です。

### ALL

IMS Connect のこのインスタンスに対して定義されているすべての MSC 物理リンクに関する情報を表示します。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

### *lclplk\_id*

MSC 物理リンク定義の ID。これは、HWSCFGxx PROCLIB メンバー内で MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。

## 使用上の注意

VIEWMSC コマンドは、IMS Connect 構成メンバー内で MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで定義された MSC 物理リンクの情報を表示するために使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWMSC コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWMSC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWMSC ALL	QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY MSC NAME(*)
VIEWMSC <i>msc_id</i>	QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>msc_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY MSC NAME( <i>msc_id</i> )

## 出力フィールド

単一値のみを返す出力フィールドは、FIELD\_LABEL=VALUE 形式 (例えば、MSC=MSC12) で表示されます。

複数の値を返す出力フィールド（例えば、MSC 物理リンク上の複数の論理リンクなど）は、列形式で表示されます。この場合、フィールド・ラベルは列見出しであり、値はその列の見出しの下に個別の行に表示されます。例えば、次のようになります。

HWSC0001I	LINK	PARTNERID	STATUS	SENDCLNT	RECVCLNT
HWSC0001I	LINK12A	AA	ACTIVE	MSC11111	MSC33333
HWSC0001I	LINK12B	BB	ACTIVE	MSC22222	MSC44444

以下のリストは、VIEWMSC コマンド出力フィールドを示しています。

#### **MSC=**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されている、表示された MSC 物理リンクの名前。以下の追加出力フィールドが、MSC= 出力フィールドに示された物理リンクに属する状況、属性、および論理リンクを説明します。

#### **STATUS**

MSC 出力フィールドに示される MSC 物理リンクの状態。物理リンクは、以下のいずれかの状態になります。

#### **ACTIVE**

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用可能です。

#### **NOT ACTIVE**

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用不能です。

#### **RMTPLKID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTPLKID パラメーターに定義されている、リモート IMS サイトでの MSC 物理リンクの ID。

#### **LCLIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLIMS パラメーターで IMS Connect に定義されている、ローカル MSC が使用可能な IMS システムの ID。この LCLIMS 値は、ローカル IMS システムが IMSplex の SCI で登録している IMS ID と一致する必要があります。SCI で登録されている IMS ID は、ローカル IMSplex で QUERY IMSPLEX コマンドを実行することによって判別することができます。

出力に 2 番目の IMS ID が示される場合、それは XRF 結合のうち 1 つの IMS システムを示しています。

#### **RMTIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMS パラメーターに定義されている、リモート MSC が使用可能な IMS システムの名前。

#### **GENIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの GENIMSID パラメーターで定義されている、MSC 用の TCP/IP 汎用リソースに使用されている汎用 IMS ID。

## **AFFINITY**

MSC 論理リンクが現在 TCP/IP 汎用リソースのアフィニティーを持っている、IMS システムの名前。

## **IMSPLEX**

IMS Connect と、ローカルの MSC が使用可能な IMS システムとの間の通信を管理する、IMSpIex の名前。この名前は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで指定されている IMSpIex 名です。

この IMSPLEX 名は、IMS Connect と IMSpIex の間の通信を管理している SCI インスタンスの CSLSIxxx PROCLIB メンバーの IMSPLEX(NAME=) ステートメントで指定された名前と一致する必要があります。

## **MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX サブステートメントの MEMBER パラメーターに定義されている、この IMS Connect が IMSpIex で登録されている名前。

この MEMBER 名は、ローカル IMS システムでこの MSC 物理リンクを定義する MSPLINK マクロ内の LCLICON パラメーターでも指定されている必要があります。

## **TARGET MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

## **RMTIMSCON**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMSCON パラメーターで定義されている、この MSC 物理リンクによって使用される IMS Connect 接続の名前。

## **IP-ADDRESS**

リモート IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

## **PORT**

リモート IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

## **HOSTNAME**

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

**LINK** この物理リンクに割り当てられる MSC 論理リンクの ID。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されます。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## **PARTNERID**

この論理リンク用のリモート・パートナーの ID。これは、この論理リンクを定義する MSLINK マクロ内の PARTNER パラメーターで指定されている ID です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### STATUS

この論理リンクの現在の状態。論理リンクは、以下の状態をもつことができます。

##### ACTIVE

この論理リンクにより、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### SENDCLNT

この接続でオープンしている送信ソケットを識別するために、IMS Connect のこのインスタンスによって生成される送信ソケット ID。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、SENDCLNT ID はクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### RECVCLNT

この論理リンク用の受信ソケットを識別するクライアント ID。クライアント ID は、リモート IMS Connect インスタンスによって生成されます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## 例

次の例では、VIEWMSC コマンドは、MSC 物理リンク MSC13 に関する情報を戻します。

nnVIEWMSC MSC13

```
HWSC0001I MSC=MSC13 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I RMTPLKID=MSC31
HWSC0001I LCLIMSID=IMS1 RMTIMSID=IMS3
HWSC0001I GENIMSID= AFFINITY=
HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
HWSC0001I RMTIMSCON=ICONNT2
HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=9992
HWSC0001I HOSTNAME=
HWSC0001I NO ACTIVE LINK
```

次の例では、VIEWMSC コマンドは、MSC 物理リンク MSC12 に関する情報を戻します。

nnVIEWMSC MSC12

```
HWSC0001I MSC=MSC12 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I RMTPLKID=MSC21
HWSC0001I LCLIMSID=IMS1 ,IMS3 RMTIMSID=IMS3
HWSC0001I GENIMSID=IMS AFFINITY=
HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
HWSC0001I RMTIMSCON=ICONNT1
HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.2 PORT=9999
HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
HWSC0001I NO ACTIVE LINK
```

関連資料:

698 ページの『IMS Connect QUERY MSC コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(MSC\) コマンド \(コマンド\)](#)

---

## VIEWPORT コマンド

VIEWPORT コマンドは、ポートの状況、クライアント、およびアクティビティーを表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 645 ページの『使用上の注意』
- 645 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 645 ページの『出力フィールド』
- 648 ページの『VIEWPORT コマンドの例 1』

構文

```
▶▶ nnVIEWPORT ——— portid —————▶▶
                   |
                   | ALL
                   |———|
                   | LOCAL
```

キーワード

以下のキーワードは、VIEWPORT コマンドに有効です。

*nn* z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**portid** 情報を表示させるポートを指定します。指定される *portid* は、TCPIP 構成ステートメントの PORTID、PORT、または SSLPORT サブステートメントに定義されているポート番号、または IMS Connect 構成 PROCLIB メンバーの ODACCESS 構成ステートメントにある DRDAPORT サブステートメントに定義されているポート番号と一致しなければなりません。そのポートについての情報のみが表示されます。

**ALL** IMS Connect 構成 PROCLIB メンバーの TCPIP および ODACCESS 構成ステートメントに定義されているすべてのポートに関する情報を表示します。

### LOCAL

IMS TM Resource Adapter を介してローカル・ポート通信を使用しているすべてのクライアントに関する情報を表示します。

### 使用上の注意

VIEWPORT コマンドは、1 つのポートまたはすべてのポートに対する、現在の状況、クライアント、およびアクティビティーを表示するために使用します。

*nn*VIEWPORT ALL によって表示される情報は、VIEWHWS コマンドによってすべてのポートに対して返される情報と同じです。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWPORT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWPORT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWPORT ALL	QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY PORT NAME(*) SHOW(ALL)
VIEWPORT <i>port_id</i>	QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>portid</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY PORT NAME( <i>port_id</i> ) SHOW(ALL)
VIEWPORT LOCAL	QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME(LOCAL) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY PORT NAME(LOCAL) SHOW(ALL)

### 出力フィールド

以下のリストは、VIEWPORT コマンド出力フィールドを示しています。

#### PORT=

以下の出力フィールドおよび状況が適用される 1 つ以上のポートを識別します。ポート番号は、IMS.PROCLIB データ・セットの IMS Connect 構成メンバー内で定義されます。

ポートのタイプは、ポート番号の末尾に付加されているポート・タイプ標識によって判別できます。IMS Connect では以下のポート・タイプ標識が使用されます。

タイプ標識なし

IMS TM OTMA クライアントおよび IMS 間 MSC または OTMA 通信に使用できるポートを示します。タイプ標識のないポートは、IMS Connect 構成メンバー内の TCPIP ステートメントの PORT キーワードまたは PORTID キーワードのいずれかで定義されます。

- C ISC 通信用の IBM CICS Transaction Server for z/OS ポートを示します。このポートは、TCPIP および ISC ステートメントの CICSSPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。CICS ポートは、ISC TCP/IP 経由で IMS TM にアクセスする CICS サブシステムが独占的に使用します。
- D 分散リレーショナル・データベース体系 (DRDA) ポートを示します。このポートは、DRDAPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。DRDA ポートは、Open Database Manager (ODBM) を介して IMS DB にアクセスするクライアント・アプリケーション・プログラムによって排他的に使用されます。
- S SSLPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されている SSL ポートを示します。SSL ポートが使用されるのは、IMS Connect による SSL のサポートが有効になっている場合のみです。

以下の出力フィールドは、前述の PORT 出力フィールドで識別されているポートに適用されます。

#### STATUS

ポートの状態。ACTIVE または INACTIVE のいずれかです。

#### KEEPAV

z/OS TCP/IP レイヤーが接続を維持するためにパケットを送信するまでに、接続がアイドル状態のままになる時間の長さ。

#### NUMSOC

各ポートで使用されるソケット数。

#### TIMEOUT

クライアントからメッセージが受信されない場合にクライアント接続を終了するまでに、IMS Connect が待機する時間の長さ。

#### CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

#### CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

#### CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN

受信ソケット上のアクティブ・クライアントの ID および情報。

各アクティブ・クライアントの情報は、単一の行に表示されます。クライアントは、見出し行の下でクライアント・タイプ別にグループ化されます。見出しの行は、そのクライアント・タイプについて返される情報を識別します。

ISC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID  
ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

MSC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID  
LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

OTMA および ODBM クライアントの場合、次の情報が表示され  
ます。CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS  
SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN。

次の例は、3 つの OTMA クライアントについて返される情報を示  
しています。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
```

ポートにアクティブ・クライアントがない場合、これらの出力フイ  
ールドは表示されません。代わりに、コマンド出力で、ポートを示  
す行の後に NO ACTIVE CLIENTS が表示されます。

アクティブ・クライアントについて返される情報には、以下の内容  
がアルファベット順で含まれます。

#### **APSB-TOKEN**

Open Database Manager (ODBM) APSB トークン。

#### **CLIENTID**

クライアントの名前。

別の IMS Connect インスタンスからの接続については、別  
の IMS Connect インスタンスがこの値を生成します。

#### **CLNTPORT**

クライアントからの接続を表すために TCP/IP が生成する  
乱数。

#### **DATASTORE**

このクライアントに関連するデータ・ストア。

この接続のクライアントの IP アドレス。

IPV6 が使用可能にされている場合は、IP アドレスのフォ  
ーマットは、8 個の 16 進数をそれぞれコロンで区切ったも  
のから成ります。IPV6 が使用できない場合、IPV4 の IP  
アドレス・フォーマットが使用されます。以下は、IPV6 形  
式で表示される IPV6 IP アドレスの例です。

FEDC:ABCD:2222:3333:FEDC:DB55:6666:3322

以下は、IPV6 形式で表示される IPV4 IP アドレスの例で  
す。

0:0:0:0:FFFF:945:33FF

#### **ISCNAME**

IMS Connect 構成メンバー内の ISC ステートメントの名  
前。

## LCLPLKID

IMS Connect がクライアントからのメッセージを経路指定する先の、ローカル IMS システム内の MSC 物理リンク。このフィールドは、MSC 通信についてのみ表示されます。

## SECOND

クライアントが指定された状況にあった秒数。

## STATUS

クライアントのスレッドの状態。クライアントのスレッド状態は以下のいずれかの値が可能です。

### RECV

クライアントからの入力を待機している受信状態にあります。

### READ

部分的な読み取り状態にあります。IMS Connect はクライアントからのメッセージを読み取っていますが、メッセージの全体はまだ受信できていません。

### CONN

IMS からの出力を待っています。

**XMIT** クライアントにデータを送信しています。

### CONV

会話型状態にあります。

### WFCM

クライアントからの確認 (ACK、NAK、または DEALLOCATE) を待っています。

## TRANCODE

クライアントが実行依頼したトランザクション・コード。

## USERID

IMS Connect に渡される USERID 名。

## VIEWPORT コマンドの例 1

次の例で *nn* は、z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

単一ポート 9999 についての情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWPORT 9999
```

IMS Connect に対して定義されているすべてのポートに関する情報を表示するには、以下のように入力します。

```
nnVIEWPORT ALL
```

コマンド *nnVIEWPORT ALL* は、以下のような出力を生成します。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.1
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.2
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I PORT=9998S STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
```

```

HWSC0001I  PORT=1111D  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=5 NUMSOC=1 EDIT=      TIMEOUT=6000
HWSC0001I  NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I  PORT=2222D  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT=      TIMEOUT=100
HWSC0001I  NO ACTIVE CLIENTS

```

## 例 2: MSC 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

MSC 用に使用される IMS Connect から IMS Connect への接続では、VIEWPORT および QUERY PORT コマンドによって表示される情報は、IMS Connect から IMS Connect への接続の受信側のみに関連しています。IMS Connect から IMS Connect への接続の送信側に関する情報を表示するには、VIEWRMT または QUERY RMTIMSCON コマンドを使用してください。

次の出力例では、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドがローカル IMS Connect 上で実行されました。コマンド出力は、IMS Connect が MSC メッセージを受信するポート 9999 の情報を表示しています。ポート上のクライアント接続、MSCC73E0 および MSC0EBB0 が、CLIENTID の下に表示されています。LCLPLKID のラベルは、このポートが MSC TCP/IP 通信に使用されていることを示します。

```

HWSC0001I  PORT=9999    STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0 NUMSOC=3    EDIT=      TIMEOUT=0
HWSC0001I  CLIENTID LCLPLKID STATUS      SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
HWSC0001I  MSCC73E0 MSC12    RECV          6 1026    2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  MSC0EBB0 MSC12    RECV          56 1025   2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=2  RECV=2  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0

```

## 例 3: OTMA 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

IMS Connect インスタンス間のソケット接続が OTMA メッセージに使用されている場合、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドの出力は、受信側の IMS Connect インスタンスで実行されたときだけ、関連するポート情報を示します。

送信側の IMS Connect インスタンスでは、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドは IMS Connect から IMS Connect への接続に関連するポート情報を表示しません。ただし VIEWRMT または QUERY RMTIMSCON コマンドは、接続に関連する送信側クライアント ID とともに、受信側 IMS Connect のリスニング・ポートを表示します。リスニング・ポートおよび送信側クライアント ID は、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドによって受信側インストールで表示情報と一致します。

受信側 IMS Connect インスタンスでは、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドが、受信側 IMS Connect が聴取しているポートおよび接続に関連する送信側クライアント ID を表示します。

次の例は、受信側 IMS Connect インスタンス上の VIEWPORT または QUERY PORT コマンドからの出力を示したものです。受信側 IMS Connect が IMS Connect から IMS Connect への接続に使用するポートは、PORT=5555 によって識別されます。送信側 IMS Connect からの接続は、CLIENTID の下に表示される自動生成のクライアント ID、OTM924FA によって識別されます。この CLIENTID の値は、送信側 IMS インストールで SENDCLNT の下に表示される値と同じです。CLNTPORT は、送信側 IMS Connect が接続上でメッセージを送信するために使用するポートです。

```

HWSC0001I  PORT=5555  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=2  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  CLIENTID  USERID  TRANCODE  DATASTORE  STATUS  SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS  APSB-TOKEN
HWSC0001I  OTM924FA  APOL1  APOL11  IMS2  RECV  11  1026  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=1  RECV=1  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0

```

#### 例 4: CICS への ISC TCP/IP 接続

コマンド入力:

```
nnVIEWPORT 7777
```

コマンド出力:

```

HWSC0001I  PORT=7777C  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=3  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  CLIENTID  ISCNAME  STATUS  SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
HWSC0001I  ISC33333  LU6TCP2  CONN  14  3579  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  ISC44444  LU6TCP2  CONN  9  2468  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=3  RECV=1  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0

```

関連資料:

➡ z/OS: IPv6 アドレッシング

➡ QUERY IMSCON TYPE(PORT) コマンド (コマンド)

703 ページの『IMS Connect QUERY PORT コマンド』

## VIEWRMT コマンド

VIEWRMT コマンドは、IMS Connect のローカル・インスタンス内で、IMS Connect のリモート・インスタンスへのすべての接続に関する情報を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 651 ページの『使用上の注意』
- 651 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 654 ページの『例』

### 構文

```

▶▶ nnVIEWRMT — rmtimscon_id —▶▶
                └── ALL ───┘

```

### キーワード

以下のキーワードは、VIEWRMT コマンドに有効です。

#### ALL

IMS Connect のこのインスタンスに対して定義されているすべてのリモート IMS Connect 接続に関する情報を表示します。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字です。

#### rmtimscon\_id

**650** コマンド 第 3 巻: IMS コンポーネントおよび z/OS コマンド  
IMS Connect のリモート・インスタンスへの接続の ID。ここで指定される値

は、ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されている RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定された値と一致していなければなりません。

## 使用上の注意

VIEWRMT コマンドは、IMS Connect のリモート・インスタンスとの接続の属性および状況に関する情報、および接続上で現在オープンされているソケットに関する情報を表示するために使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWRMT コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWRMT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWRMT ALL	QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY RMTIMSCON NAME(*)
VIEWRMT <i>rmtimscon_name</i>	QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY RMTIMSCON NAME( <i>rmtimscon_name</i> )

## 出力フィールド

単一値のみを返す出力フィールドは、FIELD\_LABEL=VALUE 形式 (例えば、RMTIMSCON=ICON1) で表示されます。

複数の値を返す出力フィールド (例えば、接続上の複数のソケットの出力フィールドなど) は、列形式で表示されます。この場合、フィールド・ラベルは列見出しであり、値はその列の見出しの下に個別の行に表示されます。例えば、次のようになります。

```

HWSC0001I      SENDCLNT USERID  STATUS SECOND SENDPORT
HWSC0001I      OTM11111 USER01  CONN      100 1111
HWSC0001I      OTM22222 USER01  CONN      89 2222

```

以下のリストは、VIEWRMT コマンド出力フィールドを示しています。

### RMTIMSCON=

このローカル IMS Connect インスタンスと IMS Connect のリモート・インスタンスとの間の接続を識別します。以下の追加出力フィールドが、RMTIMSCON 出力フィールドに示された接続に属する状況、属性、およびソケットを説明します。

### STATUS

RMTIMSCON 出力フィールドに表示された接続の状態。接続は、以下のいずれかの状態になります。

#### **ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットが少なくとも 1 つあります。

#### **NOT ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットがありません。

#### **RETRY CONN**

IMS Connect は、前回の接続の試行に失敗した後、リモート IMSConnect インスタンスへの再接続を自動的に試行しています。現在の再接続の試行が失敗に終わると、IMS Connect は 2 分ごとに再び再接続を試みます。

接続が RETRY CONN 状態の間、オープン・ソケットの数は変動します。再接続をアクティブに試行している間、IMS Connect はソケットをオープンします。IMS Connect は再接続の試行の 2 分間の間隔には、ソケットをクローズします。

#### **STOPPED**

STOPRMT コマンドがこの接続の通信を停止しました。この接続に送信されたすべてのメッセージは拒否され、送信側にエラーが返信されます。

#### **IP-ADDRESS**

この接続のリモート側にある IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

#### **PORT**

この接続のリモート側 IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

#### **HOSTNAME**

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

#### **AUTOCONN**

IMS Connect の始動時に、IMS Connect がこの接続に OTMA 通信用の送信ソケットを自動的に確立するかどうかを示します。可能な値は以下のとおりです。

**Y** IMS Connect の始動時に、この接続上で送信ソケットが自動的に確立されます。IMS Connect の始動時に確立されたソケット数が、RESVSOC 出力フィールドに表示されます。

**N** IMS Connect の始動時に、この接続で確立されるソケットはありません。OTMA メッセージについては、リモート IMS システムに配信するメッセージを OTMA から受信した時点で、送信ソケットが確立されます。

#### **PERSISTENT**

この接続上にあるソケットが永続的であるかどうかを示します。

**Y** この接続上に確立されたソケットは永続的です。

**N** この接続上に確立されたソケットは永続的ではありません。この接続でメッセージが送信された後、送信に使用されたソケットはクローズされます。

#### **IDLETO**

この接続上でソケットをオープンする時間間隔は、IMS Connect によってクローズされるまで、アイドル状態になります。

#### **RESVSOC**

この接続による使用に確保されている送信ソケットの数。

#### **NUMSOC**

この接続上で現在オープンしているソケットの数。

#### **SENDCLNT**

ランダムに生成された送信ソケット ID。IMS Connect のローカル・インスタンスでは、ID を使用して一意的にソケットを識別します。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、送信ソケット ID がクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **LCLPLKID**

この接続を使用しているローカル MSC 物理リンクの ID。この値は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。LCLPLKID 出力フィールドは、MSC 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **USERID**

リモート IMS システムによるトランザクション許可のために、ローカル IMS システムによって提供されたユーザー ID。USERID 出力フィールドは、OTMA 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

#### **STATUS**

このソケット接続の現在の状態。ソケット接続は、以下のいずれかの状態になります。

## CONN

このソケット接続により、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

## RECV

このソケット接続は、リモート IMS Connect からの応答の受信を待機しています。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## SECOND

この接続が、STATUS 出力フィールド見出しの下の同じ行に表示されている状態を継続している秒数。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## SENDPORT

この接続に使用されるローカル・ポート。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## 例

次の例は、リモート IMS Connect インスタンスへのすべての接続に関する情報を返す VIEWRMT コマンドを示しています。

```
nnVIEWRMT ALL
```

次例は、VIEWRMT コマンドによって生成される出力を示しています。

```
HWSC0001I   RMTIMSCON=CONNECT2 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I   IP-ADDRESS=127.0.0.1      PORT=5555
HWSC0001I   HOSTNAME=ICON2.EXAMPLE.COM
HWSC0001I   AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
HWSC0001I   IDLETO=6000
HWSC0001I   RESVSOC=10      NUMSOC=2
HWSC0001I   SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
HWSC0001I   MSC11111 MSC12   CONN      100 1234
HWSC0001I   MSC22222 MSC12   CONN      89 5678
HWSC0001I   RMTIMSCON=CONNECT3 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I   IP-ADDRESS=192.0.2.0      PORT=9999
HWSC0001I   HOSTNAME=ICON3.EXAMPLE.COM
HWSC0001I   AUTOCONN=Y PERSISTENT=Y
HWSC0001I   IDLETO=6000
HWSC0001I   RESVSOC=4      NUMSOC=4
HWSC0001I   SENDCLNT USERID  STATUS SECOND SENDPORT
HWSC0001I   OTM11111 USER01  CONN      100 1111
HWSC0001I   OTM22222 USER01  CONN      89 2222
HWSC0001I   OTM33333 USER02  CONN      81 3333
HWSC0001I   OTM44444 USER03  RECV      23 4444
```

関連資料:

603 ページの『STOPSCLN コマンド』

➡ QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド (コマンド)  
709 ページの『IMS Connect QUERY RMTIMSCON コマンド』

## VIEWUOR コマンド

VIEWUOR コマンドは、IMS Connect 内の特定のリカバリー単位 ID (URID) またはすべての URID の現在の状況を表示するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド』
- 『出力フィールド』

### 構文

▶▶ *nn*VIEWUOR urid  
ALL ▶▶

### キーワード

以下のキーワードは、VIEWUOR コマンドに有効です。

**nn** z/OS システム・コンソールの未解決の表示の 2 桁の数字。

**urid** | **ALL**

表示するリカバリー単位 ID またはすべてのリカバリー単位 ID の状況を指定します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド

以下の表には、VIEWUOR コマンドと同様の機能を実行する、IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect z/OS コマンドがリストされています。

VIEWUOR コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の IMS Connect z/OS コマンド
VIEWUOR ALL	QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY UOR NAME(*) SHOW(ALL)
VIEWUOR <i>uor_id</i>	QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	QUERY UOR NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL)

### 出力フィールド

表示される情報は以下のとおりです。

**URID** 特定のリカバリー単位 ID の 16 バイトの文字ストリングを示します。

**STATE**

UOR の状態。UOR の状態は以下のいずれかの値です。

- IN\_RESET: UOR は開始中であり、まだどのリソースも変更していません。
- IN\_FLIGHT: UOR はリソースにアクセスできる状態にあり、リソースを変更する可能性があります、変更はコミットされていません。
- IN\_STATE\_CHECK: UOR はコミットを出しており、Resource Manager の STATE\_CHECK 出口ルーチンがリソースが正しい状態にあるかどうかを確認するのを待っています。
- IN\_PREPARE: 適切な状態にある UOR がコミットを出し、z/OS リソース・リカバリー・サービス (RRS) は PREPARE 出口ルーチン呼び出します。
- IN\_DOUBT: RRS は、Resource Manager が、UOR をコミットまたはバックアウトのいずれにより解決するかを指示するのを待っています。
- IN\_COMMIT: 以下のいずれかのアクションが発生しました。
  - PREPARE 出口ルーチンが YES と応答した。
  - DSRM または SDSRM が、IN\_DOUBT UOR をコミットするよう RRS に指示した。
  - インストール・システムが、RRS パネルを使用して IN\_DOUBT UOR をコミットした。
- IN\_BACKOUT: 以下のいずれかのアクションが発生しました。
  - 1 つ以上の PREPARE 出口ルーチンが NO と応答した。
  - アプリケーションがバックアウトを出した。
  - DSRM または SDSRM が、IN\_DOUBT UOR をバックアウトするよう RRS に指示した。
  - インストール・システムが、RRS パネルを使用して IN\_DOUBT UOR をバックアウトした。
  - 2 フェーズ・コミット・プロトコルのフェーズ 2 の前に、システム、アプリケーション、RRS、または Resource Manager が失敗した。
- IN\_END: リソースは更新されました。
- IN\_ONLY\_AGENT: 1 つの Resource Manager のみが UOR に対するインタレストを表明しました。
- IN\_COMPLETION: リソースは更新され、RRS は UOR の処理を完了しました。
- IN\_FORGET: 分散処理において、UOR は完了しましたが、RRS は、SDSRM が UOR のログ・レコードの処理に必要な時間を示すのを待っています。
- FORGOTTEN: UOR は完了し、RRS はその UOR のログ・レコードを削除しました。

**XID** (X/Open ID) X/Open アーキテクチャーで使用される分散トランザクションを識別します。XID は以下の 4 つの部分から成っています。

- FMID: 4 バイトの固定フォーマットの ID
- GTRID: 4 バイトの固定 GTRID 長
- BQUAL: 4 バイトの固定 BQUAL 長

- XID: 128 バイトの XID

**TOTAL UOR**

どの状態にあるかに関係なく、すべての UOR の総数。

**INDOUBT**

IN\_DOUBT 状態にある UOR の総数。

**INBACKOUT**

IN\_BACKOUT 状態にある UOR の総数。

**INCOMMIT**

IN\_COMMIT 状態にある UOR の総数。

**OTHER**

その他の状態にある UOR の総数。

関連資料:

 [QUERY IMSCON TYPE\(UOR\) コマンド \(コマンド\)](#)  
714 ページの『IMS Connect QUERY UOR コマンド』



## 第 24 章 IMS Connect z/OS コマンド

IMS Connect z/OS コマンドは、z/OS (MVS) インターフェースを介して使用したり、発行したりすることができます。z/OS 変更インターフェースを使用すると、IMS Connect *jobname* のみを使用して、IMS Connect にコマンドを送ることができます。


関連資料:

📄 同等の IMS Connect WTOR、z/OS、およびタイプ 2 コマンド (コマンド)

### IMS Connect z/OS コマンド構文

IMS Connect は、*verb-resourcetype* 構文をサポートしています。

*verb-resourcetype* 構文は、*verb*、リソース・タイプ、およびゼロ個以上の、キーワードと値の対 (値は括弧で囲みます) で構成されます。



**verb** アクションを表すコマンド *verb*。 *verb* の例には、QUERY、SHUTDOWN、UPDATE、および DELETE があります。

#### *resourcetype*

*verb* により操作されるリソースのタイプ。リソースの例としては、DATASTORE、PORT、MEMBER、および UOR があります。

#### *keyword(value)*

コマンドに適用される属性、フィルター、またはその他の修飾子を表わす、1 つ以上のオプションのキーワードと値。例えば、NAME() は特定のリソースを識別し、SET() はオプションを設定します。

### IMS Connect z/OS の呼び出し

一部の IMS Connect コマンドは、z/OS MODIFY コマンド・インターフェースを介して発行できます。以下の構文図は、変更インターフェースを介してコマンドの入力を行うための一般的な構文を示しています。



**F** z/OS 変更コマンド。

#### *jobname*

コマンドが送られる先のアドレス・スペースのジョブ名。

コマンド

実行されるコマンド。

## IMS Connect のワイルドカード文字サポート

IMS Connect のコマンドのパラメーターには、パターン・マッチングのためのワイルドカード文字をサポートするものがあります。このようなパラメーターでは、以下のワイルドカード・パラメーターを使用することができます。

\* ゼロまたはいくつかの文字とマッチングします。

% 1 文字だけをマッチングします。

以下に、ワイルドカード文字の使用例をいくつか示します。

**CO\***

「CO」で始まる任意の長さの任意のストリングとマッチングします。例:  
CO、COO、COOP。

**%S**

「S」で終わる 3 文字のストリングとマッチングします。例えば、IMS、CQS などです。

---

## IMS Connect DELETE CLIENT コマンド


IMS Connect DELETE CLIENT コマンドは、クライアント・リソース・タイプを削除します。

このコマンドは、STOPCLNT コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 661 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 661 ページの『例』

### 構文



### キーワード

DELETE PORT は、指定されたポート名の中のクライアントを削除するために使用されます。DELETE または DEL は、指定されたりソース (この場合は PORT) のクライアントを削除するために使用されます。PORT は IMS Connect が管理するリソースです。

#### NAME()

クライアントを削除したいポートの名前を指定します。すべてのポートを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

## CLIENT ( )

削除したいクライアントの名前、ワイルドカード、またはクライアント名のリストを指定します。すべてのクライアントを対象としてこのコマンドを処理するには、CLIENT(\*) を指定できます。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、DELETE CLIENT コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

DELETE CLIENT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
DELETE PORT NAME( <i>portName</i> ) CLIENT( <i>clientName</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) NAME( <i>client_name</i> ) PORT( <i>portid</i> ) STOP(COMM)	STOPCLNT <i>portid</i> <i>clientid</i>

## 例

コマンド入力:

```
F HWS01,DEL PORT NAME(9999) CLIENT(CLIENT01)
```

コマンド出力:

```
HWSS0761I TCP/IP COMMUNICATION WITH CLIENT=9999_CLIENT01 STOPPED; M=SCCM
```

説明: ポート番号 9999 中のクライアント CLIENT01 が削除されます。

関連資料:

590 ページの『STOPCLNT コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(CLIENT) コマンド (コマンド)

---


## IMS Connect DELETE LINK コマンド

z/OS MODIFY コマンド DELETE LINK は、IMS Connect 内の MSC 物理リンクに割り当てられた MSC 論理リンク上の通信を停止するために使用します。

サブセクション:

- 662 ページの『構文』
- 662 ページの『キーワード』
- 662 ページの『使用法』
- 663 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 663 ページの『例』

## 構文



## キーワード

コマンド DELETED LINK は、MSC 論理リンクを停止するために使用します。DELETED または DEL は、指定されたリソースを削除または終了するために使用します。LINK は、IMS Connect によって管理される MSC 論理リンクを表します。

### NAME()

停止される MSC 論理リンクの名前。単一のリンク名、ワイルドカード名、またはコンマで区切ったリンク名のリストを指定できます。すべての MSC 論理リンクを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。DELETED LINK コマンドが複数の物理リンクを対象にして実行された場合、指定された論理リンク名を使用するすべての論理リンクが停止されます。

#### *logical\_link\_name*

停止される MSC 論理リンク。

### LCLPLKID

このコマンドの処理を、指定された LCLPLKID を持つ MSC 物理リンクに制限します。このキーワードでオプションです。

LCLPLKID 値を指定しない場合、DELETED LINK コマンドは、IMS Connect に対して定義されているすべての MSC 物理リンク上のすべての一致する論理リンク名を停止します。

#### *lclplk\_id*

MSC 物理リンクの ID。これは、IMS Connect 構成メンバー内で MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。

## 使用法

DELETED LINK コマンドは、MSC 論理リンクは既に終了しているが、そのリンクに関連付けられた IMS Connect リソースが正常にクリーンアップされなかった場合に、MSC 論理リンクに関連付けられているリソースをクリーンアップするために使用します。

推奨事項: MSC 論理リンクを終了するには、IMS コマンド /PSTOP を使用してください。DELETED LINK コマンドは、既に終了している MSC 論理リンクに関連付けられた IMS Connect リソースが正常にクリーンアップされていない場合にのみ使用してください。

DELETED LINK コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- MSC 論理リンク上の通信を停止します
- 論理リンク上の通信が停止されたことを IMS に通知します

- 論理リンクに関連付けられた制御ブロックを削除し、関連のストレージを解放します
- メッセージ HWSF3310I を発行します

別の物理リンク上で同じ論理リンク名を使用している論理リンクを誤って停止するのを避けるには、ターゲット物理リンクの名前を *lclplk\_id* 値として指定することで、コマンドの処理を特定の物理リンクに制限します。

DELETE LINK コマンドが複数の物理リンクに対して発行されるか、あるいは *lclplk\_id* 値が省略されている場合、IMS Connect は、DELETE LINK コマンドで指定された *logical\_link\_name* に一致するすべての MSC 論理リンク上の通信を停止します。

IMS Connect インスタンスに対して定義された MSC 物理リンクに割り当てられている MSC 論理リンクに関する情報を表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

- IMS Connect の QUERY IMSCON TYPE(LINK) IMS タイプ 2 コマンド
- IMS Connect の QUERY IMSCON TYPE(MSC) IMS タイプ 2 コマンド
- IMS Connect の VIEWMSC WTOR コマンド
- IMS Connect の QUERY MSC z/OS 変更コマンド

### 同等の **IMS Connect** タイプ 2 コマンドおよび **WTOR** コマンド

以下の表には、DELETE LINK コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

	同等の <b>IMS Connect</b> タイプ 2 コマンド	同等の <b>WTOR</b> コマンド
DELETE LINK NAME( <i>linkName</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>link_name</i> ) STOP(COMM)	STOPLINK <i>linkName</i>
DELETE LINK NAME( <i>linkname</i> ) LCLPLKID( <i>lclPlkid</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(LINK) NAME( <i>linkname</i> ) MSC( <i>lclPlkid</i> ) STOP(COMM)	STOPLINK <i>linkname</i> <i>lclPlkid</i>

### 例

コマンド入力:

```
F ICON1,DELETE LINK NAME(MSCLINK1)
```

コマンド出力:

```
HWSF3310I LOGICAL LINK MSCLINK1 TERMINATED; MSC=MSC12, M=modc
```

関連資料:

596 ページの『STOPLINK コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(LINK) コマンド (コマンド)

## IMS Connect DELETE SENDCLNT コマンド

IMS Connect が、OTMA メッセージをリモート IMS システムに送信するために使用されている場合、ローカル IMS Connect インスタンス上で DELETE SENDCLNT コマンドを使用して、リモート IMS Connect インスタンスへの接続の送信ソケットを終了します。DELETE SENDCLNT は、WTOR コマンド STOPSCLN と同様の機能を実行する z/OS MODIFY コマンドです。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用法』
- 665 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 665 ページの『例』

### 構文

```
▶▶—DELETE—RMTIMSCON—NAME(-rmtimscon_id-)—SENDCLNT(client_id | cli*)—▶▶
```

### キーワード

DELETE キーワードは、指定した IMS Connect リソースを終了するために使用します。SENDCLNT キーワードは、OTMA メッセージ用に使用される IMS Connect 相互間の接続の 1 つ以上の特定の送信ソケットを表し、これは IMS Connect が管理するリソースです。コマンド DELETE SENDCLNT は、IMS Connect が管理する 1 つ以上の指定された OTMA 送信ソケットを終了するために使用します。

#### NAME(*rmtimscon\_id*)

OTMA 送信ソケットがオープンされている IMS Connect 間の接続の ID。 *rmtimscon\_id* に指定される値は、MVS MODIFY コマンドで指定された IMS Connect インスタンスの RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定された値と一致していなければなりません。

#### SENDCLNT(*sendclnt\_id*)

終了する送信ソケットの ID。単一の送信ソケット ID、ワイルドカード文字 (アスタリスク \*) を含む送信ソケット ID の先行文字、またはコンマで区切った送信ソケット ID のリストを指定できます。\* を単独で指定して、指定された IMS Connect 間の接続のすべての送信ソケットを終了することもできます。

### 使用法

DELETE SENDCLNT コマンドは、メッセージをリモート IMS システムに送信するために使用される IMS Connect 相互間の接続の送信ソケットを終了するために使用します。

終了する必要がある送信ソケットの ID を確認するには、以下のいずれかの IMS Connect コマンドを使用します。

- IMS タイプ 2 コマンド・フォーマットで、QUERY IMSCON TYPE(SENDCLNT)
- WTOR コマンド・フォーマットで、VIEWRMT
- z/OS MODIFY コマンド・フォーマットで、QUERY RMTIMSCON

MSC リンクの場合、DELETE SENDCLNT コマンドは、MSC 論理リンクの終了時に送信クライアントが適切にクリーンアップされない場合にのみ使用します。それ以外の場合、DELETE SENDCLNT コマンドを発行すると、MSC リンクが切断されます。通常的环境下では、IMS から IMS コマンドの /PSTOP LINK を発行することで MSC リンクを停止します。このコマンドは、IMS Connect 内の関連する送受信ソケットを自動的に終了します。

MSC メッセージ用に使用される送信ソケットを終了する代替方式は、IMS Connect WTOR コマンド STOPLINK または IMS Connect z/OS MODIFY コマンド DELETE LINK を使用する方法です。これらのコマンドは、MSC リンクで使用される送信ソケットおよび受信ソケットを終了します。これと同等の IMS タイプ 2 コマンドは、UPDATE IMSCON TYPE(LINK) です。

DELETE SENDCLNT コマンドが発行されたときに送信ソケット接続が RECV 状態である場合、IMS Connect は OTMA に NAK を発行した後、送信ソケット接続を終了します。OTMA は、メッセージを送達不能キュー HWS\$DLQ に転送します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、DELETE SENDCLNT コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

DELETE SENDCLNT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
DELETE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconname</i> ) SENDCLNT( <i>clientid</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) NAME( <i>sendclient_name</i> ) RMTIMSCON( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	STOPSCLN <i>rmtimscon sendclient</i>

## 例

次の例では、DELETE SENDCLNT コマンドは、CONNECT2 上の送信 OTM11111 ソケット接続を終了します。

```
F ICON1,DELETE RMTIMSCON NAME(CONNECT2) SENDCLNT(OTM11111)
```

コマンド出力:

```
HWST3525I THE SEND CLIENT OTM11111 TERMINATED FOR REMOTE IMS CONNECT CONNECT2; M=TCVC
```

関連資料:

603 ページの『STOPSCLN コマンド』

650 ページの『VIEWRMT コマンド』

709 ページの『IMS Connect QUERY RMTIMSCON コマンド』

➡ UPDATE IMSCON TYPE(SENDCLNT) コマンド (コマンド)


## IMS Connect QUERY ALIAS コマンド

QUERY ALIAS コマンドは、要求された IMS 別名を表示するために使用します。QUERY ALIAS コマンドは、VIEWIA コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 667 ページの『例』

### 構文



### キーワード

QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を表示するために使用します。ALIAS は、IMS Connect が管理する、指定されたリソースです。コマンド QUERY ALIAS は、要求された別名の現在の状況を表示するために使用されます。

#### NAME ( )

表示される別名の名前を指定します。単一の別名、ワイルドカード名、または、コンマで区切った別名のリストを指定できます。すべての別名を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *aliasName*

表示する別名を指定します。

#### ODBM ( )

指定した別名を関連付ける ODBM 名を指定します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY ALIAS コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

QUERY ALIAS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY ALIAS NAME(*)	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME(*) SHOW(ALL  show_parm)	VIEWIA ALL
QUERY ALIAS NAME(aliasName)	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME(alias_name) SHOW(ALL  show_parm)	VIEWIA alias_name
QUERY ALIAS NAME(aliasName) ODBM(odbmName)	QUERY IMSCON TYPE(ALIAS) NAME(alias_name) ODBM(odbm_name)	VIEWIA alias_name odbm_name

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,QRY ALIAS NAME(ALI1)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I ALIAS=IMS1 ODBM=ODBM10D STATUS=ACTIVE
```

説明: ODBM ODBM10D に関連付けられた別名 IMS1 はアクティブです。

関連資料:

635 ページの『VIEWIA コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(ALIAS\) コマンド \(コマンド\)](#)

## IMS Connect QUERY DATASTORE コマンド

QUERY DATASTORE コマンドは、データ・ストア状況を表示するために使用します。

QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用されます。例えば、指定するリソースは DATASTORE です。これは、IMS Connect が管理するリソースです。


データ・ストア・リソース・タイプは、IMS OTMA にアクセスしている宛先を表します。データ・ストア・リソース・タイプの場合は、IMS Connect は IMS OTMA を介して IMS との通信を行うことができます。データ・ストア名を指定した場合は、そのデータ・ストアについての情報のみが表示または更新されます。指定する名前は、HWSCFGxx 構成メンバー内の DATASTORE 構成ステートメントの ID パラメーターに一致していなければなりません。QUERY DATASTORE は、VIEWDS コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 668 ページの『構文』
- 668 ページの『キーワード』
- 668 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 668 ページの『出力フィールド』

- 671 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### NAME(*datastoreName*)

表示するデータ・ストア名を指定します。単一のデータ・ストア名、ワイルドカード名、または、コンマで区切ったデータ・ストア名のリストを指定できます。すべてのデータ・ストアを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*)を指定できます。

### SHOW()

戻される出力フィールドを指定します。

### ALL

すべての出力フィールドを戻します。これはデフォルトです。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY DATASTORE コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

QUERY DATASTORE コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマ ンド	同等の WTOR コマンド
QUERY DATASTORE NAME(*) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWDS ALL
QUERY DATASTORE NAME( <i>datastore_name</i> )	QUERY IMSCON TYPE(DATASTORE) NAME( <i>datastore_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWDS <i>datastore_name</i>

## 出力フィールド

以下のリストは、QUERY DATASTORE コマンド出力フィールドを示しています。

### DATASTORE=

データ・ストアの名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の DATASTORE 構成ステートメントの ID サブステートメントに定義されている名前か、No active Datastores です。データ・ストアは IMS システムであり、より正確に言えば、IMS システムへの接続です。

### STATUS

データ・ストアの状態。これは、ACTIVE、NOT ACTIVE、または DISCONNECT のいずれかです。

データ・ストアが停止した場合は、IMS Connect にデータ・ストアの状況が (IMS OTMA から z/OS システム間カップリング・ファシリティー (XCF) を介して) 通知されます。データ・ストアがバックアップされ、再始動されると、IMS Connect は通知を受け、そのデータ・ストアに自動的に再接続します。

**GROUP**

IMS Connect および IMS OTMA が属しているグループの XCF グループ名。

**MEMBER**

リストされている XCF グループ内の IMS Connect メンバー名。

**TARGET MEMBER**

リストされている XCF グループ内の IMS OTMA メンバー名。

**STATE**

OTMA サーバーの状況を示します。STATE の値は、以下のいずれかです。

**AVAIL**

OTMA サーバーが使用可能であることを示します。

**WARN**

OTMA サーバーに、警告状態の 1 つ以上のリソースがあることを示します。

**SEVERE**

OTMA サーバーに、何らかの深刻なリソース問題があることを示します。

**N/A** OTMA で、このデータ・ストアの状況が報告されなかったことを示します。

**DEFAULT REROUTE NAME**

クライアント転送要求で指定された代替宛先の名前。

**RACF APPL NAME**

パスチケットおよびデータ・ストア・アクセス制御用の RACF APPL 名。

**OTMA ACEE AGING VALUE**

IMS Connect DATASTORE 構成ステートメントで指定された現行の OTMA アクセサー環境エレメント (ACEE) エージング値。

OTMA ACEE エージング値は、IMS Connect の ACEE のキャッシュに入れられているセキュリティー定義を OTMA がリフレッシュする頻度を決めます。

**OTMA ACK TIMEOUT VALUE**

IMS Connect 構成メンバー内の OTMA ACK タイムアウト値。

**OTMA MAX INPUT MESSAGE**

IMS Connect 構成ファイル内の OTMA 入力メッセージあふれ制御値。

## **SUPER MEMBER NAME**

このデータ・ストアが所属する OTMA スーパー・メンバーの名前。

## **IMSPLEX=**

IMSpIex の名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の IMSpIex ステートメントの TMEMBER パラメーターで定義されている名前です。

## **STATUS**

IMSpIex の状態。

## **MEMBER**

IMS Connect メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで MEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

## **TARGET**

IMS Connect ターゲット・メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで TMEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

## **ODBM=**

IMSpIex 内にある Open Database Manager (ODBM) のインスタンスを示します。

## **STATUS**

IMS Connect のこのインスタンスが、ODBM の指定されたインスタンスに登録されているかどうかを示します。STATUS の値は、以下のいずれかです。

- REGISTERED - IMS Connect は、ODBM の指定されたインスタンスに登録されています。
- NOT ACTIVE - ODBM の指定されたインスタンスは使用できません。

## **ODBMRRS**

ODBM での RRS 指定を示します。IMS Connect が ODBM に登録されている場合、ODBM によって、IMS Connect にその RRS 設定と別名が提供されます。

## **ALIAS**

前述の ODBM 出力フィールドに示されている ODBM のインスタンスに対して定義されている IMS データ・ストアの別名。

## **STATUS**

前述の別名に関連する IMS システムがアクティブであるか、非アクティブであるかを示します。status の値は、次のいずれかです。

- ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できます。
- NOT ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できません。

## 例

### QUERY DATASTORE コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F HWS1, QRY DATASTORE NAME(*) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  DATASTORE=IMS1      STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
HWSC0001I  TARGET MEMBER=IMS1      STATE=AVAIL
HWSC0001I  DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
HWSC0001I  RACF APPL NAME=APPLID1
HWSC0001I  OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
HWSC0001I  OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
HWSC0001I  OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
HWSC0001I  SUPER MEMBER NAME=SM01
HWSC0001I  ODBM=ODBMAOD  STATUS=REGISTERED  ODBMRRS=Y
HWSC0001I  ALIAS=IMS1  STATUS=ACTIVE, TRACE
HWSC0001I  ALIAS=IMS2  STATUS=NOT ACTIVE(IMSCON)
HWSC0001I  ODBM=ODBMBOD  STATUS=REGISTERED  ODBMRRS=N
HWSC0001I  ALIAS=IMS1  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMS2  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ODBM=ODBMCOD  STATUS=NOT ACTIVE
HWSC0001I  ODBM=ODBMDOD  STATUS=NOT ACTIVE
```

説明: IMS Connect に定義されたすべてのデータ・ストアの状況が表示されます。

### QUERY DATASTORE コマンドの例 2

コマンド入力:

```
F HWS1, QRY DATASTORE NAME(IMS1) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  DATASTORE=IMS1      STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
HWSC0001I  TARGET MEMBER=IMS1      STATE=AVAIL
HWSC0001I  DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
HWSC0001I  RACF APPL NAME=APPLID1
HWSC0001I  OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
HWSC0001I  OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
HWSC0001I  OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
HWSC0001I  SUPER MEMBER NAME=SM01
```

説明: 単一の IMS Connect データ・ストアである IMS1 の状況が表示されます。

関連資料:

605 ページの『VIEWDS コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(DATASTORE\) コマンド \(コマンド\)](#)

---

## IMS Connect QUERY IMSPLEX コマンド

QUERY IMSPLEX コマンドは、IMSplex 状況を表示するために使用します。


QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用されます。例えば、指定するリソースは IMSplex です。これは、IMS Connect が管理するリソースです。

IMSplex リソース・タイプは、IMS Connect の接続先となる SCI の名前を指します。IMSplex 名を指定した場合は、その IMSplex についての情報のみが表示または更新されます。指定する名前は、HWSCFGxx 構成ファイル内の IMSPLEX 構成ステートメントの TMEMBER パラメーターに一致していなければなりません。QUERY IMSPLEX は、VIEWIP コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 『出力フィールド』
- 673 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### NAME(*imsplexName*)

表示する IMSplex 名を指定します。単一の IMSplex 名、ワイルドカード名、または、コンマで区切った IMSplex 名のリストを指定できます。すべての IMSplex を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

### SHOW()

戻される出力フィールドを指定します。

### ALL

すべての出力フィールドを戻します。これはデフォルトです。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY IMSPLEX コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

QUERY IMSPLEX コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY IMSPLEX NAME(*) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIP ALL
QUERY IMSPLEX NAME( <i>imsplexName</i> ) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>IMSplex_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWIP <i>IMSplex_name</i>

## 出力フィールド

以下のリストは、QUERY IMSPLEX コマンド出力フィールドを示しています。

### IMSPLEX=

IMSpIex の名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の IMSpIex ステートメントの TMEMBER パラメーターで定義されている名前です。

### STATUS

IMSpIex の状態。

### MEMBER

IMS Connect メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで MEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

### TARGET

IMS Connect ターゲット・メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで TMEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

## 例

### QUERY IMSPLEX コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F HWS1, QRY IMSPLEX NAME(PLEX1) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I    IMSPLEX=PLEX1    STATUS=ACTIVE
HWSC0001I    MEMBER=HWS1     TARGET=PLEX1
```

説明: IMS Connect IMSpIex、PLEX1 の状況が表示されます。

関連資料:

638 ページの『VIEWIP コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(IMSPLEX\) コマンド \(コマンド\)](#)

---


## IMS Connect QUERY MEMBER コマンド

このコマンドは、IMS Connect の状況を表示するために使用します。QUERY MEMBER は、VIEWHWS コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 674 ページの『構文』
- 674 ページの『キーワード』
- 674 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 674 ページの『出力フィールド』
- 690 ページの『例 1: QUERY MEMBER』

## 構文



## キーワード

QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用します。MEMBER は、IMS Connect が管理する指定されたリソースです。QUERY MEMBER コマンドは、IMS Connect の状況を表示するために使用されません。

### TYPE()

アクションのターゲット・タイプを指定します。

#### IMSCON

ターゲット・タイプが IMS Connect であることを指定します。

### SHOW()

戻されるターゲット・タイプを指定します。

#### ALL

すべての出力フィールドを戻します。これはデフォルトです。

#### SUMMARY

詳細なクライアント情報を除外します。

## 使用上の注意

QUERY MEMBER という名前のコマンドは 2 つあります。QUERY MEMBER TYPE(IMS) はタイプ 2 コマンドで、IMS メンバーに関する情報を TSO SPOC または OM API から取得します。QUERY MEMBER TYPE(IMSCON) は z/OS MODIFY コマンドで、IMS Connect メンバーに関する情報を取得します。詳しくは、QUERY MEMBER コマンド (コマンド)を参照してください。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY MEMBER コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

QUERY MEMBER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY MEMBER TYPE(IMSCON) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWHWS

## 出力フィールド

以下のリストは、QUERY MEMBER コマンド出力フィールドを示しています。

### HWS ID=

IMS Connect の名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の HWS 構成ステートメントの ID サブステートメントで定義されている名前です。

**RACF HWS ID=** フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、RACF サポートが現在使用可能であるかどうかを示します。

#### **UIDCACHE**

HWS ID= フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、RACF ユーザー ID キャッシュが使用可能であるかどうかを示します。

#### **UIDAGE**

IMS Connect によってリフレッシュされる前に RACF ユーザー ID が使用される長さ (秒数)。

#### **PSWDMC**

HWS ID= フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスについて、大/小文字混合パスワードのサポートが現在使用可能であるかどうかを示します。『R』は、IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートが、RACF の大/小文字混合パスワード指定によって決まることを示しています。

#### **MAXSOC**

IMS Connect のこのインスタンスが開くことができるソケットの最大合計数。作成できる物理接続の最大数は、MAXSOC= の値からポート数を引いた数になります。これは、IMS Connect によって、listen 用にポートごとに 1 つのソケットが使用されるからです。

#### **TCPIPQ**

割り当てられたソケットがない状態で IMS Connect が維持できる、キュー内の要求の最大数。

#### **TIMEOUT**

IMS からクライアントのための応答を待つか、またはクライアントによるソケット接続オープン後にクライアントからのデータを待って、IMS Connect がクライアント・アプリケーション・プログラムを切断するまで待機する時間間隔。

#### **NUMSOC**

すべての定義済みポート、RMTIMSCON 接続、および RMTICIS 接続上の全アクティブ・ソケットの合計。

#### **WARNSOC**

ソケットの最大限度数 (TCPIP 構成ステートメント内の MAXSOC= 値) のパーセンテージとして表される警告レベルを示す 1 から 50 までの 10 進数。ソケット数がこの警告レベルに達すると、IMS Connect は HWSS0772W メッセージを発行します。

#### **WARNINC**

警告の増分パーセンテージを示す 1 から 50 までの 10 進数。警告レベル (TCPIP 構成ステートメント内の WARNSOC 値) に達すると、ソケット数が警告レベルの増分パーセンテージだけ増加するたびに、IMS Connect は HWSS0772W メッセージを再発行します。

**RRS** HWS 構成ファイル内で、RRS が Y または N のどちらかに設定されているかを示します。

## STATUS

RRS の状態。 RRS の状態は以下のいずれかが可能です。

- ACTIVE: RRS を伴う IMS Connect の再始動が完了しています。
- NOT ACTIVE - IMS Connect は RRS に登録されていません。
- REGISTERED - IMS Connect は RRS に登録されています。

## VERSION

IMS Connect のこのインスタンスのバージョン。

## IP-ADDRESS

IMS Connect のこのインスタンスの IP アドレス。クライアント・アプリケーション・プログラムは、この IP アドレスを使用して、IMS Connect に接続します。

## SUPER MEMBER NAME

1 から 4 文字の OTMA スーパー・メンバー名。

## ADAPTER

XML アダプター・サポートが使用可能であるか使用不可であることを示します。

## MAXCVRT

IMS Connect のこのインスタンスが同時にロードできる XML コンバーターの最大数。IMS Connect がロードできる実際のコンバーター数は、コンバーターのサイズと IMS Connect 領域サイズによって異なります。

## NUMCVRT

IMS Connect のこのインスタンスでロードされている XML コンバーターの現行数。

## MAXLSSSZ

XML コンバーターに渡される言語構成セグメントの最大サイズを表示します。

## ODBM AUTO CONNECTION

ID フィールドに示されている IMS Connect のインスタンスが、IMS Connect がメンバーになっている IMSplex にある ODBM のインスタンスに自動的に接続するように構成されているかどうかを示します。

## ODBM TIMEOUT

Open Database アーキテクチャーを使用するクライアント・アプリケーション・プログラムを切断するまでに IMS Connect が待機する時間間隔。

## ODBM IMSPLEX

IMSplex 内の ODBM との通信に使用される IMS Connect および SCI の名前。

## MEMBER

SCI が、IMS Connect と ODBM 間の通信管理に使用する IMS Connect の名前。

## TARGET MEMBER

IMS Connect と ODBM 間の通信を管理する SCI の名前。

## DATASTORE=

データ・ストアの名前。これは、HWSCFGxx 構成メンバー内の DATASTORE 構成ステートメントの ID サブステートメントに定義されている名前か、No active Datastores です。データ・ストアは IMS システムであり、より正確に言えば、IMS システムへの接続です。

## STATUS

データ・ストアの状態。これは、ACTIVE、NOT ACTIVE、または DISCONNECT のいずれかです。

データ・ストアが停止した場合は、IMS Connect にデータ・ストアの状況が (IMS OTMA から z/OS システム間カップリング・ファシリティー (XCF) を介して) 通知されます。データ・ストアがバックアップされ、再始動されると、IMS Connect は通知を受け、そのデータ・ストアに自動的に再接続します。

## GROUP

IMS Connect および IMS OTMA が属しているグループの XCF グループ名。

## MEMBER

リストされている XCF グループ内の IMS Connect メンバー名。

## TARGET MEMBER

リストされている XCF グループ内の IMS OTMA メンバー名。

## STATE

OTMA サーバーの状況を示します。STATE の値は、以下のいずれかです。

### AVAIL

OTMA サーバーが使用可能であることを示します。

### WARN

OTMA サーバーに、警告状態の 1 つ以上のリソースがあることを示します。

### SEVERE

OTMA サーバーに、何らかの深刻なリソース問題があることを示します。

N/A OTMA で、このデータ・ストアの状況が報告されなかったことを示します。

## DEFAULT REROUTE NAME

クライアント転送要求で指定された代替宛先の名前。

## RACF APPL NAME

パスチケットおよびデータ・ストア・アクセス制御用の RACF APPL 名。

## OTMA ACEE AGING VALUE

IMS Connect DATASTORE 構成ステートメントで指定された現行の OTMA アクセサー環境エレメント (ACEE) エージング値。

OTMA ACEE エージング値は、IMS Connect の ACEE のキャッシュに入れられているセキュリティー定義を OTMA がリフレッシュする頻度を決めます。

#### **OTMA ACK TIMEOUT VALUE**

IMS Connect 構成メンバー内の OTMA ACK タイムアウト値。

#### **OTMA MAX INPUT MESSAGE**

IMS Connect 構成ファイル内の OTMA 入力メッセージあふれ制御値。

#### **SUPER MEMBER NAME**

このデータ・ストアが所属する OTMA スーパー・メンバーの名前。

#### **IMSPLEX=**

IMSpIex の名前。これは、IMS Connect 構成メンバー HWSCFGxx の IMSpIex ステートメントの TMEMBER パラメーターで定義されている名前です。

#### **STATUS**

IMSpIex の状態。

#### **MEMBER**

IMS Connect メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで MEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

#### **TARGET**

IMS Connect ターゲット・メンバー名。これは、IMS Connect 構成ファイルの IMSpIex ステートメントで TMEMBER= パラメーターに定義されている名前です。

#### **ODBM=**

IMSpIex 内にある Open Database Manager (ODBM) のインスタンスを示します。

#### **STATUS**

IMS Connect のこのインスタンスが、ODBM の指定されたインスタンスに登録されているかどうかを示します。STATUS の値は、以下のいずれかです。

- REGISTERED - IMS Connect は、ODBM の指定されたインスタンスに登録されています。
- NOT ACTIVE - ODBM の指定されたインスタンスは使用できません。

#### **ODBMRRS**

ODBM での RRS 指定を示します。IMS Connect が ODBM に登録されている場合、ODBM によって、IMS Connect にその RRS 設定と別名が提供されます。

#### **ALIAS**

前述の ODBM 出力フィールドに示されている ODBM のインスタンスに対して定義されている IMS データ・ストアの別名。

## STATUS

前述の別名に関連する IMS システムがアクティブであるか、非アクティブであるかを示します。 status の値は、次のいずれかです。

- ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できます。
- NOT ACTIVE - IMS Connect は、指定された別名にメッセージを送付できません。

## MSC=

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されている、表示された MSC 物理リンクの名前。以下の追加出力フィールドが、MSC= 出力フィールドに示された物理リンクに属する状況、属性、および論理リンクを説明します。

### STATUS

MSC 出力フィールドに示される MSC 物理リンクの状態。物理リンクは、以下のいずれかの状態になります。

#### ACTIVE

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用可能です。

#### NOT ACTIVE

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用不能です。

## RMTPLKID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTPLKID パラメーターに定義されている、リモート IMS サイトでの MSC 物理リンクの ID。

## LCLIMSID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLIMS パラメーターで IMS Connect に定義されている、ローカル MSC が使用可能な IMS システムの ID。この LCLIMS 値は、ローカル IMS システムが IMSplex の SCI で登録している IMS ID と一致する必要があります。SCI で登録されている IMS ID は、ローカル IMSplex で QUERY IMSPLEX コマンドを実行することによって判別することができます。

出力に 2 番目の IMS ID が示される場合、それは XRF 結合のもう 1 つの IMS システムを示しています。

## RMTIMSID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMS パラメーターに定義されている、リモート MSC が使用可能な IMS システムの名前。

## GENIMSID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの GENIMSID パラメーターで定義されている、MSC 用の TCP/IP 汎用リソースに使用されている汎用 IMS ID。

## **AFFINITY**

MSC 論理リンクが現在 TCP/IP 汎用リソースのアフィニティーを持っている、IMS システムの名前。

## **IMSPLEX**

IMS Connect と、ローカルの MSC が使用可能な IMS システムとの間の通信を管理する、IMSpIex の名前。この名前は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで指定されている IMSpIex 名です。

この IMSPLEX 名は、IMS Connect と IMSpIex の間の通信を管理している SCI インスタンスの CSLSIxxx PROCLIB メンバーの IMSPLEX(NAME=) ステートメントで指定された名前と一致する必要があります。

## **MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX サブステートメントの MEMBER パラメーターに定義されている、この IMS Connect が IMSpIex で登録されている名前。

この MEMBER 名は、ローカル IMS システムでこの MSC 物理リンクを定義する MSPLINK マクロ内の LCLICON パラメーターでも指定されている必要があります。

## **TARGET MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

## **RMTIMSCON**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMSCON パラメーターで定義されている、この MSC 物理リンクによって使用される IMS Connect 接続の名前。

## **IP-ADDRESS**

リモート IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

## **PORT**

リモート IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

## **HOSTNAME**

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

**LINK** この物理リンクに割り当てられる MSC 論理リンクの ID。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されます。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## **PARTNERID**

この論理リンク用のリモート・パートナーの ID。これは、この論理リンクを定義する MSLINK マクロ内の PARTNER パラメーターで指定されている ID です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### STATUS

この論理リンクの現在の状態。論理リンクは、以下の状態をもつことができます。

##### ACTIVE

この論理リンクにより、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### SENDCLNT

この接続でオープンしている送信ソケットを識別するために、IMS Connect のこのインスタンスによって生成される送信ソケット ID。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、SENDCLNT ID はクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

#### RECVCLNT

この論理リンク用の受信ソケットを識別するクライアント ID。クライアント ID は、リモート IMS Connect インスタンスによって生成されます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

| **ISC=** ISC リンクを定義する、IMS Connect 構成メンバー内の ISC 構成ステートメントの ID。これには、以下の出力フィールドが適用されます。

#### STATUS

| この ISC リンクの状況。可能な値は以下のとおりです。

**ACTIVE**

この ISC リンクは、IMS Connect とローカル IMS システムとの間の通信に使用可能です。

**NOT ACTIVE**

この ISC リンクは、IMS Connect とローカル IMS システムとの間の通信に使用不能です。

**NODE**

ローカル IMS に定義されているこの ISC ノードの名前。

**LCLIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの LCLIMS パラメーターで定義されている、ローカル IMS の名前。

**IMSPLEX=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。ISC ステートメントで IMSPLEX が指定されていない場合には、構成内の最初の IMSPLEX ステートメントから、名前が表示されます。

**MEMBER=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの MEMBER サブパラメーターで定義されている、メンバーの名前。これは、IMSpIex に登録された IMS Connect メンバー名です。

**TARGET MEMBER=**

IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

**RMTCICS**

この ISC リンクが使用しているリモート CICS 接続の名前。ここに示される値は、IMS Connect 構成メンバーの中の ISC ステートメントの RMTCICS パラメーターで指定されている値です。

**IP-ADDRESS**

このリモート CICS の IP アドレス。

**PORT**

このリモート CICS のポート。

**HOSTNAME**

このリモート CICS のホスト名。HOSTNAME パラメーターが RMTCICS ステートメントで指定されている場合、このフィールドが表示されます。

**CICSAPPL**

リモート CICS サブシステムの DFHSIT マクロ定義の APPLID= パラメーターで指定される値。

**CICSPORT**

この ISC リンクで CICS からメッセージを受信するために

IMS Connect が使用するポートの ID。CICSPORT は TCPIP 構成ステートメントで定義されます。

#### **CICSNETID**

リモート CICS サブシステムのネットワーク ID。

#### **ISCUSER STATUS RECVCLNT SENDCLNT**

この ISC リンクで 1 つ以上の ISC 並列セッション (ISCUSER) がアクティブな場合、コマンド出力には各 ISCUSER に関する情報が含まれます。情報タイプを識別する見出しの下に、複数の ISCUSER の情報が列形式で表示されます。各 ISCUSER に関する情報は、それぞれ独自の行に表示されます。

#### **ISCUSER**

ISC 並列セッションの名前。

#### **STATUS**

この ISCUSER の状況。

#### **SENDCLNT**

IMS Connect がこの ISCUSER のメッセージをリモート CICS サブシステムに送信するために使用するクライアント ID の名前。

#### **RECVCLNT**

この IMS Connect がこの ISCUSER のメッセージを受信する、リモート CICS サブシステムのクライアント ID の名前。

#### **RMTCICS=**

CICS Connect 構成メンバーの中の RMTCICS 構成ステートメントの ID パラメーターで定義されている、リモート CICS 接続の名前。

#### **STATUS=**

RMTCICS フィールドで識別されたリモート CICS サブシステムへの接続の状態。可能な値は、以下のとおりです。

#### **ACTIVE**

この IMS Connect には、RMTCICS フィールドに示されたリモート CICS サブシステムに、少なくとも 1 つのソケット接続があります。

#### **NOT ACTIVE**

この IMS Connect には、RMTCICS フィールドに示されたリモート CICS へのソケット接続はありません。

#### **STOPPED**

この IMS Connect とリモート CICS サブシステムとの間の通信は停止しています。接続が停止している間にリモート・サブシステムに送信されたすべてのメッセージは拒否され、エラー・メッセージが送信側に戻されます。

#### **IP-ADDRESS**

リモート CICS の IP アドレス。

|  
| **PORT**

|       この IMS Connect インスタンスが通信に使用するリモート CICS  
|       のポート番号。

| **HOSTNAME**

|       CICS またはリモート IMS Connect のホスト名 (該当する場合)。

| **NUMSOC**

|       現在オープンしているソケットの数。

| **SENDCLNT ISCNAM STATUS SECOND SENDPORT**

|       IMS Connect のこのインスタンスに、このリモート CICS サブシ  
|       ステムとのアクティブ接続が 1 つ以上ある場合、コマンド出力には  
|       各接続に関する情報が含まれます。アクティブ接続の情報は、値を  
|       説明する見出しのすぐ下に表示されます。

|       フィールドの次のリストで、見出しについて説明します。

| **SENDCLNT**

|       IMS Connect のこのインスタンスがリモート CICS への接  
|       続に使用したクライアント ID。

| **ISCNAME**

|       IMS Connect 構成メンバー内の ISC 構成ステートメント  
|       の名前。

| **STATUS**

|       このリモート IMS Connect 接続の状態。可能な値は、以下  
|       のとおりです。

|       **CONN**

|               この接続は、接続状態です。リモート CICS にメッ  
|               セージを送信できます。

|       **RECV**

|               この接続は、受信状態です。リモート CICS からの  
|               応答の受信を待機しています。

| **SECOND**

|       この接続が指定された状態にある秒数。

| **SENDPORT**

|       IMS Connect のこのインスタンスがリモート CICS への接  
|       続に使用したポート。

| **RMTIMSCON=**

|       このローカル IMS Connect インスタンスと IMS Connect のリモート・イ  
|       ンスタンスとの間の接続を識別します。以下の追加出力フィールドが、  
|       RMTIMSCON 出力フィールドに示された接続に属する状況、属性、および  
|       ソケットを説明します。

| **STATUS**

|       RMTIMSCON 出力フィールドに表示された接続の状態。接続は、  
|       以下のいずれかの状態になります。

#### **ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットが少なくとも 1 つあります。

#### **NOT ACTIVE**

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットがありません。

#### **RETRY CONN**

IMS Connect は、前回の接続の試行に失敗した後、リモート IMSConnect インスタンスへの再接続を自動的に試行しています。現在の再接続の試行が失敗に終わると、IMS Connect は 2 分ごとに再び再接続を試みます。

接続が RETRY CONN 状態の間、オープン・ソケットの数は変動します。再接続をアクティブに試行している間、IMS Connect はソケットをオープンします。IMS Connect は再接続の試行の 2 分間の間隔には、ソケットをクローズします。

#### **STOPPED**

STOPRMT コマンドがこの接続の通信を停止しました。この接続に送信されたすべてのメッセージは拒否され、送信側にエラーが返信されます。

#### **IP-ADDRESS**

この接続のリモート側にある IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

#### **PORT**

この接続のリモート側 IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

#### **HOSTNAME**

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

#### **AUTOCONN**

IMS Connect の始動時に、IMS Connect がこの接続に OTMA 通信用の送信ソケットを自動的に確立するかどうかを示します。可能な値は以下のとおりです。

**Y** IMS Connect の始動時に、この接続上で送信ソケットが自動的に確立されます。IMS Connect の始動時に確立されたソケット数が、RESVSOC 出力フィールドに表示されます。

**N** IMS Connect の始動時に、この接続で確立されるソケットはありません。OTMA メッセージについては、リモート IMS システムに配信するメッセージを OTMA から受信した時点で、送信ソケットが確立されます。

#### **PERSISTENT**

この接続上にあるソケットが永続的であるかどうかを示します。

**Y** この接続上に確立されたソケットは永続的です。

**N** この接続上に確立されたソケットは永続的ではありません。この接続でメッセージが送信された後、送信に使用されたソケットはクローズされます。

#### **IDLETO**

この接続上でソケットをオープンする時間間隔は、IMS Connect によってクローズされるまで、アイドル状態になります。

#### **RESVSOC**

この接続による使用に確保されている送信ソケットの数。

#### **NUMSOC**

この接続上で現在オープンしているソケットの数。

#### **SENDCLNT**

ランダムに生成された送信ソケット ID。IMS Connect のローカル・インスタンスでは、ID を使用して一意的にソケットを識別します。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、送信ソケット ID がクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **LCLPLKID**

この接続を使用しているローカル MSC 物理リンクの ID。この値は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。LCLPLKID 出力フィールドは、MSC 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **USERID**

リモート IMS システムによるトランザクション許可のために、ローカル IMS システムによって提供されたユーザー ID。USERID 出力フィールドは、OTMA 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

#### **STATUS**

このソケット接続の現在の状態。ソケット接続は、以下のいずれかの状態になります。

## CONN

このソケット接続により、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

## RECV

このソケット接続は、リモート IMS Connect からの応答の受信を待機しています。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## SECOND

この接続が、STATUS 出力フィールド見出しの下の同じ行に表示されている状態を継続している秒数。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## SENDPORT

この接続に使用されるローカル・ポート。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## PORT=

以下の出力フィールドおよび状況が適用される 1 つ以上のポートを識別します。ポート番号は、IMS.PROCLIB データ・セットの IMS Connect 構成メンバー内で定義されます。

ポートのタイプは、ポート番号の末尾に付加されているポート・タイプ標識によって判別できます。IMS Connect では以下のポート・タイプ標識が使用されます。

### タイプ標識なし

IMS TM OTMA クライアントおよび IMS 間 MSC または OTMA 通信に使用できるポートを示します。タイプ標識のないポートは、IMS Connect 構成メンバー内の TCPIP ステートメントの PORT キーワードまたは PORTID キーワードのいずれかで定義されます。

**C** ISC 通信用の IBM CICS Transaction Server for z/OS ポートを示します。このポートは、TCPIP および ISC ステートメントの CICSSPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。CICS ポートは、ISC TCP/IP 経由で IMS TM にアクセスする CICS サブシステムが独占的に使用します。

**D** 分散リレーショナル・データベース体系 (DRDA) ポートを示します。このポートは、DRDAPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。DRDA ポートは、Open Database Manager (ODBM) を介して IMS DB にアクセスするクライアント・アプリケーション・プログラムによって排他的に使用されます。

**S** SSLPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されている SSL ポートを示します。SSL ポートが使用されるのは、IMS Connect による SSL のサポートが有効になっている場合のみです。

以下の出力フィールドは、前述の PORT 出力フィールドで識別されているポートに適用されます。

#### STATUS

ポートの状態。ACTIVE または INACTIVE のいずれかです。

#### KEEPAV

z/OS TCP/IP レイヤーが接続を維持するためにパケットを送信するまでに、接続がアイドル状態のままになる時間の長さ。

#### NUMSOC

各ポートで使用されるソケット数。

#### TIMEOUT

クライアントからメッセージが受信されない場合にクライアント接続を終了するまでに、IMS Connect が待機する時間の長さ。

#### CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

#### CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

#### CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN

受信ソケット上のアクティブ・クライアントの ID および情報。

各アクティブ・クライアントの情報は、単一の行に表示されます。クライアントは、見出し行の下でクライアント・タイプ別にグループ化されます。見出しの行は、そのクライアント・タイプについて返される情報を識別します。

ISC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

MSC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

OTMA および ODBM クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN。

次の例は、3 つの OTMA クライアントについて返される情報を示しています。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
```

ポートにアクティブ・クライアントがない場合、これらの出力フィールドは表示されません。代わりに、コマンド出力で、ポートを示す行の後に NO ACTIVE CLIENTS が表示されます。

アクティブ・クライアントについて返される情報には、以下の内容がアルファベット順で含まれます。

#### **APSB-TOKEN**

Open Database Manager (ODBM) APSB トークン。

#### **CLIENTID**

クライアントの名前。

別の IMS Connect インスタンスからの接続については、別の IMS Connect インスタンスがこの値を生成します。

#### **CLNTPORT**

クライアントからの接続を表すために TCP/IP が生成する乱数。

#### **DATASTORE**

このクライアントに関連するデータ・ストア。

この接続のクライアントの IP アドレス。

IPV6 が使用可能にされている場合は、IP アドレスのフォーマットは、8 個の 16 進数をそれぞれコロンで区切ったものから成ります。IPV6 が使用できない場合、IPV4 の IP アドレス・フォーマットが使用されます。以下は、IPV6 形式で表示される IPV6 IP アドレスの例です。

FEDC:ABCD:2222:3333:FEDC:DB55:6666:3322

以下は、IPV6 形式で表示される IPV4 IP アドレスの例です。

0:0:0:0:0:FFFF:945:33FF

#### **ISCNAME**

IMS Connect 構成メンバー内の ISC ステートメントの名前。

#### **LCLPLKID**

IMS Connect がクライアントからのメッセージを経路指定する先の、ローカル IMS システム内の MSC 物理リンク。このフィールドは、MSC 通信についてのみ表示されます。

#### **SECOND**

クライアントが指定された状況にあった秒数。

#### **STATUS**

クライアントのスレッドの状態。クライアントのスレッド状態は以下のいずれかの値が可能です。

##### **RECV**

クライアントからの入力を待機している受信状態にあります。

##### **READ**

部分的な読み取り状態にあります。IMS Connect はクライアントからのメッセージを読み取っていますが、メッセージの全体はまだ受信できていません。

## CONN

IMS からの出力を待っています。

**XMIT** クライアントにデータを送信しています。

## CONV

会話型状態にあります。

## WFCM

クライアントからの確認 (ACK、NAK、または DEALLOCATE) を待っています。

## TRANCODE

クライアントが実行依頼したトランザクション・コード。

## USERID

IMS Connect に渡される USERID 名。

## 例 1: QUERY MEMBER

次のコマンドで、IMS Connect の状況を照会します。

コマンド入力:

```
F HWS1,QR Y MEMBER TYPE(IMS CON)
```

コマンド出力:

```
| HWSC0001I HWS ID=HWS1 RACF=N PSWDMC=N
| HWSC0001I UIDCACHE=Y UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=7 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I ODBM AUTO CONNECTION=Y
| HWSC0001I ODBM TIMEOUT=18000
| HWSC0001I ODBM IMSPLEX MEMBER=IMSPLEX1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=SM01
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=IMSPLEX1 TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ODBM=ODBMAOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=Y
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE, TRACE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMBOD STATUS=REGISTERED ODBMRRS=N
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMCOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I ODBM=ODBMDOD STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
| HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
| HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
| HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=9998S STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I PORT=1111D STATUS=ACTIVE KEEPAV=5 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=6000
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=2222D STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=100
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
```

説明: IMS Connect の状況が表示されます。それぞれのデータ・ストアおよびポート番号の状況がリストされます。

## 例 2: SHOW(SUMMARY)

以下のコマンドによって、SHOW(SUMMARY) オプションを設定せずに QUERY MEMBER コマンドを発行した場合と同じ出力が生成されます (PORT= セクションは除く)。これによって、個々のクライアントは表示されず、ポートの合計数のみが表示されます。

コマンド入力:

```
F HWS1,QRY MEMBER TYPE(IMSCON) SHOW(SUMMARY)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I HWS ID=HWS1      RACF=N  PSWDMC=N
HWSC0001I  UIDCACHE=Y      UIDAGE=2147483647
HWSC0001I  MAXSOC=50      TIMEOUT=5000  TCPIPQ=50
HWSC0001I  NUMSOC=7      WARNSOC=80%  WARNINC=5%
HWSC0001I  RRS=N      STATUS=REGISTERED
HWSC0001I  VERSION=V13  IP-ADDRESS=127.0.0.1
HWSC0001I  SUPER MEMBER NAME=SM01
HWSC0001I  ADAPTER=N      MAXCVRT=100  NUMCVRT=0
HWSC0001I  MAXLSSSZ=32767
HWSC0001I  ODBM AUTO CONNECTION=Y
HWSC0001I  ODBM TIMEOUT=18000
HWSC0001I  ODBM IMSPLEX MEMBER=IMSPLEX1  TARGET MEMBER=PLEX1
HWSC0001I  DATASTORE=IMS1  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  GROUP=XCFGRP1  MEMBER=HWS1
HWSC0001I  TARGET MEMBER=IMS1  STATE=AVAIL
HWSC0001I  DEFAULT REROUTE NAME=CFG$DEF
HWSC0001I  RACF APPL NAME=APPLID1
HWSC0001I  OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
HWSC0001I  OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
HWSC0001I  OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
HWSC0001I  SUPER MEMBER NAME=SM01
HWSC0001I  IMSPLEX=PLEX1  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  MEMBER=IMSPLEX1  TARGET=PLEX1
HWSC0001I  ODBM=ODBMAOD  STATUS=REGISTERED  ODBMRRS=Y
HWSC0001I  ALIAS=IMS1  STATUS=ACTIVE, TRACE
HWSC0001I  ALIAS=IMS2  STATUS=NOT ACTIVE (IMSCON, ODBM)
HWSC0001I  ODBM=ODBMBOD  STATUS=REGISTERED  ODBMRRS=N
HWSC0001I  ALIAS=IMS1  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ALIAS=IMS2  STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  ODBM=ODBMCOD  STATUS=NOT ACTIVE
HWSC0001I  ODBM=ODBMDOD  STATUS=NOT ACTIVE
HWSC0001I  PORT=9999  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=4  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=3  RECV=2  CONN=1  XMIT=0  OTHER=0
HWSC0001I  PORT=LOCAL  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=0  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I  PORT=9998S  STATUS=NOT ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=1  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  PORT=1111D  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=5  NUMSOC=1  EDIT=  TIMEOUT=6000
HWSC0001I  NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I  PORT=2222D  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=1  EDIT=  TIMEOUT=100
HWSC0001I  NO ACTIVE CLIENTS
```

説明: IMS Connection の状況が表示されます。ポートに関する詳細なクライアント情報は含まれません。

### 例 3: MSC 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

IMS Connect インスタンス間の接続が MSC に使用される場合、そのコマンドが IMS Connect のどのインスタンスに対して実行されているかによって、コマンド出力は接続の異なる全体像を示します。

MSC 接続の場合、IMS Connect の 1 つのインスタンスは、MSC メッセージを IMS Connect の別のインスタンスへ送信するよう定義された接続を持ちます。IMS Connect の別のインスタンスは、応答メッセージを送信するよう定義された接続を持ちます。

次の出力例では、MSC トランザクションが IMS に入力されている IMS インストールで、IMS Connect のインスタンス HWS1 にコマンドが実行されました。HWS1 は、もう 1 つの IMS Connect インスタンスである HWS2 に接続されています。HWS1 は HWS2 を、RMTIMSCON 名の ICON2 でのみ認識しています。HWS1 には、MSC トランザクションを処理のために ICON2 に送信する 2 つのアクティブ・クライアント接続、MSCBB435 と MSC84CF7 があり、それらは RMTIMSCON 情報の SENDCLNT の下に示されています。HWS1 は MSC トランザクションへの応答メッセージをクライアント接続 MSCC73E0 および MSC0EBB0 で受信し、それらは PORT 情報の CLIENTID の下に示されています。

DATASTORE ステートメントが IMS Connect のこのインスタンスに定義されていますが、DATASTORE ステートメントは MSC 通信に使用されず、IMS Connect のインスタンスが OTMA と通信しない場合には省略することができます。

```
| HWSC0001I HWS ID=HWS1 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=5 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=192.0.2.0
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=DISCONNECT
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=N/A
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET=PLEX1
| HWSC0001I MSC=MSC12 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I RMTPLKID=MSC21
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1 RMTIMSID=IMS2
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON2
| HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCLNT
| HWSC0001I LNK12T01 TA ACTIVE MSC84CF7 MSC0EBB0
| HWSC0001I LNK12T02 TB ACTIVE MSCBB435 MSCC73E0
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I MSCC73E0 MSC12 RECV 6 1026 0:0:0:0:FFFF:7F00:1
```

```

| HWSC0001I MSC0EBB0 MSC12 RECV 56 1025 0:0:0:0:FFFF:7F00:1
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=2 RECV=2 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=0
| HWSC0001I RESVSOC=2 NUMSOC=2
| HWSC0001I SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I MSCBB435 MSC12 CONN 6 1028
| HWSC0001I MSC84CF7 MSC12 CONN 56 1027
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=2 RECV=0 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0

```

次の出力例は、前の出力例に対応しており、MSC トランザクションが処理されているリモート IMS インストールの、IMS Connect インスタンス HWS2 にコマンドを実行して生成されたものです。HWS2 は HWS1 を、RMTIMSCON 名の ICON1 でのみ認識しています。HWS2 は MSC トランザクションを 2 つのアクティブ・クライアント接続、MSCBB435 と MSC84CF7 で受信し、それらは PORT 情報の CLIENTID の下に示されています。これらの ID は、HWS1 の例で SENDCLNT の下に示された ID と同じです。MSC トランザクションの処理後、HWS2 は応答メッセージを RMTIMSCON 情報の SENDCLNT の下に示されている 2 つのアクティブ・クライアント接続で ICON1 に返送します。それらは MSCC73E0 と MSC0EBB0 で、HWS1 の例の CLIENTID の下に示された ID と同じです。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS2 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=5 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS2 STATUS=DISCONNECT
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS2
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS2 STATE=N/A
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=HWS2 TARGET=PLEX2
| HWSC0001I MSC=MSC21 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I RMTPLKID=MSC12
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS2 RMTIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX2
| HWSC0001I MEMBER=HWS2 TARGET MEMBER=PLEX2
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON1
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCLNT
| HWSC0001I LNK21T01 TA ACTIVE MSC0EBB0 MSC84CF7
| HWSC0001I LNK21T02 TB ACTIVE MSCC73E0 MSCBB435
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I PORT=5555 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I MSCBB435 MSC21 RECV 18 1028 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I MSC84CF7 MSC21 RECV 69 1027 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=2 RECV=2 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=0

```

```

| HWSC0001I RESVSOC=2 NUMSOC=2
| HWSC0001I SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I MSCC73E0 MSC21 CONN 18 1026
| HWSC0001I MSC0EBB0 MSC21 CONN 69 1025
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=2 RECV=0 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0

```

#### 例 4: OTMA 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

IMS Connect インスタンス間の接続が OTMA に使用される場合、そのコマンドが IMS Connect のどのインスタンスに対して実行されているかによって、コマンド出力は接続の異なる全体像を示します。

OTMA の場合、IMS Connect インスタンス間の接続は片方向接続になるため、接続は送信側の IMS Connect インスタンスによってのみ定義されます。接続は、リモート IMS Connect インスタンスでは定義されません。

次の出力例では、OTMA 出力メッセージを送信する IMS インストールで、IMS Connect インスタンス HWS1 にコマンドが実行されました。HWS1 は IMS Connect インスタンス HWS2 を受信するよう接続されていますが、HWS1 は HWS2 を例に示されている RMTIMSCON 名の ICON2B によってのみ認識しています。HWS1 は、RMTIMSCON 情報の SENDCLNT の下に示されているアクティブ・クライアント接続の OTM924FA で、OTMA 出力メッセージを処理のために ICON2 に送信します。SENDCLNT ID は、HWS2 との接続が確立される時点で、HWS1 によって自動生成されます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS1 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=2 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=192.0.2.0
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=HWS1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I NO ACTIVE IMSPLEX
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON2B STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=3000
| HWSC0001I RESVSOC=4 NUMSOC=1
| HWSC0001I SENDCLNT USERID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I OTM924FA APOL1 CONN 5941 1026
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=1 RECV=0 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0

```

次の出力例は、前の出力例に対応しており、OTMA 出力メッセージを受信する IMS インストールの IMS Connect インスタンス、HWS2 に、コマンドを実行して生成されたものです。HWS2 は HWS1 を、PORT 情報の CLIENTID の下に示

された、自動生成クライアント ID の OTM924FA によってのみ認識しています。CLIENTID の値は、ローカル IMS インストールの SENDCLNT の下に示された値と同じです。HWS2 は OTMA トランザクションを、クライアント ID OTM924FA で識別される接続上で受信します。OTMA メッセージを処理した後、リモート IMS システムはクライアント ID OTM924FA で識別される T パイプ保留キューに応答メッセージを入れ、後の非同期の取得に備えます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS2 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=5 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=REGISTERED
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I ADAPTER=N MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I DATASTORE=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP2 MEMBER=HWS2
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS2 STATE=AVAIL
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=HWS$DEF
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I NO ACTIVE IMSPLEX
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=8888 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=7777 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=5555 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=2 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID USERID TRancode DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
| HWSC0001I OTM924FA APOL1 APOL11 IMS2 RECV 11 1026 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=1 RECV=1 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTIMSCON=ICON1B STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=0
| HWSC0001I RESVSOC=4 NUMSOC=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS

```

### 例 5: IMS Connect と CICS の間の ISC 接続

次の出力例では、ISC リンク IMS1CIC4 が、RMTICICS 接続 CICS4 を経由してリモート CICS サブシステムにリンクされます。

現在、3 つの並列セッション (ISCUSER)、すなわち CIC4U01、CIC4U02、および CIC4U03 がアクティブです。各並列セッションの行には、状況、送信クライアント ID、および受信クライアント ID が示されています。

IMS Connect は、IMS Connect 構成メンバーの CICSPOINT キーワードの定義に従い、ポート 9876C で CICS から入力メッセージを受信します。CICSPOINT 上の各並列セッションのそれぞれの受信ソケットは、IMS Connect によって生成される受信クライアント ID によって識別されます。

IMS Connect は、IMS Connect が自動選択するポートで、送信ソケットを通じて CICS に出力メッセージを送信します。各並列セッションのそれぞれの送信ソケットは、IMS Connect によって自動生成される送信クライアント ID によって識別されます。

```

| HWSC0001I HWS ID=HWS1      RACF=N  PSWDMC=R
| HWSC0001I UIDCACHE=N     UIDAGE=2147483647
| HWSC0001I MAXSOC=50     TIMEOUT=5000  TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=7      WARNSOC=80%  WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N       STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I VERSION=V13  IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME=      CM0 ACK TOQ=
|
| HWSC0001I ADAPTER=N  MAXCVRT=100  NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=HWS1   TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ISC=IMS1CIC4  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CIC4
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1           TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=CICS4
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0   PORT=7777
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I CICSAPPL=CICS1   CICSPOINT=9876
| HWSC0001I CICSNETID=IMSNET
| HWSC0001I ISCUSER  STATUS      SENDCLNT  RECVCLNT
| HWSC0001I CIC4U01  ACTIVE      ISCE7811  ISCF4816
| HWSC0001I CIC4U02  ACTIVE      ISC3A819  ISC7121D
| HWSC0001I CIC4U03  ACTIVE      ISCECD99  ISC5C09F
| HWSC0001I TOTAL ISCUSERS=3  ACTIVE=3  OTHER=0
| HWSC0001I NO ACTIVE ODBM
| HWSC0001I NO ACTIVE MSC
| HWSC0001I PORT=9876C  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=4  EDIT=      TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID  ISCNAME  STATUS      SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
| HWSC0001I ISC5C09F  IMS1CIC4  RECV       4  1037  0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I ISC7121D  IMS1CIC4  RECV      13  1035  0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I ISCF4816  IMS1CIC4  RECV      200  1033  0:0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3  RECV=3  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0
| HWSC0001I NO ACTIVE RMTIMSCON
| HWSC0001I RMTICICS=CICS4  STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0   PORT=7777
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I SENDCLNT  ISCNAME  STATUS      SECOND  SENDPORT
| HWSC0001I ISCECD99  IMS1CIC4  CONN       4  1036
| HWSC0001I ISC3A819  IMS1CIC4  CONN      13  1034
| HWSC0001I ISCE7811  IMS1CIC4  CONN      200  1032
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=3  RECV=0  CONN=3  XMIT=0  OTHER=0

```

## 例 6: 複数のクライアント・タイプ

次の出力例では、IMS Connect は、以下を含め、さまざまなクライアント・タイプをサポートします。

- DRDA ポート、および IMS 共通サービス層 (CSL) の Open Database Manager (ODBM) コンポーネントを介して IMS DB に接続するクライアント。
- DATASTORE 接続および IMS Open Transaction Manager Access (OTMA) コンポーネントを介して IMS TM に接続するクライアント。
- ISC および CICS IPIC プロトコルを介して IMS TM に接続する CICS システム
- OTMA を介して別の IMS システムに接続する IMS システム
- MSC を介して別の IMS システムに接続する IMS システム

一部の出力フィールドは常に表示されますが、一方で、IMS Connect が特定のクライアント・タイプを明示的にサポートする場合にのみ表示される出力フィールドもあります。

```

| HWSC0001I HWS ID=ICON1 RACF=N PSWDMC=R
| HWSC0001I MAXSOC=50 TIMEOUT=5000 TCPIPQ=50
| HWSC0001I NUMSOC=18 WARNSOC=80% WARNINC=5%
| HWSC0001I RRS=N STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I VERSION=V13 IP-ADDRESS=127.0.0.1
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
|
| HWSC0001I ADAPTER=Y MAXCVRT=100 NUMCVRT=0
| HWSC0001I MAXLSSSZ=32767
| HWSC0001I ODBM AUTO CONNECTION=Y
| HWSC0001I ODBM TIMEOUT=1200000
| HWSC0001I ODBM IMSPLEX MEMBER= TARGET MEMBER=
| HWSC0001I DATASTORE=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I GROUP=XCFGRP1 MEMBER=ICON1
| HWSC0001I TARGET MEMBER=IMS1 STATE=N/A
| HWSC0001I DEFAULT REROUTE NAME=THATWAY
| HWSC0001I RACF APPL NAME=APPLID1
| HWSC0001I OTMA ACEE AGING VALUE=2147483647
| HWSC0001I OTMA ACK TIMEOUT VALUE=120
| HWSC0001I OTMA MAX INPUT MESSAGE=5000
| HWSC0001I SUPER MEMBER NAME= CM0 ACK TOQ=
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MEMBER=ICON1 TARGET=PLEX1
| HWSC0001I ODBM=ODBM10D STATUS=REGISTERED ODBMRRS=Y
| HWSC0001I ALIAS=ALI1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMSA STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS1 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=ALI2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I ALIAS=IMS2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I MSC=MSC12 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I RMTPLKID=MSC21
| HWSC0001I LCLIMS=IMS1 RMTIMS=IMS2 GENIMSID=IMS AFFINTY=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=ICON1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTIMSCON=CONNECT2
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I LINK PARTNERID STATUS SENDCLNT RECVCLNT
| HWSC0001I LINK12A AA ACTIVE MSC11111 MSC33333
| HWSC0001I LINK12B BB ACTIVE MSC22222 MSC44444
| HWSC0001I ISC=CICS STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CICSTRM1
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=ICONNT1
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.1 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I CICSAPPL=CICSA1 CICSSPORT=6666
| HWSC0001I CICSNETID=CICSNET
| HWSC0001I NO ACTIVE ISCUSER
| HWSC0001I ISC=LU6TCP2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I NODE=CICSTRM2
| HWSC0001I LCLIMSID=IMS1
| HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
| HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
| HWSC0001I RMTICICS=ICONNT2
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.2 PORT=9998
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I CICSAPPL=CICSA2 CICSSPORT=7777
| HWSC0001I CICSNETID=CICSNET
| HWSC0001I ISCUSER STATUS SENDCLNT RECVCLNT
| HWSC0001I IMSUS01 ACTIVE ISC11111 ISC33333
| HWSC0001I IMSUS02 ACTIVE ISC22222 ISC44444
| HWSC0001I TOTAL ISCUSERS=2 ACTIVE=2 OTHER=0

```

```

| HWSC0001I PORT=9996 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
| HWSC0001I CLIENT01 USRT003 ITOC04 IMS1 RECV 27 3464 0:0:0:0:FFFF:C000:204
| HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I MSC33333 MSC12 CONN 14 1739 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I MSC44444 MSC12 CONN 9 2684 0:0:0:0:FFFF:C000:200
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=1 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I PORT=6666C STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=7777C STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I
| HWSC0001I CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
| HWSC0001I ISC33333 LU6TCP2 CONN 14 3579 0:0:0:0:FFFF:C000:202
| HWSC0001I ISC44444 LU6TCP2 CONN 9 2468 0:0:0:0:FFFF:C000:202
| HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=1 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=8899S STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I PORT=8888D STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=600000
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I RMTIMSCON=CONNECT2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.0 PORT=5555
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=6000
| HWSC0001I RESVSOC=10 NUMSOC=2
| HWSC0001I SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I MSC11111 MSC12 CONN 100 1234
| HWSC0001I MSC22222 MSC12 CONN 89 5678
| HWSC0001I RMTIMSCON=CONNECT3 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.4 PORT=9999
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I AUTOCONN=Y PERSISTENT=Y
| HWSC0001I IDLETO=6000
| HWSC0001I RESVSOC=4 NUMSOC=4
| HWSC0001I SENDCLNT USERID STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I OTM11111 USER01 CONN 100 1111
| HWSC0001I OTM22222 USER01 CONN 89 2222
| HWSC0001I OTM33333 USER02 CONN 81 3333
| HWSC0001I OTM44444 USER03 RECV 23 4444
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=4 RECV=1 CONN=3 XMIT=0 OTHER=0
| HWSC0001I RMTICIS=ICONNT1 STATUS=NOT ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.1 PORT=9997
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
| HWSC0001I RMTICIS=ICONNT2 STATUS=ACTIVE
| HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.2 PORT=9998
| HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
| HWSC0001I SENDCLNT ISCNAME STATUS SECOND SENDPORT
| HWSC0001I ISC11111 LU6TCP2 CONN 100 1111
| HWSC0001I ISC22222 LU6TCP2 CONN 89 2222
| HWSC0001I TOTAL SENDCLNTS=2 RECV=0 CONN=2 XMIT=0 OTHER=0

```

関連資料:

609 ページの『VIEWHWS コマンド』



QUERY IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)

## IMS Connect QUERY MSC コマンド

IMS Connect z/OS MODIFY コマンド QUERY MSC は、IMS Connect がサポートする MSC リンクの属性および状況を表示するために使用します。


QUERY MSC コマンドは、IMS Connect WTOR コマンド VIEWMSC と同じ情報を表示します。

IMS Connect 上で現在 MSC 用にオープンされているソケットに関する情報を表示するには、IMS Connect z/OS MODIFY コマンド QUERY RMTIMSCON または IMS Connect WTOR コマンド VIEWRMT を使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用法』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 700 ページの『出力フィールド』
- 703 ページの『例』

## 構文



## キーワード

QUERY キーワードまたは QRY キーワードは、指定されたリソース (MSC リンクなど) の状況または属性を照会するために使用します。MSC リンクは、IMS Connect 管理対象リソースです。MSC リンクは、コマンド構文内にキーワード MSC によって表されます。

### NAME(lclplk\_id)

MSC 物理リンクの ID。これは、IMS Connect PROCLIB 構成メンバー内で MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。

単一のリンク ID、ワイルドカード名、またはコンマで区切ったリンク ID のリストを指定できます。IMS Connect インスタンスに対して定義されているすべての MSC 物理リンクに関する情報を表示するには、NAME(\*) を指定します。

## 使用法

QUERY MSC コマンドは、IMS Connect 構成メンバー内で MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで定義された MSC 物理リンクの情報を表示するために使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY MSC コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY MSC コマンド	QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWMSC ALL

QUERY MSC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY MSC NAME( <i>msc_id</i> )	QUERY IMSCON TYPE(MSC) NAME( <i>msc_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWMSC <i>msc_id</i>

## 出力フィールド

単一値のみを返す出力フィールドは、FIELD\_LABEL=VALUE 形式 (例えば、RMTIMSCON=ICON1) で表示されます。

複数の値を返す出力フィールド (例えば、接続上の複数のソケットの出力フィールドなど) は、列形式で表示されます。この場合、フィールド・ラベルは列見出しであり、値はその列の見出しの下に個別の行に表示されます。例えば、次のようになります。

```

HWSC0001I      LINK      PARTNERID STATUS      SENDCLNT RECVCCLNT
HWSC0001I      LINK12A  AA          ACTIVE      MSC11111 MSC33333
HWSC0001I      LINK12B  BB          ACTIVE      MSC22222 MSC44444

```

以下のリストは、QUERY MSC コマンド出力フィールドを示しています。

### MSC=

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されている、表示された MSC 物理リンクの名前。以下の追加出力フィールドが、MSC= 出力フィールドに示された物理リンクに属する状況、属性、および論理リンクを説明します。

#### STATUS

MSC 出力フィールドに示される MSC 物理リンクの状態。物理リンクは、以下のいずれかの状態になります。

##### ACTIVE

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用可能です。

##### NOT ACTIVE

MSC 物理リンクは、IMS Connect とローカル IMS システム間の通信に使用不能です。

### RMTPLKID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTPLKID パラメーターに定義されている、リモート IMS サイトでの MSC 物理リンクの ID。

### LCLIMSID

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLIMS パラメーターで IMS Connect に定義されている、ローカル MSC が使用可能な IMS システムの ID。この LCLIMS 値は、ローカル IMS システムが IMSplex の SCI で登録している IMS ID と一致する必要があります。SCI で登録されている IMS ID は、ローカル IMSplex で QUERY IMSPLEX コマンドを実行することによって判別することができます。

出力に 2 番目の IMS ID が示される場合、それは XRF 結合のもう 1 つの IMS システムを示しています。

#### **RMTIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMS パラメーターに定義されている、リモート MSC が使用可能な IMS システムの名前。

#### **GENIMSID**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの GENIMSID パラメーターで定義されている、MSC 用の TCP/IP 汎用リソースに使用されている汎用 IMS ID。

#### **AFFINITY**

MSC 論理リンクが現在 TCP/IP 汎用リソースのアフィニティーを持っている、IMS システムの名前。

#### **IMSPLEX**

IMS Connect と、ローカルの MSC が使用可能な IMS システムとの間の通信を管理する、IMSpIex の名前。この名前は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターで指定されている IMSpIex 名です。

この IMSPLEX 名は、IMS Connect と IMSpIex の間の通信を管理している SCI インスタンスの CSLSIxxx PROCLIB メンバーの IMSPLEX(NAME=) ステートメントで指定された名前と一致する必要があります。

#### **MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX サブステートメントの MEMBER パラメーターに定義されている、この IMS Connect が IMSpIex で登録されている名前。

この MEMBER 名は、ローカル IMS システムでこの MSC 物理リンクを定義する MSPLINK マクロ内の LCLICON パラメーターでも指定されている必要があります。

#### **TARGET MEMBER**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの IMSPLEX パラメーターの TMEMBER サブパラメーターで定義されている、IMSpIex の名前。

#### **RMTIMSCON**

IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの RMTIMSCON パラメーターで定義されている、この MSC 物理リンクによって使用される IMS Connect 接続の名前。

#### **IP-ADDRESS**

リモート IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

#### **PORT**

リモート IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

## HOSTNAME

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

**LINK** この物理リンクに割り当てられる MSC 論理リンクの ID。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されます。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## PARTNERID

この論理リンク用のリモート・パートナーの ID。これは、この論理リンクを定義する MSLINK マクロ内の PARTNER パラメーターで指定されている ID です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## STATUS

この論理リンクの現在の状態。論理リンクは、以下の状態をもつことができます。

### ACTIVE

この論理リンクにより、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## SENDCLNT

この接続でオープンしている送信ソケットを識別するために、IMS Connect のこのインスタンスによって生成される送信ソケット ID。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、SENDCLNT ID はクライアント ID として使用されます。

OTMA に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される接続上のソケットに生成された送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## RECVCLNT

この論理リンク用の受信ソケットを識別するクライアント

ID。クライアント ID は、リモート IMS Connect インスタンスによって生成されます。

この出力フィールドに戻された値は、列形式で表示されません。

この物理リンクに割り当てられる論理リンクが現在存在しない場合は、この出力フィールドは表示されません。

## 例

次の例では、QUERY MSC コマンドは、ローカル IMS Connect インスタンス HWS1 に定義されている、MSC 物理リンク MSC13 に関する情報を戻します。

```
F ICON1,QUERY MSC NAME(MSC13)
HWSC0001I MSC=MSC13 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I RMTPLKID=MSC31
HWSC0001I LCLIMSID=IMS1 RMTIMSID=IMS3
HWSC0001I GENIMSID= AFFINITY=
HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
HWSC0001I RMTIMSCON=ICONNT2
HWSC0001I IP-ADDRESS=127.0.0.1 PORT=9992
HWSC0001I HOSTNAME=
HWSC0001I NO ACTIVE LINK
```

次の例では、QUERY MSC コマンドは、MSC 物理リンク MSC12 に関する情報を戻します。

```
F ICON1,QUERY MSC NAME(MSC12)
HWSC0001I MSC=MSC12 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I RMTPLKID=MSC21
HWSC0001I LCLIMSID=IMS1 ,IMS3 RMTIMSID=IMS3
HWSC0001I GENIMSID=IMS AFFINITY=
HWSC0001I IMSPLEX=PLEX1
HWSC0001I MEMBER=HWS1 TARGET MEMBER=PLEX1
HWSC0001I RMTIMSCON=ICONNT1
HWSC0001I IP-ADDRESS=192.0.2.2 PORT=9999
HWSC0001I HOSTNAME=WWW.EXAMPLE.COM
HWSC0001I NO ACTIVE LINK
```

関連資料:

639 ページの『VIEWMSC コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(MSC\) コマンド \(コマンド\)](#)

---

## IMS Connect QUERY PORT コマンド


QUERY PORT コマンドは、要求されたポートの現在の状況を表示するために使用します。

PORT リソース・タイプは、TCP/IP にソケットをバインドするポート番号を指します。ポート名を指定する場合、その名前は、IMS Connect 構成メンバー内の TCP/IP 構成ステートメントの PORTID、CICSPORT、DRDAPORT、または SSLPORT サブステートメントで既に定義されているポート名でなければなりません。QUERY PORT コマンドは、VIEWPORT コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 705 ページの『出力フィールド』
- 例

## 構文



## キーワード

QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用します。PORT は、IMS Connect が管理する指定されたリソースです。QUERY PORT コマンドは、要求したポートの状況を表示するために使用します。

### NAME (*portName*)

表示するポート名を指定します。単一ポート名、ワイルドカード名、または、コンマで区切ったポート名のリストを指定できます。すべてのポートを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

### SHOW()

戻される出力フィールドを指定します。

### ALL

すべての出力フィールドを戻します。これはデフォルトです。

## 使用上の注意

QUERY PORT コマンドは、1 つのポートまたはすべてのポートに対する、現在の状況、クライアント、およびアクティビティーを表示するために使用します。

QUERY PORT によって表示される情報は、QUERY MEMBER コマンドによってすべてのポートに対して返される情報と同じです。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY PORT コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY PORT NAME(*)	QUERY IMSCON TYPE(PORT)	VIEWPORT ALL
SHOW(ALL)	NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	

QUERY PORT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY PORT NAME( <i>port_id</i> ) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>portid</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWPORT <i>port_id</i>
QUERY PORT NAME(LOCAL) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(PORT) NAME(LOCAL) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWPORT LOCAL

## 出力フィールド

以下のリストは、QUERY PORT コマンド出力フィールドを示しています。

### PORT=

以下の出力フィールドおよび状況が適用される 1 つ以上のポートを識別します。ポート番号は、IMS.PROCLIB データ・セットの IMS Connect 構成メンバー内で定義されます。

ポートのタイプは、ポート番号の末尾に付加されているポート・タイプ標識によって判別できます。IMS Connect では以下のポート・タイプ標識が使用されます。

#### タイプ標識なし

IMS TM OTMA クライアントおよび IMS 間 MSC または OTMA 通信に使用できるポートを示します。タイプ標識のないポートは、IMS Connect 構成メンバー内の TCPIP ステートメントの PORT キーワードまたは PORTID キーワードのいずれかで定義されます。

**C** ISC 通信用の IBM CICS Transaction Server for z/OS ポートを示します。このポートは、TCPIP および ISC ステートメントの CICSPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。CICS ポートは、ISC TCP/IP 経由で IMS TM にアクセスする CICS サブシステムが独占的に使用します。

**D** 分散リレーショナル・データベース体系 (DRDA) ポートを示します。このポートは、DRDAPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されます。DRDA ポートは、Open Database Manager (ODBM) を介して IMS DB にアクセスするクライアント・アプリケーション・プログラムによって排他的に使用されます。

**S** SSLPORT パラメーターで IMS Connect に対して定義されている SSL ポートを示します。SSL ポートが使用されるのは、IMS Connect による SSL のサポートが有効になっている場合のみです。

以下の出力フィールドは、前述の PORT 出力フィールドで識別されているポートに適用されます。

### STATUS

ポートの状態。ACTIVE または INACTIVE のいずれかです。

## KEEPAV

z/OS TCP/IP レイヤーが接続を維持するためにパケットを送信するまでに、接続がアイドル状態のままになる時間の長さ。

## NUMSOC

各ポートで使用されるソケット数。

## TIMEOUT

クライアントからメッセージが受信されない場合にクライアント接続を終了するまでに、IMS Connect が待機する時間の長さ。

## CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

## CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS

または

## CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN

受信ソケット上のアクティブ・クライアントの ID および情報。

各アクティブ・クライアントの情報は、単一の行に表示されます。クライアントは、見出し行の下でクライアント・タイプ別にグループ化されます。見出しの行は、そのクライアント・タイプについて返される情報を識別します。

ISC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID ISCNAME STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

MSC クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS。

OTMA および ODBM クライアントの場合、次の情報が表示されます。CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN。

次の例は、3 つの OTMA クライアントについて返される情報を示しています。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.0
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
```

ポートにアクティブ・クライアントがない場合、これらの出力フィールドは表示されません。代わりに、コマンド出力で、ポートを示す行の後に NO ACTIVE CLIENTS が表示されます。

アクティブ・クライアントについて返される情報には、以下の内容がアルファベット順で含まれます。

## APSB-TOKEN

Open Database Manager (ODBM) APSB トークン。

## CLIENTID

クライアントの名前。

別の IMS Connect インスタンスからの接続については、別の IMS Connect インスタンスがこの値を生成します。

## **CLNTPORT**

クライアントからの接続を表すために TCP/IP が生成する乱数。

## **DATASTORE**

このクライアントに関連するデータ・ストア。

この接続のクライアントの IP アドレス。

IPV6 が使用可能にされている場合は、IP アドレスのフォーマットは、8 個の 16 進数をそれぞれコロンで区切ったものから成ります。IPV6 が使用できない場合、IPV4 の IP アドレス・フォーマットが使用されます。以下は、IPV6 形式で表示される IPV6 IP アドレスの例です。

FEDC:ABCD:2222:3333:FEDC:DB55:6666:3322

以下は、IPV6 形式で表示される IPV4 IP アドレスの例です。

0:0:0:0:FFFF:945:33FF

## **ISCNAME**

IMS Connect 構成メンバー内の ISC ステートメントの名前。

## **LCLPLKID**

IMS Connect がクライアントからのメッセージを経路指定する先の、ローカル IMS システム内の MSC 物理リンク。このフィールドは、MSC 通信についてのみ表示されます。

## **SECOND**

クライアントが指定された状況にあった秒数。

## **STATUS**

クライアントのスレッドの状態。クライアントのスレッド状態は以下のいずれかの値が可能です。

### **RECV**

クライアントからの入力を待機している受信状態にあります。

### **READ**

部分的な読み取り状態にあります。IMS Connect はクライアントからのメッセージを読み取っていますが、メッセージの全体はまだ受信できていません。

### **CONN**

IMS からの出力を待っています。

**XMIT** クライアントにデータを送信しています。

### **CONV**

会話型状態にあります。

### **WFCM**

クライアントからの確認 (ACK、NAK、または DEALLOCATE) を待っています。

## TRANCODE

クライアントが実行依頼したトランザクション・コード。

## USERID

IMS Connect に渡される USERID 名。

### 例 1: QUERY PORT

コマンド入力:

```
F HWS1,QUERY PORT NAME(*) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=4 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID USERID TRANCODE DATASTORE STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS APSB-TOKEN
HWSC0001I CLIENT63 USRT003 apo112 IMSY RECV WFCM 55 4118 192.0.2.0
HWSC0001I CLIENT62 USRT002 IMS1 CONN 210 4115 192.0.2.1
HWSC0001I CLIENT61 USRT001 apo112 IMSN RECV 13 4112 192.0.2.2
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=3 RECV=2 CONN=1 XMIT=0 OTHER=0
HWSC0001I PORT=LOCAL STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=0 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I PORT=9998S STATUS=NOT ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I PORT=1111D STATUS=ACTIVE KEEPAV=5 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=6000
HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
HWSC0001I PORT=2222D STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=1 EDIT= TIMEOUT=100
HWSC0001I NO ACTIVE CLIENTS
```

説明: すべての IMS Connect ポートの状況が表示され、アクティブなクライアントがないことが示されます。

### 例 2: MSC 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

MSC 用に使用される IMS Connect から IMS Connect への接続では、VIEWPORT および QUERY PORT コマンドによって表示される情報は、IMS Connect から IMS Connect への接続の受信側のみに関連しています。IMS Connect から IMS Connect への接続の送信側に関する情報を表示するには、VIEWRMT または QUERY RMTIMSCON コマンドを使用してください。

次の出力例では、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドがローカル IMS Connect 上で実行されました。コマンド出力は、IMS Connect が MSC メッセージを受信するポート 9999 の情報を表示しています。ポート上のクライアント接続、MSCC73E0 および MSC0EBB0 が、CLIENTID の下に表示されています。LCLPLKID のラベルは、このポートが MSC TCP/IP 通信に使用されていることを示します。

```
HWSC0001I PORT=9999 STATUS=ACTIVE KEEPAV=0 NUMSOC=3 EDIT= TIMEOUT=0
HWSC0001I CLIENTID LCLPLKID STATUS SECOND CLNTPORT IP-ADDRESS
HWSC0001I MSCC73E0 MSC12 RECV 6 1026 2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I MSC0EBB0 MSC12 RECV 56 1025 2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I TOTAL CLIENTS=2 RECV=2 READ=0 CONN=0 XMIT=0 OTHER=0
```

### 例 3: OTMA 用の IMS Connect から IMS Connect への接続

IMS Connect インスタンス間のソケット接続が OTMA メッセージに使用されている場合、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドの出力は、受信側の IMS Connect インスタンスで実行されたときだけ、関連するポート情報を示します。

送信側の IMS Connect インスタンスでは、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドは IMS Connect から IMS Connect への接続に関連するポート情報を表示

しません。ただし VIEWRMT または QUERY RMTIMSCON コマンドは、接続に関連する送信側クライアント ID とともに、受信側 IMS Connect のリスニング・ポートを表示します。リスニング・ポートおよび送信側クライアント ID は、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドによって受信側インストールで表示情報と一致します。

受信側 IMS Connect インスタンスでは、VIEWPORT または QUERY PORT コマンドが、受信側 IMS Connect が聴取しているポートおよび接続に関連する送信側クライアント ID を表示します。

次の例は、受信側 IMS Connect インスタンス上の VIEWPORT または QUERY PORT コマンドからの出力を示したものです。受信側 IMS Connect が IMS Connect から IMS Connect への接続に使用するポートは、PORT=5555 によって識別されます。送信側 IMS Connect からの接続は、CLIENTID の下に表示される自動生成のクライアント ID、OTM924FA によって識別されます。この CLIENTID の値は、送信側 IMS インストールで SENDCLNT の下に表示される値と同じです。CLNTPORT は、送信側 IMS Connect が接続上でメッセージを送信するために使用するポートです。

```

HWSC0001I  PORT=5555  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=2  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  CLIENTID  USERID  TRANCODE  DATASTORE  STATUS  SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS  APSB-TOKEN
HWSC0001I  OTM924FA  APOL1  APOL1  IMS2  RECV  11  1026  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=1  RECV=1  READ=0  CONN=0  XMIT=0  OTHER=0

```

#### 例 4: CICS への ISC TCP/IP 接続

コマンド入力:

```
F ICON1,QUERY PORT NAME(7777) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```

HWSC0001I  PORT=7777C  STATUS=ACTIVE  KEEPAV=0  NUMSOC=3  EDIT=  TIMEOUT=0
HWSC0001I  CLIENTID  ISCNAME  STATUS  SECOND  CLNTPORT  IP-ADDRESS
HWSC0001I  ISC33333  LU6TCP2  CONN  14  3579  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  ISC44444  LU6TCP2  CONN  9  2468  2001:DB8:0:0:0:0:0/32
HWSC0001I  TOTAL CLIENTS=3  RECV=1  CONN=2  XMIT=0  OTHER=0

```

関連資料:

644 ページの『VIEWPORT コマンド』

 QUERY IMSCON TYPE(PORT) コマンド (コマンド)

## IMS Connect QUERY RMTIMSCON コマンド

IMS Connect z/OS MODIFY コマンド QUERY RMTIMSCON は、IMS Connect のローカル・インスタンス内で、IMS Connect のリモート・インスタンスへのすべての接続に関する情報を表示するために使用します。


QUERY または QRY は、IMS Connect によって管理される、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用します。RMTIMSCON は、IMS Connect のローカル・インスタンスと IMS Connect のリモート・インスタンスの間の接続を表し、これは IMS Connect が管理するリソースです。

QUERY RMTIMSCON コマンドは、IMS Connect WTOR コマンド VIEWRMT と同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用法』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 711 ページの『出力フィールド』
- 714 ページの『例』

## 構文



## キーワード

### NAME(*rmtimscon\_id*)

IMS Connect のリモート・インスタンスへの接続の ID。ここで指定される値は、ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されている RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定された値と一致していなければなりません。名前ではワイルドカード (\* および %) がサポートされています。

## 使用法

QUERY RMTIMSCON コマンドは、IMS Connect のリモート・インスタンスとの接続の属性および状況に関する情報、および接続上で現在オープンされているソケットに関する情報を表示するために使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY RMTIMSCON コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

QUERY RMTIMSCON コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY RMTIMSCON NAME(*)	QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWRMT ALL
QUERY RMTIMSCON NAME( <i>rmtimscon_name</i> )	QUERY IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWRMT <i>rmtimscon_name</i>

## 出力フィールド

単一値のみを返す出力フィールドは、FIELD\_LABEL=VALUE 形式 (例えば、RMTIMSCON=ICON1) で表示されます。

複数の値を返す出力フィールド (例えば、接続上の複数のソケットの出力フィールドなど) は、列形式で表示されます。この場合、フィールド・ラベルは列見出しであり、値はその列の見出しの下に個別の行に表示されます。例えば、次のようになります。

HWSC0001I	SENDCLNT	USERID	STATUS	SECOND	SENDPORT
HWSC0001I	OTM11111	USER01	CONN	100	1111
HWSC0001I	OTM22222	USER01	CONN	89	2222

以下のリストは、QUERY RMTIMSCON コマンド出力フィールドを説明していません。

### RMTIMSCON=

このローカル IMS Connect インスタンスと IMS Connect のリモート・インスタンスとの間の接続を識別します。以下の追加出力フィールドが、RMTIMSCON 出力フィールドに示された接続に属する状況、属性、およびソケットを説明します。

### STATUS

RMTIMSCON 出力フィールドに表示された接続の状態。接続は、以下のいずれかの状態になります。

#### ACTIVE

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットが少なくとも 1 つあります。

#### NOT ACTIVE

この接続には、リモート IMS Connect インスタンスにオープンしている送信ソケットがありません。

#### RETRY CONN

IMS Connect は、前回の接続の試行に失敗した後、リモート IMSConnect インスタンスへの再接続を自動的に試行しています。現在の再接続の試行が失敗に終わると、IMS Connect は 2 分ごとに再び再接続を試みます。

接続が RETRY CONN 状態の間、オープン・ソケットの数は変動します。再接続をアクティブに試行している間、IMS Connect はソケットをオープンします。IMS Connect は再接続の試行の 2 分間の間隔には、ソケットをクローズします。

#### STOPPED

STOPRMT コマンドがこの接続の通信を停止しました。この接続に送信されたすべてのメッセージは拒否され、送信側にエラーが返信されます。

### IP-ADDRESS

この接続のリモート側にある IMS Connect インスタンスの IP アドレス。

## PORT

この接続のリモート側 IMS Connect インスタンスで使用されるポート番号。

## HOSTNAME

リモート IMS Connect インスタンスのホスト名 (該当する場合)。

## AUTOCONN

IMS Connect の始動時に、IMS Connect がこの接続に OTMA 通信の送信ソケットを自動的に確立するかどうかを示します。可能な値は以下のとおりです。

**Y** IMS Connect の始動時に、この接続上で送信ソケットが自動的に確立されます。IMS Connect の始動時に確立されたソケット数が、RESVSOC 出力フィールドに表示されます。

**N** IMS Connect の始動時に、この接続で確立されるソケットはありません。OTMA メッセージについては、リモート IMS システムに配信するメッセージを OTMA から受信した時点で、送信ソケットが確立されます。

## PERSISTENT

この接続上にあるソケットが永続的であるかどうかを示します。

**Y** この接続上に確立されたソケットは永続的です。

**N** この接続上に確立されたソケットは永続的ではありません。この接続でメッセージが送信された後、送信に使用されたソケットはクローズされます。

## IDLETO

この接続上でソケットをオープンする時間間隔は、IMS Connect によってクローズされるまで、アイドル状態になります。

## RESVSOC

この接続による使用に確保されている送信ソケットの数。

## NUMSOC

この接続上で現在オープンしているソケットの数。

## SENDCLNT

ランダムに生成された送信ソケット ID。IMS Connect のローカル・インスタンスでは、ID を使用して一意的にソケットを識別します。リモート IMS Connect インスタンスでソケット接続を確立する場合、送信ソケット ID がクライアント ID として使用されません。

OTMA に使用される送信ソケット ID は、先頭が「OTM」です。MSC に使用される送信ソケット ID は、先頭が「MSC」です。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## LCLPLKID

この接続を使用しているローカル MSC 物理リンクの ID。この値

は、IMS Connect 構成メンバーの中の MSC ステートメントの LCLPLKID パラメーターで指定されています。LCLPLKID 出力フィールドは、MSC 通信に使用される接続についてのみに表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **USERID**

リモート IMS システムによるトランザクション許可のために、ローカル IMS システムによって提供されたユーザー ID。USERID 出力フィールドは、OTMA 通信に使用される接続についてのみに表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

#### **STATUS**

このソケット接続の現在の状態。ソケット接続は、以下のいずれかの状態になります。

##### **CONN**

このソケット接続により、リモート IMS Connect にメッセージを送信できます。

##### **RECV**

このソケット接続は、リモート IMS Connect からの応答の受信を待機しています。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **SECOND**

この接続が、STATUS 出力フィールド見出しの下の同じ行に表示されている状態を継続している秒数。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

#### **SENDPORT**

この接続に使用されるローカル・ポート。

この出力フィールドに戻された値は、表形式で表示されます。

現在この接続上でオープンしているソケットがない場合、この出力フィールドは表示されません。

## 例

### QUERY RMTIMSCON コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F ICON1,QUERY RMTIMSCON NAME(*)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I  RMTIMSCON=CONNECT2 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  IP-ADDRESS=127.0.0.1      PORT=5555
HWSC0001I  HOSTNAME=ICON2.EXAMPLE.COM
HWSC0001I  AUTOCONN=N PERSISTENT=Y
HWSC0001I  IDLETO=6000
HWSC0001I  RESVSOC=10      NUMSOC=2
HWSC0001I  SENDCLNT LCLPLKID STATUS SECOND SENDPORT
HWSC0001I  MSC11111 MSC12   CONN      100 1234
HWSC0001I  MSC22222 MSC12   CONN      89  5678
HWSC0001I  RMTIMSCON=CONNECT3 STATUS=ACTIVE
HWSC0001I  IP-ADDRESS=192.0.2.0     PORT=9999
HWSC0001I  HOSTNAME=ICON3.EXAMPLE.COM
HWSC0001I  AUTOCONN=Y PERSISTENT=Y
HWSC0001I  IDLETO=6000
HWSC0001I  RESVSOC=4      NUMSOC=4
HWSC0001I  SENDCLNT USERID  STATUS SECOND SENDPORT
HWSC0001I  OTM11111 USER01  CONN      100 1111
HWSC0001I  OTM22222 USER01  CONN      89  2222
HWSC0001I  OTM33333 USER02  CONN      81  3333
HWSC0001I  OTM44444 USER03  RECV      23  4444
```

関連資料:

603 ページの『STOPSCLN コマンド』

664 ページの『IMS Connect DELETE SENDCLNT コマンド』

650 ページの『VIEWRMT コマンド』

 [QUERY IMSCON TYPE\(RMTIMSCON\) コマンド \(コマンド\)](#)

---


## IMS Connect QUERY UOR コマンド

このコマンドは、リカバリー要求単位 (UOR) の現在の状況を表示するために使用されます。QUERY UOR は、VIEWUOR と同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 715 ページの『構文』
- 715 ページの『キーワード』
- 715 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 715 ページの『例』

## 構文



## キーワード

QUERY または QRY は、指定されたリソースの状況または属性を照会するために使用されます。UOR は IMS Connect が管理するリソースです。QUERY MEMBER は、IMS Connect の状況を表示するために使用されます。このコマンドは、Operations Manager API または z/OS 変更インターフェースを介して出すことができます。

### NAME()

表示するリカバリー単位 ID (URID) の名前を指定します。単一の URID、ワイルドカード、または、コンマで区切った URID のリストを指定できます。すべての UOR を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *urid*

表示される URID を指定します。

### SHOW()

戻されるターゲット・タイプを指定します。

#### ALL

すべての出力フィールドを戻します。これはデフォルトです。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、QUERY UOR コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
QUERY UOR NAME(*) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME(*) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWUOR ALL
QUERY UOR NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL)	QUERY IMSCON TYPE(UOR) NAME( <i>uor_id</i> ) SHOW(ALL   <i>show_parm</i> )	VIEWUOR <i>uor_id</i>

## 例

IMS Connect URID の状況を照会します。

コマンド入力:

```
F HWS1,QRY UOR NAME(*)
```

コマンド出力:

HWSC0050I NO ACTIVE UOR

関連資料:

655 ページの『VIEWUOR コマンド』

 QUERY IMSCON TYPE(UOR) コマンド (コマンド)

---

## IMS Connect SHUTDOWN MEMBER コマンド

このコマンドは、IMS Connect をシャットダウンするために使用されます。SHUTDOWN MEMBER は、CLOSEHWS コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 717 ページの『例』

### 構文

▶—SHUTDOWN—MEMBER—OPTION(—QUIESCE—)  
  └(FORCE)┘

### キーワード

SHUTDOWN または SHUT は、指定されたリソースをシャットダウンするために使用されます。MEMBER は、IMS Connect で指定される、管理されるリソースです。SHUTDOWN MEMBER コマンドは、IMS Connect をシャットダウンするために使用されます。

#### OPTION()

停止される属性を指定します。

##### QUIESCE

この終了により、制御された方法ですべてのクライアントおよびデータ・ストア接続を終了させることを指定します。

##### FORCE ( )

終了が、すべてのクライアントおよびデータ・ストア接続を即時に終了させることを指定します。即時終了を行うと、接続されているクライアントと共に実行されている IMS アプリケーションは、すべて異常終了します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、SHUTDOWN MEMBER コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

<b>SHUTDOWN MEMBER</b> コマンド	同等の <b>IMS Connect</b> タイプ 2 コマ ンド	同等の <b>WTOR</b> コマンド
SHUTDOWN MEMBER	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM)	CLOSEHWS
SHUTDOWN MEMBER OPTION(FORCE)	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(FORCE)	CLOSEHWS FORCE
SHUTDOWN MEMBER OPTION(QUIESCE)	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SHUTDOWN(COMM) OPTION(QUIESCE)	CLOSEHWS QUIESCE

## 例

強制オプションにより HWS をシャットダウンします。

コマンド入力:

```
F HWS07,SHUTDOWN MEMBER OPTION(FORCE)
```

コマンド出力:

```
HWS07 PURGED
```

説明: HWS メンバーがシャットダウンされます。

関連資料:

 UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE ALIAS コマンド

UPDATE ALIAS コマンドは、要求された IMS 別名を更新するために使用します。UPDATE ALIAS コマンドは、STARTIA および STOPIA コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 718 ページの『キーワード』
- 718 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 719 ページの『例』

## 構文





## キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。 ALIAS は、IMS Connect によって管理されるリソースです。 コマンド UPDATE ALIAS は、指定した別名の現在の状況を更新するために使用されます。

### NAME()

更新する別名の名前を指定します。 単一の別名、ワイルドカード名、または、コンマで区切った別名のリストを指定できます。 すべての別名を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *aliasName*

更新する別名を指定します。

### ODBM( )

指定した別名を関連付ける Open Database Manager (ODBM) の名前を指定します。

### START()

開始される属性を指定します。

#### ROUTE

この別名に対するメッセージ・ルーティングを使用可能に設定します。

### STOP()

停止される属性を指定します。

#### ROUTE

この別名に対するメッセージ・ルーティングを使用不可に設定します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE ALIAS コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE ALIAS コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> ) START(ROUTE)	UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	STARTIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>
UPDATE ALIAS NAME( <i>aliasName</i> ) ODBM( <i>odbmName</i> ) STOP(ROUTE)	UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) NAME( <i>alias_name</i> ) ODBM( <i>odbm_name</i> ) STOP(COMM)	STOPIA <i>alias_name</i> <i>odbm_name</i>

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD ALIAS NAME(ALI1) STOP(ROUTE)
```

説明: この別名 ALI1 に対するメッセージ・ルーティングは使用不可に設定されま  
す。

関連資料:

581 ページの『STARTIA コマンド』

592 ページの『STOPIA コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(ALIAS) コマンド (コマンド)

---

## IMS Connect UPDATE CONVERTER コマンド


UPDATE CONVERTER コマンドは、IMS Connect を再始動せずに 1 つ以上の  
XML コンバーターをリフレッシュするために使用します。

このコマンドは、WTOR コマンド REFRESH CONVERTER と同等です。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 720 ページの『使用上の注意』
- 720 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマ  
ンド』
- 720 ページの『例』

### 構文



### キーワード

以下のキーワードは、UPDATE CONVERTER コマンドに有効です。

#### **cvtrname**

リフレッシュする IMS Connect 用の XML コンバーターを指定します。パタ  
ーン・マッチング用のワイルドカード・シンボル (\*) がサポートされていま  
す。ワイルドカードのみを指定すると、すべての XML コンバーターがリフレ  
ッシュされます。

#### **OPTION(REFRESH)**

必須キーワード。

## 使用上の注意

z/OS 変更 ID を指定して、IMS Connect に対して UPDATE CONVERTER コマンドを発行します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE CONVERTER コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE CONVERTER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)	UPDATE IMSCON TYPE(CONVERTER) NAME( <i>converter_name</i> ) OPTION(REFRESH)	REFRESH CONVERTER NAME( <i>converter_name</i> )

## 例

コマンド入力:

```
F hws1,UPDATE CONVERTER NAME(IMSPHBKD)
```

コマンド出力:

```
HWSA0375I XML CONVERTER IMSPHBKD WAS SUCCESSFULLY REFRESHED,M=XMLA
```

関連タスク:

 [IMS Connect クライアントの XML 変換サポートの構成 \(システム定義\)](#)

関連資料:

570 ページの『REFRESH CONVERTER コマンド』

 [UPDATE IMSCON TYPE\(CONVERTER\) コマンド \(コマンド\)](#)

---

## IMS Connect UPDATE DATASTORE コマンド

UPDATE DATASTORE コマンドは、要求されたデータ・ストアを更新するために使用されます。UPDATE DATASTORE は、OPENDS および STOPDS コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 721 ページの『構文』
- 721 ページの『キーワード』
- 721 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 722 ページの『例』

## 構文



## キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。DATASTORE は、IMS Connect が管理する、指定されたリソースです。コマンド UPDATE DATASTORE は、要求されたデータ・ストアの現在の状況を更新するために使用されます。

### NAME()

更新するデータ・ストアの名前を指定します。単一のデータ・ストア、ワイルドカード名、または、コンマで区切ったデータ・ストアのリストを指定できます。すべてのデータ・ストアを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *datastoreName*

更新するデータ・ストアを指定します。

### START()

開始される属性を指定します。

#### COMM

データ・ストアとの通信を開始します。

### STOP()

停止される属性を指定します。

#### COMM

データ・ストアとの通信を停止します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE DATASTORE コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE DATASTORE コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE)	OPENDS <i>datastore_id</i>
START(COMM)	NAME( <i>datastore_name</i> ) START(COMM)	STARTDS <i>datastore_id</i>
UPDATE DATASTORE NAME( <i>datastoreName</i> )	UPDATE IMSCON TYPE(DATASTORE)	STOPDS <i>datastore_id</i>
STOP(COMM)	NAME( <i>datastore_name</i> ) STOP(COMM)	

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD DATASTORE NAME(SOCKEYE) STOP(COMM)
```

コマンド出力:

```
HWS028I COMMUNICATION WITH DS=SOCKEYE    STOPPED;  
M=DSCM
```

説明: データ・ストア SOCKEYE との通信が停止されます。

関連資料:

565 ページの『OPENDS コマンド』

580 ページの『STARTDS コマンド』

591 ページの『STOPDS コマンド』

 [UPDATE IMSCON TYPE\(DATASTORE\) コマンド \(コマンド\)](#)

---


## IMS Connect UPDATE IMSPLEX コマンド

UPDATE IMSPLEX コマンドは、IMS Connect と指定された IMSplex 間の通信を停止または開始するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 723 ページの『使用上の注意』
- 723 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 724 ページの『例』

### 構文



### キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。IMSPLEX は、IMS Connect によって管理されるリソースです。コマンド UPDATE IMSPLEX は、指定した IMSplex の現在の状況を更新するために使用されます。

#### NAME()

更新する IMSplex の名前を指定します。単一の IMSplex、ワイルドカード名、

または、コンマで区切った IMSplexes のリストを指定できます。すべての IMSplex を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できません。

***imsplexName***

更新する IMSplex を指定します。

**START ()**

開始される属性を指定します。

**COMM**

IMSplex との通信を開始します。

**STOP ()**

停止される属性を指定します。

**COMM**

IMSplex との通信を停止します。

**使用上の注意**

STOP(COMM) キーワードを指定した UPDATE IMSPLEX NAME(*imsplexName*) が発行されると、IMSplex に対して現在進行中の作業が終了し、IMSplex との通信およびそのスレッドが終了します。進行中のメッセージはすべて拒否され、エラー・メッセージが要求側に返されます。IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OSなど、OM コマンド・クライアントを宛先としてキューに入っているコマンドは、使用不能になります。STOPIP は、IMSplex との通信の即時終了を必要とするようなすべてのエラー状態に対して使用できます。

STOP(COMM) キーワードは、使用不可の IMSplex について、または使用不可のクライアントに属する作業がキューに入っている IMSplex について、キューに入れられている OM コマンドを解放するために使用します。STOP(COMM) キーワードは、IMSplex との通信を即時終了する必要があるエラー状態に対しても使用できます。

IMS Connect が ISC TCP/IP リンクをサポートしており、STOP(COMM) キーワードが使用されている場合、IMS Connect は各 ISC に関する通知を IMS に送信し、すべての ISC 並列セッションが ISC リンク上で終了したことを IMS に通知します。

IMS Connect が MSC IMS 間 TCP/IP 接続をサポートしており、STOP(COMM) キーワードが使用されている場合、IMS Connect は各 MSC 物理リンクについて IMS に通知を送信し、その物理リンク上のすべての MSC 論理リンクが終了したことを IMS に知らせます。

START(COMM) キーワードは、後に IMSplex との通信を開始するために使用します。

**同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド**

以下の表には、UPDATE IMSPLEX コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE IMSPLEX コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) START(COMM)	OPENIP <i>imsplex_id</i> STARTIP <i>imsplex_id</i>
UPDATE IMSPLEX NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) NAME( <i>imsplex_name</i> ) STOP(COMM)	STOPIP <i>imsplex_id</i>

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD IMSPLEX NAME(PLEX1) STOP(COMM)
```

コマンド出力:

```
HWSM0584I COMMUNICATION WITH IMSPLEX=PLEX1 STOPPED; M=DSCM
```

説明: IMSplex、PLEX1 との通信が停止されます。

関連資料:

567 ページの『OPENIP コマンド』

582 ページの『STARTIP コマンド』

594 ページの『STOPIP コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(IMSPLEX) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE MEMBER コマンド

UPDATE MEMBER コマンドは、IMS Connect の属性を更新するために使用されます。

サブセクション:

- 『構文』
- 725 ページの『キーワード』
- 726 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 727 ページの『例』

構文



## キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。MEMBER は IMS Connect が管理するリソースです。UPDATE MEMBER コマンドは、IMS Connect の状況を更新するために使用します。

### TYPE()

アクションのターゲット・タイプを指定します。

#### IMSCON

ターゲット・タイプとして IMS Connect を指定します。

### START()

開始される属性を指定します。

#### TRACE

回線トレースが開始されることを指定します。

### STOP()

停止される属性を指定します。

#### TRACE

回線トレースが停止されることを指定します。

### SET

変更される属性値を指定します。

#### OAUTO( )

設定される属性を指定します。

**ON** IMS Connect が、IMSplex に入る現在の ODBM と将来の ODBM のすべてに自動的に登録されるように設定します。

**オフ** IMS Connect が、IMSplex に入る将来のすべての ODBM に自動的に登録されないように設定します。

#### PSWDMC( )

IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートを指定します。

**ON** IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートを使用可能にします。

**オフ** IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートを使用不可にします。IMS Connect はパスワード内の小文字をすべて大文字に変換します。

**RCF** IMS Connect の大/小文字混合パスワードのサポートは、RACF に指定された大/小文字混合パスワードによって決定されます。RACF で大/小文字混合パスワードがサポートされない場合、IMS Connect は、パスワード内のすべての小文字を大文字に変換します。

**RACF ( )**

IMS Connect で RACF セキュリティーを使用するかどうかを指定します。

**ON** RACF ユーザー識別・検査を使用可能にします。

**オフ** RACF ユーザー識別・検査を使用不可にします。

**UIDCACHE( )**

IMS Connect が検証済み RACF ユーザー ID をキャッシュに保管するかどうかを指定します。このキーワードは、WTOR コマンド SETUIDC と同じ機能を実行します。

制約事項: このキーワードは、RACF セキュリティー・サポートが使用可能な場合にのみ有効です。

**ON** RACF ユーザー ID キャッシュを有効にします。

**オフ** RACF ユーザー ID キャッシュを無効にします。

**RRS( )**

設定される属性を指定します。

**ON** IMS Connect と z/OS リソース・リカバリー・サービス (RRS) の間の通信を使用可能に設定します。RRS は、2 フェーズ・コミット・サポート用として必要です。

**オフ** IMS Connect と RRS の間の通信を使用不可にします。

**同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド**

以下の表には、UPDATE MEMBER コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE MEMBER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(ON))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(ON))	SETOAUTO YES
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(OAUTO(OFF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(OAUTO(OFF))	SETOAUTO NO
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(ON))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(ON))	SETPWMC ON
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(OFF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(OFF))	SETPWMC OFF

UPDATE MEMBER コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(PSWDMC(RCF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(PSWDMC(RCF))	SETPWMC RCF
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(ON))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(ON))	SETRACF ON
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(OFF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RACF(OFF))	SETRACF OFF
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(ON))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(ON))	SETRRS ON
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RRS(OFF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(RRS(OFF))	SETRRS OFF
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(ON))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(ON))	SETUIDC ON
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(OFF))	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) SET(UIDCACHE(OFF))	SETUIDC OFF
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) START(TRACE)	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) START(RECORDER)	RECORDER OPEN
UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) STOP(TRACE)	UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) STOP(RECORDER)	RECORDER CLOSE

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD MEMBER TYPE(IMSCON) SET(RACF(OFF))
```

コマンド出力: なし

コマンド入力:

```
F HWS1,QUERY MEMBER TYPE(IMSCON) SHOW(ALL)
```

コマンド出力:

```
HWSC0001I HWS ID=HWS1 RACF=N
```

説明: RACF セキュリティー検査がオフにされます。

コマンド入力:

```
F HWS1,UPDATE MEMBER TYPE(IMSCON) SET(UIDCACHE(ON))
```

コマンド出力:

説明: RACF ユーザー ID キャッシュは現在有効です。

関連資料:

569 ページの『RECORDER コマンド』

573 ページの『SETOAUTO コマンド』

575 ページの『SETPWMC コマンド』

576 ページの『SETRACF コマンド』

577 ページの『SETRRS コマンド』

578 ページの『SETUIDC コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(CONFIG) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE MSC コマンド

UPDATE MSC コマンドは、ローカル IMS Connect インスタンス内で、IMS Connect インスタンスに対して定義されている MSC 物理リンク上の通信を開始または停止するために使用します。このコマンドは、STARTMSC コマンドおよび STOPMSC コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 729 ページの『使用法』
- 729 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 730 ページの『例』

### 構文



### キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。MSC は、IMS Connect によって管理されるリソースである MSC 物理リンク定義を表します。コマンド UPDATE MSC は、指定された MSC 物理リンクの現在の状況を更新するために使用されます。

#### NAME()

更新される MSC 物理リンクの名前。これは、MSC 構成ステートメントの LCLPLKID パラメーターでローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されます。単一の MSC 物理リンク名、コンマで区切った MSC 物理リンク名のリスト、またはワイルドカード文字を使用した部分的な名前を指定できます。

IMS Connect インスタンスに対して定義されたすべての MSC 物理リンクを対象にしてコマンドが実行されるようにするには、NAME(\*) を指定できます。

**START ()**

開始される属性を指定します。

**COMM**

MSC 物理リンク上の通信を開始します。

**STOP ()**

停止される属性を指定します。

**COMM**

MSC 物理リンク上の通信を停止します

**使用法**

STOP(COMM) キーワードを指定した UPDATE MSC コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- 指定された MSC 物理リンク上の通信を停止します。これには、その物理リンクに割り当てられているすべての MSC 論理リンク上の通信が含まれます。
- 物理リンク上の通信が停止されたことを IMS に通知し、IMS でも物理リンクおよびその論理リンクに割り当てられているすべての論理リンクを終了できるようにします。
- MSC 物理リンクおよびそれに関連する論理リンクの状況を NOT ACTIVE に変更します。
- TCP/IP 汎用リソースの場合、物理リンクの IMS システムへの類似性をクリアします。
- メッセージ HWSF3305I を発行します。

START(COMM) キーワードを指定した UPDATE MSC コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- 指定された MSC 物理リンク上の通信を再開します
- MSC 物理リンクの状況を ACTIVE に変更します
- メッセージ HWSF3300I を発行します

IMS Connect に対して定義されている MSC 物理リンクに関する情報を表示するには、VIEWMSC MSC コマンドまたは QUERY コマンドを使用します。

**同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド**

以下の表には、UPDATE MSC コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE MSC コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE MSC NAME(lclPlkid) START(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME(lclPlkid) START(COMM)	STARTMSC lclPlkid

	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE MSC コマンド	UPDATE IMSCON TYPE(MSC) NAME(lclPlkid) STOP(COMM)	STOPMSC lclPlkid
UPDATE MSC NAME(lclPlkid) STOP(COMM)		

## 例

STOP(COMM) キーワードを指定した場合の UPDATE MSC コマンド入力:  
F ICON1,UPDATE MSC NAME(MSC12) STOP(COMM)

STOP(COMM) キーワードを指定した場合の UPDATE MSC コマンド出力:  
HWSF3305I COMMUNICATIONS ON MSC PHYSICAL LINK MSC12 STOPPED; M=mc

START(COMM) キーワードを指定した場合の UPDATE MSC コマンド入力:  
F ICON1,UPDATE MSC NAME(MSC12) START(COMM)

START(COMM) キーワードを指定した場合の UPDATE MSC コマンド出力:  
HWSF3300I COMMUNICATIONS ON MSC PHYSICAL LINK MSC12 STARTED; M=mc

関連資料:

584 ページの『STARTMSC コマンド』

598 ページの『STOPMSC コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(MSC) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE ODBM コマンド

UPDATE ODBM コマンドは、要求された ODBM を更新するために使用します。UPDATE ODBM は、STARTOD および STOPOD コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 731 ページの『キーワード』
- 731 ページの『例』

### 構文



## キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。 ODBM は、IMS Connect によって管理されるリソースです。コマンド UPDATE ODBM は、指定した ODBM の現在の状況を更新するために使用されます。

### NAME ()

更新する ODBM の名前を指定します。単一の ODBM、ワイルドカード名、または、コンマで区切った ODBM のリストを指定できます。すべての ODBM を対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *odbmName*

更新する ODBM を指定します。

### START ()

開始される属性を指定します。

#### COMM

ODBM との通信を開始します。

### STOP ()

停止される属性を指定します。

#### COMM

ODBM との通信を停止します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE ODBM コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE ODBM コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE ODBM NAME( <i>odbmName</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) NAME( <i>odbm_name</i> ) START(COMM)	STARTOD <i>odbm_name</i>

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD ODBM NAME(ODBM10D) STOP(COMM)
```

コマンド出力:

```
HWSN1985I COMMUNICATION WITH ODBM=ODBM10D CLOSED; M=DSCM
```

説明: ODBM、ODBM10D との通信が停止されます。

関連資料:

585 ページの『STARTOD コマンド』

599 ページの『STOPOD コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(ODBM) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE PORT コマンド

このコマンドは、IMS Connect に使用されるポートを更新するために使用されます。UPDATE PORT は、OPENPORT および STOPPORT コマンドと同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 733 ページの『例』

### 構文



### キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。PORT は IMS Connect が管理するリソースです。UPDATE PORT コマンドは、要求されたポートの状況を更新するために使用されます。

#### NAME()

更新するポート名を指定します。単一ポート、ワイルドカード名、または、コンマで区切ったポート名のリストを指定できます。すべてのポートを対象としてこのコマンドを処理するには、NAME(\*) を指定できます。

#### *portName*

表示されるポートを指定します。

#### START()

開始される属性を指定します。

#### COMM

TCP/IP ポートとの通信を開始します。

#### STOP()

停止される属性を指定します。

#### COMM

TCP/IP ポートとの通信を停止します。

### 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE PORT コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE PORT コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) START(COMM)	OPENPORT <i>port_id</i> STARTPT <i>port_id</i>
UPDATE PORT NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(PORT) NAME( <i>port_name</i> ) STOP(COMM)	STOPPORT <i>port_id</i>

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPD PORT NAME(9999) STOP(COMM)
```

コマンド出力:

```
HWSS0770I LISTENING ON PORT=9999   TERMINATED;  
M=SSCH
```

説明: ポートは更新されています。

関連資料:

568 ページの『OPENPORT コマンド』

587 ページの『STARTPT コマンド』

600 ページの『STOPPORT コマンド』

 [UPDATE IMSCON TYPE\(PORT\) コマンド \(コマンド\)](#)

## IMS Connect UPDATE RACFUID コマンド

UPDATE RACFUID コマンドは、IMS Connect RACF ユーザー ID キャッシュに保管された 1 つ以上のキャッシュ済み ID をリフレッシュするために使用します。

このコマンドは、WTOR コマンド REFRESH RACFUID と同じ機能を実行します。

サブセクション:

- 734 ページの『構文』
- 734 ページの『キーワード』
- 734 ページの『使用上の注意』
- 734 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 734 ページの『例』

## 構文

```
UPDATE RACFUID NAME ( uidname ) OPTION ( REFRESH )
```

## キーワード

以下のキーワードは、UPDATE RACFUID コマンドに有効です。

### *uidname*

リフレッシュする IMS Connect の RACF ユーザー ID を指定します。

### OPTION(REFRESH)

必須キーワード。

## 使用上の注意

z/OS 変更 ID を指定して、IMS Connect に対して UPDATE RACFUID コマンドを発行します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE RACFUID コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE RACFUID コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE RACFUID NAME( <i>userid</i> ) OPTION(REFRESH)	UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) NAME( <i>userid</i> ) OPTION(REFRESH)	REFRESH RACFUID NAME( <i>userid</i> )

## 例

コマンド入力:

```
F HWS1,UPDATE RACFUID NAME(USRT001)
```

コマンド出力:

```
HWSP1504I RACF USERID USRT001 WAS SUCCESSFULLY REFRESHED,M=SDRC
```

関連概念:

➡ IMS Connect の RACF ユーザー ID キャッシュ (コミュニケーションおよびコネクション)

関連資料:

572 ページの『REFRESH RACFUID コマンド』

➡ UPDATE IMSCON TYPE(RACFUID) コマンド (コマンド)


## IMS Connect UPDATE RMTIMSCON コマンド

z/OS MODIFY コマンド UPDATE RMTIMSCON は、ローカル IMS Connect インスタンス内で、リモート IMS Connect インスタンスとの通信を開始または停止するために使用します。このコマンドは、WTOR コマンド STARTRMT および STOPRMT と同様の機能を実行します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 736 ページの『使用法』
- 737 ページの『同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド』
- 737 ページの『例』

### 構文



### キーワード

UPDATE または UPD は、指定されたリソースの状況または属性を更新するために使用されます。RMTIMSCON は、リモート IMS Connect インスタンスへの接続を表します。この接続は、IMS Connect によって管理されるリソースです。コマンド UPDATE RMTIMSCON は、指定された接続の現在の状況を更新するために使用されます。

#### NAME()

更新されるリモート IMS Connect 接続の名前。これは、ローカル IMS Connect インスタンスへの接続を定義する RMTIMSCON ステートメントの ID パラメーターで指定されています。単一の接続、コンマで区切った接続のリスト、またはワイルドカード文字を使用した部分的な名前を指定できます。ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されたすべてのリモート IMS Connect インスタンス接続を対象にしてコマンドを発行するには、NAME(\*) を指定します。

#### START()

開始される属性を指定します。

##### COMM

指定されたリモート IMS Connect 接続上の通信を開始します。

#### STOP()

停止される属性を指定します。

##### COMM

指定されたリモート IMS Connect 接続上の通信を停止します。

## 使用法

START(COMM) キーワードを指定した UPDATE RMTIMSCON コマンドが発行されると、IMS Connect は、リモート IMS Connect インスタンスへの指定された接続上で通信を再開します。IMS Connect は、IMS Connect のリモート・インスタンスとの通信用に新規ソケットがオープンされるまで、接続の状況を NOT ACTIVE に変更します。

UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドが必要になるのは、リモート IMS Connect インスタンスとの接続上の通信が STOPRMT コマンドまたは UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) コマンドによって以前に停止されている場合に限られます。

指定された RMTIMSCON 接続が AUTOCONN=Y で定義されている場合、UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドが発行されると、IMS Connect はリモート IMS Connect へのソケット接続を自動的に作成します。IMS Connect がオープンするソケット接続の数は、RMTIMSCON 構成ステートメントの RESVSOC パラメーターで決定されます。

OTMA 通信は、IMS Connect が UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドを処理するとすぐに再開できます。

MSC 通信の場合、IMS Connect 内で STOPMSC コマンドによって MSC 通信も停止された場合、UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドを発行した後、さらに STARTMSC コマンドまたは UPDATE MSC START(COMM) コマンドを発行して、リモート IMS Connect との MSC 物理リンクを再確立する必要があります。

STOP(COMM) キーワードを指定した UPDATE RMTIMSCON コマンドが発行されると、IMS Connect は、以下の操作を実行します。

- コマンドで指定された接続上のリモート IMS Connect インスタンスとのすべての通信を停止します。
- リモート IMS Connect インスタンスへの接続が停止されたことを IMS に通知し、IMS が影響を受けた MSC 論理リンクをシャットダウンできるようにします。
- 既存のソケット接続を終了し、STARTRMT コマンドまたは UPDATE RMTIMSCON START(COMM) コマンドが発行されるまで、新規のソケット接続を防止します。
- 接続の状況を STOPPED に変更します。
- メッセージ HWST3505I を発行します。

UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) コマンドが発行された後、IMS Connect が STOPPED 状態の接続についてメッセージを受け取った場合、IMS Connect は NAK 応答を OTMA に返し、メッセージ HWST3575W を発行します。OTMA は、キューの先頭にメッセージを保持します。

ローカル IMS Connect インスタンスに対して定義されているリモート IMS Connect インスタンスへの現行接続に関する情報表示するには、QUERY RMTIMSCON コマンドを使用します。

## 同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド

以下の表には、UPDATE RMTIMSCON コマンドと同様の機能を実行する IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび IMS Connect WTOR コマンドがリストされています。

UPDATE RMTIMSCON コマンド	同等の IMS Connect タイプ 2 コマンド	同等の WTOR コマンド
UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) START(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) START(COMM)	STARTRMT <i>rmtimsconName</i>
UPDATE RMTIMSCON NAME( <i>rmtimsconName</i> ) STOP(COMM)	UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) NAME( <i>rmtimscon_name</i> ) STOP(COMM)	STOPRMT <i>rmtimsconName</i>

### 例

UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) のコマンド入力:

```
F ICON1,UPDATE RMTIMSCON NAME(CONNECT2) STOP(COMM)
```

UPDATE RMTIMSCON STOP(COMM) のコマンド出力:

```
HWST3505I COMMUNICATIONS WITH REMOTE IMS CONNECT CONNECT2 STOPPED; M=TSCH
```

UPDATE RMTIMSCON START(COMM) のコマンド入力:

```
F ICON1,UPDATE RMTIMSCON NAME(CONNECT2) START(COMM)
```

UPDATE RMTIMSCON START(COMM) のコマンド出力:

```
HWST3500I COMMUNICATIONS WITH REMOTE IMS CONNECT CONNECT2 STARTED; M=TSCH
```

関連資料:

588 ページの『STARTRMT コマンド』

601 ページの『STOPRMT コマンド』

 UPDATE IMSCON TYPE(RMTIMSCON) コマンド (コマンド)



---

## 第 7 部 IMS 制御領域コマンド

IMS 制御領域コマンドは、IMS 領域を処理するために使用します。

- 741 ページの『第 25 章 MODIFY imsproc コマンド』



---

## 第 25 章 MODIFY imsproc コマンド

MODIFY (F) *imsproc* コマンドは、IMS 領域を制御するために使用します。

関連資料:

787 ページの『第 34 章 TRACE CT コマンド』

---

### F jobname,DUMP

MODIFY (F) *jobname,DUMP* コマンドは、オフライン・ダンプを取って IMS を強制終了します。

構文

```
►►└──F──┬──jobname,DUMP──►►  
      └─┬─┘  
      MODIFY
```

使用上の注意

DBCTL の場合、次に挙げるものは異常終了しますが、次の /ERESTART コマンドまでロールバックされません。

- アクティブ・スレッド
- BMP
- DEDB ユーティリティー

例

入力 z/OS SC:

```
F jobname,DUMP
```

応答 z/OS SC:

```
DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED  
DFS629I IMS STM TCB ABEND - IMS 0020
```

---

### F jobname,DUMPxxxx

MODIFY (F) *jobname,DUMPxxxx* コマンドは、ダンプを取って、1 つ以上の接続された外部サブシステム接続を終了します。ここでは、「外部サブシステム」は非 CCTL サブシステムを意味します。

構文

```
►►└──F──┬──jobname,DUMPxxxx──►►  
      └─┬─┘  
      MODIFY
```

## 使用上の注意

xxxx を ESS と指定した場合には、親の外部サブシステムのタスクと外部サブシステムの全サブタスクが終了します。xxxx が特定の外部サブシステム名である場合には、その外部サブシステムのみが終了します。指定するサブシステムは、IMS 外部サブシステムの PROCLIB メンバーで定義されているものでなければなりません。

## 例

ここでは、F jobname,DUMPxxxx コマンドの使用例をいくつか示します。

### F jobname,DUMPxxxx の例 1

入力 z/OS SC:

```
F jobname,DUMPname
```

応答 z/OS SC:

```
DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED
DFS629I IMS ESI TCB DUMP - IMS 0020 IES
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED
```

### F jobname,STOPxxxx の例 2

入力 z/OS SC:

```
F jobname,DUMPESS
```

応答 z/OS SC:

```
DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 0020
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 4095 IES
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED
```

---

## F jobname,FORCExxxx

MODIFY (F) jobname,FORCExxxx コマンドは、ダンプを取らずに、1 つ以上の接続された外部サブシステム接続を終了します。

## 構文

```
►► ┌── F ──┐ ── jobname, FORCExxxx ──►►
    └── MODIFY ─┘
```

## 使用上の注意

xxxx を ESS と指定した場合には、親の外部サブシステムのタスクと外部サブシステムの全サブタスクが終了します。xxxx が特定の外部サブシステム名である場合には、その外部サブシステムのみが終了します。指定するサブシステムは、IMS 外部サブシステムの PROCLIB メンバーで定義されているものでなければなりません。

FORCE オプションは、他の IMS タスク (例えば、制御タスク) には適用できません。IMS は、外部サブシステム終了出口 (例えば、サブシステム終了出口および識別終了出口) とは通信しません。

IMS が通信しない理由は、外部サブシステムでエラー (WAIT STATE など) が起きた場合に、インストール・システムで IMS と他のサブシステム間の接続を中断できるようにするためです。IMS が、STOP/DUMP オプションを使用した場合と同様に出口の 1 つを呼び出すことになっていたとすれば、その出口は再度 WAIT STATE を開始することができ、その結果、該当のサブシステム接続を終了させないようにすることがあります。

STOP または DUMP のいずれによってもサブシステム接続を中断することができない場合には、FORCE オプションを使用します。

## 例

ここでは、F jobname,FORCExxxx コマンドの使用例をいくつか示します。

### F jobname,FORCExxxx の例 1

入力 z/OS SC:

```
F jobname,FORCEname
```

応答 z/OS SC:

```
DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED
DFS629I IMS ESI TCB DUMP - IMS 0020 IES
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED
```

### F jobname,FORCExxxx の例 2

入力 z/OS SC:

```
F jobname,FORCEESS
```

応答 z/OS SC:

```
DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 0020
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 4095 IES
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED
```

---

## F jobname,RECONNECT

MODIFY (F) jobname,RECONNECT コマンドは、このコマンドを入力した IMS システムを、再始動後の IRLM に再接続させます。

## 構文

```
➡—F—┐—jobname,RECONNECT—➡
      └—MODIFY—┘
```

## 使用上の注意

*jobname* は、IMS 制御領域のジョブ名またはプロシージャー名です。このコマンドが正常に完了すると、IRLM が再接続されたことを示すメッセージが、IMS マスター端末オペレーターと z/OS コンソール・オペレーターの両方に送られます。その後で、IMS MTO は、IRLM 障害が起きた時にブロック・レベル共用に参与していた高速機能 DEDB エリアを開始することができます。

### 例

この例では、IRLM の終了時に、その同じ IRLM に 2 つの IMS サブシステムが接続されています。

z/OS SYSTEM SC の受信メッセージ:

```
DXR121I KRLM212 END-OF-TASK CLEAN-UP SUCCESSFUL - HI-CSA 410K -
HI-ACCT-CSA 0K
```

IMS 1 MT の受信メッセージ:

```
DFS2500I IMSA DATABASE dbname SUCCESSFULLY DEALLOCATED
```

IMS 2 MT の受信メッセージ:

```
DFS2500I IMSB DATABASE dbname SUCCESSFULLY DEALLOCATED
```

z/OS SYSTEM SC:

```
S KRLM1
```

z/OS SYSTEM SC の受信メッセージ:

```
DXR180I KRLM212 AUTOMATIC RESTART MANAGER IS NOT ENABLED
または、
DXR172I KRLM212 armelementname ARM READY COMPLETED
DXR117I KRLM212 INITIALIZATION COMPLETE
```

z/OS SYSTEM SC:

```
F jobname,RECONNECT
```

IMS 1 MT AND z/OS SYSTEM SC の受信メッセージ:

```
DFS626I KRLM RECONNECT COMMAND SUCCESSFUL. IMSA
```

z/OS SYSTEM SC:

```
F jobname,RECONNECT
```

IMS 1 MT AND z/OS SYSTEM SC の受信メッセージ:

```
DFS626I KRLM RECONNECT COMMAND SUCCESSFUL. IMSB
```

IMS MT:

```
/START AREA areaname
```

説明: IRLM が異常終了しました。IRLM が正常に再始動すると、z/OS オペレーターは IMS システムを変更し、再始動済み IRLM に再接続します。この領域は、その後で /START AREA コマンドを使って再始動できるようになります。

---

## F jobname,RECONNSTR

このコマンドは、コマンドを入力する IMS サブシステムを IRLM、OSAM、および VSAM カップリング・ファシリティ構造に再接続するために使用します。

### 構文

▶▶ `F` `jobname,RECONNSTR` ▶▶  
└─┬─┘  
└─┬─┘  
MODIFY

### 使用上の注意

*jobname* は、IMS 制御領域のジョブ名またはプロシージャー名です。

### 例

入力 z/OS SC:

```
F jobname,RECONNSTR
```

説明: IRLM、OSAM、または VSAM 構造への接続が異常終了した場合、通常は IMS は自動的にこれらの構造に再接続します。IMS がこれらの構造に再接続しなかった場合は、オペレーターは、このコマンドを使用して、IMS を構造に再接続することができます。

---

## F jobname,STOP

MODIFY (F) *jobname,STOP* コマンドは、ダンプを取らずに IMS を強制終了します。

### 構文

▶▶ `F` `jobname,STOP` ▶▶  
└─┬─┘  
└─┬─┘  
MODIFY

### 使用上の注意

アクティブ・スレッド、BMP、DEDB ユーティリティは異常終了しますが、次の /ERESTART コマンドまではロールバックされません。

通常は、IMS は IMS /CHECKPOINT シャットダウン・コマンドで終了します。IMS を強制的に終了させる必要がある場合は、z/OS MODIFY コマンドを使用してください。MODIFY を使用する場合は、IMS 制御領域のダンプを要求することができます。(個々の MODIFY フォーマットについては、該当の z/OS オペレーターズ・ガイドを参照してください。)

### 例

入力 z/OS SC:

```
F jobname,STOP
```

応答 z/OS SC:

## F jobname,STOPxxxx

MODIFY (F) jobname,STOPxxxx コマンドは、ダンプを取らずに、1 つ以上の接続された外部サブシステム接続を終了します。ここでは、「外部サブシステム」は非 CCTL サブシステムを表します。

### 構文

► F ——— jobname,STOPxxx ———►  
└─MODIFY─┘

### 使用上の注意

xxxx を ESS と指定した場合には、親の外部サブシステムのタスクと外部サブシステムの全サブタスクが終了します。xxxx が特定の外部サブシステム名である場合には、その外部サブシステムのみが終了します。指定するサブシステムは、IMS 外部サブシステムの PROCLIB メンバーで定義されているものでなければなりません。

このコマンドを発行する場合、MPP 領域を停止してから再び稼働させる (リサイクルする) 必要があります。

### 例

ここでは、F jobname,STOPxxxx コマンドの使用例をいくつか示します。

#### F jobname,STOPxxxx の例 1

入力 z/OS SC:

F jobname,STOPname

応答 z/OS SC:

DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED  
DFS629I IMS ESI TCB DUMP - IMS 0020 IES  
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED

#### F jobname,STOPxxxx の例 2

入力 z/OS SC:

F jobname,STOPESS

応答 z/OS SC:

DFS628I ABNORMAL TERMINATION SCHEDULED  
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 0020  
DFS629I IMS ESS TCB DUMP - IMS 4095 IES  
DFS3611I EXTERNAL SUBSYSTEM name CONNECTION TERMINATED

---

## 第 8 部 IMS トランスポート・マネージャー・サブシステム・コマンド

トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) コマンドは、コンポーネントの開始時の自動処理として SYSIN データ・セットから出すか、または z/OS MODIFY コマンド (F procname,command) を使用して z/OS コンソールから出すことができます。

TMS コマンド情報は、以下のとおりです。

- 749 ページの『第 26 章 DEFINE コマンド』
- 751 ページの『第 27 章 DISPLAY コマンド』
- 759 ページの『第 28 章 SET コマンド』
- 761 ページの『第 29 章 START コマンド』
- 763 ページの『第 30 章 STOP コマンド』



## 第 26 章 DEFINE コマンド

DEFINE コマンドは、1 つ以上のグローバル・サービス・グループ用の IMS コンポーネントをサポートする、1 つ以上のトランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) を定義するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文



### キーワード

トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) を一度定義すると、それを開始するために `START SYSTEM(name)` コマンドが必要になります。

#### SYSTEM(name)

この TMS の接続先となるもう一方の TMS が使用している VTAM® APPLID の、最初の部分 (1 から 5 文字) を指定します。指定した名前は、SET APPLID に一致しなければなりません。この TMS の APPLID と一致するシステム名 (SET で指定) により、通知メッセージが出されます。他のシステム名は継続して処理されます。

TMS は、DEFINE SYSTEM コマンドで名前が定義されていない LU とは通信しません。

#### STARTED

TMS が開始すると、または (TMS が開始済みの場合) DEFINE コマンドが処理されると、システムが自動的に開始するように指定します。

STARTED がデフォルトです。

#### STOPPED

TMS が開始するとき、または (TMS が開始済みの場合) DEFINE コマンドが処理されるとき、システムが自動的に開始されないように指定します。




## 第 27 章 DISPLAY コマンド

DISPLAY コマンドは、トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) の定義および状況に関する情報を表示するために使用します。TMS は、アクティブ・サイトおよびトラッキング・サイトの IMS システムに対して通信サービスのみを提供します。いずれのサイトでもアクティビティの追跡は行いません。


サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 752 ページの『出力フィールド』
- 756 ページの『例』

### 構文



A:



### キーワード

#### DIRECTORY

TMS ディレクトリーから現在のエンティティ (IMS サブシステムまたは ILS タスク) 情報を表示します。エンティティ (またはエンティティのリスト) を指定しない場合、ディレクトリー内のすべての情報が表示されます。ディレクトリー情報には、グローバル・サービス・グループ (GSG) 名、サービス・グループ (SG) 名、システム名、インスタンス名、およびコンポーネント名についての情報が含まれます。

ワイルドカード文字 \* を指定すると、エンティティのすべての情報が表示されます。

**gsgname | \***

グローバル・サービス・グループの名前。

**sname | \***

サービス・グループの名前

**sysname | \***

システムの名前。

**ENTITY | ENTITY(name)**

この TMS に現在識別されているエンティティ (IMS サブシステムおよび ILS タスク) を表示します。エンティティ名のリストを提供しない場合、すべてが表示されます。

**STATUS**

この TMS の状況情報が表示されます。

**ILS | ILS(gsgname)**

TMS のアドレス・スペースの中で、現在 ILS が開始済みのすべての、または特定のグローバル・サービス・グループについての情報を表示します。ボリューム・マウントが、マルチボリューム・ログ・データ・セットの最初のボリュームを除き、未解決になっている場合は、DISPLAY ILS コマンドは完了しません。

**SYSTEM | SYSTEM(name)**

指定されたシステムの状況情報を表示します。システム名は DEFINE コマンドで指定され、状況が表示されます。リストが提供されないと、すべてが表示されます。

## 出力フィールド

DIRECTORY キーワードが指定されている場合、以下の出力フィールドが表示されます。

**GSG**

グローバル・サービス・グループ (GSG) 名。

**SG** サービス・グループ (SG) 名。

**SYSTEM**

システム名。

**INSTANCE**

インスタンス名

**COMPONENT**

コンポーネント名

ENTITY キーワードが指定されている場合、以下の出力フィールドが表示されません。

**MSGNAME**

エンティティの IMS ID またはジョブ名。エンティティを識別するために、これはさまざまな TMS メッセージ (接頭部 ELX) に含まれます。

**GSG**

グローバル・サービス・グループ名

**SG** サービス・グループ名

**INSTANCE**

TMS インスタンス名

**COMP**

TMS コンポーネント名

**APPLID**

エンティティに割り当てられる VTAM APPLID。

**STATUS**

エンティティと TMS との関係。エンティティの状況は次のうちのいずれかが可能です。

**IDEN0**

APPLID リソース名は、IDENTIFY 処理中にエンティティ用に割り振られます。

**IDEN1**

APPLID リソース名は、IDENTIFY 処理中に、エンティティ用にコミットされます。

**ACT**

エンティティはアクティブです。

**FAIL**

IDENTIFY 処理中にエンティティに障害が発生しました。

**STATUS** キーワードが指定されている場合、以下の出力フィールドが表示されません。

**TRANSPORT MANAGER**

TMS のバージョン番号

**STATUS**

エンティティの状況は次のうちのいずれかが可能です。

**STARTING**

TMS の開始が要求されました。

**STARTED**

TMS が開始されました。

**STOPPING**

TMS の停止が要求されました。

**STOPPED**

TMS が停止されました。

**INSTANCE**

TMS のインスタンス名。

**APPLID/SYSTEM**

TMS のシステム名

**ENTITIES**

アクティブ・エンティティの数 (TMS それ自体を含む)

**SYSTEMS**

アクティブ・システムの数

ILS キーワードが指定されている場合、以下の出力フィールドが表示されます。

**GSG**

グローバル・サービス・グループ名 (START ILS コマンドから)

**SG** このグループの表示情報が適用されるトラッキング・サブシステムのサービス・グループ名

**MODE**

会話に使用される VTAM モード名 (START ILS コマンドから)。

**MAXCONV**

許可されている会話の最大数 (START ILS コマンドから)

**CONV**

この ILS とトラッキング・サブシステムとの間に現在割り振られている会話の数

**Q-REQ**

トラッキング・サブシステムとの通信が開始した後に、トラッキング・サブシステムから受信した照会 要求の数。照会 要求は、アクティブ・サービス・グループ IMS サブシステムがトラッキング・サブシステムと通信せずに稼働しているかどうかを判別するために、トラッキング・サブシステムから定期的に送信されます。

**G-REQ**

トラッキング・サブシステムとの通信が開始した後に、トラッキング・サブシステムから受信した ギャップ 要求の数

**DS-SENT**

トラッキング・サブシステムとの通信が開始した後に、トラッキング・サブシステムに正常に送信されたログ・データ・セットの数。実際に、ILS はトラッキング・サイトのログ・データ内のギャップに基づいてログ・データ・セットの連続した部分を送信します。この連続部分のすべて、または一部が送信されると、この表示フィールドの値が増加します。

**DATASETS**

上記のトラッキング・サブシステムへのトランスポート用として現在考慮中のログ・データ・セットがある場合、区切り線の下にそれらが表示されます。データ・セット・アクティビティがない場合、分離文字は使われません。

**STATUS**

特定のデータ・セットの処理の現在の状態を示します。

**ACTIVE**

データ・セットは、現在トランスポートされています。データ・セット読み取り待ち以外の遅延は検出されていません。

**W-CONV**

会話が使用可能になると同時に、伝送用データ・セットを選択できます。

#### **ALLOC-IP**

データ・セットは、割り振りまたは割り振り解除のためにキューに入れているか、あるいは、割り振りまたは割り振り解除処理の最中です。これには、z/OS ENQ/DEQ (OLDS データ・セット用)、z/OS DYNALLOC、z/OS OPEN/CLOSE 機能が関係しています。この機能を利用して一度に処理できるデータ・セットの数は 1 つだけなので、遅延が 1 つ発生すると、他の遅延が生じます。この状態での可能性の高い遅延の原因は、満たされないテープ・マウントです。

#### **DBRC-IP**

ILS 論理が、このデータ・セットに関連する DBRC 要求の完了を待っています。この状態での可能性の高い遅延の原因は、RECON データ・セットの競合です。

#### **W-SEND**

データ・セットは現在トランスポート中ですが、VTAM のデータ受信速度が、ILS が送信しようとする速度ほど速くありません。送信機能は現在、直前の VTAM 送信の完了を待っています。一般に、この状態は、ILS を、トラッキング・サブシステムのデータ転送速度に制限する VTAM ページング制御の結果を反映しています。

#### **W-TRKPAC**

現在データ・セットはトランスポート中ですが、トラッキング・サブシステムがデータを受信する速度は、ILS がデータを送信しようと試みる速度ほど速くはありません。一般に、この状態は ILS がログ・データを送信する速度が、トラッキング・サブシステムがログ・データを書き込む速度より高速であることを示しています。

#### **W-TRKOK1**

データ・セットはギャップの一部です。トラッキング・サブシステムは、実際にギャップを埋めるためのデータ・セットのトランスポートを承認していません。

#### **W-TRKOK2**

ILS は、この特定のデータ・セットのトランスポートをトラッキング・サブシステムが承認するのを待っています。

#### **RECORDS-SENT**

送信されたレコード数 (10 進)。その数のフォーマットは nnnK です。ここで、K は 1024 レコードを表します。その数は、最も近い K に丸められます。

#### **NAME**

ログ・データ・セットを作成したアクティブ・システムの IMSID、あるいはログ・データ・セットを作成した BATCH または BBO ジョブのジョブ名

#### **VOLSER**

データ・セットの割り振りに使用されるボリューム通し番号 (該当する場合)。このフィールドがブランクの場合、データ・セットはカタログ式です (あるいはカタログ式が予期されます)。

**DSNAME**

トランスポート用に読み取られる、あるいは読み取られることになっているデータ・セットの名前。これは、OLDS あるいは SLDS データ・セットの基本コピーまたは 2 次コピーです。

SYSTEM キーワードが指定されている場合、以下の出力フィールドが表示されます。

**SYSTEM**

システム名。

**STATUS**

システムの状況。これは、次のいずれか 1 つが可能です。

**RALOC**

システム用に割り振りが要求されます。

**ALOC**

システムが実際に割り振られます。

**RSTA**

システム用に開始が要求されます。

**STA**

システムが実際に開始されます。

**RSTO**

システムに停止が要求されます。

**STO**

システムが実際に停止されます。

**例**

DISPLAY コマンド出力例を次に示します。

現行エンティティ情報の表示例

入力 ET:

DISPLAY DIRECTORY

応答 ET:

```
ELX0170I TRANSPORT MANAGER DISPLAY: 92.078 13.48.29.0
GSG      SG      SYSTEM  INSTANCE COMPONENT
*        *        TMP2    *        TMANAGER
FUNDS    SITEA   TMP2    IMSA    LOGGER
FUNDS    SITET   TMP4    IMSC    LOGROUTR
FUNDS    SITEA   TMP2    IMSB    LOGGER
FUNDS    SITEA   TMP2    *       ILSEND
```

説明: DIRECTORY オブジェクト・キーワードが完全に処理されると、TMS のディレクトリーから、現在のエンティティの情報について、このメッセージが出されます。

表示するエンティティがない場合の例

入力 ET:

DISPLAY DIRECTORY

応答 ET:

ELX0170I TRANSPORT MANAGER DISPLAY: 92.078 13.58.39.0  
\*\*\* NO DIRECTORY TO DISPLAY \*\*\*

説明: DIRECTORY には、表示するエンティティが存在しません。DISPLAY コマンドが処理されるまでに、TMS が開始しない場合は、このメッセージが出されます。

エンティティの表示例

入力 ET:

DISPLAY ENTITY

応答 ET:

MSGNAME	GSG	SG	INSTANCE	COMP	APPLID	STATUS
TMP	*	*	*	TMANAGER	TMP2001	IDEN1,ACT
TMPA	FUNDS	SITEA	IMSA	LOGGER	*	IDEN0

説明: ENTITY オブジェクト・キーワードが完全に処理されると、現在この TMS に識別されているエンティティを表示するために、このメッセージが出されます。

状況情報の表示例

入力 ET:

DISPLAY SYSTEM

応答 ET:

SYSTEM	STATUS
TMP4	ALOC,STA
TMP3	ALOC,STA
TMP5	ALOC,STA

説明: SYSTEM オブジェクト・キーワードが完全に処理されると、このメッセージが出され、指定されたシステムの状況情報が表示されます。

グローバル・サービス・グループに関する情報の表示例

入力 ET:

DISPLAY ILS

応答 ET:

ELX0170I TRANSPORT MANAGER DISPLAY: 91.105 12.07.24.7  
 GSG: IMSGSG1 SG: STLSITE1 MODE: ILSMODE MAXCONV: 2  
 CONV: 2 Q-REQ: 92 G-REQ: 3 DS-SENT: 5  
 \*\*\*\* DATASETS \*\*\*\*  
 STATUS RECORDS-SENT NAME VOLSER DSNAME  
 W-SEND 12K IMSA L00813 BURKES.PAYROLL.SLDSP1  
 ACTIVE 72K IMSA KENTT.PAYROLL.DFSOLP03  
 W-CONV 0K IMSA L00803 BURKES.PAYROLL.SLDSP2

説明: ILS オブジェクト・キーワードが完全に処理されると、このメッセージが出され、指定された GSG 名の分離ログ・センダーの状況が表示されます。

#### **TMS** の状況情報の表示例

入力 ET:

```
DISPLAY STATUS
```

応答 ET:

```
ELX0170I TRANSPORT MANAGER DISPLAY: 90.078 13.56.59.5  
TRANSPORT MANAGER V5 R0 STATUS: STARTING,STARTED  
INSTANCE: ELX APPLID/SYSTEM: TMP2  
ENTITIES: 1 SYSTEMS: 3
```

説明: STATUS オブジェクト・キーワードを指定して /DISPLAY コマンドが入力されると、このメッセージが出されて、TMS に関連するリソースの状況が表示されます。


## 第 28 章 SET コマンド

SET コマンドは、トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) タスクのパラメーターを指定するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文



### キーワード

#### APPLID(VTAM\_applid)

TMS および関連の IMS サブシステムが使用する一連の VTAM APPLID の先頭部分となる名前 (1 から 5 文字) を指定します。この名前は、この TMS を実行する CPC (TMS およびそのユーザーが使用する命名スキームで使用) の「システム名」にもなります。

APPLID に使用される名前は、DEFINE SYSTEM コマンドに指定された名前の先頭部分、または一連の VTAM APPL 定義ステートメントで使用される ACBNAME=acbname の先頭部分に一致していなければなりません。

TMS が VTAM に接続されると (つまり ACB がオープンになると)、APPLID キーワードはリジェクトされます。定義の競合を避けるには、DEFINE SYSTEM コマンドが出される前に、SET APPLID を指定しなければなりません。

#### APPLCOUNT(max#)

この TMS が使用するための VTAM に対して定義する VTAM APPLID の数を指定します。この数は、この CPC 上で並行実行されることが予想される IMS サブシステムの最大数と、この TMS 用に開始される分離ログ・センダーの最大インスタンスの合計より、少なくとも 1 大きくなければなりません。

#### PASSWORD(VTAM\_ACB\_password)

TMS 用に使用される VTAM ACB パスワードを指定します。この指定は VTAM APPL PRTCT=password 定義と結合されます。単一のパスワードは、すべての APPL 名に使われます。

#### INSTANCE(TMS\_instance\_name)

TMS のこの実行のインスタンス名 (サブシステム id) になる 1 から 4 文字の名前を指定します。この値を、DFSRSRxx PROCLIB メンバー、IMSCTRL マクロ、DLIBATCH プロシージャ、または DBBBATCH プロシージャに指定する TMI 名と組み合わせて使用することによって、単一システム内で TMS の

複数のインスタンスを使用することができます。TMS の異なるインスタンスを使用することによって、テスト・サブシステムと実動サブシステムを同一の IMS システム内で実行できます。

インスタンス名のデフォルトは ELX です。

一度 TMS が開始されると、INSTANCE キーワードはリジェクトされます。

**TIMER(timer\_count)**

TMS 間の会話を自動再始動するインターバルを秒単位で指定します。会話に障害が発生すると自動再始動が試みられ、会話が確立されるまで、あるいは STOP SYSTEM コマンドまたは STOP RETRY コマンドが出されるまで継続されます。

デフォルトは 300 秒です。


## 第 29 章 START コマンド

START コマンドは、トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS)、システム、または ILS タスクを活動化するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文



### キーワード

#### TMS

TMS が開始されるように指定します。START TMS コマンドは、初期 SET および DEFINE コマンドの後に出さなければなりません。

#### SYSTEM(*name* | ALL)

指定されたシステムとの会話が開始されるように指定します。TMS が立ち上がっていても、ネットワーク接続がない場合は、ネットワーク障害の発生後にこのコマンドが必要になることがあります。

##### *name*

会話を開始するシステムの名前を指定します。

##### ALL

SYSTEM(ALL) を指定すると、まだ開始済みでない、あるいは開始しないすべてのシステムで開始が試みられます。

#### ILS(*gsgname* | *gsgname*,*modename*)

分離ログ・センダーのタスクが開始されるように指定します。

##### *gsgname*

分離ログ・センダーのインスタンスによってサービスされる 1 から 8 文字のグローバル・サービス・グループの名前を指定します。

##### *modename*

転送要求のために会話の割り振りを行うときに使用される VTAM モード名を指定します。*modename* が指定されない場合、デフォルトは TMDEFLT です。

アクティブ・サイトとトラッキング・サイトの間に TMS 会話が確立される前に START ILS コマンドが入力された場合は、ILS とトラッキング IMS の間の会話は接続されません。これは、アクティブ・サイトで TMS の SYSIN データ・セットから発行されるコマンドのように、START TMS コマンドと START ILS コマンドが立て続けに入力された場合に起こる可能性があります。

トラッキング IMS は常に初期化時に ILS との会話を確立しようとするので、ほとんどの場合リカバリー・アクションは不要です。しかし、アクティブ・サイトで TMS が起動する前にトラッキング IMS が起動した場合は、ILS との接続を確立するために、オペレーターがトラッキング・サイトで /START SERVGRP または /START ISOLOG コマンドを入力する必要があることがあります。また、ILS 機能が正常に開始されるように、アクティブ・サイトの TMS に対してあらためて STOP ILS コマンドと START ILS コマンドを試行するという方法もあります。

#### **MAXCONV(*n*)**

ILS タスク用に、1 つの転送要求を処理するために使われる並行データ・セット転送の最大数を指定します。最も効率的な値は、ネットワーク容量と経路指定、およびローカル・サイトとリモート・サイトのディスク構成と割り振りによって大きく異なります。

デフォルトは 2 です。最大値は 30 です。


## 第 30 章 STOP コマンド

STOP コマンドは、指定されたオブジェクトを停止させるために使用されます。トランスポート・マネージャー・サブシステム (TMS) 全体を停止させるには、z/OS コンソールから z/OS STOP コマンド (P procname) を使用できます。

サブトピック:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文



### キーワード

#### TMS

TMS サブシステム全体が停止されるように指定します。

#### SYSTEM

指定されたシステムとの会話が停止されるように指定します。他のシステムからの会話確立要求はリジェクトされます。

#### RETRY

指定されたシステム、またはすべてのシステムでの自動的会話の割り振りの再試行が停止されるように指定します。他のシステムからの会話確立要求は受け入れられません。

指定されたシステムとの間で会話が正常に確立された後は、自動的会話の割り振りの再試行が再度許可されます。

#### ILS

分離ログ・セnderのタスクが停止されるように指定します。

*gsgname* は、停止されるべき分離ログ・セnderのインスタンスによってサービスされるグローバル・サービス・グループの名前 (1 から 8 文字) を指定します。



---

## 第 9 部 IRLM コマンド

IRLM コマンドは、IRLM コンポーネントを制御するために使用します。

- 767 ページの『第 31 章 MODIFY irlmproc コマンド』
- 781 ページの『第 32 章 START irlmproc コマンド』
- 785 ページの『第 33 章 STOP irlmproc コマンド』
- 787 ページの『第 34 章 TRACE CT コマンド』



---

## 第 31 章 MODIFY irlmproc コマンド

MODIFY (F) *irlmproc* コマンドは、IRLM の状況を表示するため、および IRLM を異常終了させるために使用されます。

これらのコマンドは、z/OS コンソールからのみ出すことができます。

---

### F irlmproc,ABEND

MODIFY *irlmproc,ABEND* コマンドは、IRLM に識別されている IMS サブシステムがあるかどうかに関係なく、IRLM を異常終了させるために使用します。

#### 構文

```
➡—F—irlmproc,ABEND—,NODUMP—➡
```

#### 使用上の注意

*irlmproc* は、終了させる IRLM のプロシージャ名を識別します。終了する前に、IRLM は、すべてのアクティブ IMS STATUS 出口ルーチンを開始して、それらのルーチンに保留終了を通知します。

NODUMP パラメーターを指定すると、IRLM はダンプを生成しないで終了します。NODUMP パラメーターを指定しないと、SYS1.DUMPxx データ・セットにシステム・ダンプが取られます。

推奨事項: 未解決の IMS 要求が処理中のため IRLM が終了しない場合 (DXR011I *irlmproc* END-OF-TASK CLEAN-UP SUCCESSFUL メッセージが受信されていない場合) は、以下の方法を (以下に示す順序で) 使用して、IRLM を強制終了します。

1. MODIFY *irlmproc,ABEND,NODUMP* コマンドを出す。これによって、IRLM を、未解決の IMS 要求をクリーンアップせずに終了させます。
2. z/OS CANCEL コマンドを出す。
3. z/OS FORCE コマンドを出す。この方法によって、*irlmproc* は、サブシステムの再始動を可能にするために必要なクリーンアップが完了できなくなる恐れがあるため、この方法は最も好ましくないものです。

#### 例

ここでは、F *irlmproc,ABEND* コマンドの使用例をいくつか示します。

##### F *irlmproc,ABEND* の例 1

z/OS SYSTEM 1 SC:

```
F IR21J,ABEND
```

システム 1 SC への応答: (メッセージの一部)

```
DXR124E JR21212 ABENDED VIA MODIFY COMMAND
DUMPID=001 REQUESTED BY JOB (IR21J )
IEA794I SVC DUMP HAS CAPTURED: 857
DUMP TITLE=JR21 ESTAE ENTERED. ABEND U2020 MODULE DXRRL020+0A98
      APAR PQ15432 1999/007 14:14:03
IXL030I CONNECTOR STATISTICS FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 860
CONNECTOR IRLMGRPR$JR21212:
IXL031I CONNECTOR CLEANUP FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 861
CONNECTOR IRLMGRPR$JR21212, HAS COMPLETED.
DXR121I JR21212 END-OF-TASK CLEANUP SUCCESSFUL - HI-CSA 410K -
HI-ACCT-CSA 0K
IEF450I IR21J IR21J - ABEND=S000 U2020 REASON=00000000
IEF352I ADDRESS SPACE UNAVAILABLE
$HASP395 IR21J ENDED
```

システム 2 SC への応答: (メッセージの一部)

```
DXR137I IR21001 GROUP STATUS CHANGED. JR21 212 HAS BEEN DISCONNECTED
FROM THE DATA SHARING GROUP
```

説明: システム 1 のオペレーターは IR21J という名前のプロシージャを終了しました。システム 2 のオペレーターには、システム 1 の IRLM に障害が起きたことが知らされます。

### F *irlmproc,ABEND* の例 2

z/OS SYSTEM 2 SC:

```
F IR21J,ABEND,NODUMP
```

システム 2 SC への応答: (メッセージの一部)

```
DXR165I JR21212 TERMINATED VIA IRLM MODIFY COMMAND.
IXL030I CONNECTOR STATISTICS FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 976
CONNECTOR IRLMGRPR$JR21212:
.....
IXL020I CLEANUP FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 980
CONNECTION ID 02, STARTED BY CONNECTOR IRLMGRPR$IR21001
IXL021I GLOBAL CLEANUP FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 981
CONNECTION ID 02, BY CONNECTOR IRLMGRPR$IR21001
HAS COMPLETED.
DXR121I JR21212 END-OF-TASK CLEANUP SUCCESSFUL - HI-CSA 343K -
HI-ACCT-CSA 0K
IEF352I ADDRESS SPACE UNAVAILABLE
$HASP395 IR21J ENDED
```

システム 1 SC への応答: (メッセージの一部)

```
DXR137I IR21001 GROUP STATUS CHANGED. JR21 212 HAS BEEN DISCONNECTED
FROM THE DATA SHARING GROUP
```

説明: システム 2 のオペレーターは、IR21J という名前のプロシージャを終了し、SDUMP ダンプを抑制しました。システム 1 のオペレーターには、システム 2 の IRLM に障害が起きたことが知らされます。

---

## F *irlmproc,DIAG,HANG*

HANG は、DEADLOCK または TIMEOUT の問題が発生している疑いがある場合に、IRLM シスプレックス・ダンプを収集するために、IBM サービスの指示の下で使用します。

## 構文

```
►► F ─────────── irlmproc,DIAG,HANG ───────────►►  
    └─┬─┘  
      MODIFY
```

## 使用上の注意

このコマンドは、DEADLOCK 処理中にダンプを取り、動的デッドロック・ストレージの収集時に DEADLOCK 処理を停止させます。その後、z/OS DUMP サービスが、DEADLOCK 処理を再開するように SRB をスケジュールします。SRB が IRLM デッドロックを再開すると、それぞれの IRLM によって DXR183I が出されます。

このメッセージが出されない場合、その IRLM は終了し、再始動しなければなりません。

注: IRLM SCF CTRACE は常に内部で開始し、30 秒間待機してから出してください。

---

## F irlmproc,PURGE,imsname

MODIFY (F) *irlmproc,PURGE,imsname* コマンドは、IMS、IRLM、またはサブシステム障害が原因で特定の IMS サブシステムについて保持されていた IRLM ロックを解放します。このコマンドを使用すると、識別されている IMS ごとに、STATUS 出口ルーチンが活動化されます。

## 構文

```
►► F ─────────── irlmproc,PURGE,imsname ───────────►►  
    └─┬─┘  
      MODIFY
```

## 使用上の注意

このコマンドは、次のリカバリー状況で使用されます。

- データベースのクリーンアップが実行され、RECON データ・セットに反映されたが、IRLM にはそのことが知らせられなかった場合。一般に、IRLM が再接続される前にバッチ・バックアウトが実行されると、これが起こります。PURGE コマンドが出された後、ロックされていたデータは、アクティブな IMS システムに使用可能になります。
- 後でリカバリーが実行されるので、他の IMS システムがデータベースを使用不能にする必要がある場合。

制約事項: このコマンドを実行する前に、IMS が非アクティブ (ダウン) であることを確認してください。DBCTL 環境では、IMS がアクティブ (アップ) のときは、/CHANGE CCTL コマンドを使用してください。

*imsname* は、STATUS コマンドにより表示される IMS 名です。 *irlmproc* は、それぞれの IRLM のプロシージャ名を識別します。同じシステムに複数の IRLM が存在する場合は、それぞれのプロシージャは固有のプロシージャ名をもってい

る必要があります。 *irlmproc* は、障害のあるメンバーと同じシスプレックス・グループに接続されているアクティブ IRLM のプロシージャー名でなければなりません。非アクティブ IRLM を使用してページ要求を出すと、エラー・メッセージ IEE341I *irlmproc* NOT ACTIVE が出されます。

## 例

ここでは、F *irlmproc,PURGE,imsname* コマンドの使用例をいくつか示します。

ダウン状態の IMS (例えば IMS1) から保持ロックをクリーンアップするには、まず、*irlmproc* (例えば *ims1irlm*) がアップ状態かどうかを確認するために、以下のコマンドを出します。

```
D A,L
```

IRLM がアップ (アクティブ) であれば、以下のコマンドを出して、IMS サブシステムの状況を確認します。

```
F ims1irlm,STATUS
```

IMS がダウン (非アクティブ) であれば、以下の PURGE コマンドを出します。

```
F ims1irlm,PURGE,ims1
```

シスプレックス環境では、IMS がダウン状態でその IRLM が停止または切断されている場合は、他のアクティブ IRLM メンバーの 1 つを使用して、保持ロックの照会および以下の PURGE コマンドの発行を行う必要があります。

```
F irlmproc,STATUS,ALLD
```

この PURGE コマンドを出した後で、アクティブ IRLM をもつシステムでページ要求を出すことが必要です。例えば、*ims2irlm* という名前の *irlmproc* をもつ IMS2 サブシステムでシステム B がアップ状態にある場合に、データ共用シスプレックス内のすべてのアップおよびダウンのサブシステムを表示するには、以下のコマンドを出します。

```
F ims2irlm,STATUS,ALLD
```

次に、IMS2 サブシステムがダウン状態の場合は、以下のコマンドを入力することによって PURGE 要求を出します。

```
F ims2irlm,PURGE,ims2
```

完了したページ要求について z/OS システム・コンソールに戻される応答は、以下のとおりです。


```
DXR109I IRS2002 PURGE COMMAND COMPLETED FOR IMS1
```

---

## F *irlmproc,SET*

Modify (F) *irlmproc,SET* コマンドは、IRLM が認識している限定されたパラメーターのセットを動的に変更します。

### 構文



## 使用上の注意

F irlmproc,SET コマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

### **irlmproc**

コマンドを処理する IRLM を指定します。

### **DEADLOCK= nnnn**

**nnnn** ローカルのデッドロックの頻度に対して使用される、ミリ秒単位の数。値の範囲は、100 ミリ秒から 5000 ミリ秒です。シスプレックス・グループのメンバーとすべての IRLM がサブ秒デッドロック処理に使用できない場合は、DXR106E が出されます。

サブ秒のデッドロックをサポートする IRLM が、サブ秒のデッドロックをサポートしないメンバーをもつグループに結合する場合、新規メンバーの結合に使用される値の範囲は 1 秒から 5 秒です。サブ秒の処理をサポートするすべてのメンバーは、タイマー値の変更後に DXR177I メッセージを出します。

注: IMS TIMEOUT 候補がタイムアウトになると、それはタイムアウト候補のまま残り、グローバル・デッドロック・サイクルのたびにタイムアウト出口に対して提示されます。候補が提示されると、IMS は SMF 79.15 レコードを作成します。レコードは、使用可能になっていれば、SMF データ・セットに書き込まれます。タイムアウト候補が検出され、値 **nnnn** がサブ秒の場合、タスクが IRLM で待機しなくなるまで、多数の SMF 79.15 レコードが秒単位で書き込まれます。

### **LTE=nnnn**

**nnnn** z/OS システム間カップリング・ファシリティー LOCK 構造に対する次の CONNECT で指定する、ロック・テーブル項目の数を決定します。値の範囲は、0 から 1024 までの 2 のべき乗でなければなりません。値のそれぞれの増分は、1,048,576 のロック・テーブル・エントリーを表します。

コマンドを出す際に構文エラーがあると、DXR106E を受け取ります。構文エラーには、LTE 値が範囲外が含まれます。この IRLM がグループに接続されず、値が有効な場合、DXR177I が出されますが、値は他のメンバーには送信されません。メンバーが既にグループ内にある場合、値は、他のすべてのメンバーにブロードキャストするために Global Deadlock Manager IRLM (GDM) に送信されます。GDM がコードを適用していないと、DXR177I 応答はどのメンバー上でも出されません。GDM がコードをもっていれば、コマンドが処理されるときに、適用されるコードをもっているメンバーすべてが DXR177I を出します。

この値は、該当の IRLM が構造の割り振りを引き起こしてデータ共有グループに結合する最初のものであった場合、または REBUILD の最中のみ、使用されます。後で結合する IRLM はいずれも、更新済みの値をもつことはありません。

ん。複数の MODIFY コマンドが同じ IRLM 上、あるいは複数の IRLM 上で実行されると、一部の DXR177I が出されない場合があります。最後に出される DXR177I は、次の CONNECT で使用される値です。

通常のグループの始動時、または REBUILD 時に指定されたロック・テーブル項目の数を示す値は、以下の順に使用されます。

1. MODIFY irlmproc,SET,LTE= コマンドで指定された値 (0 より大きい場合)。
2. IRLMPROC の LTE= からの値 (0 より大きい)。
3. 既存の論理。戻された QUERY サイズを、MAXUSRS に基づいた長さの 2 倍の LTE 幅で除算した結果に最も近い 2 のべき乗の数を判別するもの。

上記のステップ 1 または 2 のいずれかの非ゼロ値を使用しようとしたが、その値が QUERY で戻される構造サイズに対して大きすぎる場合は、そのすぐ下位の順序にある値が使用されます。

#### **PVT=nnnn**

専用ストレージの上限を 2 ギガバイト境界より下で指定します。nnnn は、1 から 1800 までの 4 桁の数字でなければなりません。この値は、nnnn M または nnnn G のように、値の後に M (メガバイトを表す) または G (ギガバイトを表す) を指定することにより、メガバイト単位またはギガバイト単位で指定できます。IRLM は、ロックに使用される専用ストレージの量をモニターします。指定した限度に到達した場合、新しいロック要求は、『完了必須』の場合以外はリジェクトされます。指定した値が範囲外であるか、既に IRLM による専用ストレージの使用が指定した値を上回っている場合、コマンドはリジェクトされ、メッセージ DXR106E が出されます。「完了必須」のロックのための予約は、指定した PVT= 値からは計算されません。

#### **TIMEOUT=nnnn, ssname**

**nnnn** 1 秒から 3600 秒の範囲の新しいタイムアウト値。

#### **ssname**

MODIFY irlmproc,STATUS コマンドで表示される、識別されたサブシステム名。

コマンドを出す際に構文エラーがあると、DXR106E を受け取ります。構文エラーには、TIMEOUT 値が範囲外、あるいは識別されたサブシステム名が無効があります。また、前のコマンド完了時に DXR177I メッセージを受け取っていない場合にも、構文エラー・メッセージが出されます。

TIMEOUT 値はローカル・デッドロック・パラメーターの倍数である必要があります。入力された値がローカル・デッドロック・パラメーターの偶数倍ではない場合は、IRLM はタイムアウト値をその次の倍数に増やします。IRLM がタイムアウトに使用する値は、デッドロック処理で出される DXR177I メッセージに表示されます。この新しい値は、IRLM または識別されたサブシステムが終了するまで、あるいはオペレーターによってタイムアウトが再び変更されるまで、使用されます。コマンドで指定された値は、DB2® ZParms の値に影響を与えません。

#### **TRACE=nnn**

**nnn** で指定する値に対して、トレース・タイプ当たりの 64 KB トレース・バッファの最大数を IRLM が動的に設定するように要求します。この値は、外

部 CTRACE 書き込み機能が活動化されていない場合にのみ使用されます。トレース・バッファは、ECSA から割り振られます。有効な値は、10 から 255 です。この範囲外の値を指定すると、IRLM は値がその範囲内になるように自動的に調整します。デフォルトは 10 です。IRLM は、設定された数のトレース・バッファを直ちに獲得することではなく、このコマンドで設定されたバッファ数を超えないように、必要に応じてバッファを割り振ります。設定されたトレース・バッファの数が現在割り振られているバッファの数よりも小さい場合は、IRLM は、次のデッドロックまたはタイムアウト・サイクルの最後に、一番古いバッファを解放することによって、その数を指定された範囲内に収めます。

制約事項:

1. 最初にシステム・プログラマーに連絡して、IRLM で使用できる CSA ストレージの量を決定することなしに、CSA の値を変更しないようにしてください。
2. MODIFY コマンドで設定する値は、IRLM の停止から再始動までずっと持続しているわけではありません。それぞれのトレース・タイプごとにトレース・バッファの数はデフォルト値の 10 に戻り、MAXCSA の値は IRLM 始動プロシージャのパラメーターで設定した値に戻ります。

例

ここでは、F *irlmproc,SET* コマンドの使用例をいくつか示します。

**F *irlmproc,SET* の例 1**

z/OS システム・コンソールでの入力:

```
F IRLMPROC,SET,TRACE=20
```

z/OS システム・コンソールでの応答:

```
DXR177I IRLMX THE VALUE FOR TRACE IS SET TO 20
```

**F *irlmproc,SET* の例 2**

z/OS システム・コンソールでの入力:

```
F IRLMPROC,SET,TIMEOUT=60,DBMS
```

z/OS システム・コンソールでの応答:


```
DXR177I IRLMX THE VALUE FOR TIMEOUT IS SET TO 60 FOR DBMS
```

---

## F *irlmproc,STATUS*

MODIFY (F) *irlmproc,STATUS* コマンドは、IRLM の状況を表示するために使われます。

構文



## 使用上の注意

F `irlmproc,STATUS` コマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

`irlmproc` は、コマンドを処理する IRLM を識別します。

### `irlmx`

どの IRLM の状況を表示するかを指定します。 `irlmx` パラメーターは IRLM 始動プロシージャで指定されている IRLM サブシステム名 (IRLMN) と 3 桁の IRLM メンバー番号 (IRLMID) とを連結したものです。 DB2G002 (ID は 002) はその一例です。

### **ALLD**

データ共有グループの任意の IRLM における DBMS 名、およびアクティブまたは障害を示すサブシステムの状況を要求します。また、このキーワードは、システムが所有している可能性がある RETAINED LOCKS とそれらが現在関連している IRLM も表示します。

### **ALLI**

データ共有グループ内の IRLM 名およびすべての IRLM の状況を要求します。

### **MAINT**

オペレーターが IRLM ロード・モジュール (ただし、DXRRLM50、DXRRL183、DXRRL186、DXRRLFTB、および非シブプレックス環境の DXRRLM70 を除く) の IRLM 維持レベルを表示できるようにします。

### **STOR**

この IRLM の場合、CSA および ECSA ストレージについて、現行と最大の指定された割り振りを表示します。

### **TRACE**

この IRLM の場合、IRLM サブコンポーネント・トレース・タイプについての情報を要求します。戻される情報には、サブコンポーネント・トレース・タイプがアクティブかどうか、トレースで使用されるトレース・バッファの数、およびトレースでコンポーネント・トレースの外部書き出しプログラムがアクティブかどうかについての情報が含まれます。

z/OS の TRACE CT コマンドを使用して、トレースを活動化または非活動化することができます。EXP および INT トレースをオフにすることはできません。XIT (データ共有)、EXP、および INT トレースは、IRLM を開始すると、自動的に活動化されます。IRLMPROC TRACE=YES を用いることによって、トレースは自動的に活動化されます。

*irlmx* パラメーターが省略された場合、またはそのコマンドを受信する IRLM を指定する場合、メッセージ DXR001I が出されます。この複数行メッセージには、この IRLM に対して識別されている各 IMS 作業単位およびロックに関する情報が含まれています。

メッセージ DXR001I は、*irlmx* パラメーターが指定されているが、そのコマンドを受信する IRLM は *irlmx* の IRLMID を指定した IRLM を認識していない場合にも出されます。

*irlmx* を指定すると、メッセージ DXR102I が出されます。この複数行メッセージには、*irlmx* という IRLMN および IRLMID を使用して IRLM に対して識別されている各 IMS サブシステムの、IMS 名および状況が含まれています。メッセージ DXR102I は、ALLD が指定されている場合にも出されます。これには、データ共用グループ内の IRLM に対して識別されている各 IMS サブシステムの名前および状況が含まれています。

ALLI が指定されていると、メッセージ DXR103I が出されます。この複数行メッセージには、データ共用グループ内のすべての IRLM の IRLM 名と状況が含まれています。

## 例

ここでは、F *irlmproc,STATUS* コマンドの使用例をいくつか示します。

### F *irlmproc,STATUS* の例 1

非データ共用環境にあるものと想定します。z/OS システム・コンソールでの入力:  
F IRTPROC,STATUS

z/OS システム・コンソールでの応答:

```
DXR101I IR2T001 STATUS SCOPE=LOCAL
          SUBSYSTEMS IDENTIFIED                PT01
          NAME      STATUS  UNITS   HELD    WAITING   RET_LKS
          DSNT1    UP-NS   0005   0010   0002     0
```

説明: システム 1 のオペレーターが、IRTPROC という名前の IRLM プロシージャによって識別される IRLM に接続されている IMS システムについての情報を要求しました。

### F *irlmproc,STATUS* の例 2

データ共用グループをもっているものと想定します。z/OS システム・コンソールでの入力:

F DB1GIRLM,STATUS,ALLD

z/OS システム・コンソールでの応答:

```
14.02.10 STC00086 DXR102I DJ1G001 STATUS IRLMID=001
          SUBSYSTEMS IDENTIFIED                PT01
          NAME      STATUS  RET_LKS  IRLMID  IRLM_NAME  IRLM_LEVEL
          DB4G     UP       0        004     DJ4G       1.009
          DB3G     UP       0        003     DJ3G       1.009
          DB2G     UP       0        002     DJ2G       1.009
          DB1G     UP       0        001     DJ1G       1.009
```

説明: 出力には、このデータ共有グループ (要求を処理中の IRLM が属しているグループ) 内の IRLM に接続されているすべての IMS サブシステムが表示されます。その他に表示される可能性がある情報には、以下のものがあります。

#### STATUS

IMS サブシステムの状況を示します。

**UP** IMS はアクティブです。

#### DOWN

IMS に障害が発生しました。

#### UP-RO

IMS はアクティブであり、現在は読み取り専用サブシステムとして IRLM に識別されています。

#### CLEANUP

IRLM は、障害発生後のクリーンアップが完了したという応答が、IMS サブシステムから戻されるのを待っています。

#### SFAIL

IMS が識別されている IRLM が、データ共有グループから切断されました。IMS が保持していた「変更」タイプのロックは、すべて IRLM により保持されています。

#### RET\_LKS

この IMS サブシステムが所有している保持ロックの数。

#### IRLMID

この IMS サブシステムが識別されている IRLM の ID。

#### IRLM\_NAME

この IMS サブシステムが識別されている IRLM の名前。

#### IRLM\_LEVL

この IMS サブシステムが IRLM への識別時に要求した IRLM リリースおよび機能レベル。これは、*r.fff* の形式です。

#### F *irlmproc,STATUS* の例 3

再度、データ共有が有効であるものと想定します。z/OS システム・コンソールに次のように入力します:

```
F DB1GIRLM,STATUS,ALLI
```

z/OS コンソールでの応答は次のようになります。

```
DXR103I IR21010 STATUS
IRLMS PARTICIPATING IN DATA SHARING GROUP FUNCTION LEVEL=024
IRLM_NAME IRLMID STATUS LEVEL SERVICE MIN_LEVEL MIN_SERVICE
IRLM      001      UP   096 PQ92110    022    PQ52360
IR21      010      UP   024 PQ92110    012    PN90337
JRLM*     002      UP   096 PQ92110    022    PQ52360
DXR103I End of display
```

説明: 出力は、このデータ共有グループ (その要求を処理する IRLM が含まれているグループ) に参加している IRLM を表示します。IRLM\_NAME フィールドのアスタリスク (\*) は、この IRLM が Global Deadlock Manager (GDM) であることを示します。その他の情報は、以下のとおりです。

## STATUS

STATUS フィールド内の値「UP」は、IRLM がアクティブであることを示します。IRLM に障害がある場合は、STATUS は「DOWN」と表示されます。IRLM に識別されている IMS サブシステムが保持ロックを保留している場合にのみ、その IRLM が「DOWN」であることが分かります。障害を起こした IMS サブシステムと IRLM の間のこの接続は、REBUILD の後、またはグループ再始動の後には失われます。

## LEVEL

現行の IRLM リリースおよび機能レベル (*r.fff* の形式)。

## SERVICE

「LEVEL」で指定されたリリースおよび機能レベルに対応する IRLM サービスまたはリリース。

## MIN\_LEVEL

この IRLM が共存できる最小 IRLM 機能レベル。

## MIN\_SERVICE

「MIN-LEVEL」で指定された機能レベルに対応する IRLM サービスまたはリリース。

## グループ機能レベル

このデータ共有グループのすべての IRLM によって使用されている IRLM リリースおよび機能レベル。

## F *irlmproc,STATUS* の例 4

z/OS システム・コンソールで次のコマンドを入力します:

```
F IRLME2N,STATUS,STOR
```

```
DXR100I IRLM241 STOR STATS
PC: YES  LTEW:  2  LTE:    0M  RLE:   2646  RLEUSE:    0
BB PVT: 1500M  AB PVT (MEMLIMIT): 16383P
CSA USE: ACNT:    0K  AHWM:    0K  CUR: 1057K  HWM: 1057K
        ABOVE 16M:   27 1057K  BELOW 16M:   0   0K
PVT USE:  BB CUR:  7453K  AB CUR:    5M
CLASS  TYPE  SEGS    MEM  TYPE  SEGS    MEM  TYPE  SEGS    MEM
ACCNT  T-1    2     4M  T-2    1     1M  T-3    1     4K
PROC   WRK    4    20K  SRB    1     1K  OTH    1     1K
MISC   VAR   20   6086K  N-V   12    323K  FIX    1    24K
DXR100I End of display
```

説明: この例は、IRLM に割り振られている現行のストレージは 1057 KB、前回に IRLM が始動された以降に割り振られた最大量は 1057 KB であることを示しています。ロッキング構造 (RHB および RLB) 用のストレージは、IRLM 専用ストレージ内に格納されています。表示出力を解釈するには、以下の情報を使用してください。

**PC** IRLM 始動プロシージャの PC オプションの現行値。

## BB PVT

2 GB 境界より下の、現行の専用ストレージ量。PVT 値は、この例では 1500 MB です。

## AB PVT (MEMLIMIT)

2 GB 境界より上の、専用ストレージの現行の限度。これは MEMLIMIT

とも呼ばれ、MVS によって管理されます。このストレージはロック用に使用されます。AB PVT 値は、この例では 16383 PB です。

**LTE** この IRLM が前回グループに接続したときに、カップリング・ファシリティ内で使用可能だったロック・テーブル項目の数。各単位は、1 048 576 項目から構成されます。LTE が 1 単位未満のばあい、値はゼロになります。

#### **LTEW**

ロック・テーブル項目幅は、ロック構造でそれぞれのロック・テーブル項目に必要なバイト数です。グループのユーザー数が多ければ多いほど、それぞれのロック・テーブル項目を管理するために必要なバイト数は多くなります。6 ユーザーまでの場合、LTEW は 2、22 ユーザーまでの場合、LTEW は 4、32 ユーザーまでの場合、LTEW は 8 です。

**RLE** この IRLM が前回グループに接続したときに、カップリング・ファシリティ内で使用可能だったレコード・テーブル項目の数。

#### **RLEUSE**

MODIFY コマンドを発行した時点でカップリング・ファシリティで使用中であった RLE の数。IRLM が CF から切断されている場合は、この数値は DISCONNECT の前の IRLM の最後の更新時に使用中であった RLE を表します。

#### **CSA USE**

CSA USE は、互換性の理由でのみ表示されます。

#### **ACNT**

PC=YES の場合、この値はロック制御構造に使用される説明可能拡張専用ストレージです。この値は、xxxK (キロバイトの場合) または xxxM (メガバイトの場合) として指定されます。

#### **AHWM**

PC=YES の場合、この値はロック制御構造のこの初期化期間中に、IRLM によって割り振られた拡張専用ストレージの最高水準点または最大量です。この値は、xxxK (キロバイトの場合)、または xxxM (メガバイトの場合) として指定されます。

**CUR** 現在の CSA と ECSA の使用量の合計。この場合、現在の使用量 (CUR) は 1057 KB であり、最高水準点 (HWM) は 1057 KB です。説明可能ストレージは、このすべてのストレージのサブセットです。

#### **PVT USE**

現在の 2 GB 境界より下と 2 GB 境界より上の専用使用量。

#### **BB CUR**

現在の 2 GB 境界より下の専用使用量。値は、xxxxK (キロバイトの場合) または xxxxM (メガバイトの場合) として指定されます。

#### **AB CUR**

現在の 2 GB 境界より上の専用使用量。値は、xxxxM (メガバイトの場合) または xxxxG (ギガバイトの場合) として指定されます。

#### **ACCNT**

報告書の ACCNT の行は、ロック制御ブロック構造とそのストレージ使用量の内訳です。

- T-1** タイプ 1 構造はリソース用です。このケースでは、合計 4 MB に対して 2 つのストレージ・セグメントが保持されることを示しています。
- T-2** タイプ 2 構造は、特定のリソースに対する最初の要求の後の、すべてのリソース要求用です。この例では、合計 1 MB に対して 1 つのストレージ・セグメントが保持されることを示しています。
- T-3** タイプ 3 構造は、リソースを待っているか保持している要求側または作業単位用です。この例では、合計 64 KB に対して 1 つのストレージ・セグメントが保持されることを示しています。

**PROC** および **MISC** の行

これらの行には、IMS 要求の処理に使用される専用ストレージの使用状況に関する情報が入っています。この情報は、問題を診断する場合に、IBM ソフトウェア・サポートの指示の下に使用してください。

**F irlmproc,STATUS** の例 5

z/OS システム・コンソールで次のコマンドが入力された場合:

```
F PR21PROC,STATUS,TRACE
```

z/OS コンソール上の応答は、以下のようになります。

```
DXR179I PR21034 TRACE USAGE
TRACE BUFFER STORAGE IN USE: 256KB
MAXIMUM NUMBER OF TRACE BUFFERS ALLOWED PER TRACE TYPE: 10
TRACE TYPE  ACTIVE  BUFFERS IN USE  CTRACE WRITER
-----
SLM          N          0              N
XIT          Y          2              N
XCF          N          0              N
DBM          N          0              N
EXP          Y          1              N
INT          Y          1              N
```

この例では、現在、IRLM トレースに割り振られているストレージは 256 KB であり、トレース・タイプ当たりで許されるトレース・バッファの最大数は 10 に設定されており、さらに外部 CTRACE 書き込み機能はアクティブではないことを示しています。それぞれのバッファごとのトレース・サイズは 64 KB です。使用できるトレース・バッファの最大数は、コマンド **MODIFY**

**irlmproc,SET,TRACE=nnn** を出すことによって、変更することができます。



## 第 32 章 START irlmproc コマンド


START *irlmproc* コマンドは、ご使用のシステムによって所定の位置に組み込んであるプロシージャーで、IRLM コンポーネントを開始します。

プロシージャーの中のシンボリック・パラメーターは、START *irlmproc* コマンドを使ってオーバーライドすることができます。IRLM が提供する機能を必要とするすべての IMS サブシステムの前に、IRLM を開始しておく必要があります。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』

### 構文



### キーワード

START *irlmproc* コマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

*irlmproc* は、開始する IRLM のプロシージャー名を識別します。

IRLM パラメーターは、START コマンドを使ってオーバーライドすることができます。

#### DEADLOK=

ローカル・デッドロック検出インターバル (秒) と、グローバル検出が始まる前に起きるべきローカル・サイクルの数を次のように指定します。以下のものを指定することができます。

#### seconds#

この 1 から 9999 までの 1 桁から 4 桁の数値は、IRLM ローカル・デッ

ドロック検出サイクル間のインターバル (秒) を指定します。5 より大きい値も受け入れられますが、使用される最大は 5 です。

推奨事項: このパラメーターは 5 以下に設定してください。これは、1 つのグローバル・サイクルを完了するには、複数のローカル・サイクルが必要となるためです。5 より大きな数値を指定した場合、最大スループットを確保するためにグローバル・デッドロックを頻繁に分割できなくなります。

#### ***cycles#***

この 1 から 9999 の範囲内の 1 から 4 桁の数値は、グローバル・デッドロック検出を行う前に終了していなければならないローカル・デッドロック・サイクルの数を指定します。1 より大きい値も受け入れられますが、使用される最大は 1 です。

推奨事項: このパラメーターは 5 以下に設定してください。これは、1 つのグローバル・サイクルを完了するには、複数のローカル・サイクルが必要となるためです。5 より大きな数値を指定した場合、最大スループットを確保するためにグローバル・デッドロックを頻繁に分割できなくなります。

#### **IRLMGRP=**

この IRLM がロック・マネージャーとしての役割を行う z/OS システム間カップリング・ファシリティ (XCF) グループの名前を指定します。

#### ***irlmids***

XCF グループの名前。

#### **IRLMID=**

複数の IRLM を区別するために使用する 10 進数または印刷可能文字のいずれかを指定します。グループで最も小さい ID 値の IRLM が、そのグループのグローバル・デッドロック・マネージャーになります。グループのすべての IRLM ごとに固有の名前を指定する必要があります。グループに含めることができる IRLM の総数は、指定した値に関係なく、ユーザーのハードウェアによって制限され、255 より小さくすることができます。

*irlmid* には、1 から 255 の範囲の 1 から 3 桁の数値か、または印刷可能な EBCDIC 文字を指定することができます。文字を指定する場合は、IRLM がこの文字が本当に印刷可能文字であることを理解できるように、その文字を十分な数の単一引用符で囲んでおく必要があります。IRLM は、その文字を 1 から 255 の EBCDIC 値に変換します。

z/OS が引用符を解釈する方法に起因する理由で、文字のいずれの側にも 7 個の引用符を使用する必要があります。

例: 印刷可能文字の「D」を指定する場合、IRLMID='''''''D'''''' と指定する必要があります。

#### **IRLMNM=**

この IRLM に割り当てる 1 から 4 バイトの z/OS サブシステム名を指定します。

#### **LOCKTAB**

GROUP パラメーターの中で指定されているデータ共有グループによって使用されるロック・テーブルを指定します。

### ***irlmtt1***

これは、ロック・テーブルの名前です。

### **MAXCSA=**

互換性の目的で IRLM EXEC ステートメントに保持されている廃止キーワード。IRLM は、このキーワードが指定されても無視します。

### **MAXUSRS=**

データ共用グループに接続できるユーザーの最大数 (2 から 248 の間の数値) を指定します。

### **PC=NO | YES**

互換性の目的で IRLM EXEC ステートメントに保持されている廃止キーワード。IRLM は、このキーワードが指定されても無視します。

### **PGPROT=YES | NO**

これは、COMMON STORAGE ロード・モジュールを z/OS ページ保護ストレージに入れるべきかどうかを、IRLM に指示します。PGPROT=YES がデフォルトで、COMMON STORAGE ロード・モジュールを z/OS ページ保護ストレージに入れることを、IRLM に指示します。PGPROT=NO を指定すると、IRLM はロード・モジュールをページ保護ストレージに入れません。

### **SCOPE=**

IRLM をデータ共用環境で使用するかどうかを指定します。使用する場合には、関連する IMS が終了したときに、IRLM が自動的に切断するかどうかも指定します。

### **LOCAL**

IRLM が非データ共用環境にあり、システム間の共用がないことを指定します。

### **GLOBAL**

IRLM がデータ共用環境にあり、システム間の共用が行われることを指定します。データ共用グループに識別されている IMS システムがない場合は、IRLM はそのグループから切断されます。XCF および SLM の両方とも必要です。

### **NODISCON**

IRLM がデータ共用環境にあり、システム間の共用が行われることを指定します。データ共用グループに識別されている IMS システムがない場合でも、IRLM はそのグループに接続されたままです。共用グループからの通常の DISCONNECT は起こりません。NODISCON が指定された場合には、明示的に IRLM を停止させる必要があります。XCF および SLM の両方とも必要です。

NODISCON を使用すると、z/OS は、通常であれば IRLM の終了時に実行する一定のリカバリー・アクションを実行する必要がないので、IMS に障害が起こったときに、他のシステムへの影響が少なくてすみます。

NODISCON パラメーターのもう 1 つの利点は、IRLM が IRLM データ共用グループに再結合されるまで IMS が待っている必要がないために、正常終了または異常終了の後での IMS の再始動が速くなることです。

### **TRACE=**

IRLM 始動中に、IRLM がアクティビティをトレースする必要があるかどうか

かを指定します。トレースは、循環トレース・バッファーに書き込まれます。つまり、最後のバッファーがいっぱいになると、最初のバッファーが再使用されます。

**NO** IRLM 始動中に、トレース・アクティビティを初期設定しません。NO がデフォルトです。

IRLM アクティビティをトレースするには、TRACE CT コマンドを使用します。

**YES**

始動中に、IRLM トレース・アクティビティを初期設定します。

推奨事項: すべてのデータ共用環境で、トレースをオンにしてください。

---

## 第 33 章 STOP irlmproc コマンド

STOP (P) *irlmproc* コマンドは、IRLM を正常にシャットダウンするために使用されます。いずれかのアクティブ IMS サブシステムが IRLM に現在識別されている場合、コマンドはリジェクトされます。

*irlmproc* は、停止される IRLM のプロシージャ名を示します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『例』

### 構文

▶▶ — P — *irlmproc* —————▶▶  
    └── STOP ─┘

### 例

z/OS SYSTEM 1 SC:

P IR21I

システム 1 SC への応答:

```
DXR110I IR21001 STOP COMMAND ACCEPTED
IXL030I CONNECTOR STATISTICS FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 070
CONNECTOR IRLMGRPR$IR21001:
IXL031I CONNECTOR CLEANUP FOR LOCK STRUCTURE LOCK2, 071
CONNECTOR IRLMGRPR$IR21001, HAS COMPLETED.
DXR121I IR21001 END-OF-TASK CLEANUP SUCCESSFUL - HI-CSA 732K -
HI-ACCT-CSA 132K
IEF352I ADDRESS SPACE UNAVAILABLE
$HASP395 IR21I ENDED
```

システム 2 SC への応答:

NONE

説明: システム 1 のオペレーターは IR21I という名前の IRLM プロシージャを終了させました。システム 2 ではオペレーターのアクションは必要ありません。



## 第 34 章 TRACE CT コマンド


IRLM 診断トレースの開始、停止、または修正を行うときは、z/OS TRACE CT コマンドを使用します。

IRLM は、TRACE CT コマンドで使用可能なすべてのオプションをサポートしているわけではありません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 789 ページの『使用上の注意』
- 789 ページの『例』

### 構文



注:

- 1 同じタイプのトレースは、一度だけしか指定できません。

### キーワード

TRACE CT コマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

**CT** z/OS TRACE コマンドで使用可能なその他のトレース・オプションの代わりに、コンポーネント・トレースを指定します。

#### **WTRSTART=parmlibmem**

外部書き出しプログラムを呼び出し、またそのトレース・バッファの書き込み先であるデータ・セットを定義するソース JCL が含まれるメンバーの名前を識別します。メンバーは、SYS1.PROCLIB カタログ式プロシージャあるいはジョブです。多くのインストール・システムが SYS1.PROCLIB 内のカタログ式プロシージャを使用します。

TRACE CT,WTRSTART コマンドを入力した後、トレースをオンにし、TRACE CT コマンドへの応答で WTR パラメーターを使用して、書き出しプログラムを接続します。

#### **WRAP**

システムがデータ・セットまたはデータ・セット・グループの最後に到達したときに、データ・セットの最初またはデータ・セット・グループの最初にある最も古いデータを上書きすることを指定します。データ・セットの基本エクステン트가使用されます。

#### **NOWRAP**

データ・セットがいっぱいになったときに、システムがデータ・セットへの書き込みを停止するように指定します。データ・セットの基本エクステンと 2 次エクステン트가使われます。

#### **WTRSTOP=jobname**

停止されるコンポーネント・トレース外部書き出しプログラムのジョブ名を識別します。書き出しプログラムが使ったデータ・セットがクローズされます。

ジョブ名は次のうちのどちらかです。

- ソース JCL がプロシージャーの場合は、メンバー名
- ソース JCL 中の JOB ステートメント上の名前

**ON** トレースをオンにします。

#### **COMP=irlmssnm**

IRLM サブシステム名

#### **SUB=subname**

望みのサブレベル・トレースのタイプを識別します。パラメーターは、次に示す値のいずれかが可能です。

#### **DBM**

識別した DBMS との相互作用をトレースします。

#### **EXP**

例外条件をトレースします。EXP は、IRLM が実行を開始したときに、自動的にオンになり、永続してオンになっています。

#### **INT**

正常なロックング・アクティビティー外のメンバー・イベントとグループ・イベントをトレースします。INT は、IRLM が実行を開始したときに、自動的にオンになり、永続してオンになっています。

#### **SLM**

z/OS ロックング・コンポーネントとの対話をトレースします。

#### **XCF**

z/OS システム間結合サービスとのすべての対話をトレースします。

## XIT

z/OS ロッキング・コンポーネントとの非同期対話のみをトレースします。IRLM が実行を開始すると、XIT は自動的にオンになりますが、z/OS TRACE CT コマンドを使用してオフにすることができます。

### オフ

トレースをオフにします。IRLM がコンポーネント・トレース外部書き出しプログラムと接続されている場合、システムは暗黙切断を強制します。

EXP および INT サブレベル・トレースの場合、OFF パラメーターは、トレースは外部書き出しプログラムへの書き込みを停止します。ただし、バッファへの書き込みは継続します。これらのトレースは、IMS がデバッグ目的で使用します。

外部書き出しプログラムのプロシージャの例

IRLM 外部書き出しプログラムのプロシージャの例を次に示します。

```
//CTWTR   PROC
//        EXEC PGM=ITTTTCWR
//TRCOUT01 DD  DSN=SYS1.WTR1,DISP=OLD
//TRCOUT02 DD  DSN=SYS1.WTR2,DISP=OLD
```

### 使用上の注意

TRACE CT ON を設定することによる影響として、それぞれのアクティブなサブネーム・タイプごとに、0.7 MB の ECSA が必要になります。IRLM は開始時にそれ自体のトレースを初期設定するため、DISPLAY TRACE コマンドはすべてのトレースはオフとして表示します。TRACE ON コマンドを出した後は、INT および EXT というオフにすることが不可能な 2 つのサブネームを除いて、報告書は正確です。

このコマンドは、マスター・コンソールからのみ入力できます。このコマンドは、適切なレベルの z/OS 権限が必要です。

このコマンドは z/OS コンポーネント・トレース・サービスを使用するので、IRLM 開始および停止ロード・モジュール DXRRL183 が z/OS リンク・リストに入っていることを確認してください。

### 例

ここでは、TRACE CT コマンドの使用例をいくつか示します。

#### TRACE CT コマンドの例 1

IRLM DBM トレースの開始と停止を実行するためのコマンド・シーケンスの例を次に示します。この例では、トレース・データはプロシージャ CTWTR で識別される外部書き出しプログラム・データ・セットに書き込まれます。

```
TRACE CT,WTRSTART=CTWTR
TRACE CT,ON,COMP=IRLM,SUB=(DBM)
:
:
: (z/OS は応答を要求します。)
:
:
R 15,WTR=CTWTR,END
```

```
TRACE CT,OFF,COMP=IRLM,SUB=(DBM)
:
: (トレース・バッファが外部化されるのを確認するためにしばらく待ちます。)
TRACE CT,WTRSTOP=CTWTR
```

## **TRACE CT** コマンドの例 2

これは、トレースの開始と停止を循環方式で行うサンプル・プロシージャーです。このプロシージャーで取り込まれたトレースは、IRLM が備えている限定された数のバッファに保管されます。それぞれのバッファは、前のバッファが埋められると再利用されます。

```
TRACE CT,ON,COMP=IRLM
:
: (z/OS は応答を要求します。)
:
:
R 15,END
TRACE CT,OFF,COMP=IRLM
```

関連資料:

 z/OS: システム・コマンド権限に従って分類されたシステム・コマンド

---

## 第 10 部 Open Database Access コマンド

Open Database Access (ODBA) コマンドは、ODBA アプリケーション・アドレス・スペースを処理するために使用します。

- 793 ページの『第 35 章 CANCEL ODBA コマンド』
- 795 ページの『第 36 章 FORCE ODBA コマンド』



---

## 第 35 章 CANCEL ODBA コマンド

CANCEL および FORCE コマンドは、IMS サブシステムへのアクティブな接続をもつ ODBA アプリケーション・アドレス・スペースを終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『使用上の注意』

### 構文

▶▶ C *jobname* ▶▶  
    └── CANCEL ─┘

### 使用上の注意

CANCEL *jobname* コマンドは、IMS サブシステムへのアクティブな接続をもつ ODBA アプリケーション・アドレス・スペースを終了するために使用します。このコマンドで、*jobname* は ODBA アプリケーションのアドレス・スペースです。

この IMS への接続下にアクティブなスレッドがない場合、CANCEL コマンドを z/OS で処理できるようにします。アクティブなスレッドがあると思われる (IDTTHDCT が 0 より大の) 場合は、CANCEL コマンドはリジェクトされ、メッセージ DFS08051 が出されます。

CANCEL コマンドが出された後は、IMS への接続が正常に終了し、再び初期設定されるまでは、追加スレッドをターゲット・アドレス・スペースからスケジュールすることはできません。

ABENDU0113 または他の関連する異常終了から IMS 制御領域を保護するために、CANCEL はリジェクトされます。この時点でスレッドがアクティブであることが無効な場合は、資料を集めて、アクティブ・スレッドの原因を判別します。



---

## 第 36 章 FORCE ODBA コマンド

CANCEL コマンドおよび FORCE コマンドは、IMS サブシステムへのアクティブな接続をもつ ODBA アプリケーション・アドレス・スペースを終了するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『使用上の注意』

### 構文

▶—FORCE—*jobname*————▶

### 使用上の注意

FORCE *jobname* コマンドは、CANCEL コマンドがリジェクトされた場合に、IMS サブシステムへのアクティブな接続をもつ ODBA アプリケーション・アドレス・スペースを終了するために使用します。このコマンドで、*jobname* は ODBA アプリケーションのアドレス・スペースです。

推奨事項: FORCE コマンドを試行する前に、CANCEL コマンドを試行してください。

ODBA アプリケーション・アドレス・スペースの現反復に対して FORCE が出されるのが初めてである場合は、DFS1S100 により、FORCE が CANCEL に変更され、z/OS が CANCEL コマンドを処理できるようになります。

CANCEL コマンドがリジェクトされ、ODBA アプリケーション・アドレス・スペースの現反復に対して出された前の FORCE が失敗した場合には、2 番目の FORCE コマンドを出して、z/OS が 2 番目の FORCE コマンドを処理できるようにしてください。

FORCE コマンドは慎重に使用してください。アクティブ・スレッドの実際の状態によっては、z/OS がアドレス・スペースを CANCEL できるようにすることによって、IMS 制御領域が異常終了する可能性があります。FORCE コマンドを出す前に、未解決のアクティブ・スレッドを解決してください。



---

## 第 11 部 リポジトリ・サーバー・コマンド

リポジトリ・サーバー (RS) コマンドは、RS パラメーターの表示および更新、または RS アドレス・スペースのシャットダウンを行うために使用します。

- 799 ページの『第 37 章 MODIFY reposervername コマンド』
- 809 ページの『第 38 章 P reposervername コマンド』



## 第 37 章 MODIFY reposervername コマンド

MODIFY (F) *reposervername* コマンドは、リポジトリ・サーバー (RS) アドレス・スペースについて、RS パラメーターを表示または更新するために使用します。

サブセクション:

- 800 ページの『F reposervername,ADMIN』
- 803 ページの『F reposervername,AUDIT』
- 805 ページの『F reposervername,SECURITY』
- 806 ページの『F reposervername,SHUTDOWN』

一部の MODIFY (F) コマンドと FRPBATCH コマンドは同等です。

表 62. 同等の *Modify (F)* コマンドと *FRPBATCH* コマンド

MODIFY (F)	FRPBATCH	注記
--	ADD	
ADMIN DISPLAY	LIST	
ADMIN START	START	
ADMIN STOP	STOP	IMSRSC リポジトリを停止します。
--	RENAME	
--	DELETE	
ADMIN DSCHANGE	DSCHANGE	
--	UPDATE	
AUDIT	--	監査レベルを変更します
SECURITY	--	ストレージ内にあるプロファイルをリフレッシュします
SHUTDOWN	--	RS を停止します。z/OS STOP (P) インターフェースを介した STOP コマンドと同様です。

関連概念:

 [IMSRSC リポジトリの概要 \(システム定義\)](#)

 [IMSRSC リポジトリの管理 \(システム管理\)](#)

関連情報:

 [FRPBATCH でのコマンド \(システム・プログラミング API\)](#)


## F reposervername,ADMIN

F *reposervername,ADMIN* コマンドは、IMSRSC リポジトリ上で管理用タスクを実行するために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 801 ページの『同等の FRPBATCH コマンド』
- 801 ページの『例』

### 構文



### キーワード

このコマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

#### **reposervername**

管理用タスクを実行するリポジトリ・サーバー (RS) の名前を指定します。

#### **DSCHANGE**

ペアの COPY1、COPY2、またはスペア・リポジトリ・データ・セットの状況を DISCARD に変更するか、破棄されたデータ・セットの状況を SPARE に変更します。

#### **repositoryname**

データ・セットを変更するリポジトリの名前を指定します。CATALOG は予約済みであるため指定できません。

#### **S | D**

リポジトリ・データ・セット・パラメーターで指定されたりリポジトリ・データ・セットに対して、DSCHANGE アクションを適用することを指定します。

**S** 指定されたりリポジトリ・データ・セットに対して、SPARE の DSCHANGE アクションを適用することを指定します。

**D** 指定されたりリポジトリ・データ・セットに対して、DISCARD の DSCHANGE アクションを適用することを指定します。

### 1 | 2 | 3

要求された DSCHANGE アクションを適用するリポジトリ・データ・セットのペアを示すために、1 から 3 の範囲の数字を指定します。

1 状況を COPY1 リポジトリ・データ・セットに適用します。

2 状況を COPY2 リポジトリ・データ・セットに適用します。

3 状況を SPARE リポジトリ・データ・セットに適用します。

#### DISPLAY

RS カタログ・リポジトリに対して定義されているリポジトリのリストを表示します。このコマンドは、バッチ LIST STATUS コマンドに類似していません。*repositoryname* が指定されていない場合、リポジトリ名のみが返されます。*repositoryname* が指定されている場合、リポジトリの詳細 (データ・セット名など) が返されます。

#### *repositoryname*

情報を表示するリポジトリの名前を指定します。CATALOG は予約済みであるため指定できません。

#### START

リポジトリを開始します。

#### *repositoryname*

開始するリポジトリの名前を指定します。CATALOG は予約済みであるため指定できません。

#### STOP

リポジトリを停止します。

#### *repositoryname*

停止するリポジトリの名前を指定します。CATALOG は予約済みであるため指定できません。

### 同等の FRPBATCH コマンド

以下の表は、F *reposervername,ADMIN* コマンドと同様の機能を実行する FRPBATCH コマンドを示しています。

表 63. F *reposervername,ADMIN* コマンドと同等の FRPBATCH

F <i>reposervername,ADMIN</i> コマンド	類似の FRPBATCH コマンド
F <i>reposervername,ADMIN</i> DISPLAY	LIST
F <i>reposervername,ADMIN</i> DSCHANGE	DSCHANGE
F <i>reposervername,ADMIN</i> START	START
F <i>reposervername,ADMIN</i> STOP	STOP

#### 例

以下に、F *reposervername,ADMIN* コマンドの例を示します。

#### F *reposervername,ADMIN* コマンドの例 1

コマンド入力:

F FRP1,ADMIN START(IMS\_REPOS)

コマンド出力:

```
FRP2014I - Repository start request initiated: IMS_REPOS
          REPO1RP
```

説明: IMS\_REPOS という名前のリポジトリを開始する要求が開始されました。リポジトリが開始されると、FRP2012I メッセージが発行されます。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

### ***F reposername,ADMIN*** コマンドの例 2

コマンド入力:

F FRP1,ADMIN STOP(IMS\_REPOS)

コマンド出力:

```
FRP2020I - Repository stop request initiated: IMS_REPOS
          REPO1RP
```

説明: IMS\_REPOS という名前のリポジトリを停止する要求が開始されました。リポジトリが停止されると、FRP2012I メッセージが発行されます。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

### ***F reposername,ADMIN*** コマンドの例 3

コマンド入力:

F FRP1,ADMIN DISPLAY(IMS\_REPOS)

コマンド出力:

```
BPE0032I ADMIN COMMAND COMPLETED REPO1RP
FRP2100I - ADMIN DISPLAY repository IMS_REPOS 597
          - Last updated date/time : 2011/05/06 20:26:43 USRT004
          - Status . . . . . : OPEN
          - Auto-open . . . . . : YES
          - Security Class . . . . . : NOT DEFINED REPO1RP
FRP2101I - ADMIN DISPLAY repository RDS1: 598
          - Index (RID) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSPRI.RID
          - Member (RMD) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSPRI.RMD
          - Status . . . . . : COPY1 REPO1RP
FRP2101I - ADMIN DISPLAY repository RDS2: 599
          - Index (RID) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSSEC.RID
          - Member (RMD) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSSEC.RMD
          - Status . . . . . : COPY2 REPO1RP
FRP2101I - ADMIN DISPLAY repository RDS3: 600
          - Index (RID) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSSPR.RID
          - Member (RMD) . . . : IMSTESTS.REPO.IMSSPR.RMD
          - Status . . . . . : DISCARD REPO1RP
```

説明: リポジトリ IMS\_REPOS に関する情報を表示するための ADMIN コマンドが処理されます。リポジトリの状況と、COPY1、COPY2、および SPARE のデータ・セットに関する情報が返されます。このコマンドは、FRPCFG メンバーに

RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

#### **F reposervername,ADMIN** コマンドの例 4

コマンド入力:

```
F FRP1,ADMIN DISPLAY
```

コマンド出力:

```
BPE0032I ADMIN DISPLAY COMMAND COMPLETED REPO1RP
FRP2102I - IMS_REPOS                                OPEN
2011/05/06 USRT004 COPY1    COPY2    DISCARD REPO1RP
```

説明: リポジトリ・サーバーによって管理されるリポジトリに関する情報を表示する ADMIN コマンドが処理されます。出力には、データ・セット情報は含まれません。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

関連概念:

-  [IMSRSC リポジトリの概要 \(システム定義\)](#)
-  [IMS リポジトリ・データ・セットの状態 \(システム定義\)](#)

関連タスク:

-  [リポジトリ・サーバーの停止 \(オペレーションおよびオートメーション\)](#)
-  [IMSRSC リポジトリ・データ・セットの割り振り \(システム定義\)](#)

関連資料:

806 ページの『F reposervername,SHUTDOWN』

-  [FRPBATCH での LIST コマンド \(システム・プログラミング API\)](#)
-  [FRPBATCH での START コマンド \(システム・プログラミング API\)](#)
-  [FRPBATCH での STOP コマンド \(システム・プログラミング API\)](#)
-  [FRPBATCH での DSCHANGE コマンド \(システム・プログラミング API\)](#)

---

## **F reposervername,AUDIT**

F reposervername,AUDIT コマンドは、IMS PROCLIB データ・セットの FRPCFG メンバー内の AUDIT\_LEVEL パラメーターで設定された値から監査レベルを動的に変更するために使用します。

サブセクション:

- 804 ページの『構文』
- 804 ページの『キーワード』
- 804 ページの『例』

## 構文



## キーワード

このコマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

### LEVEL

監査レコードを監査ログ・ストリームに書き込むかどうかを決定します。

### NONE

監査レコードは書き込まれません。

### HIGH

監査レコードが書き込まれます。

### RESTART

IMS PROCLIB データ・セットの FRPCFG メンバーで  
AUDIT\_FAIL=CONTINUE が指定されており、監査ログ・ストリームへの接続  
中にエラーが発生した場合、監査ロギングは中断されます。RESTART を使用し  
て、監査ロギングを再開することができます。

## 例

以下に、F reposerservername,AUDIT コマンドの例を示します。

### F reposerservername,AUDIT コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F FRP1,AUDIT LEVEL(NONE)
```

コマンド出力:

```
BPE0032I AUDIT COMMAND COMPLETED REPO1RP  
FRP2103I - Audit level changed from HIGH to NONE REPO1RP
```

説明: AUDIT コマンドが処理され、監査レベルが HIGH から NONE に変更されています。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

### F reposerservername,AUDIT コマンドの例 2

コマンド入力:

```
F FRP1,AUDIT LEVEL(HIGH)
```

コマンド出力:

```
BPE0032I AUDIT COMMAND COMPLETED REPO1RP  
FRP2103I - Audit level changed from NONE to HIGH REPO1RP
```

説明: AUDIT コマンドが処理され、監査レベルが NONE から HIGH に変更されています。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されて

いるマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

### F *reposervername*,AUDIT コマンドの例 3

コマンド入力:

```
F FRP1,AUDIT RESTART
```

コマンド出力:

```
BPE0032I AUDIT RESTART COMMAND COMPLETED REPE1RP
```

説明: 監査処理を再開するために AUDIT コマンドが処理されています。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

関連概念:

 IMSRSC リポジトリの概要 (システム定義)

 リポジトリ・サーバーの監査ログ・レコードの管理 (診断)

関連資料:

 IMS PROCLIB データ・セットの FRPCFG メンバー (システム定義)

---

## F *reposervername*,SECURITY

F *reposervername*,SECURITY コマンドは、ストレージ内にあるセキュリティー・テーブルを動的にリフレッシュし、RACF または同等のセキュリティー製品に定義されているプロファイルに対する変更を選出するために使用します。このコマンドは、リポジトリ・サーバー構成ファイル・パラメーターを再ロードしたり、リポジトリ定義を再読み取りしたりしません。

サブセクション:

- 『構文』
- 『例』

### 構文

```
▶▶ ───┬─── F ───┬─── reposervername,SECURITY ─── REFRESH ───▶▶  
      └───┬───┘  
          MODIFY
```

### 例

以下に、F *reposervername*,SECURITY コマンドの例を示します。

### F *reposervername*,SECURITY コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F FRP1,SECURITY REFRESH
```

コマンド出力:

FRP2106E - Security request rejected, CLASS not defined REPO1RP  
BPE0032I SECURITY REFRESH COMMAND COMPLETED REPO1RP

説明: セキュリティー・プロファイルをリフレッシュするために、SECURITY コマンドが処理されています。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

関連概念:

➡ RS カタログ・リポジトリ内の IMSRSC リポジトリ指定の更新 (システム管理)

➡ IMSRSC リポジトリの概要 (システム定義)

関連資料:

➡ リポジトリ・サーバーの RACF 定義プロファイルの例 (システム管理)

---

## F reposervername,SHUTDOWN

F *reposervername*,SHUTDOWN コマンドは、指定されたりポジトリ・サーバー (RS) またはすべての RS アドレス・スペースをシャットダウンするために使用します。

サブセクション:

- 『構文』
- 『キーワード』
- 『使用上の注意』
- 807 ページの『例』

### 構文

➡ `F` `reposervername,SHUTDOWN` `ALL` ➡

### キーワード

このコマンドでは、以下のキーワードを指定できます。

#### ALL

指定された RS と同じ z/OS システム間カップリング・ファシリティグループを使用するすべての RS アドレス・スペース (アクティブの従属サーバーを含む) をシャットダウンします。

### 使用上の注意

ALL が指定されない場合は、コマンドが発行される z/OS イメージ上の RS のみがシャットダウンされます。マスター・サーバーがシャットダウンされ、SHUTDOWN ALL が発行されない場合、すべての従属サーバーが従属プロセスを開始し、1 つの従属サーバーが新しいマスターになります。

## 例

以下に、F *reposervername*,SHUTDOWN コマンドの例を示します。

### *F reposervername*,SHUTDOWN コマンドの例 1

コマンド入力:

```
F FRP1,SHUTDOWN
```

コマンド出力:

```
FRP2005I - Shutdown command received, server terminating REPO1RP
```

説明: リポジトリ・サーバー・アドレス・スペースをシャットダウンするための SHUTDOWN コマンドを受け取り、サーバーがシャットダウンされます。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

### *F reposervername*,SHUTDOWN コマンドの例 2

コマンド入力:

```
F FRP1,SHUTDOWN ALL
```

コマンド出力:

```
FRP2007I - Shutdown command received, notifying all repository servers  
to shut down REPO1RP
```

説明: リポジトリ・サーバー・アドレス・スペースをシャットダウンし、他のすべてのリポジトリ・サーバーに通知するための SHUTDOWN コマンドを受け取りました。このコマンドは、FRPCFG メンバーに RSNAME=REPO1 が指定されているマスター・リポジトリ・サーバーによって処理されます。REPO1RP の RSID は、マスター RS が発行するコマンド出力メッセージに付加されます。

関連概念:

 [IMSRSC リポジトリの概要 \(システム定義\)](#)

関連タスク:

 [リポジトリ・サーバーの停止 \(オペレーションおよびオートメーション\)](#)

関連資料:

800 ページの『F *reposervername*,ADMIN』

809 ページの『第 38 章 P *reposervername* コマンド』



---

## 第 38 章 P reposervername コマンド

z/OS STOP (P) インターフェースを介して STOP コマンドを使用して、指定されたりポジトリー・サーバーを停止およびシャットダウンします。マスター・サーバーがシャットダウンされると、すべての従属サーバーが従属プロセスを開始し、1 つの従属サーバーが新しいマスターになります。

サブセクション:

- 『構文』

### 構文

```
▶▶ P reposervername —————▶▶  
    └─STOP─┘
```

関連概念:

[↗](#) IMSRSC リポジトリーの概要 (システム定義)

関連資料:

806 ページの『F reposervername,SHUTDOWN』



---

## 第 12 部 付録



---

## 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。本書の他言語版を IBM から入手できる場合があります。ただし、ご利用にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があります。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

*IBM Director of Licensing*  
*IBM Corporation*  
*North Castle Drive, MD-NC119*  
*Armonk, NY 10504-1785*  
*US*

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的でのみ提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって異なります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名前はすべて架空のものであり、類似する個人や企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (年).

このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。

© Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_.

---

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://www.ibm.com)<sup>®</sup> は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java<sup>™</sup> およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

---

## 製品資料に関するご使用条件

これらの資料は、以下のご使用条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

### 適用される条件

このご使用条件は、IBM Web サイトのすべてのご利用条件に追加して適用されます。

### 個人使用

これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

### 商業的使用

これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

## 権利

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入 関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

---

## IBM オンライン・プライバシー・ステートメント

サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品（「ソフトウェア・オファリング」）では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のために、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項をご確認ください。

この「ソフトウェア・オファリング」は、Cookie もしくはその他のテクノロジーを使用して個人情報を収集することはありません。

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』（<http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/>）の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement』（<http://www.ibm.com/privacy/details>）を参照してください。

## 参考文献

この参考文献のリストには、IMS バージョン 13 ライブラリーのすべての資料、補足資料、資料コレクション、および IMS バージョン 13 ライブラリーで引用されているアクセシビリティ関連の資料が記載されています。

表題	頭字語	資料番号
IMS V13 アプリケーション・プログラミング	APG	SA88-5465
IMS V13 アプリケーション・プログラミング API	APR	SA88-5463
IMS V13 コマンド 第 1 巻: IMS コマンド A-M	CR1	SA88-5466
IMS V13 コマンド 第 2 巻: IMS コマンド N-V	CR2	SA88-5467
IMS V13 コマンド第 3 巻: IMS コンポーネント および z/OS コマンド	CR3	SA88-5472
IMS V13 コミュニケーションおよびコネクション	CCG	SA88-5482
IMS V13 データベース管理	DAG	SA88-5485
IMS V13 データベース・ユーティリティー	DUR	SA88-5492
IMS Version 13 Diagnosis	DGR	GC19-3654
IMS V13 出口ルーチン	ERR	SA88-5494
IMS V13 インストール	INS	GA88-5697
IMS Version 13 Licensed Program Specifications	LPS	GC19-3663
IMS V13 メッセージおよびコード 第 1 巻: DFS メッセージ	MC1	GC43-1535
IMS V13 メッセージおよびコード 第 2 巻: DFS 以外メッセージ	MC2	GC43-1536
IMS V13 メッセージおよびコード 第 3 巻: IMS 異常終了コード	MC3	GC43-1537
IMS V13 メッセージおよびコード 第 4 巻: IMS コンポーネント・コード	MC4	GC43-1538
IMS V13 オペレーションおよびオートメーション	OAG	SA88-7059
IMS V13 リリース計画	RPG	GA88-7071
IMS V13 システム管理	SAG	SA88-7072
IMS V13 システム定義	SDG	GA88-7073
IMS V13 システム・プログラミング API	SPR	SA88-7077
IMS V13 システム・ユーティリティー	SUR	SA88-7100

## 補足資料

表題	資料番号
Program Directory for Information Management System Transaction and Database Servers V13.0	GI10-8914
Program Directory for Information Management System Transaction and Database Servers V13.0 Database Value Unit Edition V13R1	GI10-8966
Program Directory for Information Management System Transaction and Database Servers V13.0 Transaction Manager Value Unit Edition V13R1	GI10-9001
IRLM メッセージおよびコード	GC19-2666

## 資料コレクション

表題	フォーマット	資料番号
IMS バージョン 13 製品キット	CD	SK5T-8864

## IMS バージョン 13 ライブラリーで引用されているアクセシビリティ 一関連の資料

表題	資料番号
z/OS TSO/E 入門	SA88-8632
z/OS TSO/E ユーザーズ・ガイド	SA88-8638
z/OS 対話式システム生産性向上機能 (ISPF) ユーザーズ・ガイド 第 1 巻	SC88-8965

# 索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アクセシビリティ

キーボード・ショートカット x  
機能 x

イメージ・コピー 2 JCL 317

オンライン・コマンド 54

オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ (DFSUICP0)  
ジョブの生成 242

オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ JCL 322

## [カ行]

カップリング・ファシリティ構造

(CFSTR1 | 2) 351

完全精度タイム・スタンプ

パラメーター 64

キーボード・ショートカット x

キーワード

置換 269

NOOWNER 88

NORECOV 436

OFFLINE 436

OLRBYTES 86

OLRCAP 87, 345

OLRDBDS 88

OLRIMSID 88

OLRNOCAP 87, 345

OLRNOREL 87

OLRREL 87

OLRRGOFF 88

OLRRGON 88

OLRROOTS 87

OLRSEGS 87

ONLINE 436

RECOV 436

STOPTIME 436

%IC 321

%ICDSN2 321

%ICDSN3 321

%ICDSN4 321

%ICUNIT2 321

%ICUNIT3 321

キーワード (続き)

%ICUNIT4 321

%ICVCNT2 321

%ICVCNT3 321

%ICVCNT4 321

%ICVOLS2 321

%ICVOLS3 321

%ICVOLS4 321

キーワード、シンボリック 266

基幹 JCL 324

実行メンバーのコーディング 269, 293

実行メンバーの説明 267

データ・セット 267

デフォルト・メンバーの説明 267

変更 295

ユーザー独自の作成 295

IBM 提供の 267, 306

JCL とユーザー定義出力の生成 265

基本プリミティブ環境 (BPE) コマンド 1

共通サービス層 (CSL) コマンド 41

許可コマンド

CHANGE.DB 79, 82

CHANGE.DBDS 94, 97

グローバル・サービス・グループ

情報削除 196

リスト 386

リセット 457

継続文字 55

コールド・スタート (cold start)

コマンド

CHANGE.BKOUT 70

DELETE.BKOUT 191

LIST.BKOUT 375

高速データベース・リカバリー (FDBR)

コマンド 543

構文、DBRC コマンド 55

構文図

読み方 viii

コマンド

オンライン

/RMCHANGE コマンド 54

/RMDELETE コマンド 54

/RMGENJCL コマンド 54

/RMINIT コマンド 54

/RMLIST コマンド 54

/RMNOTIFY コマンド 54

前提知識 vii

同等の IMS Connect WTOR コマンド、z/OS コマンド、およびタイプ 2 コマンド 553

CANCEL ODBA 793

コマンド (続き)

CHANGE.PART 110

DEFINE 749

F fdbproc 545

F fdbproc,DUMP コマンド 545

F fdbproc,RECOVER コマンド 545

F fdbproc,STATUS コマンド 545

F fdbproc,STOP コマンド 547

F fdbproc,TERM コマンド 547

F irlmproc,ABEND コマンド 767

F irlmproc,DIAG,DELAY コマンド 769

F irlmproc,PURGE,imsname コマンド 769

F irlmproc,SET コマンド 770

F irlmproc,STATUS コマンド 773

F jobname,DUMP コマンド 741

F jobname,DUMPxxxx コマンド 741

F jobname,FORCExxxx 742

F jobname,RECONNECT コマンド 743

F jobname,RECONNSTR コマンド 745

F jobname,STOP コマンド 745

F reposervername 799

F reposervername,ADMIN コマンド 800

F reposervername,AUDIT コマンド 803

F reposervername,SECURITY コマンド 805

F reposervername,SHUTDOWN コマンド 806

IMS Connect

REFRESH CONVERTER 570

REFRESH RACFUID 572

SETUIDC 578

STARTMSC 584

STARTRMT 588

STOPLINK 596

STOPMSC 598

STOPRMT 601

STOPSCLN 603

VIEWMSC 639

VIEWRMT 650

INIT.PART 359

P cqsjob 49

P CSL 45

P irlmproc 785

P reposervername コマンド 809

S irlmproc コマンド 781

コマンド (続き)

SET 759  
START 761  
STOP 763  
TRACE CT 787

コマンド、IMS Connect

CLOSEHWS 563  
OPENDS 565  
OPENIP 567  
OPENPORT 568  
RECORDER 569  
REFRESH CONVERTER 570  
REFRESH RACFUID 572  
SETOAUTO 573  
SETPWMC 575  
SETRACF 576  
SETRRS 577  
SETUIDC 578  
STARTDS 580  
STARTIA 581  
STARTIP 582  
STARTMSC 584  
STARTOD 585  
STARTPT 587  
STARTRMT 588  
STOPCLNT 590  
STOPDS 591  
STOPIA 592  
STOPIP 594  
STOPLINK 596  
STOPMSC 598  
STOPOD 599  
STOPPORT 600  
STOPRMT 601  
STOPSCLN 603  
VIEWDS 605  
VIEWHWS 609  
VIEWIA 635  
VIEWIP 638  
VIEWMSC 639  
VIEWPORT 644  
VIEWRMT 650  
VIEWUOR 655

コマンド、MVS

ワイルドカード 660  
DELETE CLIENT 660  
QUERY ALIAS 666  
QUERY DATASTORE 667  
QUERY IMSPLEX 671  
QUERY MEMBER 673  
QUERY PORT 703  
QUERY UOR 714  
SHUTDOWN MEMBER 716  
UPDATE ALIAS 717  
UPDATE CONVERTER 719  
UPDATE DATASTORE 720

コマンド、MVS (続き)

UPDATE IMSPLEX 722  
UPDATE MEMBER 724  
UPDATE ODBM 730  
UPDATE PORT 732  
UPDATE RACFUID 733

コマンド、z/OS 659

構文 659  
呼び出し 659  
DELETE LINK 661  
DELETE SENDCLNT 664  
QUERY MSC 698  
QUERY RMTIMSCON 709  
UPDATE MSC 728  
UPDATE RMTIMSCON 735

コマンド構文

継続文字 55  
コメント 55  
説明、DBRC ユーティリティの 55  
定義 56  
パラメーター 56  
分離文字 55

## [サ行]

サービス・グループ

情報削除 206  
変更、情報の 169

サービス・ユーティリティ

制御ステートメント・パラメーター  
272

最大生成数、イメージ・コピー・データ・  
セットの、GENMAX キーワード 98,  
348

削除グループ 274

サブシステム

変更、情報の 171  
リスト 399  
RECON 206  
情報削除 206  
情報の追加 450

時刻修飾子 273

指定、ログ保存期間の、

CHANGE.RECON 144

自動 RECON 損失通知 (Automatic Loss  
Notification)

DSPSCIX0 142

商標 813, 815

情報削除

イメージ・コピー・データ・セット・  
レコード 197  
エリア・データ・セット 189  
オンライン・ログ・データ・セット・  
レコード 198  
グローバル・サービス・グループ・レ  
コード 196

情報削除 (続き)

サービス・グループ・レコード 206  
再編成レコード 205  
サブシステム・レコード 206  
システム・ログ・データ・セット・レ  
コード 199  
すべてのデータベース・データ・セッ  
ト・レコード 194  
すべてのデータベース・レコード 193  
すべての変更累積グループ・レコード  
193  
データベース・データ・セットの割り  
振りレコード 190  
データベース・データ・セット・グル  
ープ・レコード 195  
バックアウト・レコード 191  
標準外イメージ・コピー・データ・セ  
ット 207  
変更累積実行レコード 192  
リカバリ実行レコード 203  
リカバリ・ログ・データ・セット・  
レコード 199

情報を RECON データ・セットに追加

イメージ・コピー 410  
サブシステム 450  
データベース変更累積ユーティリテ  
ィー 406  
データベース・データ・セットまたは  
エリアのリカバリ 429  
トラッキング・サブシステム・ログ・  
データ・セット 424  
バックアウト・レコード 405  
標準外イメージ・コピー・データ・セ  
ット 452  
割り振りまたは割り振り解除 403  
1 次オンライン・ログ・データ・セッ  
ト 415  
1 次システム・ログ・データ・セット  
424  
1 次リカバリ・ログ・データ・セッ  
ト 419  
2 次オンライン・ログ・データ・セッ  
ト 438  
2 次システム・ログ・データ・セット  
446  
2 次リカバリ・ログ・データ・セッ  
ト 441

初期化

イメージ・コピー・データ・セット  
357  
エリア・データ・セット 335  
グローバル・サービス・グループ 356  
サービス・グループ 373  
データベース 341  
データベース・データ・セット 347

初期化 (続き)  
 データベース・データ・セット・グループ 354  
 変更累積グループ 339  
 変更累積データ・セット 337  
 RECON ヘッダー・レコード 365  
 ジョブの生成  
 オンライン・データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ 242  
 データベース・イメージ・コピー・ユーティリティ 223  
 データベース・リカバリー・ユーティリティ 253, 260  
 変更累積ユーティリティ 214  
 ログ保存ユーティリティ 209  
 ログ・リカバリー・ユーティリティ 219  
 シンボリック・キーワード 269  
 制御キーワード 269  
 %DELETE 274  
 %ENDDEL 274  
 %ENDSEL 270  
 %SELECT 270, 277  
 %SET MEMBER 270, 275  
 %SET TIMEFMT 270, 276  
 説明 267, 270, 293  
 ユーザー定義 270  
 DBRC が認識する 295  
 JCL 実行メンバー  
 シンボリック・キーワード 269, 292  
 %ALLSEL 292  
 %ALLTIME 291  
 %ALLUSID 292  
 %CADSN 289  
 %CAFSEQ 289  
 %CALGTM 289  
 %CAODSN 275  
 %CASEL 289  
 %CATIME 289  
 %CAUNIT 289  
 %CAVCNT 289  
 %CAVOLS 289  
 %DALTIME 292  
 %DBADDN 293  
 %DBADSAV 293  
 %DBDDN 291, 293  
 %DBDSDEL 293  
 %DBDSN 293  
 %DBDSNRV 293  
 %DBNAME 291, 293  
 %DBTYPE 292, 293  
 %DBUSID 293  
 %DDNAME 272  
 %ICCAT 287  
 %ICDSN 286

シンボリック・キーワード (続き)  
 JCL 実行メンバー (続き)  
 %ICFSEQ 286  
 %ICSEL 286  
 %ICSTOP 287  
 %ICTIME 287  
 %ICTYPE 286  
 %ICUNIT 287  
 %ICUSID 287  
 %ICVCNT 287  
 %ICVOLS 287  
 %LOGDSN 284  
 %LOGETIM 284  
 %LOGFRID 285  
 %LOGFSEQ 284  
 %LOGLRID 285  
 %LOGMERG 284  
 %LOGONL 285  
 %LOGRMT 285  
 %LOGSEL 284  
 %LOGSTIM 284  
 %LOGUNIT 284  
 %LOGVOLS 284  
 %OLDCTIM 278  
 %OLDFRID 278  
 %OLDLRID 278  
 %OLDOTIM 278  
 %OLDSDDN 278  
 %OLDSDSN 278  
 %OLDSSEL 278  
 %OLDSTYP 278  
 %PLGTIME 292  
 %SLDETIM 281  
 %SLDFRID 281  
 %SLDFSEQ 281  
 %SLDLRID 281  
 %SLDRMT 281  
 %SLDSDDN 280  
 %SLDSSEL 281  
 %SLDSTIM 281  
 %SLDUNIT 280  
 %SLDVOLS 280  
 %SSID 269  
 %TIME 269  
 シンボリック・キーワード、JCL 実行メンバー  
 シンボリック・キーワード  
 %SLDCHK 281  
 置換 266  
 制御キーワード、基幹 JCL 270, 293  
 制御グループ、基幹 JCL 270  
 生成、ユーザー出力 265  
 制約事項  
 F irlmproc,SET コマンド 773  
 選択基準パラメーター 273  
 選択グループ、基幹 JCL 270

## [夕行]

タイム・スタンプ 57  
 値ゼロを指定する 61  
 値の標準デフォルト設定値 62  
 標準フォーマット 57  
 変換および例 62  
 2 桁の年入力 61  
 DBRC コマンド、フォーマットに影響される 63  
 TIMEFMT パラメーター 58  
 データベース  
 再編成  
 RECON データ・セット、再編成レコードの追加 434  
 データ・セット、情報を変更 94  
 データ・セット・グループ、情報を変更 104  
 定義 341  
 変更、情報の 79  
 リスト 378  
 RECON からの情報削除 193  
 RECON データ・セット  
 再編成レコード 434  
 データベース変更累積ユーティリティ (DFSUCUM0) 298  
 コマンド  
 BACKUP.RECON 67  
 CHANGE.ADS 69  
 CHANGE.BKOUT 70  
 CHANGE.CA 73  
 CHANGE.CAGRP 75  
 CHANGE.DBDSGRP 104  
 CHANGE.IC 107  
 CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 118  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 125  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 131  
 CHANGE.RECON 136  
 CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 152  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 154  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 159  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 164  
 CHANGE.SG 169  
 CHANGE.SUBSYS 171  
 CHANGE.UIC 173  
 DELETE.ADS 189  
 DELETE.ALLOC 190  
 DELETE.BKOUT 191  
 DELETE.CA 192  
 DELETE.CAGRP 193  
 DELETE.DB 193  
 DELETE.DBDS 194

データベース変更累積ユーティリティ  
(DFSUCUM0) (続き)  
コマンド (続き)  
DELETE.DBDSGRP 195  
DELETE.GSG 196  
DELETE.IC 197  
DELETE.LOG (OLDS 用) 198  
DELETE.LOG (RLDS 用) 199  
DELETE.LOG (SLDS 用) 199  
DELETE.RECOV 203  
DELETE.REORG 205  
DELETE.SG 206  
DELETE.SUBSYS 206  
DELETE.UIC 207  
GENJCL.ARCHIVE 209  
GENJCL.CA 214  
GENJCL.CLOSE 219  
GENJCL.IC 223  
GENJCL.OIC 242  
GENJCL.RECEIVE 248  
GENJCL.RECOV 253  
GENJCL.USER 260  
INIT.ADS 335  
INIT.CA 337  
INIT.CAGRP 339  
INIT.DB 341  
INIT.DBDS 347  
INIT.DBDSGRP 354  
INIT.GSG 356  
INIT.IC 357  
INIT.RECON 365  
INIT.SG 373  
LIST.BKOUT 375  
LIST.CAGRP 376  
LIST.DB 378  
LIST.DBDS 381  
LIST.DBDSGRP 384  
LIST.GSG 386  
LIST.HISTORY 388  
LIST.LOG (PRILOG ファミリー用)  
391  
LIST.LOG (レコードのカテゴリ  
用) 393  
LIST.RECON 397  
NOTIFY.ALLOC 403  
NOTIFY.BKOUT 405  
NOTIFY.CA 406  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 415  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 419  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および  
TSLDS 用) 424  
NOTIFY.RECOV 429  
NOTIFY.REORG 434  
NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 438  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 441

データベース変更累積ユーティリティ  
(DFSUCUM0) (続き)  
コマンド (続き)  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 446  
NOTIFY.UIC 452  
RESET.GSG 457  
データベース変更累積ユーティリティの  
JCL  
情報を RECON データ・セットに追  
加 406  
ジョブの生成 214  
データベース変更累積ユーティリ  
ティの JCL  
基幹 JCL 312  
変更、実行に関する情報を 73  
RECON からの情報削除 192  
データベース・イメージ・コピー・ユー  
ティリティ (DFSUDMP0)  
基幹 JCL 317  
情報を RECON データ・セットに追  
加 410  
ジョブの生成 223  
データベース・リカバリー  
グループの定義 354  
データベース・リカバリー管理  
区画情報の変更 110  
データ・セット、古い情報を削除 175  
バックアップ・コピーを作成するデ  
ータ・セット 67  
変更、情報の 107  
データベース・リカバリー管理 (DBRC)  
コマンド 51  
データベース・リカバリー管理ユーティ  
リティ (DSPURX00)  
ジョブの生成 253, 260  
GENJCL.RECOV コマンド 253  
定義  
リカバリー・グループ 354  
DB グループ 354  
DBDS グループ 354  
デフォルト・メンバー 267, 294  
特記事項  
商標 813, 815  
特記事項 813  
トランスポート・マネージャー・サブシ  
ステムのコマンド  
説明 751  
入力フォーマット 751  
例 756  
DEFINE 749  
説明 749  
入力フォーマット 749  
STARTED キーワード 749  
STOPPED キーワード 749  
SYSTEM キーワード 749  
DIRECTORY キーワード 751

トランスポート・マネージャー・サブシ  
ステムのコマンド (続き)  
DISPLAY 751  
DISPLAY コマンド 751, 752, 756  
ENTITY キーワード 752  
ILS キーワード 752  
SET  
説明 759  
入力フォーマット 759  
APPLCOUNT キーワード 759  
APPLID キーワード 759  
INSTANCE キーワード 759  
PASSWORD キーワード 759  
TIMER キーワード 760  
START 761  
説明 761  
入力フォーマット 761  
ILS キーワード 761  
MAXCONV キーワード 762  
SYSTEM キーワード 761  
TMS キーワード 761  
STATUS キーワード 752  
STOP 763  
説明 763  
入力フォーマット 763  
ILS キーワード 763  
RETRY キーワード 763  
SYSTEM キーワード 763  
TMS キーワード 763

## [ハ行]

バックアップ  
RECON のコピーの作成 67  
バッチ環境  
コマンド  
LIST.SUBSYS 399, 400  
NOTIFY.SUBSYS 451  
NOTIFY.SUBSYS コマンド 450  
バッチ・バックアウト・ユーティリティ  
RECON からの削除 191  
RECON データ・セット内のレコー  
ドの変更 70  
RECON データ・セットへのバック  
アウト・レコードの追加 405  
パラメーター  
選択基準 273  
レコード・タイプ 272  
汎用トレース機能 (GTF) USR レコード  
147  
標準外イメージ・コピー・データ・セット  
RECON  
情報削除 207  
情報の追加 452  
変更、情報の 173

標準形のタイム・スタンプ、DBRC コマンドのパラメーター 57  
 複合式 275  
 並行イメージ・コピー (CIC) (concurrent image copy (CIC))  
 CIC キーワード 227  
 変更、情報の  
 エリア・データ・セット 69  
 サービス・グループ 169  
 データベース 79  
 データベース変更累積ユーティリティ  
 ー 73  
 バックアウト・レコード 70  
 標準外イメージ・コピー・データ・セ  
 ット 173  
 1 次 RLDS 120  
 1 次 SLDS 125, 131  
 1 次オンライン・ログ・データ・セッ  
 ト 118  
 2 次 RLDS 154  
 2 次 SLDS 159, 164  
 2 次オンライン・ログ・データ・セッ  
 ト 152  
 2 次サブシステム・エントリ 171  
 CA グループ・レコード 75  
 DBDS 94  
 DBDSGRP 104  
 IC データ・セット 107  
 RECON ヘッダー・レコード 136  
 変更累積  
 グループ  
 定義 339  
 リスト 376  
 RECON からの情報削除 193  
 RECON 内の情報の変更 75  
 データ・セット  
 選択 288  
 定義 337

## [マ行]

メンバー 267

## [ヤ行]

ユーザー提供の出口ルーチン  
 リフレッシュ 37

## [ラ行]

リカバリー  
 グループの定義 354  
 データベース・データ・セットまたは  
 エリア、RECON データ・セットへ  
 の情報の追加 429

リカバリー (続き)  
 ログ・データ・セット  
 情報削除 199  
 ログ・データ・セット、RECON デー  
 タ・セットへの情報の追加 419, 441  
 CHANGE.DBDS 102  
 リカバリー管理  
 データ・セット  
 リスト 397  
 JCL とユーザー定義出力を生成す  
 るコマンド 265  
 リスト  
 グローバル・サービス・グループ 386  
 サブシステム 399  
 データベース 378, 459  
 データベース・グループ 384  
 データベース・データ・セット 381  
 データベース・ヒストリー 388, 459  
 バックアウト・レコード 375  
 変更累積グループ 376  
 レコードのカテゴリ 393  
 PRILOG ファミリー 391  
 RECON 397, 459  
 例  
 F irlmproc,SET コマンド  
 TIMEOUT 773  
 TRACE=nnn 773  
 F irlmproc,STATUS コマンド 775  
 TRACE CT 789  
 レコードのカテゴリ  
 レコードのリスト 393  
 レコード・タイプ・パラメーター 272  
 ログ・リカバリー・ユーティリティ  
 (DFSULTR0)  
 ジョブの生成 219

## A

ABNORMAL キーワード・コマンド  
 CHANGE.SUBSYS 172  
 NOTIFY.SUBSYS 451  
 ACTIVE キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 92  
 ADD キーワード  
 CHANGE.CAGRP コマンド 75  
 ADDDB キーワード  
 CHANGE.DBDSGRP コマンド 105  
 ADDEQE キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 96  
 ADDN キーワード・コマンド  
 CHANGE.ADS 69  
 DELETE.ADS 189  
 INIT.ADS 336  
 NOTIFY.RECOV 431  
 ADDNNEW キーワード  
 CHANGE.ADS コマンド 69

ADSN キーワード・コマンド  
 CHANGE.ADS 69  
 INIT.ADS 336  
 ALL キーワード  
 コマンド  
 CHANGE.DB 81  
 CHANGE.SUBSYS 171  
 GENJCL.ARCHIVE 210  
 LIST.BKOUT 375  
 LIST.CAGRP 377  
 LIST.DB 378  
 LIST.DBDSGRP 385  
 LIST.SUBSYS 400  
 説明 81  
 ALLD パラメーター  
 F irlmproc,STATUS コマンド 774  
 ALLI パラメーター  
 F irlmproc,STATUS コマンド 774  
 ALLTIME キーワード  
 NOTIFY.ALLOC コマンド 403  
 ALTER キーワード  
 NOTIFY.REORG 436  
 ARCHIVED キーワード  
 CHANGE.PRILOG コマンド (OLDS  
 用) 118  
 ARCHJCL 基幹 JCL 実行メンバー 307  
 AREA パラメーター  
 コマンド  
 CHANGE.ADS 69  
 CHANGE.DBDS 96  
 CHANGE.IC 107  
 CHANGE.UIC 174  
 DELETE.ADS 189  
 DELETE.ALLOC 190  
 DELETE.DBDS 195  
 DELETE.IC 197  
 DELETE.RECOV 204  
 DELETE.UIC 208  
 GENJCL.IC 226  
 GENJCL.OIC 244  
 GENJCL.RECEIVE 250  
 GENJCL.RECOV 255  
 INIT.ADS 336  
 INIT.DBDS 348  
 INIT.IC 357  
 LIST.DBDS 382  
 LIST.HISTORY 389  
 NOTIFY.ALLOC 404  
 NOTIFY.IC 410  
 NOTIFY.RECOV 431  
 NOTIFY.UIC 453  
 データ・セットの定義 335  
 RECON からの情報削除 189  
 AREANew キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 98

ARNEEDED キーワード  
CHANGE.PRILOG コマンド (OLDS  
用) 118  
ARSCHEDED キーワード  
CHANGE.PRILOG コマンド (OLDS  
用) 118  
ARSTART キーワード  
CHANGE.PRILOG コマンド (OLDS  
用) 118  
AVAIL キーワード・コマンド  
CHANGE.ADS 69  
CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 119  
CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 152,  
153  
INIT.ADS 336

## B

BACKIRLM キーワード・コマンド  
CHANGE.SUBSYS 171  
BACKOUT キーワード  
CHANGE.DB コマンド 85  
BACKUP.RECON コマンド  
キーワード  
BOTH 67  
RECON1 67  
RECON2 67  
説明 67  
例 68  
BKO (backout) キーワード・コマンド  
CHANGE.BKOUT 72  
NOTIFY.BKOUT 406  
BOTH キーワード  
BACKUP.RECON コマンド 67  
BPE DISPLAY VERSION コマンド  
キーワード 7  
構文 7  
出力 7  
例 8  
BPE コマンド 1  
構文 3  
構文、verb 専用フォーマット 3  
構文、verb リソース・タイプ 4  
呼び出し 3  
ワイルドカード文字のサポート 3  
DISPLAY USEREXIT 25  
IMS コンポーネント・コマンド・パラ  
メーターの指定 3  
REFRESH USEREXIT 37  
BPE ユーザー提供の出口ルーチン  
リフレッシュ 37

## C

CADSN キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 73  
INIT.CA 337  
NOTIFY.CA 406  
CAJCL キーワード  
コマンド  
CHANGE.CAGRP 75  
INIT.CAGRP 339  
CAJCL パラメーター  
基幹 JCL 実行メンバー 312  
CANCEL ODBA コマンド  
構文図 793  
説明 793  
CATDS キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 136  
INIT.RECON 366  
CATIME キーワード  
GENJCL.CA コマンド 217  
CFSTR1 キーワード  
CHANGE.DBDS コマンド 96  
CFSTR1 キーワード INIT.DBDS コマン  
ド 351  
CFSTR2 キーワード  
CHANGE.DBDS コマンド 97  
CFSTR2 キーワード INIT.DBDS コマン  
ド 351  
CHANGE.ADS コマンド 69  
CHANGE.BKOUT コマンド 70  
CHANGE.CA コマンド 73  
CHANGE.CAGRP コマンド 75  
CHANGE.DB コマンド 79  
CHANGE.DBDS コマンド 94  
CHANGE.DBDSGRP コマンド 104  
CHANGE.IC コマンド 107  
CHANGE.PART コマンド 110  
CHANGE.PRILOG コマンド  
OLDS 用 118  
RLDS 用 120  
SLDS 用 125  
TSLDS 用 131  
CHANGE.RECON コマンド 136  
CHANGE.SECLOG コマンド  
OLDS 用 152  
RLDS 用 154  
SLDS 用 159  
TSLDS 用 164  
CHANGE.SG コマンド 169  
CHANGE.SUBSYS コマンド 171  
CHANGE.UIC コマンド 173  
CHECK17 キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 142  
CHECK17 キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 143  
INIT.RECON 369

CHECK44 キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 142  
CHECK44 キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 143  
INIT.RECON 369  
CHKINT キーワード、GENJCL.OIC コマ  
ンド 244  
CHKPTCT キーワード・コマンド  
CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 121  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 127  
CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 132  
CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 155  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 160  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 166  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 421  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および  
TSLDS 用) 426  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 443  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 448  
CIC キーワード  
コマンド  
GENJCL.IC 227  
NOTIFY.IC 410  
CIC キーワード、コマンド  
GENJCL.IC 227  
NOTIFY.IC 410  
CIC (並行イメージ・コピー) 227  
CLEANUP.RECON コマンド  
説明 175  
例 179  
CLOSEHWS コマンド 563  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
ドおよび z/OS コマンド 564  
CMDAUTH  
CHANGE.RECON 139  
CMDAUTH キーワード  
INIT.RECON 367  
Common Queue Server (CQS) コマンド  
47  
COMP キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 74  
NOTIFY.CA 406  
COPIES キーワード・コマンド  
GENJCL.IC 225  
GENJCL.OIC 244  
CQS コマンド 47  
CSL SHUTDOWN  
使用上の注意 43  
説明 43  
CSL コマンド 41  
CSLPLEX SHUTDOWN  
構文 43  
使用上の注意 43  
説明 43  
CSLSHUTDOWN  
構文 43

CURRENT キーワード・コマンド  
NOTIFY.RECOV 431  
NOTIFY.REORG 435  
NOTIFY.UIC 453

## D

DASDUNIT キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 140  
INIT.RECON 368

DBCTL (データベース制御)  
開始するサブシステム  
START irlmproc 781

DBD キーワード・コマンド  
CHANGE.ADS 69  
CHANGE.BKOUT 72  
CHANGE.DB 81  
CHANGE.DBDS 95  
CHANGE.IC 107  
CHANGE.UIC 173  
DELETE.ADS 189  
DELETE.ALLOC 190  
DELETE.DB 193  
DELETE.DBDS 195  
DELETE.IC 197  
DELETE.PART 203  
DELETE.RECOV 204  
DELETE.REORG 205  
DELETE.UIC 208  
GENJCL.IC 225  
GENJCL.OIC 243  
GENJCL.RECEIVE 249  
GENJCL.RECOV 254  
GENJCL.USER 261  
INIT.ADS 336  
INIT.DB 341  
INIT.DBDS 348  
INIT.IC 357  
LIST.DB 378

サンプル・リスト 459

LIST.DBDS 382

LIST.HISTORY 388

サンプル・リスト 459

NOTIFY.ALLOC 403

NOTIFY.BKOUT 406

NOTIFY.IC 410

NOTIFY.RECOV 431

NOTIFY.UIC 452

DBDS (データベース・データ・セット)  
コマンド 254

GENJCL.RECOV 254

LIST.DB 378

NOTIFY.RECOV 431

定義 347

リスト 381

DBDS レコードの選択 290, 292

DBDS (データベース・データ・セット)  
(続き)

qualifier 273

RECON データ・セットからの情報削除 194, 197

DBDS (データベース・データ・セット)  
グループ

定義 354

LIST コマンド 384

RECON からの情報削除 195

DBQUI キーワード

CHANGE.DB コマンド 83

CHANGE.DBDS コマンド 97

DBQUIH キーワード

CHANGE.DB コマンド 83

CHANGE.DBDS コマンド 97

DBQUIH キーワード・コマンド

GENJCL.IC 226

DBRC

再編成レコード 434

レコードの追加

データベース再編成 434

DBRC コマンド 51

NOTIFY.REORG 434

DBRC (データベース・リカバリー管理)

オンライン・コマンド 54

コマンド

概要 53

タイム・スタンプ 57

DBRC の基幹 JCL 265

DBTRACK キーワード

CHANGE.DB コマンド 89

CHANGE.DBDS コマンド 102

DDN キーワード・コマンド

CHANGE.DBDS 96

CHANGE.IC 107

CHANGE.UIC 174

DELETE.ALLOC 190

DELETE.DBDS 195

DELETE.IC 197

DELETE.RECOV 204

DELETE.REORG 205

DELETE.UIC 208

GENJCL.IC 226

GENJCL.OIC 244

GENJCL.RECEIVE 250

GENJCL.RECOV 255

GENJCL.USER 262

INIT.DBDS 348

INIT.IC 357

LIST.DBDS 382

LIST.HISTORY 389

NOTIFY.ALLOC 404

NOTIFY.IC 410

NOTIFY.RECOV 431

NOTIFY.REORG 435

DDN キーワード・コマンド (続き)

NOTIFY.UIC 453

DDNNEW キーワード

CHANGE.DBDS コマンド 98

DEADLOK= パラメーター

START irlmproc コマンド 781

DEALTIME キーワード・コマンド

NOTIFY.ALLOC 404

DEFAULTS キーワード・コマンド

GENJCL.ARCHIVE 210

GENJCL.CA 215

GENJCL.CLOSE 220

GENJCL.IC 233

GENJCL.OIC 244

GENJCL.RECEIVE 249

GENJCL.RECOV 255

GENJCL.USER 262

DEFLTJCL キーワード

CHANGE.CAGRP 75

CHANGE.DBDS 98

INIT.CAGRP 339

INIT.DBDS 349

DELEQE キーワード

CHANGE.DBDS コマンド 96

DELETE CLIENT コマンド

構文 660

使用法 660

同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド 661

例 660

DELETE LINK コマンド 661

同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド 663

DELETE SENDCLNT コマンド 664

同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド 665

DELETE キーワード・コマンド

CHANGE.BKOUT 71

CHANGE.CAGRP 75

DELETE コマンド 660

CLIENT 660

DELETE.ADS コマンド 189

DELETE.ALLOC コマンド 190

DELETE.BKOUT コマンド 191

DELETE.CA コマンド 192

DELETE.CAGRP コマンド 193

DELETE.DB コマンド 193

DELETE.DBDS コマンド 194

DELETE.DBDSGRP コマンド 195

DELETE.GSG コマンド 196

DELETE.IC コマンド 197

DELETE.LOG コマンド (OLDS 用) 198

DELETE.LOG コマンド (RLDS 用) 199

DELETE.LOG コマンド (SLDS 用) 199

DELETE.PART コマンド

構文 203

- DELETE.PART コマンド (続き)  
 DBD キーワード 203  
 PART キーワード 203
- DELETE.RECOV コマンド 203
- DELETE.REORG コマンド 205
- DELETE.SG コマンド 206
- DELETE.SUBSYS コマンド 206
- DELETE.UIC コマンド 207
- DELMEM キーワード、  
 CHANGE.DBDSGRP コマンド 105
- DFSUDMP0 (データベース・イメージ・  
 コピー・ユーティリティ) 300
- DFSUICP0 (オンライン・データベース・  
 イメージ・コピー・ユーティリティ)  
 300
- DFSULTR0 (ログ・リカバリー・ユーティ  
 リティ) 219  
 ジョブの生成
- DISPLAY TRACETABLE  
 キーワード 9  
 構文 9  
 出力 9  
 使用上の注意 17
- DISPLAY TRACETABLE コマンド 9  
 リポジトリ・サーバー定義のトレ  
 ース・テーブル・タイプ 9  
 BPE 定義のトレース・テーブル・タイ  
 プ 9  
 CQS 定義のトレース・テーブル 9  
 OM 定義のトレース・テーブル 9  
 RM 定義のトレース・テーブル 9  
 SCI 定義のトレース・テーブル・タイ  
 プ 9
- DISPLAY USEREXIT コマンド  
 構文 25  
 出力 31  
 使用上の注意 25  
 例 31  
 BPE ユーザー出口タイプ 26  
 CQS ユーザー出口タイプ 26  
 DBRC ユーザー出口タイプ 27  
 HWS ユーザー出口タイプ 27, 35  
 ODBM ユーザー出口タイプ 27, 35  
 OM ユーザー出口タイプ 28  
 RM ユーザー出口タイプ 28  
 SCI ユーザー出口タイプ 28
- DSN コマンド  
 CHANGE.DBDS 98  
 CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 119  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 121  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 127  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 132  
 CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 153  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 160  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 166  
 INIT.DBDS 348
- DSN コマンド (続き)  
 NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 415  
 NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 420  
 NOTIFY.PRILOG (SLDS 用) 425  
 NOTIFY.PRILOG (TSLDS 用) 426  
 NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 438  
 NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 442  
 NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 447
- DSPSCIX0 出口 142
- DSSN キーワード NOTIFY.ALLOC コマ  
 ンド 404
- DSSTART キーワード・コマンド  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 122  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 127  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 133  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 156  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 161  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 166
- DUAL キーワード  
 CHANGE.RECON コマンド 140
- E**
- ENDRECOV キーワード・コマンド  
 CHANGE.SUBSYS 172  
 NOTIFY.SUBSYS 451
- F**
- F fdbproc,DUMP コマンド  
 構文図 545  
 説明 545
- F fdbproc,RECOVER コマンド  
 構文図 545  
 説明 545
- F fdbproc,STATUS コマンド  
 構文図 545  
 説明 545
- F fdbproc,STOP コマンド  
 構文図 547  
 説明 547
- F fdbproc,TERM コマンド  
 構文図 547  
 説明 547
- F irlmproc,ABEND コマンド  
 構文図 767  
 説明 767  
 例 767
- F irlmproc,DIAG,DELAY コマンド  
 構文図 769  
 説明 769
- F irlmproc,PURGE,imsname コマンド  
 構文図 769  
 説明 769  
 例 770
- F irlmproc,SET コマンド  
 構文図 770  
 制約事項 773  
 説明 770  
 例  
 TIMEOUT 773  
 TRACE=nnn 773  
 irlmproc パラメーター 771  
 TRACE=nnn パラメーター 772
- F irlmproc,STATUS コマンド  
 構文図 773  
 説明 773  
 例 775  
 ALLD パラメーター 774  
 ALLI パラメーター 774  
 irlmx パラメーター 774  
 STOR パラメーター 774  
 TRACE パラメーター 774
- F jobname,DUMP コマンド  
 構文図 741  
 説明 741  
 例 741
- F jobname,DUMPxxxx コマンド  
 構文図 741  
 説明 741  
 例 742
- F jobname,FORCExxxx コマンド  
 構文図 742  
 説明 742  
 例 743
- F jobname,RECONNECT コマンド  
 構文図 743  
 説明 743  
 例 744
- F jobname,RECONNSTR コマンド  
 構文図 745  
 説明 745
- F jobname,STOP コマンド  
 構文図 745  
 説明 745  
 例 745
- F jobname,STOPxxxx コマンド  
 構文図 746  
 説明 746  
 例 746
- F reposervername,ADMIN コマンド  
 構文図 800  
 説明 800  
 例 801
- F reposervername,AUDIT コマンド  
 構文図 803  
 説明 803  
 例 804
- F reposervername,SECURITY コマンド  
 構文図 805  
 説明 805

F reposervername,SECURITY コマンド  
(続き)  
例 805

F reposervername,SHUTDOWN コマ  
ンド  
構文図 806  
説明 806  
例 807

FDBR コマンド 543

FILESEQ キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 73  
CHANGE.IC 107  
CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 123  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 128  
CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 133  
CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 156  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 161  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 167  
INIT.CA 337  
INIT.IC 357  
NOTIFY.CA 406  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 421  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および  
TSLDS 用) 427  
NOTIFY.REORG 435  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 443  
NOTIFY.SECLOG (SLDS または  
TSLDS 用) 448

FILESEQ2 キーワード・コマンド  
CHANGE.IC 108  
INIT.IC 357  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.REORG 435

FORCE ODBA コマンド  
説明 795

FORCER キーワード・コマンド  
CHANGE.RECON 141  
INIT.RECON 368

FPAREA キーワード、GENJCL.RECOV  
コマンド 254

FROMTIME キーワード・コマンド  
LIST.HISTORY 390  
LIST.LOG 395

FULLSEG キーワード  
CHANGE.DB コマンド 83  
CHANGE.DBDS 98  
INIT.DB コマンド 344

FULLSEG パラメーター  
INIT.DBDS コマンド 353

## G

GAP キーワード、CHANGE.PRILOG  
(RLDS 用) 123, 124  
GENJCL コマンド 265

GENJCL コマンド、説明 265  
GENJCL.ARCHIVE コマンド  
構文 209  
TIMEFMT キーワード 212

GENJCL.CA コマンド 214  
TIMEFMT キーワード 216

GENJCL.CLOSE コマンド 219  
TIMEFMT キーワード 221

GENJCL.IC コマンド 223  
SMSNOCIC キーワード 227  
SMSOFFLC キーワード 227  
SMSONLC キーワード 227  
TIMEFMT キーワード 234

GENJCL.OIC コマンド 242  
TIMEFMT キーワード 246

GENJCL.RECEIVE コマンド 248  
TIMEFMT キーワード 251

GENJCL.RECOV コマンド 253  
キーワード  
USEAREA 257  
USEDDBDS 257  
USEIC 257  
USEOLRRG 257  
RESTORE キーワード 257  
TIMEFMT キーワード 257

GENJCL.USER コマンド 260  
TIMEFMT キーワード 264

GENMAX パラメーター  
INIT.DBDS コマンドの 348

GROUP キーワード・コマンド 225  
GENJCL.IC 225  
GENJCL.OIC 243  
GENJCL.RECEIVE 249  
GENJCL.RECOV 254  
GENJCL.USER 261  
LIST.DBDS 382  
LIST.HISTORY 388

GRPMAX キーワード・コマンド  
CHANGE.CAGRP 75  
INIT.CAGRP 339

GRPMEM キーワード  
INIT.CAGRP コマンド 339

GRPNAME キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 73  
CHANGE.CAGRP 75  
CHANGE.DBDSGRP 105  
DELETE.CA 192  
DELETE.CAGRP 193  
DELETE.DBDSGRP 195  
GENJCL.CA 215  
INIT.CA 337  
INIT.CAGRP 339  
INIT.DBDSGRP 355  
LIST.CAGRP 377  
LIST.DBDSGRP 385  
NOTIFY.CA 406

GSG キーワード・コマンド  
CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 123  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 128  
CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 156  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 162  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 167

GSGNAME キーワード・コマンド  
CHANGE.DB 84  
CHANGE.DBDS コマンド 99

GTF (汎用トレース機能) USR レコード  
147

## H

HALDB 区画  
登録 359  
HISTORY コマンド 388, 459

## I

ICDSN キーワード・コマンド  
選択 285  
定義 357  
CHANGE.IC 108  
INIT.IC 357  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.REORG 436  
RECON  
情報の追加 429  
変更、情報の 107

ICDSN2 キーワード・コマンド  
CHANGE.IC 108  
DELETE.IC 197  
INIT.IC 357  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.REORG 436

ICJCL キーワード  
コマンド  
CHANGE.DBDS 99  
GENJCL.CA 215  
GENJCL.CLOSE 220  
GENJCL.OIC 245  
GENJCL.RECEIVE 250  
GENJCL.RECOV 255  
GENJCL.USER 262  
INIT.DBDS 349

ICJCL パラメーター  
基幹 JCL 実行メンバー 317

ICOFF キーワード  
CHANGE.DBDS コマンド 99

ICON キーワード  
CHANGE.DBDS コマンド 99

ICRCVJCL パラメーター  
基幹 JCL 実行メンバー 325

ICREQ キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 84  
 INIT.DB コマンド 343  
 ICREQ キーワード、INIT.DB コマンド  
 344  
 IMS Connect  
 コマンド 563  
 タイプ 2 コマンド 561  
 DELETE LINK 661  
 DELETE SENDCLNT 664  
 QUERY MSC コマンド 698  
 QUERY RMTIMSCON コマンド 709  
 UPDATE MSC 728  
 UPDATE RMTIMSCON 735  
 IMS サブシステム  
 開始  
 START irlmproc 781  
 IMS 制御領域コマンド 739  
 IMSPLEX  
 CHANGE.RECON 141  
 DSPSCIX0 142  
 IMSplex  
 OPENIP コマンド 567  
 STARTIP コマンド 582  
 STOPIP コマンド 594  
 VIEWIP コマンド 638  
 INACTIVE キーワード  
 DELETE.LOG コマンド (RLDS およ  
 び SLDS 用) 199  
 INIT.ADS コマンド  
 説明 335  
 INIT.CA コマンド 337  
 INIT.CAGRP コマンド 339  
 INIT.DB コマンド  
 説明 341  
 INIT.DBDS コマンド  
 説明 347  
 INIT.DBDSGRP コマンド 354  
 INIT.GSG コマンド 356  
 INIT.IC コマンド 357  
 INIT.PART コマンド 359  
 INIT.RECON コマンド  
 説明 365  
 INIT.SG コマンド 373  
 INTERIM キーワード・コマンド  
 DELETE.LOG (OLDS 用) 198  
 DELETE.LOG (RLDS および SLDS  
 用) 201  
 NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 417  
 NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 421  
 NOTIFY.PRILOG (SLDS および  
 TSLDS 用) 427  
 NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 440  
 NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 444  
 NOTIFY.SECLOG (SLDS または  
 TSLDS 用) 448

INVALID キーワード・コマンド  
 CHANGE.CA 74  
 CHANGE.IC 108  
 INVALID2 キーワード  
 説明 108  
 CHANGE.IC コマンド 108  
 IRLM コマンド 765  
 IRLMGRP= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 782  
 IRLMID キーワード・コマンド  
 CHANGE.SUBSYS 172  
 NOTIFY.SUBSYS 451  
 IRLMID= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 782  
 IRLNM= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 782  
 irlmproc パラメーター  
 F irlmproc,SET コマンド 771  
 irlmx パラメーター  
 F irlmproc,STATUS コマンド 774

## J

JCL (ジョブ制御言語)  
 生成 265  
 JCL の生成 265  
 JCLOUT キーワード  
 コマンド  
 GENJCL.IC 233  
 コマンド GENJCL.ARCHIVE 210  
 JCLOUT パラメーター  
 基幹 JCL 267  
 JCLPDS キーワード  
 コマンド 211  
 GENJCL.ARCHIVE 211  
 GENJCL.CA 215  
 GENJCL.CLOSE 220  
 GENJCL.IC 233  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 250  
 GENJCL.RECOV 255  
 GENJCL.USER 262  
 JCLPDS パラメーター  
 基幹 JCL 267  
 JOB キーワード・コマンド  
 GENJCL.ARCHIVE 211  
 GENJCL.CA 215  
 GENJCL.CLOSE 220  
 GENJCL.IC 233  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 250  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 262  
 JOBJCL  
 基幹 JCL 実行メンバー 307

## L

LIST キーワード・コマンド  
 GENJCL.ARCHIVE 211  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.CLOSE 220  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 251  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 263  
 LIST.BKOUT コマンド 375  
 LIST.CAGRP コマンド 376  
 LIST.DB コマンド 378  
 サンプル・リスト 459  
 LIST.DBDS コマンド 381  
 LIST.DBDSGRP コマンド 384  
 LIST.GSG コマンド 386  
 LIST.HISTORY コマンド 388  
 サンプル・リスト 459  
 LIST.LOG (PRILOG ファミリー用) コマ  
 ンド 391  
 LIST.LOG (レコードのカテゴリ用) コ  
 マンド 393  
 LIST.RECON コマンド  
 オンライン・ログ・レコード・フィー  
 ルド 511  
 コマンドで表示されるフィールド 502,  
 511, 541  
 サンプル・リスト 459  
 説明 397  
 データ・グループ・レコード・フィー  
 ルド 519  
 ログ・レコード・フィールド 508  
 ALLOC レコード・フィールド 537  
 BACKOUT レコード・フィールド  
 515  
 CA レコード・フィールド 517  
 CAGRP レコード・フィールド 516  
 DB (HALDB) レコード・フィールド  
 523  
 DB (IMS) レコード・フィールド 520  
 DB (PART) レコード・フィールド  
 524  
 DB (高速機能) レコード・フィールド  
 529  
 DBDS (高速機能以外) レコード・フィー  
 ルド 530  
 DBDS (高速機能) レコード・フィー  
 ルド 532  
 GSG レコード・フィールド 513  
 IMAGE レコード・フィールド 538  
 RECON レコード・フィールド 502  
 REORG レコード・フィールド 540  
 SSSYS レコード・フィールド 513  
 LIST.SUBSYS コマンド 399

LKASID キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 100  
 LKASID パラメーター  
 INIT.DBDS コマンド 351  
 LOCKTAB= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 782  
 LOGCLJCL 基幹 JCL 実行メンバー 315  
 LOGRET キーワード、CHANGE.RECON  
 の 144  
 LOGRET パラメーター  
 INIT.RECON 369

## M

MAS パラメーター  
 INIT.DBDS コマンド 352  
 MAXCSA= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 783  
 MAXOLDS キーワード、  
 GENJCL.ARCHIVE コマンド 211  
 MAXUSRS= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 783  
 MEMBER キーワード  
 GENJCL.ARCHIVE コマンド 212  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.CLOSE 221  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 251  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 261  
 INIT.DBDSGRP 355  
 MODIFY FDBRPROC コマンド  
 DUMP 545  
 RECOVER 545  
 STATUS 545  
 STOP 547  
 TERM 547  
 MODIFY IMS コマンド  
 DUMP 741  
 DUMPxxxx 741  
 FORCExxxx 742  
 RECONNECT 743  
 RECONNSTR 745  
 STOP 745  
 STOPxxxx 746  
 MODIFY irlmproc コマンド  
 ABEND 767  
 DIAG,DELAY 769  
 PURGE,imsname 769  
 SET 770  
 STATUS 773  
 MODIFY reposervername コマンド  
 ADMIN 800  
 AUDIT 803  
 SECURITY 805

MODIFY reposervername コマンド (続  
 き)  
 SHUTDOWN 806  
 MULTIJOB キーワード・コマンド  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 263

## N

NEWTIME キーワード・コマンド  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 123  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 128  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 133  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 156  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 162  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 167  
 NEWVOL キーワード・コマンド  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 123  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 129  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 134  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 157  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 162  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 167  
 NOAUTH キーワード・コマンド  
 CHANGE.DB 82  
 CHANGE.DBDS 97  
 NOBACK キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 85  
 NOBACKUP キーワード  
 CHANGE.SUBSYS コマンド 171  
 NOCATDS キーワード・コマンド  
 CHANGE.RECON 136  
 INIT.RECON 366  
 NOCFSTR2 キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 97  
 NOCHECK キーワード  
 CHANGE.RECON 142, 143  
 NOCHECK パラメーター  
 INIT.RECON 369  
 NODBQUI キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 83  
 CHANGE.DBDS コマンド 97  
 NODBQUIH キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 83  
 CHANGE.DBDS コマンド 97  
 NODBQUIH キーワード・コマンド  
 GENJCL.IC 226  
 NODEFLT キーワード・コマンド  
 CHANGE.CAGRP 75  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 246  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 263  
 NOFORCER キーワード・コマンド  
 CHANGE.RECON 141  
 INIT.RECON 368  
 NOFULLSG キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 83  
 CHANGE.DBDS 98  
 INIT.DB コマンド 344  
 NOFULLSG パラメーター  
 INIT.DBDS コマンド 353  
 NOICREQ キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 84  
 INIT.DB コマンド 343  
 NOICREQ キーワード、INIT.DB コマン  
 ド 344  
 NOJOB キーワード・コマンド  
 GENJCL.ARCHIVE 211  
 GENJCL.CA 215  
 GENJCL.CLOSE 220  
 GENJCL.IC 233  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 250  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 262  
 NOLIST キーワード・コマンド  
 GENJCL.ARCHIVE 211  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.CLOSE 220  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECEIVE 251  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 263  
 NOLKASID キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 100  
 NOLKASID パラメーター  
 INIT.DBDS コマンド 351  
 NOMAS パラメーター  
 INIT.DBDS コマンド 352  
 NONEW キーワード・コマンド 371  
 CHANGE.RECON 145  
 INIT.RECON 371  
 NONRECOV キーワード  
 CHANGE.DB 85  
 NOOWNER キーワード 88  
 NOPREL キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 100  
 NOPREO キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 101  
 NORECOV キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 102  
 NOTIFY.REORG 436  
 NOREUSE キーワード  
 コマンド  
 CHANGE.CAGRP 75  
 CHANGE.DBDS 101  
 INIT.CAGRP 339

NOREUSE キーワード (続き)  
 INIT.DBDS 349

NORMAL キーワード・コマンド  
 CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 119  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 122  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 128  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 133  
 CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 153  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 156  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 161  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 166  
 CHANGE.SUBSYS 172  
 NOTIFY.SUBSYS 451

NOTCOVER キーワード  
 CHANGE.DB コマンド 84  
 CHANGE.DBDS コマンド 99

NOTIFY.ALLOC コマンド 403

NOTIFY.BKOUT コマンド 405

NOTIFY.CA コマンド 406

NOTIFY.PRILOG コマンド (OLDS 用)  
 415

NOTIFY.PRILOG コマンド (RLDS 用)  
 419

NOTIFY.PRILOG コマンド (SLDS およ  
 び TSLDS 用) 424

NOTIFY.RECOV コマンド 429

NOTIFY.REORG  
 ALTER 436

NOTIFY.REORG コマンド 434

NOTIFY.SECLOG コマンド (OLDS 用)  
 438

NOTIFY.SECLOG コマンド (RLDS 用)  
 441

NOTIFY.SECLOG コマンド (SLDS 用)  
 446

NOTIFY.SUBSYS コマンド 450

NOTIFY.UIC コマンド  
 説明 452

NOVSO キーワード 103  
 CHANGE.DBDS 103  
 INIT.DBDS 351

NXTOLDS キーワード・コマンド  
 NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 417  
 NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 440

## O

ODBA コマンド 791

OFFLINE キーワード 436

OICJCL キーワード  
 コマンド 101  
 CHANGE.DBDS 101  
 INIT.DBDS 350

OICJCL パラメーター  
 基幹 JCL 実行メンバー 322

OLDS (オンライン・ログ・データ・セッ  
 ト)  
 コマンド  
 CHANGE.PRILOG 118  
 CHANGE.SECLOG 152  
 DELETE.LOG (OLDS 用) 198  
 GENJCL.ARCHIVE 210  
 GENJCL.CLOSE 221  
 NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 415  
 NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 438  
 変更、情報の 118, 152  
 JCL での選択 277  
 RECON  
 情報削除 198  
 情報の追加 415, 438

OLDVOL キーワード・コマンド  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 123  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 129  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 134  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 157  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 162  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 168

OLRBYTES キーワード 86

OLRCAP キーワード 87, 345

OLRDBDS キーワード 88

OLRMSID キーワード 88

OLRNOCAP キーワード 87, 345

OLRNOREL キーワード 87

OLRREL キーワード 87

OLRRGOFF キーワード 88

OLRRGON キーワード 88

OLRROOTS キーワード 87

OLRSEGS キーワード 87

ONEJOB キーワード・コマンド  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 245  
 GENJCL.RECOV 256  
 GENJCL.USER 263

ONLINE キーワード 436

ONLINE キーワード・コマンド  
 NOTIFY.IC 410  
 NOTIFY.SUBSYS 451  
 ONLINE キーワード・コマンド  
 LIST.SUBSYS 400

Open Database Access (ODBA) コマン  
 ド 791

OPENDS コマンド 565  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび z/OS コマンド 566

OPENIP コマンド 567  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび z/OS コマンド 567

OPENPORT コマンド 568  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび z/OS コマンド 569

## P

P cqsjob コマンド  
 構文図 49  
 説明 49

P CSL コマンド  
 キーワード 45  
 構文図 45  
 シャットダウン 45  
 説明 45

P irlmproc コマンド  
 構文図 785  
 説明 785  
 例 785

P reposervername コマンド  
 構文図 809  
 説明 809

PART キーワード  
 DELETE.PART 203

PC= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 783

PRELOAD キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 100

PREOPEN キーワード  
 CHANGE.DBDS コマンド 101

PRILOG ファミリー  
 レコードのリスト 391

PSB キーワード・コマンド 72  
 CHANGE.BKOUT 72  
 GENJCL.OIC 244  
 GENJCL.USER 263  
 NOTIFY.BKOUT 406

PURGLIST キーワード  
 NOTIFY.CA コマンド 406

## Q

QUERY ALIAS  
 構文 666  
 使用法 666  
 例 666

QUERY ALIAS コマンド 666  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび WTOR コマンド 666

QUERY DATASTORE コマンド 667  
 構文 667  
 使用法 667  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび WTOR コマンド 668  
 例 667

QUERY IMSPLEX コマンド 671  
 構文 671  
 使用法 671  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマン  
 ドおよび WTOR コマンド 672  
 例 671

QUERY MEMBER コマンド 673  
   構文 673  
   出力フィールド 674  
   使用法 673  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび WTOR コマンド 674  
   例 673  
 QUERY MSC コマンド 698  
   出力フィールド 700  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび WTOR コマンド 699  
 QUERY PORT コマンド 703  
   構文 703  
   使用上の注意 704  
   使用法 703  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび WTOR コマンド 704  
   例 703  
 QUERY RMTIMSCON コマンド 709  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび WTOR コマンド 710  
 QUERY UOR コマンド 714  
   構文 714  
   使用法 714  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび WTOR コマンド 715  
   例 714  
 QUERY コマンド  
   DB キーワード  
     コマンドの比較 801  
     類似の IMS コマンド 801

## R

RCVTIME キーワード  
   GENJCL.RECOV 256  
   NOTIFY.RECOV 431  
 RCVTRACK キーワード  
   CHANGE.DB コマンド 89  
   CHANGE.DBDS コマンド 102  
 READOFF キーワード  
   CHANGE.DB コマンド 90  
 READON キーワード  
   CHANGE.DB コマンド 90  
 RECDCT キーワード・コマンド  
   CHANGE.IC 109  
   NOTIFY.IC 410  
   NOTIFY.REORG 436  
 RECON  
   サンプル・リスト 459  
 RECON データ・セット  
   再編成レコード 434  
   レコードの追加  
     データベース再編成 434  
 RECON データ・セットの再編成  
   情報削除 205

RECON のサンプル・リスト  
   アクティブ・サイト 466  
   トラッキング・サイト 484  
 RECON1 キーワード  
   BACKUP.RECON コマンド 67  
 RECORDER コマンド 569  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 570  
 RECOV キーワード  
   NOTIFY.REORG 436  
 RECOVABL キーワード  
   CHANGE.DB 85  
   INIT.DB 342  
 RECOVJCL キーワード  
   コマンド  
     CHANGE.DBDS 102  
     INIT.DBDS 350  
 RECOVJCL パラメーター  
   基幹 JCL 実行メンバー 327  
 RECOVPD キーワード  
   コマンド  
     INIT.CAGRP 339  
     INIT.DBDS 350  
 RECOVPD キーワード・コマンド  
   CHANGE.DBDS 102  
   INIT.DBDS 350  
 RECTIME キーワード・コマンド  
   CHANGE.CA 73  
   CHANGE.IC 107  
   CHANGE.UIC 174  
   DELETE.ALLOC 190  
   DELETE.CA 192  
   DELETE.IC 197  
   DELETE.RECOV 204  
   DELETE.REORG 205  
   DELETE.UIC 208  
 RECVJCL キーワード  
   CHANGE.DBDS コマンド 102  
 REFRESH CONVERTER コマンド  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 571  
 REFRESH RACFUID コマンド  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 573  
 REFRESH USEREXIT コマンド  
   構文 33  
   考慮事項 38  
   出力 39  
   使用法 33  
   推奨事項 38  
   例 39  
 REPLACE キーワード  
   CHANGE.RECON コマンド 140  
 RESET.GSG コマンド 457  
 RESTORE キーワード  
   GENJCL.RECOV 257

REUSE キーワード・コマンド  
   CHANGE.CAGRP 75  
   CHANGE.DBDS 101  
   INIT.CAGRP 339  
   INIT.DBDS 349  
 RLDS (リカバリー・ログ・データ・セッ  
 ト) 120  
   コマンド 121  
     CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 121  
     CHANGE.SECLOG (RLDS 用)  
       154  
     NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 423  
     NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 444  
   選択 282  
   RECON からの情報削除 199  
 RUNTIMES キーワード・コマンド  
   CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 124  
   CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 129  
   CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 134  
   CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 157  
   CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 162  
   CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 168  
   NOTIFY.CA 406  
   NOTIFY.IC 410  
   NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 415  
   NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 420  
   NOTIFY.PRILOG (SLDS 用) 425  
   NOTIFY.PRILOG (TSLDS 用) 426  
   NOTIFY.REORG 435  
   NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 438  
   NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 442  
   NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 447  
   NOTIFY.UIC 454

## S

SCOPE= パラメーター  
   START irlmproc コマンド 783  
 SETOAUTO コマンド 573  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 574  
 SETPWMC コマンド 575  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 575  
 SETRACF コマンド 576  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 577  
 SETRRS コマンド 577  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 578  
 SETUIDC コマンド  
   同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
   ンドおよび z/OS コマンド 579  
 SHARELVL キーワード  
   INIT.DB 359

SHARELVL パラメーター  
CHANGE.DB 90

SHUTDOWN CSL  
構文 43  
使用上の注意 43  
説明 43

SHUTDOWN CSLPLEX  
構文 43  
使用上の注意 43  
説明 43

SHUTDOWN MEMBER コマンド 716  
構文 716  
使用法 716  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび WTOR コマンド 716  
例 716

SLDS (システム・ログ・データ・セット)  
情報を RECON データ・セットに追加 424, 446  
選択 279  
変更、情報の 125, 159  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 126  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 159  
NOTIFY.PRILOG (SLDS 用) 425  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 447  
RECON からの情報削除 199

SMS 並行イメージ・コピー、SMSCIC キーワード 227

SMSCIC (SMS 並行イメージ・コピー) 227

SMSCIC キーワード・コマンド  
GENJCL.IC 227

SMSNOCIC キーワード  
GENJCL.IC 227

SMSOFFLC キーワード  
GENJCL.IC 227

SMSONLC キーワード  
GENJCL.IC 227

SSID キーワード・コマンド  
CHANGE.BKOUT 71  
CHANGE.DB 91  
CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 119  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 130  
CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 135  
CHANGE.RECON 145  
CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 153  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 163  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 168  
CHANGE.SUBSYS 171  
DELETE.BKOUT 191  
DELETE.LOG (OLDS 用) 198  
DELETE.SUBSYS 207  
GENJCL.ARCHIVE 212  
GENJCL.CLOSE 221  
GENJCL.USER 264  
INIT.RECON 371

SSID キーワード・コマンド (続き)  
LIST.BKOUT 375  
LIST.LOG (PRILOG ファミリー用) 393  
LIST.LOG (レコードのカテゴリ用) 397  
LIST.RECON 399  
LIST.SUBSYS 400, 401  
NOTIFY.BKOUT 405  
NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 418  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 423  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および TSLDS 用) 428  
NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 440  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 444  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 449  
NOTIFY.SUBSYS 451

START FDBRPROC コマンド  
構文図 549  
説明 549

START irlmproc コマンド  
構文図 781  
説明 781  
DEADLOK= パラメーター 781  
IRLMGRP= パラメーター 782  
IRLMID= パラメーター 782  
IRLMNM= パラメーター 782  
LOCKTAB= パラメーター 782  
MAXCSA= パラメーター 783  
MAXUSRS= パラメーター 783  
PC= パラメーター 783  
SCOPE= パラメーター 783  
TRACE= パラメーター 783

STARTDS コマンド 580  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 580

STARTIA コマンド 581  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 582

STARTIME キーワード・コマンド  
CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 121  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 127  
CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 132  
CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 154  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 160  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 166  
DELETE.LOG (RLDS および SLDS 用) 199  
NOTIFY.ALLOC 404  
NOTIFY.PRILOG (OLDS 用) 416  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 420  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および TSLDS 用) 426  
NOTIFY.SECLOG (OLDS 用) 439  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 443  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 447

STARTIP コマンド 582  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 583

STARTMSC コマンド 570, 584  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 584

STARTNEW キーワード  
コマンド 145  
CHANGE.RECON 145  
INIT.RECON 371

STARTOD コマンド 585  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 586

STARTPT コマンド 587  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 587

STARTRCV キーワード・コマンド  
CHANGE.SUBSYS 172  
NOTIFY.SUBSYS 451

STARTRMT コマンド 588  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 589

STATUS キーワード  
LIST.RECON コマンド 398

STOP 49

STOP cqsjob コマンド  
説明 49

STOP CSL コマンド  
キーワード 45  
構文図 45  
シャットダウン 45  
説明 45

STOP irlmproc コマンド  
説明 785  
例 785

STOP reposervername コマンド 809

STOPCLNT コマンド 590  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 590

STOPDS コマンド 591  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 592

STOPIA コマンド 592  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 593

STOPIP コマンド 594  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 595

STOPLINK コマンド 596  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 597

STOPMSC コマンド 598  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマンドおよび z/OS コマンド 598

STOPOD コマンド 599

STOPPOD コマンド (続き)  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび z/OS コマンド 600  
 STOPPORT コマンド 600  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび z/OS コマンド 601  
 STOPRMT コマンド 601  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび z/OS コマンド 602  
 STOPSCLN コマンド 603  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび z/OS コマンド 605  
 STOPTIME 436  
 STOPTIME キーワード・コマンド  
 CHANGE.IC 109  
 NOTIFY.IC 410  
 STOPTIME キーワード・コマンド  
 NOTIFY.CA 406  
 STOR パラメーター  
 F irlmproc,STATUS コマンド 774  
 SUBSET キーワード・コマンド  
 CHANGE.CA 74  
 NOTIFY.CA 406

## T

TAPEUNIT キーワード・コマンド  
 CHANGE.RECON 146  
 INIT.RECON 372  
 TIMEFMT キーワード  
 GENJCL.ARCHIVE 212  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.CLOSE 221  
 GENJCL.IC 234  
 GENJCL.OIC 246  
 GENJCL.RECEIVE 251  
 GENJCL.RECOV 257  
 GENJCL.USER 264  
 TIMEFMT キーワードのサブリスト  
 CHANGE.RECON 148  
 TIMEFMT パラメーターのサブリスト  
 サブパラメーターの優先順位 60  
 デフォルトの設定値 61  
 TIMEZIN キーワード  
 CHANGE.RECON コマンド 148  
 TIMEZONE キーワード  
 CHANGE.RECON コマンド 147  
 TMS コマンド 747  
 TOTIME キーワード・コマンド  
 DELETE.LOG (RLDS および SLDS  
 用) 199  
 GENJCL.ARCHIVE 210  
 LIST.HISTORY 390  
 LIST.LOG 395  
 TRACE CT コマンド (続き)  
 構文図 787  
 説明 787  
 パラメーター 787  
 例 789  
 IRLM 外部書き出しプログラムのプロ  
 シージャの例 789  
 IRLM ロード・モジュール 787  
 z/OS リンク・リスト 787  
 TRACE パラメーター  
 F irlmproc,STATUS コマンド 774  
 TRACEOFF キーワード  
 CHANGE.RECON コマンド 146  
 TRACEON キーワード  
 CHANGE.RECON コマンド 146  
 TRACETABLE 9  
 コマンド verb 9  
 TRACE= パラメーター  
 START irlmproc コマンド 783  
 TRACE=nnn パラメーター  
 F irlmproc,SET コマンド 772  
 TRACK キーワード  
 NOTIFY.RECOV コマンド 431  
 TRACKING パラメーター  
 CHANGE.DB コマンド 92  
 CHANGE.SUBSYS コマンド 173  
 Transport Manager Subsystem (TMS) コ  
 マンド 747  
 TSLDS (トラッキング・サブシステム・ロ  
 グ・データ・セット)  
 情報を RECON データ・セットに追  
 加 424  
 変更、情報の 131  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 131  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 165  
 NOTIFY.PRILOG (TSLDS 用) 425  
 TYPEFP キーワード・コマンド  
 CHANGE.DB 91  
 INIT.DB 344  
 LIST.DB 378  
 TYPEIMS キーワード・コマンド  
 CHANGE.DB 91  
 INIT.DB 344  
 LIST.DB 378

## U

UNAVAIL キーワード・コマンド  
 CHANGE.ADS 69  
 CHANGE.PRILOG (OLDS 用) 119  
 CHANGE.SECLOG (OLDS 用) 153  
 INIT.ADS 336  
 UNIT キーワード・コマンド  
 CHANGE.CA 74  
 CHANGE.IC 109  
 CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 124  
 CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 130  
 CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 135  
 CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 158  
 CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 163  
 CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 169  
 GENJCL.CA 216  
 GENJCL.IC 234, 235  
 GENJCL.OIC 246  
 INIT.CA 337  
 INIT.IC 357  
 NOTIFY.CA 406  
 NOTIFY.IC 410  
 NOTIFY.PRILOG 428  
 NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 423  
 NOTIFY.REORG 437  
 NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 445  
 NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 449  
 UNIT2 キーワード・コマンド  
 CHANGE.IC 109  
 GENJCL.OIC 246  
 INIT.IC 357  
 NOTIFY.IC 410  
 NOTIFY.REORG 437  
 UOR (リカバリー単位) キーワード・コマ  
 ンド  
 CHANGE.BKOUT 71  
 NOTIFY.BKOUT 405  
 UORTIME キーワード  
 CHANGE.BKOUT コマンド 71  
 UPDATE ALIAS  
 構文 717  
 使用法 717  
 例 717  
 UPDATE ALIAS コマンド 717  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび WTOR コマンド 718  
 UPDATE CONVERTER  
 構文 719  
 使用法 719  
 同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
 ンドおよび WTOR コマンド 720  
 例 719  
 UPDATE CONVERTER コマンド 719  
 UPDATE DATASTORE  
 構文 720  
 使用法 720

UPDATE DATASTORE (続き)  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 721  
例 720  
UPDATE DATASTORE コマンド 720  
UPDATE IMSPLEX  
構文 722  
使用法 722  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 723  
例 722  
UPDATE IMSPLEX コマンド 722  
UPDATE MEMBER コマンド 724  
構文 724  
使用法 724  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 726  
例 724  
UPDATE MSC コマンド 728  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 729  
UPDATE ODBM  
構文 730  
使用法 730  
例 730  
UPDATE ODBM コマンド 730  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 731  
UPDATE PORT コマンド 732  
構文 732  
使用法 732  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 732  
例 732  
UPDATE RACFUID  
構文 733  
使用法 733  
例 733  
UPDATE RACFUID コマンド 733  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 734  
UPDATE RMTIMSCON コマンド 735  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび WTOR コマンド 737  
UPDATE TRACETABLE  
構文 17  
出力 23  
UPDATE TRACETABLE コマンド 17  
BPE 定義のトレース・テーブル・タイ  
プ 17  
CQS 定義のトレース・テーブル・タ  
イプ 18  
DBRC 定義のトレース・テーブル・タ  
イプ 20  
IMS Connect 定義のトレース・テーブ  
ル・タイプ 9, 19

UPDATE TRACETABLE コマンド (続き)  
OM 定義のトレース・テーブル・タイ  
プ 20  
RM 定義のトレース・テーブル・タイ  
プ 20  
SCI 定義のトレース・テーブル・タイ  
プ 20  
USEAREA キーワード、GENJCL.RECOV  
コマンド 257  
USEDDBDS キーワード、GENJCL.RECOV  
コマンド 257  
USEIC キーワード、GENJCL.RECOV コ  
マンド 257  
USEOLRRG キーワード、  
GENJCL.RECOV コマンド 257  
USEREXIT コマンド 25  
USERKEYS キーワード  
GENJCL.ARCHIVE コマンド 212  
GENJCL.CA 216  
GENJCL.CLOSE 221  
GENJCL.IC 235  
GENJCL.OIC 246  
GENJCL.RECEIVE 251  
GENJCL.RECOV 259  
GENJCL.USER 264  
USERRCOV キーワード  
CHANGE.DB 85  
USR レコード、GTF (汎用トレース機能)  
147  
**V**  
VALID キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 74  
CHANGE.IC 108  
VALID2 キーワード  
CHANGE.IC コマンド 108  
VIEWDS コマンド 605  
キーワード 606  
構文 606  
出力フィールド 607  
使用上の注意 606  
例 609  
VIEWHWS コマンド 609  
キーワード 610  
構文 610  
出力フィールド 611  
使用上の注意 610  
例 626  
VIEWIA コマンド 635  
VIEWIP コマンド 638  
VIEWMSC コマンド 639  
出力フィールド 640  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび z/OS コマンド 640  
VIEWPORT コマンド 644

VIEWPORT コマンド (続き)  
キーワード 644  
構文 644  
出力フィールド 645  
使用上の注意 645  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび z/OS コマンド 645  
例 648  
VIEWRMT コマンド 650  
出力フィールド 651  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび z/OS コマンド 651  
VIEWUOR コマンド 655  
同等の IMS Connect タイプ 2 コマ  
ンドおよび z/OS コマンド 655  
VOLLIST キーワード・コマンド  
CHANGE.CA 74  
CHANGE.IC 109  
CHANGE.PRILOG (RLDS 用) 124  
CHANGE.PRILOG (SLDS 用) 130  
CHANGE.PRILOG (TSLDS 用) 135  
CHANGE.SECLOG (RLDS 用) 158  
CHANGE.SECLOG (SLDS 用) 163  
CHANGE.SECLOG (TSLDS 用) 169  
GENJCL.CA 217  
GENJCL.IC 236  
GENJCL.OIC 247  
INIT.CA 337  
INIT.IC 357  
NOTIFY.CA 406  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.REORG 437  
VOLLIST2 キーワード・コマンド  
CHANGE.IC 109  
GENJCL.IC 236, 237  
GENJCL.OIC 247  
INIT.IC 357  
NOTIFY.IC 410  
NOTIFY.REORG 437  
VOLNUM キーワード  
GENJCL.CA コマンド 217  
VOLSER キーワード・コマンド  
NOTIFY.PRILOG (RLDS 用) 423  
NOTIFY.PRILOG (SLDS および  
TSLDS 用) 428  
NOTIFY.SECLOG (RLDS 用) 445  
NOTIFY.SECLOG (SLDS 用) 450  
VSO キーワード  
CHANGE.DBDS 103  
INIT.DBDS 351  
**Z**  
z/OS  
コマンド  
CANCEL 793

z/OS (続き)  
 コマンド (続き)  
 F fdbproc 545  
 F fdbproc,DUMP コマンド 545  
 F fdbproc,RECOVER コマンド 545  
 F fdbproc,STATUS コマンド 545  
 F fdbproc,STOP コマンド 547  
 F fdbproc,TERM コマンド 547  
 F irlmproc,ABEND コマンド 767  
 F irlmproc,DIAG,DELAY コマンド 769  
 F irlmproc,PURGE,imsname コマンド 769  
 F irlmproc,SET コマンド 770  
 F irlmproc,STATUS コマンド 773  
 F jobname,DUMP コマンド 741  
 F jobname,FORCExxxx コマンド 742  
 F jobname,RECONNECT コマンド 743  
 F jobname,RECONNSTR コマンド 745  
 F jobname,STOP コマンド 745  
 F jobname,STOPxxxx コマンド 746  
 F reposervername 799  
 F reposervername,ADMIN コマンド 800  
 F reposervername,AUDIT コマンド 803  
 F reposervername,SECURITY コマンド 805  
 F reposervername,SHUTDOWN コマンド 806  
 FORCE 795  
 P cqsjob 49  
 P CSL コマンド 45  
 P irlmproc コマンド 785  
 P reposervername コマンド 809  
 S irlmproc コマンド 781  
 TRACE CT 787

z/OS コマンド  
 構文 659  
 呼び出し 659  
 ワイルドカード・サポート 660  
 DELETE CLIENT 660  
 DELETE LINK 661  
 DELETE SENDCLNT 664  
 IMS Connect 551  
 QUERY ALIAS 666  
 QUERY DATASTORE 667  
 QUERY IMSPLEX 671  
 QUERY MEMBER 673  
 QUERY MSC 698  
 QUERY PORT 703

z/OS コマンド (続き)  
 QUERY RMTIMSCON 709  
 QUERY UOR 714  
 SHUTDOWN MEMBER 716  
 START FDBRPROC 549  
 UPDATE ALIAS 717  
 UPDATE CONVERTER 719  
 UPDATE DATASTORE 720  
 UPDATE IMSPLEX 722  
 UPDATE MEMBER 724  
 UPDATE MSC 728  
 UPDATE ODBM 730  
 UPDATE PORT 732  
 UPDATE RACFUID 733  
 UPDATE RMTIMSCON 735

## [特殊文字]

/NRESTART  
 INIT.DB 342  
 /RMxxxxxx コマンド  
 の許可 54

%ALLDSSN キーワード 292  
 %ALLSEL キーワード 292  
 %ALLTIME キーワード 291  
 %ALLUSID キーワード 292  
 %CADSN キーワード 289  
 %CAFSEQ キーワード 289  
 %CALGTM キーワード 289  
 %CAODSN キーワード 275  
 %CASEL キーワード 289  
 %CATIME キーワード 289  
 %CAUNIT キーワード 289  
 %CAVCNT キーワード 289  
 %CAVOLS キーワード 289  
 %COPIES キーワード 321  
 %DALTIME キーワード 292  
 %DBADSAV キーワード 293  
 %DBADSN キーワード 293  
 %DBDDN キーワード 291, 293  
 %DBDSN キーワード 293  
 %DBDSNRV キーワード 293  
 %DBDSSEL キーワード 293  
 %DBNAME キーワード 291, 293  
 %DBTYPE キーワード 292, 293  
 %DBUSID キーワード 293  
 %DDNAME キーワード 272  
 %DELETE キーワード 274  
 %ENDDEL キーワード 274  
 %ENDSEL キーワード 270  
 %IC2DSN キーワード 287  
 %IC2FSEQ キーワード 287  
 %IC2SEL キーワード 287  
 %IC2UNIT キーワード 287  
 %IC2VCNT キーワード 287  
 %IC2VOLS キーワード 288

%ICCAT キーワード 287  
 %ICDSN キーワード 286  
 %ICDSN2 キーワード 321  
 %ICDSN3 キーワード 321  
 %ICDSN4 キーワード 321  
 %ICFSEQ キーワード 286  
 %ICSEL キーワード 286  
 %ICSTOP キーワード 287  
 %ICTIME キーワード 287  
 %ICTYPE キーワード 286  
 %ICUNIT キーワード 287  
 %ICUNIT2 キーワード 321  
 %ICUNIT3 キーワード 321  
 %ICUNIT4 キーワード 321  
 %ICUSID キーワード 287  
 %ICVCNT キーワード 287  
 %ICVCNT2 キーワード 321  
 %ICVCNT3 キーワード 321  
 %ICVCNT4 キーワード 321  
 %ICVOLS キーワード 287  
 %ICVOLS2 キーワード 321  
 %ICVOLS3 キーワード 321  
 %ICVOLS4 キーワード 321  
 %LOGDSN キーワード 284  
 %LOGETIM キーワード 284  
 %LOGFRID キーワード 285  
 %LOGFSEQ キーワード 284  
 %LOGLRID キーワード 285  
 %LOGMERG キーワード 284  
 %LOGONL キーワード 285  
 %LOGRMT キーワード 285  
 %LOGSEL キーワード 284  
 %LOGSTIM キーワード 284  
 %LOGUNIT キーワード 284  
 %LOGVOLS キーワード 284  
 %OLDCTIM キーワード 278  
 %OLDFRID キーワード 278  
 %OLDLRID キーワード 278  
 %OLDOTIM キーワード 278  
 %OLDSDDN キーワード 278  
 %OLSDSN キーワード 278  
 %OLDSSEL キーワード 278  
 %OLDSTYP キーワード 278  
 %PLGTIME キーワード 292  
 %SELECT キーワード 279  
 構文の指定 277, 293  
 説明 270  
 レコード・タイプの指定 272  
 %SET MEMBER キーワード 275  
 %SET TIMEFMT キーワード 276  
 %SLDCHKT キーワード 281  
 %SLDETIM キーワード 281  
 %SLDFRID キーワード 281  
 %SLDFSEQ キーワード 281  
 %SLDLRID キーワード 281  
 %SLDRMT キーワード 281

%SLDSDDN キーワード 280  
%SLDSSEL キーワード 281  
%SLDSTIM キーワード 281  
%SLDUNIT キーワード 280  
%SLDVOLS キーワード 280  
%SSID キーワード 269  
%TIME キーワード  
シンボリック・キーワードとして 269  
説明 296





プログラム番号: 5635-A04  
5655-DSM  
5655-TM2

Printed in Japan

SA88-5472-04



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21

Spine information:

**IMS** バージョン **13**

コマンド 第 **3** 巻: **IMS** コンポーネントおよび **z/OS** コマンド

