


IBM DB2 9.7
за Linux, UNIX и Windows



Версия 9 Издание 7




Инсталиране на клиенти на IBM Data Server
Обновено септември 2010 г.

IBM DB2 9.7
за Linux, UNIX и Windows



Версия 9 Издание 7



Инсталиране на клиенти на IBM Data Server
Обновено септември 2010 г.

Забележка

Преди да използвате тази информация и продукта, който се поддържа от нея, прочетете общата информация под Приложение В, “Забележки”, на страница 99.

Редакционна забележка

Този документ съдържа информация, която е собственост на IBM. Тя се предоставя според лицензно споразумение и се защитава от законите за авторското право. Информацията, съдържаща се в тази публикация, не съдържа никакви гаранции за продукти и всички изявления, осигурени в настоящото ръководство, не трябва да бъдат интерпретирани като такива.

Можете да поръчате IBM публикации онлайн или чрез местния представител на IBM.

- За да поръчате публикации онлайн, идете на IBM Центъра за публикации на www.ibm.com/shop/publications/order
- За да намерите местен представител на IBM, посетете IBM Указател за контакти за цял свят на www.ibm.com/planetwide

За да поръчате DB2 публикации от DB2 Маркетинг и продажби в САЩ или Канада, позвънете на 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Когато изпращате информация на IBM, предоставяте на IBM неизключително право да използва или разпространява информацията по всеки начин, по който бъде преценено за уместно, без от това да произлизат никакви задължения към вас.

© Авторско право IBM Corporation 1993, 2010.

© Copyright IBM Corporation 1993, 2010.

Съдържание

Относно тази публикация. v

Глава 1. Клиенти на IBM сървър на данни 1

Въведение в клиенти на IBM сървър на данни 1
Общ преглед на клиенти и драйвери на IBM сървър на данни 1
Типове клиенти на IBM сървър на данни 2
Методи за инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни 5
Опции за свързване към DB2 бази данни 7

Глава 2. Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни 11

Изисквания за инсталиране на клиент на IBM сървър на данни 11
Изисквания към дисково пространство и памет 11
Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (AIX) 11
Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (HP-UX) 13
Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Linux) 18
Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Solaris) 20
Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Windows) 22
Инсталационни изисквания на DB2 Connect продукт за хост и средни системи 24
Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни 24
Инсталиране на клиенти на IBM сървъри на данни (Windows) 24
Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни (Linux и UNIX) 28
Общ преглед на различна от root инсталация (Linux и UNIX) 29
Драйвери на IBM Data Server 37
Ограничения за IBM Data Server Driver 37
Конфигурационен файл db2dsdriver 39
db2dsdcfgfill - Създаване на конфигурационен файл db2dsdriver.cfg 41
Копиране на информацията от съществуваща директория на база данни в конфигурационния файл db2dsdriver 43
Инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Windows) 44
Инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Linux и UNIX) 48

Глава 3. Свързвания към база данни за клиенти на IBM сървъри на данни . 51

Общ преглед на конфигурирането на комуникации клиент-сървър 51

Поддържани комбинации от версии на клиент и сървър 53
Поддържани комуникационни протоколи 55
Добавяне на свързвания на база данни посредством Асистента за конфигуриране 55
Конфигуриране на свързвания клиент-сървър посредством процесора за обработка на команди . . 61

Глава 4. Разгръщане на клиент на IBM сървър на данни в топология на тънък клиент (Windows) 71

Общ преглед на топология на тънък клиент (Windows) 71
Общ преглед на настройка на тънък клиент (Windows) 72
Инсталиране на IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition на кодовия сървър (Windows) 73
Осигуряване на достъп до кодовата директория за всички работни станции на тънък клиент (Windows) 73
Създаване на файл с отговори за тънък клиент (Windows) 74
Приписване на мрежово устройство от всеки тънък клиент на кодовия сървър (Windows) 75
Настройка на тънки клиенти посредством командата thnsetup (Windows) 75

Глава 5. Модули за сливане 77

Типове модули за сливане 77
Модули за сливане на различни от DB2 потребителски модели (Windows) 77
Модули за сливане на DB2 потребителски модели (Windows) 78

Глава 6. Допълнителни опции за инсталиране 81

Опции на команден ред за инсталиране 81
Опции за инсталиране от команден ред на IBM Data Server Runtime Client 81
Опции на команден ред за инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Windows) 83

Глава 7. Деинсталиране 85

Деинсталиране на IBM сървър на данни 85

Приложение А. Общ преглед на DB2 техническата информация. 87

DB2 техническа библиотека на хартия или в PDF формат 87
Поръчване на отпечатани DB2 книги 91
Извеждане на помощ за SQL състояние от процесор за обработка на команди 92
Осъществяване на достъп до различни версии на DB2 Център за информация. 92

Извеждане на темите на предпочитания от вас език в DB2 Център за информация	92
Обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на компютъра ви или на интранет сървър.	93
Ръчно обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на компютъра ви или на интранет сървър.	94
DB2 самоучители	96

DB2 Информация за отстраняване на проблеми . . .	96
Срокове и условия	97

Приложение В. Забележки 99

Индекс 103

Относно тази публикация

Ако проявявате интерес към инсталирането и конфигурирането на клиенти или драйвер на IBM® сървър на данни, настройка на тънък клиент или обкръжение на DB2 Connect тънък клиент, следва да прочетете тази книга.

Глава 1. Клиенти на IBM сървър на данни

Въведение в клиенти на IBM сървър на данни

Общ преглед на клиенти и драйвери на IBM сървър на данни

Тази тема очертава достъпната информация за клиенти и драйвери, и предоставя връзки за допълнителни подробности. Тази тема ще ви помогне да изпълните следните дейности:

1. Изберете подходящия IBM сървър на данни или драйвер за установяване на свързвания между вашата система и отдалечените бази данни.
2. Изберете най-подходящия метод за инсталиране на вашия клиент или драйвер.
3. Изпълнете стъпките и обърнете внимание на съображенията, необходими за настройката на клиент или драйвер.

Опции за свързване

Опциите за свързване на система към отдалечена база данни включват различни IBM сървър на данни и драйвери. Достъпните опции зависят от това, дали системата, която се свързва към отдалечената база данни, е:

- Приложение, разположено на машина на бизнес потребител или на сървър на приложения
- Работна станция за разработка на приложения
- Работна станция на администратор на бази данни

Има допълнителни опции, които да се вземат предвид, ако се нуждаете също от свързване към средни и мейнфрейм бази данни.

Типове клиенти и драйвери на IBM сървър на данни

Следното изброява IBM сървър на данни и драйвери:

- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ.
- IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI

IBM Data Server Driver е олекотено решение и препоръчителният според оптималната практика пакет за разгръщане на код на краен потребител. Осигурява солидна поддръжка за изпълнение на приложения, използващи ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC, или SQLJ, без да е необходимо да се инсталира Data Server Runtime Client или Data Server Client. Решението IBM Data Server Driver for ODBC and CLI е разработено основно за разгръщания от независими производители на софтуер (ISV).

Също така се препоръчва първо да се инсталира IBM Data Server Driver Package. Той после може да бъде конфигуриран за работа в съчетание с DB2 Connect.

В добавка отделен продукт, DB2 Connect Personal Edition, включва цялата функционалност на IBM Data Server Client плюс способността за свързване към средни и мейнфрейм бази данни.

DB2 Connect способността може да бъде добавена към всеки клиент или драйвер.

Методи за инсталиране

Обичайният метод за инсталиране на или драйвер е да се изпълни инсталационната програма, предоставена на продуктивния DVD.

IBM Data Server Driver Package на Windows® може да се инсталира чрез следване на подсказванията. Няма инсталационна програма за IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI или за IBM Data Server Driver Package на Linux® и UNIX®. Трябва да инсталирате ръчно драйвера.

Достъпни са също и други методи за инсталиране. Някои методи са разработени за автоматизиране на разгръщането на големи количества клиенти. Други методи използват различни способности на Windows операционните системи. Например, на операционни системи Windows можете да използвате модули за сливане, за да вградите функционалността на Data Server Runtime Client или IBM Data Server Driver Package във вашето приложение.

Настройване на клиент или драйвер

След като решите кой клиент да използвате, настройте клиента, като изпълните следните стъпки:

1. Уверете се, че системните изисквания са удовлетворени.
2. Изпълнете инсталацията.

За системи, на които вече съществува клиент от Версия 8 или DB2 Версия 9, обмислете дали да надстроите съществуващия клиент до Версия 9.7 Data Server Client или да запазите клиента преди Версия 9.7 и да инсталирате Версия 9.7 Data Server Client като допълнителен клиент. Горещо се препоръчва надстройването до клиент на Версия 9.7. Изпълняването на множество копия на клиентските пакети е само за напреднали потребители.

Забележка: Опцията за надстройка и подмяна на съществуващия клиент се отнася само за Data Server Client.

Типове клиенти на IBM сървър на данни

Има няколко достъпни типа клиенти и драйвери на IBM сървъри на данни. Всеки осигурява определен тип поддръжка.

Следното изброява типовете клиенти и драйвери на IBM сървъри на данни, които са ви достъпни:

- IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ
- IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Client

Всеки клиент и драйвер на IBM сървър на данни осигурява определен тип поддръжка:

- Само за Java™ приложения използвайте IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ.
- За приложения, използващи само ODBC и CLI, използвайте IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI. (Също споменаван и като cli драйвер.)
- За приложения, използващи ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC или SQLJ, използвайте IBM Data Server Driver Package.
- За приложения, използващи DB2CI, използвайте IBM Data Server Client.
- Ако се нуждаете от поддръжка на DB2 Command Line Processor Plus (CLPPlus), използвайте IBM Data Server Driver Package.
- Ако се нуждаете от поддръжка на DB2 процесор за обработка на команди (CLP) и базова клиентска поддръжка за изпълнение и разгръщане на приложения, използвайте IBM Data Server Runtime Client.
- Ако се нуждаете от поддръжка за администриране на бази данни и разработка на приложения посредством интерфейс за програмиране на приложения (API) като ODBC, CLI, .NET или JDBC, използвайте IBM Data Server Client.

IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ

IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ е драйверът по подразбиране за Java запомнени процедури и потребителски дефинирани функции. Този драйвер осигурява поддръжка за клиентски приложения и аплети, написани на Java с използване на JDBC, за достъп до локални или отдалечени сървъри и за SQLJ за вграден статичен SQL в Java приложения. Този драйвер е задължително условие за IBM Optim pureQuery Runtime, което предоставя статична поддръжка за Java, позволява достъпа до оптимизирани данни чрез pureQuery API и се поддържа от напълно интегрирана среда за разработка (IDE) за разработка на Java приложения на бази данни посредством Optim Development Studio. (И двата Optim са достъпни отделно).

IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI

Data Server драйвер за ODBC и CLI е олекотено решение за разгръщане, разработено за разгръщания на независими производители на софтуер (ISV). Този драйвер, наричан още cli драйвер, осигурява поддръжка за изпълнение за приложения, използващи ODBC API или CLI API, без да е необходимо да се инсталира Data Server Client или Data Server Runtime Client. Този драйвер е достъпен само като tar файл, а не като инсталируемо копие. Съобщенията се показват само на английски.

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI осигурява:

- поддръжка за изпълнение за CLI API;
- поддръжка за изпълнение за ODBC API;
- поддръжка за изпълнение за XA API;
- свързваемост към бази данни;
- поддръжка за DB2 Interactive Call Level Interface (db2cli);
- поддръжка за LDAP директория на база данни; и
- поддръжка за проследяване, журналиране и диагностика.

Регистрирайте Data Server драйвер за ODBC и CLI с Microsoft® мениджъра на ODBC драйвери посредством помощната програма db2oreg1.exe.

IBM Data Server Driver Package,

IBM Data Server Driver Package е олекотено решение за разгръщане, което осигурява поддръжка за изпълнение за приложения, използващи ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC или SQLJ, без да е необходимо да се инсталира Data Server Runtime

Client или Data Server Client. Този драйвер има малък отпечатък и е разработен за разпространение от независими производители на софтуер (ISV) и за използване за разпространяване на приложения в сценарии с масово разгръщане, типични за големи предприятия.

Способностите на IBM Data Server Driver Package включват:

- DB2 Command Line Processor Plus (CLPPlus) за динамично създаване, редактиране и изпълнение на SQL изрази и скриптове.
- Поддръжка за приложения, които използват ODBC, CLI, PHP или Ruby за достъп до бази данни.
- Поддръжка за клиентски приложения и аплети, които са написани на Java с използване на JDBC и за вграден SQL за Java (SQLJ).
- IBM Informix Dynamic Server поддръжка за .NET, PHP и Ruby.
- Поддръжка за изпълнение на приложения с вграден SQL. Не се предоставят способности на предкомпилятор или за обвързване.
- Заглавни файлове на приложения за повторно изграждане на PHP, Ruby, Python и Perl драйвери. Python и Perl драйверите не са достъпни в IBM Data Server Driver Package; можете обаче да изтеглите и изградите тези драйвери посредством заглавните файлове.
- Поддръжка за DB2 Interactive Call Level Interface (db2cli).
- Поддръжка за DRDA проследяванията (db2drdat).
- На операционни системи Windows IBM Data Server Driver Package осигурява също поддръжка за приложения, използващи .NET или OLE DB за осъществяване на достъп до бази данни. В добавка това е достъпно като инсталационно изображение и са достъпни модули за сливане, които ви позволяват с лекота да вградите драйвера в базирана на Windows Installer инсталация.

IBM Data Server Runtime Client

IBM Data Server Runtime Client осигурява начин да се изпълняват приложения на отдалечени бази данни. Графичните средства не се доставят с IBM Data Server Runtime Client.

Способностите включват:

- DB2 процесор за обработка на команди (CLP) за подаване на команди. CLP осигурява също базов начин за изпълнение на отдалечено администриране на сървъри.
- Базова клиентска поддръжка за боравене със свързвания на база данни, SQL изрази, XQuery изрази и команди.
- Поддръжка за често срещаните интерфейси за достъп до бази данни: JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC, Command Line Interface (CLI), PHP и Ruby. Тази поддръжка включва драйвери и способности за дефиниране на източници на данни. Например, за ODBC, инсталирането на IBM сървър на данни инсталира ODBC драйвера и го регистрира. Разработчиците на приложения и другите потребители могат да използват Windows ODBC Data Source Administrator средството за дефиниране на източници на данни.
- Използване на Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
- Поддръжка за обичайните мрежови комуникационни протоколи: TCP/IP и Named Pipe.
- Поддръжка за инсталиране на множество копия на клиент на един компютър. Тези копия могат да бъдат от една и съща или от различни версии.

- Лицензни условия, които позволяват свободното разпространение на IBM Data Server Runtime Client с вашето приложение.
- По-малко натоварване за разгръщане в сравнение с това на пълния IBM Data Server Client по отношение на размер на инсталируемо копие и изисквано дисково пространство.
- Каталог, който съхранява информация за свързването към бази данни и сървъри.
- Предимства за пакетирание на операционни системи Windows: Можете да пакетирате клиента с вашето приложение, за да осигурите свързваемост за това приложение. Клиентът е достъпен също така като модули за сливане на Windows Installer, които ви позволяват да включите RTCL DLL файловете в инсталационния пакет на вашето приложение. Този подход също ви позволява да включвате само части от клиента, които ви трябва за приложението.
- IBM Informix Dynamic Server поддръжка за PHP, Ruby, .NET и JDBC

IBM Data Server Client

IBM Data Server Client включва цялата функционалност на IBM Data Server Runtime Client, плюс функционалност за администриране на база данни, разработка на приложение и конфигуриране на клиент/сървър.

Способностите включват следното:

- По-голямо натоварване за разгръщане в сравнение с IBM Data Server Runtime Client по отношение на размер на инсталационно копие и изисквано дисково пространство. На операционни системи Windows обаче можете да съкратите IBM Data Server Client, за да намалите размера на инсталационното копие.
- Асистент за конфигуриране, който да ви съдейства за каталогизирането на бази данни и конфигурирането на сървъра на базата данни.
- Център за управление и други графични средства за реализиране и администриране на база данни. Тези средства са достъпни за версии на Windows на x86 (само 32-битови), Windows на x64 (AMD64/EM64T), Linux на x86 и Linux на AMD64/EM64T (x64).
- Документация Първи стъпки за нови потребители.
- Средства на Visual Studio
- Заглавни файлове на приложения
- Предкомпилатори за различни програмни езици
- Поддръжка за обвързване
- Примери и самоучители
- IBM Informix Dynamic Server поддръжка за PHP, Ruby, .NET, JCC и JDBC

Методи за инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни

Обичайни и алтернативни методи за инсталиране на клиент или драйвер на IBM сървър на данни.

Клиентите по принцип се инсталират на машини, на които няма наличен сървър. Не се налага да инсталират клиент, ако вече сте инсталирали сървърен продукт, защото сървърът съдържа цялата функционалност, представена в IBM сървър на данни.

Обичайни ситуации

Обичайният метод за инсталиране на IBM сървър на данни или драйвер е да се изпълни инсталационната програма, предоставена на продуктовия DVD (командата

setup на операционни системи Windows и командата db2setup на операционни системи Linux и UNIX). Инсталационното копие на IBM Data Server Client е включено в инсталационното копие на сървъра на базата данни.

Автоматизиране на широкомащабни разгръщания

Една група методи автоматизира разгръщането на големи количества клиенти:

- **Файл с отговори.** Можете да автоматизирате инсталирането на клиент чрез използване на метода за инсталиране посредством файл с отговори. Инсталирането посредством файл с отговори ви позволява да инсталирате продукти за бази данни без каквато и да е намеса от страна на потребителя.
- **Средства за разгръщане на трета страна.** Можете да инсталирате клиенти, като използвате средства или методи за разгръщане като Windows Active Directory, Windows Systems Management Server (SMS) или Tivoli продуктите.

Използване на способностите на операционната система Windows

Друга група опции използва способностите на операционната система Windows:

- **Топология на тънък клиент на Windows.** Тази опция се поддържа за IBM Data Server Client и DB2 Connect Personal Edition. Топологията на тънък клиент е, когато кодът на клиента е инсталиран в поделена Windows директория на единичен кодов сървър, а не на локалния твърд диск на всяка клиентска работна станция. Отделните клиентски работни станции се свързват към поделената Windows директория на кодовия сървър, за да изпълнят кода на Data Server Client.
- **Различен от администраторски идентификатор на Windows.** Обичайният метод за инсталиране използва Windows потребителски идентификатор на администратор: тоест, потребителски идентификатор в групата Administrators. Можете обаче също да инсталирате IBM сървър на данни посредством потребителски идентификатор, който е част от групите Windows Power Users или Users. Този метод е подходящ, когато потребителят, изпълняващ инсталацията, няма администраторски права. DB2 продуктът също поддържа Elevated Privileges механизма на Windows. Препоръчва се да се използват Windows Elevated Privileges, за да се позволи на различен от администратор да инсталира IBM сървър на данни.

Linux и UNIX алтернативи

На операционни системи Linux и UNIX алтернативният метод за инсталиране, осигурен за сървъри и бази данни, е приложим също и за клиенти: скриптът db2_install.

IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI също така е достъпен като tar файл.

Отделни потребителски модели на клиент

Ако е инсталиран сървърен продукт за бази данни, можете да използвате отделен потребителски модел за клиента, вместо да използвате сървърен потребителски модел, който служи също като клиентски потребителски модел.

За да създадете отделен клиентски потребителски модел, използвайте командата db2icrt с опцията -s, както е показано в следващия пример:

```
db2icrt -s client име-модел
```

Опции за свързване към DB2 бази данни

Този раздел очертава опциите какво можете да инсталирате на машина (локалната система), за да ѝ позволите да се свързва с база данни на различна машина (отдалечената система). За да изберете подходяща опция, трябва първо да прецените дали локалната система е:

- система, която изпълнява бизнес приложения на система на бизнес потребител или на сървър на приложения.
- работна станция за разработка на приложения.
- работна станция на администратор на бази данни.

Трябва също да определите къде е разположена базата данни, към която искате да се свържете. Базите данни могат да бъдат разположени:

- на същата машина, тоест, на локалната система. Това включва бази данни, разположени в отделен DB2 потребителски модел или различни DB2 потребителски модели.
- на различни машини, тоест, на отдалечени системи.
- на различни машини, които са средни или мейнфрейм сървъри.

Опции за системи на бизнес потребители или сървъри на приложения

По принцип, когато бизнес приложение се свързва към база данни, участва една от следните топологии:

- Приложение се свързва към DB2 база данни, като и двете са разположени на една и съща машина. Пример е приложение, използвано от отделен потребител на личната му работна станция.
- Приложение се свързва към DB2 база данни на друга машина.
- Клиент на приложение се свързва към сървър на приложения, който на свой ред се свързва към една или повече DB2 бази данни, разположени:
 - само на същата машина.
 - само на една или повече други машини.
 - комбинация от горните.

Ако DB2 сървър е инсталиран на същата машина като приложението, няма нужда да се инсталира отделен клиент. DB2 сървърният продукт включва функционалността за позволяване на приложенията да се свързват с локални бази данни и също така да се свързват с бази данни на отдалечени машини.

Ако машината с приложението също няма DB2 сървър, имате следните избори за позволяване на приложенията да се свързват с отдалечени DB2 бази данни:

- **DB2 драйвер на приложения.** С DB2 драйвера на приложения, информацията, необходима за свързване към базата данни, се включва в приложението или приложението напомня на потребителя да я предостави. Този подход се различава от IBM сървър на данни, който поддържа тази информация в своя каталог. Драйверът на приложения се разгръща като файл в директорията на приложение, така че не се изисква отделна специфична за DB2 инсталация или настройка. Типично, драйверът на приложения се пакетира с приложението по начин, който позволява свързване само за това приложение. DB2 драйвер на приложение може да съществува съвместно на една машина с други DB2 драйвери на приложения или с IBM сървър на данни. DB2 продуктите осигуряват драйвери за Java (JDBC и SQLJ) и за ODBC, CLI, .NET, OLE DB или приложения с отворен код. Драйверите

могат да бъдат получени чрез копиране на файловете на драйвер от IBM Data Server Driver Package инсталационно копие или чрез изтегляне на файловете на драйвер от developerWorks.

- **IBM сървър на данни.** Тази опция включва инсталирането и конфигурирането на един от доставените с DB2 продукта клиенти. IBM сървър на данни е инсталиран на всяка машина, която се свързва пряко към DB2 базата данни. В зависимост от топологията на приложението, клиентът се инсталира на всяка работна станция на бизнес потребител или на всеки сървър на приложения. Единичен IBM сървър на данни може да позволи на всички приложения на машината да се свързват към една или повече DB2 бази данни на други машини.
- **Модули за сливане на DB2 потребителски модели.** Тези модули за сливане създават обкръжение на DB2 потребителски модел. Този подход осигурява начин за разгръщане на IBM Data Server Runtime Client чрез включване на файловете в съответните модули. Този подход е насочен към употреба с Windows Installer и други средства за инсталиране, които поддържат Windows Installer merge modules. С този подход, единична инсталационна програма инсталира едновременно приложението и Data Server Runtime Client. Ако не се нуждаете от обкръжение на потребителски модел или от Процесор за обработка на команди (CLP), следва да използвате модулите за сливане на различен от DB2 потребителски модел, за да избегнете управлението на потребителски модели.
- **Модули за сливане на различен от DB2 потребителски модел.** Тези модули за сливане създават обкръжение на различен от DB2 потребителски модел. Този подход осигурява начин за разгръщане на IBM Data Server Driver Package чрез включване на клиентските DLL файлове в пакета за разгръщане на приложение. Този подход е насочен към употреба с Windows Installer и други средства за инсталиране, които поддържат Windows Installer merge modules. С този подход, единична инсталационна програма инсталира едновременно приложението и IBM Data Server Driver Package.

Опции за работни станции за разработка на приложения

IBM Data Server Client предоставя цялата функционалност на IBM Data Server Runtime Client плюс средства, използвани за клиент-сървър конфигурация, администриране на база данни и разработка на приложения. Точките по-долу описват ролята и настройката на Data Server Client в светлината на другите средства и продукти, използвани от разработчиците на приложения.

Има няколко средства и продукти, типично използвани от разработчиците на приложения, които пишат код, за осъществяване на достъп до DB2 база данни. Всяка работна станция на разработчик включва типично следните компоненти:

- Интегрирана среда за разработка (IDE) като IBM Data Studio, IBM Optim Development Studio, Rational Application Developer или Microsoft Visual Studio.
- Специфично за DB2 средство за разработка, свързано с IDE, като IBM Database Add-Ins for Microsoft Visual Studio.
- Достъп до сървъра на базата данни, който хоства разработваната база данни. Този сървър на база данни може да се разполага на едното или и двете от следните разположения:
 - На всяка работна станция за разработка, така че всеки разработчик да има собствено локално копие на базата данни.
 - На работен сървър, така че множество разработчици да работят върху едно копие на базата данни.

В светлината на горното като контекст, стойността на Data Server Client е, че предоставя заглавия и библиотеки, необходими за компилирането на приложения, и

че осигурява средства за администрирането на бази данни. Не винаги обаче е необходимо да се инсталира Data Server Client, за да се използват тези средства. Всеки път, когато на машина се инсталира DB2 сървър, няма нужда да се инсталира отделен IBM сървър на данни. DB2 сървърният продукт включва цялата функционалност, достъпна в самостоятелния Data Server Client.

Опции за работни станции на администратори

Администраторът на базата данни може да изпълнява административни дейности на отдалечени бази данни по един от двата главни начина. Администраторите използват средства като telnet за свързване на отделна машина на сървър на бази данни и изпълняват DB2 администраторски команди локално. Като алтернатива, могат да изпълняват от своята работна станция средства и команди, които се свързват с отдалечените бази данни. Този раздел се фокусира на втория случай, който включва избори кой IBM сървър на данни да се използва и къде да бъде инсталиран.

DB2 осигурява различни средства за изпълнение на административни дейности на един или повече DB2 сървъри отдалечено от администраторска работна станция. Опциите и съображенията са следните:

- **Инсталирайте IBM Data Server Runtime Client.** Тази опция е подходяща само, ако използвате Процесор за обработка на команди (CLP) за администриране.
- **Инсталирайте IBM Data Server Client.** Този клиент включва цялата функционалност на Data Server Runtime Client плюс средства, използвани за клиент-сървър конфигурация, администриране на бази данни и разработка на приложения. Функционалността включва графични средства за администриране като Асистента за конфигуриране и Център за управление (достъпен на поддържаните платформи). Тези средства използват DB2 Административния сървър (DAS) на DB2 сървъра, който е настроен по подразбиране при инсталирането на DB2 сървър.
- **Инсталирайте DB2 сървърен продукт.** Всеки път, когато на машина се инсталира DB2 сървър, няма нужда да се инсталира отделен IBM сървър на данни. DB2 сървърният продукт включва цялата функционалност, достъпна във всеки самостоятелен IBM сървър на данни.

Опции за свързване към средни и мейнфрейм бази данни

С DB2 Connect продуктите можете да се свързвате към DB2 бази данни на средни и мейнфрейм платформи, в частност OS/390 и z/OS, System i, VSE и VM. Можете също да се свързвате към различни от IBM бази данни, които съответстват на Distributed Relational Database Architecture (DRDA). С DB2 Connect можете да се свързвате от потребителска работна станция или от сървър на DB2 за Linux, UNIX или Windows.

Опциите и съображенията са следните:

- **IBM Data Server Driver Package.** Това е олекотено решение за разгръщане, което осигурява поддръжка за изпълнение за приложения, използващи ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC или SQLJ, без да е необходимо да се инсталира Data Server Runtime Client или Data Server Client. За да се свържете с z/OS сървър или System i сървър, трябва да регистрирате лицензен ключ на DB2 Connect. (Извлечете лицензния файл от вашата Passport Advantage дистрибуция, например, db2conpe.lic, после копирайте лицензния файл в лицензната директория, която е под директорията, в която е инсталиран драйверът.)
- **DB2 Connect Personal Edition.** Този продукт се инсталира на работна станция и осигурява свързваемост от тази работна станция. Тази опция е насочена за

ситуации, когато е необходимо свързване от работната станция пряко към един или повече хостове. Този продукт е достъпен за операционни системи Linux, Solaris и Windows.

- **DB2 Connect Server Editions.** Сървърното издание на DB2 Connect продукта обикновено се инсталира на сървър за свързвания и служи като шлюз към поддържани средни или мейнфрейм сървъри на бази данни. Сървърно издание на DB2 Connect продукта позволява на работните станции с IBM сървър на данни да установяват достъп до хост системи чрез DB2 Connect шлюз, както ако бяха бази данни на DB2 на Windows, Linux и UNIX.

И двете опции могат да се използват едновременно. Например, работна станция може да се свързва със средна или мейнфрейм база данни по следните начини:

- Инсталирайте DB2 Connect Personal Edition локално и използвайте за свързване директно с хоста.
- Свържете се към същия или друг хост чрез междинен DB2 Connect сървърен шлюз.

Глава 2. Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни

Изисквания за инсталиране на клиент на IBM сървър на данни

Изисквания към дисково пространство и памет

Изисквания към диск

Изискването за вашия продукт дисково пространство зависи от избрания тип на инсталацията и типа на използваната файлова система. Помощникът на DB2 Настройващата програма осигурява динамични прогнози за размера на база компонентите, избрани при типична, компактна или потребителска инсталация.

Не забравяйте да включите дисковото пространство за необходимите бази данни, софтуерни и комуникационни продукти.

На операционни системи Linux и UNIX се препоръчва 2 GB свободно пространство в директорията /tmp.

Изисквания към паметта

Инсталацията на DB2 система бази данни изисква минимум 256 MB RAM. За система, изпълняваща само DB2 продукт и DB2 графичните средства, се изисква минимум от 512 MB RAM. За подобрена производителност обаче се препоръчва 1 GB RAM. Тези изисквания не включват допълнителните изисквания за памет за друг изпълняван на системата ви софтуер.

При определяне на изискванията към паметта имайте предвид следното:

- DB2 продуктите, изпълнявани на HP-UX Version 11i за Itanium-базирани системи изискват минимум 512 MB RAM.
- За поддръжка на IBM сървър на данни, тези изисквания към паметта са на основа пет едновременни клиентски свързвания. Ще се нуждаете от допълнителни 16 MB RAM на всеки пет клиентски свързвания.
- Изискванията към паметта се влияят от размера и сложността на вашата система бази данни и от обхвата на дейността на базата данни и броя клиенти, осъществяващи достъп до вашата система.

За DB2 сървърни продукти, характеристиката за самонастройваща се памет опростява задачата по конфигуриране на паметта чрез автоматично задаване на стойности за няколко конфигурационни параметъра на паметта. Когато е активиран, тунерът на памет динамично разпределя достъпните ресурси памет между няколкото потребителя на памет, включително сортирането, кеша на пакетите, списъка на заключвания и буферните пулове.

- На операционни системи Linux и UNIX се препоръчва SWAP пространство, поне двойно по-голямо от наличната RAM.

Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (AIX)

Преди да инсталирате DB2 продукти за бази данни на операционни системи AIX, се уверете, че избраната от вас система отговаря на изискванията за необходими операционна система, хардуер, софтуер и комуникации.

DB2 продуктите за бази данни са достъпни в няколко различни издания. Някои DB2 продукти и характеристики за бази данни са достъпни само на определени операционни системи. Вижте com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0023732.dita за списък на DB2 продуктите за бази данни, които са достъпни на всяка операционна система.

За да инсталирате DB2 продукт за бази данни, трябва да бъдат посрещнати следните изисквания:

Таблица 1. AIX инсталационни изисквания

Операционна система	Хардуер
<p>AIX Версия 5.3</p> <ul style="list-style-type: none"> Изисква се 64-битово AIX ядро AIX 5.3 Technology Level (TL) 9 и Service Pack (SP) 2 Минималното ниво за C++ изпълнение изисква файловете набори x1C.rte 9.0.0.8 и x1C.aix50.rte 9.0.0.8. Тези файлови набори са включени в пакета IBM C++ Runtime Environment Components for AIX за юни 2008. <p>AIX Версия 6.1²</p> <ul style="list-style-type: none"> Изисква се 64-битово AIX ядро AIX 6.1 TL 2 <p>Забележка: POWER7 системите³ изискват AIX 6.1 TL4 SP2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Минималното ниво за C++ изпълнение изисква файловете набори x1C.rte 9.0.0.8 и x1C.aix61.rte 9.0.0.8. Тези файлови набори са включени в пакета IBM C++ Runtime Environment Components for AIX за юни 2008. <p>AIX Версия 7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Изисква се 64-битово AIX ядро AIX 7.1.0 General Availability (GA) Минималното ниво за C++ изпълнение изисква файловете набори x1C.rte 11.1.0.0 и x1C.aix61.rte 11.1.0.0. Тези файлови набори са включени в пакета от април 2010 г. IBM C++ Runtime Environment Components for AIXV11.1. 	<p>64-битова Common Hardware Reference Platform (CHRP) архитектура, с изключение на системи, базирани на POWER3 процесор.¹</p> <p>Всички процесори, които са способни да изпълняват поддържаните операционни системи AIX.</p>

- ¹За да проверите дали системата е с CHRP архитектура, подайте командата `lscfg` и търсете следното извеждане: `Model Architecture: chrp`. За системи, базирани на POWER3 процесор, първо надстройте до базирани на POWER4 процесор системи, преди да инсталирате DB2 Версия 9.7. Системите, базирани на POWER3 процесор, не се поддържат в DB2 Версия 9.7.
- ²В AIX 6.1 има два типа Workload Partitions (WPAR): системен WPAR и приложен WPAR. DB2 инсталация се поддържа само на системен WPAR. AIX 6.1 поддържа също способността да криптира JFS2 файлова система или набор файлове.
- ³Допълнителни съображения за POWER7 системи:
 - Ако имате инсталиран IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) 2.2..x или SA MP 3.1.x Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) 2.5.4.0, ще ви е

нужен специалният пакет SA MP 3.1.0.6 с RSCT 2.5.4.2. Версия 9.7 Fix Pack 2 и по-късните fix packs включват обновена версия на SA MP, която съдържа RSCT ниво, поддържащо POWER7 системите.

- DB2 продуктите, изпълнявани на POWER7 системи, поддържат Active Memory Expansion.

Забележка: Ако минималните изисквания за операционна система са приложени посредством надстройка на операционната система вместо нова инсталация на операционна система, трябва да инсталирате отделно I/O completion ports (IOCP). Можете да получите IOCP библиотеките от инсталационния компакт-диск на AIX. После конфигурирайте IOCP на DB2 сървъра или на клиента на сървър на данни. За повече информация вижте “конфигуриране на IOCP на AIX” в *Отстраняване на проблеми и настройка на производителност на база данни*.

Съображения за софтуер

- За съображения за разработка и изпълнение на приложения, вижте темите в Поддържани езици за програмиране и компилатори за разработка на приложения на база данни.
- Можете да изтеглите последния пакет IBM C++ Runtime Environment Components for AIX от уеб сайта за IBM AIX XL C и C++ поддръжка.
- (Само за клиенти) Ако планирате да използвате Kerberos разпознаване, се нуждаете от IBM Network Authentication Service клиент v1.4 или по-късен.
- Използвайте командата bosboot за превключване на 64-битово ядро.

За да превключите на 64-битово ядро, се нуждаете от root права и от това да въведете следните команди:

```
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix
bosboot -a
shutdown -Fr
```

- За преглеждане на онлайн помощта и за изпълнение на Първи стъпки (db2fs) се изисква един от следните браузъри:
 - Firefox 2.0 и по-късни
 - Mozilla-базирани браузъри 1.7 и по-късни
- Необходим е X Window System софтуер с възможности за изобразяване на графичен потребителски интерфейс, ако:
 - искате да използвате Помощника на DB2 Настройващата програма за инсталиране на DB2 продукт на операционни системи Linux или UNIX
- За подробности относно познатите проблеми на AIX, вижте www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21165448

Съображения за монтиране

За root инсталации на DB2 продукти на операционни системи UNIX не монтирайте вашата файлова система с опцията *nosetuid*.

Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (HP-UX)

DB2 продуктите за бази данни са достъпни в няколко различни издания. Някои DB2 продукти и характеристики за бази данни са достъпни само на определени операционни системи. Вижте com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0023732.dita за списък на DB2 продуктите за бази данни, които са достъпни на всяка операционна система.

За да инсталирате DB2 продукт за бази данни, трябва да бъдат посрещнати следните изисквания за операционна система, хардуер и комуникации:

Таблица 2. HP-UX инсталационни изисквания

Операционна система	Хардуер
<p>DB2 продукти се поддържат на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP-UX 11iv2 (11.23.0505) с: <ul style="list-style-type: none"> – May 2005 Base Quality (QPKBASE) bundle – May 2005 Applications Quality (QPKAPPS) bundle – PHCO_38637 - libc кумулативна поправка • HP-UX 11iv3 (11.31) с: <ul style="list-style-type: none"> – PHCO_38658 - libc кумулативна поправка <p>За поддръжка на SDK6 се изискват също следните поправки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP-UX 11iv2: PHSS_37201 • HP-UX 11iv3: PHSS_37202 	<p>Itanium® базирани HP Integrity Series Systems</p> <p>Всеки хардуер, който е недвусмислено съвместим и напълно способен да изпълнява без модификация указаната операционна система, всеки съответстващ поддържащ софтуер и всички свързани приложения.</p>

Съображения за конфигуриране на ядро

Необходимо е рестартиране на системата, ако обновявате конфигурационните параметри на ядрото. Конфигурационните параметри на ядрото са зададени в /etc/system. В зависимост от стойностите на конфигурационните параметри на вашето ядро, модифицирайте някои от тях, преди да инсталирате клиентски или сървърен DB2 продукт от Версия 9. Ако модифицираният параметър на ядрото не е избран като динамичен, се изисква рестартиране на системата, за да влязат в сила измененията в /etc/system.

Съображения за софтуер

- За преглеждане на онлайн помощта и за изпълнение на Първи стъпки (db2fs) се изисква един от следните браузъри:
 - Firefox 2.0 и по-късни
 - Mozilla-базирани браузъри 1.7 и по-късни
- Изисква се X Window System софтуер, способен да възпроизведе графичен потребителски интерфейс, ако искате да използвате Помощника на DB2 Настройващата програма за инсталиране на DB2 продукт.
- За подробности относно познатите проблеми на HP-UX, вижте www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21257602

Забележка: Считано от DB2 B9.7 Fix Pack 1 и по-късни, DB2 продуктите, инсталирани на HP-UX операционна система, поддържат дълги имена на хост. Дължината е разширена до 255 байта във всяка комбинация от символи или цифри. Минималното изискване за операционна система е HPUX 11iv2 (и нагоре).

За да активирате поддръжката на дълги имена на хост, изпълнете следните дейности:

1. Включете параметъра за настройка на ядрото `expanded_node_host_name`.
`Kctune expanded_node_host_name=1`
2. Компилирайте приложенията, изискващи поддръжка на дълги имена на хост, с опцията `-D_HPUX_API_LEVEL=20040821`.

Съображения за монтиране

За root инсталации на DB2 продукти на операционни системи UNIX не монтирайте вашата файлова система с опцията *noseuid*.

Препоръчвани конфигурационни параметри на ядрото (HP-UX)

За HP-UX системи, изпълняващи DB2 64-битова система бази данни, изпълнете командата `db2osconf`, за да получите препоръка за подходящи стойности за параметри за конфигурация на ядрото за системата ви. Помощната програма `db2osconf` може да бъде изпълнявана само от `$DB2DIR/bin`, където `$DB2DIR` е директорията, в която сте инсталирали своя DB2 продукт.

Модифициране на параметри на ядрото (HP-UX)

За да може вашият DB2 продукт да работи правилно на HP-UX, може да се наложи да обновите конфигурационните параметри на ядрото на вашата система. Ако обновите стойностите на конфигурационните параметри на вашето ядро, трябва да рестартирате компютъра.

Трябва да имате root права, за да модифицирате параметри на ядрото.

За да модифицирате параметри на ядрото:

1. Въведете командата **sam**, за да стартирате програмата System Administration Manager (SAM).
2. Щракнете два пъти на иконата **Kernel Configuration**.
3. Щракнете два пъти на иконата **Configurable Parameters**.
4. Щракнете два пъти на параметъра, който искате да промените, и въведете новата стойност в полето **Formula/Value**.
5. Щракнете върху **Да**.
6. Повторете тези стъпки за всеки от конфигурационните параметри на ядрото, които искате да обновите.
7. Когато завършите настройката на всички конфигурационни параметри на ядрото, изберете **Action --> Process New Kernel** от меню-лентата с действия.

Операционната система HP-UX автоматично се рестартира, след като промените стойностите на конфигурационните параметри на ядрото.

Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Linux)

Преди да инсталирате DB2 продукти за бази данни на операционни системи Linux, се уверете, че избраната от вас система отговаря на изискванията за необходими операционна система, хардуер, софтуер и комуникации.

DB2 продуктите за бази данни са достъпни в няколко различни издания. Някои DB2 продукти и характеристики за бази данни са достъпни само на определени операционни системи.

DB2 продуктите за бази данни се поддържат на следния хардуер:

- x86 (Intel® Pentium®, Intel Xeon® и AMD) 32-битови Intel и AMD процесори
- x64 (64-битови AMD64 и Intel EM64T процесори)
- POWER (IBM eServer OpenPower, iSeries, pSeries, System i, System p и POWER системи, които поддържат Linux)
- eServer System z, System z9 или System z10

Минималните поддържани операционни системи за Linux включват:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Update 2
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 Service Pack 2
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
- Ubuntu 8.0.4.1

За последна информация относно поддържаните Linux дистрибуции, вижте <http://www.ibm.com/software/data/db2/linux/validate/>.

Забележка:

- Версия 9.7 Fix Pack 2 и по-късните fix packs включват обновена версия на IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component, която можете да използвате в обкръжения със SLES 11 или POWER7 системи. За повече информация вижте “Инсталиране на IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component” или “Надстройка на IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component”.

Ограничения на многонишкова архитектура

Ако инсталирате DB2 32-битов продукт за бази данни на Linux операционна система, обмислете вместо това надстройка до 64-битова операционна система и инсталиране на 64-битов DB2 продукт за бази данни. Многонишковата архитектура като цяло опростява конфигурирането на паметта. Това обаче може да засегне конфигурацията на паметта на 32-битовите DB2 сървъри на бази данни. Например:

- Нишките на собствена памет за агент са разположени в единичен процес. Сумата от всички заделения на памет за агенти на базата данни може да не се помести в пространството в паметта за единичен процес.
- Поддръжката за множество бази данни е ограничена, тъй като всички поделени сегменти памет на базата данни за всички бази данни са заделени в единичен процес. Възможно е да се наложи да намалите употребата на памет за някои бази данни, за да активирате успешно всички бази данни едновременно. При все това, производителността на мениджъра на базата данни може да бъде засегната. Друга алтернатива е да бъдат създадени множество потребителски модели и да се каталогизират базите данни спрямо потребителските модели. За поддръжката на тази конфигурация обаче са необходими достатъчни системни ресурси.

Изисквания за дистрибуция

Трябва да обновите конфигурационните параметри на вашето ядро, преди да инсталирате DB2 продукт за бази данни. Стойностите по подразбиране за конкретни параметри на ядрото могат да не са достатъчни, когато се изпълнява DB2 система за бази данни.

Възможно е също да имате други продукти или приложения, които да изискват Linux системни ресурси. Следва да модифицирате конфигурационните параметри на ядрото на база нуждите на работното обкръжение на вашата Linux система.

Конфигурационните параметри на ядрото се задават в `/etc/sysctl.conf`.

Отнесете се към ръководството на вашата операционна система за информация относно задаването и активирането на тези параметри посредством командата `sysctl`.

Изисквания към пакети

Следните таблици изброяват изискванията към пакет за SLES и RHEL дистрибуции:

- `libaio.so.1` се изисква за DB2 сървъри на бази данни, използващи асинхронни I/O.
- `libstdc++.so.5` се изисква за DB2 Net Search Extender
- `libstdc++.so.6` се изисква за DB2 сървъри на бази данни и клиенти. Ако обаче се използва IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms или IBM Tivoli Monitoring for Databases: DB2 Agent, е необходим `libstdc++.so.5`.

Изисквания за пакети за SLES и RHEL

Име на пакет	Описание
<code>libaio</code>	Съдържа асинхронната библиотека, изисквана за DB2 сървъри на бази данни.
<code>compat-libstdc++</code>	Съдържа <code>libstdc++.so.6</code> (не се изисква за Linux на POWER)

Следните таблици изброяват изискванията към пакет за SUSE Linux и Red дистрибуции за DB2 сървъри на разделени бази данни.

- Необходима е `ksh93 Korn` обвивка за SUSE10 и RHEL5 системи. Пакетът на `pdcksh Korn Shell` се изисква за всички други DB2 системи за бази данни.
- За разделени системи на бази данни се изисква помощна програма за отдалечена обвивка. DB2 системите за бази данни поддържат следните помощни средства за отдалечени обвивки:
 - `rsh`
 - `ssh`

По подразбиране DB2 системите бази данни използват `rsh` при изпълнение на команди на отдалечени DB2 възли, когато стартират отдалечен дял на DB2 база данни. За да използвате по подразбиране DB2 системата за бази данни, трябва да бъде инсталиран пакетът `rsh-server` (вижте таблицата по-долу). Допълнителна информация за `rsh` и `ssh` е достъпна в DB2 Центъра за информация.

Ако изберете да използвате помощната програма за отдалечена обвивка `rsh`, трябва да се инсталира и стартира също и `inetd` (или `xinetd`). Ако изберете да използвате помощна програма за `ssh` отдалечена обвивка, трябва да настроите комуникационната променлива **DB2RSHCMD** незабавно след завършването на DB2 инсталацията. Ако тази променлива на регистъра не бъде настроена, се използва `rsh`.

- Пакетът за Network File System поддръжка `nfs-utils` се изисква за разделени системи на бази данни.

Всички необходими пакети трябва да бъдат инсталирани и конфигурирани, преди да се продължи с настройката на DB2 системата за бази данни. За обща информация за Linux, вижте документацията на своята Linux дистрибуция.

Изисквания за пакети за SUSE Linux

Име на пакет	Описание
<code>pdcksh</code> или <code>ksh93</code>	Korn обвивка. Този пакет е необходим за обкръжения на разделени бази данни.
<code>openssh</code>	Този пакет съдържа набор сървърни програми, които позволяват на потребителите да изпълняват команди на (и от) отдалечени компютри посредством защитена обвивка. Този пакет не е задължителен, ако използвате подразбиращата се конфигурация на DB2 системите за бази данни с <code>rsh</code> .

Изисквания за пакети за SUSE Linux

Име на пакет	Описание
rsh-server	Този пакет съдържа набор сървърни програми, които позволяват на потребителите да изпълняват команди на отдалечени компютри, да влизат в други компютри и да копират файлове между компютри (rsh, rexec, rlogin и rcp). Този пакет не е задължителен, ако конфигурирате DB2 системите за бази данни да използват ssh.
nfs-utils	Пакет за поддръжка на Network File System. Позволява достъп до локални файлове от отдалечени компютри.

Изисквания за пакет за Red Hat

Директория	Име на пакет	Описание
/System Environment/Shell	pdksh или ksh93	Корн обвивка. Този пакет е необходим за обкръжения на разделени бази данни.
/Applications/Internet	openssh	Този пакет съдържа набор клиентски програми, които позволяват на потребители да изпълняват команди на отдалечен компютър посредством защитена обвивка. Този пакет не е задължителен, ако използвате подразбиращата се конфигурация на DB2 системите за бази данни с rsh.
/System Environment/Daemons	openssh-server	Този пакет съдържа набор сървърни програми, които позволяват на потребители да изпълняват команди от отдалечен компютър посредством защитена обвивка. Този пакет не е задължителен, ако използвате подразбиращата се конфигурация на DB2 системите за бази данни с rsh.
/System Environment/Daemons	rsh-server	Този пакет съдържа набор програми, които позволяват на потребители да изпълняват команди на отдалечен компютър. Необходим за обкръжения на разделени бази данни. Този пакет не е задължителен, ако конфигурирате DB2 системите за бази данни да използват ssh.
/System Environment/Daemons	nfs-utils	Пакет за поддръжка на Network File System. Позволява достъп до локални файлове от отдалечени компютри.

Съображения за софтуер

- (Само за клиенти) Ако планирате да използвате Kerberos разпознаване, се нуждаете от IBM Network Authentication Service клиент v1.4 или по-късен.
- За преглеждане на онлайн помощта и за изпълнение на Първи стъпки (db2fs) се изисква един от следните браузъри:
 - Firefox 2.0 и по-късни
 - Mozilla-базирани браузъри 1.7 и по-късни
- Необходим е X Window System софтуер с възможности за изобразяване на графичен потребителски интерфейс, ако:

- искате да използвате Помощника на DB2 Настройващата програма за инсталиране на DB2 продукт за бази данни на операционни системи Linux или UNIX, или
- искате да използвате които и да е DB2 графични средства на Linux за x86 и Linux на AMD 64/EM64T.
- Micro Focus не предлага поддръжка за никой от своите компилаторни продукти за COBOL на SLES 11.

Съображения за Security-enhanced Linux

На RHEL 5 системи, ако Security-enhanced Linux (SELinux) е активиран и в режим на налагане, инсталаторът може да откаже поради ограничения на SELinux.

За да определите дали SELinux е инсталиран и в режим на принуждение, можете да направите едно от следните:

- проверете файла `/etc/sysconfig/selinux`
- изпълнете командата `sestatus`
- проверете файла `/var/log/messages` за забележки на SELinux.

За да деактивирате SELinux, можете да направите едно от следните:

- да го поставите в режим на позволение и да изпълните командата `setenforce 0` като суперпотребител
- модифицирайте `/etc/sysconfig/selinux` и рестартирайте машината .

Ако вашият DB2 продукт за бази данни се инсталира успешно на RHEL 5 система, DB2 процесите ще се изпълняват в неограничения домейн. За да присвоите DB2 процеси на техни собствени домейни, модифицирайте политиката. Примерна SELinux политика е предоставена в директорията `sql/lib/samples`.

Модифициране на параметри на ядрото (Linux)

Считано от Версия 9.7 Fix Pack 2 вече не е необходимо да се обновяват параметрите на ядрото на Linux, които са свързани с комуникацията между процесите (IPC). За Версия 9.7 Fix Pack 1 или по-ранни е възможно *принудителните минимални настройки* за определени параметри на ядрото да не са достатъчни за изпълнение на DB2 система за бази данни и може да се наложи да ги обновите, преди да инсталирате DB2 продукт за бази данни.

Трябва да имате root права, за да модифицирате параметри на ядрото.

За да обновите параметри на ядрото на Red Hat и SUSE Linux:

1. Изпълнете командата `ipcs -l`, за да изведете текущите настройки на параметрите на ядрото.
2. Анализирайте изведеното от командата, за да определите дали се налага или не да променят настройките на ядрото, като сравните текущите стойности с *принудителните минимални настройки* за Версия 9.7 Fix Pack 2 или по-късни fix packs на <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/c0057140.html>. Следният текст е пример за извежданото от командата `ipcs` с добавени след `//` коментари, които да показват какви са имената на параметрите:

```
# ipcs -l

----- Shared Memory Limits -----
max number of segments = 4096           // SHMMNI
max seg size (kbytes) = 32768          // SHMMAX
```

```

max total shared memory (kbytes) = 8388608 // SHMALL
min seg size (bytes) = 1

----- Semaphore Limits -----
max number of arrays = 1024 // SEMMNI
max semaphores per array = 250 // SEMMSL
max semaphores system wide = 256000 // SEMMNS
max ops per semop call = 32 // SEMOPM
semaphore max value = 32767

----- Messages: Limits -----
max queues system wide = 1024 // MSGMNI
max size of message (bytes) = 65536 // MSGMAX
default max size of queue (bytes) = 65536 // MSGMNB

```

3. Модифицирайте параметрите на ядрото, които трябва да настроите, като редактирате файла `/etc/sysctl.conf`. Ако този файл не съществува, създайте го. Следните редове са примери какво следва да бъде поставено във файла:

```

#Пример за компютър с 16GB RAM:
kernel.shmmni=4096
kernel.shmmax=17179869184
kernel.shmall=8388608
#kernel.sem=<SEMMSL> <SEMMNS> <SEMOPM> <SEMMNI>
kernel.sem=250 256000 32 4096
kernel.msgmni=16384
kernel.msgmax=65536
kernel.msgmnb=65536

```

4. Изпълнете `sysctl` с параметъра `-p`, за да заредите `sysctl` настройките от файла по подразбиране `/etc/sysctl.conf`:

```
sysctl -p
```
5. За да направите промените оставащи в сила след всяко рестартиране:
 - (SUSE Linux) Направете `boot.sysctl` активен
 - (Red Hat) Скриптът за инициализиране `rc.sysinit` ще прочете автоматично файла `/etc/sysctl.conf`

Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Solaris)

Преди да инсталирате DB2 продукт за бази данни на Solaris, се уверете, че вашата система покрива изискванията за операционна система, хардуер и софтуер.

DB2 продуктите за бази данни са достъпни в няколко различни издания. Някои DB2 продукти и характеристики за бази данни са достъпни само на определени операционни системи. Вижте `com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0023732.dita` за списък на DB2 продуктите за бази данни, които са достъпни на всяка операционна система.

Таблица 3. Solaris инсталационни изисквания

Операционна система	Хардуер
Solaris 9 <ul style="list-style-type: none"> • 64-битово ядро • Поправки 111711-12 и 111712-12 • Ако се използват raw устройства, поправка 122300-11 • 64-bit Fujitsu PRIMEPOWER and Solaris 9 Kernel Update Patch 112233-01 или по-късен, за да получите поправката 912041-01 	UltraSPARC или SPARC64 процесори
Solaris 10 <ul style="list-style-type: none"> • 64-битово ядро • Patch 118822-25 • Ако се използват raw устройства, поправка 125100-07 	
Solaris 10 <ul style="list-style-type: none"> • 64-битово ядро • Patch 127128-11 	Solaris x64 (Intel 64 или AMD64)

- Поддръжката е само за DB2, които са за инсталиране в локални зони. Инсталирането на глобалната зона не се поддържа от DB2 на този етап.

Съображения за конфигуриране на ядро

Конфигурационните параметри на ядрото са зададени в `/etc/system`. Ако модифицираният параметър на ядрото не е изброен като динамичен, се изисква рестартиране на системата, за да влязат в сила измененията в `/etc/system`. Тези параметри трябва да бъдат зададени преди да инсталирате IBM сървър на данни.

Съображения за софтуер

- (Само за клиенти) Ако планирате да използвате Kerberos разпознаване, се нуждаете от Solaris 9 или по-висока, с IBM Network Authentication Service (NAS) клиент v1.4 или по-късна.
- За преглеждане на онлайн помощта и за изпълнение на Първи стъпки (db2fs) се изисква един от следните браузъри:
 - Firefox 2.0 и по-късни
 - Mozilla-базирани браузъри 1.7 и по-късни
- Изисква се X Window System софтуер, способен да възпроизведе графичен потребителски интерфейс, ако искате да използвате Помощника на DB2 Настройващата програма за инсталиране на DB2 продукт за бази данни
- За подробности относно познатите проблеми на Solaris, вижте www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21257606

Защитните поправки могат да бъдат получени от Уеб сайта <http://sunsolve.sun.com>. От уеб сайта SunSolve Online щракнете на **Patches** в левия панел.

Java2 Standard Edition (J2SE) Solaris Operating System Patch Clusters и SUNWlibC софтуерът също се изискват и могат да бъдат получени от уеб сайта <http://sunsolve.sun.com>.

За DB2 продукти за бази данни на 64-битови Fujitsu PRIMEPOWER системи ви е нужно следното:

- Solaris 9 Kernel Update Patch 112233-01 или по-нов, за да получите поправката 912041-01.

Fujitsu PRIMEPOWER поправките за Solaris Operating System могат да бъдат изтеглени от FTSI на: <http://download.ftsi.fujitsu.com/>.

DB2 продуктите за бази данни поддържат следните концепции на Solaris:

- Solaris Logical Domains (LDoms)
- Solaris Zones
- ZFS файлови системи

За подробности относно технологията за виртуализация, поддържана от DB2 продуктите, вижте <http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/im/DB2+Virtualization+Support>.

Съображения за монтиране

За root инсталации на DB2 продукти на операционни системи UNIX не монтирайте вашата файлова система с опцията *nosetuid*.

Модифициране на параметри на ядрото (Solaris Operating System)

За правилна работа на системата за бази данни DB2 се препоръчва да обновите конфигурационните параметри на ядрото на системата си. Можете да използвате помощната програма `db2osconf` за предлагане на препоръчвани параметри на ядрото. Ако искате да използвате предимствата на органите за управление на ресурси за проект (`/etc/project`), направете справка във вашата документация на Solaris.

Трябва да имате root права, за да модифицирате параметри на ядрото.

За да използвате командата `db2osconf`, трябва първо да инсталирате DB2 системата бази данни. Помощната програма `db2osconf` може да бъде изпълнявана само от `$DB2DIR/bin`, където `$DB2DIR` е директорията, в която сте инсталирали своя DB2 продукт.

Трябва да рестартирате системата си, след модифицирането на параметрите на ядрото.

За да настроите параметър на ядрото, добавете ред в края на файла `/etc/system`, както следва:

```
set име_на_параметър = стойност
```

Например, за да настроите стойността на параметъра `msgsys:msginfo_msgmax`, добавете следния ред към края на файла `/etc/system`:

```
set msgsys:msginfo_msgmax = 65535
```

След обновяване на файла `/etc/system`, рестартирайте системата.

Инсталационни изисквания за DB2 сървъри и клиенти на IBM сървъри на данни (Windows)

Преди да инсталирате DB2 продукт за бази данни на операционни системи Windows, уверете се, че избраната от вас система отговаря на изискванията за необходими операционна система, хардуер и софтуер.

Таблица 4. Windows платформи на работни станции

Операционна система	Необходими условия	Хардуер
Windows XP Professional (32-битова и 64-битова)	Windows XP Service Pack 2 или по-късна	Всички Intel и AMD процесори, способни да изпълняват поддържаните операционни системи Windows (базирани на 32-битови и 64-битови системи).
Windows Vista Business (32-битова и 64-битова)	Клиентските приложения на IBM Data Server Provider for .NET и CLR процедурите от страната на сървъра изискват .NET 2.0 среда за изпълнение.	
Windows Vista Enterprise (32-битова и 64-битова)		
Windows Vista Ultimate (32-битова и 64-битова)		
Windows 7 Professional (32-битова и 64-битова)	Поддържат се 64-битови приложения на IBM сървър на данни за .NET.	
Windows 7 Enterprise (32-битова и 64-битова)	Поддържат се всички service packs за Windows Vista.	
Windows 7 Ultimate (32-битова и 64-битова)		

Таблица 5. Windows сървърни платформи

Операционна система	Необходими условия	Хардуер
Windows 2003 Datacenter Edition (32-битова и 64-битова)	Service Pack 2 или по-късни.	Всички Intel и AMD процесори, способни да изпълняват поддържаните операционни системи Windows (базирани на 32-битови и 64-битови системи).
Windows 2003 Enterprise Edition (32-битова и 64-битова)	R2 също се поддържа	
Windows 2003 Standard Edition (32-битова и 64-битова)	Клиентските приложения на провайдер на IBM сървър на данни за .NET и CLR процедурите от страната на сървъра изискват .NET 2.0 среда за изпълнение.	
Windows Server 2008 Datacenter Edition (32-битова и 64-битова) и Windows Server 2008 R2 (64-битова)	Поддържат се 64-битови приложения на IBM сървър на данни за .NET.	
Windows Server 2008 Enterprise Edition (32-битова и 64-битова) и Windows Server 2008 R2 (64-битова)	Клиентските приложения на провайдер на IBM сървър на данни за .NET и CLR процедурите от страната на сървъра изискват .NET 2.0 среда за изпълнение.	
Windows Server 2008 Standard Edition (32-битова и 64-битова) и Windows Server 2008 R2 (64-битова)	Поддържат се 64-битови приложения на IBM сървър на данни за .NET.	
Windows Server 2008 Standard Edition (32-битова и 64-битова) и Windows Server 2008 R2 (64-битова)	Поддържат се всички service packs за Windows Server 2008.	

Забележка: DB2 продуктите за бази данни поддържат хардуерно налаганата характеристика Data Execution Prevention (DEP), която е вградена в някои операционни системи Windows.

Допълнителни съображения за софтуер

- Изисква се Windows Installer 3.0. Ще бъде инсталиран от инсталатора, ако не бъде открит.
- Клиентските приложения на IBM Data Server Provider for .NET и CLR процедурите от страната на сървъра изискват .NET 2.0 среда за изпълнение. В x64 обкръжение, 32-битовите IBM data server provider for .NET приложения ще се изпълняват в режим на емуляция WOW64.
- Изисква се MDAC 2.8. Помощникът на DB2 Настройващата програма ще инсталира MDAC 2.8, ако вече не е инсталиран.

Забележка: Ако вече е инсталирана предна версия на MDAC (например, 2.7), DB2 инсталацията ще надстрои MDAC до 2.8. За типична инсталация се инсталира MDAC 2.8. За потребителска инсталация MDAC 2.8 се инсталира, но само, ако не сте отказали подразбиращата се стойност, която е да се инсталира. Ако премахнете избора на MDAC като част от потребителската инсталация, няма да се инсталира.

- Ако планирате да използвате LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), трябва да използвате Microsoft LDAP клиент или IBM Tivoli Directory Server v6 клиент (известен също като IBM LDAP клиент, който е включен с DB2 продуктите за бази данни). Преди инсталирането на Microsoft Active Directory ще трябва да разширите схемата на вашата директория, като използвате помощната програма db2schex, която може да бъде намерена на инсталационния носител в директорията db2\Windows\utilities. Microsoft LDAP клиентът е включен в Windows операционните системи.
- За преглеждане на онлайн помощта, пускането на старт-панела на DB2 инсталацията (setup.exe) и за изпълнение на Първи стъпки (db2fs) се изисква един от следните браузъри:
 - Firefox 2.0 и по-късни
 - Internet Explorer 6.0 и по-късни
 - Mozilla-базирани браузъри 1.7 и по-късни
 - Safari 3.0 и по-късни

Инсталационни изисквания на DB2 Connect продукт за хост и средни системи

Продуктите DB2 Connect позволяват на работни станции да се свързват към бази данни на поддържани хост и средни платформи (например, DB2 на z/OS). В някои случаи може да се наложи клиентите на DB2 Connect да приложат поправки към хост или среден продукт за бази данни, за да активират тази функционалност.

Вижте “Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни (Linux и UNIX)” и “Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни (Windows)” в *Инсталиране на клиенти на IBM Data Server*.

Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни

Инсталиране на клиенти на IBM сървъри на данни (Windows)

Инструкции за инсталиране на всеки IBM сървър на данни тип, в частност IBM Data Server Client, IBM Data Server Runtime Client и IBM Data Server Driver Package. Главната процедура покрива простия, но разпространен случай, в който няма вече инсталиран DB2 продукт за бази данни.

Ако машината вече има инсталирана предна версия на клиент, трябва да прегледате първо темите, които покриват надстройката.

Ако машината вече има инсталиран DB2 сървърен продукт за бази данни, не е необходимо да се инсталира клиент, защото DB2 сървърът на бази данни осигурява цялата функционалност, вградена в IBM сървър на данни.

Преди да инсталирате IBM сървър на данни или пакет на клиент:

- Определени сте кой клиент най-добре подхожда на нуждите ви.
- Имате необходимото DVD или друго инсталационно копие. Можете да изтеглите копие от уеб сайта на IBM Support Fix Central: <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Пакетите с клиенти и драйвери за Data Server се намират в продуктовата група **Information Management** и избора на продукт **IBM Data Server Client Packages**. Изберете подходящите инсталирани версия и платформа и щракнете на **Continue**. Щракнете отново на **Continue** на следващия екран и ще ви бъде представен списък с всички пакети с драйвери и клиенти, които са достъпни за Windows. Проверете дали имате подходящата 32-битова или 64-битова версия, в зависимост от машината ви.
- Имате Windows потребителски акаунт, който е част от групата Administrators.

Забележка: Ако инсталацията на продукта ще се изпълнява от различен от Administrator потребителски акаунт, трябва да бъде инсталирана изпълнимата библиотека VS2005, преди да се опитва инсталирането на DB2 продукта за бази данни. Изпълнимата библиотека VS2005 се изисква на операционната система, преди да може да бъде инсталиран DB2 продукт за бази данни. Изпълнимата библиотека VS2005 е достъпна от уеб сайта за изтегляне на изпълними библиотеки на Microsoft. Има два избора: изберете `vcredist_x86.exe` за 32-битови системи или `vcredist_x64.exe` за 64-битови системи.

- Системата ви отговаря на всички инсталационни изисквания за памет и дисково пространство. Инсталационната програма ще провери дисковото пространство и базовите системни изисквания и ще ви уведоми, ако има проблем.

Ограничения

- Не може друг DB2 продукт за бази данни да бъде инсталиран в същата пътека, ако вече е инсталиран който и да е от следните продукти:
 - IBM Data Server Runtime Client
 - IBM Data Server Driver Package
 - *DB2 Център за информация*
- Полетата на Помощника на DB2 Настройващата програма не приемат символи на език, различен от английски.

Тази процедура покрива простия случай. Информацията за другите случаи е покрита на други места в тази тема.

За да инсталирате който и да е IBM сървър на данни на Windows:

1. Влезте в системата с потребителски акаунт, с който искате да извършите инсталирането.
2. По желание: Затворете всички останали програми.
3. Поставете DVD в устройството. Характеристиката за автоматично стартиране задейства Помощника на DB2 Настройващата програма, който определя системния език и стартира програмата за настройка на този език.

За Data Server Client можете да изпълните Помощника на DB2 Настройващата програма на език, различен от системния език по подразбиране, като извикате

рчно Помощника на DB2 Настройващата програма и посочите код на език. Например, командата `setup -i fr` стартира Помощника на DB2 Настройващата програма на френски. За Data Server Runtime Client или Data Server Driver Package има отделни инсталационни копия за всеки език.

4. За да инсталирате IBM сървър на данни или пакет на клиент:
 - Ако инсталирате Data Server Client, стартирайте Помощника на DB2 Настройващата програма, а когато се отвори DB2 Старт-панелът, изберете **Инсталиране на продукт**. Следвайте подсказванията на Помощника на DB2 Настройващата програма.
 - Ако инсталирате Data Server Runtime Client, той няма старт-панел. Вижте Свързаните връзки за параметри на командата **setup**.
Ако инсталирате второ копие на Data Server Runtime Client, командата е:
`setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId1.mst MSINewInstance=1"`

За да инсталирате всяко следващо копие на Data Server Runtime Client (до максимум 16 копия), модифицирайте командата, като увеличавате постъпково InstanceId*n*, например:

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId2.mst MSINewInstance=1"
```

Забележка: Горещо се препоръчва инсталирането на множество копия да се изпълнява от опитни потребители.

- Ако инсталирате Data Server Driver Package, стартирайте командата **setup** от продуктивния DVD или инсталирайте драйвера от fix pack изображение чрез изтегляне на драйвера от <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053>. Ако инсталирате fix pack изображение, вижте Свързаните връзки за опциите за инсталационна команда на командата **setup**.
Ако инсталирате второ копие на Data Server Driver Package, могат да бъдат използвани следните методи:

— За да изпълните инсталация на ново копие с генерирано подразбиращо се име на копие:

```
setup /o
```

— Ако името на копие вече съществува, изпълнете инсталация за поддръжка (или надстройкаване) на това копие. В противен случай, изпълнете новата инсталация, като използвате посоченото име на копие.

```
setup /n име-на-копие
```

След инсталирането на Data Server Driver Package по желание можете да създадете и попълните конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` с информация за директорията на базата данни.

5. Ако инсталирате Data Server Client на машина, която има вече инсталирано копие на DB2 Universal Database (UDB) Версия 8, ще получите избора дали да инсталирате ново копие или да надстроите копие на DB2 UDB Версия 8.

Инсталирането на ново копие запазва копие на DB2 UDB Версия 8 и инсталира допълнително копие на DB2 Версия 9. Изборът на надстройка ще копира настройките за потребителски модел от клиента на DB2 UDB Версия 8 в копие на DB2 Версия 9, след което ще премахне копие на DB2 UDB Версия 8.

Забележка: Ако на дадена машина вече има инсталирано копие на DB2 UDB Версия 8, копията от Версия 9 не могат да бъдат зададени като подразбиращи се.

Ако инсталирате Data Server Runtime Client, инсталационната програма винаги инсталира ново копие. За да надстроите потребителски модел на DB2 UDB Версия 8 клиент като следваща стъпка, вижте темите за миграция.

След завършване на тази процедура вашият продукт вече е инсталиран в указаното по време на инсталацията разположение. Като част от инсталационната процедура на IBM Data Server Client е създаден потребителски модел на мениджъра на DB2 базата данни. Потребителският модел се казва "DB2", ако няма друг потребителски модел с името "DB2". Ако вече имате инсталирано копие на DB2 Версия 8 или DB2 Версия 9.1, подразбиращият се потребителски модел е DB2_01.

Подразбиращата се инсталационна пътека на Data Server Client и Data Server Runtime Client е Program Files\IBM\sql1ib. Ако на същата машина се инсталира второ копие, подразбиращото се име на директория е Program Files\IBM\sql1ib_01. В общи линии, подразбиращото се име на директория е sql1ib_*nn*, където *nn* е броят на копията, инсталирани на тази машина, минус едно.

Подразбиращата се инсталационна пътека на Data Server Driver Package е Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER. Ако на същата машина се инсталира второ копие, подразбиращото се име на директория е Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER_02. В общи линии, подразбиращото се име на директория е IBM DATA SERVER DRIVER_*nn*, където *nn* е генерираният номер, който прави тази директория уникална.

Ако искате да инсталирате повече от едно копие на Data Server Driver Package, можете да имате максимум 16 копия. Всяко копие трябва да бъде инсталирано в различна директория.

Подразбиращото се име на копие на Data Server Client или Data Server Runtime Client е DB2COPY1

Подразбиращото се име на копие на Data Server Driver Package е IBMDBCL1

Тази инсталация не включва продуктовата документация.

След като инсталирате вашия IBM сървър на данни, следващата стъпка е да го конфигурирате за осъществяване на достъп до отдалечени DB2 сървъри на бази данни.

Бележки върху инсталирането посредством потребителски акаунт, който не е член на групата Administrators

Членовете на групата Power Users могат да инсталират IBM сървър на данни. Членовете на групата Users също могат да инсталират IBM сървър на данни, след като им е било разрешено да го правят. За да се позволи на членовете на групата Users да инсталират IBM сървър на данни, член на групата Administrators трябва да осигури **write** достъп на инсталиращия потребител за следните:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE клон на регистъра.
- системната директория (например, c:\WINNT).
- подразбиращата се пътека за инсталиране (c:\Program Files) или друга пътека за инсталиране.

От интерес е, че различен от администратор може също да инсталира fix packs, ако различен от администратор е изпълнил оригиналната инсталация. Различен от администратор обаче не може да инсталира fix packs, ако оригиналната инсталация е изпълнена от Administrator потребителски акаунт.

Инсталиране на клиенти на IBM сървър на данни (Linux и UNIX)

Тази задача описва как да инсталирате IBM сървър на данни на Linux или UNIX. Инструкциите се отнасят за IBM Data Server Client и IBM Data Server Runtime Client. Главната процедура покрива простия, но разпространен случай, в който няма вече инсталиран DB2 продукт за бази данни.

Ако машината вече има инсталирана предна версия на клиент, трябва да прегледате първо темите, които покриват надстройката.

Ако машината вече има инсталиран DB2 сървърен продукт за бази данни, не е необходимо да се инсталира клиент, защото DB2 сървърът на бази данни осигурява цялата функционалност, вградена в IBM Data Server Client.

- Определили сте кой клиент най-добре подхожда на нуждите ви: Data Server Client или Data Server Runtime Client.
- Имате необходимото DVD или друго инсталационно копие. Можете да изтеглите копие от уеб сайта на IBM Support Fix Central: <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Клиентите и драйверите на Data Server се намират в продуктовата група **Information Management** и избора на продукт **IBM Data Server Client Packages**. Изберете подходящите инсталирани версия и платформа и щракнете на **Continue**. Щракнете отново на **Continue** на следващия екран и ще ви бъде представен списък с всички пакети с драйвери и клиенти, които са достъпни за вашата платформа.
- Системата ви отговаря на всички инсталационни изисквания за памет и дисково пространство. Инсталационната програма ще провери дисковото пространство и базовите системни изисквания, и ще ви уведоми, ако има проблем.
- Инсталирането на IBM сървър на данни на операционна система Solaris или HP-UX изисква да обновите конфигурационните параметри на ядрото. Това се препоръчва също и за Linux.

За да инсталирате произволен IBM сървър на данни на Linux или UNIX:

1. Поставете и монтирайте съответния DVD.
2. Придвижете се до директорията, в която е монтиран DVD.
3. Въведете командата `./db2setup`, за да стартирате Помощника на DB2 Настройващата програма.
4. Изберете **Инсталиране на продукт**, когато се отвори DB2 старт-панелът.
5. Изберете клиента, който желаете да инсталирате
6. Следвайте подсказванията на Помощника на DB2 Настройващата програма. В помощника е достъпна помощ, която да ви води през оставащите стъпки.

Когато инсталацията завърши, IBM сървър на данни е инсталиран по подразбиране в следните директории:

Linux /opt/ibm/db2/B9.7

UNIX /opt/IBM/db2/B9.7

Тази инсталация не включва продуктовата документация.

След като инсталирате вашия IBM сървър на данни, следващата стъпка е да го конфигурирате за осъществяване на достъп до отдалечен DB2 сървър.

Бележки за инсталациите на национален език

Можете да стартирате Помощника на DB2 Настройващата програма на език, различен от системния език по подразбиране, като извикате ръчно Помощника на DB2 Настройващата програма и посочите код на език. Например, командата `./db2setup -i fr` стартира Помощника на DB2 Настройващата програма на френски. Полетата на Помощника на DB2 Настройващата програма обаче не приемат символи на език, различен от английски.

Бележки за инсталиране на машина, която има съществуващ DB2 Версия 9.5 клиент

Подразбиращото се име на директория за първото копие е `V9.7`. Ако вече има инсталирано копие, втората инсталация показва подразбиращо се име на директория `V9.7_01`. В общи линии, подразбиращото се име на директория е `V9.7_nn`, където *nn* представлява броя на инсталираните копия минус едно.

Бележки за инсталиране на машина, която има съществуващ клиент от версия преди DB2 Версия 9.5

Инсталиране на Data Server Client или Data Server Runtime Client на система, която вече има клиент на DB2 Universal Database (UDB) Версия 8 или DB2 Версия 9, запазва предното копие и инсталира допълнително копие на DB2 Версия 9.5 (или по-висока). За информация относно надстройката на потребителски модели на клиенти до DB2 Версия 9.5 (или по-висока), вижте темите за надстройка.

Общ преглед на различна от root инсталация (Linux и UNIX)

Преди Версия 9.5 можехте да инсталирате продукти, да прилагате и премахвате `fix packs`, да конфигурирате потребителски модели, да добавяте характеристики или да деинсталирате продукти, само ако имахте `root` права. Сега, ако сте различен от `root` потребител, можете да изпълнявате тези дейности на операционни системи Linux и UNIX.

DB2 инсталаторът автоматично създава и конфигурира различен от `root` потребителски модел по време на различна от `root` инсталация. Като различен от `root` потребител можете да персонализирате конфигурацията на различния от `root` потребителски модел по време на инсталацията. Можете също да използвате и поддържате инсталирания DB2 продукт за бази данни без `root` права.

Различната от `root` инсталация на DB2 продукт за бази данни има един DB2 потребителски модел, повечето характеристики на който са активирани по подразбиране.

Различната от `root` инсталация може да бъде много привлекателна за много групи, например за следните:

- Предприятия с хиляди работни станции и потребители, които искат да инсталират DB2 продукт за бази данни, без да изразходват време на системен администратор
- Разработчици на приложения, които в общия случай не са системни администратори, но използват DB2 продукти за бази данни, за да разработват приложения
- Независими производители на софтуер (ISV), разработващи софтуер, който не изисква `root` потребителски права, но има вграден DB2 продукт за бази данни

Въпреки че различните от `root` инсталации имат повечето от функционалността на `root` инсталациите, има някои разлики и ограничения. Можете да премахнете някои от ограниченията, като помолите `root` потребител да изпълни командата `db2rfe`.

Разлики между root и различни от root инсталации

В добавка към няколко ограничения, структурата на директория на различна от root инсталация леко се различава от структурата на директория на root инсталация.

По време на root инсталация поддиректориите и файловете за DB2 продукта за бази данни се създават в директория по избор на root потребителя.

За разлика от root потребителите тези различни от root не могат да избират къде да се инсталират DB2 продуктите за бази данни. Различните от root инсталации винаги се поставят в директорията `$HOME/sql1ib`, където `$HOME` представлява собствената директория на различния от root потребител. Разположението на поддиректориите в директорията `sql1ib` на различен от root е подобно на това на root.

За root инсталации могат да бъдат създавани множество потребителски модели. Собствеността върху потребителски модел се асоциира с потребителския идентификатор, под който е създаден потребителският модел.

Не-root инсталациите могат да имат само един DB2 потребителски модел. Директорията на различна от root инсталация съдържа всички файлове на DB2 продукта за бази данни и файлове на потребителски модел без меки връзки.

Следната таблица обобщава разликите между root и различни от root инсталации.

Таблица 6. Разлики между root и различни от root инсталации

Критерии	Root инсталации	Различни от root инсталации
Потребителят може да избира директория на инсталиране	Да	Не. DB2 продуктите за бази данни се инсталират в собствената директория на потребителя.
Позволен брой DB2 потребителски модели	Множество	Един
Файлове, разположени при инсталирането	Само програмни файлове. Потребителските модели трябва да бъдат създадени след инсталиране.	Програмни файлове и файлове на потребителски модел. DB2 продуктът за бази данни е готов за употреба незабавно след инсталирането.
Надстройте версия и потребителски модел	Не	Не е нужно да се деинсталира старата версия преди инсталирането на новата. Инсталирайте нова версия и същевременно надстройте потребителския модел.

Ограничения на различните от root инсталации

В добавка към разликите между root и различни от root инсталации, различните от root инсталациите имат някои ограничения. Тази тема разглежда ограниченията, за да ви улесни при вземането на решение дали искате да използвате различни от root инсталация.

Продуктови ограничения

Някои DB2 продукти за бази данни не се поддържат в различна от root инсталация:

- DB2 Query Patroller
- DB2 Net Search Extender

- Локално инсталиран *DB2 Център за информация*

Забележка: Локално инсталираният *DB2 Център за информация* не се поддържа в различни от root инсталации, защото изисква root потребителски права за стартиране на обслужващата програма. Потребителски модел на различна от root DB2 инсталация обаче може да бъде конфигуриран да използва локално инсталиран *DB2 Център за информация*, ако е инсталиран на същия компютър.

Ограничения на характеристики и средства

Следните характеристики и средства не са достъпни в различни от root инсталации:

- DB2 Административният сървър (DAS) и асоциираните с него команди: dasprt, dasdrop, daslist, dasmig и dasupdt
- Асистентът за конфигуриране
- Центърът за управление
- Способността на db2governor за увеличаване на приоритет не се поддържа
- В Work Load Manager (WLM), опитите да се настрои приоритет на агент в DB2 клас на услуга в различен от root DB2 потребителски модел са позволени. Приоритетът на агент обаче няма да бъде уважен и няма да бъде върната SQLCODE грешка.
- Автоматичното стартиране на различни от root DB2 потребителски модели при рестартиране на системата не се поддържа

Ограничения на здравен монитор

Следните характеристики на здравния монитор не се поддържат в различни от root инсталации:

- Стартиране на действия от скрипт или задание при възникване на тревога
- Подаване на уведомления за тревога

Ограничения за разделена база данни

В различни от root инсталации се поддържат само еднодялови бази данни. Не можете да добавяте допълнителни дялове на базата данни.

Изброяване на DB2 продукти за бази данни

Изходът, генериран от командата db2ls при стартиране като различен от root потребител, се различава от изхода, генериран при стартиране от root потребител. За подробности се отнесете към темата за командата db2ls.

DB2 копия

Всеки различен от root потребител може да има само едно инсталирано копие на DB2 продукт за бази данни.

Ограничение за DB2 потребителски модел

В различни от root инсталации се създава един DB2 потребителски модел при инсталирането. Не може да бъдат създавани допълнителни потребителски модели.

Действията върху DB2 потребителски модел могат да бъдат изпълнявани само от собственика на потребителския модел

Root инсталациите и различните от root инсталации могат да съществуват съвместно на един компютър в различни инсталационни пътеки. Различният от root потребителският модел обаче може да бъде обновяван или премахван (посредством командата db2_deinstall), само от различния от root потребител, който притежава различния от root потребителски модел.

DB2 потребителски модел, създаден от потребител с root потребителски права, може да бъде обновяван или премахван само от потребител с root потребителски права.

Команди за DB2 потребителски модел

Следните команди на DB2 потребителски модел са недостъпни в различни от root инсталации:

db2icrt

При инсталиране на DB2 продукт за бази данни като различен от root потребител автоматично се създава и конфигурира отделен потребителски модел. Не може да се създават допълнителни потребителски модели в различни от root инсталации. Ако обаче автоматично създаденият потребителски модел трябва да бъде конфигуриран, можете да използвате конфигурационната команда на различно от root инсталиране, db2nrcfg.

db2iupdt

Командата db2iupdt не може да се използва за различни от root потребителски модели. Вместо това използвайте командата за конфигуриране на различна от root инсталация (db2nrupdt) за обновяване на различния от root DB2 потребителски модел. Обновяването на различния от root потребителски модел все пак обикновено не е необходимо, защото той се обновява автоматично при обновяване на вашия DB2 продукт за бази данни.

db2idrop

Потребителският модел, който се създава автоматично при различни от root инсталации, не може да бъде премахван. DB2 продуктът за бази данни трябва да бъде деинсталиран, за да се премахне DB2 потребителския модел.

db2iupgrade

Не се поддържа надстройка за различни от root инсталации. За да надстроите различен от root потребителски модел, използвайте командата db2nrupgrade.

Ограничение при надстройка

Root потребителски модели не могат да бъдат надстроени до различен от root потребителски модел.

Действията след инсталиране могат да бъдат изпълнявани само от собственика на DB2 потребителския модел

Root инсталациите и различните от root инсталации могат да съществуват съвместно на един компютър. При все това, само оригиналният различен от root потребител, който е инсталирал DB2 продукта за бази данни, може да изпълнява последващи действия като:

- Прилагане на fix packs
- Добавяне на характеристики
- Инсталиране на добавъчни продукти

Настройка на ulimit стойности

Командата ulimit на операционни системи UNIX и Linux задава или отчита ограничения за потребителски ресурси като ограниченията за данни и стек. За root потребителски модели свързват на базата данни автоматично обновява необходимите ulimit настройки, без да променя постоянните настройки. За различни от root потребителски модели обаче ulimit настройките само могат да бъдат проверявани по време на инсталация. Извежда се предупредително

съобщение, ако настройките са неадекватни. За промяна на настройките ulimit се изискват root потребителски права.

Ограничения, които могат да бъдат преодоляни чрез изпълнение на db2rfe

Има допълнителни ограничения на различните от root инсталации, които могат да бъдат преодоляни чрез изпълняване на командата db2rfe. Следните характеристики и способности отначало са недостъпни в различни от root инсталации:

- Разпознаване, базирано на операционна система
- Характеристика High Availability (HA)
- Способността да се запазват имена на услуги във файла /etc/services
- Способността да се увеличават ограниченията за потребителски данни (ulimits). Тази способност се прилага само за AIX. На други операционни системи ограниченията за потребителски данни трябва да бъдат увеличавани ръчно.

Изпълнете командата за активиране на root характеристики за различна от root инсталация (db2rfe), за да активирате тези характеристики и способности. Изпълнението на командата db2rfe е по желание и трябва да бъде направено от потребител с root потребителски права.

Тип разпознаване в различни от root инсталации

Базираното на операционна система разпознаване е подразбиращият се тип разпознаване за DB2 продукти за бази данни. Тъй като различните от root инсталации не поддържат базирано на операционна система разпознаване, ако изберете да не изпълнявате командата db2rfe след инсталирането на вашия DB2 продукт за бази данни като различен от root потребител, трябва ръчно да зададете типа разпознаване. Можете да го направите, като обновите следните параметри в конфигурационния файл на мениджъра на базата данни (dbm cfg):

- **clnt_pw_plugin** (Конфигурационен параметър за плъгин за потребителски идентификатор-парола на клиента)
- **group_plugin** (Конфигурационен параметър за групов плъгин)
- **srvcon_pw_plugin** (Конфигурационен параметър за плъгин за потребителски идентификатор и парола за входящи свързвания на сървъра)

Инсталиране на DB2 продукт като различен от root потребител

Повечето DB2 продукти за бази данни могат да бъдат инсталирани като различен от root потребител.

Преди да инсталирате който и да е DB2 продукт за бази данни като различен от root потребител, вземете предвид разликите между root инсталациите и различните от root такива, както и с ограниченията на последните. За повече информация относно различната от root инсталация вижте “Общ преглед на различна от root инсталация (Linux и UNIX)”.

Необходимите условия за инсталирането на DB2 продукт за бази данни като различен от root потребител са:

- Трябва да можете да монтирате инсталационния DVD, или вече да е монтиран.
- Трябва да имате валиден потребителски идентификатор, който да може да бъде използван като собственика на DB2 потребителския модел.

Потребителските идентификатори имат следните ограничения и изисквания:

- Трябва да имат първична група, различна от `guests`, `admins`, `users` и `local`
- Могат да включват малки букви (`a–z`), цифри (`0–9`) и символа долна черта (`_`)
- Не могат да са по-дълги от осем символа
- Не могат да започват с `IBM`, `SYS`, `SQL` или с цифра
- Не могат да бъдат DB2 запазена дума (`USERS`, `ADMINS`, `GUESTS`, `PUBLIC` или `LOCAL`) или SQL запазена дума
- Не могат да използват потребителски идентификатори с `root` права като идентификатор на DB2 потребителския модел, `DAS` идентификатор или ограничен идентификатор.
- Не могат да включват символи с ударения
- Ако се указват съществуващи потребителски идентификатори вместо да се създадат нови, уверете се, че потребителските идентификатори:
 - Не са заключени
 - Не са с изтекли пароли
- Съществуващите изисквания към хардуер и софтуер за продукта, който инсталирате, се прилагат към различния от `root` потребител точно, както и към `root` потребителите.
- На AIX Версия 5.3 трябва да бъде активиран Asynchronous I/O (AIO). Горещо се препоръчва I/O Completion Ports (IOCP) да е активирано на системата.
- Собствената ви директория трябва да е валидна DB2 пътека.
DB2 инсталационните пътеки имат следните правила:
 - Могат да включват малки букви (`a–z`), главни букви (`A–Z`) и символа долна черта (`_`)
 - Не могат да надвишават 128 символа
 - Не могат да съдържат интервали
 - Не могат да съдържат символи, различни от английските

Инсталирането на DB2 продукти за бази данни като различен от `root` потребител е прозрачно за различния от `root` потребител. С други думи, няма нищо специално, което различният от `root` потребител да трябва да направи, за да инсталира DB2 продукт за бази данни, освен да е влязъл като този различен от `root` потребител.

За да изпълните различна от `root` инсталация:

1. Влезте като различен от `root` потребител
2. Инсталирайте вашия DB2 продукт за бази данни, като използвате някой от достъпните ви методи. Вариантите включват:
 - Помощника на DB2 Настройващата програма (GUI инсталация)
 - Командата `db2_install`
 - Командата `db2setup` с файл с отговори (тиха инсталация)

Забележка: Тъй като различните от `root` потребители не могат да избират директорията, в която се инсталират DB2 продуктите за бази данни, всяка ключова дума **FILE** във вашия файл с отговори се игнорира.

3. След като DB2 продуктът за бази данни е инсталиран, трябва да отворите нова сесия за влизане, за да използвате различния от `root` DB2 потребителски модел. Като алтернатива можете да използвате същата сесия за влизане, ако настроите обкръжението на DB2 потребителския модел с `$HOME/sqllib/db2profile` (за потребители на Bourne обвивка и Korn обвивка) или `$HOME/sqllib/db2chsrc` (за потребители на C обвивка), където `$HOME` е собствената директория на различния от `root` потребител.

След като DB2 продуктът за бази данни е инсталиран, проверете ограниченията за ресурси на потребителски процеси на вашата операционна система (ulimits). Ако минималните стойности за ulimit не са покрити, DB2 ядрото може да срещне неочаквани грешки поради недостиг на операционни ресурси. Тези грешки могат да доведат до престой на DB2 системата за бази данни.

Активиране на root-базирани характеристики в различни от root инсталации с db2rfe

Има няколко характеристики и способности в различните от root инсталации, които отначало са недостъпни, но могат да бъдат активирани чрез изпълняване на командата db2rfe.

Тази дейност изисква root потребителски права.

За да активирате характеристиките и способностите, които отначало не са достъпни в различни от root инсталации:

1. Намерете примерните конфигурационни файлове. Предоставени са два примерни конфигурационни файла:
 - \$HOME/sql1lib/instance/db2rfe.cfg е предварително конфигуриран със стойности по подразбиране за различния от root DB2 потребителски модел
 - \$HOME/sql1lib/cfg/db2rfe.cfg.sample не е конфигуриранкъдето \$HOME е собствената директория на различния от root потребител.
2. Копирайте един от примерните конфигурационни файлове в различно разположение, за да запазите непроменен оригиналния файл.
3. Обновете копирания конфигурационен файл, както е необходимо. Този конфигурационен файл е входът за командата db2rfe.

Пример на конфигурационен файл е:

```
INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=NO
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=NO
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=NO
  **SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  **SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000
```

Забележка:

- Стойността за параметъра **INSTANCENAME** се попълва автоматично от DB2 инсталатора
- Параметърът **SET_ULIMIT** е достъпен само на AIX. На други операционни системи потребителят с root права трябва да зададе ръчно ulimit стойности.
- Стойността по подразбиране за другите ключови думи е NO
- Дъщерните параметри (като **SVCENAME**) по подразбиране са коментирани. Коментарите се обозначават с **
- Ако настроите параметър на YES и ако той има дъщерни параметри, препоръчва се да разкоментирате дъщерните параметри и да предоставите подходящи стойности. Всички предоставени стойности за порт са примерни. Уверете се, че приписваните от вас стойности за порт са свободни.

По-долу е предоставен пример, показващ редактиран конфигурационен файл, който ще активира следните характеристики и способности:

- Висока достъпност

- Разпознаване, базирано на операционна система
- DB2 Text Search, с име на услуга db2j_db2inst2 и стойност за порт от 55000

За да активирате тези характеристики и способности, редактирайте конфигурационния файл, както следва:

```

INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=YES
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=YES
  SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000

```

4. Влезте с root потребителски права.
5. Придвигнете се до директорията \$HOME/sqllib/instance, където \$HOME представлява собствената директория на различния от root потребител.
6. Изпълнете командата db2rfe, като използвате следния синтаксис:
db2rfe -f *конфиг_файл*

където *конфиг_файл* е конфигурационният файл, създаден в Стъпка 3 на страница 35.

За да запазите root базираните характеристики активирани на различни от root инсталации, изпълнете отново командата db2rfe след прилагането на fix packs или надстройка до нова версия.

Прилагане на fix packs към различна от root инсталация

Дейността по прилагане на fix packs към различна от root инсталация в основите си е същата като прилагането на fix packs към root инсталация, с няколко изключения.

Преди да приложите fix packs към различна от root инсталация, трябва да влезете с потребителския идентификатор, който е използван за инсталиране на различната от root инсталация.

Ако сте активирали root характеристики във вашата различна от root инсталация посредством командата db2rfe, трябва да намерите конфигурационния файл, който е бил използван при изпълнението на командата db2rfe. Този конфигурационен файл ще е необходим за повторно активиране на root характеристиките, след като приложите този fix pack.

За да приложите fix pack към различна от root инсталация:

1. Приложете вашия fix pack съгласно темата “Прилагане на fix packs”.

Забележка: Опцията **-b** на командата installFixPack е невалидна за различни от root инсталации.

2. По желание: Изпълнете командата db2rfe. Ако имате активирани root-базирани характеристики във вашата различна от root инсталация и искате да ги активирате отново, трябва да бъде изпълнена отново командата db2rfe. Изпълнението на тази команда изисква root потребителски права.

Забележка: Ако сте редактирали \$HOME/sqllib/instance/db2rfe.cfg, когато първо сте активирали root характеристиките, този конфигурационен файл не трябва да е бил подменен при прилагането на този fix pack, за да можете да го използвате отново при изпълнението на командата db2rfe. Трябва обаче също

така да проверите `$HOME/sqlllib/cfg/db2rfe.cfg.sample`. Ако този fix pack въвежда нови root характеристики, достъпни за различни от root инсталации, `$HOME/sqlllib/cfg/db2rfe.cfg.sample` показва тези нови характеристики.

Премахване на различни от root DB2 продукти за бази данни посредством `db2_deinstall` (Linux и UNIX)

Тази задача предоставя стъпки за премахването на различни от root DB2 продукти или компоненти за бази данни посредством командата `db2_deinstall`.

Трябва да спрете различния от root потребителски модел, преди да изпълните командата `db2_deinstall`.

- Тази дейност се отнася за DB2 продукти за бази данни, които са били инсталирани без root потребителски права. Съществува отделна дейност за деинсталиране на DB2 продукти за бази данни, които са били инсталирани с root потребителски права.
- Както при root потребителите, различните от root потребители могат да използват командата `db2_deinstall` за деинсталиране на DB2 продукти за бази данни. Командата `db2_deinstall` за различни от root инсталации има същите опции, както и за root инсталации, както и една допълнителна опция: `-f sqlllib`.
- Важно е да отбележите, че изпълнението на `db2_deinstall` като различен от root потребител деинсталира DB2 продукта за бази данни и отстранява различния от root потребителски модел. Това се различава от root инсталациите, където стартирането на `db2_deinstall` само деинсталира програмните файлове на DB2 база данни.
- Не можете да премахнете DB2 продукти за бази данни, като използвате собственото помощно средство на операционната система като `rpm` или `SMIT`.

За да деинсталирате DB2 продукт за бази данни, който е бил инсталиран от различен от root потребител:

1. Влезте с потребителския идентификатор, който е бил използван за инсталирането на DB2 продукта за бази данни.
2. Придвижете се до директорията `$HOME/sqlllib/install`, където `$HOME` е вашата собствена директория.
3. Изпълнете командата `db2_deinstall`.

Забележка:

- Ако стартирате командата `db2_deinstall` с опцията `-a`, програмните файлове на DB2 базата данни се премахват, но всички конфигурационни файлове се оставят в архивна директория с име `sqlllib_bk`.
- Ако стартирате командата `db2_deinstall` с опцията `-a -f sqlllib`, цялата поддиректория `sqlllib` във вашата собствена директория ще бъде премахната. Ако в директорията `sqlllib` имате файлове, които искате да запазите, непременно ги копирайте другаде, преди да стартирате `db2_deinstall -a -f sqlllib`.
- Както и с root инсталациите, изпълнението на командата `db2_deinstall` с опцията `-F` спрямо различна от root инсталация позволява на различния от root потребител да премахне определени DB2 характеристики.

Драйвери на IBM Data Server

Ограничения за IBM Data Server Driver

IBM Data Server Driver Package опростява разгръщането на приложения. Прилагат се обаче определени ограничения.

Следните ограничения се отнасят за IBM Data Server Driver Package:

- Не може друг продукт за бази данни да бъде инсталиран в същата пътека, ако IBM Data Server Driver Package вече е инсталиран.
- На операционни системи Windows можете да инсталирате максимум 16 копия на IBM Data Server Driver Package.
- За да се свържете с z/OS сървър или System i сървър, трябва да регистрирате лицензен ключ на DB2 Connect. (Извлечете лицензния файл, например `db2conpre.lic`, от вашата Passport Advantage дистрибуция, после копирайте лицензния файл в лицензната директория, която е под директорията, в която е инсталиран драйверът).
- Поддържат се XA свързвания срещу z/OS сървър. XA свързвания срещу System i сървър обаче не се поддържат.
- Ако използвате конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` за указване на псевдоними, следните записи трябва да съдържат стойност:
 - DSN_Collection записи (псевдоним, име, хост и порт)
 - записи за бази данни (име, хост, порт).Тези записи трябва да бъдат указани и не могат да бъдат празни.
- Ключовата дума на CLI/ODBC конфигурация **DBNAME** не се поддържа.
- Атрибутът на израз LOAD на CLI помощната програма, `sql_attr_use_load_api`, не се поддържа.

Функционалност, поддържана с ограничения

- Няма локална директория на база данни. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) се поддържа, но LDAP кешът не се записва на диск.
- Поддръжката за изпълнение за вграден SQL е достъпна със следните ограничения:
 - Поддръжката е само за изпълнение; няма способности за PREP или BIND.
 - Поддръжката е достъпна за DDL и DML SQL изрази, извиквани от EXEC SQL или указатели.
 - При прочитане на конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` приложенията с вграден SQL могат само да осъществяват достъп до информация за свързване (например, име на база данни, име на хост и номер на порт).
 - Sysplex способностите не се поддържат.
 - Следните API не се поддържат:
 - API за зареждане (`db2Load` и `db2LoadQuery`), експортиране (`db2Export`) и импортиране (`db2Import`) на данни.
 - API за получаване на правата на текущия потребител (`sqladau`).
 - API за принудително изместване на потребители и приложения от системата (`sqlfrce`).
- Изпълнението на вграден съставен израз с подизрази не се поддържа.

Неподдържана функционалност

- DB2 Процесор за обработка на команди (CLP)
- административни API
- инсталационна програма
- Разпознаването тип CLIENT не се поддържа от IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI и от IBM Data Server Driver Package.

Известни ограничения

За информация относно краткосрочните ограничения идете на <http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/DB2/IBM+Data+Server+Driver+Limitations>

Конфигурационен файл db2dsdriver

Конфигурационният файл `db2dsdriver.cfg` съдържа информация на директорията на базата данни и конфигурационните параметри на клиента в разбираем за четене формат.

Конфигурационният файл `db2dsdriver.cfg` е ASCII файл, съдържащ различни ключови думи и стойности, които могат да бъдат използвани за осъществяване на свързване към поддържана база данни чрез ODBC, CLI, .NET, OLE DB или отворен код (PHP или Ruby) и приложенията, които използват ключовите думи. Ключовите думи са асоциирани с базата данни *име на псевдоним* и засягат всички приложения, осъществяващи достъп до базата данни. Можете също така да използвате този конфигурационен файл за указване на свързани със Sysplex настройки като балансиране на работно натоварване в Sysplex.

Този конфигурационен файл може да бъде използван със следните драйвери на сървър на данни:

- cli драйвер:
 - IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI
- клиент на СД:
 - IBM Data Server Driver PackageФайлът `db2dsdriver.cfg` може да бъде използван с всички клиенти в IBM Data Server Driver Package, освен с IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ.
- IBM сървър на данни:
 - IBM Data Server Client
 - IBM Data Server Runtime Client

Във Версия 9.7 Fix Pack 2 и по-ранни клиентите на IBM сървъри на данни използват конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` само за извличане на свързани със Sysplex настройки като WLB и ACR. Информацията и свойствата за свързването към базата данни трябва да дойдат от различни източници като каталог на базата данни, низ за свързване, файлът за инициализиране на `db2cli.ini` или свойствата на обект на .NET.

Не е необходимо да създавате и попълвате конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` за тези драйвери. Те могат да функционират без този конфигурационен файл. Използвайте този конфигурационен файл за указване на псевдоними, вместо да посочвате информация за име на база данни, хост, порт и конфигурационни параметри във вашите приложения.

В добавка, ако имате съществуващ клиент на IBM сървър на данни (IBM Data Server Runtime Client или IBM Data Server Client), можете да копирате съществуващата информация на директорията на базата данни в конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` посредством командата `db2dsdcfgfill`. Като се използва тази команда, конфигурационният файл се попълва въз основа на съдържанието на локалната директория на базата данни, директорията на възлите и директорията на Database Connection Services (DCS) на потребителския модел на мениджър на конкретна база данни.

Във Версия 9.7 Fix Pack 3 и по-късни параметрите в конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` могат да бъдат използвани, когато клиент на IBM сървър на данни се свързва към каталогизирана база данни. Използвайте клиент на IBM сървър на данни за свързване към каталогизирана база данни по един от следните начини:

- Посочете име на източник на данни в низа на свързване.
- Укажете стойност за параметъра **DBALIAS** във файла за инициализиране `db2cli.ini`.

Когато клиент на IBM сървър на данни се свързва към каталогизирана база данни, приложението идентифицира подробностите за базата данни, като преглежда серия източници в следния ред:

1. Низ на свързване.
2. Файл `db2cli.ini`.
3. Файл `db2dsdriver.cfg`.

Различните ключови думи, стойности и специфични настройки на свързване на база данни, указани в конфигурационния файл, се отнасят за всички свързвания на ODBC, CLI, .NET приложения или приложения с отворен код, направени към тази база данни или псевдоним.

Конфигурационният файл `db2dsdriver.cfg` може да бъде редактиран. Редактирането му обаче трябва да се извърши ръчно. В добавка, след редактирането на файла трябва да рестартирате приложението, за да влязат в сила промените.

Конфигурационният файл се създава в една от следните пътеки:

- за клиент на сървър на данни, конфигурационният файл се създава в папка на име `cfg` под пътеката на потребителския модел:
 - На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, `пътека_на_модел/cfg`
 - На операционни системи Windows, `пътека_на_модел\cfg`
- за драйвер на сървър на данни, конфигурационният файл се създава в папка на име `cfg` под инсталационната пътека:
 - На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, `инст_пътека/cfg`
 - На операционни системи Windows, `инст_пътека\cfg`

Например, ако името на потребителския модел е `DB2INST1`, файлът `db2dsdriver.cfg` се създава в разположение, подобно на следното:

- На AIX: `/home/DB2INST1/sqlllib/cfg/db2dsdriver.cfg`
- На Windows: `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\DB2\DB2INST1\DB2\cfg\db2dsdriver.cfg`

Следните ограничения важат за конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg`:

- Конфигурационният файл не може да съдържа множество идентични записи за база данни със следните свойства: име на база данни, име на сървър и номер на порт. В добавка, конфигурационният файл не може да съдържа множество идентични записи за псевдоним на база данни.
- Записите за `DSN_Collection` (псевдоним, име, хост и порт), както и записите за база данни (име, хост и порт) не бива да бъдат празни и трябва да съдържат стойност.
- Ако на един ред са дефинирани множество параметри, те се игнорират.

Забележка: Като част от обобщаването на имената на групите `</wlb>` се позволява като затварящ етикет за `<wlb>`

Предоставя ви се примерен конфигурационен файл, който да ви помогне да започнете. Той се намира в директорията `sql1ib/cfg`. Конфигурационният файл съдържа следните раздели:

- раздел за име на източник на данни, който се съдържа в етикетите `DSN_Collection`,
- раздел с информация за базата данни, съдържащ се в етикетите `databases`,
- раздел с глобални атрибути, който се съдържа в етикетите `parameters`.

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="alias1" name="name1" host="server1.net1.com" port="50001"/>
    <!-- Поддържат се дълги псевдоними -->
    <dsn alias="longaliasname2" name="name2" host="server2.net1.com" port="55551">
      <parameter name="Authentication" value="Client"/>
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <databases>
    <database name="name1" host="server1.net1.com" port="50001">
      <parameter name="CurrentSchema" value="OWNER1"/>
      <w1b>
        <parameter name="enableWLB" value="true"/>
        <parameter name="maxTransports" value="50"/>
      </w1b>
      <acr>
        <parameter name="enableACR" value="true"/>
      </acr>
    </database>
    <!-- Локално IPC свързване -->
    <database name="name3" host="localhost" port="0">
      <parameter name="IPCInstance" value="DB2"/>
      <parameter name="CommProtocol" value="IPC"/>
    </database>
  </databases>
  <parameters>
    <parameter name="GlobalParam" value="Value"/>
  </parameters>
</configuration>
```

db2dsdcfgfill - Създаване на конфигурационен файл db2dsdriver.cfg

Автоматично създава и попълва конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg`.

Описание

След инсталирането на IBM Data Server Driver Package можете да изпълните тази команда за автоматично създаване и попълване на конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` в четивен за човек формат.

Командата `db2dsdcfgfill` копира съществуващата информация на директория на база данни от съществуващ IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client в конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg`.

Синтаксис на командата

```
►►—db2dsdcfgfill—→
|
|  —i—име-на-потребителски-модел—
|  —p—пътека-на-потребителски-модел— —db2cliFile—db2cli.ini-path—
|  —migrateCliIniFor.NET—db2cliFile—db2cli.ini-path—
```



Командни параметри

-i *име-на-потребителски-модел*

Името на потребителския модел на мениджъра на базата данни, чиито директория на база данни, директория на възлите и Database Connection Services (DCS) директорията ще бъдат използвани като вход от командата db2dsdcfgfill.

Не може да се използва в комбинация с -p или -migrateCliIniFor.NET.

-p *пътека-на-потребителски-модел*

Пълната пътека на потребителския модел на мениджъра на базата данни, под която са разположени системната директория на базата данни, директорията на възлите и DCS директорията.

Не може да се използва в комбинация с -i или -migrateCliIniFor.NET.

-migrateCliIniFor.NET

Копира определени записи от db2cli.ini във файла db2dsdriver.cfg. Тази опция е само за системи с Microsoft Windows. Ще бъдат мигрирани само следните ключови думи:

- txnisolation
- connecttimeout
- currentschema

Ключовите думи ще бъдат мигрирани по следния начин:

- записите в общия раздел на db2cli.ini ще бъдат копирани в глобалния раздел на файла db2dsdriver.cfg.
- записите, които имат информация за име на база данни, име на хост и порт, ще бъдат копирани в раздела за база данни.
- записите за каталогизирани бази данни ще бъдат копирани в раздела за DSN.

Не може да се използва в комбинация с -i или -p.

Забележка: IBM Data Server Client и Runtime Client не поддържат употребата на файла db2dsdriver.cfg.

-db2cliFile *db2cli.ini-path*

Пълната пътека на файла db2cli.ini. Тази опция е само за системи с Microsoft Windows.

-o *изходна-пътека*

Пътеката, в която командата db2dsdcfgfill ще създаде конфигурационния файл db2dsdriver.cfg. Конфигурационният файл трябва да бъде създаден в една от следните пътеки:

- за IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client конфигурационният файл трябва да бъде създаден под пътеката на потребителския модел:
 - На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, пътека_на_модел
 - На операционни системи Windows, пътека_на_модел
- за IBM Data Server Driver Package създайте конфигурационния файл под инсталационната пътека:

- На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, инсталационна_пътека
- На операционни системи Windows, инсталационна_пътека

-? Извежда информация за употребата.

Бележки за употребата

Когато стартирате командата `db2dsdcfgfill`, ако вече съществува конфигурационен файл `db2dsdriver.cfg`, съществуващият файл ще бъде подменен. Ако обаче опцията **-migrateCliIniFor.NET** бъде използвана със съществуващ файл `db2dsdriver.cfg` file, вместо това командата ще влее информацията в съществуващия файл.

Копиране на информацията от съществуваща директория на база данни в конфигурационния файл `db2dsdriver`

Можете да попълните конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` с информация от съществуващата директория на базата данни.

Трябва да имате съществуващ инсталиран IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client от Версия 9.5.

Конфигурационният файл `db2dsdriver.cfg` определя поведението на DB2 CLI, ODBC, отворен код или .NET и на приложенията, които ги използват. Ключовите думи са асоциирани с базата данни име на псевдоним и засягат всички приложения, осъществяващи достъп до базата данни.

Ако имате съществуващ IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client, можете да копирате информацията от съществуващата директория на базата данни в конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg`, като използвате командата `db2dsdcfgfill`. Като се използва тази команда, конфигурационният файл се попълва въз основа на съдържанието на локалната директория на базата данни, директорията на възлите и директорията на Database Connection Services (DCS) на потребителския модел на мениджър на конкретна база данни.

Ограничения

Няма.

За да копирате информацията от съществуващата директория на базата данни от IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client в конфигурационния файл `db2dsdriver`:

Въведете командата `db2dsdcfgfill`. Например, `db2dsdcfgfill -i име_на_модел -p пътека_на_модел -o изходна_пътека`. Параметърът **-o** *изходна-пътека* указва пътеката, в която се създава конфигурационният файл `db2dsdriver.cfg`. Конфигурационният файл трябва да бъде създаден в една от следните:

- за IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client създайте конфигурационния файл в папка на име `cfg` под пътеката на потребителския модел:
 - На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, `пътека_на_модел/cfg`
 - На операционни системи Windows, `пътека_на_модел\cfg`
- за IBM Data Server Driver Package създайте конфигурационния файл в папка на име `cfg` под инсталационната пътека:
 - На операционни системи AIX, HP-UX, Linux или Solaris, `инст_пътека/cfg`
 - На операционни системи Windows, `инст_пътека\cfg`

Инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Windows)

На операционни системи Windows IBM Data Server Driver Package опростява разгръщането на приложения. Този драйвер, който има малък отпечатък, е разработен за разпространение от независими производители на софтуер (ISV) и за използване за разпространяване на приложения в сценарии с масово разгръщане, типични за големи предприятия.

IBM Data Server Driver Package не е част от IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client. Има различни пакети и всеки има собствени инсталационни копия. Трябва да използвате подходящия пакет на инсталатор.

IBM Data Server Driver Package трябва да бъде инсталиран отделно. Не може друг DB2 продукт за бази данни да бъде инсталиран в същата пътека, ако IBM Data Server Driver Package вече е инсталиран.

IBM Data Server Driver Package се инсталира чрез стартирането на програмата за настройка на DB2 от DVD на продукта. Има отделни инсталационни копия за всеки език.

За да инсталирате IBM Data Server Driver Package посредством файл с отговори или от fix pack изображение, можете да стартирате DB2 командата `setup` от командния ред. Примерният файл с отговори се намира в поддиректорията `\samples`. За fix pack изображения можете да изтеглите пакета с драйвери, който съдържа програмата за настройка, от уеб сайта на IBM Support Fix Central: <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Пакетите с клиенти и драйвери за Data Server се намират в продуктовата група **Information Management** и избора на продукт **IBM Data Server Client Packages**. Изберете подходящите инсталирани версия и платформа, в този случай Windows, и щракнете на **Continue**. Щракнете отново на **Continue** на следващия екран и ще ви бъде представен списък с всички пакети с драйвери и клиенти, които са достъпни за Windows.

Подразбиращата се инсталационна пътека на IBM Data Server Driver Package е `Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER`. Ако на същата машина се инсталира второ копие, подразбиращото се име на директория е `Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER_02`. В общи линии, подразбиращото се име на директория е `IBM DATA SERVER DRIVER_nn`, където *nn* е генерираният номер, който прави тази директория уникална.

Ако искате да инсталирате повече от едно копие на IBM Data Server Driver Package, можете да имате максимум 16 копия. Всяко копие трябва да бъде инсталирано в различна директория. Подразбиращото се име на копие на IBM Data Server Driver Package е `IBMDBCL1`. Ако има по-нататъшни инсталирани на вашата машина драйвери, те ще получат имена по подразбиране: `IBMDBCL2`, `IBMDBCL3` и нататък.

Забележка: Инсталирането на множество копия е по-сложен метод за инсталиране, който не се препоръчва за повечето потребители.

Пътеката `db2diag.log` за IBM Data Server Driver Package на Windows е `%SYSTEM APP DATA PATH%\IBM\DB2\DB2COPYName`, където `%SYSTEM APP DATA PATH%` е `Устройство:\Documents and Settings\All Users\Application Data\` за Windows 2003, Windows XP и `Устройство:\ProgramData\` за Windows 2008 и Windows Vista. `DB2COPYName` е името на вашето копие на IBM Data Server Driver Package, предоставено по време на инсталацията.


След инсталирането на IBM Data Server Driver Package по желание можете да създадете и попълните конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` с информация за директорията на базата данни.

Мрежово инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Windows)

Можете да минимизирате усилията и дисковото пространство, изисквани за инсталиране на IBM Data Server Driver Package на клиентски работни станции, чрез инсталирането на код на мрежов дял и регистрирането на отдалечените клиентски работни станции да използват драйвера като при локално инсталиране. Този инсталационен метод е достъпен само на операционни системи Windows.

За да настроите мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package, трябва да инсталирате кода на кодов сървър вместо на всяка клиентска работна станция и да направите кода достъпен за отдалечените клиентски работни станции чрез мрежово поделяне. Изпълнете помощната програма `db2dsdprep`, за да настроите всяка отдалечена клиентска работна станция и за да направите необходимите връзки към кодовия сървър. Когато регистриран отдалечен клиент инициира свързване към база данни, кодът на драйвера се зарежда динамично от кодовия сървър, както е необходимо. После отдалеченият клиент се свързва към базата данни по обичайния начин. Когато обновявате инсталирания IBM Data Server Driver Package, отдалеченият код автоматично става достъпен за отдалечените клиентски работни станции.

Следната фигура показва мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package.



Фигура 1. Типична мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package

Забележка:

- Отдалечените клиентски работни станции, които осъществяват достъп до данни на System z или Power Systems сървъри на данни, трябва да имат DB2 Connect лиценз.
- Отдалечените клиенти на 32-битова работна станция не могат да използват 64-битов кодов сървър.
- Този инсталационен метод изисква кодът да бъде зареждан чрез LAN свързване. Обхватът на загуба на производителност при началното зареждане на програмата зависи от променливи като зареждането и скоростта на мрежата и на кодовия сървър.

Настройка на мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package (Windows):

За да настроите мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package, трябва да инсталирате кода на кодовия сървър, да направите кодовата директория достъпна за всички клиентски работни станции, да припишете мрежово устройство от всяка клиентска работна станция към кодовия сървър и да регистрирате всяка клиентска работна станция.

Изпълнете следните стъпки, за да настроите мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package на кодовия сървър и за да направите кода достъпен от отдалечена клиентска работна станция.

За да настроите мрежова инсталация:

1. Инсталирайте IBM Data Server Driver Package на кодовия сървър.
2. Направете кодовата директория на кодовия сървър достъпна за всички отдалечени клиентски работни станции. Отнесете се към “Осигуряване на достъп до кодовата директория за отдалечените клиентски работни станции (Windows)”.
3. Припишете мрежово устройство от всяка клиентска работна станция към кодовия сървър. Отнесете се към “Приписване на мрежово устройство от всяка отдалечена клиентска работна станция към кодовия сървър (Windows)” на страница 47.
4. Регистрирайте всяка отдалечена клиентска работна станция, като стартирате помощната програма db2dsdprep. Отнесете се към “Регистриране на отдалечени клиентски работни станции чрез стартиране на помощната програма db2dsdprep (Windows)” на страница 47.

Осигуряване на достъп до кодовата директория за отдалечените клиентски работни станции (Windows):

За да заредите необходимия код от кодовия сървър, всяка от отдалечените клиентски работни станции трябва да може да чете от директорията, в която е инсталиран IBM Data Server Driver Package.

Трябва да инсталирате IBM Data Server Driver Package на кодовия сървър.

Следната процедура използва Windows XP като пример, за да покаже как да направите кодовата директория достъпна за всички отдалечени клиентски работни станции (в режим за четене).

За да осигурите достъп до кодовата директория за всички отдалечени клиентски работни станции:

1. Стартирайте Windows Explorer на кодовия сървър.
2. Изберете директорията на кодовия сървър, която ще се използва за обслужване на клиентски работни станции. За този пример изберете директорията C:\Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER за настройка на поделянето.
3. От лентата на менюто изберете **File** → **Properties**.
4. Щракнете на етикета **Sharing**.
5. Щракнете на радио бутона **Shared This Folder**.
6. В полето **Share Name** въведете име за поделяне, което е осем или по-малко символа. Например, въведете DSDRVSV.
7. Осигурете достъп за четене до кодовата директория за всички потребители на клиенти:
 - a. Щракнете върху **Permissions**. Отваря се прозорецът Share Permissions.
 - b. В списъка **Group or Users Name** маркирайте групата Everyone.

Забележка: Можете да дадете достъп на групата Everyone, на група, която сте дефинирали специално за потребителите на отдалечени клиенти или на отделни потребители на отдалечени клиенти.

- c. Изберете **Read**.
- d. Щракнете върху **OK** няколко пъти, докато всички прозорци се затворят.

След това припишете мрежово устройство от всяка отдалечена клиентска работна станция към мрежовото поделяне на кодория сървър.

Приписване на мрежово устройство от всяка отдалечена клиентска работна станция към кодория сървър (Windows):

Всяка отдалечена клиентска работна станция трябва да има мрежово устройство, приписано към мрежовото поделяне на кодория сървър.

- Направете кодория директория на кодория сървър достъпна за всички отдалечени клиентски работни станции. Отнесете се към “Осигуряване на достъп до кодория директория за отдалечените клиентски работни станции (Windows)” на страница 46.
- Влезте на отдалечената клиентска работна станция като валиден потребител с достъп до поделената директория на кодория сървър.

Следната процедура използва Windows XP като пример за показване как да се припише мрежово устройство от отдалечената клиентска работна станция към мрежовото поделяне на кодория сървър.

За да припишете мрежово устройство от отдалечената клиентска работна станция:

1. Стартирайте Windows Explorer на отдалечената клиентска работна станция.
2. В менюто **Tools** щракнете на **Map Network Drive**.
3. В списъка **Drive** изберете устройството, към което искате да привържете разположението на кодория сървър.
4. В полето **Folder** укажете разположението на поделянето, както следва:

`\\име_на_компютър\име_на_поделяне`

където:

име_на_компютър

представява името на компютъра за кодория сървър

общо_име

представява името на директорията с поделен достъп на кодория сървър

5. Маркирайте полето за избор **Reconnect at Logon**, за да направите подялбата постоянна.
6. Щракнете **Край**.

После регистрирайте всяка отдалечена клиентска работна станция да използва мрежовата инсталация на IBM Data Server Driver Package като при локално инсталиране на кода.

Регистриране на отдалечени клиентски работни станции чрез стартиране на помощната програма db2dsdprep (Windows):

За да получат достъп до мрежова инсталация на IBM Data Server Driver Package, отдалечените клиентски работни станции трябва да бъдат регистрирани. Стартирайте помощната програма db2dsdprep, за да регистрирате всяка отдалечена клиентска работна станция и за да създадете необходимите връзки към кодория сървър.

- Припишете мрежово устройство от отдалечената клиентска работна станция към кодория сървър. Отнесете се към “Приписване на мрежово устройство от всяка отдалечена клиентска работна станция към кодория сървър (Windows)”.

- Уверете се, че са инсталирани Microsoft Visual C++ 2005 или съответните компоненти за изпълнение на Visual C++ библиотеките. Библиотеките за изпълнение са достъпни от уеб сайта за изтегляне на библиотеки за изпълнение на Microsoft. За 32-битови системи инсталирайте `vcredist_x86.exe`. За 64-битови системи инсталирайте `vcredist_x86.exe` и `vcredist_x64.exe`.
- Влезте на отдалечената клиентска работна станция като валиден потребител с достъп до поделената директория на кодovия сървър. Трябва да имате права на ниво администратор на отдалечената клиентска работна станция.

Изпълнете следните стъпки на всяка отдалечена клиентска работна станция, която трябва да използва мрежовата инсталация на IBM Data Server Driver Package.

Ограничение: Отдалечените клиенти на 32-битова работна станция не могат да използват 64-битов кодov сървър.

За да регистрирате отдалечена клиентска работна станция:

1. Подайте следната команда от командния ред на Windows, като `z` е мрежовото устройство, което сте приписали на кодovия сървър:
`cd z:\bin`
2. Подайте следната команда, за да изпълните помощната програма **db2dsdpreg** и за да запишете журнална информация във файл:
`db2dsdpreg /l c:\db2dsdpreg.log`

където `c:\db2dsdpreg.log` е пътеката, в която помощната програма ще създаде журналния файл. Ако не посочите пътека за журналния файл, той се създава в `My Documents\DB2LOG` за текущия потребител.

Съвет: Можете да прегледате допълнителните опции за регистриране, включително опциите за deregистриране и повторно регистриране, като подадете следната команда: `db2dsdpreg /h`.

3. Когато помощната програма `db2dsdpreg` завърши, проверете съобщенията в журналния файл (например, `c:\db2dsdpreg.log`).
Журналният файл съдържа съобщенията за грешки за всички грешки, срещнати при изпълнението на помощната програма.

Инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Linux и UNIX)

IBM Data Server Driver Package опростява разгръщането на приложения на операционни системи Linux и UNIX. Този драйвер, който има малък отпечатък, е разработен за разпространение от независими производители на софтуер (ISV) и за използване за разпространяване на приложения в сценарии с масово разгръщане, типични за големи предприятия.

За да инсталирате IBM Data Server Driver Package, трябва да имате компресирания файл, който съдържа пакета на този драйвер. Изтеглете този файл от уеб сайта IBM Support Fix Central: <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Клиентите и драйверите на Data Server се намират в продуктовата група **Information Management** и избора на продукт **IBM Data Server Client Packages**. Изберете подходящите инсталирани версия и платформа и щракнете на **Continue**. Щракнете отново на **Continue** на следващия екран и ще ви бъде представен списък с всички пакети с драйвери и клиенти, които са достъпни за вашата платформа.

На операционни системи Linux и UNIX IBM Data Server Driver Package се инсталира чрез изпълнение на командата `installDSDriver`. Пакетът на този драйвер включва

драйвери за база данни за Java, ODBC/CLI, PHP и Ruby on Rails, всеки от които се съхранява в собствена поддиректория. Java и ODBC/CLI драйверите са компресирани.

Основните стъпки за извличане за всеки драйвер са еднакви:

1. Разкомпресирайте архива на Data Server Driver Package.
2. Копирайте файловете на машината приемник.
3. За Java и ODBC/CLI драйверите, разкомпресирайте файла на драйвер в избраната от вас директория за инсталиране на машината приемник.
4. По желание: премахнете компресирания файл на драйвер.

Java

Пътека: *jdbc_sqlj_driver/platform*

Име на файл: *db2_db2driver_for_jdbc_sqlj.zip*

За инструкции за инсталацията, вижте: Инсталиране на IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ.

ODBC/CLI

Пътека: *odbc_cli_driver/platform*

Име на файл: *ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z*

За инструкции за инсталацията, вижте: Инсталиране на IBM Data Server Driver for ODBC and CLI.

PHP

Пътека: *php_driver/platform/php32* или *php_driver/platform/php64*

Файлове: *ibm_db2_n.n.n.so*, *ibm_db2_n.n.n.so*, *pdo_ibm_n.n.n.so*, където *n* представлява версията на разширението.

Задължително условие: PHP драйверите изискват ODBC/CLI драйвера, който също е включен в този пакет драйвери, да бъде инсталиран.

За инструкции за инсталиране вижте: Настройка на PHP обкръжението на Linux или UNIX.

Ruby on Rails

Пътека: *ruby_driver/platform*

Файл: *ibm_db-0.10.0.gem*

Задължително условие: Ruby on Rails драйверът изисква ODBC/CLI драйвера, който също е включен в този пакет драйвери, да бъде инсталиран.

За да инсталирате Ruby on Rails драйвера, подайте следната команда от разположението на gem файла: `gem install ibm_db-0.10.0.gem`. За да валидирате инсталацията, вижте: Проверка на инсталацията с IBM сървъри на данни на Rails приложения.

След инсталирането на Data Server Driver Package по желание можете да създадете и попълните конфигурационния файл *db2dsdriver.cfg* с информация за директорията на базата данни.

Глава 3. Свързвания към база данни за клиенти на IBM сървъри на данни

Общ преглед на конфигурирането на комуникации клиент-сървър

Тази тема предоставя информация за избор на подходящ метод за конфигуриране на комуникациите клиент-сървър. Тази тема се отнася по-скоро за конфигурирането на IBM сървър на данни и сървърни продукти, отколкото за драйверите за свързваемост на база данни.

Вникване в комуникациите клиент-сървър: Компоненти и сценарии

Основните компоненти, включени в клиент-сървър комуникация, са описани по-долу:

- **Клиент.** Това се отнася за инициатора на комуникацията. Тази роля може да бъде изпълнявана от всеки от следните DB2 продукти или компоненти:
 - IBM Data Server Driver Package
 - IBM Data Server Client или IBM Data Server Runtime Client.
 - DB2 Connect Personal Edition: Този продукт е надмножество на IBM Data Server Client.
 - DB2 сървърен продукт: DB2 сървър е надмножество на Data Server Client.
- **Сървър.** Това се отнася за получателя на комуникационната заявка от клиента. Тази роля нормално се изпълнява от DB2 за Linux, UNIX и Windows сървърен продукт. Когато са налични DB2 Connect продукти, терминът *сървър* може да означава също DB2 сървър на средна или мейнфрейм платформа.
- **Комуникационен протокол.** Това се отнася за протокола, използван за изпращане на данни между клиента и сървъра. DB2 продуктът поддържа няколко протокола:
 - TCP/IP. Допълнително разграничение може да бъде направено между версиите: TCP/IPv4 или TCP/IPv6.
 - Named Pipes. Тази опция е достъпна само на Windows.
 - IPC (interprocess communications). Този протокол се използва за локални свързвания.

Има също няколко допълнителни компонента, срещани в някои обкръжения:

- **DB2 Connect шлюз.** Това се отнася за DB2 Connect Server продукт, който осигурява шлюз, чрез който IBM сървър на данни може да се свързва към DB2 сървъри на средни и мейнфрейм продукти.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).** В среда с активиран LDAP, не е необходимо да се конфигурират комуникации клиент-сървър. Когато клиент се опитва да се свърже към база данни, ако базата данни не съществува в директорията на базата данни на локалната машина, се претърсва LDAP директорията за изискваната информация за свързване към базата данни.

Сценариите, изброени по-долу, илюстрират примери за ситуации, покривани от комуникации клиент-сървър:

- Data Server Client установява комуникации с DB2 сървър посредством TCP/IP.
- Data Server Runtime Client установява комуникации с DB2 сървър посредством Named Pipes в Windows мрежа.

- DB2 сървър установява комуникации с друг DB2 сървър посредством някой комуникационен протокол.
- Data Server Client установява комуникации с мейнфрейм DB2 сървър чрез DB2 Connect сървър посредством TCP/IP.

При настройка на сървър да работи със средите за разработка (като IBM Data Studio), може да срещнете съобщението за грешка SQL30081N при началното DB2 свързване. Възможната причина може да се корени в това, че защитната стена на отдалечения сървър на база данни не е позволила свързването да бъде установено. В този случай проверете дали защитната стена е правилно конфигурирана да приема заявки за свързвания от клиента.

Вникване в комуникациите клиент-сървър: Типове свързвания

В общи линии, споменаванията на настройване на комуникации клиент-сървър се отнасят за *отдалечени свързвания*, вместо за *локални свързвания*.

Локално свързване е свързването между потребителски модел на мениджър на база данни и управляваната от този модел база данни. С други думи, изразът CONNECT се подава от потребителския модел на мениджъра на базата данни към самия него. Локалните свързвания са характерни, защото не се изисква настройка на комуникациите и се използва IPC (interprocess communications).

Отдалечено свързване е това, при което клиентът, подаващ израза CONNECT към база данни, е на различно разположение от сървъра на базата данни. По принцип, клиентът и сървърът са на различни машини. Възможни са обаче отдалечени свързвания в рамките на една машина, ако клиентът и сървърът са в различни потребителски модели.

Друг не толкова обичаен тип свързване е *loopback свързване*. Това е разновидност на отдалеченото свързване, при която свързването се конфигурира от DB2 потребителски модел (клиентът) към същия DB2 потребителски модел (сървърът).

Сравнение на методите за конфигуриране на комуникации клиент-сървър

Достъпни са няколко метода за конфигуриране на комуникации клиент-сървър. Избирането на подходящ метод включва отговаряне на два въпроса. Първият е *Кое средство ще използвате: Асистента за конфигуриране или средствата от команден ред?*

- Асистентът за конфигуриране е графично средство, предоставяно с версии на Data Server Client и DB2 сървърни продукти на Windows и Linux на Intel™ x86 32-битови платформи и AMD64/EM46T платформи. Това средство не се предоставя с Data Server Runtime Client.
- Средствата от команден ред се състоят от Процесор за обработка на команди (CLP) и командите db2cfexp (експортиране на конфигурация) и db2cfimp (импортиране на конфигурация).

Вторият въпрос е: *Какъв тип конфигурационна дейност искате да изпълните?* Изборите са:

- Конфигуриране на клиент чрез ръчно въвеждане на информация.
- Конфигуриране на клиент чрез претърсване на мрежата за сървъри за свързване.
- Правене на бази данни на сървър достъпни за един или повече клиенти.
- Използвайте настройките на свързване за един клиент като основа за конфигурирането на допълнителни клиенти.

С отговорите на тези въпроси можете да използвате таблицата по-долу за идентифициране на подходящия метод за конфигуриране. В края на тази тема са осигурени връзки към всеки метод. След таблицата следват Бележки, които осигуряват повече подробности.

Таблица 7. Средства и методи за конфигуриране на свързване клиент-сървър

Тип конфигурационна дейност	Асистент за конфигуриране	Команден ред
Конфигуриране на клиент чрез ръчно въвеждане на информация	Ръчно конфигуриране на свързване на база данни с Асистента за конфигуриране	Конфигуриране на свързвания клиент-сървър посредством процесора за обработка на команди
Конфигуриране на клиент чрез претърсване на мрежата за сървъри за свързване	Конфигуриране на свързване на база данни чрез претърсване на мрежата с Асистента за конфигуриране	Неприложимо
Използване на настройките на свързване за един клиент като основа за конфигурирането на допълнителни клиенти	<ol style="list-style-type: none"> Създаване на клиентски профил посредством Асистента за конфигуриране Конфигуриране на свързвания към база данни чрез клиентски профил с Асистента за конфигуриране 	създаване и използване на клиентски профил с командите db2cfexr и db2cfimp

Забележка: *Профилите* се използват в някои методи за конфигуриране на комуникации клиент-сървър. *Клиентският профил* е файл, който съдържа настройки за клиента. Настройките могат да включват:

- Информация за свързвания към бази данни (включително CLI или ODBC настройки).
- Клиентските настройки (включително конфигурационните параметри на мениджъра на базата данни и променливите на регистъра DB2).
- CLI или ODBC общи параметри.

Сървърният профил е подобен на клиентския профил, но съдържа настройките за сървър. Профили могат да бъдат създавани и използвани с Асистента за конфигуриране или чрез използване на командите db2cfexr (експортиране на конфигурация) и db2cfimp (импортиране на конфигурация).

Забележка: Конфигурирането на свързване към база данни чрез претърсване на мрежата с Асистента за конфигуриране не е препоръчван метод за DB2 Connect купувачи, свързващи се с бази данни на средни или мейнфрейм платформи.

Поддържани комбинации от версии на клиент и сървър

Този раздел описва коя версия на клиент към кои версии на сървър може да се свързва. Това включва поддръжка за по-ранни версии и за осъществяване на достъп до DB2 бази данни на средни и мейнфрейм сървъри.

Съобщения за DB2 клиент за IBM DB2 pureScale Feature for Enterprise Server Edition

За да може вашето приложение да използва пълноценно характеристиките на DB2 pureScale, вашите DB2 сървър и DB2 клиент трябва да бъдат на определено ниво на издание:

Версия на сървър	Версия на клиент	Достъпни характеристики
Версия 9.8 или по-късна	Версия 9.7 Fix Pack 1 или по-късна	Балансиране на работно натоварване на ниво транзакция и на ниво свързване Автоматично пренасочване на клиент на база работно натоварване Клиентски афинитети
Версия 9.8 или по-късна	Версия 9.1, Версия 9.5 и Версия 9.7 (преди Fix Pack 1)	Балансиране на работно натоварване на ниво свързване (балансирането на работно натоварване на ниво транзакция не е достъпно) Автоматично пренасочване на клиент на база работно натоварване

Комбинации от DB2 Universal Database (UDB) Версия 8, DB2 Версия 9.1, DB2 Версия 9.5 и DB2 Версия 9.7

DB2 Universal Database (UDB) Версия 8 и DB2 Версия 9.1, както и клиентите на Версия 9.5 могат да осъществяват достъп до отдалечен DB2 Версия 9.7 сървър. Забележете следното ограничение:

- Има ограничение, когато клиент е разположен на същата система като DB2 сървър и са от различни версии. В този случай, локалните свързвания клиент-сървър чрез Interprocess Communication (IPC) не се поддържат. Вместо това свързването може да бъде осъществено, като се третира като отдалечено свързване (наричано loopback) посредством TCP/IP.

Следните клиенти и сървъри могат да осъществяват достъп до DB2 Версия 9.5, Версия 9.1 и DB2 UDB Версия 8 сървъри:

- IBM Data Server Client B9.7
- IBM Data Server Runtime Client B9.7
- IBM Data Server Driver Package B9.7
- IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI B9.7

Когато обаче клиент от по-висока версия осъществи достъп до сървър от по-ниска, функционалността на по-високото ниво на версия не е достъпна на клиента. Например, IBM Data Server Driver Package Версия 9.7 може да осъществи достъп до DB2 Версия 9.1 сървър, но функционалността на DB2 Версия 9.7 не е достъпна на клиента.

Достъп до DB2 Версия 9.7 сървъри от клиенти на DB2 UDB Версия 7

Достъпът от DB2 UDB Версия 7 клиенти не се поддържа.

Комбинации от DB2 Версия 9.7 и DB2 продукти на средни и мейнфрейм платформи

DB2 Версия 9.7 сървърите поддържат достъп от следните клиенти на средни и мейнфрейм платформи:

- DB2 за z/OS и OS/390 Версия 7 или по-късна
- DB2 за i5/OS Версия 5 или по-късна
- DB2 за VM и VSE Версия 7

Следните клиенти и драйвери могат да осъществяват достъп до DB2 Connect Версия 9.7:

- IBM Data Server Client B9.7
- IBM Data Server Runtime Client B9.7
- IBM Data Server Driver Package B9.7
- IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI B9.7
- DB2 B9.5 и B9.1 клиенти и драйвери

Поддържани комуникационни протоколи

Тази тема идентифицира поддържаните протоколи за свързване от IBM сървър на данни към DB2 сървър. Това включва:

- свързване от IBM сървър на данни към средни или мейнфрейм хостове посредством DB2 Connect продукти.
- свързване от средни или мейнфрейм платформи към бази данни на DB2 за Linux, UNIX и Windows.

Протоколът TCP/IP се поддържа на всички платформи, на които има достъпна DB2 за Linux, UNIX и Windows. Поддържат се както TCP/IPv4, така и TCP/IPv6. IPv4 адресите имат структура от четири части, например, 9.11.22.314. IPv6 адресите имат име от осем части, като всяка част се състои от 4 шестнадесетични цифри, разделени с двоеточие. Две двоеточия (::) представляват един или повече набори от нули. Например, 2001:0db8:4545:2::09ff:fef7:62dc.

DB2 продуктите за бази данни поддържат SSL протокола и приемат SSL заявки от приложения, които използват IBM Data Server драйвер за JDBC и SQLJ (тип 4 свързваемост), IBM Data Server драйвер за ODBC и CLI и IBM Data Server Driver Package. Отнесете се към Конфигуриране на Secure Sockets Layer (SSL) поддръжка в DB2 потребителски модел.

В добавка, Windows протоколът Named Pipes се поддържа в Windows мрежи. За да администрирате отдалечено DB2 база данни, трябва да се свържете чрез TCP/IP.

Добавяне на свързвания на база данни посредством Асистента за конфигуриране

Конфигуриране на свързвания клиент-сървър посредством Асистент за конфигуриране (CA)

Асистентът за конфигуриране е графично средство, което може да бъде използвано за конфигуриране на свързвания на база данни между клиент и отдалечена DB2 база данни.

Важно: Асистентът за конфигуриране е отхвърлен във Версия 9.7 и е възможно да бъде премахнат в бъдещо издание. За повече информация вижте темата “Средствата на Центъра за управление и DB2 административният сървър (DAS) са отхвърлени” в книгата *Какво е новото в DB2 Версия 9.7*.

Асистентът за конфигуриране се предоставя с IBM Data Server Client и DB2 продуктите за бази данни на Windows и Linux (Intel x86 и x64 платформи).

Асистентът за конфигуриране може да конфигурира свързване към база данни само, ако мениджърът на отдалечената база данни е конфигуриран да приема входящи

клиентски свързвания. По подразбиране инсталационната програма на DB2 продукта за бази данни открива и конфигурира повечето протоколи за входящи клиентски свързвания.

Можете да конфигурирате свързване към база данни, като използвате един от следните методи:

“Конфигуриране на свързване към база данни чрез претърсване на мрежата посредством Асистента за конфигуриране” на страница 57

Използвайте този метод, ако нямате никаква информация за базата данни, към която искате да се свържете. Този метод ще претърси вашата мрежа и ще изброи всички бази данни, които са ви достъпни. Трябва да има изпълняващ се DB2 Административен сървър (DAS), който да е активиран на сървърите, за да може характеристиката за откриване на СА да върне информация за DB2 системи.

“Конфигуриране на свързвания към база данни чрез клиентски профил с Асистента за конфигуриране” на страница 59

Използвайте този метод, ако сте получили файл, съдържащ цялата необходима информация за осъществяване на достъп до целевата база данни. Този метод може да се използва също за каталогизиране и свързване към множество бази данни, посочени в профилния файл за достъп.

“Ръчно конфигуриране на свързване на база данни посредством Асистента за конфигуриране”

Използвайте този метод, ако имате цялата необходима информация за свързване към целевата база данни. Трябва да знаете:

- Комуникационните протоколи, поддържани от сървъра, на който е разположена целевата база данни
- Подходящите комуникационни параметри за протокола на сървъра
- Името на базата данни

Ръчно конфигуриране на свързване на база данни посредством Асистента за конфигуриране

Ако имате информация за базата данни, към която искате да се свържете и за сървъра, на който тя се намира, можете да въведете ръчно цялата необходима информация за конфигурирането. Този метод е аналогичен на въвеждането на команди чрез процесора за обработка на команди, с разликата, че параметрите са представени графично.

Преди да конфигурирате ръчно свързване към база данни, като използвате Асистента за конфигуриране (СА):

- Уверете се, че имате валиден DB2 потребителски идентификатор за базата данни, към която искате да се свържете.
- Ако конфигурирате свързване от система, която има инсталиран DB2 сървър или DB2 Connect сървърен продукт, уверете се, че имате потребителски идентификатор със SYSADM или SYSCTRL права за потребителския модел на мениджъра на базата данни.

За да конфигурирате ръчно свързване към база данни, като използвате СА:

1. Влезте в системата с валиден DB2 потребителски идентификатор.
2. Стартирайте СА. СА може да бъде стартиран от менюто Start на Windows или чрез командата db2са.
3. На лентата с менюто на СА, под **Избрани**, изберете **Добавяне на база данни посредством помощник**.

4. Изберете радио-бутоната **Ръчно конфигуриране на свързването към база данни** и щракнете върху бутоната **Следващ**.
5. Ако използвате Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), изберете радио-бутоната, който съответства на разположението, в което искате да се поддържат DB2 директориите. Щракнете върху **Следващ**.
6. От списъка **Протокол** изберете радио-бутоната, съответстваща на протокола, който искате да използвате. (Забележка: Въпреки че APPC, APPN или NetBIOS могат още да се показват като опции, те вече не се поддържат). Ако DB2 Connect е инсталиран на системата ви и изберете TCP/IP, имате възможността да изберете **Базата данни е физически разположена на хост или OS/400 система**. Ако изберете това поле за отмятане, имате възможността да изберете типа свързване, който искате да направите към хост или OS/400 базата данни:
 - За да осъществите свързване чрез DB2 Connect шлюз, изберете радио-бутоната **Свързване със сървъра чрез шлюз**.
 - За да направите директно свързване, изберете радио-бутоната **Директно свързване към сървъра**.
 Щракнете върху **Следващ**.
7. Въведете необходимите параметри за комуникационен протокол и щракнете на **Продължи**.
8. Въведете псевдонима на база данни за отдалечената база данни, която искате да добавите, в полето **Име на база данни** и локалния псевдоним на базата данни в полето **Псевдоним на база данни**. Ако добавяте хост или OS/400 база данни, въведете името на разположение за OS/390 или z/OS база данни, RDB името за OS/400 база данни или DBNAME за VSE или VM база данни в полето **Име на база данни**. По желание можете да добавите коментар, който описва тази база данни, в **Comment**.
Щракнете върху **Следващ**.
9. Ако планирате да използвате ODBC, регистрирайте базата данни като източник на ODBC данни. Проверете дали е инсталирана ODBC, преди да изпълните тази операция. Щракнете върху **Следващ**.
10. В прозореца **Укажете опции за възела** изберете операционната система и въведете името на отдалечения потребителски модел за базата данни, към която искате да се свържете.
11. В прозореца **Укажете опции за системата** проверете дали името на система, името на хост и операционната система са правилни. Информацията на този панел се използва за конфигуриране на административния възел. По желание можете да въведете коментар. Щракнете върху **Следващ**.
12. В прозореца **Укажете опции за защита** укажете опцията за защита, която ще бъде използвана за разпознаване.
13. Щракнете **Край**. Вече можете да използвате тази база данни. Изберете действието **Изход** от менюто, за да затворите CA.

Конфигуриране на свързване към база данни чрез претърсване на мрежата посредством Асистента за конфигуриране

Можете да използвате Асистента за конфигуриране (CA) за претърсване на мрежата за бази данни.

Преди да конфигурирате свързване към база данни чрез претърсване на мрежата:

- Уверете се, че имате валиден DB2 потребителски идентификатор.

- Ако конфигурирате свързване от система, която има инсталиран DB2 сървър или DB2 Connect сървърен продукт, уверете се, че имате потребителски идентификатор със SYSADM или SYSCTRL права за потребителския модел.

Характеристиката за метод на търсене може да не успее да открие отдалечена система, ако:

- Използва се в клъстерно обкръжение.
- DB2 Административният сървър (DAS) не се изпълнява на отдалечената система.
- Търсенето излиза в таймаут. По подразбиране, търсенето ще сканира мрежата в продължение на 1 секунда; възможно е това да не е достатъчно дълго за откриване на отдалечената система. Можете да настроите регистърната променлива **DB2DISCOVERYTIME** да указва по-дълъг период от време.
- Мрежата, на която се изпълнява търсенето, е конфигурирана така, че търсенето не достига изискваната отдалечена система.

Следните точки се отнасят за случаите, когато искате изрично да конфигурирате IPv6 адрес на мрежа, която поддържа IPv6:

- Системата трябва да е посочена в **Познати системи**.
- Само разширеният изглед на Асистента за конфигуриране поддържа изрично конфигуриране на IPv6 свързване.

За да конфигурирате свързване към база данни чрез претърсване на мрежата:

1. Влезте в системата с валиден DB2 потребителски идентификатор.
2. Стартирайте СА. СА може да бъде стартиран от менюто Start на Windows или чрез командата db2са на Windows и UNIX системи.
3. На лентата с менюто на СА, под **Избрани**, изберете **Добавяне на база данни посредством помощник**. Отваря се помощникът **Добавяне на база данни**.
4. Изберете радио-бутона **Претърси мрежата** и щракнете върху **Следващ**.
5. Щракнете два пъти на папката до **Known Systems**, за да изведете всички познати на клиента ви системи, или щракнете два пъти на папката до **Other Systems**, за да изведете всички системи в мрежата. Ако не са изведени системи, можете да щракнете на **Добавяне на система**, за да укажете такава. След като добавите система, тя се показва в списъка **Known Systems**.
6. Разширете записите за системата, която ви интересува, докато видите базата данни, която искате да добавите. Изберете базата данни. Щракнете върху **Следващ**.
7. Въведете псевдоним на локалната база данни в полето **Псевдоним на база данни** и по желание добавете коментар, който описва тази база данни в полето **Коментар**.
8. Ако планирате да използвате ODBC, регистрирайте базата данни като източник на ODBC данни. За да изпълните тази операция, ODBC трябва да бъде инсталиран.
9. Щракнете върху **Завърши**. Вече можете да използвате добавената от вас база данни. Щракнете върху **Затвори**, за да напуснете СА.

Създаване на клиентски профил посредством Асистента за конфигуриране

Тази дейност включва експортиране на настройки от съществуващ клиент в *клиентски профил* посредством Асистента за конфигуриране (СА). Тази дейност е част от по-голямата дейност по настройка на един или повече клиенти, като се използват настройките от съществуващ клиент.

За да създадете клиентски профил, като използвате СА:

1. Влезте в системата с валиден DB2 потребителски идентификатор.

2. Стартирайте СА. СА може да бъде стартиран от менюто Start на Windows или чрез командата db2ca.
3. От менюто **Конфигуриране** изберете **Експорт на профил**.
4. Изберете една от следните опции:

Всички Ако искате да създадете профил, който съдържа всички каталогизирани на системата ви бази данни и цялата конфигурационна информация за този клиент. Въведете име за клиентския си профил и щракнете на **Запис**.

Свързвания към база данни

Ако искате да създадете профил, който съдържа всички каталогизирани на системата ви бази данни, *без* никаква конфигурационна информация за този клиент. Въведете име за клиентския си профил и щракнете на **Запис**.

Персонализиране

Ако искате да изберете поднабор от базите данни, каталогизирани на вашата система, или поднабор на конфигурационната информация за този клиент. В прозореца **Персонализиране на експорт на профил**:

- a. Въведете име за клиентския си профил.
- b. Изберете полето за отметка **Свързвания към база данни**, за да включите свързванията към бази данни в клиентския профил.
- c. От полето **Достъпни псевдоними на бази данни** изберете базите данни за експортиране и щракнете на **>**, за да ги добавите в полето **Избрани псевдоними на бази данни**. За да добавите всички достъпни бази данни в полето **Избрани псевдоними на бази данни**, щракнете на **>>**.
- d. Изберете отметките, които отговарят на опциите, които искате да настроите на клиента приемник. Конфигурационните параметри на мениджър на база данни могат да бъдат обновени и персонализирани за машина приемник.
- e. Щракнете на **Експорт**, за да завършите тази дейност.
- f. Проверете резултатите си, изведени на етикета Резултати.

След като завършите тази дейност, можете да конфигурирате други клиенти, като използвате създадения клиентски профил.

Конфигуриране на свързвания към база данни чрез клиентски профил с Асистента за конфигуриране

Тази дейност включва конфигурирането на клиент с използване на *клиентски профил*, който сте създали или получили по-рано. Тази дейност е част от по-голямата дейност по настройка на един или повече клиенти, като се използват настройките от съществуващ клиент. Тези стъпки могат да бъдат повторени за всеки клиент, който желаете да конфигурирате.

1. Влезте в системата с валиден DB2 потребителски идентификатор.
2. Стартирайте СА. СА може да бъде стартиран от менюто Start на Windows или чрез командата db2ca.
3. От менюто **Конфигуриране** изберете **Импорт на профил**.
4. Изберете една от следните опции за импорт. Можете да изберете да импортирате цялата или подмножество от информацията в клиентския профил.

Всички Изберете тази опция, за да импортирате всичко в клиентския профил. Отворете клиентския профил, който искате да импортирате.

Персонализиране

Изберете тази опция, за да импортирате подмножество на клиентския профил като конкретна база данни. От прозореца **Персонализиране на импорт на профил**:

- a. Изберете клиентския профил, който искате да импортирате, и щракнете на **Зареждане**.
- b. Изберете базите данни за импортиране от полето **Достъпни псевдоними на бази данни** и щракнете на **>**, за да ги добавите в полето **Избрани псевдоними на бази данни**. Щракнете **>>**, за да добавите всички достъпни бази данни в полето **Избрани псевдоними на бази данни**.
- c. Изберете отметките, които отговарят на опциите, които искате да персонализирате.
- d. Щракнете на **Импорт**, за да завършите тази дейност.
- e. Проверете резултатите си, изведени на етикета **Резултати**.

Тестване на свързване към база данни посредством Асистента за конфигуриране

Тествайте след конфигурирането вашето свързване към базата данни в Асистента за конфигуриране.

За да тествате свързването на базата данни:

1. Стартирайте **Асистент за конфигуриране**.
2. Посочете базата данни в подробния изглед и изберете **Тестване на свързване** от менюто **Избрано**. Отваря се прозорецът **Тестване на свързване**.
3. Изберете един или повече типове на свързване, които искате да тествате (**CLI** е по подразбиране). Можете да тествате повече от един тип наведнъж. Въведете валиден потребителски идентификатор и парола за отдалечената база данни и щракнете на **Тестване на свързване**. Ако свързването е успешно, на страницата **Резултати** се появява съобщение, потвърждаващо свързването. Ако свързването е неуспешно, ще получите помощно съобщение. За да промените настройките, които сте указали погрешно, изберете базата данни в изгледа с подробности и изберете **Промяна на база данни** от точката от менюто **Избрани**.

При настройка на сървър да работи със средите за разработка (като IBM Data Studio), може да срещнете съобщението за грешка SQL30081N при началното DB2 свързване. Възможната причина може да се корени в това, че защитната стена на отдалечения сървър на база данни не е позволила свързването да бъде установено. В този случай проверете дали защитната стена е правилно конфигурирана да приема заявки за свързвания от клиента.

LDAP съображения за Асистента за конфигуриране

В използваща LDAP среда, информацията в директорията за DB2 сървъри и бази данни се съхранява в LDAP директория. Когато се създава нова база данни, тя автоматично се регистрира в директорията LDAP. При свързване към базата данни клиентът осъществява достъп до LDAP директорията, за да извлече необходимата информация за база данни и протокол, и използва тази информация за свързване към базата данни.

Все пак можете да използвате CA в LDAP обкръжение за:

- Ръчно каталогизиране на база данни в LDAP директорията.
- Регистриране на база данни, каталогизирана в LDAP, като ODBC източник на данни.
- Конфигуриране на CLI/ODBC информация относно LDAP сървъра.
- Отстраняване на база данни, каталогизирана в LDAP директорията.

Конфигуриране на свързвания клиент-сървър посредством процесора за обработка на команди

Конфигуриране на свързвания клиент-сървър посредством процесора за обработка на команди

Тази дейност описва как да конфигурирате свързване от IBM сървър на данни до отдалечен сървър на база данни, като използвате процесора за обработка на команди (CLP).

Преди да конфигурирате свързване клиент-сървър, проверете следното:

- Мрежовите комуникации са настроени между машината с IBM сървър на данни и машината с DB2 сървъра. Един от начините да се провери това за TCP/IP протокола е да се използва командата ping.
- DB2 сървърът е конфигуриран да работи в мрежата. Това нормално се изпълнява като част от инсталирането и конфигурирането на DB2 сървърен продукт.

Осигурени са отделни теми, които да ви водят през всяка от следващите стъпки. Някои стъпки имат версия за всеки поддържан протокол:

1. Идентифицирайте стойностите на комуникационни параметри за сървъра на отдалечената база данни. Осигурени са работни листове:
 - Работен лист за TCP/IP
 - Работен лист за Named Pipes
2. Ако използвате TCP/IP, имате опцията да обновите файловете hosts и services на клиента със стойностите на комуникационни параметри за отдалечения сървър на данни. Тази стъпка не се отнася за Named Pipes.
3. Каталогизирайте сървърния възел от клиента. Осигурени са инструкции за всеки комуникационен протокол:
4. Каталогизирайте базата данни, към която искате да се свържете, на клиента. Отнесете се към .
5. Тествайте свързването клиент-сървър. Отнесете се към .

Named pipe свързвания

Named Pipes работен лист за конфигуриране на Named Pipes на клиента:

Използвайте следния работен лист за идентифициране на изискваните стойности за конфигуриране на комуникации чрез Named Pipes.

Таблица 8. Работен лист със стойности на параметри за Named Pipes

Параметър	Описание	Примерна стойност	Вашата стойност
Име на компютъра (<i>име_на_компютър</i>)	Компютърното име на сървър машината. За да намерите стойността за този параметър на машината на сървъра, щракнете върху Start и изберете Settings, Control Panel . Щракнете два пъти върху папката Network и изберете етикета Identification . Запишете името на компютъра.	server1	
Име на потребителския модел (<i>име_на_модел</i>)	Името на модела на сървъра, към когото се свързвате.	db2	
Име на възел (<i>име_на_възел</i>)	Локален псевдоним или прякор, описващ възела, към който се опитвате да се свържете. Може да изберете произволно име, но всички стойности за имена на възли в рамките на вашата локална директория трябва да са уникални.	db2node	

Каталогизиране на Named Pipes възел от клиент посредством CLP:

Каталогизирането на Named Pipes възел добавя в указателя на възли на клиента запис за описване на отдалечения възел. Този запис указва избрания псевдоним (*име_на_възел*), името на работната станция на отдалечения сървър (*име_на_компютър*) и потребителския модел (*име_на_потребителски_модел*), които ще бъдат използвани от клиента за достъп до отдалечения DB2 сървър.

За да каталогизирате Named Pipes възел на IBM сървър на данни, въведете следната команда в процесора за обработка на команди (CLP):

```
db2 => catalog npipe node име_възел
db2 => remote име_компютър instance име_модел

db2 => terminate
```

За да каталогизирате отдалечен възел на име db2_възел, който е разположен на сървър на име server1 в db2 потребителския модел, използвайте:

```
db2 => db2 catalog npipe node db2node remote server1 instance db2

db2 => terminate
```

TCP/IP свързвания

TCP/IP работен лист за конфигуриране на свързване клиент-сървър:

При придвижването ви през конфигурационните стъпки, използвайте колоната *Вашата стойност* в следната таблица, за да запишете изискваните стойности.

Таблица 9. работен лист със стойности на TCP/IP параметри

Параметър	Описание	Примерна стойност	Вашата стойност
Версия на IP протокола	Изборите са: <ul style="list-style-type: none"> IPv4: адресите изглеждат така: 9.21.15.235 IPv6: адресите изглеждат така: 2001:0db8:4545:2::09ff:fef7:62dc 	IPv4	
Име на хост <ul style="list-style-type: none"> Име на хост (<i>име_на_хост</i>) или IP адрес (<i>ip_адрес</i>) 	За да разрешите хост името на отдалечената система, въведете командата <code>hostname</code> на сървъра. За да разрешите IP адреса, въведете командата <code>ping hostname</code> .	myserver или 9.21.15.235 или IPv6 адрес	
Име на услуга <ul style="list-style-type: none"> Име на услуга за свързване (<i>име_на_услуга</i>) или Номер на порт/Протокол (<i>номер_на_порт/tcp</i>) 	Задължителни стойности във файла <code>services</code> . Името на услуга за свързване е произволно име, което представлява номера на порт за свързване (<i>номер_на_порт</i>) на клиента. Номерът на порт трябва да е същият номер на порт като посочения в параметъра <code>svcsename</code> във файла с услугите на системата на сървъра. (Параметърът <code>svcsename</code> е разположен в конфигурационния файл на мениджъра на базата данни на потребителския модел на сървъра.) Тази стойност трябва да не се използва от друго приложение и да е уникална във файла <code>services</code> . На Linux или UNIX платформи в общия случай тази стойност трябва да е 1024 или по-висока. Обърнете се към администратора на базата данни за стойностите, използвани за конфигуриране на сървъра.	server1 или 3700/tcp	
Име на възел (<i>име_на_възел</i>)	Локален псевдоним или прякор, описващ възела, към който се опитвате да се свържете. Може да изберете произволно име, но всички стойности за имена на възли в рамките на вашата локална директория трябва да са уникални.	db2node	

Обновяване на файлове `hosts` и `services` за TCP/IP свързвания:

Тази дейност обяснява кога и как да обновите файла `hosts` и файла `services` на клиента със стойности на комуникационни параметри за отдалечения сървър на базата данни. Този дейност е по избор за свързвания, използващи TCP/IP, и не се отнася за свързвания, използващи Named Pipes. Тази задача е част от по-голямата задача по конфигуриране на свързвания клиент-към-сървър посредством CLP.

Трябва да обновите файла `hosts`, ако искате да установите свързване към отдалечения сървър на база данни, като използвате неговото име на хост, и мрежата ви не съдържа DNS (сървър за имена в домейна), който може да се използва за разрешаване на това име на хост до IP адрес. Тази стъпка не се изисква, ако искате да се обръщате към отдалечения сървър на база данни по неговия IP адрес.

Трябва да обновите файла `services`, ако искате да укажете име на *услуга за свързване*, когато установявате свързване с отдалечения сървър на база данни. *услуга за свързване* е произволно име, което представлява номера на порт за свързването. Тази стъпка не се изисква, ако искате да се обръщате към отдалечения сървър на база данни по неговия номер на порт.

- За да обновите файла `hosts` на клиента, за да разрешите хост името на отдалечения сървър до неговия IP адрес:

1. Използвайте текстов редактор, за да добавите запис към `hosts` файла за IP адреса на сървъра. Например:

```
9.26.13.107          myserver # IPv4 address for myserver
2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71  myserver # IPv6 address for myserver
```

където:

9.26.13.107

представлява *IPv4 ip_адрес*

2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71

представлява *IPv6 ip_адрес*

myserver

е *име_на_хост*

е коментар, описващ записа

Забележка: Забележете, че IPv6 записите не са необходими, ако вашият хост не принадлежи към IPv6 мрежа. Алтернативен метод за хостове в смесени IPv4 и IPv6 мрежи е да се приписват различни хост имена за IPv4 и IPv6 адреси.

Например:

```
9.26.13.107          myserver # IPv4 address for myserver
9.26.13.107          myserveripv4 # IPv4 address for myserver
2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71  myserveripv6 # IPv6 address for myserver
```

Ако сървърът не е в същия домейн като IBM сървър на данни, трябва да осигурите напълно дефинирано име на домейн като `myserver.spifnet.ibm.com`, където `spifnet.ibm.com` представлява името на домейн.

- За да обновите файла `services` на клиента, за да разрешите името на услуга до номера на порт на отдалечения сървър:

1. Като използвате текстов редактор, добавете името на услуга за свързване и номера на порт към файла `services`. Например:

```
server1 50000/tcp # DB2 порт на услуга за свързване
```

където:

server1

е името на услугата за свързване

50000

представлява порта на услугата за свързване (50000 е по подразбиране)

tcp

е комуникационният протокол, който използвате

представлява началото на коментар, описващ записа

Следната таблица изброява разположенията на файла `hosts` и файла `services`, споменати в предшестващите процедури.

Таблица 10. Разположение на файла `hosts` и файла `services`

Операционна система	Директория
Windows 2000 XP/Windows Server 2003	%SystemRoot%\system32\drivers\etc, където %SystemRoot% е дефинирана от системата променлива на обкръжението
Linux или UNIX	/etc

Каталогизиране на TCP/IP възел от клиент посредством CLP:

Каталогизирането на TCP/IP възел добавя в указателя на възли на Data Server Client запис, който описва отдалечения възел. Този запис указва избрания псевдоним (*име_възел*), *име_на_хост* (или *ip_адрес*) и *усл_име* (или *порт_номер*), използвани от клиента за осъществяване на достъп до отдалечения хост.

Трябва да имате System Administrative (SYSADM) или System Controller (SYSCTRL) права или опцията **catalog_noauth** да е настроена на ON. Не можете да каталогизирате възел с root права.

За да каталогизирате TCP/IP възел:

1. Включете се към системата като потребител с права за системно администриране (SYSADM) или с права за системно управление (SYSCTRL).
2. Ако използвате Linux или UNIX клиент, настройте обкръжението на потребителския модел. Задействайте стартовия скрипт:

За bash, Bourne или Korn обвивка

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile
```

За C обвивка

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

където *INSTHOME* е собствената директория на потребителския модел.

3. Стартирайте DB2 процесора за обработка на команди. Под Windows, подайте командата `db2cmd` от команден ред. На Linux или UNIX подайте командата `db2` от команден ред.
4. Каталогизирайте възела, като въведете следните команди в процесора за обработка на команди:

```
db2 => catalog tcpip node име_на_възел remote име_на_хост | ip_адрес
server име_на_услуга | номер_на_порт [remote_instance име_на_модел]
[system име_система] [ostype тип_ос]
```

```
db2 => terminate
```

където:

- *име_възел* представлява локалния прякор, който сте задали за компютъра с базата данни, която искате да каталогизирате.
- *отдалечен_модел* представлява името на потребителския модел на сървъра, на който е разположена базата данни.
- *име_на_система* представлява DB2 системното име, използвано за идентифициране на сървъра.
- *име_тип_ос* представлява типа на операционната система на сървъра.

Забележка:

- a. Командата `terminate` е необходима за опресняване на кеша на директорията.
- b. Въпреки че **отдалечен_модел**, **система** и **тип_ос** са по желание, те са задължителни за потребителите, които искат да използват DB2 средствата.
- c. Не е нужно използването на клиента *име_на_услуга* да е същото като на сървъра. При все това, номерата на портове, към които сочат, *трябва* да съвпадат.
- d. Макар и да не е показана тук, командата `catalog tcpip node` осигурява възможността да укажете изрично версията на IP, а именно IPv4 или IPv6.

За да каталогизирате възел, който искате да наречете `db2node`, на отдалечения сървър `myserver.ibm.com`, използващ порт с номер, трябва да въведете следното от командния ред на **db2**:

```
db2 => catalog tcpip node db2node remote myserver server 50000
DB20000I Командата CATALOG TCPIP NODE е завършена успешно.
DB21056W Промените в указателя няма да влязат в сила, докато кешът на указателя
бъде опреснен.
```

```
db2 => terminate
DB20000I Командата TERMINATE е завършена успешно.
```

Каталогизиране на база данни от клиента посредством CLP

Тази задача описва как да каталогизирате база данни от клиента посредством процесора за обработка на команди (CLP).

Преди клиентско приложение да може да осъществи достъп до отдалечена база данни, базата данни трябва да бъде каталогизирана на клиента. Когато създавате база данни, тя автоматично се каталогизира на сървъра със същия псевдоним на базата данни като името ѝ, освен ако бъде указан различен псевдоним на база данни.

Информацията в директорията на базата данни, заедно с информацията в директорията на възлите (освен ако каталогизирате локална база данни, където не е нужен възел), се използва на IBM сървър на данни за установяване на свързване към отдалечената база данни.

- Нуждаете се от валиден DB2 потребителски ID. DB2 не поддържа употребата на `root` права за каталогизиране на база данни.
- Трябва да имате System Administrative (SYSADM) или System Controller (SYSCTRL) права или опцията **catalog_noauth** да е настроена на ON.
- Трябва ви следната информация, когато каталогизирате *отдалечена* база данни:
 - Име на базата данни
 - Псевдоним на базата данни
 - Име на възел
 - Тип разпознаване (избираемо)
 - Коментар (избираемо)

Направете справка в работния лист със стойности на параметри за каталогизиране на база данни за повече информация относно тези параметри и за да запишете стойностите, които използвате.

- Следните стойности на параметри са приложими при каталогизиране на *локална* база данни:
 - Име на базата данни
 - Устройство
 - Псевдоним на базата данни
 - Тип разпознаване (избираемо)

– Коментар (избираемо)

Локалните бази данни могат да бъдат декаталогизирани и повторно каталогизирани по всяко време.

За да каталогизирате база данни на клиента:

1. Влезте в системата с валиден DB2 потребителски идентификатор.
2. По желание. Обновете колоната Ваша стойност в “Работен лист със стойности на параметри за каталогизиране на база данни”.
3. Ако използвате DB2 база данни на Linux или UNIX платформа, настройте обкръжението на потребителския модел. Задействайте стартовия скрипт:

За bash, Bourne или Korn обвивка

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile
```

За C обвивка

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

където: *INSTHOME* е собствената директория на потребителския модел.

4. Стартирайте DB2 процесора за обработка на команди. На операционни системи Windows подайте командата db2cmd от командния ред. На Linux или UNIX подайте командата db2 от команден ред.
5. Каталогизирайте базата данни чрез подаване на следните команди в процесора за обработка на команди:

```
db2 => catalog database име_на_бд as псевдоним_на_бд at  
node име_възел [ authentication ст-ст_разпозн ]
```

където:

- *име_база_данни* представлява името на базата данни, която искате да каталогизирате.
- *псевдоним_база_данни* представлява локален прякор за базата данни, която искате да каталогизирате.
- *име_възел* представлява прякора, който сте задали за компютъра с базата данни, която искате да каталогизирате.
- *ст-ст_разпозн* указва типа разпознаване, който ще се изпълни при свързване към базата данни. Този параметър по подразбиране е типа разпознаване, указан на сървъра. Указването на тип разпознаване може да доведе до подобрение на производителността. Примерите за валидни стойности включват: SERVER, CLIENT, SERVER_ENCRYPT, KERBEROS, DATA_ENCRYPT, GSSPLUGIN и SERVER_ENCRYPT_AES.

За да каталогизирате отдалечена база данни на име SAMPLE така, че да има локалния псевдоним на база данни MYSAMPLE, въведете следните команди на възела DB2NODE, като използвате разпознаване SERVER:

```
db2 => catalog database sample as mysample at node db2node  
authentication server  
db2 => terminate
```

Работен лист със стойности на параметри за каталогизиране на база данни:

Използвайте следния работен лист за записване на стойностите на параметри, необходими за каталогизиране на база данни.

Таблица 11. Работен лист със стойности на параметри за каталогизиране на база данни

Параметър	Описание	Примерна стойност	Вашата стойност
Име на базата данни (<i>име_на_БД</i>)	Когато се създава база данни, псевдонимът ѝ се настройва на името на базата данни, освен ако е указано друго. Например, когато на сървъра се създава база данни <code>sample</code> , се създава също псевдоним <code>sample</code> на базата данни. Името на базата данни представлява псевдонима на отдалечената база данни (на сървъра).	<code>sample</code>	
Псевдоним на базата данни (<i>псевдоним_на_БД</i>)	Произволен локален прякор, представляващ отдалечената база данни. Ако не сте задали такъв, по подразбиране той е същият като името на базата данни (<i>име_на_БД</i>). Използвайте това име, когато се свързвате към базата данни от клиент.	<code>mysample</code>	
Разпознаване (<i>разп_стойност</i>)	Типът разпознаване, изискван в обкръжението ви.	Сървър	
Име на възел (<i>име_на_възел</i>)	Име на запис в директорията на възлите, което описва къде е разположена базата данни. Използвайте същата стойност за име на възел (<i>име_на_възел</i>), като използваната за каталогизиране на възела.	<code>db2node</code>	

Тестване на свързването клиент-сървър посредством CLP

След каталогизирането на възела и базата данни се свържете с базата данни, за да тествате свързването. Преди да тествате свързването:

- Възелът на базата данни и базата данни трябва да бъдат каталогизирани.
- Стойностите за *потребителски_id* и *парола* трябва да бъдат валидни за системата, на която те се разпознават. Параметърът за разпознаване на клиента може да бъде настроен да съответства на стойността на сървъра или да бъде оставен непосочен. Ако не бъде посочен параметър за разпознаване, клиентът приема по подразбиране `SERVER_ENCRYPT`. Ако сървърът не приема `SERVER_ENCRYPT`, клиентът опитва отново, като използва върнатата от сървъра стойност. Ако клиентът укаже стойност на параметър на разпознаването, която не съответства на конфигурираната на сървъра, ще получите грешка.
- Мениджърът на базата данни трябва да бъде стартиран с правилния протокол, дефиниран в регистърната променлива **DB2COMM**. Ако не е стартиран, можете да стартирате мениджъра на базата данни чрез въвеждане на командата `db2start` на сървъра на базата данни.

За да тествате свързването клиент-сървър.

1. Ако използвате Linux или UNIX платформа, настройте обкръжението на потребителския модел. Задействайте стартовия скрипт:

За **bash**, **Bourne** или **Korn** обвивка

```
. $INSTHOME/sqllib/db2profile
```

За С обвивка

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

където: *INSTHOME* е собствената директория на потребителския модел.

2. Стартирайте DB2 процесора за обработка на команди. Под Windows, подайте командата db2cmd от команден ред. На Linux или UNIX подайте командата db2 от команден ред.
3. Въведете следната команда на клиента за свързване с отдалечената база данни:
db2 => connect to *псевдоним_база_данни* user *потр_id*

Например, въведете следната команда:

```
connect to mysample user jtris
```

Ще ви бъде напомнено да въведете вашата парола.

Ако свързването е успешно, получавате съобщение, показващо името на базата данни, към която сте се свързали. Подава се съобщение, подобно на следното:

```
Информация за свързване към база данни  
Сървър на база данни = DB2 9.1.0  
SQL идентификатор за оторизация = JTRIS  
Локален псевдоним на база данни = mysample
```

Сега можете да работите с базата данни. Например, за да извлечете списък на всички имена на таблици, изброени в таблицата на системния каталог, въведете следния SQL израз:

```
select име_таблица from syscat.tables
```

Когато свършите с използването на свързването към базата данни, подайте командата connect reset, за да прекратите свързването към базата данни.

Глава 4. Разгръщане на клиент на IBM сървър на данни в топология на тънък клиент (Windows)


Общ преглед на топология на тънък клиент (Windows)

Този раздел описва алтернативен метод за инсталиране на IBM сървър на данни, което използва Windows поддръжката за *топология на тънък клиент*. Топологии на тънки клиенти се поддържат само в 32-битови обкръжения. Можете да използвате този метод за инсталиране на IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition на операционни системи Windows. Този метод не се отнася за IBM Data Server Runtime Client или IBM Data Server Driver Package.


Една топология на тънък клиент или *топологично обкръжение на тънък клиент* се състои от един *кодов сървър* на тънък клиент и един или повече *тънки клиенти*. Кодът на IBM сървър на данни е инсталиран на кодовия сървър, вместо на всяка клиентска работна станция. На всяка работна станция на тънък клиент се изисква само минимално количество код или конфигуриране. Когато тънък клиент инициира свързване към база данни, кодът на IBM сървър на данни се зарежда динамично от кодовия сървър според необходимостта. Тънкият клиент после се свързва към базата данни по обичайния начин.

Следните фигури илюстрират топологията на тънък клиент. В първия случай Data Server Client е инсталиран на кодовия сървър, който подава Data Server Client кода на работните станции на тънки клиенти. Тези клиентски работни станции после се свързват към един или повече DB2 сървъри.

На втората фигура се използва DB2 Connect Personal Edition вместо Data Server Client. DB2 Connect Personal Edition осигурява допълнителната способност да се позволи на клиентите да се свързват пряко към DB2 продукти на средни и мейнфрейм платформи.



Фигура 2. Типична топология на тънък клиент с използване на IBM Data Server Client



Фигура 3. Типична топология на тънък клиент с използване на DB2 Connect Personal Edition

Използвайте метода за инсталиране на тънък клиент, когато клиентските работни станции се нуждаят епизодично от достъп до база данни или когато би било трудно да се инсталира IBM сървър на данни на всяка клиентска работна станция. Ако реализирате този тип обкръжение, изискванията за дисково пространство за всяка работна станция се намаляват и можете да инсталирате, обновявате или надстройвате кода само на една машина: тоест, на кодския сървър.

DB2 програмите трябва да бъдат зареждани от кодния сървър през LAN свързване. Обхватът на загуба на производителност при началното зареждане на програмата зависи от променливи като зареждането и скоростта на мрежата и на кодния сървър.

Забележка:

- Каталогната информация трябва да се поддържа на всяка работна станция на тънък клиент, както е и при нормален IBM сървър на данни. Файловете на каталози съдържат цялата информация, необходима за свързването на работна станция с базата данни.
- Можете да автоматизирате стъпките за конфигуриране на свързванията към база данни за всяка работна станция на тънък клиент, като използвате опциите за импортиране и експортиране на профили, осигурени от Асистента за конфигуриране (CA). След настройката на начално свързване клиент-сървър, експортирайте профил на конфигурационните настройки на всички останали клиенти.
- Можете да избегнете стъпките за конфигуриране на свързванията към база данни за всяка работна станция на тънък клиент, като използвате Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) във вашето обкръжение. След като регистрирате вашата база данни с LDAP сървър от DB2 сървър, всеки използващ LDAP клиент ще извлече автоматично информацията за свързване, докато се свързва.
- Командата **db2rspgn** не се поддържа на тънкия клиент.
- Ако настройвате обкръжение на тънък клиент за DB2 Connect Personal Edition, всяка работна станция на тънък клиент трябва да има лиценз за този продукт.
- Ако мигрирате кодния сървър на DB2 от DB2 Версия 8 до DB2 Версия 9.1 или по-висока, трябва да настроите отново тънките клиенти след миграцията.

Общ преглед на настройка на тънък клиент (Windows)

Настройката на обкръжение на тънък клиент включва настройването на кодния сървър и на всяка работна станция на тънък клиент.

За да настроите обкръжение на тънък клиент:

1. Инсталирайте на IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition на кодовия сървър.
2. Осигурете достъп до кодовата директория на кодовия сървър за всички тънки работни станции.
3. Създайте файл с отговори за тънък клиент.
4. Посочете мрежово устройство от всяка работна станция на тънък клиент до кодовия сървър.
5. Настройте всеки тънък клиент, като изпълните командата thnsetup.

Тази инсталация не включва продуктова документация.

Инсталиране на IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition на кодовия сървър (Windows)

Изпълнете тази дейност, за да инсталирате IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition заедно с приложимия продуктов код на кодовия сървър. DB2 работна станция на тънък клиент може да зарежда код само от DB2 кодов сървър на тънък клиент и DB2 Connect работна станция на тънък клиент може да зарежда код само от DB2 Connect тънък кодов сървър. Тънки клиенти се поддържат само в 32-битови обкръжения.

За да инсталирате Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition на кодовия сървър:

1. Намерете подходящия DVD и стартирайте инсталационния помощник.
2. Изберете **Потребителска** инсталация от инсталационния помощник.
3. От прозореца Изберете характеристики за инсталиране, изберете **Поддръжка на сървър** и после изберете **Кодов сървър на тънък клиент**.
4. Завършете останалите стъпки на инсталационния помощник.

Следващата ви стъпка е да направите кодовата директория на кодовия сървър достъпна за всички тънки работни станции.

Осигуряване на достъп до кодовата директория за всички работни станции на тънък клиент (Windows)

За да заредите необходимия код от кодовия сървър, всяка от целевите работни станции на тънък клиент трябва да може да чете от директорията, в която е инсталиран изходният код на IBM Data Server Client или DB2 Connect Personal Edition.

За да направите кодовата директория достъпна за всички работни станции на тънък клиент (в режим четене), като се използва за пример Windows XP:

1. Стартирайте Windows Explorer на кодовия сървър.
2. Изберете директорията на кодовия сървър, която ще се използва за обслужване на работни станции на тънки клиенти. За този пример, изберете директорията `d:\sql11ib` за настройка на поделянето.
3. От лентата на менюто изберете **File** → **Properties**.
4. Щракнете на етикета **Sharing**.
5. Щракнете на радио бутона **Shared This Folder**.
6. В полето **Share Name** въведете име за поделяне, което е осем или по-малко символа. Например, въведете NTCODESV.
7. Осигурете достъп за четене до кодовата директория за всички потребители на тънки клиенти:

- a. Щракнете върху **Permissions**. Отваря се прозорецът Share Permissions.
- b. В списъка **Group or Users Name** маркирайте групата **Everyone**.

Забележка: Можете да дадете достъп на групата **Everyone**, на група, която сте дефинирали специално за потребителите на тънки клиенти или на отделни потребители на тънки клиенти.

- c. Изберете **Read**.
- d. Щракнете върху **OK** няколко пъти, докато всички прозорци се затворят.

Следващата ви стъпка е да създадете файл с отговори за тънък клиент.

Създаване на файл с отговори за тънък клиент (Windows)

Тънки клиенти се поддържат само в 32-битови обкръжения. Използва се *файл с отговори* за настройка на всяка работна станция на тънък клиент. Файлът с отговори е текстов файл, който съдържа данни за настройката и конфигурацията за автоматизиране на инсталация. Файлът се състои от списък на ключовите думи и съответстващите им стойности. Можете да създадете файл с отговори за инсталиране на тънък клиент чрез редактиране на примерния файл с отговори, предоставен с DB2 продукта за бази данни.

Намерете примерния файл с отговори `db2thin.rsp` в `c:\sql1lib\thnsetup` директорията, където `c:\sql1lib` представлява разположението, в което сте инсталирали кодовия сървър на вашия тънък клиент. Във файла с отговори символът звездичка (*) означава коментар. Всеки ред, който се предшества от звездичка, ще бъде игнориран при инсталацията. За да активирате ключова дума, премахнете звездичката. Ако не посочите ключова дума или тя бъде закоментирана, ще бъде използвана стойност по подразбиране.

Например, записът по подразбиране за ключовата дума **ODBC_SUPPORT** (използвана за инсталиране на ODBC поддръжка) във файла с отговори е, както следва:

```
*COMP =ODBC_SUPPORT
```

За да инсталирате ODBC, премахнете звездичката от реда, както е показано в този пример:

```
COMP =ODBC_SUPPORT
```

За някои ключови думи трябва да укажете стойности. За да активирате тези ключови думи, премахнете звездичките. Уверете се обаче, че подменяте също съдържанието вдясно от знака за равенство със стойността, която искате за ключовите думи.

Следва пример на запис за `DB2.DIAGLEVEL`:

```
*DB2.DIAGLEVEL = 0 - 4
```

За да настроите тази ключова дума на 4, направете следната промяна:

```
DB2.DIAGLEVEL = 4
```

След като завършите редактирането на файла с отговори, го съхранете, като използвате различно име, за да запазите оригиналния пример. Например, назовете редактирания файл `test.rsp` и го запишете в същата директория, в която сте настроили поделените права (например, `d:\sql1lib`).

Ще използвате този файл с отговори в следваща стъпка, настройване на тънки клиенти посредством командата `thnsetup`.

Приписване на мрежово устройство от всеки тънък клиент на кодовия сървър (Windows)

Всеки тънък клиент трябва да бъде насочен към кодов сървър.

Трябва да влезете на работната станция като валиден потребител с достъп до поделената директория на кодовия сървър. Имате достъп до кодовия сървър, ако на него е създаден локално дефиниран потребителски акаунт.

За да посочите мрежово устройство от тънкия клиент:

1. Стартирайте Windows Explorer.
2. В менюто **Tools** щракнете на **Map Network Drive**.
3. В списъка **Drive** изберете устройството, към което искате да привържете разположението на кодовия сървър.
4. В полето **Folder** укажете разположението на поделянето, както следва:

`\\име_на_компютър\име_на_поделяне`

където:

име_на_компютър

представява името на компютъра за кодовия сървър

общо_име

представява името на директорията с поделен достъп на кодовия сървър

5. Маркирайте полето за избор **Reconnect at Logon**, за да направите подялбата постоянна.

Следващата стъпка е активирането на всеки тънък клиент.

Настройка на тънки клиенти посредством командата thnsetup (Windows)


Настройва работната станция на тънкия клиент и прави необходимите връзки до кодовия сървър.

Уверете се, че са инсталирани Microsoft Visual C++ 2005 или подходящите компоненти за изпълнение на Visual C++ библиотеки, преди да подадете командата **thnsetup**. Библиотеката за изпълнение е достъпна от Уеб сайта за изтегляне на изпълними библиотеки на Microsoft. Има два избора: изберете `vcredist_x86.exe` за 32-битови системи или `vcredist_x64.exe` за 64-битови системи.

Изпълнете следните стъпки на всяка работна станция, която искате да настроите като тънък клиент.

За да настроите тънък клиент:

1. Изпълнете командата **thnsetup**. Можете да укажете следните параметри:



, където:

- /P** Указва пътеката, в която е инсталиран DB2 кода на кодския сървър. Този параметър е необходим. Ако не сте задали вече постоянно мрежово устройство до кодския сървър. Стойността на този параметър трябва да бъде буквата на устройство, използвана за представяне на мрежовото устройство.
- /U** Посочва напълно определено име на файл с отговори. Този параметър е необходим. Нормално файлът е разположен на кодския сървър в директорията `c:\sqllib\thnsetup`, където `c:\sqllib\` представлява устройството, на което сте инсталирали кодския сървър на вашия тънък клиент.
- /L** Посочва напълно определено име на журналния файл, където ще се записва информация за настройката и грешките, възникнали по време на настройката. Този параметър е по желание. Ако не посочите име на журнален файл, ще се използва стандартното име на файл `db2.log`. Този файл ще бъде създаден в директорията `db2log` на устройството, на което е инсталирана вашата операционна система.
- /M** Указва името на кодския сървър. Този параметър е задължителен.
- /S** Указва името на поделене на кодския сървър, на който сте инсталирали DB2 продукта. Този параметър е необходим само, ако не сте задали постоянно мрежово устройство. Този параметър е задължителен на операционни системи Windows XP и Windows Server 2003.

2. Когато командата `thnsetup` завърши, проверете съобщенията в журналния файл (`db2.log` в директорията `y:\db2log`, където `y` е устройството, на което е инсталиран DB2 кодът).

Проверете за всякакви съобщения за грешки. Съобщенията за грешки в журналния файл зависят от грешките, срещнати при опита за инсталиране. Журналният файл указва причините за отказа.

Например, можете да поискате да създадете работна станция на тънък клиент при следните условия:

- Поделената директория с името на поделене на кодския сървър е зададена локално на устройството `x`.
- Файлът с отговори се казва `test.rsp`.
- Файлът с отговори е разположен в същата директория като кодския сървър:

На работната станция на тънкия клиент въведете следната команда от команден ред на DOS на тънката работна станция:

```
x:\thnsetup\thnsetup /P x: /U x:\thnsetup\test.rsp /M ИмеНаМашина
```

Глава 5. Модули за сливане

Типове модули за сливане

Модули за сливане на различни от DB2 потребителски модели (Windows)

Достъпни са два типа модули за сливане: модули за сливане на DB2 потребителски модел и модули за сливане на различен от DB2 потребителски модел.

Препоръчва се да използвате модули за сливане на различен от DB2 потребителски модел.

Като използвате модулите за сливане за различен от DB2 потребителски модел на Windows Installer, лесно можете да добавите IBM Data Server Driver Package функционалност към всеки продукт, който използва Windows Installer.

Когато сливате модули, ще ви бъде напоменено да предоставите името на копие. На една машина могат да бъдат инсталирани множество копия на IBM Data Server Driver Package продукти; така всяко копие е известно по уникалното си име. Това име ще бъде използвано, когато се изпълнява инсталацията на всяка машина приемник. Изберете име, което не е вероятно да е ползвано за друго копие на драйвер за IBM сървър на данни или DB2 копие. Подходящите имена включват името на приложението ви, например, myapp_dsdrivercopy_1. Ако името не е уникално, инсталацията няма да е успешна.

За повече информация относно технологията на модулите за сливане, вижте документацията, доставена ви с продукта за боравене с инсталация, или на <http://msdn.microsoft.com>.

Следният модул за сливане е достъпен за ваша употреба:

IBM Data Server Driver Package.msm

Този модул осигурява поддръжка за приложения, използващи ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC или SQLJ за достъп до данни. Той също така позволява на приложението ви да използва IBM Data Server Provider for .NET (DB2 .NET Data Provider и IDS .NET Data Provider). IBM Data Server Provider .NET е разширение на ADO.NET интерфейса, който позволява на вашите .NET приложения бързо и надеждно да осъществяват достъп до данни от DB2 или Informix бази данни.

DSDRIVER е създаден чрез използване на описания по-горе модул за сливане. Регистрирането на IBM Data Server Provider for .NET се базира на версията на .NET рамковата насока, инсталирана на вашата система. Например, трябва да инсталирате Microsoft .Net рамкова насока 2.0 преди инсталацията.

Следните модули за сливане съдържат специфични за език съобщения, използвани от IBM Data Server Driver Package. В зависимост от езиците на вашия продукт, включете и инсталирайте компонентите в подходящия модул за сливане.

IBM DSDRIVER Messages - Arabic.msm
IBM DSDRIVER Messages - Bulgarian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Chinese(Simplified).msm

IBM DSDRIVER Messages - Chinese(Traditional).msm
IBM DSDRIVER Messages - Croatian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Czech.msm
IBM DSDRIVER Messages - Danish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Dutch.msm
IBM DSDRIVER Messages - English.msm
IBM DSDRIVER Messages - Finnish.msm
IBM DSDRIVER Messages - French.msm
IBM DSDRIVER Messages - German.msm
IBM DSDRIVER Messages - Greek.msm
IBM DSDRIVER Messages - Hebrew.msm
IBM DSDRIVER Messages - Hungarian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Italian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Japanese.msm
IBM DSDRIVER Messages - Korean.msm
IBM DSDRIVER Messages - Norwegian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Polish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Portuguese(Brazilian).msm
IBM DSDRIVER Messages - Portuguese(Standard).msm
IBM DSDRIVER Messages - Romanian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Russian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Slovak.msm
IBM DSDRIVER Messages - Slovenian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Spanish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Swedish.msm

Модули за сливане на DB2 потребителски модели (Windows)

DB2 Версия 9.7 поддържа два типа модули за сливане: модули за сливане на DB2 потребителски модел и модули за сливане на различни от DB2 потребителски модел. Препоръчва се да използвате модули за сливане на различен от DB2 потребителски модел.

Модулите за сливане на DB2 потребителски модел изискват допълнително натоварване и поддръжка, но могат да бъдат използвани, когато:

- приложение изисква обкръжение на DB2 потребителски модел, или
- приложение изисква функция, която съществува само в модул за сливане на DB2 потребителски модел. (Модулите за сливане на DB2 потребителски модел са изброени по-късно в този раздел).

Като използвате модулите за сливане на DB2 потребителски модел за Windows Installer, можете лесно да добавите IBM Data Server Runtime Client функция към всеки продукт, който използва Windows Installer.

Когато сливате модули, ще ви бъде напомнено да предоставите име на DB2 копие. На една машина могат да бъдат инсталирани множество копия на DB2 продукти; затова всяко копие е известно под уникалното си име. Това име ще бъде използвано, когато се изпълнява инсталацията на всяка машина приемник. Изберете име, което не е вероятно да е ползвано за друго DB2 копие. Подходящите имена включват името на приложението ви, например, tuapp_db2сору_1. Ако името не е уникално, инсталацията няма да е успешна.

За повече информация относно технологията на модулите за сливане, вижте документацията, доставена ви с продукта за боравене с инсталация, или на <http://msdn.microsoft.com>.

Следните модули за сливане са достъпни за ваша употреба:

DB2 Base Client Merge Module.msm

Този модул осигурява функцията, необходима за свързване към база данни, SQL и DB2 командна функция. Този модул ви позволява да използвате комуникационния протокол Named Pipes за прехвърляне на данни в обкръжение клиент-сървър, съдържа файловете за системно обвързване, които се използват за дейности като създаването на бази данни или осъществяването на достъп до бази данни на отдалечени хостове, и осигурява различни средства, използвани за администриране на локални и отдалечени бази данни. Този модул също ви позволява да създадете файл с отговори, който може да бъде използван за конфигуриране на DB2 копие в инсталацията ви. Опцията за конфигуриране указва разположението на файл с отговори, използван за конфигуриране на DB2 копие. Типовете конфигурация включват създаване на потребителски модели, настройката на конфигурационни параметри на мениджъра на базата данни или регистърни променливи на DB2 профила. Също така с този модул можете да използвате Процесора за обработка на команди (CLP).

За информация относно последователността на различни персонализирани действия и предлаганите последователности, прегледайте модула за сливане със средство като Orca.

DB2 JDBC and SQLJ Support.msm

Този модул съдържа JDBC и SQLJ поддръжка, позволяваща да се изграждат Java примери, които да бъдат изпълнявани посредством JDBC драйвера.

DB2 LDAP Exploitation Merge Module.msm

Този модул позволява на DB2 копие да използва LDAP директория за съхранение на директорията на базата данни и конфигурационна информация.

DB2 ODBC Support Merge Module.msm

Този модул осигурява поддръжка за приложения, използващи Open Database Connectivity (ODBC) за достъп до данни.

DB2 OLE DB Support Merge Module.msm

Този модул осигурява набор интерфейси, които позволяват на приложения да осъществяват еднакво достъп до данни, съхранявани в различни източници на данни.

IBM Data Server Provider for .NET Merge Module.msm

Този модул позволява на приложението ви да използва IBM Data Server Provider for .NET. IBM Data Server Provider for .NET е разширение на интерфейса ADO.NET, който позволява на вашите .NET приложения бързо и сигурно да осъществяват достъп до данни от DB2 бази данни.

Следните Microsoft подлежащи на разпространение модули за сливане са включени в IBM Data Server Runtime Client модулите за сливане. Трябва да включите тези Microsoft модули за сливане, когато сливате Data Server Runtime Client модули за сливане.

Microsoft NT32:
Microsoft_VC80_CRT_x86.msm
Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

Microsoft NT64:

Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm

Можете да намерите Microsoft модулите за сливане на IBM Data Server Runtime Client DVD в директорията за модули за сливане.

Следните модули за сливане съдържат IBM сървър на данни съобщенията, използвани от DB2 копие. В зависимост от езиците на вашия продукт, включете и инсталирайте компонентите в подходящия модул за сливане.

IBM data server client Messages - Arabic.msm
IBM data server client Messages - Bulgarian.msm
IBM data server client Messages - Chinese(Simplified).msm
IBM data server client Messages - Chinese(Traditional).msm
IBM data server client Messages - Croatian.msm
IBM data server client Messages - Czech.msm
IBM data server client Messages - Danish.msm
IBM data server client Messages - Dutch.msm
IBM data server client Messages - English.msm
IBM data server client Messages - Finnish.msm
IBM data server client Messages - French.msm
IBM data server client Messages - German.msm
IBM data server client Messages - Greek.msm
IBM data server client Messages - Hebrew.msm
IBM data server client Messages - Hungarian.msm
IBM data server client Messages - Italian.msm
IBM data server client Messages - Japanese.msm
IBM data server client Messages - Korean.msm
IBM data server client Messages - Norwegian.msm
IBM data server client Messages - Polish.msm
IBM data server client Messages - Portuguese(Brazilian).msm
IBM data server client Messages - Portuguese(Standard).msm
IBM data server client Messages - Romanian.msm
IBM data server client Messages - Russian.msm
IBM data server client Messages - Slovak.msm
IBM data server client Messages - Slovenian.msm
IBM data server client Messages - Spanish.msm
IBM data server client Messages - Swedish.msm
IBM data server client Messages - Turkish.msm

Глава 6. Допълнителни опции за инсталиране

Опции на команден ред за инсталиране

Опции за инсталиране от команден ред на IBM Data Server Runtime Client

Можете да инсталирате IBM Data Server Runtime Client, като използвате командата db2setup.exe на операционни системи Linux или UNIX, или командата setup.exe на операционни системи Windows. Параметрите на двете команди са различни.

Следният списък описва избрани популярни стандартни опции на команден ред на Windows Installer, които са достъпни, когато стартирате setup.exe за инсталиране на IBM Data Server Runtime Client на операционни системи Windows. За допълнителна информация относно достъпните опции на Windows Installer, вижте <http://www.msdn.microsoft.com/>.

/w Тази опция принуждава setup.exe да изчака инсталацията да завърши, преди да излезе.

/L*v[име на журналиран файл]

Тази опция ви позволява да създадете журнал на инсталацията. Можете да използвате журнала за отстраняване на всякакви проблеми, които сте срещнали по време на инсталацията. Ако укажете директория, тази директория трябва да съществува или да бъде създадена преди инсталацията. В противен случай инсталацията връща грешка и прекъсва.

/v Тази опция ви позволява да подадете допълнителни опции от командния ред и публични свойства на Windows Installer. Трябва да укажете тази опция, за да изпълните инсталацията чрез файл с отговори.

/qn Тази опция ви позволява да изпълнявате мълчалива инсталация без потребителски интерфейс (UI), освен прозорец, показван от инсталатора на Windows, докато извлича файлове от инсталационния пакет преди започването на същинската инсталация.

/qb! Тази опция извежда базов потребителски интерфейс, който показва опростено прогреса и боравенето със съобщенията за грешки и скрива бутона **Отказ**, освен в прозорец, показван от инсталатора на Windows, докато извлича файлове от инсталационния пакет преди започването на същинската инсталация.

/L Тази опция ви позволява да промените езика на настройката, като посочите езиков идентификатор. Например, за да посочите френски за език на настройката, укажете езиковия идентификатор за френски в командата setup.exe /L 1036.

Таблица 12. Езикови идентификатори

Език	Идентификатор
Арабски (Саудитска Арабия)	1025
Български	1026
Китайски (опростен)	2052
Китайски (традиционен)	1028
Хърватски	1050

Таблица 12. Езикови идентификатори (продължение)

Език	Идентификатор
Чешки	1029
Датски	1030
Холандски (стандартен)	1043
Английски	1033
Финландски	1035
Френски (стандартен)	1036
Немски	1031
Гръцки	1032
Иврит	1037
Унгарски	1038
Италиански (стандартен)	1040
Японски	1041
Корейски	1042
Норвежки (Бокмал)	1044
Полски	1045
Португалски (Бразилски)	1046
Португалски (стандартен)	2070
Румънски	1048
Руски	1049
Словашки	1051
Словенски	1060
Испански (Традиционен)	1034
Шведски	1053
Турски	1055

Тук са публичните свойства, които можете да укажете, за да управлявате инсталирането на Data Server Runtime Client:

- Тези параметри трябва да бъдат последните параметри в командния ред.
- **RSP_FILE_PATH** - Това съдържа пълната пътека до файла с отговори, който ще използвате, за да инсталирате Data Server Runtime Client. Това е валидно само, когато укажете **/qn**.

За да изпълните инсталация от файл с отговори, трябва да бъде използван следният параметър на команден ред:

```
setup /v"/qn RSP_FILE_PATH=[Пълна пътека до файла с отговори]"
```

Примерът е с допускането, че няма вече инсталирано копие или клиент. Ако съществуват едно или повече копия, командата е различна. За да инсталирате второ копие чрез файл с отговори, използвайте следната команда:

```
setup /v" TRANSFORMS=:IdМодел1.mst MSINEWINSTANCE=1  
/qn RSP_FILE_PATH=[Пълна пътека до файла с отговори]"
```

Опции на команден ред за инсталиране на IBM Data Server Driver Package (Windows)

IBM Data Server Driver Package може да бъде инсталиран чрез стартиране на командата DB2 setup от командния ред.

За fix pack изображения можете да изтеглите пакета с драйвери, който съдържа програмата за настройка, от уеб сайта на IBM Support Fix Central:

<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Пакетите с клиенти и драйвери за Data Server се намират в продуктовата група **Information Management** и избора на продукт **IBM Data Server Client Packages**. Изберете подходящите инсталирани версия и платформа и щракнете на **Continue**. Щракнете отново на **Continue** на следващия екран и ще ви бъде представен списък с всички пакети с драйвери и клиенти, които са достъпни за Windows.

Следният списък описва опциите на команден ред, достъпни за командата setup. За повече информация относно достъпните опции на Windows Installer вижте <http://www.msdn.microsoft.com/>.

/n [*име на копие*]

Указва името на копие, което искате да се използва от инсталацията.

Посочването на тази опция подменя указаната във файла с отговори инсталационна пътека. Ако копието съществува, на него се изпълнява инсталация за поддръжка. В противен случай се изпълнява нова инсталация, като се използва указаното име на копие.

/o Указва да бъде изпълнена инсталация на ново копие с генерирано име на копие по подразбиране.

/u [*файл с отговори*]

Указва пълната пътека и име на файл на файла с отговори.

/m Показва диалога за прогрес по време на инсталацията. При това обаче не ви се напомня за въвеждане. Използвайте тази опция с опцията **/u**.

/l [*журнален файл*]

Указва пълната пътека и име на файл на журналния файл.

/p [*инсталационна-директория*]

Променя инсталационната пътека на продукта. Посочването на тази опция подменя указаната във файла с отговори инсталационна пътека.

/i език Указва двубуквения код на езика, на който да бъде изпълнена инсталацията.

/? Генерира информация за употребата.

След инсталирането на IBM Data Server Driver Package по желание можете да създадете и попълните конфигурационния файл `db2dsdriver.cfg` с информация за директорията на базата данни.

Следват някои примери как да се използват параметрите от команден ред:

- За да инсталирате ново копие с генерирано име на копие по подразбиране, използвайте следната команда:

```
setup /o
```

- За да инсталирате второ копие, използвайте следната команда:

```
setup /n "COPY_NAME"
```

- За да изпълните инсталация чрез файл с отговори, използвайте следната команда:

```
setup /u "[Пълна пътека до файла с отговори]"
```

Примерният файл с отговори се намира в поддиректорията \samples.

Глава 7. Деинсталиране

Деинсталиране на IBM сървър на данни

Тази тема описва как да деинсталирате IBM сървър на данни.

Изпълнете една от следните стъпки, за да деинсталирате IBM сървър на данни:

- За да премахнете IBM сървър на данни от операционна система Linux или UNIX, стартирайте командата `db2_deinstall -a` от директорията `DB2DIR/install`, където `DB2DIR` е разположението, което сте указали при инсталирането на клиента на сървър на данни.
- За да премахнете IBM сървър на данни от операционна система Windows, използвайте прозореца Add/Remove Programs, достъпен чрез Windows Control Panel. Отнесете се към помощта на вашата операционна система за премахването на софтуерни продукти от вашата операционна система Windows.

Забележка: На Windows може да бъде използван прозорецът Add/Remove Programs за премахване на който и да е от IBM сървър на данни. Ако премахвате IBM Data Server Client, можете да стартирате командата `db2unins`. Този метод обаче не може да се използва за премахване на IBM Data Server Runtime Client или IBM Data Server Driver Package. За повече информация вижте темата за командата `db2unins`.

Приложение А. Общ преглед на DB2 техническата информация

DB2 техническа информация е достъпна чрез следните средства и методи:

- DB2 Център за информация
 - Теми (Теми за дейност, концепция и справка)
 - Помощ за DB2 средствата
 - Примерни програми
 - Самоучители
- DB2 книги
 - PDF файлове за изтегляне)
 - PDF файлове (от DB2 PDF DVD)
 - отпечатани книги
- Помощ от командния ред
 - Помощ за команди
 - Помощ за съобщения

Забележка: Темите на DB2 Център за информация се обновяват по-често от PDF книгите или отпечатаните книги. За да получите най-актуалната информация, инсталирайте обновленията на документацията с обявяването им, или се отнесете към DB2 Центъра за информация на ibm.com.

Можете да осъществявате достъп до допълнителна техническа информация за DB2 като технически бележки, информационни бюлетини и IBM Redbooks публикации онлайн на ibm.com. Осъществете достъп до сайта на DB2 библиотеката за софтуер за управление на информация на <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>.

Обратна връзка за документация

Ние ценим вашите отзиви за DB2 документацията. Ако имате предложения как да бъде подобрена DB2 документацията, изпратете имейл на db2docs@ca.ibm.com. Екипът за DB2 документация чете всички ваши отзиви, но не може да отговаря пряко. Осигурете конкретни примери, когато е възможно, за да можем да разберем по-добре вашите затруднения. Ако предоставяте отзив за конкретна тема или помощен файл, включете заглавието и URL на темата.

Не използвайте този имейл адрес за контакт с DB2 поддръжката за клиенти. Ако имате технически проблем с DB2, който документацията ви не може да разреши, се свържете с местния сервизен център на IBM за съдействие.

DB2 техническа библиотека на хартия или в PDF формат

Следните таблици описват DB2 библиотеката, която е достъпна от Центъра за публикации на IBM на www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss. Английски и преведени DB2 Версия 9.7 ръководства в PDF формат могат да бъдат изтеглени от www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947.

Въпреки че таблиците идентифицират книгите, достъпни в печатен вид, книгите може да не са достъпни във вашата страна или регион.

Номерът на формуляр се увеличава всеки път, когато едно ръководство бъде обновено. Проверете дали четете най-новата версия на ръководствата, както са изброени по-долу.

Забележка: *DB2 Център за информация* се обновява по-често от PDF или отпечатаните книги.

Таблица 13. *DB2* техническа информация

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>Справочник за административни API</i>	SC27-2435-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Административни рутинни процедури и производни таблици</i>	SC27-2436-02	Не	Септември 2010 г.
<i>Call Level Interface Ръководство и справочник, част 1</i>	SC27-2437-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Call Level Interface Ръководство и справочник, Част 2</i>	SC27-2438-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Справочник на командите</i>	SC27-2439-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Ръководство и справочник за помощни програми за преместване на данни</i>	SC27-2440-00	Да	Август 2009
<i>Ръководство и справочник за възстановяване на данни и висока достъпност</i>	SC27-2441-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Справочник на концепции за администриране и конфигуриране на база данни</i>	SC27-2442-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Ръководство и справочник за наблюдение на база данни</i>	SC27-2458-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Ръководство за защита на база данни</i>	SC27-2443-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Ръководство за DB2 Text Search</i>	SC27-2459-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Разработка на ADO.NET и OLE DB приложения</i>	SC27-2444-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Разработка на приложения с вграден SQL</i>	SC27-2445-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Разработка на Java приложения</i>	SC27-2446-02	Да	Септември 2010 г.

Таблица 13. DB2 техническа информация (продължение)

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>Разработване на Perl, PHP, Python и Ruby on Rails приложения</i>	SC27-2447-01	Не	Септември 2010 г.
<i>Разработка на потребителски дефинирани рутинни процедури (SQL и външни)</i>	SC27-2448-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Как да започнем с разработката на приложения за базата данни</i>	GI11-9410-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Как да започнем с DB2 инсталиране и администриране на Linux и Windows</i>	GI11-9411-00	Да	Август 2009
<i>Ръководство за глобализация</i>	SC27-2449-00	Да	Август 2009
<i>Инсталиране на DB2 сървъри</i>	GC27-2455-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Инсталиране на клиенти на IBM Data Server</i>	GA12-6677-01	Не	Септември 2010 г.
<i>Справочник на съобщенията, Том 1</i>	SC27-2450-00	Не	Август 2009
<i>Справочник на съобщенията, Том 2</i>	SC27-2451-00	Не	Август 2009
<i>Ръководство за администриране и ръководство за потребителя на Net Search Extender</i>	SC27-2469-02	Не	Септември 2010 г.
<i>Ръководство за разделяне и клъстеризиране</i>	SC27-2453-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Ръководство за pureXML</i>	SC27-2465-01	Да	Ноември 2009 г.
<i>Ръководство за администриране и на потребителя за Query Patroller</i>	SC27-2467-00	Не	Август 2009
<i>Ръководство на потребителя и справочник за Spatial Extender и Geodetic Data Management Feature</i>	SC27-2468-01	Не	Септември 2010 г.
<i>SQL процедурни езици: активиране и поддръжка на приложения</i>	SC27-2470-02	Да	Септември 2010 г.
<i>SQL Справочник, Част 1</i>	SC27-2456-02	Да	Септември 2010 г.

Таблица 13. DB2 техническа информация (продължение)

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>SQL Справочник, Част 2</i>	SC27-2457-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Отстраняване на проблеми и настройка на производителност на база данни</i>	SC27-2461-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Надстройване до DB2 Версия 9.7</i>	SC27-2452-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Visual Explain самоучител</i>	SC27-2462-00	Не	Август 2009
<i>Какво е новото в DB2 Версия 9.7</i>	SA12-6681-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Ръководство и справочник за Workload Manager</i>	SC27-2464-02	Да	Септември 2010 г.
<i>XQuery справочник</i>	SC27-2466-01	Не	Ноември 2009 г.

Таблица 14. DB2 Connect-специфична техническа информация

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>Инсталиране и конфигуриране на DB2 Connect Personal Edition</i>	SA12-6679-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Инсталиране и конфигуриране на DB2 Connect сървъри</i>	SA12-6680-02	Да	Септември 2010 г.
<i>Ръководство на потребителя за DB2 Connect</i>	SA12-6678-02	Да	Септември 2010 г.

Таблица 15. Information Integration техническа информация

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>Information Integration: Ръководство за администриране за обединени системи</i>	SC19-1020-02	Да	Август 2009
<i>Information Integration: Справочник на ASNCLP програмата за репликация и публикуване на събития</i>	SC19-1018-04	Да	Август 2009
<i>Information Integration: Ръководство за конфигуриране за обединени източници на данни</i>	SC19-1034-02	Не	Август 2009

Таблица 15. *Information Integration* техническа информация (продължение)

Име	Номер	Достъпна в печатен вид	Последно обновяване
<i>Information Integration: Ръководство и справочник за SQL репликация</i>	SC19-1030-02	Да	Август 2009
<i>Information Integration: Въведение в репликация и публикуване на събития</i>	GC19-1028-02	Да	Август 2009

Поръчване на отпечатани DB2 книги

Ако се нуждаете от отпечатани DB2 книги, можете да ги закупите онлайн в много, но не всички страни или региони. Винаги можете да поръчате отпечатани DB2 книги от местния представител на IBM. Не забравяйте, че някои от книгите в електронен формат на DVD DB2 PDF документация не са достъпни в отпечатан вид. Например, никой от томовете на DB2 Справочник на съобщенията не се предлага като отпечатана книга.

Отпечатаните версии на много от DB2 книгите, достъпни на DVD DB2 PDF Документация могат да бъдат поръчани срещу такса от IBM. В зависимост от това къде подавате поръчката си, може да има възможност да поръчате книги онлайн от IBM Publications Center. Ако онлайн поръчката не е достъпна във вашата страна или регион, винаги можете да поръчате отпечатани DB2 книги от вашия местен IBM представител. Отбележете си, че не всички книги на DVD DB2 PDF Документация са достъпни в печатен вид.

Забележка: Най-актуалната и пълна DB2 документация се поддържа в DB2 Център за информация на <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7>.

За да поръчате отпечатани DB2 книги:

- За да проверите дали можете да поръчате отпечатани DB2 книги онлайн във вашата страна или регион, проверете IBM Publications Center на <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Трябва да изберете страна, регион или език, за да достигнете до информацията за поръчване на публикации и после да следвате инструкциите за поръчка от вашето местоположение.
- За да поръчате отпечатани DB2 книги от местния представител на IBM:
 1. Намерете информацията за контакт за местния ви представител от един от следните уеб сайтове:
 - IBM указателят за контакти за цял свят на www.ibm.com/planetwide
 - Уеб сайтът IBM Publications на <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Ще трябва да изберете вашата страна, регион или език, за да достъпите собствената страница на подходящите за вашето разположение публикации. От тази страница, проследете връзката "About this site".
 2. Когато се обадите, уточнете, че желаете да поръчате DB2 публикация.
 3. Предоставете на вашия представител заглавията и номерата на формуляри на книгите, които искате да поръчате. За заглавия и номера на форми вижте "DB2 техническа библиотека на хартия или в PDF формат" на страница 87.

Извеждане на помощ за SQL състояние от процесор за обработка на команди

DB2 продуктите връщат SQLSTATE стойност за условия, които могат да са резултат от SQL израз. SQLSTATE помощта обяснява значенията на SQL състоянията и кодовете на класове на SQL състояния.

За да стартирате помощта за SQL състояния, отворете процесора за обработка на команди и въведете:

? *sqlstate* или ? *клас код*

където *sqlstate* е валидно петцифрено SQL състояние и *клас код* е първите две цифри на SQL състоянието.

Например, ? 08003 показва помощ за SQL състояние 08003 и ? 08 показва помощ за код на клас 08.

Осъществяване на достъп до различни версии на DB2 Център за информация

URL на *DB2 Център за информация* за теми на DB2 Версия 9.8 е <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r8/>.

За теми на DB2 Версия 9.7, URL на *DB2 Център за информация* е <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/>.

За теми на DB2 Версия 9.5, URL на *DB2 Център за информация* е <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>.

За теми на DB2 Версия 9.1, URL на *DB2 Център за информация* е <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>.

За теми на DB2 Версия 8 идете на URL на *DB2 Център за информация* на: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>.

Извеждане на темите на предпочитания от вас език в DB2 Център за информация

DB2 Център за информация опитва да изведе информацията на предпочитания език, зададен в настройките на браузъра ви. Ако една тема не е превеждана на предпочитания от вас език, DB2 Центърът за информация извежда темата на английски.

- За да извеждате теми на предпочитания от вас език в браузъра Internet Explorer:

1. В Internet Explorer щракнете на **Tools** —> **Internet Options** —> бутон **Languages....** Отваря се прозорецът Language Preferences.
2. Проверете дали предпочитаният от вас език е посочен като първи запис в списъка с езици.
 - За да добавите нов език в списъка, щракнете на бутона **Add...**

Забележка: Добавянето на език не гарантира, че компютърът има необходимите шрифтове за извеждане на темите на предпочитания език.

- За да преместите език в началото на списъка, изберете езика и щракайте на бутона **Move Up**, докато езикът застане на първа позиция в списъка с езици.

3. Опреснете страницата, за да изведете DB2 Център за информация на предпочитания от вас език.
- За да извеждате теми на предпочитания от вас език в браузъра Firefox или Mozilla:
 1. Изберете бутона в раздела **Languages** section на диалога **Tools** → **Options** → **Advanced**. Панелът Languages се извежда в прозореца Preferences.
 2. Проверете дали предпочитаният от вас език е посочен като първи запис в списъка с езици.
 - За да добавите нов език в списъка, щракнете на бутона **Add...**, за да изберете език от прозореца Add Languages.
 - За да преместите език в началото на списъка, изберете езика и щракайте на бутона **Move Up**, докато езикът застане на първа позиция в списъка с езици.
 3. Опреснете страницата, за да изведете DB2 Център за информация на предпочитания от вас език.

При някои комбинации от браузър и операционна система трябва също да промените регионалните настройки на вашата операционна система до избраните от вас код на географско разположение и език.

Обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на компютъра ви или на интранет сървър

Един локално инсталиран DB2 Център за информация трябва да бъде обновяван периодично.

Трябва да има вече инсталиран DB2 Версия 9.7 Център за информация. За подробности вижте темата “Инсталиране на DB2 Център за информация посредством Помощника на DB2 Настройващата програма” в *Инсталиране на DB2 сървъри*. Всички необходими условия и ограничения, които се отнасят за инсталирането на Център за информация, се отнасят също за обновяването на Център за информация.

Един съществуващ DB2 Център за информация може да бъде обновяван автоматично или ръчно:

- Автоматични обновления - обновява съществуващи характеристики и езици на Център за информация. Допълнително предимство на автоматичните обновления е, че Центърът за информация е недостъпен за минимален период по време на обновлението. В допълнение, автоматичните обновления могат да бъдат зададени да се изпълняват като част от други периодично изпълнявани пакетни задания.
- Ръчни обновления - следва да бъдат използвани, когато искате да добавите характеристики или езици по време на процеса по обновяване. Например, локален Център за информация първоначално е бил инсталиран с английски и френски езици, а сега искате да инсталирате също и немски език; едно ръчно обновление ще инсталира немски език, както и ще обнови съществуващите характеристики и езици на Центъра за информация. Ръчното обновление обаче изисква от вас ръчно да спрете, да обновите и да рестартирате Центъра за информация. Центърът за информация е недостъпен по време на целия процес по обновяване.

Тази тема дава подробности за процеса на автоматични обновления. За инструкции за ръчно обновяване вижте темата “Ръчно обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на вашия компютър или на интранет сървър”.

За да обновите автоматично DB2 Център за информация, инсталиран на вашия компютър или интранет сървър:

1. на Linux операционни системи:
 - a. Придвигете се до пътеката, в която е инсталиран Центърът за информация. По подразбиране DB2 Център за информация се инсталира в директорията `/opt/ibm/db2ic/B9.7`.
 - b. Придвигете се от инсталационната директория до директорията `doc/bin`.
 - c. Стартирайте скрипта `ic-update`:
`ic-update`
2. На Windows операционни системи:
 - a. Отворете команден прозорец.
 - b. Придвигете се до пътеката, в която е инсталиран Центърът за информация. По подразбиране DB2 Център за информация се инсталира в директорията `<Program Files>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7`, където `<Program Files>` представлява разположението на директорията `Program Files`.
 - c. Придвигете се от инсталационната директория до директорията `doc\bin`.
 - d. Изпълнете файла `ic-update.bat`:
`ic-update.bat`

DB2 Центърът за информация се рестартира автоматично. Ако е имало достъпни обновления, Центърът за информация показва новите и обновените теми. Ако не е имало достъпни обновления на Центъра за информация, към журнала се добавя съобщение. Журналният файл е разположен в директорията `doc\eclipse\configuration`. Името на журналния файл е случайно генерирано число. Например, `1239053440785.log`.

Ръчно обновяване на DB2 Център за информация, инсталиран на компютъра ви или на интранет сървър

Ако сте инсталирали локално DB2 Център за информация, можете да получите и инсталирате обновления на документацията от IBM.

Ръчното обновяване на вашия локално инсталиран *DB2 Център за информация* изисква от вас следното:

1. Спрете *DB2 Център за информация* на вашия компютър и рестартирайте Център за информация в самостоятелен режим. Изпълнението на Център за информация в самостоятелен режим не позволява на други потребители в мрежата ви да достигат до Центъра за информация и ви позволява да прилагате обновления. Версия за работна станция на DB2 Център за информация винаги се изпълнява в самостоятелен режим. .
2. Използвайте характеристиката Обновяване, за да видите дали има достъпни обновления. Ако има обновления, които трябва да инсталирате, можете да използвате характеристиката Обновяване за получаването и инсталирането им

Забележка: Ако обкръжението ви изисква инсталирането на обновления на *DB2 Центъра за информация* на машина, която не е свързана към интернет, направете огледално копие на сайта за обновяване на локална файлова система, като използвате машина, която е свързана към интернет и има инсталиран *DB2 Център за информация*. Ако множество потребители във вашата мрежа ще инсталират обновленията в документацията, можете също да намалите времето, необходимо на отделните индивиди за изпълнение на обновлението, като направите огледално копие на сайта за обновлението локално и създадете прокси за сайта за обновлението. Ако има достъпни пакети с обновления, използвайте характеристиката Обновяване за получаване на пакетите. Характеристиката Обновяване обаче е достъпна само в самостоятелен режим.

3. Спрете самостоятелния Център за информация и рестартирайте *DB2 Център за информация* на вашия компютър.

Забележка: На Windows 2008, Windows Vista (и по-високи), командите, изброени по-долу в този раздел, трябва да се стартират от администратор. За да отворите команден ред или графично средство с пълни администраторски права, щракнете с десния бутон на иконата за съкратен достъп и изберете **Run as administrator**.

За да обновите *DB2 Център за информация*, инсталиран на вашия компютър или на интранет сървър:

1. Спрете *DB2 Център за информация*.
 - На Windows, щракнете на **Start** → **Control Panel** → **Administrative Tools** → **Services**. После щракнете с десния бутон на услугата **DB2 Information Center** и изберете **Stop**.
 - На Linux, въведете следната команда:
`/etc/init.d/db2icdv97 stop`
 2. Стартирайте Центъра за информация в самостоятелен режим.
 - На Windows:
 - a. Отворете команден прозорец.
 - b. Придвижете се до пътеката, в която е инсталиран Центърът за информация. По подразбиране *DB2 Център за информация* се инсталира в директорията `Program_Files\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7`, където `Program_Files` представлява разположението на директорията Program Files.
 - c. Придвижете се от инсталационната директория до директорията `doc\bin`.
 - d. Изпълнете файла `help_start.bat`:
`help_start.bat`
 - На Linux:
 - a. Придвижете се до пътеката, в която е инсталиран Центърът за информация. По подразбиране *DB2 Център за информация* се инсталира в директорията `/opt/ibm/db2ic/V9.7`.
 - b. Придвижете се от инсталационната директория до директорията `doc/bin`.
 - c. Изпълнете скрипта `help_start`:
`help_start`
- Уеб браузърът по подразбиране на системата се отваря, за да покаже самостоятелния Център за информация.
3. Щракнете на бутона **Обновяване** (🔄). (JavaScript™ трябва да е активиран във вашия браузър.) В десния панел на Центъра за информация щракнете на **Намиране на обновления**. Извежда се списък на обновленията за съществуващата документация.
 4. За да задействате инсталационния процес, проверете изборите, които искате да инсталирате, после щракнете на **Инсталиране на обновленията**.
 5. След като инсталационният процес приключи, щракнете на **Завършване**.
 6. Спрете самостоятелния Център за информация:
 - На Windows се придвижете до директорията `doc\bin` в инсталационната директория и изпълнете файла `help_end.bat`:
`help_end.bat`

Забележка: Пакетният файл `help_end` съдържа командите, необходими за безопасно спиране на процесите, стартирани с пакетния файл `help_start`. Не използвайте `Ctrl-C` или друг метод за спиране на `help_start.bat`.

- На Linux се придвижете до директорията `doc/bin` в инсталационната директория и изпълнете скрипта `help_end`:
`help_end`

Забележка: Скриптът `help_end` съдържа командите, необходими за безопасно спиране на процесите, стартирани със скрипта `help_start`. Не използвайте друг метод за спиране на скрипта `help_start`.

7. Рестартирайте *DB2 Център за информация*.

- На Windows, щракнете на **Start** → **Control Panel** → **Administrative Tools** → **Services**. После щракнете с десния бутон на услугата **DB2 Information Center** и изберете **Start**.
- На Linux, въведете следната команда:
`/etc/init.d/db2icdv97 start`

Обновеният *DB2 Център за информация* показва новите и обновените теми.

DB2 самоучители

DB2 самоучителите ви помагат да научите повече за различните аспекти на DB2 продуктите. Уроците предоставят инструкции стъпка по стъпка.

Преди да започнете

Можете да преглеждате XHTML версията на самоучителя от Центъра за информация на <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Някои уроци използват примерни данни или код. Вижте самоучителя за описание на необходимите условия за специфичните му дейности.

DB2 самоучители

За да прегледате самоучителя, щракнете на заглавието.

“pureXML” in *Ръководство за pureXML*

Настройване на DB2 база данни за съхранение на XML данни и за изпълнение на основни операции със собственото съхранение на XML данни.

“Visual Explain” в *Visual Explain самоучител*

Анализирайте, оптимизирайте и настройте SQL изрази за по-добра производителност, като използвате Visual Explain.

DB2 Информация за отстраняване на проблеми

Широко многообразие информация за определяне и разрешаване на проблеми е достъпно, за да ви съдейства при ползването на DB2 продуктите за бази данни.

DB2 документация

Информация за отстраняването на проблеми може да бъде намерена в *Отстраняване на проблеми и настройка на производителност на база данни* или в раздела *Основи на базите данни на DB2 Център за информация*. Там ще намерите информация за това как да изолирате и идентифицирате проблеми чрез DB2 диагностичните средства и помощни програми, разрешения за

някои от често срещаните проблеми и други съвети как да разрешавате проблеми, които е възможно да срещнете с вашите DB2 продукти за бази данни.

Уеб сайт за DB2 техническа поддръжка

Отнесете се към уеб сайта за техническа поддръжка на DB2, ако изпитвате затруднения и се нуждаете от помощ за откриването на възможни причини и разрешения. Сайтът за техническа поддръжка има връзки към последните DB2 публикации, технически бележки, Оторизирани отчети от анализ на програми (Authorized Program Analysis Reports - APAR), fix packs и други ресурси. Можете да търсите в тази информационна база за намиране на възможни решения за проблемите си.

Осъществете достъп до уеб сайта за техническа поддръжка на DB2 на http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

Срокове и условия

Позволенията за използване на тези публикации се предоставят според следните условия.

Лична употреба: Можете да възпроизвеждате тези публикации за лична некомерсиална употреба, при условие, че се запазват всички забележки за собственост. Не можете да разпространявате, показвате или да извличате производни продукти от тези публикации или от части от тях без изричното съгласие на IBM.

Комерсиална употреба: Можете да възпроизвеждате, разпространявате и показвате тези публикации единствено в рамките на предприятието ви, при условие, че всички бележки за собственост се запазват. Не можете да извличате производни продукти от тези публикации, или да възпроизвеждате, разпространявате или показвате тези публикации или части от тях извън предприятието ви без изричното съгласие на IBM.

Освен ако е изрично упоменато в това разрешение, не се предоставят други позволения, лицензи или права, независимо дали явни или неявни, върху публикациите, или всякакви други информация, данни, софтуер или други включени в тях предмети на интелектуална собственост.

IBM си запазва правото да оттегли предоставените тук позволения по всяко време, по което прецени, че употребата на тези публикации противоречи на интересите, или, ако се определи от IBM, че горните инструкции не са били следвани подобаващо.

Не можете да изтеглите, експортирате или преекспортирате тази информация, освен в пълно съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително всички закони и разпоредби за износа на САЩ.

IBM НЕ ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ ПУБЛИКАЦИИ. ПУБЛИКАЦИИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" и БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА и ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Приложение В. Забележки

Тази информация е разработена за продукти и услуги, предлагани в САЩ. Информацията за различните от IBM продукти е базирана на информацията, достъпна към момента на първото публикуване на този документ и подлежи на промяна.

Възможно е IBM да не предлага продуктите, услугите или компонентите, разгледани в този документ, в други страни. Консултирайте се с локалния представител на IBM за информация за продуктите и услугите, предлагани във вашата област.

Споменаването на продукт, програма или услуга на IBM не е предназначено да твърди или внушава, че само този продукт, програма или услуга на IBM може да се използва. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, който не нарушава лицензионните права на IBM, може да се използва като заместител. Обаче потребителят носи отговорността да прецени и провери работата на всеки продукт, програма или услуга, които не са на IBM.

IBM може да има патенти или заявки за патенти относно обекти, споменати в този документ. Представянето на този документ не ви предоставя какъвто и да било лиценз върху тези патенти. Може да изпращате писмени запитвания за патенти на адрес:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

За запитвания за лиценз относно информация за двубайтов символен набор (DBCS) се свържете с Отдела за лицензни права на IBM във вашата страна/регион или изпратете писмени запитвания на адрес:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

Следният параграф не се отнася за Великобритания, както и всяка друга страна, където такива изключения са несъвместими с местния закон: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ОСИГУРЯВА ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В “КОЙТО Е” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА НИКАКВА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В някои страни не се позволява отхвърляне на директните или косвени гаранции в определени случаи; следователно това твърдение може да не се отнася за вас.

Тази информация може да включва технически неточности или печатни грешки. Периодично информацията тук се променя; тези промени се вмъкват в новите издания на публикацията. IBM може да направи подобрения и/или промени в продукта(ите) и/или програмата(ите), описани в тази публикация, по всяко време и без предизвестие.

Всички споменавания в тази информация на не принадлежащи на IBM уеб сайтове са осигурени само за удобство и по никакъв начин не служат като одобрение на тези уеб сайтове. Материалите на тези страници в уеб не са част от материалите за този продукт на IBM и използването на тези страници в уеб е изцяло на ваш риск.

Когато изпращате информация до IBM, вие предоставяте правото на ползване или разпространение на тази информация по всякакъв начин, който фирмата счита за подходящ, без това да води до никакви задължения към вас.

Притежатели на лиценз за тази програма, които желаят да получат информация за нея във връзка с (i) осъществяването на обмен на информация между независимо създадени програми и други програми (включително и тази) и (ii) взаимното използване на обменената информация, трябва да се свържат с:

IBM Canada Limited
U59/3600
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario L3R 9Z7
CANADA

Възможно е тази информация да е достъпна според определени условия, включително, в някои случаи, заплащане на такса.

Лицензионната програма, описана в този документ и всички налични лицензионни материали са осигурени от IBM под условията на IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement или някое еквивалентно споразумение между нас.

Всички данни за производителност, които се представят тук са определени в контролирана среда. Следователно резултатите, получени в друга работна среда може значително да се различават. Някои измервания може да са направени в системи на ниво разработка и няма гаранция, че тези измервания ще са същите при стандартните системи. Още повече, че някои измервания може да са оценени чрез екстраполация. Действителните резултати може да се различават. Потребителите на този документ трябва да проверят дали данните са приложими за тяхната специфична среда.

Информацията относно продуктите, които не са на IBM, е получена от доставчиците на тези продукти, техни публикации или други обществено достъпни източници. IBM не е тествала тези продукти и не може да потвърди точността на производителността, съвместимостта или другите твърдения, свързани с продуктите, които не са на IBM. Въпросите за възможностите на продуктите, които не са на IBM, трябва да се отправят към доставчиците на тези продукти.

Всички твърдения относно бъдещи насоки или намерения на IBM могат да се променят или отхвърлят без предупреждение и представляват само цели.

Тази информация може да съдържа примери за данни и отчети, използвани във всекидневни бизнес операции. За по-пълното им илюстриране примерите съдържат имена на индивиди, компании, марки и продукти. Тези имена са измислени и всички съвпадения с имена и адреси, използвани от реални бизнес агенти, са напълно случайни.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРАВА ЗА КОПИРАНЕ:

Тази информация съдържа примерни приложни програми в изходен код, които илюстрират техники за програмиране на различни операционни платформи. Можете да копирате, модифицирате и разпространявате тези примерни програми във всякаква форма без заплащане към IBM за целите на разработването, използването, маркетинга или разпространяването на приложни програми, съответстващи на интерфейса за приложно програмиране за операционната платформа, за която са написани примерните програми. Тази примери не са тествани изцяло и при всички възможни условия. Следователно IBM не може да гарантира или потвърди надеждността, възможностите за обслужване или функционирането на тези програми. Тези примерни програми се предоставят "КАКИВА, КАКВИТО СА", без каквито и да било гаранции. IBM не носи отговорност за каквито и да било щети, произлезли от употребата на тези примерни програми от ваша страна.

Всяко копие или всяка част от тези примерни програми или техни производни трябва да включва следния знак за запазени права:

© (името на вашата компания) (година). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. *въведете годината или годините*. All rights reserved.

Търговски марки

IBM, логото на IBM и ibm.com са търговски марки или регистрирани търговски марки на International Business Machines Corp., регистрирани в множество юрисдикции по цял свят. Други имена на продукти и услуги могат да бъдат търговски марки на IBM или други компании. Актуален списък на търговските марки на IBM е достъпен в уеб на "Copyright and trademark information" на www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Следните термини са търговски марки или регистрирани търговски марки на други компании

- Linux е регистрирана търговска марка на Линус Торвалдс в Съединените щати, в други страни, или и двете.
- Java и всички базирани на Java търговски марки и логото са търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в Съединените щати, в други страни, или и двете.
- UNIX е регистрирана търговска марка на The Open Group в САЩ и други страни.
- Intel, логото на Intel, Intel Inside[®], логото на Intel Inside, Intel[®] Centrino[®], логото на Intel Centrino, Celeron[®], Intel[®] Xeon[®], Intel SpeedStep[®], Itanium и Pentium са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation или нейни филиали в Съединените щати и в други страни.
- Microsoft, Windows, Windows NT[®] и Windows логото са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, други страни, или и двете.

Имената на други компании, продукти или услуги могат да са търговски марки или марки на услуги на други.

Индекс

A

- AIX
 - инсталиране
 - DB2 сървърни продукти 12
 - клиенти на IBM сървър на данни 12

D

- DB2 Connect
 - Personal Edition
 - инсталиране (Windows) 73
 - инсталиране
 - софтуер, който трябва да е инсталиран предварително 24
 - тънък клиент
 - инсталиране 72
 - кодова директория 73
 - настройка 71
 - посочване на мрежово устройство на кодов сървър 75
 - преглед на топология 71
 - файлове с отговори 74
- DB2 Център за информация
 - версии 92
 - езици 92
 - обновяване 93, 94

F

- fix packs
 - различни от root инсталации 36

H

- HP-UX
 - инсталиране
 - DB2 сървъри 13
 - клиенти на IBM сървър на данни 13
 - конфигурационни параметри на ядрото
 - модифициране 15
 - препоръчвани стойности 15

I

- IBM Data Server Driver Package
 - инсталиране
 - Linux 48
 - UNIX 48
 - Windows 44
 - мрежа 46
 - опции на команден ред 83
 - конфигурационен файл 43
 - мрежово разделяне 46
 - ограничения 38
 - отдалечен клиент
 - настройка 45
 - преглед на топология 45
- IBM Data Server Runtime Client
 - инсталиране 81

L

- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 - поддръжка на директория 60
- Linux
 - библиотеки
 - libaio.so.1 15
 - libstdc.so.5 15
 - деинсталиране на DB2
 - различни от root потребителски модели 37
 - инсталиране
 - DB2 сървъри 15
 - IBM Data Server Driver Package 48
 - клиенти на IBM сървър на данни 15
 - модифициране на параметри на ядрото 19

N

- Named Pipes
 - поддържан протокол 55
 - работен лист със стойности на параметри 61

R

- root инсталации
 - сравнение с различни от root инсталации 30
 - структура на директория 30
- root-базирани характеристики
 - различни от root инсталации 35

S

- Solaris Operating Environment
 - инсталационни изисквания
 - DB2 сървъри 20
 - клиенти на IBM сървър на данни 20
- Solaris Operating System
 - модифициране на параметри на ядрото 22
- SQL изрази
 - помощ
 - извеждане 92
- SSL
 - поддръжка 55

T

- TCP/IP
 - TCP/IPv6 поддръжка 55
 - конфигуриране
 - клиенти 64
 - поддържани платформи 55

U

- UNIX
 - инсталиране
 - IBM Data Server Driver Package 48
 - клиенти на IBM сървър на данни 28

UNIX (*продължение*)
премахване
DB2 различни от root потребителски модели 37

W

Windows
инсталиране
IBM Data Server Driver Package 44
клиенти на IBM сървър на данни (процедура) 25, 39

A

Асистент за конфигуриране (CA)
LDAP 60
каталогизиране на бази данни 51
клиентски профили 58
конфигуриране
клиентски профили 59
комуникации клиент-сървър 51
свързвания клиент-сървър 55
свързвания към база данни 56
тестване на свързвания към база данни 60
характеристика Discovery 57

Б

бази данни
каталогизиране
процесор за обработка на команди (CLP) 66
ръчно добавяне 56
свързвания
конфигуриране 56, 57
тестване 60

Д

деинсталиране
клиенти на IBM сървър на данни 85
различни от root инсталации 37
дисково пространство
изисквания 11
документация
PDF файлове 87
обща информация 87
отпечатан 87
срокове и условия на употреба 97
драйвери на IBM сървър на данни
типове 2

З

забележки 99

И

изисквания за операционна система
Windows 23
инсталиране
DB2 продукти
като различен от root потребител 33
изисквания
AIX 12
HP-UX 13

инсталиране (*продължение*)
изисквания (*продължение*)
Linux 15
Solaris Operating Environment 20
Windows 23

К

каталогизиране
Named Pipes 62
TCP/IP възли 65
бази данни 66
работен лист със стойности на параметри на база данни 67
хост бази данни 66
клиенти
конфигурации
неподдържани 53
поддържани 53
сървърни свързвания
конфигуриране посредством CLP 61
конфигуриране посредством Асистента за конфигуриране 55
клиенти на IBM сървър на данни
IBM Data Server Client 1, 2
IBM Data Server Driver Package 1
IBM Data Server Runtime Client 1, 2
инсталиране
UNIX 28
Windows 25, 39
кодови сървъри 73
преглед 5, 7
каталогизиране
TCP/IP възли 65
възли на Named Pipes 62
потребителски акаунти 25
преглед 1
свързване към 24
типове 2
клиентски профили
конфигуриране посредством функцията за импортиране 59
създаване чрез функцията за експортиране 58
книги
поръчване 91
кодова директория
тънки клиенти 73
кодови сървъри
инсталиране
DB2 Connect Personal Edition 73
IBM Data Server Client 73
посочване на мрежови устройства
отдалечен клиент 47
тънък клиент 75
команда db2dsdcfgfill
копиране на информация от директорията на базата данни 43
подробности 41
команда db2dsdpreg 47
команда db2osconf
определяне на стойности за конфигурационни параметри на ядрото 15
команда db2rfe
активиране на root характеристики 30, 35
команда thnsetup 75
команда за създаване на конфигурационен файл 41
команди
db2dsdcfgfill 41
db2dsdpreg 47

- команди (продължение)
 - db2osconf
 - определяне на стойности за конфигурационни параметри на ядрото 15
 - db2rfe
 - активиране на root-базирани характеристики 35
 - преодоляване на ограничения на различни от root инсталации 30
 - db2setup
 - Инсталиране на клиенти на сървър на данни 28
 - thnsetup 75
 - каталогизиране на pipe 62
 - каталогизиране на tcpip 65
 - каталогизиране на база данни 66
- комуникационни протоколи
 - преглед 55
- комуникация клиент-сървър
 - работен лист със стойности на TCP/IP параметри 62
 - свързвания
 - конфигуриране 51
 - тестване посредством CLP 68
- конфигурационни параметри на ядрото
 - HP-UX
 - команда db2osconf 15
 - модифициране 15
 - препоръчвани 15
 - Solaris Operating System 22
 - модифициране на параметри на ядрото на Linux 19
- конфигурация
 - TCP/IP
 - клиент 64
 - свързвания клиент-сървър
 - TCP/IP работен лист 62
 - Асистент за конфигуриране (CA) 55
 - процесор за обработка на команди (CLP) 61

M

- модифициране на параметри на ядрото
 - Linux 19
- модули за сливане
 - DB2 потребителски модел 78
 - различен от DB2 потребителски модел 77
- мрежови устройства
 - преназначаване на отдалечени клиенти към кодов сървър 47
 - приписване на тънки клиенти към кодовия сървър 75
- мрежово поделяне
 - IBM Data Server Driver Package 46

O

- обновления
 - DB2 Център за информация 93
- обновявания
 - DB2 Център за информация 94
- операционни системи
 - инсталационни изисквания
 - AIX 12
 - HP-UX 13
 - Linux 15
 - Solaris Operating Environment 20
 - операционни системи Windows
 - инсталиране
 - DB2 сървъри (изисквания) 23
 - клиенти на IBM сървър на данни (изисквания) 23

- определяне на проблеми
 - достъпна информация 96
 - самоучители 96
- опции на команден ред
 - IBM Data Server Driver Package инсталация 83
 - Инсталиране на IBM Data Server Runtime Client 81
- отдалечени клиенти
 - IBM Data Server Driver Package 45, 47
 - посочване на мрежово устройство на кодов сървър 47
- отстраняване
 - различни от root потребителски модели 37
- отстраняване на проблеми
 - Информация, достъпна по електронен път 96
 - самоучители 96

P

- памет
 - изисквания
 - преглед 11
- параметри
 - работни листове със стойности
 - Named Pipes 61
 - каталогизиране на бази данни 67
 - конфигуриране на свързвания клиент-сървър 62
- помощ
 - SQL изрази 92
 - конфигуриране на език 92
- поръчване на DB2 книги 91
- потребителски акаунти
 - клиенти на IBM сървър на данни 25
- потребителски модели
 - премахване 37
- преобразуване
 - мрежови устройства от тънки клиенти към кодовия сървър 75
- примери
 - свързване към отдалечена база данни 68
 - процесор за обработка на команди (CLP)
 - каталогизиране
 - бази данни 66
 - възли 65
 - конфигуриране
 - TCP/IP 64
 - свързвания клиент-сървър 61

P

- различни от root инсталации
 - fix packs 36
 - активиране на root-базирани характеристики 35
 - деинсталиране 37
 - инсталиране 33
 - ограничения 30
 - преглед 29
 - разлики 30
 - структура на директория 30
- различни от root потребителски модели
 - отстраняване 37
 - премахване 37

C

- самоучители
 - Visual Explain 96
 - определяне на проблеми 96

- самоучители (*продължение*)
 - отстраняване на проблеми 96
 - списък 96
- софтуерни изисквания
 - AIX 12
 - HP-UX 13
 - Linux 15
 - Solaris Operating Environment 20
 - Windows 23
- срокове и условия
 - публикации 97
- структури на директории
 - root инсталации, сравнени с различни от root инсталации 30
- сървъри
 - клиентски свързвания 55, 61

Т

- тестване
 - свързвания клиент-сървър 68
 - свързвания към база данни 60
- тънки клиенти
 - активиране 75
 - инсталиране 72
 - кодова директория 73
 - приписване на мрежови устройства от клиенти към кодовия сървър 75
 - типична настройка 71
 - топология 71
 - файлове с отговори 74

Ф

- файл db2dsdriver.cfg 43
- файлове с отговори
 - създаване
 - тънък клиент 74
- функция за импортиране
 - конфигуриране на клиентски профили 59

Х

- характеристика за откриване
 - конфигуриране на свързвания към база данни 57
- хардуер
 - изисквания
 - DB2 сървърни продукти (AIX) 12
 - DB2 сървърни продукти (HP-UX) 13
 - DB2 сървърни продукти (Linux) 15
 - DB2 сървърни продукти (Solaris Operating Environment) 20
 - Windows 23
 - клиенти на IBM сървър на данни (AIX) 12
 - клиенти на IBM сървър на данни (HP-UX) 13
 - клиенти на IBM сървър на данни (Linux) 15
 - клиенти на IBM сървър на данни (Solaris Operating Environment) 20
- хост бази данни
 - клиентски свързвания 24



Отпечатано в САЩ

GA12-6677-01



Spine information:

IBM DB2 9.7 за Linux, UNIX и Windows **Версия 9 Издание 7**

Инсталлиране на клиентите на IBM Data Server

