

IBM DB2 Connect 9.7



版本 9 版次 7



安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition
2012 年 7 月更新

IBM DB2 Connect 9.7



版本 9 版次 7



安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition
2012 年 7 月更新

附註

使用此資訊及其支援的產品之前，請閱讀 第 59 頁的附錄 B、『注意事項』下的一般資訊。

版本注意事項

本文件包含 IBM 的所有權資訊。它是根據授權合約來提供，並且受到著作權法保護。本出版品包含的資訊不包括任何產品保固，而且本手冊提供的任何聲明不應該做如是的解釋。

您可以在線上或透過當地的 IBM 業務代表，訂購 IBM 出版品。

- 若要線上訂購出版品，請跳至「IBM 出版品中心」，網址為 www.ibm.com/shop/publications/order
 - 若要尋找您當地的 IBM 業務代表，請跳至 IBM Directory of Worldwide Contacts，網址為 www.ibm.com/planetwide
- 在美國或加拿大，若要從 DB2 Marketing and Sales 訂購 DB2 出版品，請撥打 1-800-IBM-4YOU (426-4968)。

當您傳送資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或配送資訊，而不必對您負起任何責任。

© Copyright IBM Corporation 1993, 2012.

目錄

第 1 章 關於本書	1	配置大型主機及中型伺服器的連線	34
第 2 章 DB2 Connect 簡介	3	使用 CA 配置與 IBM 大型主機資料庫伺服器的連線 (Linux 及 Windows)	34
關於 DB2 Connect	3	使用 CLP 配置與 IBM 大型主機資料庫伺服器的連線	35
DB2 Connect 產品供應項目	3	第 5 章 參照	37
一般 DB2 Connect 實務範例	3	配置 IBM 大型主機資料庫的存取權	37
使用 DB2 Connect Personal Edition 存取 System z 主機或 IBM i DB2 資料	3	使用「配置輔助程式」搜尋網路來配置資料庫連線	37
使用配置輔助程式管理資料庫連線 (Linux 及 Windows)	5	使用「配置輔助程式」手動配置資料庫連線	38
資料庫應用程式開發的 IBM Data Server Client 支援	5	使用「配置輔助程式」測試資料庫連線	39
第 3 章 安裝 DB2 Connect Personal Edition	7	移除 DCS (主機資料庫)	39
安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition 所需的一般步驟	7	支援的 DB2 介面語言	39
磁碟及記憶體需求	7	以您國家的語言顯示「DB2 安裝」精靈 (Linux 及 UNIX)	40
安裝 DB2 Connect Personal Edition (Linux)	8	以其他語言執行「DB2 安裝」精靈時的語言 ID	40
安裝 DB2 Connect Personal Edition (Solaris)	11	變更 DB2 產品介面語言 (Windows)	41
安裝 DB2 Connect Personal Edition (Windows)	15	變更 DB2 介面語言 (Linux 及 UNIX)	42
DB2 Connect 產品對於主機及中型系統的安裝需求	19	字元資料的轉換	43
使用者識別管理	20	開發資料庫應用程式	43
將使用者 ID 新增至 DB2ADMNS 及 DB2USERS	20	DB2 Connect 上的連結資料庫公用程式	43
使用者群組 (Windows)	20	執行您自己的應用程式	45
非 root 身分安裝概觀 (Linux 及 UNIX)	20	解除安裝 DB2 Connect	45
root 安裝與非 root 安裝之間的差異	21	解除安裝 DB2 產品 (Windows)	45
非 root 安裝的限制	21	解除安裝 DB2 資料庫產品 (Linux 及 UNIX)	46
以非 root 使用者安裝 DB2 產品	24	附錄 A. DB2 技術資訊概觀	49
使用 db2rfe 在非 root 安裝中啓用 root 型功能	25	印刷書籍或 PDF 格式的 DB2 技術叢書	49
將修正套件套用於非 root 身分安裝	26	訂購 DB2 印刷書籍	52
使用 db2_deinstall 移除非 root DB2 資料庫產品 (Linux 及 UNIX)	27	從指令行處理器顯示 SQL 狀態說明	53
第 4 章 DB2 Connect 通訊的準備	29	存取不同版本的「DB2 資訊中心」	53
為來自 DB2 Connect 的連線準備 IBM DB2 for IBM i	29	在「DB2 資訊中心」中以您喜好的語言顯示主題	53
為來自 DB2 Connect 的連線準備 DB2 for z/OS	30	更新電腦或企業內部網路伺服器上的 DB2 資訊中心	54
主機資料庫	31	手動更新電腦或企業內部網路伺服器上安裝的「DB2 資訊中心」	55
配置 DB2 for z/OS 的 TCP/IP	31	DB2 指導教學	57
配置 DB2 for z/OS	34	DB2 疑難排解資訊	57
為來自 DB2 Connect 的連線準備 DB2 for VSE & VM	34	條款	58
		附錄 B. 注意事項	59
		索引	63

第 1 章 關於本書

安裝及配置 *DB2 Connect Personal Edition* 提供您所需準備，然後接著安裝 DB2 Connect™ Personal Edition 的全部資訊。包括每一個支援的作業系統的特定資訊。呈現 DB2 Connect Personal Edition 與支援的資料庫伺服器產品之間的關係，包括如何配置連線。

本書適用對象

系統管理者、資料庫管理者、通訊專家及軟體產品安裝者都有興趣閱讀本書的某些部分或全部。

第 2 章 DB2 Connect 簡介

關於 DB2 Connect

DB2 Connect 提供從 Linux、UNIX 及 Windows 作業系統連接大型主機及中型資料庫的功能。

您可以連接至 z/OS®、IBM® i 及 IBM Power Systems™、VSE 以及 VM 上的 DB2® 資料庫。您也可以連接至遵守 Distributed Relational Database Architecture™ (DRDA®) 的非 IBM 資料庫。

DB2 Connect 產品供應項目

DB2 Connect 具有數種連線解決方案 (包括 DB2 Connect Personal Edition)，以及為數眾多的 DB2 Connect 伺服器產品。

- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Connect Application Server Edition
- DB2 Connect Unlimited Edition for System z®
- DB2 Connect Unlimited Edition for System i®

如需 DB2 Connect 產品與服務的詳細資訊，請參閱 www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/

一般 DB2 Connect 實務範例

呈現使用 DB2 Connect 來建立工作中資料庫環境的一般方法，以及完成主要作業 (包括 DB2 Connect) 的一般方法。實務範例包括如下的環境及作業：DB2 Connect 及 IBM 大型主機資料庫伺服器之間的直接連線；使用「配置輔助程式」來管理資料庫的連線；以及 IBM Data Server Client 支援資料庫應用程式開發。

使用 DB2 Connect Personal Edition 存取 System z 主機或 IBM i DB2 資料

不經由中間伺服器而直接進行連線，是相當方便而且好用的配置。對於 IBM 大型主機資料庫伺服器支援 TCP/IP 連線功能的狀況來說，尤其如此。在這類狀況中，每一個 DB2 Connect 工作站都會建立與 IBM 大型主機資料庫伺服器的直接連線。

TCP/IP 連線功能需要 IBM 大型主機資料庫支援 TCP/IP。下列版本支援原生的 TCP/IP 連線：

- DB2 for z/OS 7.1 版或更新版本
- IBM DB2 for IBM i 5.1 版或更新版本，以及
- DB2 Server for VM and VSE 第 7 版或更新版本

若要連接至 IBM 大型主機資料庫伺服器，您需要可以新增至 IBM Data Server Client 的 DB2 Connect 授權。

圖 1 顯示已安裝 DB2 Connect Personal Edition 的工作站直接連接到 IBM 大型主機資料庫伺服器。




圖 1. DB2 Connect 與 IBM 大型主機資料庫伺服器之間的直接連線

使用配置輔助程式管理資料庫連線 (Linux 及 Windows)

「配置輔助程式 (CA)」可協助您管理至遠端伺服器的資料庫連線。CA 可以當成 DB2 用戶端的組件來使用。建議使用 CA 來設定任何用戶端與伺服器的通訊。

註：在之前的版次中，所有平台都支援「DB2 管理工具」(如 CA)。而在第 9 版，只有 Windows x86、Windows x64 (AMD64/EM64T)、x86 上的 Linux，以及 AMD64/EM64T 上的 Linux 支援「DB2 管理工具」。在所有平台中，您都可以使用 DB2 指令行處理器 (CLP) 來管理連線。

有了 CA 之後，您可以：

- 將資料庫編目使應用程式可使用它們。有三種方法可用：
 - 使用資料庫管理者所提供的設定檔自動定義連接。用戶端存取會自動為該資料庫設定。
 - 在網路中搜尋可用資料庫並選取一個。會自動為設定檔中所定義的那些資料庫設定用戶端存取。除非透過已定義 IBM 大型主機資料庫的 DB2 Connect 伺服器，否則 DB2 Connect Personal Edition 無法搜尋 IBM 大型主機資料庫。
 - 輸入必要的連線參數，以人工作業方式來配置與資料庫之間的連線。
- 移除已編目資料庫，或變更已編目資料庫內容。
- 匯出及匯入含有用戶端的資料庫及配置資訊的用戶端設定檔。
- 測試經過系統識別的本端或遠端資料庫的連接。
- 經由選取公用程式，或是連結清單中的檔案，使應用程式與資料庫連結。
- 新增、變更或移除 CLI/ODBC 資料來源，以及配置 CLI/ODBC 配置設定。
- 調整您的系統上的用戶端配置參數。以邏輯方式分類參數而且選取參數之後介面會提供建議設定。
- 更新資料庫伺服器密碼。

資料庫應用程式開發的 IBM Data Server Client 支援

Data Server Client 包含下列項目：

- **C/C++、COBOL 及 Fortran 的前置編譯器** (假設該平台支援此語言)。
- **內嵌式 SQL 應用程式支援** (包括程式設計程式庫) 包括檔案及程式碼範例。
- **「ODBC 及 DB2 呼叫層次介面 (DB2 CLI) 應用程式支援** (包括程式設計程式庫) 包括用來開發應用程式的檔案及程式碼範例，而這些檔案及程式碼範例可以輕易移轉至 ODBC，並使用 ODBC SDK 進行編譯。可以從 Microsoft 取得 Windows 作業系統的 ODBC SDK，也可以從其他各種供應商取得許多其他支援平台的 ODBC SDK。在 Windows 作業系統上，DB2 Client (支援使用 Microsoft ODBC SDK 所開發的應用程式) 依預設會安裝 ODBC 及 CLI 驅動程式。若為其他所有平台，則 ODBC 及 CLI 驅動程式可選擇性地與 DB2 Client 一起安裝，而後者支援可以使用該平台之 ODBC SDK 來開發的應用程式 (如果有的話)。
- **IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ**，其中包括：
 - JDBC 3 及 JDBC 4 相容應用程式支援
 - SQLJ 支援，用於使用靜態 SQL 來開發 Java™ 應用程式
- **Java 5 環境內嵌於 DB2 伺服器中**，以支援伺服器端 Java 應用程式構件，包括儲存程序及使用者定義的函數

- Windows 作業系統上的 **ActiveX Data Object (ADO)** 及「物件連結和內嵌 (OLE)」**自動化常式 (UDF 及「儲存程序」)** (包括使用 Microsoft Visual Basic 及 Microsoft Visual C++ 實作的程式碼範例)。
- Windows 作業系統上的「物件連結和內嵌資料庫 (OLE DB)」**表格函數**。
- Windows 作業系統上的 **C# 及 Visual Basic .NET 應用程式和 CLR .NET 常式**。
- **Ruby and Ruby on Rails 應用程式支援**，包括簡易安裝及程式碼範例的 IBM_DB gem。Ruby 是一種完全整合的物件導向程式設計語言，用來開發 Web 應用程式。Ruby on Rails (RoR) 也稱為 Rails，是依據「模型-視圖-控制」架構來開發 Web 應用程式以存取資料庫的一種架構。
- **PHP Hypertext Preprocessor 應用程式支援**，包括程式設計檔案庫及程式碼範例。PHP 是一種 Script 語言，用來開發 Web 應用程式。也支援物件導向程式設計
- **IBM Data Studio** 是整合 Eclipse 工具的綜合性套組，適用於資料庫開發者及開發 DBA。IBM Data Studio 可減少 DB2 及 Informix® 資料伺服器執行下列作業的時間：執行每日管理作業、建立、部署及除錯 SQL 及 Java 儲存程序、部署資料中心 Web 服務，以及使用 SQL 及 XQuery 建立關聯式及 XML 資料查詢。
- 透過「指令編輯器」或「指令行處理器 (CLP)」的**互動式 SQL**，建立 SQL 陳述式的原型或針對資料庫執行特別的查詢。
- 一組記載的 **API**，可以啓用其他應用程式開發工具，直接在它們的產品內實作 DB2 的前置編譯器支援。例如，AIX® 上的 IBM COBOL 會使用此介面。

第 3 章 安裝 DB2 Connect Personal Edition

安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition 所需的一般步驟

註：如果您的電腦已安裝 IBM Data Server Client，則可以在該電腦上登錄 DB2 Connect Personal Edition 授權，以啟動 DB2 Connect Personal Edition。

設定 DB2 Connect Personal Edition 的程序包含多個步驟。本主題討論安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition 所需的一般步驟。

1. 決定要如何在網路中使用 DB2 Connect。
2. 驗證您的工作站及 IBM 大型主機資料庫伺服器上都已具備正確的軟硬體必備項目。
3. 驗證您已配置 IBM 大型主機資料庫伺服器，可接受來自 DB2 Connect 的連線。
4. 安裝 DB2 Connect 軟體。您將會使用此工作站來配置及驗證 IBM 大型主機連線。
5. 安裝之後，請在 DB2 Connect 與 IBM 大型主機資料庫系統之間建立連線。

DB2 Connect 會為您尋找並配置所有 TCP/IP 連線。如需詳細資料，請參閱驗證 IBM Data Server Driver Package (Windows) 安裝的相關主題。

6. 將 DB2 Connect 所提供的程式及公用程式連結到 IBM 大型主機資料庫。

註：IBM Data Server Driver Package (DS Driver) 不需要此步驟。對於較大的用戶端套件，每一次「修正套件」升級都需要進行重新連結。

7. 測試 IBM 大型主機連線。

您現在已備妥，可將 DB2 Connect 與您所有的應用程式搭配使用。

磁碟及記憶體需求

確保有適當的磁碟空間數量可供 DB2 環境使用，並相應地配置記憶體。

磁碟基本需求

產品所需的磁碟空間須視您選擇的安裝類型及您擁有的檔案系統類型而定。「DB2 安裝」精靈會根據在進行一般安裝、壓縮安裝或自訂安裝期間所選取的元件，來提供動態大小估計值。

請記得併入所需的資料庫、軟體及通訊產品的磁碟空間。

在 Linux 及 UNIX 作業系統上，建議 /tmp 目錄中有 2 GB 的可用空間。

記憶體需求

記憶體需求受到資料庫系統的大小及複雜程度、資料庫活動的範圍，以及存取系統的用戶端數目影響。DB2 資料庫系統至少需要 256 MB 的 RAM¹。對於僅執行 DB2 產品及 DB2 GUI 工具的系統，至少需要 512 MB 的 RAM。然而，為了具有增進的效能，建議使用 1 GB 的 RAM。這些需求不包括系統上執行之其他軟體所需的任何額外

1. 在 HP-UX Version 11i for Itanium 型系統上執行的 DB2 產品至少需要 512 MB 的 RAM。

記憶體需求。對於 IBM Data Server Client 支援，這些記憶體需求是以 5 個並行用戶端連線為基礎。每增加五個用戶端連線，即需增加 16 MB 的 RAM。

對於 DB2 伺服器產品，自行調整記憶體管理程式 (STMM) 會自動設定數個記憶體配置參數的值，以簡化記憶體配置作業。若啟用，則記憶體調整程式會在數個記憶體消耗者之間動態配送可用記憶體資源，包括排序、套件快取、鎖定清單及緩衝池。

分頁空間需求

DB2 需要啟用分頁（也稱為交換）。需要此配置，才能支援 DB2 中的各種功能，而這些功能會監視或視交換/分頁空間使用率的知識而定。所需交換/分頁空間的實際數量隨系統而有所不同，而且不完全是根據應用軟體的記憶體使用率。只有在 Solaris 及 HP 平台上，DB2 才完全需要它，因為在配置早期分頁空間時會使用它們。

大部分系統的合理交換/分頁空間下限配置為 25-50% 的 RAM。具有由 STMM 調整的許多小型資料庫或多個資料庫的 Solaris 及 HP 系統，可能需要 1 x RAM 或更高的分頁空間配置。這些更高的需求是由於每個資料庫/實例預先配置的虛擬記憶體，以及 STMM 調整多個資料庫時保留的虛擬記憶體所致。可能想要對系統上的非預期記憶體過度交託供應其他交換/分頁空間。

安裝 DB2 Connect Personal Edition (Linux)

若要定義安裝喜好設定，並在 Linux 上安裝 DB2 Connect Personal Edition 產品，請使用「DB2 安裝」精靈。安裝 IBM Data Server Driver Package (DS Driver)，然後套用 DB2 Connect Personal Edition 授權，是下列程序的偏好選擇方案。如需詳細資料，請參閱 IBM Data Server Client 類型。

開始之前

開始安裝之前：

- 您可以使用 root 或非 root 權限來安裝 DB2 Connect。如需非 root 安裝的相關資訊，請參閱「非 root 安裝概觀 (Linux 及 UNIX)」。
- 請確定您的系統符合：
 - 磁碟及記憶體需求
 - 第 10 頁的『DB2 Connect Personal Edition 的安裝需求 (Linux)』。
- 必須在系統上裝載 DB2 資料庫產品 DVD。
- 必須有可用的 DB2 Connect 產品映像檔。如果您安裝的是非英文版本的 DB2 Connect 產品，則必須具有適當的「國家語言套件」。
- 若要尋找系統上已安裝的 DB2 資料庫產品，請參閱《安裝 DB2 伺服器》中的『列出系統上已安裝的 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)』主題。「DB2 安裝」精靈是圖形安裝程式。您必須擁有能夠呈現圖形使用者介面的 X Windows 軟體，才能在機器上執行「DB2 安裝」精靈。請確定 X Windows 伺服器正在執行中，且您已適當地匯出顯示畫面。例如，`export DISPLAY=9.26.163.144:0`。
- 如果在您的環境中使用的是類似「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」的安全軟體，則在啟動「DB2 安裝」精靈之前，必須手動建立必要的 DB2 使用者。在開始之前，請參閱「集中式使用者管理考量」主題。

註：從 DB2 9.1 版 Fix Pack 2 開始，已棄用「網路資訊服務 (NIS)」及「網路資訊附加服務 (NIS+)」功能。未來版次中可能會移除這些功能的支援。「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」是集中式使用者管理服務的建議解決方案。

關於這項作業

「DB2 安裝」精靈是一種 Java 型安裝工具，可以將任何 DB2 資料庫產品的安裝與配置自動化。如果不想使用此公用程式，您有兩個選擇方案。您可以透過下列方式來安裝 DB2 Connect Personal Edition 產品：

- 使用回應檔方法
- 手動使用 `db2_install` 指令。您不能使用作業系統的原生安裝公用程式 `rpm`，來手動安裝 DB2 資料庫產品。需要變更任何含有這個原生安裝公用程式的現有 Script，這些 Script 是用來與 DB2 安裝互動及執行查詢。

程序

若要使用「DB2 安裝」精靈在 Linux 上安裝 DB2 Connect Personal Edition：

1. 將目錄切換至裝載 DVD 的目錄：

```
cd /db2dvd
```

其中 `db2dvd` 代表 DVD 的裝載點。

2. 如果已下載 DB2 Connect 產品映像檔，則必須解壓縮及 `untar` 該產品檔案。

- a. 解壓縮產品檔：

```
gzip -d product.tar.gz
```

其中 `product` 是您已下載的資料庫產品名稱。

- b. Untar 產品檔：

```
tar xvf product.tar
```

- c. 切換目錄：

```
cd ./product/disk1
```

註：如果您已下載「國家語言套件」，請將它 `untar` 至相同目錄。如此會在相同目錄中建立子目錄（例如 `./nlpack/disk2`），並可讓安裝程式自動尋找安裝映像檔而不需提示。

3. 從產品映像檔所在的目錄輸入 `./db2setup` 指令，以啓動「DB2 安裝」精靈。片刻時間後，即會開啓「IBM DB2 安裝啓動程式」。若為多 CD 安裝，請在裝載 CD 位置之外，使用相對或絕對路徑名稱來發出 `db2setup` 指令，以確保可依需要解除裝載 DB2 Connect 產品 CD。由此視窗中，您可以檢視安裝的必備項目與版本注意事項，或直接進入安裝程序。
4. 起始安裝後，請繼續完成「DB2 安裝」精靈安裝畫面，並進行選擇。安裝說明會引導您完成「DB2 安裝」精靈。按一下說明來呼叫線上說明。您可以隨時按一下取消以結束安裝。當您按下最後一個「DB2 安裝」精靈安裝畫面上的完成後，DB2 檔案才會複製到系統。完成後，就會使用 `/opt/IBM/db2/V9.7` 預設安裝路徑來安裝 DB2 Connect Personal Edition 產品。

如果要安裝的系統已使用此目錄，則 DB2 Connect 產品安裝路徑會加上 `_xx`，其中 `xx` 是從 01 開始的數字，並根據已安裝的 DB2 副本數量而增加。

您還可以指定自己的 DB2 資料庫產品安裝路徑。

結果

安裝 DB2 Connect 產品之後，也可以透過從「國家語言套件」所在目錄執行 `./db2setup` 指令，來安裝「國家語言套件」。

依預設，會將安裝日誌 `db2setup.log` 及 `db2setup.err` 置於 `/tmp` 目錄中。您可以指定日誌檔的位置。

如果要讓您的 DB2 資料庫產品存取本端電腦或網路上另一部電腦的 DB2 文件，則必須安裝「DB2 資訊中心」。DB2 資訊中心 包含 DB2 資料庫及 DB2 相關產品的文件。請參閱《安裝 DB2 伺服器》中的『使用 DB2 安裝精靈安裝 DB2 資訊中心 (UNIX)』主題。

DB2 Connect Personal Edition 的安裝需求 (Linux)

在 Linux 作業系統上安裝 DB2 Connect Personal Edition 之前，請確保您選擇的系統符合必要的作業系統、硬體、軟體及通訊需求。

若要安裝 DB2 Connect Personal Edition，必須符合下列需求：

硬體需求

處理器必須是下列其中之一：

- x86 (Intel Pentium、Intel Xeon 及 AMD Athlon)
- x64 (Intel EM64T 及 AMD64)

發行版需求

如需支援之 Linux 發行版的最新資訊，請將瀏覽器指向 <http://www.ibm.com/db2/linux/validate>。

可能會要求您更新核心程式配置參數。核心程式配置參數設於 `/etc/sysctl.conf`。如需使用 `sysctl` 指令來設定及啟動這些參數的相關資訊，請參閱作業系統手冊。

軟體需求

- 需要瀏覽器來查看線上說明。
- 如果要使用「DB2 安裝」精靈來安裝 DB2 Connect，或想要使用任何 DB2 圖形工具，則需要能夠呈現圖形式使用者界面的 X Window System 軟體。

通訊需求

如要使用 TCP/IP 連線功能，則不需要其他的軟體。

裝載 CD 或 DVD (Linux)

若要在 Linux 作業系統上裝載 CD-ROM，請發出 `mount` 指令。

開始之前

根據您的系統配置，您可能需要 `root` 使用者權限才能裝載光碟。

程序

若要在 Linux 作業系統上裝載 CD 或 DVD，請：

1. 將 CD 或 DVD 插入光碟機中，並輸入下列指令：


```
mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /cdrom
```

其中 /cdrom 代表 CD 或 DVD 的裝載點。

2. 登出。

結果

您的 CD 或 DVD 檔案系統現在已完成裝載。將光碟置於光碟機，並輸入 `cd /cdrom` 指令可以檢視 CD 或 DVD 的內容，其中 `cdrom` 是裝載點目錄。

安裝 DB2 Connect Personal Edition (Solaris)

若要定義安裝喜好設定，以及安裝 DB2 Connect Personal Edition，請使用「DB2 安裝」精靈。安裝 IBM Data Server Driver Package (DS Driver)，然後套用 DB2 Connect Personal Edition 授權，是下列程序的偏好選擇方案。如需詳細資料，請參閱 IBM Data Server Client 類型。

開始之前

開始安裝之前：

- 您可以使用 root 或非 root 權限來安裝 DB2 Connect。如需非 root 安裝的相關資訊，請參閱《安裝 DB2 伺服器》中的『非 root 安裝概觀 (Linux 及 UNIX)』。
- 請確定您的系統符合安裝、記憶體及磁碟需求。
- 必須在系統上裝載 DB2 資料庫產品 DVD。
- 必須有可用的 DB2 Connect 產品映像檔。如果您安裝的是非英文版本的 DB2 Connect 產品，則必須具有適當的「國家語言套件」。
- 若要尋找系統上已安裝的 DB2 資料庫產品，請參閱《安裝 DB2 伺服器》中的『列出系統上已安裝的 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)』主題。
- 「DB2 安裝」精靈是圖形安裝程式。您必須擁有能夠呈現圖形使用者介面的 X Windows 軟體，才能在機器上執行「DB2 安裝」精靈。請確定 X Windows 伺服器正在執行中，且您已適當地匯出顯示畫面。例如，`export DISPLAY=9.26.163.144:0`。
- 如果在您的環境中使用的是類似「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」的安全軟體，則在啟動「DB2 安裝」精靈之前，必須手動建立必要的 DB2 使用者。在開始之前，請參閱安裝 DB2 伺服器中的「集中式使用者管理考量」。

註：從 DB2 9.1 版 Fix Pack 2 開始，已棄用「網路資訊服務 (NIS)」及「網路資訊附加服務 (NIS+)」功能。未來版次中可能會移除這些功能的支援。「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」是集中式使用者管理服務的建議解決方案。

關於這項作業

「DB2 安裝」精靈是一種 Java 型安裝工具，可以將任何 DB2 資料庫產品的安裝與配置自動化。如果不想使用此精靈，您有兩個選擇方案。您可以透過下列方式來安裝 DB2 Connect Personal Edition 產品：

- 使用回應檔方法。
- 手動使用 `db2_install` 指令。您不能使用作業系統的原生安裝公用程式 `pkgadd`，來手動安裝 DB2 資料庫產品。需要變更任何含有這個原生安裝公用程式的現有 Script，這些 Script 是用來與 DB2 安裝互動及執行查詢。

程序

若要在 Solaris x64 上使用「DB2 安裝」精靈來安裝 DB2 Connect Personal Edition，請執行下列動作：

1. 將目錄切換至裝載 DVD 的目錄：

```
cd /db2dvd
```

其中 *db2dvd* 代表 DVD 的裝載點。

2. 如果已下載 DB2 Connect 產品映像檔，則必須解壓縮及 `untar` 該產品檔案。

- a. 解壓縮產品檔：

```
gzip -d product.tar.gz
```

其中 *product* 是所下載的 DB2 Connect 產品名稱。

- b. Untar 產品檔：

```
tar xvf product.tar
```

- c. 切換目錄：

```
cd ./product/disk1
```

註：如果您已下載「國家語言套件」，請將它 `untar` 至相同目錄。如此會在相同目錄中建立子目錄（例如 `./n1pack/disk2`），並可讓安裝程式自動尋找安裝映像檔而不需提示。

3. 從產品映像檔所在的目錄輸入 `./db2setup` 指令，以啟動「DB2 安裝」精靈。若為多 CD 安裝，請在裝載 CD 位置之外，使用相對或絕對路徑名稱來發出 `db2setup` 指令，以確保可依需要解除裝載 DB2 Connect 產品 CD。片刻時間後，即會開啓「IBM DB2 安裝啓動程式」。由此視窗中，您可以檢視安裝的必備項目與版本注意事項，或直接進入安裝程序。
4. 起始安裝後，請繼續完成「DB2 安裝」精靈安裝畫面，並進行選擇。安裝說明會引導您完成「DB2 安裝」精靈。按一下**說明**來呼叫線上說明。您可以隨時按一下**取消**按鈕，結束安裝作業。當您按下最後一個「DB2 安裝」精靈安裝畫面上的**完成**後，DB2 檔案才會複製到系統。

完成後，就會利用 `/opt/IBM/db2/V9.7` 預設安裝路徑來安裝 DB2 Connect Personal Edition。

如果要安裝的系統已使用此目錄，則 DB2 Connect 產品安裝路徑會加上 `_xx`，其中 `xx` 是從 01 開始的數字，並根據已安裝的 DB2 副本數量而增加。

您也可以指定自己的 DB2 Connect 產品安裝路徑。

結果

安裝 DB2 Connect 產品之後，也可以透過從「國家語言套件」所在目錄執行 `./db2setup` 指令，來安裝「國家語言套件」。

依預設，會將安裝日誌 `db2setup.log` 及 `db2setup.err` 置於 `/tmp` 目錄中。您可以指定日誌檔的位置。

如果要讓您的 DB2 資料庫產品存取本端電腦或網路上另一部電腦的 DB2 文件，則必須安裝「DB2 資訊中心」。「DB2 資訊中心」包含 DB2 資料庫及 DB2 相關產品的文

件。請參閱《安裝 DB2 伺服器》中的『使用 DB2 安裝精靈安裝 DB2 資訊中心 (UNIX)』主題。

DB2 Connect 產品的安裝需求 (Solaris)

在「Solaris 作業系統」上安裝 DB2 Connect 產品之前，請確保您選擇的系統符合必要的作業系統、硬體、軟體及通訊需求。

若要在 Solaris 上安裝 DB2 Connect 產品，必須符合下列需求：

表 1. Solaris 安裝需求

作業系統	硬體
Solaris 10 Update 5 • 64 位元核心 • 修補程式 127128-11	Solaris x64 (Intel 64 或 AMD64)
Solaris 9 • 64 位元核心 • 修補程式 111711-12 及 111712-12 • 如果使用原始裝置，修補程式 122300-11	UltraSPARC 或 SPARC64 處理器
Solaris 10 Update 5 • 64 位元核心 • 如果使用原始裝置，修補程式 125100-07	

1. 只支援將 DB2 安裝在本端區域上。DB2 目前不支援全域區域安裝。

作業系統需求

您可以從 <http://java.sun.com> 網站取得 "Recommended & Security Patches"。從 SunSolve Online 網站按一下左邊畫面中的 "Patches" 功能表項目。

同時也需要 J2SE Solaris 作業系統修補程式叢集。您可以從 <http://java.sun.com> 網站取得它們。

對於 64 位元 Fujitsu PRIMEPOWER 系統上的 DB2 Connect，您還需要下列項目：

- Solaris 9 核心更新修補程式 112233-01 或更新版本，以取得修補程式 912041-01 的修正程式。

您可以從 FTSI 網站下載 Solaris 作業系統的 Fujitsu PRIMEPOWER 修補程式，網址為：<http://download.ftsi.fujitsu.com/>。

若為其他在 Solaris 上可影響 DB2 資料庫系統的問題清單，請參閱：www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21257606

DB2 資料庫產品支援 Solaris ZFS 檔案系統及「邏輯網域 (LDom)」。

如需 DB2 產品所支援虛擬化技術的詳細資料，請參閱 <http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/im/DB2+Virtualization+Support>。

軟體需求

- 需要有 SUNWlibC 軟體，才能在 Solaris 上安裝 DB2 Connect。您可以從 <http://java.sun.com> 網站取得它。
- 需要瀏覽器來查看線上說明。

通訊需求

您可以使用 TCP/IP

- 如要使用 TCP/IP 連線功能，則不需要其他的軟體。
- 在下列情況下，Sun Cluster 2.2 可支援 DB2 Connect：
 - 主機的通訊協定是 TCP/IP
 - 不是使用兩階段確定。如果使用者將 SPM 日誌配置為在共用磁碟上（這可以透過 `spm_log_path` 資料庫管理程式配置參數來完成），且失效接手系統有相同的 TCP/IP 配置（相同的主機名稱、IP 位址等等），那麼此限制可放寬。

裝載 CD 或 DVD（Solaris 作業環境）

在「Solaris 作業環境」上，如果 CD-ROM 在您將它插入光碟機時未自動裝載，請發出 `mount` 指令。

開始之前

如果您使用 NFS 從遠端系統裝載 CD 或 DVD 光碟機，則必須使用 `root` 存取權來匯出遠端電腦上的 CD 或 DVD 檔案系統。根據本端系統配置，您可能需要本端電腦的 `root` 存取權。

程序

若要在 Solaris 上裝載 CD 或 DVD，請執行下列動作：

1. 將 CD 或 DVD 插入光碟機中。
2. 如果系統正在執行「磁區管理程式」(`vold`)，則光碟將自動裝載成 `/cdrom/cd_label`（如果 CD 或 DVD 有標籤）或 `/cdrom/unnamed_cdrom`（如果 CD 或 DVD 沒有標籤）。

如果您的系統並未執行「磁區管理程式」，請完成下列步驟來裝載 CD 或 DVD：

- a. 輸入下列指令以判斷裝置的名稱：

```
ls -al /dev/sr* |awk '{print "/" $11}'
```

此指令會傳回 CD 或 DVD 裝置的名稱。在此範例中，指令會傳回字串 `/dev/dsk/c0t6d0s2`。

- b. 輸入下列指令以裝載 CD 或 DVD：

```
mkdir -p /cdrom/unnamed_cdrom  
mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/unnamed_cdrom
```

其中 `/dev/dsk/c0t6d0s2` 代表上一個步驟所傳回的裝置名稱，而 `/cdrom/unnamed_cdrom` 代表 CD 或 DVD 裝載目錄。

3. 登出。

結果

您的 CD 或 DVD 檔案系統現在已完成裝載。透過將 CD 或 DVD 放置在光碟機中，並輸入 `cd /cdrom` 指令可以檢視其內容，其中 `cdrom` 是裝載點目錄。

安裝 DB2 Connect Personal Edition (Windows)

此作業說明如何在 Windows 作業系統上，使用「DB2 安裝」精靈來安裝 DB2 Connect Personal Edition。另外，您也可以使用回應檔方法來安裝 DB2 Connect Personal Edition。安裝 IBM Data Server Driver Package (DS Driver)，然後套用 DB2 Connect Personal Edition 授權，是下列程序的偏好選擇方案。如需詳細資料，請參閱 IBM Data Server Client 類型。

開始之前

啓動「DB2 安裝」精靈之前：

- 請確定您的系統符合下列需求：
 - 軟硬體需求
 - 磁碟及記憶體需求
- 如果要在 Windows 上安裝且想要使用 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)，則必須擴充目錄綱目。
- 建議您使用「管理者」帳戶來執行安裝作業。「管理者」帳戶必須是您要安裝 DB2 資料庫產品的 Windows 電腦上本端管理者群組所擁有的帳戶，且應具有下列進階使用者權限：
 - 作為作業系統的一部分
 - 建立記號物件
 - 增加配額
 - 更換程序層記號

如果沒有進階使用者權利，還是可以執行安裝，但安裝程式可能無法驗證帳戶。

- 如果要使用非管理者帳戶來安裝 DB2 Connect，請參閱「DB2 Connect 的非管理者安裝 (Windows)」主題。

程序

- 若要使用「DB2 安裝」精靈來安裝 DB2 Connect Personal Edition，請執行下列動作：
 1. 以具有管理者權限的使用者身分登入系統。
 2. 關閉所有程式，讓安裝程式能在必要時更新檔案。
 3. 如果您的電腦已安裝 IBM Data Server Client，則可以在該電腦上登錄 DB2 Connect Personal Edition 授權，以啓動 DB2 Connect Personal Edition。若要執行安裝程式來安裝 DB2 Connect Personal Edition，請遵循其餘步驟。
 4. 將 DVD 插入光碟機。自動執行功能會自動啓動「DB2 安裝」精靈。「DB2 安裝」精靈將決定系統語言，然後啓動該語言的安裝程式。如果要以不同的語言來執行安裝程式，或安裝程式無法自動啓動，則可以手動執行「DB2 安裝」精靈。
 5. 畫面上會開啓「DB2 啓動程式」。您可以在此視窗中檢視安裝必備項目及版本注意事項，或直接繼續安裝作業。
 6. 一旦起始安裝作業，請遵循安裝程式的提示來進行安裝。線上說明會指導您執行其餘的步驟。按一下說明來呼叫線上說明。您可以隨時按一下取消按鈕，結束安裝作業。

日誌檔儲存一般資訊，以及由安裝及解除安裝活動所造成的錯誤訊息。日誌的檔名遵循 DB2-產品縮寫-日期時間.log 格式，例如 DB2-CLIENT-10-06-2006_17_23_42.log。根據預設值，日誌檔位於 My Documents\DB2LOG 目錄中。

- 若要手動呼叫「DB2 安裝」精靈，請執行下列動作：

1. 按一下**開始**，然後選取**執行**選項。
2. 在**開啟欄位**中，輸入下列指令：

```
x:\setup /i language
```

其中：

- *x:* 代表您的 DVD 光碟機
 - *language* 代表您語言的地區碼（例如，EN 代表英文）。
3. 按一下**確定**。

如果要讓您的 DB2 資料庫產品存取本端電腦或網路上另一部電腦的 DB2 文件，則必須安裝「DB2 資訊中心」。「DB2 資訊中心」含有適用於 DB2 資料庫系統及相關產品的文件。

DB2 Connect Personal Edition 的安裝需求 (Windows)

您在 Windows 作業系統上安裝 DB2 Connect Personal Edition 之前，請確定您所選擇的系統符合必要的作業系統、硬體、軟體及通訊需求。

若要安裝 DB2 Connect Personal Edition，必須符合下列需求：

作業系統需求

下列其中一項：

- Windows XP Professional Edition (32 位元及 64 位元) 隨附 Service Pack 2 或更新版本
- Windows 2003 隨附 Service Pack 2 或更新版本：
 - Standard Edition (32 位元及 64 位元)
 - Enterprise Edition (32 位元及 64 位元)
 - Datacenter Edition (32 位元及 64 位元)
- Windows Vista
 - Professional Edition (32 位元及 x64)
 - Enterprise Edition (32 位元及 x64)

支援所有 Windows Vista 服務套件。

- Windows 7
 - Professional Edition (32 位元及 x64)
 - Enterprise Edition (32 位元及 x64)
- Windows Server 2008
 - Standard Edition (32 位元及 64 位元)
 - Enterprise Edition (32 位元及 64 位元)
 - Datacenter Edition (32 位元及 64 位元)

支援所有 Windows Server 2008 服務套件。

- Windows Server 2008 R2
 - Standard Edition (64 位元)
 - Enterprise Edition (64 位元)

- Datacenter Edition (64 位元)

支援所有 Windows Server 2008 R2 服務套件。

硬體需求

- 所有 Intel 及 AMD 處理器都能夠執行支援的 Windows 作業系統 (32 位元及 x64 型系統)。

軟體需求

- 需要瀏覽器來查看線上說明。

通訊需求

- 作業系統支援並提供 TCP/IP。

Windows (64 位元) 考量

- 支援遠端 32 位元用戶端從舊版傳送的 SQL 要求。

功能

這版 DB2 Connect 主要是針對個人工作站使用及應用程式連線。伺服器或閘道功能無法使用。如需這版所提供功能的完整明細，請造訪 <http://www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/edition-pe.html>。

這版 DB2 Connect 的目的不是啟用應用程式伺服器，因此不應該安裝在這類伺服器上。

安裝 DB2 Connect Personal Edition 所需的使用者帳戶 (Windows)

如果是在 Windows 上安裝 DB2 Connect Personal Edition 產品，則需要有安裝使用者帳戶。

安裝使用者帳戶是執行安裝之使用者的帳戶。在執行「DB2 安裝」精靈之前，必須先定義安裝使用者帳戶。您可以在安裝之前定義設定使用者帳戶，也可以讓「DB2 安裝」精靈為您建立帳戶。

所有使用者帳戶名稱必須遵守系統命名規則及 DB2 命名規則。

如果您使用的安裝使用者帳戶包含 DB2 命名規則中未指定的非英文字元，則 DB2 安裝會失敗。

需要本端或網域使用者帳戶來執行安裝。一般而言，在要執行安裝的電腦上，使用者帳戶必須屬於 *Administrators* 群組。

也可使用非管理者使用者帳戶。此選擇方案需要 Windows Administrators 群組成員先配置 Windows 較高專用權設定，以容許非管理者使用者帳戶執行安裝。例如，在 64 位元作業系統上，您必須先在 HKLM\Software\Wow6432Node 上手動授與全部許可權，DB2 Connect Personal Edition 才能成功地安裝。在 Windows Vista 上，非 Administrator 可執行安裝，但「DB2 安裝」精靈會提示他提供管理認證。

安裝使用者帳戶需要使用者權利「從網路存取此電腦」。

對於網域帳號來說，若要驗證使用者 ID，則安裝使用者 ID 必須屬於要建立帳戶之網域上的 Domain Administrators 群組。

您也可以使用內建的「本端系統」帳戶為所有產品執行安裝。

DB2 安裝程式授與的使用者權限

DB2 安裝程式並未授與「除錯程式」使用者權利。DB2 安裝程式授與下列使用者權利：

- 作為作業系統的一部分
- 建立記號物件
- 鎖定記憶體分頁
- 以服務方式登入
- 增加配額
- 更換程序層記號

Windows 上的延伸安全

DB2 產品提供延伸的 Windows 安全。您可以使用使用者 ID 來安裝 DB2 Connect Personal Edition，但是除非該使用者 ID 屬於 DB2ADMNS 或 DB2USERS 群組，否則該使用者 ID 無法執行任何 DB2 指令。

DB2 安裝程式可建立這兩個新群組。您可以在自訂安裝期間指定新名稱或接受預設名稱。

若要啟用此安全功能，請在安裝 DB2 期間，選取啟用 **DB2 物件的作業系統安全** 畫面上的 **啓用作業系統安全** 勾選框。接受「DB2 管理者群組」欄位及「DB2 使用者群組」欄位的預設值。預設群組名稱為 DB2ADMNS 及 DB2USERS。如果與現存的群組名稱衝突，系統就會提示您變更群組名稱。如有必要，您也可以自行指定值。

擴充 LDAP 目錄服務的 Active Directory 綱目 (Windows)

如果您計劃使用「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」目錄伺服器特性與 Windows Server 2003 搭配使用，則必須使用 **db2schex** 指令來擴充 Active Directory 綱目，以包含 DB2 物件類別及屬性定義。

開始之前

在安裝 DB2 產品及建立資料庫之前擴充目錄綱目的好處如下：

- 假設安裝使用者 ID 具備足夠的專用權可以寫入 Active Directory，在安裝期間建立的預設 DB2 實例會編目為 Active Directory 中的 DB2 節點。
- 在安裝之後建立的任何資料庫都會自動編目到 Active Directory。

關於這項作業

若要擴充目錄綱目，請：

程序

1. 使用具有「綱目管理」權限的 Windows 使用者帳戶，登入屬於 Windows 網域的任何機器。
2. 從安裝 DVD 執行 **db2schex** 指令。您可以依照下列方式執行此指令，而不需要登出後再登入：

```
runas /user:MyDomain\Administrator x:\db2\Windows\utilities\db2schex.exe
```

其中 x: 代表 DVD 光碟機代號。

下一步

當 `db2schem` 完成時，您可以繼續安裝 DB2 產品；或如果您已經安裝 DB2 產品或已建立資料庫，則必須手動登錄節點並編目資料庫。如需相關資訊，請參閱「DB2 安裝完成後啟用 LDAP 支援」主題。

DB2 Connect 的非管理者安裝 (Windows)

若為非「管理者」的安裝，則登入使用的帳戶必須屬於 Power Users 群組。

某些必須在登錄中出現的 DB2 Connect 相關資訊，必須在登錄的 HKEY_CURRENT_USER 資料夾中輸入。雖然有許多 DB2 Connect 的非管理者安裝項目會儲存在登錄的 HKEY_LOCAL_MACHINE 資料夾中，但是環境設定必須在 HKEY_CURRENT_USER 中變更。

Windows Administrators 群組成員必須配置 Windows 較高專用權設定，以容許非管理者使用者帳戶執行安裝。例如，在 64 位元作業系統上，您必須先在 HKLM\Software\Wow6432Node 上手動授與完整許可權，32 位元 DB2 Connect Personal Edition 產品才能順利地完成安裝。

註：如果要由非 Administrator 使用者帳戶安裝產品，則您在試圖安裝 DB2 產品前必須先安裝 VS2005 執行時期檔案庫。安裝 DB2 產品前，作業系統上必須要有 VS2005 執行時期檔案庫。VS2005 執行時期檔案庫可以從 Microsoft 執行時期檔案庫網站取得。有兩個選項：若是 32 位元系統請選擇 `vcredist_x86.exe`，若是 64 位元系統則請選擇 `vcredist_x64.exe`。

系統捷徑必須變更為使用者捷徑才可進行非管理者安裝。此外，因為在安裝任何 DB2 Connect 產品時都要用到服務，但是沒有管理權限，就無法建立服務，所以在進行非管理者安裝時，服務會以程序方式自動地啟動。

下列是在管理者安裝及非管理者安裝都存在的環境中您可能遇到的安裝狀況：

- 某位非「管理者」安裝了 DB2 Connect，然後「管理者」嘗試在相同的系統上安裝 DB2 Connect。「管理者」將會得到產品已安裝的訊息。「管理者」有權解除安裝及重新安裝產品，來解決這個問題。
- 某位非「管理者」安裝了 DB2 Connect，然後第二位非「管理者」嘗試在相同的系統上安裝 DB2 Connect。在此實務範例中，安裝將會失敗，並傳回錯誤訊息，指出使用者必須是「管理者」，才能安裝產品。
- 「管理者」已安裝了 DB2 Connect，然後非「管理者」嘗試在相同的系統上安裝 DB2 Connect。在此實務範例中，安裝將會失敗，並傳回錯誤訊息，指出使用者必須是「管理者」，才能安裝產品。「管理者」永遠擁有解除安裝與重新安裝的權限。
- 非管理者使用者無法解除安裝 DB2 產品。位於 Windows Vista（與以上的版本）作業系統上的那些非管理者使用者可以解除安裝 DB2 產品。

DB2 Connect 產品對於主機及中型系統的安裝需求

DB2 Connect 產品可讓工作站連接至所支援主機及中型平台上的資料庫（例如，z/OS 上的 DB2）。在部分情況下，DB2 Connect 客戶可能需要將修補程式套用至主機或中型資料庫產品，才能啟用這項功能。

請參閱 *Installing IBM Data Server Clients* 中的「安裝 IBM Data Server Client (Linux 及 UNIX)」及「安裝 IBM Data Server Client (Windows)」。

使用者識別管理

在安裝 DB2 Connect Personal Edition 後的關鍵作業是將使用者新增至具有預設名稱 DB2ADMNS 及 DB2USERS 的兩個使用者群組中的其中一個。將執行這項作業，因為它是您將對資料庫環境實作的資料庫安全原則的一部分。

將使用者 ID 新增至 DB2ADMNS 及 DB2USERS 使用者群組 (Windows)

順利完成 DB2 安裝之後，現在您必須將需要在機器上執行本端 DB2 應用程式及工具的使用者新增至 DB2ADMNS 或 DB2USERS 群組。DB2 安裝程式會建立兩個新群組。您可以使用新名稱或接受預設名稱。預設群組名稱為 DB2ADMNS 及 DB2USERS。

開始之前

- 您必須已安裝了 DB2 資料庫產品。
- 您必須在安裝 DB2 資料庫產品期間，選取了啓用 DB2 物件的作業系統安全畫面上的啓用作業系統安全勾選框。

程序

若要將使用者新增到適當的群組中，請：

1. 按一下**開始**，然後選取**執行**。
2. 鍵入 **lusrmgr.msc**，然後按一下**確定**。
3. 選取**本端使用者和群組**。
4. 選取**使用者**。
5. 選取您要新增的使用者。
6. 按一下**內容**。
7. 按一下**隸屬於標籤**。
8. 按一下**新增**。
9. 選取適當的群組。
10. 按一下**確定**。

下一步

如果您進行了安裝且已選擇不啓用新安全功能，仍可藉由執行 **db2extsec.exe** 指令，在安裝之後執行此動作。將使用者新增至群組的動作，會在新增使用者之後使用者第一次登入時生效。例如，如果您將使用者 ID 新增至 DB2ADMNS 群組，則需要登出再重新登入，此變更才會生效。

非 root 身分安裝概觀 (Linux 及 UNIX)

在 9.5 版之前，只有擁有 root 專用權的使用者，才能安裝產品、套用及回復修正套件、配置實例、新增功能或解除安裝產品。現在，即使您不是 root 使用者，也可以在 Linux 及 UNIX 作業系統上執行這些作業。

DB2 安裝程式會在非 root 身分安裝期間，自動建立及配置非 root 實例。非 root 使用者可以在安裝期間自訂非 root 實例的配置。即使沒有 root 專用權，您還是可以使用及維護已安裝的 DB2 資料庫產品。

DB2 資料庫產品的非 root 身分安裝有一個 DB2 實例依預設會啓用大部分功能。

對於許多群組而言，非 root 身分安裝非常適合，如下所示：

- 擁有數千個工作站以及數千名使用者（這些使用者想要在不耗用系統管理者時間的情況下，安裝 DB2 資料庫產品）的企業
- 通常不是系統管理者但使用 DB2 資料庫產品開發應用程式的應用程式開發人員
- 開發的軟體不需要 root 使用者權限但可內嵌 DB2 資料庫產品的「獨立軟體供應商 (ISV)」

雖然非 root 身分安裝具有 root 身分安裝的大部分功能，但仍有一些差異及限制。以 root 使用者身分執行 **db2rfe** 指令，便可解除部分限制。

root 安裝與非 root 安裝之間的差異

除了少數限制之外，非 root 身分安裝的目錄結構也與 root 身分安裝的目錄結構稍有不同。

在 root 身分安裝期間，DB2 資料庫產品的子目錄及檔案會在 root 使用者選擇的目錄中建立。

與 root 使用者不同，非 root 使用者無法選擇安裝 DB2 資料庫產品的位置。非 root 身分安裝一律位於 `$HOME/sqllib` 目錄，其中 `$HOME` 代表非 root 使用者的起始目錄。非 root 身分安裝之 `sqllib` 目錄中的子目錄佈置與 root 身分安裝類似。

對於 root 身分安裝，可以建立多個實例。實例所有權會與建立實例的使用者 ID 相關聯。

非 root 身分安裝只能有一個 DB2 實例。非 root 身分安裝目錄包含所有 DB2 資料庫產品檔案及實例檔案，但是沒有軟鏈結。

下表彙總了 root 身分安裝與非 root 身分安裝之間的差異。

表 2. root 身分安裝與非 root 身分安裝之間的差異

準則	root 身分安裝	非 root 身分安裝
使用者可以選取安裝目錄	是	否。DB2 資料庫產品安裝在使用者的起始目錄下。
容許的 DB2 實例數	多個	一個
安裝期間部署的檔案	僅程式檔案。必須在安裝之後建立實例。	程式檔案及實例檔案。可在安裝之後立即使用 DB2 資料庫產品。
升級版本及實例	否	安裝新版本之前，不需要解除安裝舊版本。同時安裝新版本與升級實例。

非 root 安裝的限制

除了 root 身分安裝與非 root 身分安裝之間的差異外，有數個關於非 root 身分安裝的限制。本主題將討論這些限制，以協助您判斷是否要使用非 root 身分安裝。

產品限制

非 root 身分安裝不支援安裝部分 DB2 資料庫產品：

- DB2 Query Patroller

- DB2 Net Search Extender
- 本端安裝的「DB2 資訊中心」

註：非 root 身分安裝不支援本端安裝的「DB2 資訊中心」，這是因為需要 root 使用者權限才能啟動常駐程式。不過，可以將非 root 身分安裝 DB2 實例配置為使用同一部電腦上本端安裝的「DB2 資訊中心」。

功能及工具限制

非 root 身分安裝無法使用下列功能及工具：

- 「DB2 管理伺服器 (DAS)」及其相關指令：**dasrcrt**、**dasdrop**、**daslist**、**dasmigr** 及 **dasupdt**
- 配置輔助程式
- 控制中心
- 不支援 **db2governor** 增加優先順序的能力
- 在「工作量管理程式 (WLM)」中，容許在非 root DB2 實例的 DB2 服務類別中設定代理程式優先順序。然而，並不會遵循該代理程式優先順序，也不會傳回 **SQLCODE** 錯誤。
- 不支援系統重新啟動時非 root DB2 實例的自動啟動

性能監視器限制

非 root 身分安裝不支援下列性能監視器功能：

- 在出現警示時執行 Script 或作業動作
- 傳送警示通知

分割的資料庫限制

非 root 身分安裝只支援單一分割區資料庫。您無法新增其他的資料庫分割區。

列出 DB2 資料庫產品

當以非 root 使用者身分執行時，**db21s** 指令產生的輸出不同於以 root 使用者身分執行時產生的輸出。如需詳細資訊，請參閱 **db21s** 指令主題。

DB2 副本

每一個非 root 使用者只能安裝一個 DB2 資料庫產品副本。

DB2 實例限制

在非 root 身分安裝中，安裝期間會建立一個 DB2 實例。無法建立其他實例。

DB2 實例動作僅可由實例擁有者執行

root 身分安裝及非 root 身分安裝可在同一電腦的不同安裝路徑中同時存在。然而，只有擁有非 root 實例的非 root 使用者才能更新或捨棄（使用 **db2_deinstall** 指令）非 root 實例。

具有 root 使用者權限的使用者所建立的 DB2 實例，只能由具有 root 使用者權限的使用者更新或捨棄。

DB2 實例指令

下列 DB2 實例指令無法在非 root 身分安裝中使用：

db2icrt

以非 root 使用者身分安裝 DB2 資料庫產品時，會自動建立及配置單一實例。無法在非 root 身分安裝中建立更多實例。然而，如果需要配置自動建立的實例，您可以使用非 root 身分安裝配置指令 **db2nrcfg**。

db2iupdt

db2iupdt 指令無法用於非 root 實例。但是，可以使用非 root 身分安裝配置指令 (**db2nrupdt**) 來更新非 root DB2 實例。不過，通常不需要更新非 root 實例，因為它會在更新 DB2 資料庫產品時自動更新。

db2idrop

無法捨棄非 root 身分安裝期間自動建立的實例。必須解除安裝 DB2 資料庫產品，才能捨棄 DB2 實例。

db2iupgrade

非 root 身分安裝不支援升級。若要升級非 root 實例，請使用 **db2nrupgrade** 指令。

升級限制

無法將 root 實例升級至非 root 實例。

後置安裝動作僅可由 DB2 實例擁有者執行

root 身分安裝及非 root 身分安裝可在同一電腦上同時存在。不過，只有安裝 DB2 資料庫產品的原始非 root 使用者，才能執行後續動作，例如：

- 套用修正套件
- 新增功能
- 安裝附加產品

調整 ulimit 值

UNIX 及 Linux 作業系統上的 **ulimit** 指令會設定或報告使用者資源限制（例如資料及堆疊限制）。對於 root 實例，資料庫伺服器會動態更新所需的 **ulimit** 設定，而無需變更永久設定。然而，對於非 root 實例，只可以在安裝期間檢查 **ulimit** 設定。如果設定不足，則會顯示警告訊息。若要變更 **ulimit** 設定，則需要 root 使用者權限。

可透過執行 db2rfe 克服的限制

非 root 身分安裝的更多限制可透過執行 **db2rfe** 指令來克服。下列功能及能力在非 root 身分安裝中最初無法使用：

- 作業系統型鑑別
- 高可用性 (HA) 功能
- 在 /etc/services 檔案中保留服務名稱的能力
- 增加使用者資料限制 (ulimit) 的能力。此能力僅適用於 AIX。在其他作業系統上，必須手動增加使用者資料限制。

執行「啓用非 root 身分安裝的 root 功能」指令 (**db2rfe**)，以啓用這些功能及能力。執行 **db2rfe** 指令是選用項目，而且執行者必須是具有 root 使用者權限的使用者。

非 root 身分安裝中的鑑別類型

作業系統型鑑別是 DB2 資料庫產品的預設鑑別類型。因為非 root 身分安裝不支援作業系統型鑑別，所以如果您選擇不要在非 root 使用者身分安裝 DB2 資料庫產品之後執行 **db2rfe** 指令，則必須手動設定鑑別類型。您也可以藉由更新資料庫管理程式配置 (dbm cfg) 檔案中的下列參數，來達到此目的：

- **clnt_pw_plugin** (用戶端使用者 ID/密碼外掛程式配置參數)
- **group_plugin** (群組外掛程式配置參數)

- `srvcon_pw_plugin` (伺服器配置參數中送入連線的使用者 ID/密碼外掛程式)

以非 root 使用者安裝 DB2 產品

以非 root 使用者身分可以安裝大部分 DB2 資料庫產品。

開始之前

在您以非 root 使用者身分安裝任何 DB2 資料庫產品之前，要瞭解 root 身分安裝與非 root 身分安裝之間的差異，以及非 root 身分安裝的限制。如需非 root 安裝的相關資訊，請參閱『非 root 身分安裝概觀 (Linux 及 UNIX)』。

以非 root 使用者身分安裝 DB2 資料庫產品的必備項目如下：

- 您必須能夠自行裝載或透過其他方式裝載安裝 DVD。
- 您必須擁有可用作 DB2 實例擁有者的有效使用者 ID。

使用者 ID 具有下列限制及需求：

- 必須具有 `guests`、`admins`、`users` 及 `local` 以外的主要群組
- 可以包括小寫字母 (a-z)、數字 (0-9) 及底線字元 (_)
- 長度不能超出 8 個字元
- 不能以 `IBM`、`SYS`、`SQL` 或數字開頭
- 不能是 DB2 保留字 (`USERS`、`ADMINS`、`GUESTS`、`PUBLIC` 或 `LOCAL`) 或 SQL 保留字
- 無法使用具有 DB2 實例 ID、DAS ID 或隔離 ID 之 root 專用權的任何「使用者 ID」。
- 不能包括重音字元
- 如果指定現存的使用者 ID，而不是建立新的使用者 ID，請確定使用者 ID：
 - 未鎖定
 - 密碼沒有過期
- 您要安裝之產品的軟硬體需求不僅適用於 root 使用者，還適用於非 root 使用者。
- 在 AIX 5.3 版上，必須啓用「非同步 I/O (AIO)」。強烈建議系統啓用「I/O 完成埠 (IOCP)」。
- 您的起始目錄必須是有效的 DB2 路徑。

DB2 安裝路徑具有下列規則：

- 可以包括小寫字母 (a-z)、大寫字母 (A-Z) 及底線字元 (_)
- 不能超出 128 個字元
- 不能包含空格
- 不能包含非英文字元
- 不能是符號鏈結

關於這項作業

以非 root 使用者身分安裝 DB2 資料庫產品，對於非 root 使用者而言一目瞭然。換句話說，非 root 使用者在安裝 DB2 資料庫產品時無需執行任何特殊動作，只需要以非 root 使用者身分登入即可。

程序

若要執行非 root 身分安裝，請：

1. 以非 root 使用者身分登入
2. 使用任何可用的方法來安裝 DB2 資料庫產品。選項包括：
 - 「DB2 安裝」精靈 (GUI 安裝)
 - **db2_install** 指令
 - 搭配回應檔的 **db2setup** 指令 (無聲自動安裝)

註：因為非 root 使用者無法選擇安裝 DB2 資料庫產品的目錄，所以會忽略回應檔中的任何 **FILE** 關鍵字。

3. 安裝 DB2 資料庫產品之後，您必須開啓新的登入階段作業，以使用非 root DB2 實例。或者，您可以使用相同的登入階段作業，前提是使用 `$HOME/sqlllib/db2profile` (適用於 Bourne Shell 及 Korn Shell 使用者) 或 `$HOME/sqlllib/db2chsrc` (適用於 C Shell 使用者) 設定 DB2 實例環境，其中，`$HOME` 是非 root 使用者的起始目錄。

下一步

安裝 DB2 資料庫產品之後，請驗證作業系統使用者程序資源限制 (`ulimit`)。如果不符合 `ulimit` 最小值，則 DB2 引擎會發生非預期的作業資源不足錯誤。這些錯誤可能會導致 DB2 資料庫系統中斷。

使用 **db2rfe** 在非 root 安裝中啓用 root 型功能

非 root 身分安裝中有數個特性及功能一開始無法使用，但是可透過執行 **db2rfe** 指令來啓用它們。

開始之前

此作業需要 root 使用者權限。

程序

若要啓用非 root 身分安裝中最初無法使用的特性及功能，請：

1. 尋找配置範例檔。已提供兩個範例配置檔：
 - `$HOME/sqlllib/instance/db2rfe.cfg`，已使用非 root DB2 實例的預設值對其預先配置。
 - `$HOME/sqlllib/cfg/db2rfe.cfg.sample`，未進行配置其中 `$HOME` 是非 root 使用者的起始目錄。
2. 將其中一個範例配置檔複製到其他位置，讓原始檔案保持不變。
3. 視需要更新複製的配置檔。此配置檔是 **db2rfe** 指令的輸入。

配置檔的範例如下：

```
INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=NO
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=NO
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
**SVCENAME=db2c_db2inst2
```

```
**SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=NO
**SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
**SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000
```

註：

- DB2 安裝程式會自動填寫 **INSTANCENAME** 參數的值
- 只能在 AIX 上使用 **SET_ULIMIT** 參數。在其他作業系統上，具有 root 權限的使用者需要手動設定 ulimit 值。
- 其他關鍵字的預設值為 NO
- 依預設會註銷子參數（如 **SVCENAME**）。註解以 ** 表示
- 如果將參數設為 YES 並且其具有任何子參數，建議您取消註解子參數，並提供適當的值。提供的任何埠值都是範例。請確保您指派的埠值是可用的。

下面提供一則範例，以顯示將啟用下列特性及功能的已編輯配置檔：

- 高可用性
- 作業系統型鑑別
- DB2 文字搜尋（服務名稱為 db2j_db2inst2 且埠值為 55000）

若要啟用這些特性及功能，請編輯配置檔，如下所示：

```
INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=YES
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=YES
  SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000
```

4. 以 root 使用者權限登入。
5. 導覽至 \$HOME/sql1lib/instance 目錄，其中 \$HOME 代表非 root 使用者的起始目錄。
6. 使用下列語法執行 **db2rfe** 指令：

```
db2rfe -f config_file
```

其中 *config_file* 是在步驟 第 25 頁的 3 中建立的配置檔。

下一步

若要在非 root 身分安裝上保留啟用 root 型功能，請在套用修正套件或升級至新版本之後，重新執行 **db2rfe** 指令。

將修正套件套用至非 root 身分安裝

將修正套件套用至非 root 身分安裝的作業，與將修正套件套用至 root 身分安裝的作業基本相同，只有幾個例外狀況。

開始之前

在將修正套件套用至非 root 身分安裝之前，您必須以用來安裝非 root 身分安裝的使用者 ID 登入。

如果您已在非 root 身分安裝中使用 **db2rfe** 指令啓用 root 功能，則應該找到執行 **db2rfe** 指令時使用的配置檔。您需要該配置檔，以在套用修正套件之後重新啓用 root 功能。

程序

若要將修正套件套用至非 root 身分安裝，請：

1. 根據『套用修正套件』主題套用您的修正套件。

註： **installFixPack** 指令的 **-b** 選項對非 root 身分安裝而言無效。

2. 選用項目：執行 **db2rfe** 指令。如果您在非 root 身分安裝中啓用 root 型功能，並且要重新啓用這些功能，則必須重新執行 **db2rfe** 指令。執行此指令需要 root 使用者權限。

註：如果您在首次啓用 root 功能時已編輯 `$HOME/sql1lib/instance/db2rfe.cfg`，則在套用修正套件時不會改寫該配置檔，因此您可以在執行 **db2rfe** 指令時重複使用該檔案。但是，也應該檢查 `$HOME/sql1lib/cfg/db2rfe.cfg.sample`。如果修正套件引入了非 root 身分安裝可用的任何新 root 功能，`$HOME/sql1lib/cfg/db2rfe.cfg.sample` 會顯示這些新功能。

使用 **db2_deinstall** 移除非 root DB2 資料庫產品 (Linux 及 UNIX)

此作業提供使用 **db2_deinstall** 指令移除非 root DB2 資料庫產品或元件的步驟。

開始之前

您必須在執行 **db2_deinstall** 指令之前停止非 root 實例。

關於這項作業

- 此作業適用於未使用 root 使用者權限安裝的 DB2 資料庫產品。另有一項作業用於解除安裝使用 root 使用者權限安裝的 DB2 資料庫產品。
- 與 root 使用者一樣，非 root 使用者也可以使用 **db2_deinstall** 指令來解除安裝 DB2 資料庫產品。非 root 身分安裝的 **db2_deinstall** 指令具有與 root 身分安裝相同的選項，但它額外還有一個選項：**-f sql1lib**。
- 請注意，以非 root 使用者身分執行 **db2_deinstall** 會解除安裝 DB2 資料庫產品並捨棄非 root 實例。這與 root 身分安裝不同，在其中執行 **db2_deinstall** 僅會解除安裝 DB2 資料庫程式檔案。
- 您不能使用原生的作業系統公用程式（例如 **rpm** 或 **SMIT**）來移除 DB2 資料庫產品。

程序

若要解除安裝由非 root 使用者安裝的 DB2 資料庫產品，請執行下列動作：

1. 以用來安裝 DB2 資料庫產品的使用者 ID 登入。
2. 導覽至 `$HOME/sql1lib/install` 目錄，其中 `$HOME` 是起始目錄。
3. 執行 **db2_deinstall** 指令。

註：

- 如果執行具有 **-a** 選項的 **db2_deinstall** 指令，則會移除 DB2 資料庫程式檔案，但是任何配置檔會保留在稱為 `sql1lib_bk` 的備份目錄中。

- 如果執行具有 **-a -f sqllib** 選項的 **db2_deinstall** 指令，則會移除起始目錄中的整個 **sqllib** 子目錄。如果 **sqllib** 中有您要保留的任何檔案，請務必在執行 **db2_deinstall -a -f sqllib** 之前將其複製到其他位置。
- 與 **root** 身分安裝一樣，針對非 **root** 身分安裝執行具有 **-F** 選項的 **db2_deinstall** 指令，即可讓非 **root** 使用者移除特定 **DB2** 功能。

第 4 章 DB2 Connect 通訊的準備

為來自 DB2 Connect 的連線準備 IBM DB2 for IBM i

開始之前

DB2 Connect 提供遠端系統應用程式對您 IBM DB2 for IBM i 系統上資料的存取權。

關於這項作業

若要設定連線，您需要了解下列資訊：

程序

1. 本端網路名稱。輸入 DSPNETA，即可取得此資訊。
2. 本端配接卡位址。您可以利用下列其中一種方式輸入 WRKLIND 指令，即可取得此資訊：

WRKLIND (*e1an)

列出乙太網路配接卡

WRKLIND (*tr1an)

列出記號環配接卡

WRKLIND (*a11)

列出所有配接卡

3. 主機名稱。輸入 DSPNETA，即可取得此資訊。
4. TCP/IP 埠或服務名稱。預設值為 X'07'6DB (X'07F6C4C2')。DB2 for i 一律使用預設值。如果輸入十六進位數字不方便的話，則別名是 QCNTEDDM。
5. 關聯式資料庫名稱。您可以輸入 DSPRDBDIRE，即可取得這項資訊。此時會顯示一個清單。在「遠端位置」直欄中，含有 *LOCAL 的字行是用來識別必須定義到用戶端的 RDBNAME。如果沒有 *LOCAL 登錄，您可以新增一個登錄，或使用從伺服器上的 DSPNETA 指令取得的系統名稱。

結果

範例如下：

```
Display Relational Database Directory Entries

Position to . . . . .
. . . . .

Type options, press Enter.
      5=Display details  6=Print details

Option          Database          Relational          Remote
                Location Text

-
-              DLHX              RCHAS2FA
-              JORMT2FA          JORMT2FA
-              JORMT4FD          JORMT4FD
-              JOSNAR7B          RCHASR7B
-              RCHASR7B          *LOCAL
-              RCHASR7C          RCHASR7C
-              R7BDH3SNA         RCH2PDH3
-              RCHASDH3         RCHASDH3
```

當您從 IBM Power Systems 伺服器取得這些參數時，請在下列工作表中輸入值：

表 3. IBM Power Systems 的配置參數

項目	參數	範例	您的值
A-1	本端網路名稱	SPIFNET	
A-2	本端配接卡位址	400009451902	
A-4	Hostname	SYD2101A	
A-5	TCP/IP 埠或服務名稱	X'07F6C4C2' (預設值)	
A-6	關聯式資料庫名稱	NEW_YORK3	

如需相關資訊，請參閱 *DB2 Server for VSE & VM SQL Reference* (SC09-2989) 中的「DRDA 考量」一節。

為來自 DB2 Connect 的連線準備 DB2 for z/OS

開始之前

此主題提供在「DB2 Connect 伺服器」或 DB2 Connect 用戶端與 DB2 for z/OS 之間建立 TCP/IP 網路連線的相關指示。

如果您預期 DB2 for z/OS 將參與多位置更新交易 (兩階段確定)，請參閱 *DB2 Connect 使用手冊* 中的「使用控制中心啟用多位置更新」。

程序

若要準備讓 DB2 for z/OS 接收來自 DB2 Connect 的連線要求，您必須透過下列方式來配置通訊協定：

- 『配置 DB2 for z/OS 的 TCP/IP』
-
- 第 34 頁的『配置 DB2 for z/OS』

主機資料庫

在本文件中，**資料庫**一詞是用來說明關聯式資料庫管理系統 (RDBMS)。與 DB2 Connect 通訊的其他系統可能使用**資料庫**一詞來說明稍微不同的概念。DB2 Connect 術語「**資料庫**」也可以指：

System z

DB2 for z/OS. DB2 for z/OS 子系統，由它的 LOCATION NAME 加以識別。使用 z/OS **-display ddf** 指令取得 DB2 伺服器位置名稱、網域名稱、IP 位址及埠。

DB2 for z/OS 位置是資料庫伺服器的唯一名稱。應用程式使用該位置名稱來存取 DB2 for z/OS 子系統或 DB2 for z/OS 資料共用群組。資料共用群組可讓不同 DB2 子系統上的應用程式同時讀取及寫入相同資料。應用程式使用 DB2 資料共用群組網路位址來存取 DB2 資料共用位置。所存取的 DB2 子系統對應應用程式而言是透通的。

DB2 for z/OS 支援相同 DB2 位置上的多個資料庫，因此位置名稱類似於 Linux、UNIX 及 Windows 資料庫別名。在存取位置時，資料庫別名可用來置換位置或位置別名。位置別名是位置的另一個名稱。它用來控制資料共用群組中應用程式所存取的子系統。

「位置名稱」也定義在 Boot Strap Data Set (BSDS) 及 DSNL004I 訊息中 (LOCATION=location)，啟動「分散式資料機能 (DDF)」時會寫入它。「位置名稱」最多支援 8 個別名位置名稱，讓應用程式可以使用不同的 dbalias 名稱來存取第 8 版的 z/OS 伺服器。

VSE 在資料庫分割區 (由其 DBNAME 所識別) 中執行的 DB2 for VSE

VM 在 CMS 虛擬機器 (由其 DBNAME 所識別) 中執行的 DB2 for VM

IBM Power Systems 伺服器

IBM DB2 for IBM i，IBM i 作業系統不可或缺的一部分。除非系統是配置為使用獨立的輔助儲存區，否則 IBM Power Systems 伺服器上只能存在一個資料庫。

配置 DB2 for z/OS 的 TCP/IP

開始之前

本主題說明如何配置 DB2 Connect 工作站與 DB2 for z/OS 第 8 版或更新版本之間的 TCP/IP 通訊。這些指令將假設下列狀況：

- 您正透過 TCP/IP 與單一主機資料庫伺服器或位置連接。多個主機連線會完全以相同的方式處理，雖然每一個情況所需的埠號及服務號碼不盡相同。請使用群組 IP 位址來連接至群組位置。

- 目標資料庫位於 DB2 for z/OS 第 8 版或更新版本上。
- 所有必需的軟體都已安裝。
- DB2 用戶端都設定為必要的。

程序

1. 您必須先收集有關主機資料庫伺服器及 DB2 Connect 伺服器的資訊，才能透過 TCP/IP 連線來使用 DB2 Connect。針對您透過 TCP/IP 所連接的每一部主機伺服器，您必須事先了解下列資訊：

- TCP/IP services 及 hosts 檔案在 DB2 Connect 工作站上的位置：

UNIX 及 Linux 上

/etc/

Windows XP 及 Windows Server 2003 上

通常是 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\，其中 %SystemRoot% 代表 Windows 安裝路徑目錄。

您可能想新增主機資訊至網域名稱伺服器，以避免在多個系統上維護這個檔案。

- 目標 DB2 for z/OS 主機上之相等檔案的位置。
- 定義給 DB2 for z/OS 的 TCP/IP 埠號。

註：相關的服務名稱資訊不會在 DB2 Connect 工作站與 DB2 for z/OS 之間交換。埠號 446 已登錄為來自 DB2 Connect 工作站的通訊所使用的預設值。

- 主機及 DB2 Connect 工作站的 TCP/IP 位址及主機名稱。
- DB2 for z/OS 資料庫伺服器的 LOCATION NAME。
- 在 IBM 大型主機伺服器上向資料庫發出 CONNECT 要求時，所使用的使用者 ID 與密碼。

2. 請洽詢您的本端網路管理者及 DB2 for z/OS 管理者，要求協助取得此資訊。使用工作表之類的表格，以規劃 DB2 Connect 與主機資料庫伺服器之間的每一個 TCP/IP 連線。

表 4. 使用者資訊

參照	說明	範例值	您的值
TCP-1	使用者名稱	A.D.B.User	
TCP-2	聯絡資訊	(123)-456-7890	
TCP-5	使用者 ID	ADBUSER	
TCP-6	資料庫類型	db2390	
TCP-7	連接類型（必須是 TCPIP）。	TCPIP	TCPIP

表 5. 主機上的網路元素

參照	說明	範例值	您的值
TCP-8	主機名稱	MVSHOST	
TCP-9	主機 IP 位址	9.21.152.100	
TCP-10	服務名稱	db2inst1c	
TCP-11	埠號	446	446

表 5. 主機上的網路元素 (繼續)

參照	說明	範例值	您的值
TCP-12	位置名稱	NEW_YORK3	
TCP-13	使用者 ID		
TCP-14	密碼		

註：

- a. 要取得主機的 IP 位址 TCP-9，請在主機上輸入：
TSO NETSTAT HOME
- b. 若要取得埠號 TCP-11，請在 DB2 主要位址空間或系統日誌中尋找 DSNL004I。

表 6. DB2 Connect 用戶端及伺服器上的網路元素

參照	說明	範例值	您的值
TCP-18	主機名稱	mcook02	
TCP-19	IP 位址	9.21.27.179	
TCP-20	服務名稱	db2inst1c	
TCP-21	埠號	446	446

表 7. DB2 Connect 伺服器上的 DB2 目錄項目

參照	說明	範例值	您的值
TCP-30	節點名稱	MVSIPNOD	
TCP-31	資料庫名稱	nyc3	
TCP-32	資料庫別名	mvsipdb1	
TCP-33	DCS 資料庫名稱	nyc3	

3. 完成每一個 TCP/IP 主機的工作表範例副本：
 - a. 填入用於 DB2 for z/OS 主機之主機名稱及 IP 位址的值 (TCP-8 及 TCP-9)。
 - b. 填入用於 DB2 Connect 工作站之主機名稱及 IP 位址的值 (TCP-18 及 TCP-19)。
 - c. 決定要用於連線的服務名稱或埠號 (TCP-10 或 TCP-20，或是 TCP-11 或 TCP-21)。
 - d. 決定您要連接的 DB2 for z/OS 資料庫伺服器的 LOCATION NAME。
 - e. 決定連接到主機資料庫時所要使用的使用者 ID 及密碼。
4. 在您的 System z 伺服器上：
 - a. 驗證主機位址或主機名稱。
 - b. 驗證埠號或服務名稱。
 - c. 必要時，以正確的埠號及服務名稱更新 Services 檔案。
 - d. 必要時，請以 DB2 Connect 工作站的主機名稱及 IP 位址，更新 hosts 檔 (或 DB2 for z/OS 系統使用的「網域名稱伺服器」)。
 - e. 請確認在試圖測試連接之前，新的定義已作用。請洽詢主機網路管理者，或變更控制人員 (如果需要的話)。

- f. 請洽詢 DB2 for z/OS 管理者，以檢查您是否具有有效的使用者 ID、密碼及資料庫 *LOCATION NAME*。
- g. 如果主機系統上的 TCP/IP 支援該選項的話，請使用正確的埠號對 DB2 Connect 伺服器進行 PING 動作。例如：

```
ping remote_host_name -p port_number
```

System z 伺服器的支援可以從下列位置取得：<http://www.ibm.com/servers/eserver/support/zseries/>

配置 DB2 for z/OS

開始之前

在您可以使用 DB2 Connect 之前，您的 DB2 for z/OS 管理者必須配置 DB2 for z/OS，以允許從 DB2 Connect 工作站的連接。本段將指示您所需的更新數下限，以允許 DB2 Connect 用戶端與 DB2 for z/OS 資料庫伺服器建立連線。如需詳細範例，請參閱 DB2 for z/OS 安裝文件：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/imzic> 或參閱 DB2 for z/OS 安裝手冊中的 DDF 安裝步驟。

為來自 DB2 Connect 的連線準備 DB2 for VSE & VM

開始之前

如需如何將 DB2 Server for VM and VSE 設定為應用程式伺服器的相關資訊，請參閱 *DB2 Server for VSE & VM SQL Reference* (SC09-2989) 的「DRDA 考量」一節。

配置大型主機及中型伺服器的連線

在安裝 DB2 Connect，並配置資料庫伺服器來接受通訊之後，您需要建立並細部調整兩個系統之間的連線。遠端系統的連線是使用「配置輔助程式 (CA)」或指令行處理器 (CLP) 來完成。

使用 CA 配置與 IBM 大型主機資料庫伺服器的連線 (Linux 及 Windows)

此作業說明如何使用「配置輔助程式 (CA)」，從 DB2 Connect 工作站連接至 IBM 大型主機資料庫伺服器。CA 是一種 DB2 GUI 工具，可用來配置資料庫連線及其他資料庫設定。

開始之前

註：在之前的版次中，所有平台都支援「DB2 管理工具」（如 CA）。而在第 9 版，只有 Windows x86、Windows x64 (AMD64/EM64T)、x86 上的 Linux，以及 AMD64/EM64T 上的 Linux 支援「DB2 管理工具」。在所有平台上，您都可以使用 DB2 指令行處理器 (CLP) 來配置與 IBM 大型主機資料庫伺服器的連線。

- 「配置輔助程式」必須安裝在 DB2 Connect 工作站上。「配置輔助程式」可以是 IBM Data Server Client 的一部分。
- 必須配置遠端伺服器接受入埠用戶端要求。根據預設，伺服器安裝程式會偵測並配置伺服器上大部分的通訊協定，以接受入埠用戶端的連線。

關於這項作業

您的 DB2 Connect 工作站可以是下列其中之一：

IBM Data Server Client

IBM Data Server Client 可以直接連接至 IBM 大型主機資料庫。

DB2 Connect 伺服器

您可以透過 DB2 Connect 伺服器產品來連接至 IBM 大型主機資料庫。

程序

您可以使用下列方法，利用 CA 來配置與資料庫的連線：

- 使用用戶端設定檔連接至資料庫。

請參閱 *Installing IBM Data Server Clients* 中的「使用含「配置輔助程式」的用戶端設定檔配置資料庫連線」。

- 使用 CA 手動連接至資料庫。

請參閱 *Installing IBM Data Server Clients* 中的「使用含「配置輔助程式」的用戶端設定檔配置資料庫連線」。

使用 CLP 配置與 IBM 大型主機資料庫伺服器的連線

您可以使用 DB2 指令行處理器 (CLP)，手動配置 DB2 Connect 伺服器與 IBM 大型主機資料庫之間的 TCP/IP 連線。如需使用 `db2dsdriver.cfg` 配置連線的詳細資料，請參閱 `db2dsdriver` 配置檔的相關主題。

開始之前

在 DB2 Connect 與 IBM 大型主機資料庫伺服器之間手動配置 TCP/IP 連線之前，請確保：

- TCP/IP 正在 DB2 Connect 伺服器與 IBM 大型主機系統上運作。
- 您已識別下列參數值：
 - 主機名稱 (*hostname*) 或 IP 位址 (*ip_address*)
 - 連線服務名稱 (*svcname*) 或埠號/通訊協定 (*port_number/tcp*)
 - 目標資料庫名稱 (*target_dbname*)
 - 本端資料庫名稱 (*local_dcname*)
 - 節點名稱 (*node_name*)

程序

若要在 DB2 Connect 伺服器與 IBM 大型主機資料庫之間手動配置 TCP/IP 通訊：

1. 在 DB2 Connect 伺服器上配置 TCP/IP。請參閱第 31 頁的『配置 DB2 for z/OS 的 TCP/IP』。
2. 編目 TCP/IP 節點。請參閱 *Command Reference* 中的「CATALOG TCPIP/TCPIP4/TCPIP6 NODE 指令」。
3. 將 IBM 大型主機資料庫編目為「資料庫連線服務 (DCS)」資料庫。請參閱 *Command Reference* 中的「CATALOG DCS DATABASE 指令」。

4. 編目 IBM 大型主機資料庫。請參閱 *Command Reference* 中的「CATALOG DATABASE 指令」。
5. 將公用程式及應用程式連結至 IBM 大型主機資料庫伺服器。請參閱第 43 頁的『DB2 Connect 上的連結資料庫公用程式』。
6. 請參閱 *SQL Reference, Volume 2* 中的「CONNECT (類型 1) 陳述式」主題，來測試 IBM 大型主機連線。

結果

註：由於 TCP/IP 通訊協定的性質，當另一個 IBM 大型主機上的友機失敗時，可能無法立即通知 TCP/IP。因此，使用 TCP/IP 來存取遠端 DB2 伺服器的用戶端應用程式，或者伺服器上的相對應代理程式，有時可能會出現當機的情況。TCP/IP SO_KEEPALIVE Socket 選項是用來偵測何時發生失敗及 TCP/IP 連線已岔斷。

第 5 章 參照

配置 IBM 大型主機資料庫的存取權

在安裝 DB2 Connect，並配置資料庫伺服器來接受通訊之後，您需要建立並細部調整兩個系統之間的連線。

本節說明如何使用「配置輔助程式 (CA)」或 DB2 指令行處理器 (CLP) 來尋找、連接及連結至資料庫伺服器。

使用「配置輔助程式」搜尋網路來配置資料庫連線

您可以使用「配置輔助程式 (CA)」搜尋網路中的資料庫。

開始之前

在您藉由搜尋網路來配置資料庫連線之前：

- 確定您具有一個有效的 DB2 使用者 ID。
- 如果您從安裝了 DB2 Server 或 DB2 Connect 伺服器產品的系統來配置連線，請確保您的使用者 ID 具有實例的 SYSADM 或 SYSCTRL 權限。

若發生下列情況，搜尋方法功能可能無法偵測到遠端系統：

- 用於叢集環境中。
- DB2 Administration Server (DAS) 沒有在遠端系統上執行。
- 搜尋逾時。根據預設值，搜尋會掃描網路 1 秒鐘；這個時間可能不夠長來偵測到遠端系統。您可以設定 **DB2DISCOVERYTIME** 登錄變數以指定較長的時間。
- 已配置執行搜尋的網路，使搜尋無法找到必要的遠端系統。

要想在支援 IPv6 的網路上明確配置 IPv6 位址時，須注意以下幾點：

- 該系統必須列在**已知系統**中。
- 僅「配置輔助程式進階視圖」會支援明確地配置 IPv6 連線。

程序

藉由搜尋網路來配置資料庫連線：

1. 以有效的 DB2 使用者 ID 登入系統。
2. 啟動 CA。您可以從 Windows 上的「開始」功能表，或是在 Windows 及 Linux 系統上使用 **db2ca** 指令，來啟動 CA。
3. 在 CA 功能表列的**選取**下，選擇**使用精靈新增資料庫**。即會開啓**新增資料庫精靈**。
4. 選取**搜尋網路**圓鈕，並按一下**下一步**。
5. 按兩下**已知系統**旁邊的資料夾，列出用戶端已知的所有系統，或者按兩下**其他系統**旁邊的資料夾，列出網路上所有的系統。如果未列出任何系統，您可以按一下**新增系統**來指定一個系統。新增系統之後，它會顯示在**已知系統**清單中。
6. 展開您有興趣的系統項目，直到您看到想新增的資料庫為止。選取資料庫。按一下**下一步**。

7. 在**資料庫別名**欄位中鍵入本端資料庫別名，並在**註解**欄位中選擇性地鍵入可說明此資料庫的註解。
8. 如果您計劃使用 ODBC，請將這個資料庫登錄成 ODBC 資料來源。必須安裝 ODBC，方可執行這個作業。
9. 按一下**完成**。現在您可以使用已新增的資料庫。按一下**關閉**以結束 CA。

使用「配置輔助程式」手動配置資料庫連線

如果您有想要連接的資料庫，以及該資料庫常駐的系統的資訊，則您可以自行輸入所有配置資訊。此方法類似使用指令行處理器來輸入指令，但是它是用圖形的方法來呈現。

開始之前

在您使用「配置輔助程式 (CA)」手動配置資料庫的連線之前：

- 請確保您具有要連線到資料庫的有效 DB2 使用者 ID。
- 如果您從安裝了 DB2 伺服器或 DB2 Connect 伺服器產品的系統來配置連線，請確保您的使用者 ID 具有資料庫管理程式實例的 SYSADM 或 SYSCTRL 權限。

程序

若要使用 CA 手動配置資料庫的連線：

1. 以有效的 DB2 使用者 ID 登入系統。
2. 啟動 CA。可以從 Windows 的「開始」功能表或使用 **db2ca** 指令啟動 CA。
3. 在 CA 功能表列的**選取**下，選擇**使用精靈新增資料庫**。
4. 選取**自行配置與資料庫的連線**圓鈕，然後按一下**下一步**。
5. 如果您要使用 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)，請選取與要維護的 DB2 目錄位置相對應的圓鈕。按一下**下一步**。
6. 從**通訊協定**清單選取對應於您想要使用的通訊協定的圓鈕。(附註：或許還會顯示 APPC、APPN 或 NetBIOS 選項，但是已經不再支援這些選項。) 如果您的系統已安裝 DB2 Connect，而且您選取 TCP/IP，則可以選取**資料庫實際上位於主機或 OS/400 系統**這個選項。如果您選取這個勾選框，會有一個選項讓您選取您要對主機或 OS/400® 資料庫建立的連線類型。
 - 要透過 DB2 Connect 閘道建立連線，請選取**經由閘道連接到伺服器**圓鈕。
 - 若要建立直接連線，請選取**直接連線到伺服器**圓鈕。

按一下**下一步**。

7. 輸入必要通訊協定參數，然後按一下**下一步**。
8. 在**資料庫名稱**欄位中輸入您要新增的遠端資料庫的資料庫別名，然後在**資料庫別名**欄位中輸入本端資料庫別名。如果您要新增主機或 OS/400 資料庫，請在**資料庫名稱**欄位中，鍵入 OS/390® 或 z/OS 資料庫的位置名稱、OS/400 資料庫的 RDB 名稱，或 VSE 或 VM 資料庫的 DBNAME。您可以選擇在**註解**中新增說明此資料庫的註解。

按一下**下一步**。

9. 如果您計劃使用 ODBC，請將這個資料庫登錄成 ODBC 資料來源。在執行此作業之前，請確定已安裝 ODBC。按一下**下一步**。

10. 在**指定節點選項**視窗中，選取作業系統，然後輸入您想要連接之資料庫系統的遠端實例名稱。
11. 在**指定系統選項**視窗中，確定系統名稱、主機名稱及作業系統是否正確。在這個畫面中的資訊是用於配置管理節點。您可以選擇性地輸入註解。按**下一步**。
12. 在**指定安全選項**視窗中，指定要用來鑑別的安全選項。
13. 按一下**完成**。您現在能使用此資料庫。請選取**結束**功能表動作以關閉 CA。

使用「配置輔助程式」測試資料庫連線

在配置之後，於「配置輔助程式」中測試您的資料庫連線。

程序

若要測試資料庫連線，請：

1. 啟動**配置輔助程式**。
2. 標示明細視圖中的資料庫，並從**已選取**功能表選取**測試連線**。此時會開啓測試連線視窗。
3. 選取一個以上您要測試的連線類型（預設為 **CLI**）。您可以同時測試多種類型。輸入遠端資料庫的有效使用者 ID 和密碼，然後按一下**測試連線**。如果連線成功，在結果頁面會出現一則確認該連線的訊息。如果連線測試失敗，您將收到一則說明訊息。若要變更任何您可能不正確指定的設定值，請在明細視圖中選取資料庫，然後從**選取**的功能表項目選取**變更資料庫**。

下一步

設定伺服器以使用開發環境（例如 IBM Data Studio）時，您可能會在起始的 DB2 連線上遇到錯誤訊息 SQL30081N。可能的起因是遠端資料庫伺服器的防火牆不允許建立連線。在此情況下，請驗證防火牆已適當地配置以接受來自用戶端的連線要求。

移除 DCS (主機資料庫)

使用「進階配置輔助程式」筆記本的 DCS 頁面來移除 DCS (主機資料庫) 項目。

關於這項作業

1. 如果您不在「進階檢視」中，請從**檢視**功能表選取**進階檢視**。
2. 選取要移除的 DCS 項目。
3. 在**已選取**功能表中按一下**移除 DCS**。即會開啓確認視窗，您可在其中驗證您的選擇。

支援的 DB2 介面語言

DB2 介面的 DB2 語言支援可以分類為伺服器群組語言及用戶端群組語言。伺服器群組語言將轉換大部分的訊息、說明及 DB2 圖形介面元素。用戶端群組語言將轉換 IBM Data Server Runtime Client 元件，其中包括大部分訊息及某些說明文件。

伺服器群組語言包括：巴西葡萄牙文、捷克文、丹麥文、芬蘭文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、挪威文、波蘭文、俄文、簡體中文、西班牙文、瑞典文，以及繁體中文。

用戶端群組語言包括：阿拉伯文、保加利亞文、克羅埃西亞文、荷蘭文、希臘文、希伯來文、匈牙利文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文，以及土耳其文。

請不要將 DB2 產品支援的語言與 DB2 介面支援的語言混淆。DB2 產品支援的語言，也就是資料可以使用的語言。這些語言是 DB2 介面支援之語言的超集。

以您國家的語言顯示「DB2 安裝」精靈 (Linux 及 UNIX)

db2setup 指令會查詢作業系統，以判定現存的語言設定。如果 **db2setup** 支援您作業系統的語言設定，則在顯示「DB2 安裝」精靈時，將使用該語言。

如果您的系統使用相同的字碼頁，但語言環境名稱與 DB2 介面支援的語言環境名稱不同，您仍可輸入下列指令，將您的 **LANG** 環境變數設為適當的值，以查看轉換後的 **db2setup**：

bourne (sh)、korn (ksh) 及 bash Shell：

```
LANG=<locale>  
export LANG
```

C Shell：

```
setenv LANG <locale>
```

其中 *locale* 是 DB2 介面支援的語言環境。

以其他語言執行「DB2 安裝」精靈時的語言 ID

若要使用與電腦預設語言不同的語言來執行「DB2 安裝」精靈，可以手動啟動「DB2 安裝」精靈，並指定語言 ID。該語言必須可用於要執行安裝的平台上。

在 Windows 作業系統上，您可以執行 **setup.exe** 並搭配使用 **-i** 參數，以指定安裝作業將使用的語言的兩個字母語言碼。

在 Linux 及 UNIX 作業系統上，建議您設定 **LANG** 環境變數，以您的國家語言顯示「DB2 安裝」精靈。

表 8. 語言 ID

語言	語言 ID
阿拉伯文（僅適用於 Windows 平台）	ar
巴西葡萄牙文	br
保加利亞文	bg
簡體中文	cn
繁體中文	tw
克羅埃西亞文	hr
捷克文	cz
丹麥文	dk
荷蘭文	nl
英文	en
芬蘭文	fi

表 8. 語言 ID (繼續)

語言	語言 ID
法文	fr
德文	de
希臘文	el
匈牙利文	hu
義大利文	it
日文	jp
韓文	kr
挪威文	no
波蘭文	pl
葡萄牙文	pt
羅馬尼亞文	ro
俄文	ru
斯洛伐克文	sk
斯洛維尼亞文	sl
西班牙文	es
瑞典文	se
土耳其文	tr

變更 DB2 產品介面語言 (Windows)

DB2 介面語言是出現在訊息、說明及圖形工具介面上的語言。安裝 DB2 產品時，有安裝一種以上的語言支援的選項。安裝之後，您可以將 DB2 介面語言變更為另一種已安裝的介面語言。

開始之前

請不要將 DB2 產品支援的語言與 DB2 介面支援的語言混淆。DB2 產品支援的語言，是指資料可以使用的語言。這些語言是 DB2 介面支援之語言的超集。

您必須將要使用的 DB2 介面語言安裝在系統上。使用「DB2 安裝」精靈安裝 DB2 產品時，會選取並安裝 DB2 產品介面語言。如果將 DB2 產品的介面語言變更為尚未安裝的受支援介面語言，則 DB2 產品介面語言會先預設為作業系統語言，若不支援該語言，則設為英語。

關於這項作業

在 Windows 上變更 DB2 產品介面語言，需要變更 Windows 作業系統的預設語言設定。

程序

若要變更 Windows 作業系統上的 DB2 產品介面語言：

1. 透過「控制台」選取**地區及語言選項**。
2. 在**地區選項**標籤的**標準及格式**下，選取適當的語言。在 Windows 2008 及 Windows Vista (或更新版) 上，請針對這個步驟使用**格式**標籤。

3. 在**地區選項**標籤的位置下，選取對應於適當語言的位置。
4. 在**進階**標籤的**非 Unicode 程式的語言**下，選取適當的語言。在 Windows 2008 及 Windows Vista (或更新版) 上，於**系統管理**標籤的**非 Unicode 程式的語言**下，按一下**變更系統語言地區**並選取適當的語言。然後，系統會要求您重新開機，請按一下**取消**。
5. 在**進階**標籤的**預設使用者帳戶設定**下，勾選**套用所有設定到目前的使用者帳戶以及到預設使用者設定檔方框**。在 Windows 2008 及 Windows Vista (或更新版) 上，於**系統管理**標籤的**保留的帳戶**下，按一下**複製到保留的帳戶**，並勾選您要複製語言設定至其中的帳戶。
6. 系統會要求您重新開機，之後這些變更才會生效。

下一步

請參照作業系統說明，以取得變更預設系統語言的附加資訊。

變更 DB2 介面語言 (Linux 及 UNIX)

DB2 產品的介面語言是出現在訊息、說明及圖形式工具介面上的語言。安裝 DB2 產品時，有安裝一種以上的語言支援的選項。如果您在安裝之後，想將介面語言變更為另一種已安裝的介面語言，請使用本作業中概述的步驟。

開始之前

請不要將 DB2 產品支援的語言與 DB2 介面支援的語言混淆。DB2 產品支援的語言，也就是資料 可以使用的語言，是 DB2 介面支援之語言的超集。

您必須將要使用的 DB2 介面語言的支援安裝在系統上。使用「DB2 安裝」精靈安裝 DB2 時，會選取並安裝 DB2 介面語言支援。如果將 DB2 產品的介面語言變更為尚未安裝的受支援介面語言，DB2 介面語言將預設為作業系統語言。如果不支援作業系統語言，會將英文用作為 DB2 介面語言。

使用「DB2 安裝」精靈或使用「國家語言套件」來安裝 DB2 產品時，會選取並安裝 DB2 介面語言支援。

關於這項作業

若要檢查系統上可用的公用語言環境，請執行 `$ locale -a` 指令。

若要變更 DB2 介面語言，請將 LANG 環境變數設為您想要的語言環境。

程序

若為 bourne (sh)、korn (ksh) 及 bash Shell：

```
LANG=<locale>  
export LANG
```

若為 C Shell：

```
setenv LANG <locale>
```

例如，若要以法語作為 DB2 產品的介面，則必須安裝法語語言支援，並且必須將 LANG 環境變數設為法語語言環境，如 `fr_FR`。

結果

字元資料的轉換

在機器之間傳送字元資料時，必須先將它轉換成接收機器可使用的形式。

例如，在 DB2 Connect 伺服器及主機或 System i 資料庫伺服器之間傳送資料時，通常會從伺服器字碼頁轉換成主機 CCSID，反之亦然。如果兩台機器使用不同的字碼頁或 CCSID，則會將字碼點從一個字碼頁或 CCSID 對映到另一個。此轉換通常是在接收者處執行。

傳送至 資料庫的字元資料是由 SQL 陳述式及輸入資料所組成。而從 資料庫傳送的字元資料則是由輸出資料所組成。解譯為位元資料的輸出資料不會被轉換。例如，用 FOR BIT DATA 子句宣告的直欄中的資料。否則，如果兩台機器有不同的字碼頁或 CCSID，所有的輸入及輸出字元資料都會被轉換。

比方說，如果使用 DB2 Connect 來存取資料，則會發生下列情形：

1. DB2 Connect 會傳送 SQL 陳述式並將資料輸入 System z。
2. DB2 for z/OS 將 SQL 陳述式及資料轉換成主機伺服器的字碼頁，然後處理該資料。
3. DB2 for z/OS 將結果傳回給 DB2 Connect 伺服器。
4. DB2 Connect 將結果轉換成使用者環境的字碼頁。

對於雙向語言，IBM 已定義了一些特殊的 BiDi CCSIDS，且 DB2 Connect 也支援這些項目。

如果資料庫伺服器的雙向屬性不同於用戶端的雙向屬性，您可使用這些特殊的 CCSIDS 來處理差異。

如需 DB2 Connect 字碼頁與主機或 System i 伺服器 CCSID 之間的支援轉換相關資訊，請參閱支援的專屬區碼及字碼頁主題。

開發資料庫應用程式

在使用 DB2 Connect 的環境中連結及執行應用程式時，會有這裡呈現的特定考量。

DB2 Connect 上的連結資料庫公用程式

開始之前

您必須將資料庫公用程式（匯入、匯出、重組、「指令行處理器」）和 CLI 連結檔案，連結到每一個資料庫之後，才能與該資料庫一起使用這些公用程式。在網路環境中，如果您使用的多個用戶端是在不同的作業系統上執行，或屬於不同的 DB2 版本或服務層次，則必須在每個作業系統及 DB2 版本組合中連結公用程式一次。

連結公用程式會建立資料包，它是一個物件，此物件包括從單一來源檔處理特定 SQL 陳述式需要的資訊。

連結檔案會分組在不同的 .lst 檔案中，這些檔案位於安裝目錄（若為 Windows，通常是 sqllib）下的 bnd 目錄。每個檔案對伺服器均是唯一的。

程序

- 若要將公用程式及應用程式連結到 IBM 大型主機資料庫伺服器，請連接至 IBM 大型主機伺服器，並使用下列範例作為範本：

```
connect to dbalias user userid using password
bind path/bnd/@ddcsmvs.lst blocking all sqlerror continue
messages mvs.msg grant public
connect reset
```

其中 *path* 對應 *DB2PATH* 登錄值。

- 視您的工作站作業系統而定，使用下列其中一種方法，將資料庫公用程式連結到 DB2 資料庫：

- 配置輔助程式 (CA)：

1. 啟動 CA。
2. 選取您想要使公用程式與其連結的資料庫。
3. 用滑鼠右鍵按一下，並選取**連結**。
4. 選取要連結的公用程式或檔案。
5. 新增任何想要的連結選項。
6. 輸入將與資料庫連接的使用者 ID 及密碼。使用者 ID 必須有權將新的資料包連結到資料庫上。按一下**連結**。

- 指令行處理器：

1. 變更到 *bnd* 目錄，這是 *x:\sqllib\bnd*，其中 *x*：代表已安裝 DB2 的磁碟機。
2. 若要連線到資料庫，請在「指令中心」或「指令行處理器」中輸入下列指令：

```
connect to database_alias
```

其中 *database_alias* 代表您想要連線的資料庫別名。

3. 在「指令中心」或「指令行處理器」中輸入下列指令：

```
"bind @db2ubind.lst messages bind.msg grant public"
"bind @db2cli.lst messages clibind.msg grant public"
```

在這個例子中，*bind.msg* 及 *clibind.msg* 是輸出訊息檔，而 EXECUTE 及 BINDADD 專用權將授予給 *public*。

4. 發出下列指令，可重設與資料庫的連接：

```
connect reset
```

註：

1. *db2ubind.lst* 檔含有在建立資料庫公用程式的套件時所需的連結檔案 (.bnd) 的清單。*db2cli.lst* 檔案含有在建立 CLI 和 DB2 ODBC 驅動程式的套件時所需的連結檔案 (.bnd) 清單。
2. 連結可能要花上幾分鐘才能完成。
3. 如果您擁有 BINDADD 權限，則第一次使用 CLI 或 ODBC 驅動程式時，會自動連結 CLI 套件。如果您使用的應用程式需連結到資料庫，則可使用「配置輔助程式」的「連結」機能 (或指令行處理器) 來執行連結動作。

執行您自己的應用程式

您可以利用已安裝的 IBM Data Server Client 來建置及執行 DB2 應用程式。

下列幾種應用程式都可以存取 DB2 資料庫：

- 使用 IBM Data Server Client 開發的應用程式，包括內嵌式 SQL、API、儲存程序、使用者定義的函數或 CLI 的呼叫
- ODBC 應用程式
- 使用 JDBC 或 SQLJ 介面的 Java 應用程式
- PHP 應用程式
- Ruby 或 Ruby on Rails 應用程式
- Perl 應用程式
- Python 應用程式

在 Windows 作業系統上，下列項目也可以存取 DB2 資料庫：

- 以 Microsoft Visual Basic 及 Microsoft Visual C++ 實作的 ActiveX Data Objects (ADO)
- 物件連結和內嵌 (OLE) 自動化常式 (UDF 及儲存程序)
- 物件連結和內嵌資料庫 (OLE DB) 表格函數

若要執行應用程式，請執行下列動作：

1. 請確定伺服器已配置完成，並在執行中。
2. 在 DB2 伺服器上，請確定資料庫管理程式已在應用程式與其連接的資料庫伺服器上啟動。若其尚未啟動，請在啟動應用程式之前，在伺服器端發出 **db2start** 指令。
3. 確定您可與應用程式所使用之資料庫相連結。
4. (選擇性地) 連結必要的檔案，以支援使用中的資料庫應用程式驅動程式。
5. 執行該應用程式。

解除安裝 DB2 Connect

在未來某個時候，您可能需要將 DB2 Connect 產品從系統中移除。移除或解除安裝 DB2 Connect 產品的需求是根據您使用的作業系統來呈現。

解除安裝 DB2 產品 (Windows)

本作業提供從 Windows 作業系統完全移除 DB2 產品的步驟。僅當不再需要現存的 DB2 實例及資料庫時，才執行此作業。

關於這項作業

如果您解除安裝預設 DB2 副本，且在系統上還有其他 DB2 副本，則在繼續進行解除安裝之前，請使用 **db2swtch** 指令來選擇新的預設副本。而且，如果「DB2 管理伺服器 (DAS)」是在所移除的副本下執行，請將 DAS 移至未移除的副本中。否則，在解除安裝之後，請使用 **db2admin create** 指令重建 DAS，並且請重新配置 DAS，某些功能才能運作。

若要從 Windows 移除 DB2 產品：

程序

1. (選用項目) 使用「控制中心」或 **drop database** 指令，來捨棄所有資料庫。請確定您不再需要這些資料庫。如果捨棄資料庫，您將失去所有資料。
2. 停止所有 DB2 程序及服務。這可以透過「Windows 服務」畫面或發出 **db2stop** 指令來完成。在嘗試移除 DB2 產品之前，如果 DB2 服務及程序並未停止，您將收到一個警告，其中含有正在記憶體中保留 DB2 DLL 的程序及服務清單。如果您將使用「新增/移除程式」來移除 DB2 產品，則這是選用步驟。
3. 移除 DB2 產品有兩個選項：

新增/移除程式

使用可透過「Windows 控制台」存取的「新增/移除程式」視窗來移除 DB2 產品。如需從 Windows 作業系統移除軟體產品的相關資訊，請參閱作業系統的說明。

db2unins 指令

您可以從 DB2DIR\bin 目錄執行 **db2unins** 指令，來移除 DB2 產品、功能或語言。使用此指令，可以利用 **/p** 參數同時解除安裝多個 DB2 產品。您可以使用回應檔來解除安裝 DB2 產品、功能或語言 (使用 **/u** 參數)。如需相關資訊，請參閱 **db2unins** 指令主題。

結果

下一步

遺憾的是，使用「控制台 - 新增/移除程式」機能，或者使用 **db2unins /p** 指令或 **db2unins /u** 指令，並不一定能夠移除 DB2 產品。僅當之前的方法失敗時，才必須嘗試下列解除安裝選項。

若要從 Windows 系統上強制移除全部 DB2 副本，請執行 **db2unins /f** 指令。此指令會強制解除安裝系統上的全部 DB2 副本。除了使用者資料 (如 DB2 資料庫) 之外，會強制刪除全部內容。在利用 **/f** 參數執行此指令之前，請參閱 **db2unins** 指令以取得詳細資料。

解除安裝 DB2 資料庫產品 (Linux 及 UNIX)

此作業提供從 Linux 或 UNIX 作業系統移除 DB2 資料庫產品的步驟。

關於這項作業

不需要此作業，即可安裝新版本的 DB2 資料庫產品。Linux 或 UNIX 上的每一個 DB2 資料庫產品版本都具有不同的安裝路徑，因此可以並存在同一部電腦上。

註：此作業適用於使用 root 使用者權限安裝的 DB2 資料庫產品。個別主題可解釋如何解除安裝以非 root 使用者身分安裝的 DB2 資料庫產品。

程序

若要移除 DB2 資料庫產品，請執行下列動作：

1. 選用項目：捨棄所有資料庫。您可以使用「控制中心」或 **DROP DATABASE** 指令來捨棄資料庫。捨棄實例但未先捨棄資料庫時，檔案系統上的資料庫檔案仍會保留完整。
2. 停止「DB2 管理伺服器」。請參閱《安裝 DB2 伺服器》手冊。

3. 移除「DB2 管理伺服器」或執行 **dasupdt** 指令，將「DB2 管理伺服器」更新為其他安裝路徑。若要移除「DB2 管理伺服器」，請參閱 *安裝 DB2 伺服器* 手冊。
4. 停止所有 DB2 實例。請參閱《*安裝 DB2 伺服器*》手冊。
5. 移除 DB2 實例或執行 **db2iupdt** 指令，將實例更新為其他安裝路徑。若要移除 DB2 實例，請參閱 *安裝 DB2 伺服器* 手冊。
6. 移除 DB2 資料庫產品。請參閱《*安裝 DB2 伺服器*》手冊。

附錄 A. DB2 技術資訊概觀

您可以透過下列工具及方法來取得 DB2 技術資訊：

- DB2 資訊中心
 - 主題 (作業、概念及參考主題)
 - 「DB2 工具」的說明
 - 範例程式
 - 指導教學
- DB2 書籍
 - PDF 檔 (可下載)
 - PDF 檔 (從 DB2 PDF DVD)
 - 出版品
- 指令行說明
 - 指令說明
 - 訊息說明

註：「DB2 資訊中心」主題的更新頻率高於 PDF 或印刷書籍。若要取得最新資訊，請在文件一更新時就安裝它們，或造訪「DB2 資訊中心」(ibm.com)。

您可以在 [ibm.com](http://www.ibm.com) 上線上存取其他 DB2 技術資訊，如 TechNotes、白皮書及 IBM Redbooks® 出版品。請存取 DB2 Information Management software 檔案庫網站 (<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>)。

文件意見調查

我們非常重視您對 DB2 文件的意見。如果您有如何改進 DB2 文件的建議，請傳送電子郵件至 db2docs@ca.ibm.com。DB2 文件團隊會閱讀您的所有意見，但不會直接回應。請提供特定範例的可能位置，讓我們可以更充分的瞭解您的問題。如果要對特定的主題或說明檔提供意見，請加上主題標題及 URL。

請勿使用這個電子郵件位址來聯絡「DB2 客戶支援中心」。如果有文件未解決的 DB2 技術問題，請連絡當地 IBM 服務中心以取得協助。

印刷書籍或 PDF 格式的 DB2 技術叢書

下面各表說明可從「IBM 出版品中心」(位於 www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss) 取得 DB2 圖書庫。PDF 格式的 9.7 版 英文版手冊可以從 www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015148 下載，而 PDF 格式的 DB2 翻譯版本手冊可以從 www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015149 下載。

有些書籍雖然表格指出有印刷本，但可能在您的國家或地區無法提供。

每次更新手冊時，書號即會增加。請確定您閱讀的是最新版本的手冊，列示如下。

註：「DB2 資訊中心」的更新頻率高於 PDF 或印刷書籍。

表 9. DB2 技術資訊

名稱	書號	有印刷本	前次更新
<i>Administrative API Reference</i>	SC27-2435-03	是	2010 年 9 月
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC27-2436-03	否	2010 年 9 月
<i>Call Level Interface Guide and Reference , Volume 1</i>	SC27-2437-03	是	2010 年 9 月
<i>Call Level Interface Guide and Reference , Volume 2</i>	SC27-2438-03	是	2010 年 9 月
<i>Command Reference</i>	SC27-2439-03	是	2010 年 9 月
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC27-2440-01	是	2009 年 8 月
<i>Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC27-2441-03	是	2010 年 9 月
<i>Database Administration Concepts and Configuration Reference</i>	SC27-2442-03	是	2010 年 9 月
<i>Database Monitoring Guide and Reference</i>	SC27-2458-03	是	2010 年 9 月
<i>Database Security Guide</i>	SC27-2443-02	是	2009 年 11 月
<i>DB2 Text Search Guide</i>	SC27-2459-03	是	2010 年 9 月
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC27-2444-02	是	2009 年 11 月
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC27-2445-02	是	2009 年 11 月
<i>Developing Java Applications</i>	SC27-2446-03	是	2010 年 9 月
<i>Developing Perl, PHP, Python, and Ruby on Rails Applications</i>	SC27-2447-02	否	2010 年 9 月
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC27-2448-02	是	2009 年 11 月
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GI11-9410-02	是	2009 年 11 月
<i>Linux 及 Windows 上 DB2 安裝及管理入門</i>	GI13-0694-00	是	2009 年 8 月
<i>Globalization Guide</i>	SC27-2449-00	是	2009 年 8 月
<i>安裝 DB2 伺服器</i>	GC40-2454-03	是	2010 年 9 月
<i>Installing IBM Data Server Clients</i>	GC27-2454-02	否	2010 年 9 月
<i>Message Reference Volume 1</i>	SC27-2450-01	否	2009 年 8 月

表 9. DB2 技術資訊 (繼續)

名稱	書號	有印刷本	前次更新
<i>Message Reference Volume 2</i>	SC27-2451-01	否	2009 年 8 月
<i>Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SC27-2469-02	否	2010 年 9 月
<i>Partitioning and Clustering Guide</i>	SC27-2453-02	是	2009 年 11 月
<i>pureXML Guide</i>	SC27-2465-02	是	2009 年 11 月
<i>Query Patroller Administration and User's Guide</i>	SC27-2467-00	否	2009 年 8 月
<i>Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User's Guide and Reference</i>	SC27-2468-02	否	2010 年 9 月
<i>SQL Procedural Languages: Application Enablement and Support</i>	SC27-2470-03	是	2010 年 9 月
<i>SQL Reference , Volume 1</i>	SC27-2456-03	是	2010 年 9 月
<i>SQL Reference , Volume 2</i>	SC27-2457-03	是	2010 年 9 月
<i>Troubleshooting and Tuning Database Performance</i>	SC27-2461-03	是	2010 年 9 月
升級至 DB2 9.7 版	SC40-2453-03	是	2010 年 9 月
<i>Visual Explain 指導教學</i>	SC40-2462-00	否	2009 年 8 月
DB2 9.7 版的最新消息	SC40-2459-03	是	2010 年 9 月
<i>Workload Manager Guide and Reference</i>	SC27-2464-03	是	2010 年 9 月
<i>XQuery Reference</i>	SC27-2466-01	否	2009 年 11 月

表 10. DB2 Connect - 特定的技術資訊

名稱	書號	有印刷本	前次更新
安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition	SC40-2456-03	是	2010 年 9 月
安裝及配置 DB2 Connect 伺服器	SC40-2458-03	是	2010 年 9 月
DB2 Connect 使用手冊	SC40-2457-02	是	2010 年 9 月

表 11. Information Integration 技術資訊

名稱	書號	有印刷本	前次更新
Information Integration: Administration Guide for Federated Systems	SC19-1020-02	是	2009 年 8 月
Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing	SC19-1018-04	是	2009 年 8 月
Information Integration: Configuration Guide for Federated Data Sources	SC19-1034-02	否	2009 年 8 月
Information Integration: SQL Replication Guide and Reference	SC19-1030-02	是	2009 年 8 月
Information Integration: Introduction to Replication and Event Publishing	GC19-1028-02	是	2009 年 8 月

訂購 DB2 印刷書籍

關於這項作業

如果您需要訂購 DB2 印刷書籍，許多國家或地區的网站均有提供線上訂購服務，但並非所有國家或地區的网站皆是如此。您一律可以向當地的 IBM 業務代表訂購 DB2 印刷書籍。請記住，DB2 PDF 文件 DVD 上的某些電子書並沒有印刷本。例如，DB2 Message Reference 的任一冊皆沒有印刷本。

您可以向 IBM 付費訂購「DB2 PDF 文件」DVD 上許多 DB2 書籍的印刷本。依據您訂單的接單地點，您也許可以從 IBM Publications Center 在線上訂購書籍。如果您的國家或地區不提供線上訂購，則一定可以向當地的 IBM 業務代表訂購印刷本的 DB2 書籍。請注意，並非「DB2 PDF 文件」DVD 上的所有書籍都提供印刷本。

註：如需最新和最完整的 DB2 文件，請造訪「DB2 資訊中心」，網址為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7>。

若要訂購 DB2 印刷書籍：

程序

- 若要瞭解您的國家或地區是否可以在線上訂購印刷本的 DB2 書籍，請查閱 IBM Publications Center，網址為 <http://www.ibm.com/shop/publications/order>。您必須選取國家、地區或語言才能存取出版品訂購資訊，並遵循適用於您所在地的訂購指示。
- 若要向當地的 IBM 業務代表訂購 DB2 印刷書籍：
 1. 從下列其中一個網站，找出當地業務代表的聯絡資訊：
 - IBM directory of world wide contacts，網址為 www.ibm.com/planetwide

- IBM Publications 網站，網址為 <http://www.ibm.com/shop/publications/order>。您必須選取國家、地區或語言，以存取您所在地區的適當出版品首頁。在此網頁上，遵循 "About this site" 鏈結。
- 2. 撥打訂購電話時，請指定您要訂購 DB2 出版品。
- 3. 請提供業務代表您想要訂購的書籍名稱及書號。如需書名及書號，請參閱第 49 頁的『印刷書籍或 PDF 格式的 DB2 技術叢書』。

從指令行處理器顯示 SQL 狀態說明

DB2 產品會針對條件傳回可能是 SQL 陳述式結果的 SQLSTATE 值。SQLSTATE 說明可解釋 SQL 狀態及 SQL 狀態類別字碼的意義。

程序

若要啟動 SQL 狀態說明，請開啓指令行處理器並輸入：

```
? sqlstate 或 ? class code
```

其中 *sqlstate* 代表有效的五位數 SQL 狀態，而 *class code* 代表 SQL 狀態的前兩位數。例如，? 08003 可顯示 08003 SQL 狀態的說明，而 ? 08 則將顯示 08 類別碼的說明

存取不同版本的「DB2 資訊中心」

關於這項作業

關於 DB2 9.8 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r8/>。

關於 DB2 9.7 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/>。

關於 DB2 9.5 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>。

關於 DB2 9.1 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>。

關於 DB2 第 8 版的主題，請至「DB2 資訊中心」的 URL：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>。

在「DB2 資訊中心」中以您喜好的語言顯示主題

關於這項作業

DB2 資訊中心會嘗試以瀏覽器喜好設定所指定的語言來顯示主題。如果主題尚未翻譯成您偏好的語言，則 DB2 資訊中心會以英文顯示該主題。

程序

- 若要在 Internet Explorer 瀏覽器中，以您喜好的語言來顯示主題：
 1. 在 Internet Explorer 中，按一下工具 → 網際網路選項 → 語言... 按鈕。此時會開啓「語言喜好設定」視窗。

2. 確定已將您喜好的語言指定為語言清單中的第一個項目。

- 若要將新語言新增到清單中，請按一下**新增...** 按鈕。

註：新增語言並不保證電腦具有以該喜好語言顯示主題時所需的字型。

- 若要將語言移到清單頂端，請選取語言再按一下**上移**按鈕，直到語言成為語言清單的第一個語言為止。

3. 重新整理頁面，以您偏好的語言來顯示「DB2 資訊中心」。

• 若要在 Firefox 或 Mozilla 瀏覽器中以您偏好的語言來顯示主題：

1. 選取**工具** → **選項** → **進階**對話框的**語言**區段中的按鈕。「喜好設定」視窗中會顯示「語言」畫面。

2. 確定已將您喜好的語言指定為語言清單中的第一個項目。

- 若要將新語言新增到清單中，請按一下**新增...** 按鈕，從「新增語言」視窗中選取語言。

- 若要將語言移到清單頂端，請選取語言再按一下**上移**按鈕，直到語言成為語言清單的第一個語言為止。

3. 重新整理頁面，以您偏好的語言來顯示「DB2 資訊中心」。

結果

在部份瀏覽器及作業系統組合中，您還必須將作業系統的地區設定變更為您選擇的語言環境及語言。

更新電腦或企業內部網路伺服器上的 DB2 資訊中心

必須定期更新本端安裝的「DB2 資訊中心」。

開始之前

必須已經安裝「DB2 9.7 版 資訊中心」。如需詳細資料，請參閱安裝 *DB2 伺服器* 中的「使用 DB2 安裝精靈安裝 DB2 資訊中心」主題。所有在安裝「資訊中心」時套用的必備項目及限制也會在更新「資訊中心」時套用。

關於這項作業

可以自動或手動更新現存的「DB2 資訊中心」：

- 自動更新 - 更新現存的「資訊中心」功能及語言。自動更新的附加好處就是更新期間無法使用「資訊中心」的期間最短。此外，還可以設定自動更新，當作其他定期執行的批次工作的一部份來執行。
- 手動更新 - 當您想要在更新過程中新增功能或語言時，就應該使用此更新。例如，原先已在本端安裝英文及法文的「資訊中心」，現在您也想要安裝德文；手動更新將安裝德文，同時更新現存的「資訊中心」功能及語言。不過，手動更新需要您手動停止、更新及重新啟動「資訊中心」。在整個更新過程中無法使用「資訊中心」。

此主題詳述自動更新的過程。如需手動更新指示，請參閱「手動更新電腦或企業內部網路伺服器上安裝的 DB2 資訊中心」主題。

程序

若要自動更新電腦上或企業內部網路伺服器上安裝的「DB2 資訊中心」，請：

1. 在 Linux 作業系統上，
 - a. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。「DB2 資訊中心」預設會安裝在 /opt/ibm/db2ic/V9.7 目錄中。
 - b. 從安裝目錄瀏覽到 doc/bin 目錄。
 - c. 執行 update-ic Script：
update-ic
2. 在 Windows 作業系統上，
 - a. 開啓指令視窗。
 - b. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。「DB2 資訊中心」預設會安裝在 <Program Files>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7 目錄中，其中 <Program Files> 代表 Program Files 目錄的所在目錄。
 - c. 從安裝目錄瀏覽到 doc\bin 目錄。
 - d. 執行 update-ic.bat 檔案：
update-ic.bat

結果

「DB2 資訊中心」會自動重新啓動。如果有可用的更新項目，則「資訊中心」會顯示新的及更新的主題。如果沒有可用的「資訊中心」更新項目，則有一則訊息會新增至日誌。日誌檔位於 doc\eclipse\configuration 目錄。日誌檔名稱是隨機產生的號碼。例如，1239053440785.log。

手動更新電腦或企業內部網路伺服器上安裝的「DB2 資訊中心」

如果您已在本端安裝「DB2 資訊中心」，則可以從 IBM 取得並安裝文件更新。

關於這項作業

手動更新本端安裝的 DB2 資訊中心 時，您需要：

1. 停止電腦上的 DB2 資訊中心，然後以獨立式模式重新啓動「資訊中心」。以獨立式模式執行「資訊中心」可防止網路上的其他使用者存取「資訊中心」，並可讓您套用更新。DB2 資訊中心的工作站版本一律會以獨立式模式執行。
2. 使用更新功能來查看可用的更新項目。如果有您必須安裝的更新，則可以使用「更新」功能來取得並安裝它們。

註：如果您的環境需要在未連接至網際網路的機器上安裝 DB2 資訊中心 更新，則請使用已連接至網際網路並已安裝 DB2 資訊中心 的機器，將更新網站鏡映至本端檔案系統。如果您的網路將有許多使用者安裝文件更新，則同樣可以在本端鏡映更新網站並為更新網站建立 Proxy，以減少每個使用者執行更新所需的時間。如果有更新套件，請使用「更新」功能來取得套件。然而，「更新」功能只適用於獨立式模式。

3. 停止獨立式「資訊中心」，並重新啓動電腦上的 DB2 資訊中心。

註：在 Windows 2008 和 Windows Vista (及更新版本) 上，必須以管理者身分來執行本節後面所列的指令。若要開啓具有完整管理者專用權的指令提示或圖形工具，請用滑鼠右鍵按一下捷徑並選取**以管理者身分執行**。

程序

若要更新電腦或企業內部網路伺服器上安裝的 *DB2 資訊中心*，請：

1. 停止 *DB2 資訊中心*。
 - 在 Windows 上，按一下**開始 > 控制台 > 系統管理工具 > 服務**。然後用滑鼠右鍵按一下 **DB2 資訊中心服務**，並選取**停止**。
 - 在 Linux 上，輸入下列指令：

```
/etc/init.d/db2icdv97 stop
```
2. 以獨立式模式啓動「資訊中心」。
 - 在 Windows 上：
 - a. 開啓指令視窗。
 - b. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。*DB2 資訊中心* 預設會安裝在 *Program Files\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7* 目錄中，其中 *Program Files* 代表 Program Files 目錄的位置。
 - c. 從安裝目錄瀏覽到 *doc\bin* 目錄。
 - d. 執行 *help_start.bat* 檔：

```
help_start.bat
```
 - 在 Linux 上：
 - a. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。*DB2 資訊中心* 預設會安裝在 */opt/ibm/db2ic/V9.7* 目錄中。
 - b. 從安裝目錄瀏覽到 *doc/bin* 目錄。
 - c. 執行 *help_start Script*：

```
help_start
```

會開啓系統預設 Web 瀏覽器，以顯示獨立式「資訊中心」。

3. 按一下**更新按鈕** (🔄)。(瀏覽器必須啓用 JavaScript)。在「資訊中心」的右畫面上，按一下**尋找更新**。即會顯示現存文件的更新清單。
4. 若要起始安裝程序，請勾選想要安裝的選擇，然後按一下**安裝更新**。
5. 安裝程序完成之後，請按一下**完成**。
6. 停止獨立式「資訊中心」。

- 在 Windows 上，瀏覽至安裝目錄的 *doc\bin* 目錄，並執行 *help_end.bat* 檔案：

```
help_end.bat
```

註：*help_end* 批次檔包含必要的指令，可以安全地停止已使用 *help_start* 批次檔啓動的程序。請不要使用 **Ctrl-C** 或其他任何方法來停止 *help_start.bat*。

- 在 Linux 上，瀏覽至安裝目錄的 *doc/bin* 目錄，並執行 *help_end Script*：

```
help_end
```

註：*help_end Script* 包含必要的指令，可以安全地停止已使用 *help_start Script* 啓動的程序。請不要使用其他任何方法來停止 *help_start Script*。

7. 重新啓動 DB2 資訊中心。

- 在 Windows 上，按一下開始 > 控制台 > 系統管理工具 > 服務。然後用滑鼠右鍵按一下 **DB2 資訊中心服務**，並選取啓動。
- 在 Linux 上，輸入下列指令：

```
/etc/init.d/db2icdv97 start
```

結果

更新的 DB2 資訊中心 會顯示全新及更新過的主題。

DB2 指導教學

DB2 指導說明會協助您瞭解 DB2 產品的各部分。課程會提供逐步指示。

開始之前

您可以從「資訊中心」檢視指導教學的 XHTML 版本，網址爲 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>。

有些課程會使用範例資料或程式碼。請參閱指導教學，以取得特定作業的所有必備項目說明。

DB2 指導教學

若要檢視指導教學，請按一下標題。

『**pureXML**®』 位於 *pureXML Guide*

設定 DB2 資料庫以儲存 XML 資料，以及使用原生 XML 資料儲存庫來執行基本作業。

『**Visual Explain**』 位於 *Visual Explain 指導教學*

使用 Visual Explain，以分析、最佳化和調整 SQL 陳述式進而取得較佳的效能。

DB2 疑難排解資訊

有各式各樣的疑難排解及問題判斷資訊可協助您使用 DB2 資料庫產品。

DB2 文件

如需疑難排解資訊，請參閱 *Troubleshooting and Tuning Database Performance* 或「DB2 資訊中心」的「資料庫基本概念」小節。疑難排解資訊包含一些主題，可協助您隔離及識別 DB2 診斷工具及公用程式問題。也含有一些最常見問題的解決方案，以及如何解決您使用 DB2 資料庫產品時可能發生之問題的相關建議。

IBM 支援中心入口網站

如果您發生問題且要協助尋找可能的原因及解決方案，請參閱「IBM 支援中心入口網站」。「技術支援中心」網站可鏈結至最新的 DB2 出版品、TechNotes、「授權程式分析報告 (APAR 或錯誤修正程式)」、修正套件及其他資源。您可以在此知識庫中進行搜尋，爲您的問題尋找可能的解決方案。

如需存取「IBM 支援中心入口網站」，請至：http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information_Management/DB2_for_Linux,_UNIX_and_Windows。

條款

根據下述條款，將授與您對這些出版品的使用權限。

個人使用： 您可複製該等「出版品」供個人及非商業性用途使用，惟應註記 IBM 著作權標示及其他所有權歸屬 IBM 之相關文字。未經 IBM 明示同意，您不得散佈、展示或改作該等「出版品」或其任何部份。

商業使用： 您可以複製、散佈及展示該等「出版品」僅供企業內部使用，惟應註記 IBM 著作權標示及其他所有權歸屬 IBM 之相關文字。未經 IBM 明示同意，您不得改作該等「出版品」，也不得於企業外複製、散佈或展示該等「出版品」或其任何部份。

除本使用聲明中明確授予之許可外，使用者就「出版品」或任何包含於其中之資訊、資料、軟體或其他智慧財產權，並未取得其他任何明示或默許之許可、軟體授權或權利。

使用者對於「出版品」之使用如危害 IBM 的權益，或 IBM 認定其未遵照上述指示使用「出版品」時，IBM 得隨時撤銷此處所授予之許可。

除非您完全遵守所有適用之一切法規，包括所有美國出口法規，否則您不得下載、出口或再輸出此等資訊。

IBM 對於該等出版品之內容不為任何保證。出版品依其「現狀」提供，不附帶任何明示或默示之擔保，其中包括 (但不限於) 適售性、非侵權及適合特定用途之默示擔保責任。

附錄 B. 注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。非 IBM 產品的相關資訊是以本文件第一次出版時可用的資訊為基礎，而且會不定時變更。

在其他國家，IBM 不見得有提供本文件所提及之各項產品、服務或功能。要知道您所在區域是否可用到這些產品與服務時，請向當地的 IBM 服務代表查詢。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，其他非 IBM 產品、程式或服務在運作上的評價與驗證，其責任屬於使用者。

在這本書或文件中可能包含著 IBM 所擁有之專利或專利申請案。本書使用者並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

若要查詢有關雙位元組字集 (DBCS) 資訊的授權事宜，請聯絡您國家的 IBM 智慧財產部門，或者用書面方式寄到：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

下列段落若與國家 (或地區) 之法律條款抵觸時，即視為不適用：International Business Machines Corporation 只依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。若有些地區在某些交易上並不允許排除上述保證，則該排除無效。

本書中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。同時，IBM 得隨時改進並 (或) 變動本書中所提及的產品及 (或) 程式。

本書對於非 IBM 網站的援引只是為了方便而提供，並不對這些網站作任何認可。該些網站上的內容並非本 IBM 產品內容的一部份，用戶使用該網站時應自行承擔風險。

當您提供資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或配送資訊，而不必對您負起任何責任。

本程式之獲授權者若希望取得相關資料，以便使用下列資訊者可洽詢 IBM。其下列資訊指的是：(1) 獨立建立的程式與其他程式 (包括此程式) 之間交換資訊的方式 (2) 相互使用已交換之資訊方法。若有任何問題請聯絡：

IBM Canada Limited
U59/3600
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario L3R 9Z7
CANADA

上述資料的取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

本書所描述的任何程式及其所有可用的授權著作是由 IBM 所提供，並受到「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約」或雙方之間任何同等合約條款之規範。

此間所含之任何效能資料，皆是得自控制的環境之下；因此不同作業環境之下所得的結果，可能會有很大的差異。部份測量可能是在開發中的系統上執行，因此不保證可以從一般的系統獲致相同的結果。甚至有部份的測量，是利用插補法而得的估計值，其實際結果可能會有所不同。本書的使用者應根據其特有的環境，驗證出適用的資料。

本書所提及之非 IBM 產品資訊，係由產品的供應商，或其出版的聲明或其他公開管道取得。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性、或任何對產品的其他主張是否完全無誤。如果您對非 IBM 產品的性能有任何的疑問，請逕向該產品的供應商查詢。

有關 IBM 未來動向的任何陳述，僅代表 IBM 的目標而已，並可能於未事先聲明的情況下有所變動或撤回。

本書中含有日常商業活動所用的資料及報告範例。為了提供完整的說明，這些範例包括個人、公司、廠牌和產品的名稱。這些名稱全屬虛構，若與任何公司的名稱和住址雷同，純屬巧合。

著作權授權：

本書包含原始語言的範例應用程式，用以說明各種作業平台上的程式設計技術。您可以基於研發、使用、銷售或散佈符合作業平台（用於執行所撰寫的範例程式）之應用程式設計介面的應用程式等目的，以任何形式複製、修改及散佈這些範例程式，而無需付費給 IBM。但這些範例皆未經過完整的測試。因此，IBM 不會保證或暗示這些程式的穩定性、服務能力或功能。本程式範例以「現狀」提供，且無任何保證。IBM 不負擔任何因本程式範例之使用而產生的任何損害。

這些範例程式或是任何衍生著作的每一份拷貝或任何部份，都必須具有下列的著作權聲明：

© (your company name) (year). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. *_enter the year or years_*. All rights reserved.

商標

IBM、IBM 標誌及 ibm.com[®] 是國際商業機器股份有限公司 (IBM) 在美國及 (或) 其他國家的商標或註冊商標，並在全世界許多管轄區域中完成註冊。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。在“Copyright and trademark information”網頁（網址為 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml）中，有現行的 IBM 商標清單。

下列術語是其他公司的商標或註冊商標

- Linux 是 Linus Torvalds 在美國及 (或) 其他國家或地區之商標。
- Java 及所有 Java 型商標及標誌是 Oracle 及 (或) 其子公司的商標或註冊商標。
- UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家的註冊商標。
- Intel、Intel 標誌、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Intel Centrino、Intel Centrino 標誌、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。
- Microsoft、Windows、Windows NT 及 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及 (或) 其他國家的商標。

其他公司、產品或服務名稱可能是其他公司的商標或服務標誌。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔三劃〕

大型主機存取
配置 34, 37

〔四劃〕

中型伺服器
配置連線 34
介面語言
概觀 39
變更
UNIX 42
Windows 41
內嵌式 SQL 應用程式
IBM Data Server Client 支援 5
公用程式
連結 43
文件
印刷 49
條款的使用 58
概觀 49
PDF 檔案 49

〔五劃〕

主機資料庫
用戶端連線 19
配置 TCP/IP 35
用戶端
概觀 5
目錄結構
root 身分安裝對照非 root 身分安裝 21
目錄綱目
擴充
Windows 18

〔六劃〕

字碼頁
支援 39
轉換
異常 43
安全
使用者群組 20
安裝
DB2 Connect Personal Edition 7, 17

安裝 (繼續)
DB2 產品
以非 root 使用者身分 24

〔七劃〕

更新
DB2 資訊中心 54, 55

〔八劃〕

使用者帳戶
安裝所需 (Windows) 17
使用者群組
安全 20
新增至 20
DB2ADMNS 20
DB2USERS 20
呼叫層次介面 (CLI)
IBM Data Server Client 支援 5
注意事項 59
非 root 身分安裝
目錄結構 21
安裝 24
限制 21
修正套件 26
差異 21
啓用 root 型功能 25
概觀 20
解除安裝 27
非 root 實例
捨棄 27
移除 27
前置編譯器
IBM Data Server Client 支援 5

〔九劃〕

指令
db2rfe
克服非 root 身分安裝的限制 21
啓用 root 型功能 25
db2secv82 20
db2setup
以您國家的語言顯示「DB2 安裝」精靈 40
指令行處理器 (CLP)
IBM Data Server Client 5
指導教學
問題判斷 57
清單 57

指導教學 (繼續)
疑難排解 57
Visual Explain 57
訂購 DB2 書籍 52

〔十劃〕

修正套件
非 root 身分安裝 26
書籍
訂購 52
記憶體
需求
概觀 7
配置
連線功能
配置輔助程式 34
與大型主機的連線 34
DB2 Connect Personal Edition 7
TCP/IP
使用 CLP 35
配置輔助程式 (CA)
配置
資料庫連線 38
與 System i 資料庫伺服器的連線 34
與主機資料庫伺服器的連線 34
探索功能 37
測試資料庫連線 39

〔十一劃〕

問題判斷
可用資訊 57
指導教學 57
國家語言支援 (NLS)
轉換字元資料 43
顯示「DB2 安裝」精靈 40
專屬區碼
頁面支援 43
探索功能
配置資料庫連線 37
捨棄
非 root 實例 27
條款
出版品 58
移除
DB2 (root)
Linux 46
UNIX 46
通訊協定
DRDA 主機存取配置 31
連結
公用程式
DB2 Connect 43

連線
直接連接 IBM i 3
直接連接 System z 主機 3
配置輔助程式 5
透過通訊伺服器的 DRDA 主機 31
概觀 5

〔十二劃〕

測試
資料庫連線 39

〔十三劃〕

裝載 CD 或 DVD
Linux 10
Solaris 作業環境 14
解除安裝
非 root 身分安裝 27
DB2 Connect 45
DB2 資料庫產品
Windows 45
root 身分安裝 46
資料庫
手動新增 38
主機 31
連線
配置 37, 38
測試 39
資料庫連線服務 (DCS) 目錄
移除項目 39
資料庫應用程式
開發 43
預設語言設定
Windows 41

〔十四劃〕

實例
移除 27
實務範例
DB2 Connect 3
疑難排解
指導教學 57
連線資訊 57
磁碟空間
需求 7
語言
語言 ID 的 DB2 安裝精靈 40
雙向支援 43
DB2 介面 39, 41
語言環境
DB2 介面語言 39
說明
配置語言 53

說明 (繼續)
SQL 陳述式 53

〔十五劃〕

範例
DB2 Connect 3
編碼字集 ID (CCSID)
雙向語言 43

〔十七劃〕

應用程式
ODBC 43
應用程式開發
IBM Data Server Client
明細 5

〔十八劃〕

轉換
字元 43
雙向 CCSID 支援
語言支援 43

〔十九劃〕

關於本書 1

A

ActiveX 資料物件
DB2 Data Server Client 支援 5

C

CD
裝載
Linux 10
Solaris 作業環境 14

D

DB2 Connect
安裝
必備項目 19
非管理者 19
伺服器產品
安裝 (Solaris 作業系統) 13
產品 3
概觀 3
DB2 for VSE & VM 34
IBM i 連線 29

DB2 Connect (繼續)
Personal Edition
安裝 (Linux) 8, 10
安裝 (Solaris) 11
安裝 (Windows) 15, 16
安裝 (概觀) 7
配置 7
Windows 使用者帳戶 17
DB2 for VM & VSE
為來自 DB2 Connect 的連線準備 34
DB2 for z/OS
更新系統表格 34
「DB2 安裝」精靈
語言 ID 40
DB2 資訊中心
更新 54, 55
版本 53
語言 53
DB2ADMNS 群組
新增使用者 20
DB2 Connect Personal Edition 20
db2rfe 指令
啓用 root 功能 21, 25
db2setup 指令
語言設定 40
DB2USERS 使用者群組
新增使用者 20
DB2 Connect 20
DVD
裝載
Linux 10
Solaris 作業環境 14

I

IBM Data Server Client
連接至 19

J

Java
IBM Data Server Client 支援 5
JDBC
IBM Data Server Client 支援 5

L

LANG 環境變數
設定 40, 42
Linux
安裝
DB2 Connect Personal Edition 8
移除
DB2 (root) 46

Linux (繼續)

裝載

CD 10

DVD 10

解除安裝 DB2

非 root 實例 27

root 46

O

ODBC

已啓用的應用程式 43

OLE

IBM Data Server Client 支援 5

R

root 身分安裝

目錄結構 21

與非 root 身分安裝比較 21

root 型功能

非 root 身分安裝 25

S

Solaris 作業系統

安裝 DB2 Connect Personal Edition 11

Solaris 作業環境

安裝需求

DB2 Connect 伺服器產品 13

裝載 CD 或 DVD 14

SQL 陳述式

說明

顯示 53

SQLJ

IBM Data Server Client 支援 5

System i

資料庫伺服器

配置 TCP/IP 35

T

TCP/IP

配置

主機連線 3, 31

主機資料庫伺服器 35

System i 資料庫伺服器 35

DB2 for z/OS 配置 30

U

UNIX

移除

DB2 (root) 46

UNIX (繼續)

移除 (繼續)

DB2 非 root 實例 27

解除安裝 DB2

root 46

變更 DB2 介面語言 42

V

VTAM

爲來自 DB2 Connect 的連線準備 z/OS 30

W

Windows

安裝

DB2 Connect Personal Edition (程序) 15

DB2 Connect (含非管理者身分存取) 19

使用者帳戶

DB2 Connect Personal Edition 安裝 17

解除安裝 DB2 45

預設語言設定 41

Windows 作業系統

安裝

DB2 Connect Personal Edition (需求) 16

Z

z/OS

配置 DB2 資料庫系統 34



Printed in Taiwan

SC40-2456-03



Spine information:

IBM DB2 Connect 9.7 版本 9 版次 7

安裝及配置 DB2 Connect Personal Edition

