

Ръководство за бърз старт

Това ръководство ви помага да започнете с типична сървърна инсталация за издания на IBM DB2 Версия 9.7 за Linux, UNIX и Windows.



Версия на национален език: За да получите Ръководството за бърз старт на други езици, вижте PDF и HTML версиите на компакт-диска Quick Start and Activation.

Общ преглед на продукта

Един сървър на DB2 V9.7 за Linux, UNIX и Windows помества система за управление на бази данни, която доставя данни на клиентите на IBM сървър на данни.

1 Стъпка 1: Получете достъп до вашия софтуер



За да получите достъп до продуктите изображения, вижте документа за изтегляне: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 Стъпка 2: Оценете вашите хардуер и системна конфигурация



Вижте подробните системни изисквания за DB2 продукти за бази данни: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

3 Стъпка 3: Получете достъп до вашата документация

Инсталационната информация за DB2 Server изданията е достъпна в следните формати:

- PDF: *Инсталиране на DB2 сървъри* на изображението DVD с PDF документация на IBM DB2.
- DB2 Център за информация: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 Стъпка 4: Инсталирайте IBM DB2 Server



1. Уверете се, че предвидените компютри покриват изискванията, описани в Стъпка 2.
2. Стартирайте помощника за инсталиране, като използвате инструкциите, предоставени в инсталационната документация на DB2 Server.

5 Стъпка 5: Прочетете лицензните условия



Уверете се, че разбирате и приемате условията за лицензиране на компакт-диска Бърз старт и активиране, преди да регистрирате лицензния ключ. Условията за лицензиране са разположени на компакт-диска Бърз старт и активиране в директорията /db2/license/Windows на Windows операционни системи или в директорията /db2/license/UNIX на Linux и UNIX операционни системи.

6 Стъпка 6: Регистрирайте лицензия ключ



Можете да регистрирате лицензия ключ посредством командата **db2licm** или от Лицензия център (само на Windows и Linux операционни системи).

- За да регистрирате лицензия ключ, въведете командата **db2licm** от командния ред:

Windows операционни системи

```
db2licm -a x:\db2\license\<име_лицензен_файл.lic>
```

където x: представлява CD устройството, което съдържа DB2 продуктивния компакт-диск Бърз старт и активиране, а <име_лицензен_файл.lic> представлява името на файл на лицензия ключ.

Linux или UNIX операционни системи

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<име_лицензен_файл.lic>
```

където <име_лицензен_файл.lic> представлява името на файл на лицензия ключ за продукта.

- За да регистрирате лицензия ключ от Лицензия център:
 1. Стартирайте DB2 Центъра за управление и изберете **Лицензен център** от менюто **Средства**
 2. Изберете системата и инсталирания продукт, за който регистрирате лиценз
 3. Изберете **Add** от менюто **License**
 4. В прозореца Add License изберете директорията, която съдържа лицензия файл
 5. Изберете лицензия файл и щракнете на **OK**

7 Стъпка 7: Инсталирайте документацията



Можете да инсталирате документацията на DB2 решението на произволен Windows или Linux компютър във вашето обкръжение.

За да поддържате вашия локално инсталиран център за информация актуален, прилагайте обновлението на център за информация: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

8 Стъпка 8: Конфигурирайте вашето обкръжение



След като стартирате инсталационната програма на DB2 сървъра, трябва да изпълните няколко дейности, за да го приведете в работно състояние. Вижте инсталационната документация на DB2 сървъра за повече информация.

Повече информация



- Информация за DB2 продукти и характеристики, както и изисквания за лицензиране: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Поддръжка на DB2 продукт: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

