

Stručná úvodní příručka

Tato příručka obsahuje úvodní informace týkající se typické instalace serverů DB2 verze 9.7.



Národní jazyková verze: Chcete-li získat stručnou úvodní příručku v jiném jazyce, prohlédněte si soubor PDF nebo HTML na disku CD Quick Start and Activation.

Přehled produktu

Server DB2 je hostitelem systému správy relačních databází (RDBMS), který poskytuje data klientům datových serverů IBM.

1 Krok 1: Přístup k softwaru



Chcete-li získat přístup k obrazům produktu, přečtěte si dokument ke stažení: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 Krok 2: Vyhodnocení hardwarové a systémové konfigurace



Přečtěte si podrobné systémové požadavky databázových produktů DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

3 Krok 3: Přístup k dokumentaci

Informace k instalaci serverů DB2 jsou dostupné v následujících formátech:

- PDF: *Installing DB2 Servers* na obrazu disku *IBM DB2 PDF documentation DVD*.
- Informační centrum DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 Krok 4: Instalace serveru IBM DB2



1. Zkontrolujte, že cílový počítač splňuje předpoklady uvedené v kroku 2.
2. Spusťte průvodce instalací pomocí pokynů uvedených v dokumentaci k serveru DB2.

5 Krok 5: Zobrazení licenčních podmínek



Musíte porozumět licenčním podmínkám na disku CD Quick Start and Activation a souhlasit s nimi před tím, než registrujete licenční klíč. Podmínky licence se nacházejí na discích CD Quick Start and Activation v adresáři /db2/license/Windows pro operační systémy Windows nebo v adresáři /db2/license/UNIX pro operační systémy Linux a UNIX.

6 Krok 6: Registrace licenčního klíče



Licenční klíč můžete zaregistrovat použitím příkazu **db2licm** nebo z Centra licencí (jen v operačních systémech Windows a Linux).

- Chcete-li registrovat licenční klíč, zadejte na příkazový řádek příkaz **db2licm**:

Operační systémy Windows

```
db2licm -a x:\db2\license\
```

kde x: představuje jednotku disku CD, ve které je vložen disk CD Quick Start and Activation produktu DB2, a <název_souboru_s_licencí.lic> představuje název souboru licenčního klíče.

Operační systémy Linux a UNIX

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<název_souboru_s_licencí.lic>
```

kde <název_souboru_s_licencí.lic> představuje název souboru licenčního klíče produktu.

- Zaregistrování licenčního klíče pomocí modulu Centrum licencí:
 1. Spusťte Řídicí centrum DB2 a vyberte volbu **Centrum licencí** z nabídky **Nástroje**.
 2. Vyberte systém a instalovaný produkt, pro který registrujete licenci.
 3. Z nabídky **Licence** vyberte volbu **Přidat**.
 4. V okně Přidat licenci vyberte adresář, který obsahuje licenční soubor.
 5. Vyberte licenční soubor a klepněte na tlačítko **OK**.

7 Krok 7: Instalace dokumentace



Dokumentaci k řešení DB2 můžete instalovat na libovolný počítač se systémem Windows nebo Linux v rámci vašeho prostředí.



Chcete-li udržovat lokálně instalované Informační centrum aktuální, použijte aktualizace Informačního centra: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

8 Krok 8: Konfigurace prostředí



Po spuštění instalačního programu serveru DB2 je třeba provést k aktivaci serveru několik úloh. Další informace najdete v dokumentaci k instalaci serveru DB2.

Další informace



- Informace o funkcích a produktech DB2 včetně licenčních požadavků: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Podpora produktu DB2: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

