

# Lizenzschlüssel für DB2-Features



## Version 9.7

## Schnelleinstieg

Diese Broschüre hilft Ihnen bei der Anwendung der Lizenzdateien für Features von DB2 Version 9.7 für Linux, UNIX und Windows.



**Landessprachliche Version:** Wenn Sie das Handbuch für den Schnelleinstieg in einer anderen Sprache benötigen, finden Sie die entsprechenden PDF- und HTML-Versionen auf der Schnelleinstiegs- und Aktivierungs-CD.

### Produktübersicht

Diese Broschüre gilt für die folgenden IBM DB2-Komponenten:

- DB2 Advanced Access Control Feature
- DB2 Geodetic Data Management Feature
- DB2 High Availability for Express Edition
- IBM Homogeneous Replication Feature für DB2 Enterprise Server Edition
- DB2 Performance Optimization Feature für Enterprise Server Edition
- DB2 Storage Optimization Feature

### 1 Schritt 1: Zugreifen auf die Software



Zum Zugreifen auf die Produktimages müssen Sie das Download-Dokument aufrufen: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

### 2 Schritt 2: Zugreifen auf Ihre Dokumentation

Informationen zu den DB2-Komponenten finden Sie in der DB2-Informationszentrale: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>.

### 3 Schritt 3: Installieren von DB2-Komponenten



Alle DB2-Komponenten, außer *IBM DB2 Performance Optimization Feature für Enterprise Server Edition*, werden mit bestimmten DB2-Produkten installiert. Für sie ist lediglich eine Lizenzaktivierung erforderlich. Im Folgenden finden Sie die Installationsschritte für *IBM DB2 Performance Optimization Feature für Enterprise Server Edition*:

1. Stellen Sie sicher, dass die Zielcomputer die Voraussetzungen für die hier beschriebenen DB2-Datenbankprodukte erfüllen: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>.
2. Starten Sie den Installationsassistenten unter Berücksichtigung der Anweisungen in der DB2-Installationsdokumentation. Anweisungen zum Installieren von DB2 Performance Expert finden Sie im Dokument mit dem Schnelleinstieg für dieses Produkt.

### 4 Schritt 4: Lesen der Lizenzbedingungen



Stellen Sie vor der Registrierung des Lizenzschlüssels sicher, dass Sie die Lizenzbedingungen auf der Schnelleinstiegs- und Aktivierungs-CD verstehen und akzeptieren. Die Lizenzbedingungen befinden sich auf den Schnelleinstiegs- und Aktivierungs-CDs im Verzeichnis `/db2/license/Windows` unter Windows-Betriebssystemen bzw. im Verzeichnis `/db2/license/UNIX` unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen.

## 5 Schritt 5: Registrieren des Lizenzschlüssels



Sie können den Lizenzschlüssel mithilfe des Befehls **db2licm** oder über die Lizenzzentrale (nur Windows- und Linux-Betriebssysteme) registrieren.

- Gehen Sie wie folgt vor, um den Lizenzschlüssel mithilfe des Befehls **db2licm** über die Befehlszeile zu registrieren:
  - Geben Sie unter Windows-Betriebssystemen den Befehl **db2licm** wie folgt ein:

```
db2licm -a x:\db2\license\<<lizenzdateiname.lic>
```

Dabei steht **x:** für das CD-Laufwerk mit der Schnelleinstiegs- und Aktivierungs-CD für das DB2-Datenbankprodukt, und **<lizenzdateiname.lic>** ist der Name der Lizenzschlüsseldatei.

- Geben Sie unter Linux- oder UNIX-Betriebssystemen den Befehl **db2licm** wie folgt ein:

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<lizenzdateiname.lic>
```

Dabei steht **<lizenzdateiname.lic>** für den Namen der Lizenzschlüsseldatei für das Produkt.

- Registrierung des Lizenzschlüssels über die Lizenzzentrale:
  1. Starten Sie die DB2-Steuerzentrale, und wählen Sie **Lizenzzentrale** im Menü **Tools** aus.
  2. Wählen Sie das System und das installierte Produkt aus, für das Sie eine Lizenz registrieren.
  3. Wählen Sie **Hinzufügen** im Menü **Lizenz** aus.
  4. Wählen Sie das Verzeichnis mit der Lizenzdatei im Fenster 'Lizenz hinzufügen' aus.
  5. Wählen Sie die Lizenzdatei aus, und klicken Sie **OK** an.

## 6 Schritt 6: Installieren der Dokumentation



Sie können die Dokumentation der DB2-Lösung auf jedem Windows- oder Linux-Computer in Ihrer Systemumgebung installieren.

Damit Ihre lokal installierte Informationszentrale stets auf dem neuesten Stand bleibt, müssen Sie die Aktualisierungen für die Informationszentrale anwenden: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

## Weitere Informationen



- Informationen zum DB2-Datenbankprodukt und zu Funktionen sowie Lizenzvoraussetzungen: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2-Datenbankproduktunterstützung: [http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)

