

Guida di avvio rapido

Questa guida consente di avviare una installazione tipica per DB2 Connect, versione 9.7.



Versione tradotta: per visualizzare la Guida di avvio rapido in altre lingue, fare riferimento alle versioni PDF e HTML sul CD di attivazione e avvio rapido.

Panoramica sul prodotto

DB2 Connect fornisce una connettività rapida e stabile ai database DB2 per z/OS e DB2 per IBM i per applicazioni e-business e di altro tipo in esecuzione su sistemi Linux, UNIX e Windows.

1 Passo 1: Accesso al software



Per accedere alle immagini del prodotto, fare riferimento al documento: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 Passo 2: Valutazione dell'hardware e della configurazione di sistema



Fare riferimento ai requisiti di sistema dettagliati per DB2 Connect all'indirizzo: <http://www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/sysreqs.html>

3 Passo 3: Accesso alla documentazione

Le informazioni sull'installazione di DB2 Connect sono disponibili nei seguenti formati:

- PDF: *Installing and Configuring DB2 Connect Servers* sull'immagine *IBM DB2 PDF documentation DVD*.
- Centro informazioni DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.dbconn.doc/doc/c0008452.html>

4 Passo 4: Installazione di DB2 Connect



1. Verificare che i computer di destinazione soddisfino i requisiti riportati nel passo 2.
2. Avviare l'installazione guidata utilizzando le istruzioni fornite nella documentazione di installazione di DB2 Connect.

5 Passo 5: Verifica dei termini di licenza



Accertarsi di comprendere e accettare le condizioni di licenza riportate sul CD di attivazione e avvio rapido prima di registrare la chiave di licenza. I termini di licenza si trovano sul CD di attivazione e avvio rapido nella directory /db2/1 i cense/Windows su sistemi Windows e nella directory /db2/1 i cense/UNIX su sistemi Linux e UNIX.

6 Passo 6: Registrazione della chiave di licenza



È possibile registrare la chiave di licenza utilizzando il comando **db2licm** o dal Centro di licenza (solo su sistemi Windows e Linux).

- Per registrare la chiave di licenza, immettere il comando **db2licm** dalla riga comandi:

Sistemi operativi Windows

```
db2licm -a x:\db2\license\<<nome_file_licenza.lic>
```

dove x: rappresenta l'unità CD che contiene il CD di attivazione e avvio rapido del prodotto DB2
e<license_filename.lic> rappresenta il nome del file della chiave di licenza.

Sistemi operativi Linux o UNIX

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<nome_file_licenza.lic>
```

dove <nome_file_licenza.lic> rappresenta il nome del file della chiave di licenza del prodotto.

- Per registrare la chiave di licenza dal Centro licenza:
 1. Avviare il Centro di controllo DB2 e selezionare **Centro licenza** dal menu **Strumenti**
 2. Selezionare il sistema e il prodotto installato per cui si sta registrando una licenza
 3. Selezionare **Aggiungi** dal menu **Licenza**
 4. Nella finestra Aggiungi licenza, selezionare la directory contenente il file della licenza
 5. Selezionare il file della licenza, quindi fare clic su **OK**

7 Passo 7: Installazione della documentazione



È possibile installare la documentazione della soluzione DB2 su qualsiasi computer Windows o Linux nel proprio ambiente.

Per mantenere aggiornato il centro informazioni installato in locale, applicare gli aggiornamenti del centro informazioni:
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

8 Passo 8: Configurazione dell'ambiente



Dopo aver eseguito il programma di installazione di DB2 Connect, è necessario completare alcune operazioni per avviare il server. Fare riferimento alla documentazione relativa all'installazione di DB2 Connect per ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni



- Le informazioni sui prodotti DB2 e sulle relative funzioni, così come i requisiti di licenza, sono disponibili all'indirizzo:
<http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Supporto per i prodotti DB2: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

