

Versie 9.7

Snel aan de slag

Deze handleiding helpt u snel op weg met een standaardserverinstallatie van DB2 Versie 9.7 voor Linux-, UNIX- en Windows-edities.



Taalversie: Andere taalversies van deze handleiding zijn als PDF- en HTML-bestanden beschikbaar op de installatie- en activerings-CD.

Productoverzicht

Een DB2 V9.7 voor Linux, UNIX en Windows-server host een databasebeheersysteem, dat gegevens levert aan dataservercliënten van IBM.

1 Stap 1: Toegang tot de software



Raadpleeg het downloaddocument: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087> voor toegang tot de productimages.

2 Stap 2: Hardware en systeemconfiguratie



Zie de gedetailleerde systeemvereisten voor DB2-databaseproducten: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

3 Stap 3: Toegang tot de documentatie

Installatie-informatie voor DB2-serveredities is beschikbaar in de volgende bestandsindelingen:

- PDF: *Installing DB2 Servers* op het image *IBM DB2 PDF documentation DVD*.
- DB2 Informatiecentrum: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 Stap 4: Installatie van IBM DB2 Server



1. Zorg ervoor dat de doelcomputers voldoen aan de vereisten die worden beschreven in Stap 2.
2. Start de installatiewizard volgens de instructies die worden gegeven in de installatiedocumentatie bij DB2 Server.

5 Stap 5: Lees de licentievoorwaarden



Lees de licentievoorwaarden op de installatie- en activerings-CD voordat u de licentiesleutel registreert. De licentievoorwaarden bevinden zich op de installatie- en activerings-CD in de directory `/db2/license/Windows` op Windows-besturingssystemen of de directory `/db2/license/UNIX` op Linux- en UNIX-besturingssystemen.

6 Stap 6: Registratie van de licentiesleutel



U kunt de licentiesleutel registreren met de opdracht **db2licm** of vanuit het Licentiecentrum (alleen op Windows- en Linux-besturingssystemen).

- Als u de licentiesleutel wilt registreren, geeft u de opdracht **db2licm** op vanaf de opdrachtregel:

Windows-besturingssystemen

```
db2licm -a x:\db2\license\<bestandsnaam_licentie.lic>
```

waarbij **x**: het CD-station is dat de installatie- en activerings-CD voor het DB2-product bevat en **<bestandsnaam_licentie.lic>** de naam is van het bestand met de licentiesleutel.

Linux- of UNIX-besturingssystemen

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<bestandsnaam_licentie.lic>
```

waarbij **<bestandsnaam_licentie.lic>** de naam is van het bestand met de licentiesleutel voor het product.

- U registreert de licentiesleutel als volgt vanuit het Licentiecentrum:
 - Start het DB2 Control Center, en kies **License Center** uit het menu **Tools**.
 - Selecteer het systeem en het geïnstalleerde product waarvoor u een licentie wilt registreren.
 - Kies **Add** uit het menu **License**.
 - In het venster Add License selecteert u de directory die het licentiebestand bevat.
 - Selecteer het licentiebestand en klik op **OK**.

7 Stap 7: Installatie van de documentatie



U kunt de documentatie bij de DB2-oplossing installeren op een Windows- of Linux-computer in uw omgeving.

Als u het lokaal geïnstalleerde Informatiecentrum up-to-date wilt houden, breng dan de updates voor het Informatiecentrum aan: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>.

8 Stap 8: Configuratie van uw omgeving



Na het uitvoeren van het installatieprogramma voor DB2 Server, moet u een paar taken uitvoeren om de server klaar te maken voor gebruik. Zie de installatiedocumentatie bij DB2 Server voor meer informatie.

Meer informatie



- Informatie over DB2-producten en -functies, alsmede licentievereisten: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Ondersteuning voor DB2-producten: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

