

# Guia de Iniciação Rápida

*Este guia é uma introdução à instalação de servidor típica do DB2 Versão 9.7 para edições do Linux, UNIX e Windows.*



**Versão do Idioma Nacional:** Para obter o Guia de Iniciação Rápida em outros idiomas, consulte as versões em PDF e HTML no CD de Iniciação Rápida e Ativação.

## Visão Geral do Produto

Um servidor DB2 V9.7 para Linux, UNIX e Windows hospeda um sistema de gerenciamento de banco de dados que entrega dados aos clientes de servidores de dados IBM.

### 1 Etapa 1: Acessar seu Software



Para acessar as imagens do produto, consulte o documento de download: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

### 2 Etapa 2: Avaliar sua Configuração de Hardware e do Sistema



Consulte os requisitos detalhados do sistema para os produtos de banco de dados DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

### 3 Etapa 3: Acessar sua Documentação

As informações sobre instalação para edições do DB2 Server estão disponíveis nos seguintes formatos:

- PDF: *Installing DB2 Servers* na imagem do *DVD de documentação do PDF do IBM DB2*.
- Centro de Informações do DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

### 4 Etapa 4: Instalar o IBM DB2 Server



1. Assegure-se de que os computadores de destino atendam aos pré-requisitos descritos na Etapa 2.
2. Ative o assistente de instalação utilizando as instruções fornecidas na documentação de instalação do DB2 Server.

### 5 Etapa 5: Ler os Termos de Licença



Certifique-se de que você entenda e concorde com as condições de licença no CD de Iniciação Rápida e Ativação antes de registrar a chave de licença. Os termos de licença estão localizados nos CDs de Iniciação Rápida e Ativação no diretório /db2/1 i cense/Windows nos sistemas operacionais Windows ou no diretório /db2/1 i cense/UNIX nos sistemas operacionais Linux e UNIX.

## 6 Etapa 6: Registrar a Chave de Licença



É possível registrar a chave de licença utilizando o comando **db2licm** ou a partir do Centro de Licenças (apenas nos sistemas operacionais Windows e Linux).

- Para registrar a chave de licença, digite o comando **db2licm** a partir da linha de comandos:

### Sistemas Operacionais Windows

```
db2licm -a x:\db2\license\<<license_filename.lic>
```

em que x: representa a unidade de CD que contém o CD de Iniciação Rápida e Ativação do produto DB2 e `<license_filename.lic>` representa o nome do arquivo de chave de licença.

### Sistemas Operacionais Linux ou UNIX

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<license_filename.lic>
```

em que `<license_filename.lic>` representa o nome do arquivo de chave de licença para o produto.

- Para registrar a chave de licença a partir do Centro de Licença:
  1. Inicie o Centro de Controle do DB2 e selecione **Centro de Licença** no menu **Ferramentas**
  2. Selecione o sistema e o produto instalado para os quais você está registrando uma licença
  3. Selecione **Incluir** no menu **Licença**
  4. Na janela Incluir Licença, selecione o diretório que contém o arquivo de licença
  5. Selecione o arquivo de licença e clique em **OK**

## 7 Etapa 7: Instalar a Documentação



Você pode instalar a documentação da solução DB2 em qualquer computador Windows ou Linux em seu ambiente.

Para manter seu centro de informações instalado localmente atualizado, aplique as atualizações do centro de informações: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

## 8 Etapa 8: Configurar seu Ambiente



Após executar o programa de instalação de servidor DB2, é necessário desempenhar algumas tarefas para tornar o servidor ativo e em execução. Consulte a documentação de instalação de servidor DB2 para obter informações adicionais.

## Informações Adicionais



- Informações sobre produtos e recursos do DB2, bem como requisitos de licença: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Suporte ao produto DB2: [http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)

