

DB2 功能部件许可证密钥



版本 9.7

快速启动指南

此指南用于帮您应用 **DB2 Linux 版**、**UNIX 版**和 **Windows 版本 9.7** 功能部件的许可证文件。



本地语言版本：要获取其他语言的快速启动指南，请参阅“快速启动和激活 CD”上的 PDF 和 HTML 版本。

产品概述

本指南适用于下列 IBM DB2 功能部件：

- DB2 高级访问控制功能部件
- DB2 地理数据管理功能部件
- DB2 易捷版高可用性
- IBM DB2 企业服务器版同构复制功能部件
- DB2 企业服务器版性能优化功能部件
- DB2 存储优化功能部件

1 步骤 1：访问软件



要访问产品映像，请参阅下载文档：<http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 步骤 2：访问文档

可从 DB2 信息中心获取有关 DB2 功能部件的信息：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>。

3 步骤 3：安装 DB2 功能部件



除 *IBM DB2 企业服务器版性能优化功能部件*外的所有 DB2 功能部件都随某些 DB2 数据库产品一起安装，并且只需要激活许可证即可使用。以下是 *IBM DB2 企业服务器版性能优化功能部件*的安装步骤：

1. 确保目标计算机符合此处描述的 DB2 数据库产品的先决条件：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>。
2. 使用 DB2 安装文档中提供的指示信息来启动安装向导。有关安装 DB2 性能专家的指示信息，请遵循该产品的快速启动指南中的指示信息。

4 步骤 4：阅读许可条款



在注册许可证密钥之前，确保您理解并同意“快速启动和激活 CD”中的许可条件。许可条款位于 Windows 操作系统的 `/db2/license/Windows` 目录或 Linux 和 UNIX 操作系统的 `/db2/license/UNIX` 目录下的“快速启动和激活 CD”中。

5 步骤 5: 注册许可证密钥



可通过使用 **db2licm** 命令或从许可证中心（仅限于 Windows 和 Linux 操作系统）注册许可证密钥。

- 要在命令行中使用 **db2licm** 命令注册许可证密钥:

– 在 Windows 操作系统上, 输入 **db2licm** 命令:

```
db2licm -a x:\db2\license\<license_filename.lic>
```

其中 x: 表示包含 DB2 数据库产品“快速启动和激活 CD”的 CD 驱动器, 而 <license_filename.lic> 表示许可证密钥文件的名称。

– 在 Linux 或 UNIX 操作系统上, 输入 **db2licm** 命令:

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<license_filename.lic>
```

其中 <license_filename.lic> 表示产品的许可证密钥文件的名称。

- 要从许可证中心注册许可证密钥:
 1. 启动 DB2 控制中心, 并从**工具**菜单中选择**许可证中心**
 2. 选择系统和您要为其注册许可证的已安装产品
 3. 从**许可证**菜单中选择**添加**
 4. 在“添加许可证”窗口中, 选择包含许可证文件的目录
 5. 选择许可证文件, 然后单击**确定**

6 步骤 6: 安装文档



您可以在环境中的任何 Windows 或 Linux 计算机上安装 DB2 解决方案文档。



要使本地安装的信息中心保持最新版本, 请应用信息中心更新: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

更多信息



- DB2 数据库产品和功能部件信息, 以及许可证要求: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2 数据库产品支持: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

